

2.7.1 – Packet Tracer – Configurer OSPFv2 à zone unique

04/11/2022 – Updated: 04/07/2023  Aucun commentaire – **CCNA V7 #3**

[Copy Link](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[WhatsApp](#)

EXAMEN CHECKPOINT CCNA V7

CCNA 1

CCNA 2

CCNA 3

Modules 1 – 3 Examen
Checkpoint: Examen sur la connectivité des réseaux de base et les communications

Modules 4 – 7 Examen
Checkpoint: Examen sur les concepts d'Ethernet

Modules 8 – 10 Examen
Checkpoint: Examen sur la communication entre les réseaux

Modules 11 – 13 Examen
Checkpoint: Examen sur

2.7.1 – Packet Tracer – Configurer OSPFv2 à zone unique




Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
P2P-1	S0/1/0	10.0.0.1/30
	S0/1/1	10.0.0.9/30

l'adressage IP

Modules 14 – 15 Examen
Checkpoint: Examen sur les
communications des
applications du réseau

Modules 16 – 17 Examen
Checkpoint: Examen sur la
création et la sécurisation
d'un réseau de petit taille

ITNv7 Practice Final Exam –
Examen blanc final

CCNA 1 Examen final du
cours ITNv7

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
	S0/2/0	10.0.0.13/30
P2P-2	S0/1/0	10.0.0.2/30
	S0/1/1	10.0.0.5/30
	G0/0/0	192.168.1.1/24
	G0/0/1	192.168.2.1/24
P2P-3	S0/1/0	10.0.0.6/30
	S0/1/1	10.0.0.10/30
	G0/0/0	192.168.3.1/28
BC-1	S0/1/0	10.0.0.14/30
	S0/1/1	64.0.100.2/30
	G0/0/0	10.0.1.1/29
BC-2	G0/0/0	192.168.4.1/30
	G0/0/1	10.0.1.2/29
BC-3	G0/0/0	192.168.5.1/24
	G0/0/1	10.0.1.3/29
Serveur Internet	Carte réseau	203.0.113.100/24
Ordinateur 1	Carte réseau	192.168.1.10/24
Laptop 1	Carte réseau	192.168.2.20/24

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
Serveur Workgroup	Carte réseau	192.168.3.14/28
PC2	Carte réseau	192.168.4.40/24
PC 3	Carte réseau	192.168.5.50/24

Objectifs

Mettre en œuvre le protocole OSPFv2 à zone unique sur des réseaux multiaccès point à point et de diffusion.

Contexte

Vous aidez un ingénieur réseau à tester une configuration OSPF en construisant le réseau dans le laboratoire où vous travaillez. Vous avez interconnecté les périphériques et configuré les interfaces et disposez d'une connectivité au sein des réseaux locaux locaux. Votre tâche consiste à compléter la configuration OSPF selon les exigences laissées par l'ingénieur.

Utilisez les informations fournies et la liste des conditions requises pour configurer le réseau de test. Une fois la tâche terminée avec succès, tous les hôtes doivent pouvoir effectuer un ping sur le serveur Internet.

Instructions

Configurez le réseau pour répondre aux exigences.

Exigences

Utilisez l'ID de processus 10 pour l'activation OSPF sur tous les routeurs.

Activez OSPF à l'aide d'instructions réseau et de masques inverses sur les routeurs du réseau du Siège.

P2P-1

```
P2P-1(config)#router ospf 10  
P2P-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
P2P-1(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0  
P2P-1(config-router)#network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
```

P2P-2

```
P2P-2(config)#router ospf 10  
P2P-2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0  
P2P-2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0  
P2P-2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0  
P2P-2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

P2P-3

```
P2P-3(config)#router ospf 10  
P2P-3(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0  
P2P-3(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0  
P2P-3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0
```

Activez OSPF en configurant les interfaces des périphériques réseau dans le réseau Data Service, le cas échéant.

BC-1

```
BC-1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0  
BC-1(config-if)#ip ospf 10 area 0
```

```
BC-1(config-if)#interface Serial0/1/0  
BC-1(config-if)#ip ospf 10 area 0
```

BC-2

```
BC-2(config)#interface GigabitEthernet0/0/0  
BC-2(config-if)#ip ospf 10 area 0
```

```
BC-2(config-if)#interface GigabitEthernet0/0/1  
BC-2(config-if)#ip ospf 10 area 0
```

BC-3

```
BC-3(config)#interface GigabitEthernet0/0/0  
BC-3(config-if)#ip ospf 10 area 0
```

```
BC-3(config-if)#interface GigabitEthernet0/0/1  
BC-3(config-if)#ip ospf 10 area 0
```

Configurez les ID de routeur sur les routeurs réseau à accès multiple
comme suit :

- BC-1: 6.6.6.6
- BC-2: 5.5.5.5
- BC-3: 4.4.4.4

BC-1

```
BC-1(config)#router ospf 10  
BC-1(config-router)#router-id 6.6.6.6
```

BC-2

```
BC-2(config)#router ospf 10  
BC-2(config-router)#router-id 5.5.5.5
```

BC-3

```
BC-3(config)#router ospf 10  
BC-3(config-router)#router-id 4.4.4.4
```

Configurez OSPF de sorte que les mises à jour de routage ne soient pas envoyées vers des réseaux où elles ne sont pas nécessaires.

P2P-2

```
P2P-2(config)#router ospf 10  
P2P-2(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0  
P2P-2(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/1
```

P2P-3

```
P2P-3(config)#router ospf 10  
P2P-3(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
```

BC-1

```
BC-1(config)#router ospf 10  
BC-1(config-router)#passive-interface Serial0/1/1
```

BC-2

```
BC-2(config)#router ospf 10  
BC-2(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
```

BC-3

```
BC-3(config)#router ospf 10  
BC-3(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
```

Configurez le routeur BC-1 avec la priorité d'interface OSPF la plus élevée afin qu'il soit toujours le routeur désigné du réseau multi-accès.

```
BC-1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0  
BC-1(config-if)#ip ospf priority 255
```

Configurez une route par défaut vers le cloud ISP à l'aide de l'argument de commande de l'interface de sortie.

```
BC-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1
```

Distribuez automatiquement l'itinéraire par défaut à tous les routeurs du réseau.

```
BC-1(config)#router ospf 10  
BC-1(config-router)#default-information originate
```

Configurez les routeurs OSPF de sorte que le coût de l'interface Gigabit Ethernet soit 10 et le coût Fast Ethernet soit 100.

P2P-1

```
P2P-1(config)#router ospf 10  
P2P-1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000
```

P2P-2

```
P2P-2(config)#router ospf 10  
P2P-2(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000
```

P2P-3

```
P2P-3(config)#router ospf 10  
P2P-3(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000
```

BC-1

```
BC-1(config)#router ospf 10  
BC-1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000
```

BC-2

```
BC-2(config)#router ospf 10  
BC-2(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000
```

BC-3

```
BC-3(config)#router ospf 10  
BC-3(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000
```

Configurez la valeur de coût OSPF de l'interface P2P-1 Serial0/1/1 à 50.

```
P2P-1(config)#interface Serial0/1/1  
P2P-1(config-if)#ip ospf cost 50
```

Configurez les valeurs Hello et Dead Timer sur les interfaces qui connectent P2P-1 et BC-1 pour qu'elles soient deux fois plus élevées que les valeurs par défaut.

P2P-1

```
P2P-1(config)#interface Serial0/2/0  
P2P-1(config-if)#ip ospf hello-interval 20  
P2P-1(config-if)#ip ospf dead-interval 80
```

BC-1

```
BC-1(config)#interface Serial0/1/0
BC-1(config-if)#ip ospf hello-interval 20
BC-1(config-if)#ip ospf dead-interval 80
```

Configurations des réponses

P2P-1

```
enable
configure terminal
interface Serial0/1/1
  ip ospf cost 50
interface Serial0/2/0
  ip ospf hello-interval 20
  ip ospf dead-interval 80
router ospf 10
auto-cost reference-bandwidth 1000
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
end
```

P2P-2

```
enable
configure terminal
router ospf 10
  log-adjacency-changes
  passive-interface GigabitEthernet0/0/0
  passive-interface GigabitEthernet0/0/1
  auto-cost reference-bandwidth 1000
  network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
end
```

P2P-3

```
enable
configure terminal
!
router ospf 10
  log-adjacency-changes
  passive-interface GigabitEthernet0/0/0
  auto-cost reference-bandwidth 1000
  network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

```
network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0
end
```

BC-1

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip ospf priority 255
  ip ospf 10 area 0
interface Serial0/1/0
  ip ospf hello-interval 20
  ip ospf dead-interval 80
  ip ospf 10 area 0
router ospf 10
  router-id 6.6.6.6
  passive-interface Serial0/1/1
  auto-cost reference-bandwidth 1000
  default-information originate
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1
end
```

BC-2

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0/0
ip ospf 10 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ip ospf 10 area 0
router ospf 10
  router-id 5.5.5.5
  passive-interface GigabitEthernet0/0/0
  auto-cost reference-bandwidth 1000
end
```

BC-3

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0/0
ip ospf 10 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ip ospf 10 area 0
router ospf 10
  router-id 4.4.4.4
  passive-interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
auto-cost reference-bandwidth 1000  
end
```



2.7.1 – Packet Tracer – Configurer OSPFv2 à zone unique .pka

1 fichier·s 972.73 KB

Login is required to access this page

Login

[◀ PREVIOUS ARTICLE](#)

2.6.6 – Packet Tracer – Vérifier la zone unique OSPFv2

[NEXT ARTICLE >](#)

2.7.2 – Travaux pratiques – Configurer le protocole OSPFv2 à zone unique

ARTICLES LIÉS

**14.7.2 Module
Questionnaire –
Automatisation des
réseaux**

31/12/2024

**13.6.3 Module
Questionnaire –
Virtualisation des
réseaux**

31/12/2024

**12.6.4 Module
Questionnaire –
Dépannage réseau**

31/12/2024

✉ S'abonner ▼



Soyez le premier à commenter !

B **I** **U** **[+]**



0 COMMENTS

© 2025 ccnareponses.

[Banque de questions](#) | [A Propos](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Copyright policy](#) | [Contact](#)