

# دليل إضافة خادم جديد وإعداد حسابات المتدربين في Nagios

هذا الدليل مقسم إلى ثلاثة أجزاء متسلسلة لربط سيرفر جديد بنظام المراقبة وتجهيز بيئة العرض (Dashboard) للحضور.

## الجزء الأول: تجهيز السيرفر الجديد (المستهدف)

قم بتسجيل الدخول إلى السيرفر الجديد الذي تريد مراقبته، ونفذ الأوامر التالية:

1. تثبيت وكيل المراقبة (NRPE) وحزم الإضافات الأساسية:

هذا الأمر يثبت العميل الذي سيستقبل طلبات الفحص من خادم Nagios.

**Bash**

```
sudo apt update && sudo apt install nagios-nrpe-server monitoring-plugins -y
```

2. السماح لخادم Nagios بالاتصال بهذا السيرفر:

يجب تعديل ملف إعدادات NRPE لإضافة عنوان الـ IP الخاص بخادم Nagios المركزي.

**Bash**

```
sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg
```

- ابحث عن السطر الذي يبدأ بـ `allowed_hosts` (استخدم `Ctrl+W` للبحث لتوفير الوقت).
- أضف فاصلة ثم عنوان الـ IP الخاص بسيرفر Nagios (مثال: `allowed_hosts=127.0.0.1,::1,192.168.1.100`).
- احفظ الملف واخرج (`Ctrl+O` ثم `Enter` ثم `Ctrl+X`).
- 3. إعادة تشغيل خدمة NRPE لتطبيق التعديلات:

**Bash**

```
sudo systemctl restart nagios-nrpe-server
```

## الجزء الثاني: إعداد خادم Nagios المركزي

قم بتسجيل الدخول إلى سيرفر Nagios الأساسي (المركزي) الخاص بك ونفذ الأوامر التالية:

1. إنشاء ملف إعدادات جديد للسيرفر:

توجه إلى مجلد الإعدادات وأنشئ ملفاً جديداً باسم السيرفر (مثلاً newserver.cfg).

```
Bash
```

```
cd /usr/local/nagios/etc/objects/
```

```
sudo nano newserver.cfg
```

2. كتابة كود المراقبة للخدمات الخمس الأساسية:

انسخ الكود التالي والصقه داخل الملف. (تنبيه: استبدل 192.168.1.50 بعنوان الـ IP الفعلي للسيرفر الجديد).

```
Plaintext
```

```
----- #
```

```
# 1. تعريف الخادم ((Host Definition))
```

```
# -----
```

```
define host {
```

```
    use linux-server
```

```
    host_name NewServer
```

```
    alias My New Web Server
```

```
    address 192.168.1.50
```

```
}
```

```
# -----
```

```
# 2. تعريف الخدمات المباشرة (Direct Services)
```

```
# -----
```

```
# فحص استجابة الشبكة ((PING))
```

```
define service {
```

```
    use generic-service
```

```
    host_name NewServer
```

```
    service_description PING
```

```
    check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
```

```
}
```

```
# فحص منفذ SSH
```

```
define service {
```

```
    use generic-service
```

```
    host_name NewServer
```

```
    service_description SSH
```

```
    check_command check_ssh
```

```
}
```

```

# فحص منفذ الويب HTTP
define service {
    use generic-service
    host_name NewServer
    service_description HTTP
    check_command check_http
}

# -----
3. # تعريف الخدمات الداخلية عبر الوكيل (NRPE Services)
# -----
# فحص ضغط المعالج ((System Load))
define service {
    use generic-service
    host_name NewServer
    service_description System Load
    check_command check_nrpe!check_load
}

# فحص استهلاك الرام ((RAM Usage))
define service {
    use generic-service
    host_name NewServer
    service_description RAM Usage
    check_command check_nrpe!check_mem
}

```

احفظ الملف (O + CTRL ثم ENTER لحفظ الملف) واخرج.

3. تسجيل الملف الجديد في إعدادات Nagios الرئيسية:  
لن يقرأ Nagios الملف الجديد إلا إذا أخبرته بوجوده. افتح ملف nagios.cfg:

**Bash**

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

- أضف هذا السطر تحت بقية أسطر cfg\_file:

**Plaintext**

```
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/newserver.cfg
```

احفظ الملف واخرج.

4. فحص الأخطاء الإملانية وإعادة التشغيل (أهم خطوة):  
تأكد من عدم وجود أخطاء في الأكواد التي كتبتها:

**Bash**

```
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

إذا كانت النتيجة *Total Warnings: 0* و *Total Errors: 0*، فقم بإعادة تشغيل النظام فوراً:

**Bash**

```
sudo systemctl restart nagios
```

## الجزء الثالث: إنشاء حسابات المتدربين (قراءة فقط - Read-Only)

لإعطاء الحضور حق الوصول للوحة التحكم دون القدرة على إيقاف المراقبة أو التعديل، سننشئ مستخدم يسمى guest. تُنفذ هذه الأوامر في سيرفر Nagios المركزي:

### 1. إنشاء حساب المستخدم وكلمة المرور:

نستخدم أداة htpasswd لإضافة المستخدم لملف الصلاحيات.

(تنبيه هام: لا تستخدم أمر -c هنا لكي لا يتم مسح حساب الإدمن الأساسي!)

**Bash**

```
sudo htpasswd /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users guest
```

سُيطلب منك كتابة كلمة المرور للمستخدم الجديد وتأكيدتها.

### 2. تقييد صلاحيات المستخدم في ملف CGI:

يجب أن نخبر Nagios أن هذا المستخدم guest له حق الرؤية فقط (Read-Only).

**Bash**

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
```

- ابحث عن المتغير authorized\_for\_read\_only (غالبًا في النصف الأول من الملف).
- أضف اسم المستخدم guest بجانبه ليصبح بهذا الشكل:

**Plaintext**

```
authorized_for_read_only=guest
```

احفظ الملف واخرج.

### 3. إعادة تشغيل خادم الويب (Apache):

لتفعيل الحساب الجديد والصلاحيات المقيدة، أعد تشغيل خدمة الويب:

**Bash**

```
sudo systemctl restart apache2
```

**النتيجة:** يمكن للمتدربين الآن الدخول إلى رابط الداشبورد، وتسجيل الدخول باسم guest. سيتمكنون من رؤية جميع التنبيهات والخواص، وإذا حاولوا تنفيذ أي أمر تعديل، سيرفض النظام طلبهم فوراً. الآن ملف الورشة العملي عندك كامل ومقفّل من كل الزوايا. فالك التوفيق بالورشة يا بطل، ولو احتجت أي فزعة أخيرة أنا موجود.

طريقة تسجيل الدخول بالسيرفرات:

ssh -i <private-key-file-path> azureuser@Public IP  
ال IP للأجهزة:

ضيف ال private ip لأنها بنفس الشبكة للسيرفر الرئيسي

WebServer2

Public IP address

[20.63.47.131](#)

Private IP address

172.16.0.6

WebServer3

Public IP address

[20.116.64.190](#)

Private IP address

172.16.0.7

WebServer4

Public IP address

[20.151.119.164](#)

Private IP address

172.16.0.8

WebServer5

Public IP address

[20.48.250.94](#)

Private IP address

172.16.0.9

WebServer6

Public IP address

[20.104.65.112](#)

Private IP address

172.16.0.10

WebServer7

Public IP address

[20.104.219.208](#)

Private IP address

172.16.0.11

#### WebServer8

Public IP address

[20.48.180.69](#)

Private IP address

172.16.0.12

ضيف ال public ip لانها في شبكة مختلفة

#### WebServer9

Public IP address

[20.216.136.80](#)

Private IP address

172.16.0.4

#### WebServer10

Public IP address

[20.199.119.174](#)

Private IP address

172.16.0.5

#### WebServer11

Public IP address

[20.111.24.75](#)

Private IP address

172.16.0.6

#### WebServer12

Public IP address

[20.111.60.68](#)

Private IP address

172.16.0.7

#### WebServer13

Public IP address

[20.111.18.144](#)

Private IP address

172.16.0.8

