

Лабораторная работа. Настройка преобразования адреса и номера порта (PAT) (вариант для инструктора)

Примечание для инструктора. Красным шрифтом или серым фоном выделен текст, который отображается только в копии инструктора.

Топология




Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
Шлюз	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	_
	S0/0/1	209.165.201.18	255.255.255.252	_
ISP	S0/0/0 (DCE)	209.165.201.17	255.255.255.252	_
	Lo0	192.31.7.1	255.255.255.255	_
PC-A	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
РС-В	NIC	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1

Задачи

- Часть 1. Построение сети и проверка соединения
- Часть 2. Настройка и проверка пула NAT с перегрузкой
- Часть 3. Настройка и проверка РАТ

Общие сведения/сценарий

По сценарию первой части лабораторной работы интернет-провайдер выделил вашей компании диапазон публичных IP-адресов 209.165.200.224/29. Благодаря этому компания получила шесть публичных IP-адресов. Перегрузка пула динамического NAT использует пул IP-адресов по модели «множество к множеству». Маршрутизатор использует первый IP-адрес в пуле и назначает подключения с помощью IP-адреса и уникального номера порта. После достижения на маршрутизаторе максимального количества преобразований для одного IP-адреса (зависит от платформы и оборудования) используется следующий IP-адрес в пуле. Перегрузка пула NAT представляет собой вид преобразования адреса и номера порта (PAT), которое перегружает группу публичных IPv4-адресов.

Во второй части интернет-провайдер выделил вашей компании один IP-адрес, 209.165.201.18, для подключения маршрутизатора Gateway, являющегося шлюзом, к сети интернет-провайдера. Для преобразования нескольких внутренних адресов в один пригодный для использования публичный адрес используйте преобразование адресов портов (PAT). Вы выполните тестирование, отображение и проверку осуществления всех преобразований и проанализируете статистику NAT/PAT для контроля процесса.

Примечание. В практических лабораторных работах ССNA используются маршрутизаторы с интегрированными сервисами Cisco 1941 (ISR) под управлением Cisco IOS версии 15.2(4) МЗ (образ universalk9). Также используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование коммутаторов и маршрутизаторов других моделей, а также других версий операционной системы Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Точные идентификаторы интерфейсов см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что предыдущие настройки маршрутизаторов и коммутаторов удалены, и они не содержат файлов загрузочной настройки. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Примечание для инструктора. Порядок инициализации и перезагрузки устройств см. в руководстве по лабораторным работам для инструктора.

Необходимые ресурсы

- 2 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)М3 (универсальный образ) или аналогичная модель).
- 1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 15.0(2) с образом lanbasek9 или аналогичная модель).
- 3 ПК (Windows 7, Vista или XP с программой эмуляции терминала, например, Tera Term).
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.
- Кабели Ethernet и последовательные кабели согласно топологии.

Часть 1: Построение сети и проверка связи

В первой части вам предстоит настроить топологию сети и выполнить базовую настройку, например, IP-адреса интерфейсов, статическую маршрутизацию, доступ к устройствам и пароли.

- Шаг 1: Создайте сеть согласно топологии.
- Шаг 2: Настройте узлы ПК.
- Шаг 3: Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизаторов и коммутаторов.

Шаг 4: Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

- а. Подключитесь к маршрутизатору с помощью консоли и перейдите в режим глобальной настройки.
- b. Скопируйте приведенную ниже базовую конфигурацию и вставьте ее в текущую конфигурацию на маршрутизаторе.

```
no ip domain-lookup
service password-encryption
enable secret class
banner motd #
Unauthorized access is strictly prohibited. #
Line con 0
password cisco
login
logging synchronous
line vty 0 4
password cisco
login
```

- с. Настройте имена хостов в соответствии с топологией.
- d. Скопируйте текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Шаг 5: Настройте статическую маршрутизацию.

а. Создайте статический маршрут от маршрутизатора ISP к маршрутизатору Gateway.

```
ISP(config) # ip route 209.165.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18
```

b. Создайте маршрут по умолчанию от маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP.

```
Gateway (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17
```

Шаг 6: Проверьте подключение к сети.

- а. С компьютеров отправьте эхо-запросы на интерфейс G0/1 маршрутизатора Gateway. Выполните отладку, если эхо-запрос не проходит.
- b. Проверьте настройку статических маршрутов на обоих маршрутизаторах.

Часть 2: Настройка и проверка пула NAT с перегрузкой

Во второй части вам предстоит настроить Маршрутизатор Gateway, для преобразования IP-адреса из сети 192.168.1.0/24 в один из шести пригодных к использованию адресов в диапазоне 209.165.200.224/29.

Шаг 1: Создайте ACL, соответствующий диапазону частных IP-адресов локальной сети.

ACL-список 1 используется для разрешения преобразования сети 192.168.1.0/24.

```
Gateway (config) # access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Шаг 2: Определите пул пригодных к использованию публичных IP-адресов.

```
Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.248
```

Шаг 3: Определите NAT из внутреннего списка адресов источника на пул внешних адресов.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public access overload

Шаг 4: Задайте интерфейсы.

Выполните на интерфейсах команды ip nat inside и ip nat outside.

```
Gateway(config)# interface g0/1
Gateway(config-if)# ip nat inside
Gateway(config-if)# interface s0/0/1
Gateway(config-if)# ip nat outside
```

Шаг 5: Проверьте настройку пула NAT с перегрузкой.

- а. От каждого ПК отправьте эхо-запрос на адрес маршрутизатора интернет-провайдера 192.31.7.1.
- b. Просмотрите статистику NAT для маршрутизатора Gateway.

```
Gateway# show ip nat statistics
Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)
Peak translations: 3, occurred 0:00:25 ago
Outside interfaces:
 Serial0/0/1
Inside interfaces:
 GigabitEthernet0/1
Hits: 24 Misses: 0
CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 pool public access refcount 3
pool public access: netmask 255.255.255.248
        start 209.165.200.225 end 209.165.200.230
        type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0
Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
```

с. Отобразите преобразования NAT на маршрутизаторе Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	209.165.200.225:0	192.168.1.20:1	192.31.7.1:1	192.31.7.1:0
icmp	209.165.200.225:1	192.168.1.21:1	192.31.7.1:1	192.31.7.1:1
icmp	209.165.200.225:2	192.168.1.22:1	192.31.7.1:1	192.31.7.1:2

Примечание. В зависимости от времени, истекшего с момента отправки эхо-запросов с каждого ПК, вы можете не увидеть все три преобразования. Для преобразований ICMP характерны низкие значения времени ожидания.

Сколько внутренних локальных ІР-адресов указано в примере выходных данных выше?	3
Сколько указано внутренних глобальных ІР-адресов? 1	
Сколько номеров портов используется в паре с внутренними глобальными адресами?	3

Что произойдет в результате отправки эхо-запроса на внутренний локальный адрес компьютера ПК A с маршрутизатора интернет-провайдера? Почему?

Эхо-запрос будет неудачным, поскольку маршрутизатор знает расположение внутреннего глобального адреса в своей таблице маршрутизации, но внутренний локальный адрес не объявлен.

Часть 3: Настройка и проверка преобразования РАТ

В третьей части вам предстоит настроить РАТ, используя для определения внешних адресов интерфейс вместо пула адресов. Не все команды из части 2 будут использоваться в части 3.

Шаг 1: Очистите преобразования NAT и статистику на маршрутизаторе Gateway.

Шаг 2: Проверьте настройку NAT.

- а. Убедитесь, что статистика стерта.
- b. Убедитесь, что внешние и внутренние интерфейсы настроены для преобразований NAT.
- с. Убедитесь, что ACL-список по-прежнему настроен для преобразований NAT.

Какую команду вы использовали для того, чтобы подтвердить результаты после выполнения шагов от а до с?

Gateway# show ip nat statistics

Шаг 3: Удалите пул пригодных к использованию публичных IP-адресов.

Gateway (config) # no ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.248

Шаг 4: Удалите преобразование NAT с ACL в пул внешних адресов.

Gateway(config) # no ip nat inside source list 1 pool public access overload

Шаг 5: Сопоставьте список источников с внешним интерфейсом.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/1 overload

Шаг 6: Проверьте настройку РАТ.

- а. От каждого ПК отправьте эхо-запрос на адрес маршрутизатора интернет-провайдера 192.31.7.1.
- b. Просмотрите статистику NAT для маршрутизатора Gateway.

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

```
Gateway# show ip nat statistics
```

```
Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 0:00:19 ago

Outside interfaces:
   Serial0/0/1

Inside interfaces:
   GigabitEthernet0/1

Hits: 24 Misses: 0
```

```
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
```

[Id: 2] access-list 1 interface Serial0/0/1 refcount 3

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0

с. Отобразите преобразования NAT на маршрутизаторе Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global	Inside local	Outside local	Outside global	
icmp 209.165.201.18:3	192.168.1.20:1	192.31.7.1:1	192.31.7.1:3	
icmp 209.165.201.18:1	192.168.1.21:1	192.31.7.1:1	192.31.7.1:1	
icmp 209.165.201.18:4	192.168.1.22:1	192.31.7.1:1	192.31.7.1:4	

Вопросы для повторения

В чем заключаются преимущества РАТ?

Возможны различные варианты ответов, среди которых: РАТ сокращает количество публичных адресов, необходимых для обеспечения доступа к Интернету; так же, как и NAT, преобразование РАТ «прячет» частные адреса от внешних сетей.

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов				
Модель маршрутизатора	Интерфейс Ethernet № 1	Интерфейс Ethernet № 2	Последовательный интерфейс № 1	Последовательный интерфейс № 2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)

Примечание. Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса.

Конфигурации устройств

Маршрутизатор Gateway (после части 2)

```
Gateway# show run
Building configuration...
Current configuration: 1790 bytes
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Gateway
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUq.2
no aaa new-model
memory-size iomem 15
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
interface Serial0/0/1
ip address 209.165.201.18 255.255.255.252
```

```
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat pool public access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 1 pool public access overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vtv 0 4
password cisco
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
```

Маршрутизатор Gateway (после части 3)

```
Gateway# show run
Building configuration...

Current configuration : 1711 bytes
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Gateway
!
boot-start-marker
boot-end-marker
```

```
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
no aaa new-model
memory-size iomem 15
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
interface Serial0/0/1
ip address 209.165.201.18 255.255.255.252
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Control-plane
line con 0
password cisco
logging synchronous
```

```
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
password cisco
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
Маршрутизатор ISP
```

```
ISP# show run
Building configuration...
Current configuration: 1487 bytes
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname ISP
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
no aaa new-model
memory-size iomem 10
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
interface Loopback0
ip address 192.31.7.1 255.255.255.255
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0/0
ip address 209.165.201.17 255.255.255.252
clock rate 128000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.201.18
control-plane
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
password cisco
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
```