



SISTEMA DE CAJA

Manual de usuario

Punto y Fama · Botillería y market. Cómo vender, abrir y cerrar la caja, y revisar lo vendido cada día.

VERSIÓN

1.0

FECHA

Septiembre de 2026

PREPARADO POR

Santiago Delgado

Contenido

Las primeras secciones son para todos los que atienden. Las que llevan la marca *solo el dueño* necesitan el PIN de administrador.

PARA TODOS

1	Antes de empezar	3
2	Un día en la caja	4
3	Entrar al programa	5
4	Abrir la caja	6
5	Vender y cobrar	7
6	Vender por peso: pan, pollo, jamón	8
7	Corregir una venta y hacer descuentos	9
8	Consultar un precio · Cuando un producto no aparece	10
9	Plata que sale o entra del cajón	11
10	Cerrar la caja	12

SOLO EL DUEÑO

11	Ventas por caja: el cierre del día	13
12	Las cuentas del efectivo y las ventas del día	14
13	Empleados y claves	15
14	Productos y precios	16

REFERENCIA

15	Configuración y cambio de usuario	17
16	Atajos de teclado	18
17	Cuidados, respaldos y soporte	19

1 Antes de empezar

El sistema tiene dos cajas que trabajan a la vez y comparten los mismos productos, precios y ventas.

Cómo está instalado

Caja 1 · el computador principal

Guarda todos los datos: productos, ventas, usuarios y cierres. **Tiene que estar encendido** para que la otra caja pueda vender.

Caja 2

Trabaja con los datos de la Caja 1, a través del cable que las une. Lo que se vende en una se ve al instante en la otra.

Los dos computadores abren el programa solos al encenderse. Si la Caja 2 enciende primero, espera a la Caja 1 con un aviso en pantalla. **No necesita internet.**

Quién puede hacer qué

Cada persona que atiende tiene **su propio usuario y su propia clave** (PIN). Así el sistema sabe quién vendió cada cosa.

TAREA	CAJERO	DUEÑO (ADMINISTRADOR)
Vender, cobrar y consultar precios	Sí	Sí
Abrir y cerrar su caja	Sí	Sí, también la de la otra caja
Anotar un pago a proveedor o un ingreso de sencillo	Sí	Sí
Anotar un retiro de plata	No	Sí, con su PIN
Ver cuánto debería haber en el cajón	No	Sí
Ventas por caja y ventas del día	No	Sí
Productos, precios y empleados	No	Sí

IMPORTANTE

La clave es personal. Quien presta la suya firma las ventas y los movimientos de plata del otro. Si alguien la olvida, el dueño le genera una nueva en un minuto (sección 13).

2 Un día en la caja

Esta página resume todo el manual. Si solo va a leer una, que sea esta.

AL LLEGAR

Entrar con su PIN

Cada uno con su clave. Sección 3.

ANTES DE VENDER

Abrir la caja

Contando la plata que hay en el cajón. Sección 4.

TODO EL DÍA

Vender

Escanear, marcar cómo pagó y cobrar con **F12**. Sección 5.

CUANDO PASE

Anotar la plata que sale

Retiros, pagos a proveedores y sencillo. Sección 9.

AL TERMINAR

Cerrar la caja

Contando otra vez el cajón. Sección 10.

Las cinco reglas de la caja

- 1 Cada uno entra con su clave, y nadie presta la suya. Si se cambia de persona en la caja, se pulsa **F10** y entra la otra.
- 2 Sin abrir la caja no se puede cobrar. El programa lo pide al encender y, si se deja para después, lo vuelve a pedir en el primer cobro.
- 3 Cada venta lleva cómo se pagó: efectivo, **débito** o **crédito**. Por defecto es efectivo; si pagan con tarjeta, hay que marcarlo antes de cobrar.
- 4 Toda plata que sale del cajón se anota, en el momento: retiros del dueño y pagos a proveedores. Si no se anota, la caja no cuadra al cerrar.
- 5 Al terminar el día se cierra la caja contando el cajón. Lo vendido entre que se abre y se cierra es de ese día de caja, aunque pase la medianoche.

SOBRE EL CIERRE

Quien cierra escribe lo que contó **sin ver cuánto debería haber**. Es a propósito: así nadie cuenta "hasta que dé". El dueño ve la diferencia con su PIN.

3 Entrar al programa

Normalmente el programa ya está abierto al encender el computador. Si no, haga doble clic en el icono **Punto y Fama** del escritorio.

La pantalla de acceso.

- 1 Elija su nombre en la lista.
- 2 Escriba su PIN y pulse **Enter**.
- 3 Si el PIN no es correcto, la ventana se sacude y puede volver a intentarlo.

Al pie de la barra lateral aparece siempre **quién está atendiendo y en qué caja**. Mírelo antes de empezar a vender.

La pantalla principal

La pantalla de venta, lista para escanear.

ZONA	PARA QUÉ SIRVE
Barra lateral, a la izquierda	Lleva a cada pantalla. La sección Caja es para todos y Administración es para el dueño. Al pie, quién atiende y en qué caja.
Campo de código, arriba	Donde entra lo que se escanea. El cursor vuelve ahí solo después de cada acción.
Panel derecho	El total, cómo se paga y los botones para cobrar, quitar, descontar o cancelar.
Franja de abajo	Los atajos de teclado, siempre a la vista.

4 Abrir la caja

Abrir la caja es decirle al sistema con cuánta plata parte el cajón. Se hace una vez al día, en cada caja, antes de la primera venta.

- 1 Al entrar, el programa pregunta si quiere abrir la caja. Si dice que no, lo vuelve a preguntar en el primer cobro. También puede hacerlo desde **Efectivo**, en la barra lateral, con el botón **Abrir la caja**.
- 2 **Cuente la plata del cajón.** El programa le propone un monto, que es el que fijó el dueño.
- 3 Escriba **lo que de verdad hay**, aunque sea distinto de lo propuesto, y confirme.

Desde ese momento la caja está abierta y se puede vender. En **Efectivo** se ve arriba "Caja 1 abierta", desde qué hora, quién la abrió y con cuánto.

BUENO SABER

Cada caja se abre y se cierra por su cuenta: la Caja 1 y la Caja 2 tienen cada una su cajón. Durante el día pueden entrar y salir varios empleados en la misma caja abierta, cada uno con su clave. No hace falta cerrarla para cambiar de persona.

Si el programa dice que la caja está cerrada

Aparece al intentar cobrar sin haberla abierto. La venta no se pierde: abra la caja en el aviso que aparece y cobre a continuación.

El monto con que se propone abrir

Lo fija el dueño (sección 12). Sirve para dejar preparado el cajón con el mismo sencillo todas las mañanas. **Aunque exista, quien abre siempre escribe lo que contó.**

5 Vender y cobrar

Una venta normal no necesita el mouse: se escanea, se marca cómo paga y se cobra.

Venta
Escanee los productos y cobre cuando termine.

25/09/2026 16:51:52

Escanee o escriba el código de barras

Subtotal \$13.240

Carrito 6 artículos

Código	Producto	Precio	Cant.	Subtotal
7801234000001	Bebida Cola 1.5 L	\$2.290	2	\$4.580
7801234000100	Leche Entera 1 L	\$1.290	1	\$1.290
7801234000193	Arroz Grado 2 1 kg	\$1.590	1	\$1.590
7801234000353	Papas Fritas 250 g	\$2.790	1	\$2.790
7801234000520	Papel Higiénico 4 rollos	\$2.990	1	\$2.990

Papel Higiénico 4 rollos · \$2.990

TOTAL A PAGAR
\$13.240

Efectivo Débito Crédito

Cobrar · F12

Quitar Descuento

Cancelar venta · F6

F1 ayuda · F2 consulta · F3 buscar · F4 descuento · F5 quitar · F6 cancelar · F7 productos · F8 ventas del día · F9 configuración · F10 cambiar usuario · F11 pago · F12 cobrar · Ctrl+B menú

Una venta en curso. El último producto escaneado se anuncia en verde sobre el total.

- 1 **Escanee cada producto** con el lector. Si el código está borrado o no hay lector, escriba el número y pulse **Enter**. Si escanea dos veces el mismo, se suma en la misma línea. Si el producto se vende por peso, el programa pide los gramos (sección 6).
- 2 **Marque cómo paga el cliente**, bajo el total: **Efectivo**, **Débito** o **Crédito**. Con **F11** se pasa de uno a otro sin el mouse. Si no toca nada, queda en efectivo.
- 3 **Cobre con F12** o con el botón verde **Cobrar**, y confirme. La venta queda guardada a su nombre, en su caja y con su medio de pago, y la pantalla queda lista para el siguiente cliente.

IMPORTANTE

Marque débito o crédito **antes** de cobrar. Una venta con tarjeta cobrada como efectivo hace que al cerrar la caja parezca que falta plata.

El sistema no calcula el vuelto ni imprime boleta. El vuelto se da como siempre; el cajón cuadra igual, porque lo que entra es el total de la venta.

6 Vender por peso

El pan, el pollo o el jamón tienen un precio por kilo. En la caja se pesan y se escriben los gramos: el programa calcula el precio.

The screenshot shows the 'Venta' (Sale) screen in the Punto y Fama POS system. On the left is a sidebar with navigation options like 'Consulta de precio', 'Efectivo', 'Productos', 'Ventas del día', 'Ventas por caja', and 'Usuarios'. The main area displays a 'Carrito' (Cart) with 3 items:

Código	Producto	Precio	Cant.	Subtotal
7801234000001	Bebida Cola 1.5 L	\$2.290	1	\$2.290
7801234000650	Jamón pierna	\$7.990/kg	350 g	\$2.797
2000001	Pan batido	\$2.490/kg	640 g	\$1.594

At the top right, the date and time are 25/09/2026 16:51:54. Below the cart, the 'SUBTOTAL' is \$6.681. A green box highlights 'Pan batido · 640 g · \$1.594'. The 'TOTAL A PAGAR' is \$6.681. Payment options include 'Efectivo', 'Débito', and 'Crédito'. A green 'Cobrar · F12' button is prominent, along with 'Quitar', 'Descuento', and 'Cancelar venta · F6' buttons.

Una venta con jamón y pan: en la línea se ven los gramos y el precio del kilo.

This close-up shows the entry screen for 'Pan batido'. It displays the price '\$2.490 el kilo' and a prompt 'Peso en gramos'. A text input field contains '640'. Below the input, the calculated price '640 g · \$1.594' is shown. At the bottom are 'Agregar' and 'Cancelar' buttons.

El precio aparece mientras se escribe.

- 1 Pese el producto en la balanza.
- 2 Escanéelo si tiene código. Si no tiene, como el pan, búsquelo por nombre con **F3**.
- 3 Se abre una ventana: **escriba los gramos**, por ejemplo 350, y pulse **Enter**. El precio se ve antes de aceptar.

Corregir el peso

Con el + de la línea, o la flecha **→**, se vuelve a pesar: escriba el peso correcto. Con el -, la flecha **←** o **F5** se quita la línea entera. Si se escanea otra vez el mismo producto, los gramos se suman en la misma línea.

BUENO SABER

El precio se redondea al peso más cercano: 350 g de jamón a \$7.990 el kilo son \$2.797. Cada línea por peso cuenta como un artículo, y el máximo es 50 kg por producto.

7 Corregir una venta y hacer descuentos

Todo se puede corregir antes de cobrar. Una vez cobrada, la venta queda registrada tal como se hizo.

Cambiar la cantidad

Use el + o el – de la línea, o seleccione la línea y use las flechas → para sumar y ← para restar. Con ↑ y ↓ se mueve entre líneas.

Quitar un producto

Seleccione la línea y pulse **F5**, o el botón **Quitar**. Quita una unidad; si era la última, desaparece la línea.

Hacer un descuento

Pulse **F4** o **Descuento**. Se eligen dos cosas:

- **A qué se aplica:** a toda la venta o solo al producto seleccionado. Para descontar un producto, selecciónelo antes.
- **Cómo:** un monto en pesos ("se lo dejo en cinco mil") o un porcentaje ("le hago el diez por ciento").


Los dos se pueden combinar. Un descuento nunca deja el total bajo cero, y si cambian las cantidades, el porcentaje se recalcula solo.

Cancelar toda la venta

Pulse **F6** o **Cancelar venta**. El programa pide confirmación antes de vaciar el carrito.

Buscar por nombre

Si un producto no tiene código legible, pulse **F3**, escriba parte del nombre y elíjalo en la lista.



El descuento de un producto aparece en su propia línea.

8 Consultar un precio

Para responder "¿cuánto cuesta esto?" sin tocar la venta que está armando.




El precio aparece en grande.

- 1 Pulse **F2**.
- 2 Escanee el producto.
- 3 Vuelva a la venta con **Esc**.

Consultar **no agrega nada** al carrito. La pantalla se limpia sola a los 15 segundos.

Cuando un producto no aparece

Si se escanea algo que no está cargado en el sistema, aparece este aviso.



El aviso de producto no encontrado.

Si el producto existe pero el código no se lee, pulse *Buscar por nombre* (**F3**) y elíjalo de la lista.

Si el producto no está cargado, no hace falta anotarlo en un papel: el sistema guarda el código en una lista de pendientes, y el dueño lo carga después (sección 14).

9 Plata que sale o entra del cajón

Todo lo que sale o entra del cajón sin ser una venta se anota en **Efectivo**, en la barra lateral, en el momento en que pasa.

Efectivo 25/09/2026 16:51:54

Caja 1 - abierta desde las 16:51

Caja 1 abierta
Desde las 16:51 del 25/09, por Administrador, con \$50.000.

Pago a proveedor **Retiro** **Ingreso de sencillo**

Al abrir	\$50.000	
Ventas en efectivo	\$35.340	
Retiros y pagos	-\$78.500	
Ingresos	+\$10.000	

DEBERÍA HABER
\$16.840

Salidas y entradas de este turno

Hora	Qué	Monto	Detalle	Quién
16:51	Ingreso	+\$10.000	Sencillo	Marta Rojas
16:51	Retiro	-\$60.000	Depósito	Administrador
16:51	Pago proveedor	-\$18.500	Hielo Sur	Marta Rojas

Cierres anteriores Sin monto de apertura sugerido **Cambiar**

Caja	Turno	Debería haber	Contado	Resultado	Cerró
Caja 2	25/09 16:51-16:51	\$30.000	\$33.000	Sobran \$3.000	Pedro Soto
Caja 1	25/09 16:51-	—	—	Abierta	—

F1 ayuda · F2 consulta · F3 buscar · F4 descuento · F5 quitar · F6 cancelar · F7 productos · F8 ventas del día · F9 configuración · F10 cambiar usuario · F11 pago · F12 cobrar · Ctrl+B menú

La pantalla Efectivo, vista por el dueño. Un cajero ve lo mismo, salvo lo que debería haber y los cierres anteriores.

BOTÓN	CUÁNDO SE USA	QUIÉN
Retiro	El dueño saca plata del cajón, por ejemplo para depositar.	Solo el dueño: pide su PIN.
Pago a proveedor	Se le paga en efectivo a un proveedor con plata de la caja. Pide el nombre del proveedor.	Cualquier empleado. Queda a su nombre.
Ingreso de sencillo	Se agrega plata al cajón, por ejemplo monedas para dar vuelto.	Cualquier empleado.

IMPORTANTE

Lo anotado **no se borra**, ni por error: queda con la hora y el nombre de quién lo hizo. Si se equivocó en un monto, anote el movimiento contrario (por ejemplo, un ingreso por la diferencia) y dígaselo al dueño.

10 Cerrar la caja

Al terminar el día, cada caja se cierra contando la plata del cajón. Es lo que permite saber si la caja cuadró.

- 1 Termine y cobre la última venta.
- 2 Vaya a **Efectivo** y pulse **Cerrar la caja**.
- 3 **Cuente toda la plata del cajón** y escriba el total. Puede agregar una nota, por ejemplo "billete de \$10.000 roto".
- 4 Confirme. La caja queda cerrada hasta que se abra de nuevo.

EL CONTEO ES A CIEGAS

Quien cierra **no ve cuánto debería haber**, y tampoco la diferencia. No es un error del programa: así el conteo es honesto. El dueño ve después, con su PIN, cuánto debía haber, cuánto se contó y si sobró o faltó.

Cosas que conviene saber

- Cerrar la caja **no borra nada ni bloquea el programa**: solo guarda la cuenta. Las ventas siguen viéndose en **Ventas por caja**.
- Todo lo vendido desde que se abrió la caja cuenta para ese cierre, **aunque pase la medianoche**.
- Si un computador no enciende y su caja quedó abierta, el dueño puede cerrarla desde el otro.
- Si el conteo no cuadra, el programa lo anota igual. Qué hacer con la diferencia lo decide el dueño.

Cómo sabe el sistema cuánto debería haber

Plata con que se abrió la caja	\$50.000
+ Ventas en efectivo del día	\$35.340
+ Ingresos de sencillo	\$10.000
– Retiros y pagos a proveedores	–\$78.500
= Debería haber en el cajón	\$16.840

Las ventas con **débito** y **crédito** no entran en la cuenta: esa plata no pasa por el cajón. Montos de ejemplo.

SOLO EL DUEÑO

11 Ventas por caja

El cierre del día: lo vendido en una caja durante un día, el total separado por forma de pago y por empleado, con cada venta y sus productos.

Ventas por caja
Caja 1 · viernes 25 de septiembre · 5 ventas · 21 artículos

Día: 25/09/2026 Caja: Caja 1 Actualizar

TOTAL VENDIDO
\$45.290
5 ventas · 21 artículos

EFFECTIVO
\$35.340
3 ventas

DÉBITO
\$7.970
1 venta

CRÉDITO
\$1.980
1 venta

Ventas de la caja Ver productos

Venta / producto	Cant.	Atendió	Medio	Total
▼ N° 5 · 16:51	2	Marta Rojas	Crédito	\$1.980
Leche Entera 1 L	1			\$1.290
Leche Chocolateada 200 ml	1			\$690
> N° 4 · 16:51	3	Pedro Soto	Efectivo	\$6.170
> N° 3 · 16:51	3	Marta Rojas	Débito	\$7.970
> N° 2 · 16:51	4	Administrador	Efectivo	\$10.760
> N° 1 · 16:51	9	Administrador	Efectivo	\$18.410

Por empleado

Empleado	Ventas	Artículos	Total
Administrador	2	13	\$29.170
Marta Rojas	2	5	\$9.950
Pedro Soto	1	3	\$6.170

Este informe se calcula al pedirlo y puede consultarse las veces que haga falta. El efectivo del cajón se abre, se anota y se cuenta en Efectivo.

F1 ayuda · F2 consulta · F3 buscar · F4 descuento · F5 quitar · F6 cancelar · F7 productos · F8 ventas del día · F9 configuración · F10 cambiar usuario · F11 pago · F12 cobrar · Ctrl+B menú

Ventas por caja, de la Caja 1. Cada forma de pago tiene su color, el mismo que en la pantalla de venta.

Cómo se lee

- **Arriba** se eligen el día y la caja. Puede mirar cualquier día anterior.
- **Total vendido**, en verde, y a su lado lo vendido en **efectivo**, **débito** y **crédito**, cada uno con su número de ventas.
- **Ventas de la caja**: cada venta con su hora, quién la hizo y cómo se pagó. Con la flecha se despliegan sus productos.
- **Por empleado**: cuánto vendió cada uno en esa caja.

Bueno saber

- El informe se puede mirar las veces que quiera: **mirarlo no cierra nada**. La caja se cierra en **Efectivo** (sección 10).
- Si la tienda vende pasada la medianoche, lo vendido después de las 00:00 aparece en el día siguiente de este informe. El conteo del cajón en **Efectivo** no cambia por eso.
- Las ventas anteriores a esta versión aparecen como "Sin caja registrada" y con la forma de pago "Sin registrar".

SOLO EL DUEÑO

12 Las cuentas del efectivo y las ventas del día

En **Efectivo**, el dueño ve lo que el cajero no ve: cuánto debería haber y cómo terminaron los cierres.

Ver cuánto debería haber

Si entró como administrador, lo ve directamente. Si está atendiendo un cajero, pulse **Ver las cuentas** y escriba su PIN: el cajero sigue en su sesión. Las cuentas se ocultan solas a los dos minutos o al salir de la pantalla; si se va antes, pulse **Ocultar las cuentas**.

Cierres anteriores

Abajo, en **Efectivo**, cada cierre de las dos cajas: cuánto debía haber, cuánto se contó, si **sobró o faltó** y quién cerró. Una caja que sigue abierta aparece como "Abierta".

Fijar el monto de apertura

En **Cierres anteriores**, pulse **Cambiar** y escriba con cuánto quiere que parta cada caja. Ese monto se propone cada mañana al abrir.

Retiros

Cuando saque plata de una caja, anótelos con **Retiro** en ese momento, con su PIN. Así el cierre da cifras exactas.

Ventas del día

Ventas del día
Lo que se vendió hoy, venta por venta.

25/09/2026 16:51:53

TOTAL VENDIDO HOY
\$29.170

VENTAS REALIZADAS
2

ARTICULOS VENDIDOS
13

N°	Hora	Artículos	Total	Medio	Atendió
2	16:51	4	\$10.760	Efectivo	Administrador
1	16:51	9	\$18.410	Efectivo	Administrador

Venta N° 2 - 16:51 - \$10.760 - Efectivo

Producto	Precio	Cant.	Subtotal
Paper Fritas 250 g	\$2.790	2	\$5.580
Papel Higiénico 4 rollos	\$2.990	1	\$2.990
Pan de Molde Blanco 5...	\$2.190	1	\$2.190

Administrador
Cajero

Configuración F9
Cambiar usuario F10

F1 ayuda · F2 consulta · F3 buscar · F4 descuento · F5 quitar · F6 cancelar · F7 productos · F8 ventas del día · F9 configuración · F10 cambiar usuario · F11 pago · F12 cobrar · Ctrl+B menú

Pulse **F8**. Muestra lo vendido hoy **entre las dos cajas**: el total, cuántas ventas y cuántos artículos.


Al elegir una venta, a la derecha se ve lo que llevaba. Para el detalle de una sola caja, use **Ventas por caja**.

Ventas del día, de las dos cajas juntas.

SOLO EL DUEÑO

13 Empleados y claves

En **Usuarios**, en la barra lateral, se da de alta a cada persona que atiende.



La lista de usuarios. Los dados de baja se ven en gris.



El PIN se enseña una sola vez.

BOTÓN	QUÉ HACE
Nuevo usuario	Alta de un empleado. El sistema inventa su PIN.
PIN nuevo	Para quien olvidó el suyo. El anterior deja de servir.
Dar de baja	Quien ya no trabaja deja de poder entrar. Sus ventas se conservan.
Reactivar	Para quien vuelve.

EL PIN SE VE UNA SOLA VEZ

Cuando el sistema genera un PIN, lo enseña en pantalla una única vez. **Que el empleado lo anote en ese momento.** Si lo pierde, se le genera otro con **PIN nuevo**.

Si el dueño olvida su propio PIN, se recupera en la Caja 1 con ayuda de soporte (sección 17). El sistema no deja dar de baja al último administrador ni a uno mismo.

SOLO EL DUEÑO

14 Productos y precios

Pulse **F7**. Si está atendiendo un cajero, el programa pide el PIN del dueño, sin cambiar quién está en la caja.

Productos
68 productos en el catálogo

25/09/2026 16:51:52

Filtrar por nombre o código

Nuevo producto Editar Stock Pendientes Dar de baja

Código de barras	Producto	Precio	Stock
7801234000247	Aceite Maravilla 900 ml	\$2.690	36
7801234000056	Agua Mineral con gas 1.6 L	\$1.190	42
7801234000049	Agua Mineral sin gas 1.6 L	\$1.190	60
7801234000438	Alfajor unidad	\$690	55
7801234000193	Arroz Grado 2 1 kg	\$1.590	55
7801234000285	Atún en agua 160 g	\$1.790	48
7801234000346	Avena Instantánea 500 g	\$1.690	26
7801234000223	Azúcar 1 kg	\$1.390	44
7801234000001	Bebida Cola 1.5 L	\$2.290	48
7801234000032	Bebida Cola 350 ml lata	\$890	96
7801234000087	Bebida Energética 250 ml	\$1.690	24
7801234000018	Bebida Lima Limón 1.5 L	\$2.190	36
7801234000025	Bebida Naranja 1.5 L	\$2.190	30
7801234000629	Bolsas de Basura 10 un	\$1.790	28
7801234000308	Café Instantáneo 170 g	\$5.490	18
7801234000575	Cepillo Dental	\$1.890	20
7801234000421	Cereal Hojuelas 300 g	\$3.290	20
7801234000094	Cerveza Lager 350 ml lata	\$1.390	72

F1 ayuda · F2 consulta · F3 buscar · F4 descuento · F5 quitar · F6 cancelar · F7 productos · F8 ventas del día · F9 configuración · F10 cambiar usuario · F11 pago · F12 cobrar · Ctrl+B menú

El catálogo. El stock se marca en rojo cuando quedan 5 unidades o menos.

ACCIÓN	CÓMO
Buscar	Escriba parte del nombre o del código en el filtro.
Nuevo producto	Lo más cómodo es escanear el código dentro del formulario. Luego el nombre, el precio y el stock.
Producto por peso	Marque Se vende por peso : el precio pasa a ser el del kilo y el stock se anota en gramos. Al llegar a cero se queda en cero. Si no tiene código, como el pan, déjelo vacío y el sistema le pone uno.
Cambiar un precio	Editar , o doble clic en el producto. El precio nuevo se ve al instante en las dos cajas. Las ventas pasadas conservan el precio al que se vendieron.
Dar de baja	El producto deja de venderse, pero no se borra : las ventas antiguas siguen correctas.
Códigos pendientes	Los códigos que se escanearon en la caja y no están cargados, ordenados por cuántas veces se intentaron.

BUENO SABER

El stock baja solo con cada venta. **Que no haya stock nunca impide vender**: si se vende más de lo que había, el stock queda en negativo (por ejemplo -3) y avisa de que falta cargar mercadería. Si al contar la mercadería no coincide, corríjalo con **Stock** o editando el producto.

15 Configuración y cambio de usuario

Pulse **F9**, o **Configuración** al pie de la barra lateral. Los ajustes se guardan en cada computador.

Configuración

Estos ajustes se guardan en este equipo.

Tema: Claro

Tamaño de letra: Normal

- ☒ Avisar con un sonido al escanear
- ☒ Pedir confirmación antes de cobrar
- ☒ Mostrar la barra de atajos abajo
- ☒ Animar los cambios en pantalla

Punto y Fama 0.1.0
C:\Users\santi\AppData\Local\TiendaPOS

Abrir carpeta de datos

Guardar Cancelar

La ventana de configuración.

AJUSTE	PARA QUÉ SIRVE
Tamaño de letra	Normal, Grande o Muy grande. Se ve al instante.
Tema	Claro u Oscuro, para poca luz o turnos de noche.
Sonido al escanear	El pitido que confirma que el producto entró.
Confirmar antes de cobrar	Si se apaga, F12 cobra de inmediato. Más rápido, pero sin segunda oportunidad.
Barra de atajos	La franja de teclas al pie de la pantalla.
Animaciones	Los destellos y fundidos. Apáguelas si el equipo va lento.

Cambiar de usuario

Cuando cambia la persona que atiende, pulse **F10** y entra la siguiente con su PIN. La caja sigue abierta. Si hay una venta a medio armar, el programa avisa antes: cambiar de persona con el carrito lleno es la forma más fácil de cobrarle a alguien lo que llevaba otro.

Esconder la barra lateral

Con **Ctrl** + **B**, o la flecha doble de arriba, la barra se recoge y deja solo los iconos. Con la misma tecla vuelve.

16 Atajos de teclado

Con estas teclas se trabaja sin tocar el mouse. **F1** muestra esta lista dentro del programa.

VENDER

Enter	Agregar el código escrito	F11	Cambiar la forma de pago
F12	Cobrar	F4	Descuento
F5	Quitar una unidad	F6	Cancelar la venta
F3	Buscar un producto por nombre	Ctrl+C	Copiar el código de la línea

EN EL CARRITO

↑	↓	Moverse entre líneas	→	+	Una unidad más
←	-	Una unidad menos	Las flechas actúan sobre el carrito cuando el campo de código está vacío.		

PANTALLAS

Esc	Volver a la venta	F2	Consultar un precio
F7	Productos (<i>dueño</i>)	F8	Ventas del día (<i>dueño</i>)
F9	Configuración	F10	Cambiar de usuario
F1	Ayuda	Ctrl+B	Esconder o mostrar la barra lateral

EL LECTOR DE CÓDIGOS

Funciona como un teclado: no hay que configurar nada. Si deja de leer, casi siempre es que el cursor no está en el campo de código. Pulse **Esc** para volver a la venta y escanee de nuevo.

17 Cuidados, respaldos y soporte

Todo lo de la tienda está guardado en la Caja 1. Estos cuidados lo protegen.

Para que todo funcione

- **La Caja 1 encendida** mientras se vende en la Caja 2. Si se apaga, la Caja 2 avisa y no deja cobrar hasta que vuelva, sin perder el carrito.
- **No desenchufar el cable** que une las dos cajas.
- **Cerrar el programa antes de apagar** el computador, en vez de cortar la luz.
- No mover ni borrar archivos de la carpeta del programa.

Respaldos

- La Caja 1 guarda una copia de todo **al abrir y al cerrar el programa**, y conserva las 7 últimas.
- Esas copias están en el mismo computador: no sirven si se estropea. **Conviene llevarlas a un pendrive** de vez en cuando; soporte puede hacerlo.

Si algo sale mal

QUÉ PASA	QUÉ HACER
Aparece un aviso de error	El programa sigue funcionando. Revise el carrito antes de cobrar y avise a soporte.
La Caja 2 dice que no encuentra a la Caja 1	Compruebe que la Caja 1 está encendida, con el programa abierto, y que el cable está enchufado.
Un empleado olvidó su PIN	El dueño le genera uno nuevo en Usuarios → PIN nuevo .
El dueño olvidó su PIN	Llame a soporte. Se recupera en la Caja 1, sin perder nada.
El programa no abre	Reinicie el computador. Si sigue igual, llame a soporte.

Lo que este sistema no hace

No emite boletas ni facturas y no está conectado al SII. No imprime comprobantes ni calcula el vuelto. No anula ventas ya cobradas.

Soporte

Santiago Delgado

Desarrollo y soporte del sistema

Teléfono