```
    ✓ Выполнено: Просмотреть
    ✓ Выполнено: Провести в этой лекции не менее 10 мин..
    ✓ Выполнено: Пройти лекцию до конца
```

Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV

## Пункт 1.

Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2024
- Разрешите подключения только пользователю sshuser
- Ограничьте количество попыток входа до двух
- Настройте баннер «Authorized access only»

Редактируем конфигурационный файл openssh, расположенный по пути /etc/openssh/sshd\_config, текстовым редактором vim или nano.

Находим следующие параметры и приводим их к следующему виду:

Port 2024 – Порт, на котором следует ожидать запросы на соединение. Значение по умолчанию – 22;

**AllowUsers sshuser** – список имён пользователей через пробел. Если параметр определён, регистрация в системе будет разрешена только пользователям, чьи имена соответствуют одному из шаблонов;

MaxAuthTries 2 – ограничение на число попыток идентифицировать себя в течение одного соединения;

PasswordAuthentication yes – допускать аутентификацию по паролю;

**Banner /etc/openssh/banner** – содержимое указанного файла будет отправлено удалённому пользователю прежде, чем будет разрешена аутентификация.

Редактируем файл по пути /etc/openssh/banner текстовым редактором vim или mcedit и добавляем в него следующее содержимое: Authorized access only.

Для применения всех изменений необходимо перезапустить службу **sshd**, для этого можно использовать команду:

systemctl restart sshd

Для проверки подключаемся не из-под пользователя sshuser:

При подключении из-под пользователя sshuser

```
[root@hq-srv ~] # ssh -p 2024 sshuser@localhost
Autorized access only
sshuser@localhost's password:
Last login: Sun Jun 1 16:53:40 2025
```