## **Modification de fichiers GRIB**


Conception générale



#### Description

Ce document liste certains éléments de conception essentiels tel que le diagramme de classes de l'application ainsi que les calculs utilisés sur les composantes U et V du vent.

### Diagramme de classes



Le diagramme est composé de 7 classes dont 1 module :

- La classe Application permet de définir les différents éléments graphiques qui composent l'application
- La classe Map permet de gérer l'affichage de la carte et ses interactions
- La classe Geojson permet d'ouvrir et de fermer un fichier GeoJSON ainsi que d'afficher les données qui le compose
- La classe Grib permet d'ouvrir et de fermer un fichier GRIB ainsi que d'afficher et manipuler les données qui le compose
- La classe History permet d'implémenter l'historique de modifications de l'application ainsi que son affichage
- La classe Move permet de gérer la fonctionnalité de mouvement sur la carte
- La classe Edit permet de gérer la fonctionnalité de sélection de zone sur la carte ainsi que les données saisies pour l'édition
- Le module Tools rassemble diverses fonctions utilitaires pour l'application

# Calculs utilisés sur les composantes U et V du vent

Note: les calculs suivants sont composés de pseudo-code, le code original se trouve dans tools.py, grib.py, api/grib\_wind.c et api/grib\_wind\_tools.c.

#### · U et V vers direction du vent en degrés

angle = (270 - atan2(V, U) \* 180 / pi) % 360

#### U et V vers vitesse du vent en mètres par seconde

speed\_in\_ms = sqrt(U \* U + V \* V)

#### • Vitesse du vent en mètres par seconde vers vitesse du vent en nœuds

speed\_in\_knots = speed\_in\_ms / 0.514444

#### Modification de la direction du vent par ajout

```
speed_in_ms = sqrt(U * U + V * V)
new_angle = atan2(V, U) - input_value * pi / 180
new_U = speed_in_ms * cos(new_angle)
new_V = speed_in_ms * sin(new_angle)
```

#### Modification de la direction du vent par remplacement

```
speed_in_ms = sqrt(U * U + V * V)
new_angle = (270 - input_value) * pi / 180
new_U = speed_in_ms * cos(new_angle)
new_V = speed_in_ms * sin(new_angle)
```

#### Modification de la vitesse du vent par ajout

```
speed_in_ms = sqrt(U * U + V * V)
new_speed = speed_in_ms + input_value * 0.514444
new_U = U * new_speed / speed_in_ms
new_V = V * new_speed / speed_in_ms
```

#### · Modification de la vitesse du vent par remplacement

```
speed_in_ms = sqrt(U * U + V * V)
new_speed = input_value * 0.514444
new_U = U * new_speed / speed_in_ms
new_V = V * new_speed / speed_in_ms
```

#### • Modification de la vitesse du vent par ajout (pourcentage)

```
speed_in_ms = sqrt(U * U + V * V)
new_speed = speed_in_ms + (speed_in_ms * input_value / 100)
new_U = U * new_speed / speed_in_ms
new_V = V * new_speed / speed_in_ms
```