
ANLEITUNG

SeaQ Snap Layout

Snap-Layouts für KDE Plasma 6.
Snap-Leiste, Bildschirmkanten, Fenster-Magnet
und Tastenkürzel.



Version 1.9.0
KWin-Skript für Plasma 6 · Wayland & X11

SeaQ
github.com/Swenix-dev/SeaQ-Snap-Layout

Inhalt

Alles, was SeaQ Snap Layout kann, Seite für Seite – vom ersten Einrasten bis zu eigenen Layouts.

1 Einführung 3

2 Die Snap-Leiste im Überblick 4

3 Installation 5

4 Schnellstart – dein erstes Einrasten 6

5 Einstellungen öffnen 7

6 Der Einstellungseditor 8

6.1 Allgemein · 6.2 Aussehen · 6.3 Verhalten & Animation · 6.4 Layouts · 6.5 Layout-Designer

6.6 Bildschirmkanten · 6.7 Fenster-Magnet · 6.8 Tastenkürzel · 6.9 Info & Hilfe

7 Tastenübersicht 19

8 Sprachen 20

9 Empfohlene Werte 21

10 Probleme & FAQ 22

11 Dateien, Deinstallation & Lizenz 23

So liest du diese Anleitung

1 Orange Zahlen in einem Bildschirmfoto zeigen auf ein Bedienelement. Die Liste unter dem Bild erklärt jedes davon.

`Knopf` Graue Beschriftungen sind Text, den du auf dem Bildschirm siehst: Knöpfe, Schalter, Menüeinträge.

`befehl` Text in Festbreitenschrift wird in ein Terminal eingegeben.

Tipp
Ideen, die den Alltag schneller machen.

Hinweis
Hintergrundwissen, das sich lohnt.


Wichtig
Lies das, bevor du weitermachst.

Bildschirmfotos
Die Bilder zeigen das helle Breeze-Farbschema auf Deutsch. Auf deinem Desktop nutzt SeaQ Snap Layout deine eigenen Farben und deine Systemsprache.

KAPITEL 1

1 Einführung

SeaQ Snap Layout bringt Snap-Layouts auf KDE Plasma 6. Zieh ein Fenster zum oberen Bildschirmrand, eine Leiste mit Layouts fährt herunter, und du legst das Fenster auf der Zone ab, wo es hin soll. Dazu kommen drei weitere Wege zum Einrasten – jeder lässt sich einzeln ein- und ausschalten.



Ziehen, ablegen, fertig

Keine Tastenkürzel nötig – es funktioniert mit der Mausbewegung, die du schon kennst.

Eigene Layouts

Sechs fertige Layouts und ein Designer für jede beliebige Aufteilung – bis zu 16 Zonen.

Passt zu deinem Desktop

System-, helle oder dunkle Farben, jede Akzentfarbe. Der Editor nutzt dein Farbschema, deine Dekoration und Sprache.

Fühlt sich richtig an

Abstände, Verzögerungen, Geschwindigkeit und sechs Bewegungskurven – ein herausgezogenes Fenster bekommt seine alte Größe zurück.

Bildschirmkanten

Fenster gegen eine Kante oder Ecke drücken: maximieren, Hälften, Viertel – passend um bereits eingerastete Fenster herum.

Fenster-Magnet

Fenster haften beim Verschieben und Größe-Ändern aneinander und an den Bildschirmrändern.

Tastenkürzel

20 Aktionen – Hälften, Viertel, Drittel, maximieren, zentrieren. Fertige Tastenschemata oder eigene


Reines KWin-Skript

Kein zusätzliches Programm im Hintergrund. Mit zwei Klicks aus dem KDE Store installiert.

KAPITEL 2

2 Die Snap-Leiste im Überblick

Die Snap-Leiste erscheint nur, während du ein Fenster verschiebst. Sonst nimmt sie keinen Platz auf dem Bildschirm ein.




1. **Griff** – eine kleine Pille, die zuerst erscheint, wenn das Fenster dem oberen Rand nahe kommt. Sie zeigt, dass die Leiste bereit ist.
2. **Snap-Leiste** – fährt herunter, sobald der Mauszeiger den oberen Rand erreicht. Sie erscheint immer auf dem Bildschirm, auf dem du arbeitest.
3. **Layout** – ein kleines Bild deines Bildschirms. Die Leiste zeigt alle Layouts mit Haken bei `In Leiste`.
4. **Zone** – ein Bereich eines Layouts. Fahr mit der Maus darüber, um ihn zu wählen.
5. **Markierte Zone** – in der Akzentfarbe. Lässt du jetzt die Maus los, rastet das Fenster hier ein.
6. **Namenszeile** (optional) – zeigt Layout- und Zonennamen, z. B. „Vier Viertel · Zone 3".

Die Landevorschau

Solange eine Zone markiert ist, zeigt ein durchscheinendes Rechteck in der Akzentfarbe auf dem Desktop genau, wo das Fenster landet – inklusive Abständen und Leisten. Entfernst du dich von der Leiste, verschwindet die Vorschau.

Mitgelieferte Layouts



KAPITEL 3

3 Installation

SeaQ Snap Layout ist ein KWin-Skript. Es wird in deinen Home-Ordner installiert, braucht keine Administratorrechte und fügt kein Hintergrundprogramm hinzu.

Voraussetzung	Details
Desktop	KDE Plasma 6 (KWin 6) – Wayland oder X11
Distribution	Beliebig: Fedora, Arch, openSUSE, KDE neon, Kubuntu, Debian …
Zusätzliche Pakete	Keine – alles Nötige ist in Plasma enthalten

Variante A – KDE Store (empfohlen)

1. Öffne **Systemeinstellungen** → **Fensterverwaltung** → **KWin-Skripte**.
2. Klicke oben rechts auf **Neue holen …**, suche nach **SeaQ Snap Layout** und klicke auf **Installieren**.
3. Setze den Haken neben **SeaQ Snap Layout** und klicke auf **Anwenden**.

Variante B – Datei von GitHub

1. Lade `kdesnaplayout-<version>.kwinscript` von der Seite **Releases** herunter.
2. Klicke in **KWin-Skripte** auf **Aus Datei installieren …** und wähle die Datei.
3. Setze den Haken bei **SeaQ Snap Layout** und klicke auf **Anwenden**.

Variante C – Terminal

```
# installieren
kpackagetool6 --type KWin/Script --install kdesnaplayout-1.9.0.kwinscript
# auf eine neuere Version aktualisieren
kpackagetool6 --type KWin/Script --upgrade kdesnaplayout-1.9.0.kwinscript
# einschalten
kwriteconfig6 --file kwinrc --group Plugins --key kdesnaplayoutEnabled true
qdbus6 org.kde.KWin /KWin reconfigure
```


Nach einem Update: einmal abmelden

KWin behält ein geladenes Skript im Speicher. Melde dich nach der Installation einer neuen Version einmal ab und wieder an, damit die neuen Dateien verwendet werden. Die Version siehst du im Einstellungseditor auf der Seite **Info & Hilfe**.

KAPITEL 4

4 Schnellstart – dein erstes Einrasten

Drei Bewegungen, etwa zwei Sekunden.



1. **Fass ein Fenster** an der Titelleiste und halte die linke Maustaste gedrückt.
2. **Zieh es nach oben.** Etwa 140 px unter dem oberen Rand erscheint ein kleiner Griff. Weiter, bis der Mauszeiger den oberen Rand berührt – die Snap-Leiste fährt herunter.
3. **Zeig auf eine Zone.** Sie leuchtet in deiner Akzentfarbe auf, und eine Vorschau auf dem Desktop zeigt, wo das Fenster landet.
4. **Lass los.** Das Fenster füllt genau diese Zone.

Doch nicht?

Bewege den Mauszeiger von der Leiste weg oder lass das Fenster irgendwo außerhalb los. Nichts rastet ein, und die Leiste fährt wieder hoch.

Die alte Größe zurückbekommen

Fass ein eingerastetes Fenster und zieh es weg – es bekommt die Größe zurück, die es vor dem Einrasten hatte. Abschalten kannst du das auf der Seite `Allgemein`.

Welche Fenster können einrasten?

Normale, in der Größe veränderbare Fenster. Dialoge, Vollbildfenster und Programme auf deiner Ausnahmeliste zeigen nie die Snap-Leiste.

Mehrere Bildschirme?


Die Leiste öffnet sich auf dem Bildschirm unter dem Mauszeiger, und die Zonen füllen dessen freien Bereich – Leisten bleiben frei.

Kein doppeltes Einrasten
Plasma hat eigene Kanten-Kacheln und Einrastzonen. SeaQ Snap Layout pausiert sie automatisch, solange es läuft, sodass nur ein Helfer reagiert – in den Systemeinstellungen musst du nichts ändern, und deine KDE-Einstellungen bleiben, wie sie sind.

KAPITEL 5

5 Einstellungen öffnen

Ein KWin-Skript hat kein eigenes Programmsymbol. Seine Einstellungen erreichst du über das Zahnrad in den Systemeinstellungen, das ein kleines Schnellmenü öffnet.



1. Öffne **Systemeinstellungen** → **Fensterverwaltung** → **KWin-Skripte** und klicke auf das **Zahnrad** 1 neben **SeaQ Snap Layout**.
2. Klicke auf **Snap Layout Einstellungseditor öffnen** 2. Der Knopf wird in deiner Akzentfarbe gefüllt, und der Hinweis „Bereit – jetzt auf OK klicken, um den Einstellungseditor zu öffnen.“ erscheint.
3. Klicke auf **OK**. Der Einstellungseditor öffnet sich innerhalb etwa einer Sekunde.

Quick-Einstellungen


3 **Farben der Snap-Leiste** schaltet die Snap-Leiste zwischen **System**, **Hell** und **Dunkel** um, ohne den Editor zu öffnen. Alles andere – Aussehen, Größe, Animation, Verhalten und eigene Layouts – stellst du im Einstellungseditor ein.

> **Warum der zusätzliche Klick?**
> Die Systemeinstellungen speichern das Schnellmenü erst, wenn du **OK** oder **Anwenden** drückst. SeaQ Snap Layout bemerkt den gespeicherten Knopfdruck und öffnet seinen Editor. Der Knopf lässt sich beliebig oft benutzen.

KAPITEL 6

6 Der Einstellungseditor

Ein Fenster, acht Seiten. Jede Änderung wird sofort gespeichert und angewendet – es gibt keinen Anwenden-Knopf.




1. **Titelleiste** – ziehen verschiebt das Fenster, Doppelklick maximiert. Höhe, Schrift und Ausrichtung folgen deiner Fensterdekoration.
2. **Fensterknöpfe** – maximieren/wiederherstellen und schließen, in Reihenfolge und Stil deiner Dekoration.
3. **Name und Version** des installierten Skripts.
4. **Snap-Leiste** – Aussehen, Verhalten & Animation und Layouts der Leiste am oberen Rand.
5. **Weitere Wege zum Einrasten** – Bildschirmkanten, Fenster-Magnet und Tastenkürzel.
6. **Funktionsschalter** – Snap-Leiste, Bildschirmkanten, Fenster-Magnet und Kürzel mit einem Klick ein- oder ausschalten.
7. **Seitenbereich** – die Einstellungen sind in Karten gruppiert. `Empfohlene Werte` unten auf einer Seite setzt diese Seite zurück.

> **Passt zu deinem System**
> Der Editor nutzt dein Farbschema, deine Akzentfarbe, Fensterdekoration und Systemsprache – und folgt Änderungen live, solange er offen ist. Knöpfe, Schalter und Schieberegler erscheinen in deiner Akzentfarbe.

EINSTELLUNGSEDITOR

6.1 Allgemein

Wähle, welche Wege zum Einrasten du willst, steuere die Vorschauen und lass Platz zwischen den Fenstern.



Einstellung	Was sie bewirkt	Standard
1 **Funktionen**	Vier unabhängige Schalter: **Snap-Leiste**, **Bildschirmkanten**, **Fenster-Magnet**, **Tastenkürzel**. Der Pfeil daneben öffnet jeweils die passende Seite. Dieselben Schalter sitzen unten in der Seitenleiste.	alle an
2 **Vorschauen**	**Vorschau der Snap-Leiste** und **Vorschau der Bildschirmkanten**, jeweils einzeln – aus bedeutet gar keine Vorschau. **Akzentfarbe** – aus zeichnet einen neutralen Rahmen. **KDEs Kanten-Kacheln pausieren** blendet KDEs eigenen Umriss aus.	alle an
3 **Ursprüngliche Größe beim Herausziehen wiederherstellen**	Ein eingerastetes Fenster, das du wegziehst, bekommt seine frühere Größe zurück – auch nach dem Einrasten über Kanten oder Tastatur.	An
Abstand zwischen Fenstern	Platz zwischen benachbarten Zonen (0 – 48 px). Gilt für Leiste, Kanten, Tastenkürzel und – wenn du willst – den Magnet.	0 px
Abstand zum Bildschirmrand	Platz zwischen den Zonen und den Rändern des freien Bildschirmbereichs (0 – 48 px).	0 px
Ausgenommene Anwendungen	Fensterklassen, die nie einrasten – eine pro Zeile (Kommas und Semikolons gehen auch). Groß-/Kleinschreibung egal.	leer


Fensterklasse herausfinden

Öffne **Systemeinstellungen** → **Fensterverwaltung** → **Fensterregeln** → **Neu hinzufügen …** → **Fenstereigenschaften ermitteln** und klicke auf das Programmfenster. Der Wert unter **Fensterklasse** (zum Beispiel `krita` oder `steam`) ist das, was du hier einträgst.

EINSTELLUNGSEDITOR

6.2 Aussehen

Farben, Größe und Form der Snap-Leiste. Die Live-Vorschau oben zeigt jede Änderung sofort.



1. **Vorschau** der Snap-Leiste mit deinen aktuellen Einstellungen.
2. **Farbschema** – **System** folgt deinen Plasma-Farben; **Hell** und **Dunkel** sind fest. Standard: System.
3. **Akzentfarbe des Systems verwenden** – markiert Zonen in deiner Plasma-Akzentfarbe. Standard: an.
4. **Farbfelder** – zwölf fertige Akzentfarben. Vorher ③ ausschalten.
5. **Eigene Farbe** – der Regenbogenkreis öffnet eine Farbauswahl (siehe unten).
6. **Größe & Form** – vier Schieberegler, siehe Tabelle.
7. **Layouts pro Reihe** – 0 zeigt alle Layouts in einer Reihe; jede andere Zahl verteilt die Leiste auf mehrere Reihen.
8. **Layout- und Zonennamen anzeigen** unter den Vorschaubildern. Standard: aus.
9. **Auf dem Bildschirm testen** spielt die Snap-Leiste auf deinem Desktop ab, damit du das Ergebnis beurteilen kannst.

Größe & Form	Was sie bewirkt	Standard	Bereich
Größe der Snap-Leiste	Skaliert die ganze Leiste – praktisch auf hochauflösenden Bildschirmen.	100 %	60 – 200 %
Breite der Vorschaubilder	Breite jedes Layout-Bildes; die Höhe folgt dem Seitenverhältnis deines Bildschirms.	72 px	48 – 160 px
Eckenradius	Rundung der Leiste. 0 ergibt eckige Ecken.	8 px	0 – 24 px
Deckkraft des Hintergrunds	Wie durchsichtig der Leistenhintergrund ist.	96 %	40 – 100 %


Farben und Stile

Ein paar Kombinationen der Aussehen-Einstellungen.



Eine eigene Akzentfarbe wählen

1. Schalte **Akzentfarbe des Systems verwenden** aus.
2. Klicke auf den **Regenbogenkreis** am Ende der Farbfelder. Darunter öffnet sich die Farbauswahl.
3. Wähle den Farbton auf dem **Streifen**, dann Helligkeit und Sättigung im **Quadrat**.
4. Oder gib einen genauen Wert wie `#3daee9` in das **Hex-Feld** ein.




> **Farben der Leiste vs. des Editors**
> Farbschema und Akzentfarbe auf dieser Seite ändern nur die **Snap-Leiste**. Der Einstellungseditor selbst nutzt immer deine Systemfarben.

EINSTELLUNGSEDITOR


6.3 Verhalten & Animation

Wann die Leiste erscheint, wann sie wieder verschwindet und wie sie sich bewegt. Die Standardwerte orientieren sich an Windows 11.



Einblenden	Was sie bewirkt	Standard	Bereich
A Auslöseabstand zum oberen Rand	Wie nah der Mauszeiger dem oberen Rand kommen muss, bevor die ganze Leiste öffnet.	24 px	2 – 200 px
Zuerst einen kleinen Griff zeigen	Zeigt den Griff auf dem Weg nach oben, damit die Leiste nie überraschend aufspringt.	An	An / Aus
B Abstand, ab dem der Griff erscheint	Abstand zum oberen Rand, ab dem der Griff erscheint.	140 px	20 – 400 px
C Aktive Breite am oberen Rand	Nur dieser mittige Teil des oberen Rands reagiert. 100 % = die ganze Breite.	100 %	10 – 100 %
Verzögerung bis zum Ausfahren	Wartezeit, bevor die Leiste öffnet. Verhindert das Öffnen beim Vorbeifahren.	40 ms	0 – 600 ms

Ausblenden	Was sie bewirkt	Standard	Bereich
D Abstand, bis die Leiste wieder einfährt	Wie weit du dich unter die Leiste bewegen kannst, bevor sie schließt – ein Sicherheitsabstand.	56 px	0 – 300 px
Verzögerung bis zum Einfahren	Wartezeit nach dem Verlassen dieses Bereichs, bevor die Leiste hochfährt.	150 ms	0 – 1000 ms



1. **Einblenden** – siehe Tabelle auf der vorigen Seite.
2. **Ausblenden** – siehe Tabelle auf der vorigen Seite.
3. **Animation** – siehe unten.
4. **Animation testen** spielt die Leiste mit den aktuellen Werten ab.

Animation	Was sie bewirkt	Standard	Bereich
E **Wie weit die Leiste herunterfährt**	Abstand zwischen dem oberen Rand des freien Bildschirmbereichs und der geöffneten Leiste.	12 px	0 – 150 px
Dauer beim Herunterfahren	Wie lange die Leiste zum Herunterfahren braucht.	220 ms	0 – 1000 ms
Dauer beim Zurückfahren	Wie lange das Hochfahren dauert. Kürzer wirkt flotter.	150 ms	0 – 1000 ms
Bewegungskurve	Der Charakter der Bewegung – siehe Kurven unten.	Sanft	6 Kurven
Beim Ein- und Ausfahren überblenden	Blendet die Leiste während der Bewegung ein und aus.	An	An / Aus

Bewegungskurven

Jede Kurve hat ein passendes Gegenstück fürs Hochfahren – Ausblenden fühlt sich an wie rückwärts abgespieltes Einblenden.




Langsamer PC oder Fernzugriff?

Setze beide Dauern auf 0 ms und schalte das Überblenden aus – dann erscheint die Leiste sofort.

EINSTELLUNGSEDITOR

6.4 Layouts

Wähle, welche Layouts in der Snap-Leiste erscheinen und in welcher Reihenfolge.



1. **Neues Layout** – legt ein Layout an und öffnet den Designer.
2. **Standard-Layouts wiederherstellen** – holt die sechs mitgelieferten Layouts zurück. Fragt vorher, weil eigene Layouts und Reihenfolge verloren gehen.
3. **Layout-Karte** – ein Bild des Layouts. **Doppelklick** zum Bearbeiten.
4. **Ziehgriff ⠿** – zieh eine Karte an eine andere Stelle, um die Reihenfolge in der Leiste zu ändern.
5. **Position** in der Snap-Leiste (1 = links).
6. **In Leiste** – Haken entfernen, um ein Layout aus der Leiste auszublenden, ohne es zu löschen.
7. **Bearbeiten ✎** – öffnet den Layout-Designer (bei Karte 1 gezeigt).
8. **Duplizieren** – kopiert das Layout als Ausgangspunkt für eine Variante (Karte 2).
9. **Löschen** – entfernt das Layout nach einer Rückfrage (Karte 3).

Reihenfolge ändern


1. Drück die Maustaste auf einer Karte und halte sie.
2. Zieh sie an die gewünschte Position – die anderen Karten weichen aus.
3. Loslassen. Die neue Reihenfolge wird gespeichert und beim nächsten Öffnen der Leiste verwendet.

6.5

EINSTELLUNGSEDITOR

Layout-Designer

Teile den Bildschirm, wie du willst – bis zu 16 Zonen pro Layout.



1. **Name** des Layouts, angezeigt auf der Karte und in der Namenszeile.
2. **Nebeneinander teilen** – teilt die gewählte Zone in eine linke und eine rechte Hälfte.
3. **Übereinander teilen** – teilt die gewählte Zone waagerecht.
4. **Zone entfernen** – löscht die gewählte Zone; ihr Nachbar übernimmt den Platz.
5. **Vorlage laden …** – startet mit einem von elf fertigen Layouts.
6. **Gewählte Zone** – Zone anklicken zum Auswählen. Nummer und Größe in % stehen darin. **Doppelklick** teilt sie entlang der längeren Seite.
7. **Teiler** – ziehen ändert die Größe der Zonen auf beiden Seiten.
8. **Zonenzähler** – zeigt, wie viele der 16 möglichen Zonen belegt sind.
9. **Teiler einrasten** – Teiler rasten bei ¼, ⅓, ½, ⅔ und ¾ ein.
10. **Abbrechen / Speichern** – Änderungen verwerfen oder behalten.

Beispiel: ein großer Hauptbereich mit zwei kleinen Zonen rechts

1. Klicke auf der Seite Layouts auf **Neues Layout** und gib einen Namen ein, z. B. *Fokus + 2*.
2. Klicke auf **Nebeneinander teilen** und zieh den Teiler auf ⅔.
3. Wähle die rechte Zone und klicke auf **Übereinander teilen**. Dann **Speichern**.

6.6

WEITERE WEGE ZUM EINRASTEN

Bildschirmkanten

Drück ein Fenster gegen eine Kante oder Ecke des Bildschirms, und es füllt diesen Teil aus. Funktioniert mit oder ohne Snap-Leiste.

Kanten – die Mitte der linken oder rechten Kante gibt eine Hälfte, die untere Kante die untere Hälfte, die obere Kante maximiert (oder was du wählst).

Ecken – der äußere Teil jeder Kante (standardmäßig 20 %) gibt das Viertel in dieser Ecke.


Ein kleiner Stoß – das Fenster muss 60 ms an der Kante anliegen, damit bloßes Vorbeifahren nichts auslöst.

Intelligentes Füllen

Die Kanten berücksichtigen immer, was schon eingerastet ist. Hälften und Viertel überdecken nie ein eingerastetes Fenster, und die obere Kante füllt nur den freien Platz darüber.



Unten nichts eingerastet → die obere Kante maximiert.



Unten liegt ein Viertel → nur die obere Hälfte wird gefüllt.

Einstellung	Was sie bewirkt	Standard	Bereich
Bildschirmkanten verwenden	Hauptschalter, unabhängig von der Leiste.	An	An / Aus
Obere Kante	Was die obere Kante tut.	Maximieren	Maximieren · Vollbild · Obere Hälfte · Aus
Linke und rechte Kante	Halber Bildschirm.	An	An / Aus
Untere Kante	Untere Hälfte.	An	An / Aus
Ecken	Viertel des Bildschirms.	An	An / Aus
Intelligentes Füllen	Rücksicht auf eingerastete Fenster.	An	An / Aus
Abstand zur Kante	Nähe des Zeigers zur Kante.	4 px	1 – 40 px
Andruck-Verzögerung	Anliegezeit an der Kante, 0 = sofort.	60 ms	0 – 600 ms
Eckengröße	Seitenanteil, der als Ecke zählt.	20 %	5 – 40 %
Halten zum Auffüllen	Wächst bis zum nächsten Fenster.	An · 700 ms	200 – 2000 ms

Halten zum Auffüllen · KDEs Kacheln

Halte das Fenster 0,7 s länger an der Kante – es wächst bis zum nächsten Fenster. KDEs Kanten-Kacheln pausieren solange, deine KDE-Einstellungen bleiben unverändert.

6.7

WEITERE WEGE ZUM EINRASTEN

Fenster-Magnet

Während du ein Fenster verschiebst oder seine Größe änderst, haften seine Kanten an nahen Fenstern und an den Bildschirmrändern. Funktioniert ohne Snap-Leiste und ohne Bildschirmkanten.

Einstellung	Was sie bewirkt	Standard	Bereich
Fenster-Magnet verwenden	Hauptschalter.	An	An / Aus
Einrastabstand	Wie nah eine Kante kommen muss, bevor sie einrastet. Größer = stärkerer Magnet.	16 px	2 – 64 px
Widerstand gegen Überlappen	Ein Fenster bleibt an der Kante eines anderen stehen und löst sich erst, wenn du es so weit hineinschiebst. 0 = Fenster dürfen frei überlappen.	48 px	0 – 200 px
An anderen Fenstern haften	Kanten richten sich an den Kanten anderer sichtbarer Fenster auf demselben Bildschirm aus.	An	An / Aus
An den Bildschirmrändern haften	Kanten richten sich am freien Bildschirmbereich aus (Leisten werden berücksichtigt).	An	An / Aus
Auch beim Ändern der Größe	Auch die gezogene Kante haftet – die anderen Kanten bleiben, wo sie sind.	An	An / Aus
Abstand zwischen Fenstern beibehalten	Fenster halten den **Abstand zwischen Fenstern** von der Seite Allgemein ein, statt sich zu berühren.	Aus	An / Aus

Klebende Kanten

Fenster, die sich berühren, teilen sich ihre Kante. Änderst du die Größe eines davon, folgen die anderen live – nichts überlappt, keine Lücke entsteht, und der Abstand zwischen ihnen bleibt, wie er war.

Einstellung	Was sie bewirkt	Standard
Berührende Fenster gemeinsam in der Größe ändern	Die gemeinsame Kante jedes Fensters, das dem veränderten gegenüberliegt, wandert mit. Kanten am Bildschirmrand werden nie gekoppelt.	An
Gestapelte Fenster in einer Linie halten	Fenster übereinander halten ihre linken und rechten Kanten zusammen, Fenster nebeneinander ihre oberen und unteren.	An
Schütteln zum Lösen	Schüttle beim Größe-Ändern die Maus, und die anderen Fenster springen zurück.	An
Andere Fenster ausblenden	Beim Größe-Ändern werden Fenster, die nicht mitgehen, durchsichtig angezeigt.	An


Plasma hat auch einen Magnet

Solange der Magnet an ist, pausiert SeaQ Snap Layout Plasmas eigene Einrastzonen, damit nur ein Magnet an einem Fenster zieht (**KDEs Einrastzonen pausieren, solange der Magnet an ist**). Deine KDE-Einstellungen werden nicht geändert – schalte es aus, deaktiviere oder entferne das Skript, und Plasmas Einrasten ist wieder da.

WEITERE WEGE ZUM EINRASTEN

6.8 Tastenkürzel

Das aktive Fenster mit der Tastatur einrasten. Das sind normale globale KDE-Kurzbefehle – du findest sie auch unter Systemeinstellungen → Kurzbefehle → KWin.



1. **Tastenkürzel verwenden** – aus lässt die Tasten belegt, sie tun aber nichts. Der Schalter **Kürzel** in der Seitenleiste ist derselbe.
2. **Tastenschema** – wähle einen fertigen Satz und klicke auf **Anwenden**: Alle 16 Einrast-Aktionen bekommen ihre Tasten auf einmal (siehe Kapitel 7).
3. **Alle zurücksetzen** – gibt jeder Aktion wieder die Taste des gewählten Schemas.
4. **Eine Zeile pro Aktion** – zeigt die Tasten als Tastenkappen. Der Stift öffnet den Editor; der Pfeil ↶ erscheint, wenn eine Taste vom Schema abweicht, und setzt sie zurück.

Eine einzelne Taste ändern

1. Klicke auf die Aktion, z. B. *In die linke Hälfte*. Darunter öffnet sich ein Editor.
2. **Übliche Kombinationen** – ein Klick wählt dieselbe Taste mit den Zusatztasten jedes Schemas, z. B. **Ctrl+Alt+Left**, **Meta+Left**, **Meta+Shift+Left**.
3. **Eigene Kombination** – schalte **Meta** **Ctrl** **Alt** **Shift** um, wähle die Taste aus der Liste (Buchstaben, Ziffern, Pfeile, F1–F12, Ziffernblock …) und klicke auf **Setzen**.
4. **Auf Standard zurücksetzen** holt die Taste des gewählten Schemas zurück, **Entfernen** löscht die Taste dieser Aktion.

Wenn eine Taste schon belegt ist

SeaQ Snap Layout fragt KDEs Kurzbefehl-Dienst, bevor es eine Taste setzt. Hat eine andere Aktion sie schon, nennt eine orange Karte den Besitzer – zum Beispiel *„Ctrl+Alt+F wird von „Kalender anzeigen“ verwendet“*:

- **Übernehmen** – nimmt der anderen Aktion die Taste weg und gibt sie SeaQ Snap Layout.
- **Alle übernehmen** – macht das für jeden Konflikt in der Liste.
- **Behalten** – lässt alles, wie es ist; diese Aktion bleibt ohne Taste.

KAPITEL 7

7 Tastenübersicht

Die 16 Einrast-Aktionen mit ihren Tasten im Standardschema und im Ziffernblock-Schema. Die vier An/Aus-Aktionen haben standardmäßig keine Taste (Seite 20). Die Tasten stehen so da, wie KDE sie speichert: `Ctrl` = Strg, `Shift` = Umschalt, `Return` = Eingabe.

Aktion	Standard – Strg+Alt	Ziffernblock
HÄLFTEN		
In die linke Hälfte	`Ctrl+Alt+Left`	`Ctrl+Alt+Num+4`
In die rechte Hälfte	`Ctrl+Alt+Right`	`Ctrl+Alt+Num+6`
In die obere Hälfte	`Ctrl+Alt+Up`	`Ctrl+Alt+Num+8`
In die untere Hälfte	`Ctrl+Alt+Down`	`Ctrl+Alt+Num+2`
VIERTEL		
Ins Viertel oben links	`Ctrl+Alt+U`	`Ctrl+Alt+Num+7`
Ins Viertel oben rechts	`Ctrl+Alt+I`	`Ctrl+Alt+Num+9`
Ins Viertel unten links	`Ctrl+Alt+J`	`Ctrl+Alt+Num+1`
Ins Viertel unten rechts	`Ctrl+Alt+K`	`Ctrl+Alt+Num+3`
DRITTEL		
Ins linke Drittel	`Ctrl+Alt+D`	–
Ins mittlere Drittel	`Ctrl+Alt+F`	–
Ins rechte Drittel	`Ctrl+Alt+G`	–
In die linken zwei Drittel	`Ctrl+Alt+E`	–
In die rechten zwei Drittel	`Ctrl+Alt+Y`	–
FENSTER		
Maximieren oder wiederherstellen	`Ctrl+Alt+Return`	`Ctrl+Alt+Num+5`
Fenster zentrieren	`Ctrl+Alt+C`	`Ctrl+Alt+Num+0`
Größe von vor dem Einrasten wiederherstellen	`Ctrl+Alt+-`	–

Andere Schemata

Dieselben Tasten, andere Zusatztasten – gezeigt für *In die linke Hälfte*. `Keine Kürzel` entfernt alle Tasten.


Schema	Beispiel
Meta+Strg+Alt + Taste	`Meta+Ctrl+Alt+Left`
Meta + Taste (KDE-Stil)	`Meta+Left` – ersetzt Plasmas eigene Kacheltasten
Meta+Umschalt + Taste	`Meta+Shift+Left`
Strg+Umschalt+Alt + Taste	`Ctrl+Shift+Alt+Left`
Strg+Alt + Ziffernblock	`Ctrl+Alt+Num+4` – Drittel und Wiederherstellen bekommen keine Taste

Leicht zu merken

Pfeiltasten geben Hälften. `U` `I` / `J` `K` liegen auf der Tastatur wie die vier Viertel; `D` `F` `G` sind die drei Drittel von links nach rechts, `E` und `Y` die zwei Drittel. Auf dem Ziffernblock zeigt jede Taste dorthin, wo das Fenster hingeht.

EINSTELLUNGSEDITOR

6.9 Info & Hilfe



Unterstützen – **Mit PayPal spenden** (paypal.me/SeaQSoft) und **Buy me a coffee** (buymeacoffee.com/seaq) öffnen deinen Browser. Darunter: wie das Einrasten funktioniert, die weiteren Wege, wie man den Editor öffnet, und:

- **Version** – die installierte Version. Nach einem Update prüfen.
- **Autor** – SeaQ
- **Lizenz** – GPL-3.0-or-later
- **Einstellungsdatei** – wo deine Einstellungen und Layouts gespeichert sind.

Kürzel für die Funktionen

Vier weitere Aktionen haben standardmäßig keine Taste und kommen so nie deinen eigenen Kürzeln in die Quere. Gib ihnen eine Taste auf der Seite **Tastenkürzel** oder unter **Systemeinstellungen** → **Kurzbefehle** → **KWin** (Suche „Snap Layout“).

Aktion	Was sie bewirkt
Snap-Leiste an/aus	Pausiert die Snap-Leiste oder setzt sie fort – wie ihr Schalter in der Seitenleiste.
Bildschirmkanten an/aus	Pausiert die Bildschirmkanten oder setzt sie fort.
Fenster-Magnet an/aus	Pausiert den Fenster-Magnet oder setzt ihn fort.
Snap-Leiste testen	Spielt die Snap-Leiste auf dem aktuellen Bildschirm ab.

KAPITEL 8

8 Sprachen

Einstellungseditor, Schnellmenü, Kürzelnamen und Layoutnamen folgen deiner Systemsprache (**Systemeinstellungen** → **Region & Sprache**). 62 Sprachen sind enthalten – alle europäischen Sprachen sowie Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Japanisch, Koreanisch, Hindi, Bengalisch, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati, Punjabi, Urdu, Arabisch, Hebräisch, Persisch, Indonesisch, Malaiisch, Vietnamesisch, Thai, Filipino, Georgisch, Armenisch und mehr. Sprachen, die von rechts nach links laufen, werden automatisch gespiegelt.

> **Beim Übersetzen helfen**
> Jede Sprache ist eine einfache Textdatei im Ordner `i18n` des Repositorys – eine Zeile pro Text. Korrekturen und neue Sprachen sind als Pull Requests willkommen.

KAPITEL 9

9 Empfohlene Werte

Alle Standardwerte auf einen Blick. **Empfohlene Werte** auf jeder Seite stellt sie für diese Seite wieder her.

Allgemein	
Snap-Leiste · Kanten · Magnet · Kürzel	alle an
Vorschauen (Leiste, Kanten)	An
Vorschauen in Akzentfarbe	An
Ursprüngliche Größe zurück	An
Abstand zwischen Fenstern	0 px
Abstand zum Bildschirmrand	0 px
Ausgenommene Anwendungen	keine
Aussehen	
Farbschema	System
Akzentfarbe des Systems	An
Größe der Snap-Leiste	100 %
Breite der Vorschaubilder	72 px
Eckenradius	8 px
Deckkraft des Hintergrunds	96 %
Layouts pro Reihe	0 (eine Reihe)
Layout- und Zonennamen	Aus

Verhalten	
Auslöseabstand	24 px
Zuerst kleiner Griff	An
Griffabstand	140 px
Aktive Breite	100 %
Verzögerung Ausfahren	40 ms
Abstand Einfahren	56 px
Verzögerung Einfahren	150 ms
Animation	
Ausfahrweg	12 px
Dauer Herunterfahren	220 ms
Dauer Zurückfahren	150 ms
Bewegungskurve	Sanft
Überblenden	An

Layouts in der Leiste
Hälften · Zwei Drittel · Drei Spalten · Haupt + Stapel · Vier Viertel · Fokus Mitte

Bildschirmkanten	
Obere Kante	Maximieren
Seiten · unten · Ecken	An
Intelligentes Füllen	An
Abstand · Andruck · Ecke	4 px · 60 ms · 20 %
Fenster-Magnet	
Einrastabstand	16 px
Fenster · Ränder · Größe ändern	An
Abstand beibehalten	Aus
Widerstand	48 px
Klebende Kanten · Linie · Schütteln · Ausblenden	An
Tastatur	
Tastenschema	Strg+Alt + Taste

KAPITEL 10

10 Probleme & FAQ

Q Die Snap-Leiste erscheint nicht.

Prüfe, ob das Skript unter **KWin-Skripte** angehakt ist und der Schalter **Snap-Leiste** im Editor an ist. Das Programm darf nicht auf deiner Ausnahmeliste stehen, und du musst ein normales, in der Größe veränderbares Fenster an der Titelleiste ziehen. Liegt **Aktive Breite am oberen Rand** unter 100 %, fahr zur Mitte des oberen Rands.

Q Beim Ziehen an eine Kante passieren zwei Dinge.

Plasmas eigene Kanten-Aktionen oder Einrastzonen sind noch aktiv. Schalte **KDEs Kanten-Kacheln und dessen Vorschau pausieren** (Seite Bildschirmkanten) und **KDEs Einrastzonen pausieren, solange der Magnet an ist** (Seite Fenster-Magnet) ein – beide sind standardmäßig an.

Q Ein Tastenkürzel tut nichts.

Prüfe den Schalter **Kürzel** und ob die Taste auf der Seite angezeigt wird. Schnappt sich ein anderes Programm die Taste zuerst, wähle ein anderes Schema oder eine andere Taste.

Q Ich habe ein Update installiert, aber die alte Version läuft noch.

KWin behält geladene Skripte im Speicher. Melde dich einmal ab und wieder an. Die Seite **Info & Hilfe** zeigt die laufende Version.

Q Der Knopf im Schnellmenü tut nichts.

Nach **Snap Layout Einstellungseditor öffnen** musst du auf **OK** (oder **Anwenden**) klicken. Der Editor erscheint etwa eine Sekunde später.

Q „Could not locate package metadata“ in den KWin-Skripten.

Der Skriptordner wurde entfernt, während KWin ihn noch aufgelistet hatte. Installiere die `.kwinscript`-Datei erneut und melde dich ab und wieder an.

Q Funktioniert es mit mehreren Bildschirmen?

Ja. Die Leiste öffnet sich auf dem Bildschirm unter dem Mauszeiger, und die Zonen werden für diesen Bildschirm berechnet.

Q Es stimmt immer noch etwas nicht – wie melde ich es?

Sammle das Protokoll und öffne ein Issue auf GitHub:

```
journalctl --user -b | grep kdesnaplayout | tail -n 30
```

KAPITEL 11

11 Dateien, Deinstallation & Lizenz

Wo alles gespeichert ist

Pfad	Inhalt
`~/.config/kde-snaplayout.ini`	Alle Einstellungen des Editors und deine Layouts. Kopiere die Datei, um deine Einrichtung auf einen anderen PC mitzunehmen.
`~/.config/kglobalshortcutsrc` → `[kwin]`	Die Tasten der Kürzel (von KDE verwaltet).
`~/.config/kwinrc` → `[Script-kdesnaplayout]`	Die zwei Werte des Schnellmenüs (Editor-Knopf, Farben der Snap-Leiste).
`~/.local/share/kwin/scripts/kdesnaplayout`	Das installierte Skript.

Datenschutz
SeaQ Snap Layout arbeitet komplett offline. Es sendet keine Daten und liest Fensterpositionen nur, während du ein Fenster ziehst. Die Spenden-Knöpfe öffnen lediglich deinen Browser.

Deinstallieren

Klicke in **KWin-Skripte** auf den Papierkorb neben **SeaQ Snap Layout** und dann auf **Anwenden**. Oder im Terminal:

```
kpackagetool6 --type KWin/Script --remove kdesnaplayout
rm ~/.config/kde-snaplayout.ini        # optional: Einstellungen löschen
```

Lizenz

SeaQ Snap Layout ist freie Software: Du kannst sie unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 3 oder (nach deiner Wahl) jeder späteren Version, weitergeben und/oder verändern. Sie wird in der Hoffnung verbreitet, dass sie nützlich ist, aber ohne jede Gewährleistung.