

文件名称: BJCast接收端SDK接口文档

Android平台

当前版本: V0.9

苏州必捷网络有限公司

修订记录

| 版本号 | 拟制/修改人 | 拟制/修改日期 | 评审人 | 修改内容要点 | | |
|----------------------------|--------|---------|-----|--------|--|--|
| 0.9 | 吴刚 | 2018 | | 初稿 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 文档初始拟定时,可不填"评审人"以及"修改内容要点" | | | | | | |



BJCast接收端SDK接□文档 密级: 秘密

目 录

| 修 | 汀记录 | - | .2 |
|---|-------|---|----------|
| F | 录 | | .3 |
| 1 | | <u>\</u> | |
| | 1.1 | - - 目的 | |
| | 1.2 | 读者对象 | |
| | 1.3 | 缩略语定义 | |
| 2 | 范围 | | |
| | 2.1 | | |
| | 2.2 | SDK框架 | |
| | 2.3 | SDK的DEMO实现 | .5 |
| | 2.4 | SDK交付物 | |
| 3 | 接口 |] | |
| | 3.1 | | |
| | 3.2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 3.3 | 初始化接口 | |
| | 3.4 | 表初始化接口 | |
| | 3.5 | 会话接入接口 | |
| | 3.6 | 会话结束接口 | |
| | 3.7 | 应用层结束接□ | |
| | 3.8 | 会话处理接口 | |
| | 3.8.1 | · - · - · - · · · | |
| | 3.8.2 | <u>X</u> | |
| | 3.8.3 | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 3.8.4 | | |
| | 3.8.5 | | |
| | 3.8.6 | | |
| 4 | | 10说明 | |
| 5 | | | . , 7 |



1 概述

1.1 目的

用于指导使用必捷 BJCast 接收端 SDK 的开发人员进行开发及测试。

1.2 读者对象

本文档适用于开发 Android 平台 BJCast 接收端的开发人员。

1.3 缩略语定义

| 缩写名称 | 英文 | 中文 |
|--------|----|----------|
| BJCast | | 必捷无线投屏协议 |
| | | |
| | | |

2 范围

2.1 功能

本 SDK 可以接受来自 iOS 发射端,Mac 发射端,Windows 发射端,Android 发射端的投屏要求. 此 4 种发射端都是采用 BJCast 投屏协议


2.2 SDK框架

BJCast Receiver SDK 总体分为两层

- 1) cast_base_lib: 它是一个 Android Module, 它定义了基础的 MediaChannel, Module 接□。
- 2) bj_cast_lib: 它是一个 Android Module, 定义了 BJCastModule, 以及相关 JNI 接口。 应用程序应基于 bj_cast_lib 进行开发。应用程序原则上不运行修改 cast_base_lib, bj_cast_lib 的内容。

密级: 秘密

BJCast接收端SDK接口文档



上图为核心类图,客户需要实现 ModuleImpItf 接口,和 MediaChannel 的功能接口。

2.3 SDK的DEMO实现

BJCastReceiverDemo是接收端的一个参考实现,它基于bj_cast_lib实现了BJCast接收端功能。 其中BJCastModuleImp实现了ModuleImpItf接□,GLScreenRenderChannel实现了MediaChannel接□。

2.4 SDK交付物

- 动态库
- DEMO源代码
- SDK接□文档

3 接□

3.1 说明

接口主要反映在BJCastModule和MediaChannel中;用户可以自己实现相关接口,也可参考我们提供的DEMO源代码实现

3.2 设置客户定制的实现类接口

public void setImp(ModuleImpItf imp)

密级: 秘密

BJCast接收端SDK接口文档

3.3 初始化接□

public native boolean init(Properties props);

其中name就是接收端名字,BJCast发送端搜索到的名字就通过该参数传递; pwd为投屏是需要输入密码,可为空

BJCastModule类的Init方法初始化BJCast接收端模块。App在启动做初始化时调用,

BJCastModule对象应设计为全局只有一个。

其中Properties支持以下属性的设置:

PARA_NAME_DEVICE_NAME:接收端名称,发现协议搜索到的名称(如果客户不需要使用我司的发现协议,可以不用关系该属性)

PARA_NAME_SERVICE_PORT:服务端□,BJCast服务端□默认为8188。也可以由用户设定。

3.4 去初始化接口

public native void fini();

BJCastModule类的fini方法去初始化BJCast模块。App销毁BJCast接收端服务时调用

3.5 会话接入接□

public MediaChannel reqMediaChannel(MediaChannelInfo info);

输入: 会话信息, 描述其业务类型

输出:创建的 MediaChannel对象。

这是一个回调接口,当BJCast协议栈发现有会话接入时,JNI层会主动调用此接口,应用层需要实现相关逻辑,需要在客户自身的ModuleItf实现类中去实现该逻辑。

具体实现可以参考DEMO源代码

3.6 会话结束接□

public void relMediaChannel(MediaChannel channel) 回调接口,当底层收到回话结束时调用.应用层实现相关逻辑 具体实现可参考DEMO源代码

3.7 应用层结束接口

public void kickOut(MediaChannel channel) 应用层主动结束会话接口

3.8 会话处理接口

当会话建立成功后,协议栈会调用MediaChannel类中的相应接口绘图数据或者获取状态。以下接口需要在MediaChannel子类中实现,客户需要根据自身实际情况实现下列接口。

MediaChannel子类中重要的接口如下,BJCast接收端需要重点关注以下接口。

3.8.1 设置窗口句柄

public void setSurface(Surface surface) 配置窗口句柄,用于render输出

3.8.2 音频数据回叶接□

public abstract void onAudioFrame(ComBuffer data);

JNI回吐音频数据,数据是是音频编码数据,用户需在此函数里面实现音频解码及播放.具体实现可以参考SDK中DEMO源代码。

密级: 秘密

BJCast接收端SDK接口文档

密级: 秘密

3.8.3 视频数据回叶接口

public void onVideoFrame(ComBuffer data)

BJCast镜像视频数据接□,该接□中吐出的时H264视频数据,用户需要进行解码并播

放。

具体实现可以参考SDK中DEMO源代码

3.8.4 通知鼠标形状接口

public void updateCursorShape(byte[] pngData)

当鼠标形状变化时,通知新的鼠标形状接口,输入是PNG数据。可以参考demo中的实现将PNG数据解码为Bitmap。

BJCast使用单独的通道来对鼠标信息进行传输,鼠标最高帧率能达到100fps。

3.8.5 通知鼠标位置更新接口

public void updateCursorPos(short x,short y).

该接口通知更新鼠标位置x, y。屏幕左上角坐标为(0,0), 注意播放器需要根据实际图像大小和当前屏幕大小换算坐标位置。例如发射端发射的视频图像为720P, 坐标位置(1280,720), 当前显示的播放器对应的视图为1080P屏幕,则很显然需要将实际显示位置换算成(1920,1080),可参考demo中的实际位置计算方法进行换算。

3.8.6 通知隐藏鼠标接□

public void hindCursor()

该接□通知应用需要隐藏鼠标(比如发射端用播放器全屏播放视频时,鼠标会自动消失,此时会通知接收端隐藏鼠标)。

4 Demo说明

Demo中BJCastModuleImp实现了ModuleImpItf接口,实现了reqMediaChannel,relMediaChannel接口,此处可以控制是否接入某个会话等逻辑控制。其中reqMediaChannel中创建了GLScreenRenderChannel,比启动播放相关BJCastActivity,创建用于播放的Surface。

GLScreenRenderChannel实现了MediaChannel相关功能接口,使用MediaCodec接口对音视频数据进行解码和播放。

5 客户如何使用SDK

- 1) 实现ModuleImpItf接口,参考BJCastModuleImp。reqMediaChannel接口返回自定义的MediaChannel实现类的实例,并启动播放界面。
- 2) 实现MediaChannel相关功能接口,参考GLScreenRenderChannel。
- 3) 实现自身的播放界面,可参考BJCastActivity,将播放界面的Surface设置到MediaChannel中。