```
% Angewandte Numerik 1, Blatt 2, Aufgabe 6:
% Berechnung der 1-Norm (=Spaltensummennorm), der Unendlich-Norm
% (=Zeilensummennorm) und der Frobenius-Norm fuer zufaellig erzeugte
% Matrizen mit unterschiedlichen Dimensionen und unterschiedlichen
% Wertebereichen.
% Letzte Aenderung: 06.05.2020
% Initialisierung
clearvars;
fprintf( "\nAngewandte Numerik 1, Blatt 2, Aufgabe 6\n" );
% Spezifikation der Variante der mynorm Function
mynorm = @mynorm3;
% Es werden 4 verschiedene Matrizen erzeugt
% Anzahl der Zeilen der Matrizen
rows = [4, 5, 3, 7];
% Anzahl der Spalten der Matrizen
      = [4, 3, 6, 5];
% Verschiebung des Wertebereichs der rand Funktion
% mit shft = -0.5 Verschiebung des Wertebereichs von [0,1] nach [-0.5,0.5]
      = [0, -0.5, -0.5, 0];
% Skalierung des Wertebereichs der rand Funktion
      = [ 50, 200, 30, 100 ];
% Berechnung der Normen der Matrizen
for k = 1:length(rows)
 % Erzeugung der Matrix
 A = (rand(rows(k), cols(k)) + shft(k)) * scal(k);
  % Ausgabe der Matrix
  fprintf( "\nMatrix A:\n" );
  disp( A )
  % Ausgabe der Spaltensummennorm der Matrix
  fprintf( "Spaltensummennorm von A = %8.4f", mynorm( A, ('one')' ) );
  fprintf( ", Kontrolle mit Matlab norm(A,1)
                                                = %8.4f\n'', norm(A, 1));
  % Ausgabe der Zeilensummennorm der Matrix
  fprintf( "Zeilensummennorm von A = %8.4f", mynorm( A, 'infty' ) );
  fprintf( ", Kontrolle mit Matlab norm(A,Inf) = %8.4f\n", ...
   norm(A, Inf) );
  % Ausgabe der Frobenius-Norm der Matrix
```

```
von A = \%8.4f", mynorm(A, 'frobenius'));
  fprintf( "Frobenius-Norm
 fprintf( ", Kontrolle mit Matlab norm(A,'fro') = %8.4f\n\n", ...
   norm(A, 'fro') );
end
function Norm = mynorm1( A, flag )
% Angewandte Numerik 1, Blatt 2, Aufgabe 6:
% Die Function mynorm gibt in Abhaengigkeit vom Eingabeparameter flag
% die 1-Norm (=Spaltensummennorm), die Unendlich-Norm (=Zeilensummennorm)
% oder die Frobenius-Norm der uebergebenen Matrix A zurueck
% Einfache Variante mit Character Array, if/else Abfrage und for Loop
% Letzte Aenderung: 06.05.2020
% Input: A
               Matrix A, von der die Matrix-Normen berechnet werden sollen
         flag Flag, das festlegt, ob die Spaltensummennorm, die
               Zeilensummennorm oder die Frobenius-Norm der Matrix A
%
               berechnet werden soll (Character-Vektor oder String)
% Output: Norm Die berechnete Norm (mit grossem N am Anfang um die Matlab
               Funktion norm nicht zu ueberschreiben)
 % Initialisierung und Fehlerbehandlung
 % Sicherstellen, dass flag ein Character-Vektor oder ein String ist
 if( ~ischar(flag) && ~isstring(flag) )
   % Fehler: flag ist kein String
   fprintf( "\nEingabevariable flag = %s ist kein String !!\n\n", ...
     string( flag ) );
   % Die Ausgabevariable muss auch im Fehlerfall gesetzt sein
   Norm = -1;
   return;
  end
 % Sicherstellen, dass flag ein Zeilenvektor ist(fuer Vergleich mit strcmp)
 flag = flag(:)';
 % Groesse der Matrix bestimmen
  [m,n] = size(A);
 % Initialisierung der Arrays
 % Spaltensummen
 ssum = zeros(1, n);
 % Zeilensummen
 zsum = zeros( 1, m );
```

```
% Berechnung der Normen
 if strcmp( flag, 'one')
   % Berechnung der 1-Norm = Spaltensummennorm
   for ks = 1:n
     for kz = 1:m
       ssum(ks) = ssum(ks) + abs(A(kz,ks));
     end
   Norm = max( ssum );
  elseif strcmp( flag, 'infty' )
   % Berechnung der Unendlich-Norm = Zeilensummennorm
   for kz = 1:m
     for ks = 1:n
       zsum(kz) = zsum(kz) + abs(A(kz,ks));
     end
   end
   Norm = max( zsum );
  elseif strcmp( flag, 'frobenius' )
   % Berechnung der Frobenius-Norm
   fsum = 0;
   for ks = 1:n
     for kz = 1:m
       fsum = fsum + (A(kz,ks))^2;
     end
   end
   Norm = sqrt( fsum );
  else
   % Keine bekannte Norm
   fprintf( "\nNorm %s ist nicht bekannt !!\n\n", flag );
   % Die Ausgabevariable muss auch im Fehlerfall gesetzt sein
   Norm = -1;
   return;
  end
end
function Norm = mynorm2( A, flag )
% Angewandte Numerik 1, Blatt 2, Aufgabe 6:
% Die Function mynorm gibt in Abhaengigkeit vom Eingabeparameter flag
% die 1-Norm (=Spaltensummennorm), die Unendlich-Norm (=Zeilensummennorm)
% oder die Frobenius-Norm der uebergebenen Matrix A zurueck
% Verbesserte Variante mit String Array, if/else Abfrage und sum Funktion
```

```
% Bei der Matlab Funktion sum(M,d) gibt der 2. Parameter die Richtung der
\% Summantion in der Matrix an: d=1: Summation der Spalten der Matrix M
                               d=2: Summation der Zeilen der Matrix M
                               d=[1 2]: Summation aller Elemente der Matrix
%
%
% Letzte Aenderung: 06.05.2020
% Input: A
                Matrix A, von der die Matrix-Normen berechnet werden sollen
          flag Flag, das festlegt, ob die Spaltensummennorm, die
%
                Zeilensummennorm oder die Frobenius-Norm der Matrix A
                berechnet werden soll (Character-Vektor oder String)
% Output: Norm Die berechnete Norm (mit grossem N am Anfang um die Matlab
                Funktion norm nicht zu ueberschreiben)
 % Initialisierung und Fehlerbehandlung
  % Sicherstellen, dass flag ein Character-Vektor oder ein String ist
  if( ~ischar(flag) && ~isstring(flag) )
    % Fehler: flag ist kein String
    fprintf( "\nEingabevariable flag = %s ist kein String !!\n\n", ...
      string( flag ) );
    % Die Ausgabevariable muss auch im Fehlerfall gesetzt sein
    Norm = -1;
    return;
  end
  % Sicherstellen, dass flag ein Zeilenvektor ist, Umwandeln in String
  flag = string( flag(:)' );
  % Berechnung der Normen
  if( flag == "one" )
    % Berechnung der 1-Norm = Spaltensummennorm
    Norm = \max( sum( abs(A), 1));
  elseif( flag == "infty" )
    % Berechnung der Unendlich-Norm = Zeilensummennorm
    Norm = \max( sum( abs(A), 2) );
  elseif( flag == "frobenius" )
    % Berechnung der Frobenius-Norm
   % (zunaechst Matrix elementweise quadrieren)
    Norm = sqrt(sum(A.^2, [1 2]));
  else
    % Keine bekannte Norm
    fprintf( "\nNorm %s ist nicht bekannt !!\n\n", flag );
    % Die Ausgabevariable muss auch im Fehlerfall gesetzt sein
   Norm = -1;
   return;
  end
```

```
function Norm = mynorm3( A, flag )
% Angewandte Numerik 1, Blatt 2, Aufgabe 6:
% Die Function mynorm gibt in Abhaengigkeit vom Eingabeparameter flag
% die 1-Norm (=Spaltensummennorm), die Unendlich-Norm (=Zeilensummennorm)
% oder die Frobenius-Norm der uebergebenen Matrix A zurueck
% Verbesserte Variante mit switch/case und sum Funktion
% Bei der Matlab Funktion sum(M,d) gibt der 2. Parameter die Richtung der
% Summantion in der Matrix an: d=1: Summation der Spalten der Matrix
%
                               d=2: Summation der Zeilen der Matrix
                               d=[1 2]: Summation aller Elemente der Matrix
% Die switch/case Funktion verarbeitet Character-Zeilenvektoren,
% Strings (mit "abc") richtig, so dass dafuer keine Anpassungen noetig sind
% Letzte Aenderung: 06.05.2020
% Input: A
                Matrix A, von der die Matrix-Normen berechnet werden sollen
          flag Flag, das festlegt, ob die Spaltensummennorm, die
%
                Zeilensummennorm oder die Frobenius-Norm der Matrix A
                berechnet werden soll (Character-Vektor oder String)
% Output: Norm Die berechnete Norm (mit grossem N am Anfang um die Matlab
                Funktion norm nicht zu ueberschreiben)
 % Initialisierung und Fehlerbehandlung
 % Sicherstellen, dass flag ein Character-Vektor oder ein String ist
  if( ~ischar(flag) && ~isstring(flag) )
   % Fehler: flag ist kein String
    fprintf( "\nEingabevariable flag = %s ist kein String !!\n\n", ...
      string( flag ) );
    % Die Ausgabevariable muss auch im Fehlerfall gesetzt sein
    Norm = -1;
    return;
  end
  % Sicherstellen, dass flag ein Zeilenvektor ist
  flag = flag(:)';
  % Berechnung der Normen
  switch flag
    case 'one'
      % Berechnung der 1-Norm = Spaltensummennorm
```

```
Norm = \max( sum( abs(A), 1) );
    case "infty"
     % Berechnung der Unendlich-Norm = Zeilensummennorm
     Norm = max(sum(abs(A), 2));
    case 'frobenius'
     % Berechnung der Frobenius-Norm
     % (zunaechst Matrix elementweise quadrieren)
     Norm = sqrt(sum(A.^2, [1 2]));
    otherwise
     % Keine bekannte Norm
     fprintf( "\nNorm %s ist nicht bekannt !!\n\n", flag );
     % Die Ausgabevariable muss auch im Fehlerfall gesetzt sein
     Norm = -1;
     return;
 end
end
Angewandte Numerik 1, Blatt 2, Aufgabe 6
Matrix A:
 Columns 1 through 3
 22.075247580836937 18.851306140722318 1.065826224093364
 45.722916860096483 5.646842609439911 21.724830712734612
 31.235339420897617 36.210033211024786 29.737626491453291
  6.657821732446090 33.226202093635223 25.007538075068997
 Column 4
  9.684867434205513
 29.064696268803448
 22.228747551378763
 36.552592673773262
Spaltensummennorm von A = 105.6913, Kontrolle mit Matlab norm(A,1) = 105.6913
Zeilensummennorm von A = 119.4117, Kontrolle mit Matlab norm(A,Inf) = 119.4117
Frobenius-Norm von A = 105.6023, Kontrolle mit Matlab norm(A,'fro') = 105.6023
Matrix A:
 -45.531775654631886 -22.429058910351163 81.296188498227224
-89.195573988786435 -75.569005617054572 -90.132290925768288
-17.163047257704235 59.109122812909852 81.904357930840391
 41.428522363964589 -62.349460106911380 -15.219094682994339
 69.647113151187085 47.063420780986753 -71.773250898265118
```

```
Spaltensummennorm von A = 340.3252, Kontrolle mit Matlab norm(A,1) = 340.3252
Zeilensummennorm von A = 254.8969, Kontrolle mit Matlab norm(A,Inf) = 254.8969
                 von A = 243.9772, Kontrolle mit Matlab norm(A,'fro') = 243.9772
Frobenius-Norm
Matrix A:
 Columns 1 through 3
 -2.685893379691948 11.274078452734264 -12.016809882998098
 -2.268225088151188 12.701836517183473 14.217533566160684
 -5.115421167018896 -13.049792668155643 -12.552185745437773
 Columns 4 through 6
 -9.000144177205357 -11.498088772721131 -8.011928377952703
 -9.929853898187064 \ -13.860391914044863 \ -10.710247379481107
  4.140462770395875 \quad -9.908327493420140 \quad -14.570206402858316
Spaltensummennorm von A = 38.7865, Kontrolle mit Matlab norm(A,1)
                                                                   = 38.7865
Zeilensummennorm von A = 63.6881, Kontrolle mit Matlab norm(A,Inf) = 63.6881
Frobenius-Norm von A = 44.8530, Kontrolle mit Matlab norm(A,'fro') = 44.8530
Matrix A:
 Columns 1 through 3
 79.626460249758892 55.317843422878667 59.597511614219002
 47.812823672848239 8.550078036838848 76.624507800092204
 82.887994274018340 52.720623938329716 43.989024685895075
  4.640543144090092 84.408060441149843 95.673243384683872
 99.043026514195631 49.381143593950547 46.247941229607434
 86.292813725289690 24.339725182573790 55.215838448023561
 74.191155517742004 64.540797685807433 48.216687361806429
 Columns 4 through 5
 62.237435385080467 54.557219885196197
 50.853816396179411 82.064790446371646
 37.874565648535842 54.157327256998876
 70.626200555964431 79.973621397599331
 73.339599818783157
                     1.473740813741298
  24.540567027564244 18.602690249141361
 34.674219546550809 56.159726843321501
```

Spaltensummennorm von A = 474.4948, Kontrolle mit Matlab norm(A,1) = 474.4948

Zeilensummennorm von A = 335.3217, Kontrolle mit Matlab norm(A,Inf) = 335.3217 Frobenius-Norm von A = 359.3661, Kontrolle mit Matlab norm(A,'fro') = 359.3661