Guía de uso de 알맹Re

Abre, recorre, compara, etiqueta y edita tus imágenes en el Mac

Una guía práctica de la versión de desarrollo 0.13.1 actual. Empieza por abrir una carpeta de imágenes y consulta después el capítulo correspondiente a lo que quieras hacer. Los nombres de los menús siguen la interfaz en español de la aplicación.

Versión 0.13.1 / Actualización 2026-10-07

> Ten en cuenta
> Las capturas muestran la aplicación real con la interfaz en coreano e imágenes sintéticas de demostración. Las anotaciones numeradas y las explicaciones están traducidas al español; los píxeles de las capturas no se modifican. No se utiliza ninguna colección personal de fotos.

Contenido

1. Abrir imágenes, carpetas y archivos ZIP . . . 3

2. Recorrer las imágenes y concentrarse en una foto . . . 4

3. Buscar y seleccionar en Todo a la vista . . . 6

4. Comparar dos colecciones de imágenes . . . 8

5. Etiquetar fotos con el teclado . . . 10

6. Configurar nombres, colores y seguimiento de etiquetas . . . 12

7. Buscar fotos por ubicación . . . 14

8. Consultar información y metadatos de la imagen . . . 16

9. Editar una imagen y exportar una copia . . . 17

10. Renombrar, redimensionar, convertir y compartir por lotes . . . 19

11. Añadir marcas de agua con texto, EXIF y logo . . . 21

12. Reproducir vídeos, extraer fotogramas y guardar clips . . . 23

13. Recorrer y guardar los fotogramas de una animación . . . 25

14. Entender la ampliación con IA, el HDR y la carga . . . 27

15. Reproducir un álbum o establecer el fondo de pantalla . . . 28

16. Adaptar la aplicación a tu forma de trabajar . . . 29

17. Atajos y solución rápida de problemas . . . 31

Referencia de atajos . . . 33

1. Abrir imágenes, carpetas y archivos ZIP

Usa Abrir… para cualquier tipo de entrada. Una foto, una carpeta o un archivo ZIP se recorren después de la misma manera.

Primeros pasos

1. Inicia 알맹Re en macOS 14 o posterior. Elige Abrir… en la pantalla de inicio, la barra de herramientas o el menú Archivo, o pulsa ⌘O.
2. Elige una carpeta para recorrer sus imágenes. Elige una sola imagen para empezar por ella y continuar con las demás de la misma carpeta. Si seleccionas varias imágenes, solo se abrirán las seleccionadas. Los vídeos están ocultos de forma predeterminada: activa Mostrar vídeos encima de la lista para incluirlos. Esta preferencia se recuerda; abrir directamente un vídeo compatible la activa automáticamente y no cambia la visibilidad de los GIF.
3. Elige un archivo ZIP para ver las imágenes compatibles que contiene, incluidas las de sus subcarpetas. También puedes abrir archivos desde Finder o arrastrar imágenes y carpetas a la aplicación.

Carpetas y favoritas

El Árbol de carpetas se despliega según sea necesario. Haz clic en el nombre de una carpeta para abrirla, usa la flecha hacia arriba para subir y actualiza después de hacer cambios en Finder. Fija una carpeta encima del árbol para acceder rápidamente. Abrir una carpeta normal no incluye automáticamente todas sus subcarpetas.

Los ZIP son de solo lectura

Las imágenes se extraen en una carpeta temporal mientras el archivo está abierto. Exporta una copia antes de renombrarlas o editar sus metadatos de origen. La aplicación no reescribe el ZIP. Admite archivos sin compresión o con Deflate; rechaza los cifrados y otros métodos de compresión. Los límites son 2 GiB por archivo ZIP, 10 000 entradas, 256 MiB por entrada extraída y 1 GiB de datos extraídos en total. No se admiten vídeos dentro de archivos ZIP.

Retomar donde lo dejaste

La aplicación restaura la última colección, la imagen seleccionada, el modo de vista y la búsqueda cuando es posible. Si se desconecta una unidad o cambian los permisos, usa Abrir… de nuevo. Los ajustes de edición y los resultados de IA sin guardar no se restauran.

> **Ten en cuenta**
> Seleccionar carpetas e imágenes individuales a la vez las reúne sin duplicados. En Comparación de imágenes, Abrir… cambia el contenido del panel A o B activo y desbloqueado. Ayuda → Uso básico abre una guía breve dentro de la aplicación. Ayuda → Guía detallada (GitHub) abre la guía completa en tu idioma en GitHub, en el navegador predeterminado.

2. Recorrer las imágenes y concentrarse en una foto

El Visor muestra entre una y diez imágenes a la vez. Amplía para examinar detalles u oculta los controles de alrededor para concentrarte en la foto.

Primeros pasos

1. Elige Visor en la parte superior. Usa ← y → para avanzar. Ajusta el número de imágenes por vista con su control o con [y]; la cuadrícula se adapta a la forma de la ventana.
2. Pellizca el trackpad o usa = y − para cambiar el zoom. Pulsa 0 para Ajustar a la ventana y 1 para Tamaño real. Elige un método de desplazamiento en los controles inferiores o en Ajustes → General.
3. Pulsa F, haz doble clic en una foto o da un toque breve a Espacio para activar o salir del modo de concentración. Pulsa Esc para volver. Pantalla completa es una orden distinta: ^⌘F.

Avanzar por varias imágenes

En el visor normal, ←/→ avanza el número de imágenes configurado por vista. ⌥←/⌥→ también mueve una vista completa cuando se muestran varias imágenes. En el modo de etiquetado, las flechas solas avanzan una foto cada vez y las flechas con Opción siguen avanzando una vista completa.

Controles de desplazamiento

Elige arrastrar con el botón izquierdo, Espacio + botón izquierdo, botón derecho, botón central o dos dedos en el trackpad. Los atajos ^⌥1–5 seleccionan un método; no mueven la foto por sí mismos. Los gestos horizontales cambian de imagen cuando no se están usando para desplazar la foto ampliada. El desplazamiento solo permite un pequeño margen en los bordes, incluso al arrastrar, para no perder la foto en un gran espacio vacío. Los ejes menores que el panel permanecen centrados; al cambiar el zoom o el tamaño de la ventana se reajustan los límites. Esto también se aplica al ver varias imágenes y al comparar la calidad de ampliación.

Controles del modo de concentración


La × inferior oculta solo la barra flotante de controles. Vuelve a abrirla con el botón junto al nombre del archivo. La × superior sale del modo de concentración. Los botones siguen disponibles aunque ocultes los nombres de archivo. Un toque breve a Espacio no cambia el modo mientras escribes o si esa tecla tiene un atajo personalizado.

> **Ten en cuenta**
> Las miniaturas pueden mostrarse a la izquierda, derecha, arriba o abajo, u ocultarse. Esc cierra primero el modo temporal activo y después permite volver del Visor a Todo a la vista.

Figura 01

2. Recorrer las imágenes y concentrarse en una foto

El Visor principal, con los controles de visualización alrededor de la imagen.



01 Modos de vista

Cambia entre Visor, Todo a la vista, Vista de mapa y Comparación de imágenes.

02 Búsqueda, filtros y selección del mapa

Busca, ordena y filtra la lista. La franja azul muestra el número de áreas y fotos, con Volver al mapa y Quitar área del mapa.

03 Controles de visualización

Recorre las imágenes, ajusta el zoom, cambia cuántas se muestran y elige el método de desplazamiento.

3. Buscar y seleccionar en Todo a la vista

Todo a la vista distribuye la colección actual en una cuadrícula de miniaturas. Úsala para examinar una carpeta, delimitar una selección y preparar una operación por lotes.

Primeros pasos

1. Elige Todo a la vista o pulsa G. Ajusta el tamaño de las miniaturas para ver más imágenes o vistas previas mayores. Haz doble clic en una miniatura para abrirla en el Visor.
2. Escribe en Buscar nombres de archivo. La búsqueda ignora mayúsculas y minúsculas; todos los términos separados por espacios deben aparecer en el nombre. Elige uno o varios formatos, o Todos los formatos para quitar ese filtro.
3. Haz clic para seleccionar, ⌘ + clic para añadir o quitar una imagen y ⇧ + clic para seleccionar un intervalo. Arrastra un rectángulo desde una imagen o un espacio vacío para seleccionar las tarjetas que toque. ←/→ mueve la selección una tarjeta; ↑/↓ una fila de la cuadrícula actual. También funciona en las listas filtradas por áreas del mapa. Los atajos personalizados tienen prioridad. En modo de etiquetado, las cuatro flechas avanzan una imagen cada vez.

Atajos de selección

Mantén Mayús al empezar el rectángulo para añadir a la selección existente. Mantén ⌘ para alternar la selección de las imágenes del rectángulo. Esc restaura la selección anterior a ese arrastre. ⌘A selecciona todas las imágenes de la lista visible actual.

Ordenar la lista actual

Los grupos Nombre y archivo, Dimensiones y fecha de captura, Cámara y color y Ubicación reúnen nombre, fechas del archivo, tamaño, GPS, anchura, altura, fecha de captura, tipo, obturación, fabricante, modelo, apertura y espacio de color. Los nombres siguen el orden numérico natural; la obturación compara la duración de exposición y la apertura, el número f. Los valores ausentes van al final en ambos sentidos. El tipo usa la extensión, agrupando variantes JPEG/TIFF. Los archivos no cambian.

Números y tamaño de vista previa

El control # muestra u oculta los números de las miniaturas. Los números grandes se colocan fuera de las fotos pequeñas para no taparlas. El tamaño se recuerda; su intervalo es de 44,8 a 665,6 puntos, aunque cada tarjeta queda limitada por el ancho de la ventana.

Límites del orden por datos de captura

Anchura y altura son los píxeles originales con la orientación del archivo, antes de los ajustes. La fecha procede de EXIF o del vídeo, nunca de la creación del archivo. La hora EXIF sin zona horaria se interpreta como UTC al ordenar. Los vídeos usan dimensiones, fechas, fabricante, modelo y color disponibles; obturación y apertura quedan desconocidas. Los datos se leen solo al ordenar por ellos y se reutilizan: la primera ordenación puede tardar.

> **Ten en cuenta**
> La búsqueda usa el nombre del archivo, no los objetos, el contenido visual ni el texto OCR. Si faltan imágenes esperadas, borra la búsqueda y los filtros activos antes de volver a abrir la carpeta.

Figura 02

3. Buscar y seleccionar en Todo a la vista

Todo a la vista combina la cuadrícula con la búsqueda y los controles de selección y tamaño.



01 Cuadrícula de miniaturas

Haz clic, selecciona un intervalo o arrastra por las tarjetas; haz doble clic para abrir una foto.

02 Búsqueda, filtros y selección del mapa

Busca, ordena y filtra la lista. La franja azul muestra el número de áreas y fotos, con Volver al mapa y Quitar área del mapa.

03 Tamaño y selección

Ajusta el tamaño de las vistas previas y utiliza las acciones de las imágenes seleccionadas para trabajar por lotes.

4. Comparar dos colecciones de imágenes

Comparación de imágenes conserva dos colecciones independientes, A y B, lado a lado o una encima de otra. Sirve para comparar versiones o revisar dos carpetas.

Primeros pasos

1. Comparar fotos actuales por etiquetas abre la lista de origen en A/B, conservando búsqueda, formato y zona del mapa. Solo A hereda el filtro de etiquetas habitual; B empieza con todas las fotos. Para otras carpetas, usa Comparación de imágenes (^⌥C), Elegir carpetas para comparar… o Abrir… de cada panel.
2. Usa el botón de etiquetas bajo el nombre de cada panel para seleccionar varias de las 12 etiquetas, por ejemplo 1·F para A y 3·Q·S para B. El valor inicial es Cualquiera de las etiquetas elegidas (OR); también puedes usar Todas las etiquetas elegidas (AND) o Fotos sin etiquetar.
3. En Navegación de imágenes, elige un lado por su nombre mostrado o Ambos. Avanza con las flechas comunes o las miniaturas. Activa Vincular zoom y desplazamiento para examinar posiciones relativas correspondientes. Cada panel también limita el desplazamiento a un pequeño margen, centra los ejes menores que el panel y reajusta los límites al cambiar el zoom o el tamaño de la ventana.

Navegación y repetición

Recorre los resultados filtrados con Orden de la lista o empareja con Nombres coincidentes: 001.jpg coincide con 001.png; una pareja ausente deja un lado vacío. Elegir un solo lado cambia a Orden de la lista; Nombres coincidentes recorre parejas. Con Ambos, Repetir el lado más corto reinicia la lista corta; si se desactiva, conserva la última foto. La repetición usa Orden de la lista.

Bloqueos

Bloquear fija la imagen, el zoom y la posición del panel e impide cambiar su filtro de etiquetas. Bloquea B para recorrer A, o A para recorrer B. Desbloquear ambos restaura Ambos; bloquearlos detiene la navegación. Las miniaturas bloqueadas se pueden examinar y desplazar.

Originales y estado guardado

La comparación muestra originales sin ajustes y excluye vídeos. Sal para editar, trabajar por lotes o cambiar el fondo; Esc vuelve a la vista anterior. Se restauran disposición, vinculación, navegación, entradas/posiciones A/B y filtros de etiquetas. Los filtros se mantienen al abrir otras entradas. Nombres de comparación… define alias de hasta 80 caracteres. En blanco o con Usar nombres automáticos se usa el nombre de carpeta/ZIP; Guardar aplica, Cancelar conserva. La misma carpeta/ZIP o listas mixtas usan A/B; carpetas homónimas distintas añaden (A)/(B). Los alias no renombran carpetas, persisten al reiniciar y reabrir las mismas entradas, y solo se borran para entradas nuevas de ese panel. Pasa el puntero por un nombre abreviado para leerlo.

> Ten en cuenta
> ⌥←/⌥→ recorre solo A; ⇧⌥←/⇧⌥→ recorre solo B. Nombres coincidentes ignora la extensión, las mayúsculas y las representaciones Unicode equivalentes.

Figura 03

4. Comparar dos colecciones de imágenes

Dos colecciones en Comparación de imágenes.



01 Paneles A y B

Bajo cada nombre, revisa las teclas de etiquetas seleccionadas, las condiciones y la cantidad de fotos. Con Fotos sin etiquetar desactivado y ninguna etiqueta seleccionada, se muestran todas las fotos; A/B pueden compartir fotos. Si no hay resultados, revisa las etiquetas y los filtros comunes de búsqueda, formato y mapa. Borrar elimina solo el filtro de etiquetas de ese panel.

02 Comportamiento de la comparación

Elige el emparejamiento, el destino de navegación, la repetición del lado corto y el zoom vinculado.

03 Bloqueos y miniaturas

Fija un lado o elige otra imagen en la tira de miniaturas de ese panel.

5. Etiquetar fotos con el teclado

El etiquetado permite asignar varias etiquetas personales a una foto mientras navegas. Son marcas de la aplicación, no acciones ejecutadas sobre el archivo original.

Primeros pasos

1. Abre fotos y haz clic en Etiquetado, usa el menú Etiquetas de fotos o pulsa ⌘⇧M. En Comparación de imágenes, las etiquetas se aplican a la foto del panel activo.
2. Recorre las fotos con ← y →. Pulsa las teclas físicas 1–4, QWER o ASDF para añadir o quitar sus etiquetas. Una segunda pulsación retira la etiqueta; varias pueden coexistir.
3. Sal del etiquetado con ⌘⇧M, Esc o el botón de cierre del panel. Usa el filtro Etiquetas para mostrar Cualquiera de las etiquetas elegidas, Todas las etiquetas elegidas o Fotos sin etiquetar. En Comparación de imágenes, usa el botón de etiquetas bajo el nombre de cada panel para configurar su filtro por separado.

Mantener un ritmo constante

Añadir una etiqueta no avanza automáticamente. Mientras el etiquetado está activo, la lista filtrada permanece fija para que varias pulsaciones afecten a la misma foto. Los resultados se actualizan al salir del modo. Las flechas solas avanzan una foto cada vez. La comparación también aplaza las actualizaciones automáticas, pero cambiar explícitamente un filtro de etiquetas se aplica de inmediato.

Qué significan las teclas

Los nombres iniciales, incluidos Eliminar y Subir, son solo ejemplos. Las teclas nunca eliminan, suben, mueven ni editan una foto. Cámbialos según tu trabajo, por ejemplo Candidata para imprimir o Edición terminada.

Guardado local


Las etiquetas asignadas, sus nombres y colores y los informes se guardan en la base SQLite local ~/Library/Application Support/org.openimageviewer.ImageViewer/PhotoMarks.sqlite. Se conservan al reiniciar, son independientes de EXIF y no se sincronizan mediante XMP ni una fototeca en la nube.

> **Ten en cuenta**
> Las teclas de etiquetas tienen prioridad sobre las acciones normales durante el etiquetado. Por ejemplo, 1 y F aplican etiquetas en vez de Tamaño real o modo de concentración. Sal del etiquetado para recuperar esos atajos normales.

Figura 04

5. Etiquetar fotos con el teclado

El modo de etiquetado, las teclas asignadas y sus marcas de color.



01 Modo de etiquetado

Activa o desactiva el modo; al desactivarlo vuelven las funciones habituales de las teclas.

02 Teclas de etiquetas

Usa 1–4, QWER y ASDF o haz clic en un botón de etiqueta. Una foto puede llevar varias marcas.

03 Filtro Etiquetas

Reúne las fotos coincidentes o sin etiquetar de la colección abierta.

6. Configurar nombres, colores y seguimiento de etiquetas

Da a las doce teclas nombres adecuados para tu trabajo. Las asignaciones se comparten entre carpetas; el seguimiento y sus informes conservan las etiquetas cuando reconocen cambios en los archivos.

Primeros pasos

1. Abre Ajustes → Etiquetas de fotos, o elige Etiquetas de fotos → Editar nombres y colores…. Puedes configurar las asignaciones antes de abrir fotos.
2. Escribe un nombre para cada tecla y elige uno de los diez colores. La vista previa Etiquetas de las teclas muestra el resultado mientras escribes.
3. Haz clic en Guardar para aplicar los nombres y colores en todas partes. Revertir cambios en Ajustes restaura las últimas asignaciones guardadas; Cancelar cierra el editor independiente sin guardar.

Marcas visuales coherentes

Los colores aparecen en el panel de etiquetas, los menús, los filtros y las insignias de las miniaturas. Una marca de verificación y un fondo seleccionado también indican la asignación; el color no es la única señal. Cambiar un nombre o color no elimina las etiquetas ya aplicadas.

Cambios de nombre y ubicación

La aplicación registra marcadores de macOS y la identidad de los archivos etiquetados. Renombrar desde la aplicación conserva las etiquetas. Los cambios de Finder dentro del mismo volumen pueden reconocerse al arrancar, abrir la carpeta o comprobar el informe. Esa comprobación no recarga la lista de fotos: vuelve a abrir o actualiza la carpeta afectada. Las imágenes ZIP se identifican por el archivo comprimido y su ruta interna.

Límites del seguimiento

Las copias son fotos independientes; un archivo nuevo en una ruta antigua no hereda las etiquetas. Otro volumen, un reemplazo, marcadores no disponibles o cambios de permisos pueden impedir la reconexión. No disponible no significa eliminado: el disco puede estar desconectado. Las etiquetas antiguas basadas en rutas requieren abrir la foto en su ubicación original antes de moverla.

> Ten en cuenta
> Abre Etiquetas de fotos → Informe de archivos clasificados…: los eventos No disponible, Nombre o ubicación cambiados y Encontrado de nuevo conservan fecha, etiquetas y rutas al reiniciar. Se comprueba al arrancar, abrir el informe y con Volver a comprobar. La aplicación no busca por todo el disco ni analiza el contenido. Incluye originales y datos locales en tus copias de seguridad habituales del Mac.

Figura 05

6. Configurar nombres, colores y seguimiento de etiquetas

El editor compartido de nombres y colores de etiquetas.



01 Nombres por tecla

Cada tecla fija tiene un nombre editable, compartido en todas las carpetas.

02 Colores

Elige una señal visual coherente entre los diez colores de la paleta.

03 Vista previa y guardado

Comprueba las asignaciones y guarda los cambios para conservarlos en la próxima sesión.

7. Buscar fotos por ubicación

Vista de mapa sitúa en un mapa las fotos con metadatos GPS. Combina hasta tres áreas para recorrer juntas las imágenes de varios lugares.

Primeros pasos

1. Abre una colección y elige Vista de mapa. Las fotos cercanas se agrupan en miniaturas apiladas con un contador. Haz clic en una ubicación para previsualizar sus imágenes y usa Ver foto para abrir una.
2. Elige Radio o Rectángulo para añadir un área en el centro actual del mapa. Arrastra el control numerado para moverla y el pequeño control de tamaño para redimensionarla. También puedes introducir el radio en kilómetros.
3. Elige Área a mano alzada y dibuja un contorno, o añade Área actual del mapa. Combina hasta tres áreas y abre el Visor o Todo a la vista. Fotos del área permite renombrar, convertir, cambiar el tamaño o compartir directamente los archivos coincidentes.

Combinar y editar áreas

Una foto dentro de cualquiera de las áreas seleccionadas se incluye una sola vez, aunque se solapen. Selecciona Área 1, 2 o 3 para editarla, usa su × para eliminarla o borra todas. Esc cancela el dibujo a mano alzada o revierte el movimiento o cambio de tamaño en curso.

Conservar la colección seleccionada

Una franja azul «Solo fotos seleccionadas en el mapa» sobre el Visor y Todo a la vista indica el número de áreas y fotos mostradas. Sigue visible en modo de concentración y cuando no hay resultados. Abrir la selección en el Visor o Todo a la vista mantiene la restricción geográfica y los filtros de nombre, formato y etiquetas. En la vista previa de un lugar, Esta foto actúa sobre la imagen actual y Todas las fotos de este lugar sobre el grupo. Quitar área del mapa vuelve a la lista sin restricción geográfica, incluidas las fotos sin GPS; abrir una foto fuera del área elimina esa restricción.

Carga y estado guardado


Tras cambiar de modo, Volver al mapa o Vista de mapa recupera la última posición y el zoom. Al reiniciar, el mapa encuadra las áreas restauradas sin recuperar la posición exacta. Abrir otra carpeta restablece las áreas y la posición. El fondo del mapa necesita Internet. Las fotos sin GPS no aparecen; leer las ubicaciones de una colección grande puede tardar.

> **Ten en cuenta**
> Si no coincide ninguna foto, amplía o mueve el área y revisa los demás filtros. Los botones para abrir la selección no están disponibles mientras se calculan los resultados o si están vacíos.

Figura 06

7. Buscar fotos por ubicación

Vista de mapa con áreas seleccionables y un resumen de las fotos coincidentes.



01 Herramientas de área

Añade un radio, un rectángulo, un contorno a mano alzada o la extensión visible del mapa.

02 Controles de las áreas

Mueve y redimensiona el área activa; combina un máximo de tres áreas.

03 Recorrer los resultados

Abre las fotos coincidentes en el Visor o Todo a la vista manteniendo el filtro geográfico.

8. Consultar información y metadatos de la imagen

El botón circular i sigue siendo Información de la imagen. Describe la foto actual; la historia de la aplicación está en Ayuda → Acerca de la app.

Primeros pasos

1. Selecciona una foto y haz clic en el botón circular i, o usa Navegación → Panel de información.
2. Consulta el tamaño del archivo, las dimensiones, los datos de color y la información de cámara/EXIF disponible. Si hay GPS, el panel muestra un mapa de Apple; Google Maps abre las mismas coordenadas fuera de la aplicación.
3. Para cambiar campos compatibles del archivo o sus metadatos integrados, abre Editar información de la imagen, modifica los valores y revísalos antes de Guardar.

Guardar metadatos modifica el archivo

A diferencia de los ajustes visuales, los cambios de metadatos se escriben en el archivo de origen. Los campos incluyen nombre, fecha de modificación, descripción, derechos, DPI, datos de cámara y GPS, cuando el formato lo admite. El editor prepara un archivo temporal antes de sustituir el de origen. Los campos integrados no compatibles se desactivan; las imágenes ZIP son de solo lectura.

Quitar o corregir valores

Vaciar un campo de texto editable elimina esa etiqueta de metadatos al guardar. Desactivar GPS quita las etiquetas estándar de ubicación EXIF/XMP. Las coordenadas requieren latitud y longitud. Cambiar la extensión no convierte la imagen; usa Exportar o Convertir, redimensionar y comprimir.

Interpretar el histograma

Los histogramas RGB y de luminancia describen una vista previa SDR ponderada por transparencia y siguen los ajustes de edición. Los porcentajes de negro y blanco cuentan píxeles de la vista previa cuyos canales RGB valen todos 0 o 255. No es un histograma del sensor RAW ni una medida del rango de brillo HDR original.

> Ten en cuenta
> Conserva una copia antes de hacer cambios de metadatos que puedas querer deshacer. El icono i corresponde a la foto; Ayuda → Acerca de la app abre la presentación de la aplicación y sus licencias.

9. Editar una imagen y exportar una copia

Edición de imagen permite previsualizar cambios sin sobrescribir el original. Exporta el resultado antes de salir: los ajustes visuales solo se conservan durante la sesión actual.

Primeros pasos

1. Selecciona una foto y haz clic en el botón Edición de imagen con forma de deslizadores. Si lo abres desde Todo a la vista, se abre esa foto en el Visor.
2. Recorta arrastrando un rectángulo sobre la imagen. Muévelo desde dentro, ajusta sus esquinas o introduce una proporción y dimensiones. Aplica el recorte; cancelar su ventana conserva las ediciones anteriores. Gira en pasos de 90° o usa Reflejo horizontal / Reflejo vertical.
3. Ajusta los controles de luz, color y detalle. Elige un formato de salida disponible y la calidad en el panel de edición; haz clic en Exportar… o pulsa ⌘E para guardar un archivo nuevo.

Ajustes

Usa exposición, brillo, contraste, altas luces, sombras, punto negro y blancos para el tono; tono, temperatura, intensidad de color y saturación para el color. Las curvas ofrecen cinco puntos para RGB o cada canal. El mezclador de ocho colores ajusta tono, saturación y luminosidad por color. Textura, Claridad, Borrar neblina y Estilos de película añaden otros controles.

Restablecer y comprobar

Restablecer elimina todos los ajustes visuales de la foto actual. Quitar recorte conserva los demás. Pulsar otra vez el mismo botón de reflejo deshace ese volteo. Comprueba la nitidez y la reducción de ruido en Tamaño real y en el resultado exportado.

Guardar antes de salir

Cada foto conserva sus ajustes mientras la aplicación sigue abierta. El siguiente inicio no los restaura. La exportación propone un nombre terminado en -edited y bloquea el guardado sobre el original. Los formatos disponibles dependen de los codificadores de macOS.

> **Ten en cuenta**
> Comparación de imágenes muestra los originales sin estos ajustes. Ampliación con IA también usa la imagen de origen sin las ediciones del visor; exporta primero una copia editada si quieres ampliar ese resultado.

Figura 07

9. Editar una imagen y exportar una copia

El panel de edición junto a la vista previa de la imagen actual.



01 Presencia y estilos de película

Abre Presencia para ajustar la imagen o elige un estilo de película y su intensidad.

02 Vista previa de la imagen

Examina el resultado actual; usa Tamaño real para ajustar detalles.

03 Copias y marcas de agua

Elige formato y calidad para exportar una copia. Añadir marca de agua… usa solo la foto actual.

10. Renombrar, redimensionar, convertir y compartir por lotes

Usa los archivos seleccionados en el Visor, Todo a la vista, los resultados filtrados por etiquetas o el mapa. Renombrar cambia los nombres originales; convertir crea copias y Compartir archivos… abre las opciones de macOS.

Primeros pasos

1. Selecciona con ⌘ + clic, ⇧ + clic o ⌘A; en Todo a la vista también puedes trazar un rectángulo. Abre el menú de selección, el menú contextual o Imagen; en el mapa, Fotos del área, Esta foto o Todas las fotos de este lugar.
2. En Renombrar por lotes…, conserva o sustituye el nombre, o busca y reemplaza texto. Con Usar un nombre de clasificación, elige una etiqueta: solo cambian los seleccionados que la tienen. Comprueba el antes y después.
3. Abre Convertir, redimensionar y comprimir…: elige formato, calidad, Tamaño de imagen y carpeta. Lado más largo o Porcentaje reduce proporcionalmente tras ajustes y recorte, sin ampliar imágenes pequeñas. Reducir peso establece JPEG, 1920 píxeles y calidad del 75 %.

Numeración y validación de nombres

La clasificación crea Subida01, Subida02… sin separador, siguiendo la lista y conservando la extensión: dos dígitos para 1–99 archivos coincidentes, tres desde 100 (001…) y más si hacen falta. Los otros modos ajustan inicio, incremento, dígitos y separador. Nombres inválidos o repetidos bloquean el cambio; las imágenes dentro de ZIP no se renombran.

Extensión, formato y peso

Renombrar extensiones normaliza mayúsculas y variantes del mismo formato (.jpg/.jpeg, .tif/.tiff). HEIC a JPEG requiere convertir la codificación. El peso depende del contenido, formato, calidad y dimensiones: no garantiza bytes exactos y puede aumentar.

Copias convertidas y compartir con macOS


Convertir aplica los ajustes, preserva originales y etiquetas y crea copias independientes; los nombres existentes reciben un número. Animaciones e imágenes multipágina guardan solo el primer fotograma. Detener conserva los archivos terminados e indica los guardados, fallidos y no procesados. Compartir archivos… envía originales sin ajustes de vista previa; Compartir archivos terminados… envía copias editadas o reducidas, incluso tras un lote parcial. Se excluyen vídeos de esta conversión: Fotogramas y clips… extrae sus PNG o guarda clips. Esta opción también conserva varios fotogramas de animación en GIF/APNG (capítulo 13).

> Ten en cuenta
> Antes de ⌘A, filtra por búsqueda, formato, etiquetas o mapa. Revisa número y lista antes de renombrar originales. Los servicios disponibles, incluido AirDrop, dependen de macOS y su configuración.

Figura 08

10. Renombrar, redimensionar, convertir y compartir por lotes

La ventana de conversión por lotes, los ajustes de tamaño y la vista previa de los archivos.



01 **Formato y tamaño**
Elige formato y tamaño proporcional. Los formatos con pérdida permiten ajustar calidad; también hay un ajuste para reducir peso.

02 **Marca de agua y carpeta**
Abre los ajustes de marca de agua o elige la carpeta para las copias.

03 **Vista previa de archivos**
Compara los nombres actuales y de salida antes de convertir. Los originales se conservan.

11. Añadir marcas de agua con texto, EXIF y logo

Añade texto, firma, EXIF y logo a copias de las fotos seleccionadas, sin cambiar originales ni etiquetas.

Primeros pasos

1. Selecciona fotos y Añadir marca de agua… en Imagen, acciones de selección o menú contextual. En el mapa se aplica al área o marcador indicado; desde el panel de edición, solo a la foto actual.
2. Escribe texto o firma. Pulsa el nombre de la fuente para elegir una instalada en el panel de macOS. Selecciona campos EXIF; Elegir imagen… añade un logo o firma, incluido PNG transparente.
3. Elige una de nueve posiciones o arrastra la marca. Ajusta tamaño, margen y opacidad con deslizadores o números (25,5 %), texto blanco/negro y sombra/fondo. Fuera de la foto, confirma la ampliación del lienzo. Pulsa Aplicar ajustes, elige formato, calidad, reducción y carpeta e Iniciar conversión.

Datos de captura y tamaño de texto estable

EXIF dibuja los datos de cada foto: fecha de captura, fabricante, modelo, objetivo, obturación, apertura, ISO, distancia focal y nombre. Omite valores ausentes o ilegibles. Añadir campos añade líneas o saltos sin reducir el texto. Modifica los metadatos integrados con su editor en Información de la imagen.

Arrastrar y ampliar el lienzo

Texto y logo siguen la anchura previa a la ampliación; el logo mantiene su proporción. El margen usa el lado corto en posiciones predefinidas; arrastrar fija un centro personalizado. Posición, tamaño relativos y permiso de ampliación valen para la selección: solo se añaden bordes necesarios, sin redimensionar fotos. Lo añadido es transparente con alfa, blanco en JPEG. Mantener dentro de la imagen mueve la marca hacia dentro. Si el contenido es excesivo: Ampliar lienzo, Reducir marca para ajustar o Cancelar, que conserva los ajustes. Sin ampliar, el contenido debe caber antes de guardar. Volver al lienzo original también comprueba el tamaño.

Copias, vista previa y ajustes recordados

La marca sigue ajustes, recorte, rotación y reducción. La vista previa reducida de la primera foto puede desplazar ligeramente la posición por redondeo; dimensiones y EXIF varían entre fotos. Originales y etiquetas se conservan; comparte copias terminadas por macOS. Diseño y posición se recuerdan, pero activa la marca en cada conversión. El permiso de ampliación se reinicia por lote; arrastrar fuera pide confirmarlo otra vez. Mantén el logo en la misma ruta; se avisa si no se lee. Vídeos excluidos; animaciones e imágenes multipágina guardan su primer fotograma como imagen fija.

> Ten en cuenta
> Texto: 2000 caracteres y 20 líneas; logo: primer fotograma de una imagen legible por ImageIO. Tamaño: 2–90 %, margen: 0–20 %, opacidad: 0–100 %. Los números fuera de rango se limitan; entradas inválidas conservan el último valor válido. La salida ampliada se limita a 64 MP y 32.768 px por lado; si se supera, acerca o reduce la marca. No aparece en el original del Visor.

Figura 09

11. Añadir marcas de agua con texto, EXIF y logo

Combina texto, EXIF y logo, arrastra la marca en la vista previa y elige si ampliar el lienzo.



01 Texto, fuente y EXIF

Elige texto, fuente y EXIF de cada foto. Añadir campos conserva el tamaño del texto.

02 Logo y posición

Elige un logo y ajusta tamaño, margen y opacidad con deslizadores o cifras.

03 Vista previa de la primera foto

Arrastra la marca; el contorno no se guarda. Fuera de la foto se pide confirmar la ampliación.

12. Reproducir vídeos, extraer fotogramas y guardar clips

Los vídeos están ocultos de forma predeterminada. Activa Mostrar vídeos para verlos junto a las imágenes y abre Fotogramas y clips… para extraer un PNG o guardar un intervalo como una copia independiente.

Primeros pasos

1. Activa Mostrar vídeos encima de la lista. La aplicación recuerda esta preferencia, que no afecta a los GIF. Abrir directamente un vídeo compatible activa la opción de forma automática.
2. Los vídeos aparecen inicialmente en pausa en el visor; el sonido solo empieza cuando inicias la reproducción. En Fotogramas y clips…, usa la posición de reproducción y Fotograma anterior / Fotograma siguiente cuando el contenido permita avanzar de ese modo. El avance sigue los fotogramas reales; no se presenta un número de fotograma exacto calculado a partir de la tasa nominal de un vídeo con tasa variable.
3. Usa Extraer el fotograma actual como PNG… para guardar la imagen mostrada. Para un clip, fija Inicio (s) y Final (s), si lo deseas con Fijar el inicio aquí / Fijar el final aquí; elige MP4 o MOV y la calidad, y usa Guardar una copia del clip….

Formatos disponibles en este Mac

La compatibilidad depende de los contenedores y códecs que la versión instalada de macOS pueda decodificar realmente: pueden funcionar MP4, MOV y otros formatos nativos sin instalar códecs externos. La extensión por sí sola no garantiza la reproducción. No se admiten WebM, MKV ni vídeos dentro de ZIP. No se pueden guardar fotogramas ni clips de vídeos protegidos por DRM. El mapa no usa los datos GPS de los vídeos.

Intervalo y calidad de la copia

Se incluye el inicio y se excluye el final; los límites guardados se ajustan a las muestras del contenido. El clip se vuelve a codificar en H.264/AAC dentro de un contenedor MP4 o MOV y se conserva el archivo original. Ajuste para reducir el tamaño selecciona MP4 y un máximo de 720p. Los ajustes de calidad y resolución no amplían vídeos pequeños ni garantizan un archivo más pequeño: el resultado puede ocupar más espacio. La extracción PNG conserva la resolución del fotograma original; la calidad elegida solo se aplica a las copias de clips.

Funciones reservadas para imágenes


Los ajustes de fotos, la ampliación con IA, el fondo de pantalla y la conversión de imágenes por lotes no se aplican a vídeos. Comparación de imágenes solo admite imágenes. No se puede iniciar el álbum si la lista mostrada contiene un vídeo; desactiva Mostrar vídeos para reproducir un pase de diapositivas solo con imágenes. Los vídeos siguen admitiendo etiquetas, cambios de nombre y el uso compartido de los originales seleccionados. Las nuevas copias no heredan las etiquetas del original.

> **Ten en cuenta**
> Elige un nombre nuevo: no se sobrescriben el original ni los archivos existentes. Cancelar elimina la copia incompleta. Los resultados guardados correctamente se pueden compartir con las opciones de macOS.

Figura 10

12. Reproducir vídeos, extraer fotogramas y guardar clips

La ventana Fotogramas y clips para un vídeo, con el reproductor y los ajustes de exportación.



01 Reproductor de vídeo

Reproduce o pausa el vídeo para comprobar la imagen y el sonido.

02 Fotogramas y posición

Avanza por fotogramas cuando sea compatible o busca un instante, y extrae el fotograma actual como PNG.

03 Intervalo y calidad

Fija el inicio incluido, el final excluido, el contenedor y el ajuste antes de guardar una copia.

13. Recorrer y guardar los fotogramas de una animación

Fotogramas y clips… permite recorrer animaciones GIF, APNG y WebP que este Mac pueda decodificar, extraer un PNG y guardar un intervalo como GIF o APNG.

Primeros pasos

1. Abre una animación compatible y elige Fotogramas y clips…. Los GIF se muestran aunque Mostrar vídeos esté desactivado. Comprueba la vista previa y usa Reproducir / Pausar o los controles de fotograma anterior y siguiente.
2. Usa Extraer el fotograma actual como PNG… para obtener una imagen fija. Para guardar un intervalo animado, indica Primer fotograma y Último fotograma: la numeración empieza en 1 y se incluyen ambos límites.
3. Elige GIF o APNG entre los formatos disponibles en este Mac. Ajusta el tamaño y los Fotogramas que se conservarán; después usa Guardar una copia del clip… para crear un archivo nuevo.

Fotogramas conservados y duración

Puedes conservar todos los fotogramas o 1 de cada 2, 3 o 4 dentro del intervalo elegido. La duración de los fotogramas omitidos se añade a la de un fotograma conservado para mantener la duración total del intervalo en lugar de acelerar la animación.

Dimensiones y reducción de tamaño

Conserva el Tamaño original, fija el Lado más largo en píxeles o usa un Porcentaje del 1 al 100 %. Se mantiene la proporción y no se amplían imágenes pequeñas. Ajuste para reducir el tamaño establece el 50 % y 1 de cada 2 fotogramas. El tamaño del archivo depende del contenido y del formato; no se garantiza una reducción. La extracción PNG conserva la resolución del fotograma original; los ajustes de tamaño y de fotogramas conservados solo se aplican a las copias animadas.

Formatos y aspecto


La lectura de GIF, APNG y WebP y los formatos de salida ofrecidos dependen de lo que este Mac pueda decodificar y codificar. Las copias animadas se guardan como GIF o APNG. GIF limita los colores y la transparencia, por lo que el aspecto puede cambiar. Los ajustes actuales de edición de fotos no se aplican ni al fotograma extraído ni a la copia animada.

> Ten en cuenta
> Se conserva el original y se rechazan los nombres de archivos ya existentes. Cancelar elimina el resultado incompleto. Tras guardar correctamente, puedes compartir la copia terminada mediante las opciones de macOS. Las nuevas copias no heredan las etiquetas del original.

Figura 11

13. Recorrer y guardar los fotogramas de una animación

La ventana Fotogramas y clips para una animación, con la vista previa, los fotogramas y las dimensiones de salida.



01 **Vista previa de la animación**
Comprueba el fotograma mostrado y el movimiento antes de guardar.

02 **Navegación por fotogramas**
Avanza o retrocede un fotograma y extrae el actual como PNG.

03 **Intervalo y dimensiones**
Elige un intervalo con ambos límites incluidos, GIF o APNG, el tamaño y los fotogramas que se conservarán.

14. Entender la ampliación con IA, el HDR y la carga

Ampliación de alta calidad cambia la interpolación de pantalla. Ampliación con IA crea una imagen mayor que puedes guardar. La salida HDR es una preferencia de visualización, no una prueba de que la foto sea HDR.

Primeros pasos

1. Para suavizar la visualización, activa Ampliación de alta calidad. Su comparación lado a lado o arriba y abajo muestra la misma foto con zoom y desplazamiento vinculados; Esc cierra esa comparación.
2. Para crear una imagen 2×, selecciona una foto, abre Ampliación con IA… y haz clic en Iniciar ampliación con IA. Examina Comparar con el original y Píxeles reales; después usa Guardar copia PNG….
3. Usa Salida HDR activada / Salida HDR desactivada para permitir o impedir la visualización de rango ampliado. En Ajustes → General → Carga de imágenes, elige Prioridad, Cómodo, Normal o Lento según tu trabajo.

Salida y límites de la IA

El modelo incluido funciona localmente con Core ML: las fotos no se suben y no hay que descargar un modelo durante el uso. Se duplican el ancho y el alto. El resultado es PNG sRGB SDR de 8 bits, con la transparencia interpolada aparte. Las animaciones usan el primer fotograma y no se incluyen los ajustes del visor. La salida se limita a un máximo de 64 millones de píxeles y puede ser menor en Mac con poca memoria. Guarda antes de cerrar; los detalles de IA son una estimación.

Formatos y rendimiento

Los formatos que se pueden leer y escribir dependen del macOS en uso. La aplicación añade decodificación de QOI y variantes comunes de PCX, además de una alternativa para SVG/SVGZ. BPG y .clip no están incluidos. Cómodo es el modo de carga predeterminado. Todos los modos reducen el ritmo ante presión de memoria, calor, bajo consumo, otras aplicaciones o un almacenamiento más lento.

> **Ten en cuenta**
> Durante la navegación rápida puede seguir visible una vista previa pequeña o la foto anterior hasta que esté lista la imagen final. No se ofrece IA 4×, salida HDR de IA ni ampliación con IA por lotes.

15. Reproducir un álbum o establecer el fondo de pantalla

Álbum de fotos avanza automáticamente por la lista actual, una imagen cada vez en modo de concentración. El fondo de pantalla usa una copia aparte preparada para las pantallas elegidas.

Primeros pasos

1. Abre una lista con al menos dos fotos. Elige Navegación → Álbum de fotos → Reproducir álbum o pulsa ^⌥P. La lista debe contener solo imágenes: si aparece algún vídeo, desactiva Mostrar vídeos antes de iniciar el álbum.
2. Usa los controles de reproducción para pausar. Elige un intervalo de 1 a 300 segundos y si se repetirá, desde el control de tiempo o Ajustes → General → Álbum de fotos.
3. Para establecer el fondo, vuelve al visor normal y elige Imagen → Usar la imagen actual como fondo de pantalla… o pulsa ^⌥W. Selecciona la pantalla actual o todas las conectadas, Llenar la pantalla o Mostrar la foto completa, y si se aplicarán los ajustes actuales; después aplica.

Comportamiento de la reproducción

El intervalo predeterminado es de cinco segundos con repetición activada. El tiempo empieza a contar cuando aparece una vista previa o la imagen, de modo que la carga no consume el intervalo de visualización. Navegar manualmente o cambiar el intervalo reinicia el contador. Sin repetición, se detiene en la última imagen.

Pausas automáticas

La reproducción se pausa al salir del modo de concentración, cambiar de aplicación, entrar en reposo o iniciar una operación de archivos. La pantalla permanece activa solo durante la reproducción. Al reiniciar se restauran los ajustes, pero el álbum nunca empieza automáticamente.

Copias para el fondo

La aplicación crea un PNG sin alterar el original. Usa el primer fotograma de las animaciones y prepara el HDR como SDR. Las copias excluyen EXIF/GPS, se adaptan a la pantalla hasta 8192 píxeles y permanecen en la carpeta Application Support/Wallpapers de la aplicación. Los otros espacios de escritorio siguen el comportamiento de macOS. Las copias antiguas no se eliminan automáticamente porque otro espacio puede seguir usándolas. Los vídeos no se pueden usar como origen para el fondo de pantalla.

> Ten en cuenta
> Si la reproducción no está disponible, comprueba que la lista filtrada tenga al menos dos fotos y que no estén activos el etiquetado, la Comparación de imágenes u otra operación. La lista debe contener solo imágenes: si aparece algún vídeo, desactiva Mostrar vídeos antes de iniciar el álbum.

16. Adaptar la aplicación a tu forma de trabajar

Ajustes reúne las opciones de visualización, los atajos personalizados, las etiquetas y las asociaciones de archivos. Muchas preferencias se recuperan automáticamente al volver a iniciar.

Primeros pasos

1. Abre 알맹Re → Ajustes…. En General, elige la salida HDR/EDR, la posición de las miniaturas, el tamaño de los nombres, la ampliación de alta calidad, la visibilidad del árbol y si la navegación vuelve al principio.
2. Usa Etiquetas de fotos para guardar nombres y colores compartidos, y Atajos para elegir teclas y modificadores. Sitúa el puntero sobre los controles para ver sus explicaciones.
3. Para que Finder abra ciertos formatos con esta aplicación, coloca 알맹Re.app en un lugar estable, como Aplicaciones, abre Asociaciones de archivos, selecciona solo los grupos de formatos deseados y aplica.

Idioma

La interfaz usa el idioma asignado a la app por macOS. Cámbialo en Ajustes del Sistema → General → Idioma y región → Aplicaciones y reinicia la app. Admite coreano, inglés, japonés, chino simplificado, vietnamita, español, francés, alemán, ruso y árabe. La ayuda básica usa el idioma de la app. La guía detallada está disponible en siete idiomas; las interfaces en alemán, ruso y árabe abren la guía en inglés.

Preferencias recordadas

Se conservan el tamaño de las miniaturas, la ampliación de alta calidad, los nombres de archivo, las preferencias de carga, los favoritos, las etiquetas y los atajos. La última colección y posición pueden restaurarse si los archivos siguen accesibles. La comparación de calidad de ampliación empieza desactivada tras reiniciar. Los ajustes visuales y resultados de IA deben exportarse aparte. También se recuerda la opción Mostrar vídeos situada encima de la lista; está desactivada de forma predeterminada y no afecta a los GIF.

Asociaciones de archivos

Solo se modifican los grupos de formatos marcados. macOS puede pedir confirmación. Mover la aplicación o conservar copias antiguas puede hacer que Finder abra otra versión; vuelve a aplicar las asociaciones desde la versión que quieras usar.

> **Ten en cuenta**
> General también enumera los formatos nativos disponibles en tu Mac y ofrece Vaciar caché de imágenes. Elige un modo de carga más lento para reducir el trabajo en segundo plano mientras usas otras aplicaciones. Las miniaturas RAW usan las vistas previas integradas cuando están disponibles. Las miniaturas de tamaño suficiente se reutilizan al cambiar de modo de vista. La velocidad de la primera visualización depende del archivo y del Mac.

Figura 12

16. Adaptar la aplicación a tu forma de trabajar

Ajustes agrupa las preferencias principales en cuatro pestañas.



01 **Pestañas de Ajustes**
General, Atajos, Etiquetas de fotos y Asociaciones de archivos cubren tareas distintas.

02 **Preferencias de visualización**
Configura pantalla, miniaturas, nombres de archivo, navegación y carga.

03 **Explicaciones junto a los controles**
Lee el texto bajo un control o sitúa el puntero encima para conocer su comportamiento.

17. Atajos y solución rápida de problemas

La referencia siguiente enumera las teclas de acción predeterminadas y las contextuales fijas. ⌘ significa Comando, ⌥ Opción, ⌃ Control y ⇧ Mayús.

Primeros pasos

1. Abre Ajustes → Atajos para cambiar la tecla y los modificadores de una acción. Los cambios se guardan y las asignaciones actuales aparecen en los menús.
2. Revisa los indicadores de conflicto cuando uses la misma combinación para varias acciones. Sitúa el puntero sobre la acción, el selector de tecla, un modificador o el icono de conflicto para obtener ayuda. Restaurar valores predeterminados restablece las teclas configurables.
3. Si una tecla actúa de forma inesperada, sal del campo de texto y comprueba el modo actual. El etiquetado reserva sus doce teclas para etiquetas; la Comparación de imágenes da a las flechas con Opción su función de navegación A/B.

No hay imágenes o coincidencias

Quita la búsqueda y los filtros de formato, etiquetas y mapa. Comprueba que este macOS pueda leer el formato. Puedes abrir una carpeta vacía para recorrer sus subcarpetas. Usa Abrir… para volver a abrir una unidad desconectada o una colección movida.

Una orden está desactivada

Termina o cancela primero la operación de archivos actual. Sal de Comparación de imágenes para editar, convertir por lotes o configurar el fondo. Las imágenes ZIP no se pueden renombrar ni permiten reescribir metadatos de origen. Los botones de resultados del mapa esperan una selección no vacía y totalmente calculada.

Espacio, Esc y flechas con Opción


Espacio activa el modo de concentración solo cuando ninguna acción personalizada usa Espacio solo y no estás escribiendo. Esc sale del modo activo o cancela un gesto de selección. La navegación por páginas con Opción en el Visor es fija, pero cede prioridad a una acción personalizada del visor normal asignada a esa combinación.

> Ten en cuenta
> Los botones i circular y de deslizadores abren la información de la foto y la edición. Usa los botones o el menú Navegación; I y E no son atajos predeterminados para esos paneles en esta versión.

Figura 13

17. Atajos y solución rápida de problemas

La pestaña Atajos muestra las acciones configurables y los conflictos.



01 Acciones

Sitúa el puntero sobre el nombre de una acción para saber dónde y cómo funciona.

02 Teclas y modificadores

Elige la tecla y activa Control, Opción, Mayús o Comando.

03 Conflictos y valores predeterminados

Resuelve las combinaciones duplicadas o usa Restaurar valores predeterminados para empezar de nuevo.

Referencia de atajos

Teclas	Acción	Cuándo se aplica
← / →	Imagen o página anterior / siguiente	Configurable. El Visor avanza por el número de imágenes por pantalla; la comparación sigue Solo A / Ambos / Solo B. Todo a la vista avanza una imagen cada vez.
↑ / ↓	Subir / bajar una fila en Todo a la vista	Avanza una fila de la cuadrícula normal de Todo a la vista. Los atajos personalizados tienen prioridad; el modo de etiquetado avanza una imagen.
⌥← / ⌥→	Página anterior / siguiente del visor	Teclas contextuales fijas cuando el Visor muestra varias imágenes, también durante el etiquetado; los atajos personalizados del visor tienen prioridad.
= / −	Ampliar / reducir	Configurable; se aplica al visor normal o a la vista comparativa activa.
0 / 1	Ajustar a la ventana / Tamaño real	Configurable. La tecla 1 sola aplica una etiqueta durante el etiquetado.
G	Alternar Todo a la vista	Acción de visualización configurable.
F	Alternar modo de concentración	Configurable. La tecla F sola aplica una etiqueta durante el etiquetado.
Space (tap)	Alternar modo de concentración	Gesto del Visor; inactivo al escribir o cuando una acción personalizada usa Espacio. Mantener Espacio para desplazar la imagen no cambia el modo de concentración.
^⌘F	Alternar Pantalla completa	Atajo fijo del menú de la aplicación; independiente del modo de concentración.
[/]	Mostrar menos / más imágenes por pantalla	Configurable; de 1 a 10 en el Visor.
⌘O	Abrir imágenes, carpetas o archivos ZIP	Configurable; en comparación, abre en el panel activo desbloqueado.
⌘E	Exportar imagen actual	Configurable; para el visor normal, no disponible en Comparación de imágenes.
^⌥1	Seleccionar desplazamiento con arrastre izquierdo	Configurable; selecciona un método en vez de mover la imagen.
^⌥2	Seleccionar Espacio + arrastre izquierdo	Selección configurable del método de desplazamiento.
^⌥3	Seleccionar desplazamiento con botón derecho	Selección configurable del método de desplazamiento.

Teclas	Acción	Cuándo se aplica
^⌥4	Seleccionar desplazamiento con botón central	Selección configurable del método de desplazamiento.
^⌥5	Seleccionar desplazamiento con dos dedos en el trackpad	Selección configurable del método de desplazamiento.
^⌥A	Alternar Ampliación de alta calidad	Ajuste de visualización configurable; no modifica los archivos exportados.
^⌥6 / ^⌥7	Comparar calidad de ampliación lado a lado / arriba y abajo	Configurable; dos representaciones de la misma imagen en el Visor.
^⌥0	Finalizar la comparación de calidad de ampliación	Configurable; Esc también cierra esta comparación.
^⌥P	Reproducir / pausar Álbum de fotos	Configurable; necesita al menos dos fotos y disponibilidad del visor normal.
^⌥W	Usar la imagen actual como fondo de pantalla	Configurable; abre las opciones del fondo fuera de Comparación de imágenes.
^⌥C	Entrar / salir de Comparación de imágenes	Configurable; conserva la colección anterior del visor normal.
⌥← / ⌥→	Imagen anterior / siguiente solo en A	Acción de comparación configurable; A está a la izquierda o arriba. Un panel bloqueado permanece fijo.
⇧⌥← / ⇧⌥→	Imagen anterior / siguiente solo en B	Acción de comparación configurable; B está a la derecha o abajo. Un panel bloqueado permanece fijo.
⌘⇧M	Alternar el modo de etiquetado	Atajo fijo del menú de la aplicación.
1 2 3 4 · Q W E R · A S D F	Añadir/quitar las doce etiquetas de fotos	Posiciones físicas fijas; solo en etiquetado. Nombres y colores editables; las teclas no eliminan ni suben archivos.
← / ↑ · → / ↓	Foto anterior / siguiente durante el etiquetado	Navegación fija del etiquetado; una foto cada vez.
⌘A	Seleccionar todas las imágenes de la lista actual	Atajo fijo de selección fuera de Comparación de imágenes; los campos de texto mantienen la selección de texto habitual.
Esc	Cancelar el gesto actual o salir del modo activo	Fijo. Sale del etiquetado, la comparación, la comparación de calidad de ampliación o la concentración; el Visor normal vuelve a Todo a la vista. También cancela gestos de selección de áreas.