

ການບໍລິຫານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ

ມືຖື: 020 58390300

ອີເມວ: p.sonevilay@nuol.edu.la



ບົດທີ7


DHCP server ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

- DHCP ເບື້ອງຕົ້ນ
- ການເຮັດວຸງກຂອງ DHCP
- DHCP Server ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
- ການຕັ້ງຄ່າ DHCP Server
- ການຕັ້ງຄ່າ DHCP Client
- ທິດສອບ DHCP


DHCP ເບື້ອງຕົ້ນ




- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 Client ແລະ Server ຢູ່ໃນ Linux ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜອນ ຂໍ້ມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້, ເຊັ່ນວ່າ: ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງລູກ ຄ່າຍສາມາດຕັ້ງຄ່າເພື່ອໃຫ້ຮັບ IP Address ໂດຍ ອັດຕະ ໂນມັດຈາກເຄືອຄ່າຍ.
- ການກຳນົດ IP Address ໂດຍອັດຕາ ໂນມັດຈະມີຜົນດີຄື ຜູ້ບໍລິຫານເຄືອຄ່າຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຕັ້ງຄ່າ IP Address ໃຫ້ແຕ່ລະເຄື່ອງທັງໝົດຢູ່ໃນເຄື່ອຄ່າຍ.

DHCP ເບື້ອງຕົ້ນ

• ทาบบำใส้ DHCP Server




ການເຮັດວງກ DHCP



- ເຄື່ອງລູກຄ່າຍກໍ່ຄືຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຄົ້ນຫາ DHCP Server.
- DHCP Server ເມື່ອໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍແລ້ວຈະກວດສອບຂໍ້ມູນໃນ ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແຈ້ງການຕອບຮັບໄປຍັງເຄື່ອງລູກຄ່າຍ.
- ເຄື່ອງລູກຄ່າຍຈະຮ້ອງຂໍໝາຍເລກ IP Address ຈາກເຄືອງ DHCP Server.
- DHCP Server ຈະຮັບການຮ້ອງຂໍ, ແລ້ວກວດສອບຖານຂໍ້ມູນວ່າມີ IP Address ໝາຍເລກໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ເຄື່ອງລູກຄ່າຍ ແລະ ຈັດສັນຕາມຄວາມເໝາະສົມແລ້ວກຳນົດໝາຍເລກ IP Address ໃດໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ເຄື່ອງລູກຄ່າຍ ແລະ ສົ່ງ ສັນຍານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບເຄື່ອງລູກຄ່າຍໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ວຽກໄດ້.











- DHCP Server ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ກຳນຶດ IP ໃຫ້ກັບເຄື່ອງຜູ້ ໃຊ້(Client) ແບບອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍການກຳນຶດຄ່າຢູ່ໃນສ່ວນ DHCP Server, ຊຶ່ງ IP ຕ່າງໆຈະເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງເຊີເວີ.
- ການຕິດຕັ້ງ


[root@localhost ~]# yum install dhcp

• ການສັ່ງໃຫ້ dhcp ເຮັດວຽກ

[root@localhost ~]# service dhcpd start

ຫຼື

[root@localhost ~]# systemctl start dhcpd.service




- ການຕັ້ງຄ່າ DHCP ສາມາດກຳນິດໃນໄຟລການຕັ້ງຄ່າຫຼັກ ຊື່
 dhcpd.conf ຢູ່ໃນໄດແຣັກທໍຣີ /etc/dhcp/
- ຢູ່ໃນໄຟລການຕັ້ງຄ່າຫຼັກປະກອບມີ 2 ກຸ່ມຄຳສັ່ງການຕັ້ງຄ່າຄື:
 - ກຸ່ມການປະກາດ (A set of Declaration) ເປັນການກຳນິດ ເຄືອ ຄ່າຍ (Networks), ຊື່ເຄື່ອງ (Hosts) ຫຼື ກຸ່ມຂໍ້ມູນເຄືອຄ່າຍທີ່ກ່ຽວ ຄ່ອງ ແລະ ກຳນິດຊ່ວງຂອງໝາຍເລກ IP Address ທີ່ຈະແຈກຢາຍໃຫ້ ກັບເຄື່ອງລູກຄ່າຍ.
 - ກຸ່ມຂອງ Parameter (A set of parameters) ເປັນການກຳນົດ ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຄ່າຍຕ່າງໆສິ່ງໄປ ຍັງເຄື່ອງລູກຄ່າຍ, ຊຶ່ງ Parameter ມີທັງແບບ Global ແລະ Local ຢູ່ໃນກຸ່ມການປະກາດ.



- ໃນໄຟລການຕັ້ງຄ່າຫຼັກ /etc/dhcp/dhcpd.conf
- ຊູບແບບ:

```
subnet 192.x.y.z netmask 255.xxx.xxx.0 {
  range 192.x.y.z 192.x.y.254;
  # option domain-name "abc.com";
  # option domain-search "abc.com";
  # option domain-name-servers 192.x.y.1;
  option routers 192.x.y.1;
}
```



• ການຕັ້ງ IP ຂອງເຄື່ອງເຊີເວີໃຫ້ເປັນ static IP

[root@localhost ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfgeno167777 PEERROUTES="yes"

> ປ່ຽນຊື່ NIC NAME="ethl" IPV6 PEERDNS="yes" DEFROUTE="yes" UUID="03eeaaff-ac8f-4acf-9d9d-07aceeaff361" PEERDNS="yes" IPV4 FAILURE FATAL="no" HWADDR="00:0C:29:99:4D:E3" B00TPR0T0="static" |IPV6 DEFROUTE="yes"

TYPE="Ethernet" ONBOOT="yes"

IPV6INIT="ves"

IPV6 PEERROUTES="yes"

IPV6 AUTOCONF="yes" IPV6 FAILURE FATAL="no"

IPADDR=192.168.70.2 NETMASK=255.255.255.0 BROADCAST=192.168.70.255 NETWORK=192.168.70.0 GATEWAY=192.168.70.1

ພິມ Static IP ທີ່ຕ້ອງໃສ່

12/01/17



ຕົວຢ່າງ: ການຕັ້ງຄ່າ DHCP server
 [root@localhost ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0{
    range 192.168.0.10 192.168.0.254;
    # option domain-name "abc.com";
    # option domain-search "abc.com";
    # option domain-name-servers 192.168.0.1;
    option routers 192.168.0.1;
}
```






```
File Edit View Terminal Tabs Help
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
     default gateway
        option routers
                                        192.168.0.1;
        option subnet-mask
                                        255.255.255.0;
        option nis-domain
                                        "abc.com";
        option domain-name
                                        "abc.com";
        option domain-name-servers
                                        192.168.0.1;
        option time-offset
                                        -18000; # Eastern Standard Time
       option ntp-servers
                                        192.168.0.1;
        option netbios-name-servers
                                        192.168.0.1;
   -- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this unless
 -- you understand Netbios very well
        option netbios-node-type 2;
        range dynamic-bootp 192.168.0.10 192.168.0.254;
        default-lease-time 21600;
       max-lease-time 43200;
-- INSERT --
```

- ສັ່ງໃຫ້ restart dhcp ເພື່ອໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າເຮັດວງກໄດ້ [root@localhost ~]# systemctl restart dhcpd.service
 ຫຼື [root@localhost ~]# service dhcpd start
- ກວດສອບເບິ່ງການເຮັດວຽກ
 [root@localhost ~]# systemctl status dhcpd.service


```
[root@localhost ~]# vi /etc/dhcpd.conf
[root@localhost ~]# service dhcpd restart
Shutting down dhcpd: [ OK ]
Starting dhcpd: [ OK ]
[root@localhost ~]# service dhcpd status
dhcpd (pid 2814) is running...
[root@localhost ~]#
```




- DHCP Client ສໍາລັບ Linux
 - ກຳນົດຄ່າເຄືອຄ່າຍໃນ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ແລະ ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າໂຕປ່ຽນ
 BOOTPROTO ໃຫ້ເປັນ dhcp
 - ນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງ dhclient ເພື່ອສັ່ງໃຫ້ DHCP client




- DHCP Client ສໍາລັບ Linux






- DHCP Client ສໍາລັບ Windows
 - DHCP client ຈະເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າບໍ່ມີການ ຕັ້ງຄ່າເຄືອຄ່າຍໃດໜຶ່ງໄວ້.
 - ຖ້າມີຕັ້ງຄ່າໃດໜຶ່ງໄວ້ກ່ອນ, ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບິ່ງດ້ວຍ ການ Click ໃສ່ປຸ່ມ Start > Control Panel > Network Connections ຈາກນັ້ນໃຫ້ Double Click ໃສ່ຮູບ Icon ຊື່ Local Area Connection

DHCP Client ສໍາລັບ Windows





DHCP Client ສໍາລັບ Windows









DHCP Client ສໍາລັບ Windows

```
COMMand Prompt
                                                                _ | D | X
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
      Host Name . . . . . . . : winxp
Primary Dns Suffix . . . . . : abc.com
      Node Type . . . . . . . . . . : Unknown
      IP Routing Enabled. . . . . . . . No
      WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
      Connection-specific DNS Suffix .:
      Description . . . . . . . . . : AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapte
      Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-BE-FC-6A
      Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
      IP Address. . . . . . . . . . : 192.168.0.150
      Default Gateway . . . . . . . : 192.168.0.1
      Lease Expires . . . . . . . . : Sunday, November 01, 2015 6:28:25 AM
C:\Documents and Settings\Administrator>
```










ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] ສັນໄຊ ຣຸ່ງເຣືອງຊູສະກຸນ. LINUX Server Administration+Security. ວິດຕື້ກຣຸບ, ໄທ. 2013
- [2] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009
- [3] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003