Руководство пользователя Fast Media Sorter

Пошаговые инструкции для всех функций

https://serzhyale.github.io/FastMediaSorter_mob_v2/documentation/

Собрано: 2026-10-09

жание

Быстрый старт

- Мастер первого запуска и настройки
- Разрешения и права доступа приложения
- Обзор главного экрана
- Краткий обзор возможностей

Редакции и возможности

- Семь редакций FastMediaSorter
- Загружаемые расширения - добавление функций по мере необходимости
- Выбор языка приложения и единиц измерения

Просмотр и сортировка

- Просмотр медиаколлекций
- Сортировка, фильтрация и быстрый поиск
- Множественный выбор и пакетные операции
- Кэширование миниатюр и индексация

Источники, назначения и операции с файлами

- Добавление папок с устройства, карт памяти и USB-накопителей
- Подключение сетевых папок и облачных хранилищ
- Экспорт и резервное копирование ресурсов
- Сортировка файлов по папкам с помощью быстрой сортировки
- Копирование, перемещение и удаление файлов и папок
- Фоновая передача файлов и контроль прогресса
- Переименование файлов и папок
- Освобождение места - дубликаты, большие файлы и ZIP-архивы
- Выполнение операций с файлами по расписанию
- Сохранение фото, видео и аудиозаметок прямо в выбранную папку
- Защита файлов с помощью ПИН-кода и шифрования

Сетевые папки и облака

- Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows
- Подключение серверов SFTP и FTP
- Интеграция с Google Диском
- Подключение Dropbox и OneDrive
- Поддержание актуальности сетевых папок
- Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows

Использование телефона в качестве SFTP-сервера

Проверка соединения с помощью Сетевого монитора

Видео и медиаплеер

Просмотр видео - элементы управления, жесты и сохранение кадров

Субтитры, аудиодорожки, баланс звука и 3D

Режим «Картинка в картинке» и воспроизведение в фоне

Трансляция на Chromecast и прямой эфир

Изображения, аудио и слайдшоу

Воспроизведение и упорядочивание музыки

Просмотр фотографий, GIF и жесты масштабирования

Редактирование фотографий - поворот, обрезка, цвета и инструменты GIF

Создание фото-слайдшоу

Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание

Документы и текстовый редактор

Чтение документов PDF - страницы, поиск, ночной режим и экспорт

Чтение книг EPUB и офисных документов

Встроенный редактор текста и Markdown

Интернет-потоки: каталог каналов

Просмотр каталога интернет-каналов

Добавление собственных трансляций и M3U-плейлистов

Закрепленные и избранные каналы

Изображения каналов, логотипы и бейджи

Интернет-потоки: воспроизведение

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Быстрый доступ к станциям - ярлыки, виджет и панель трансляций

Трансляции на ТВ, часах, VR и подключение к прямому эфиру

При слабом сигнале - буферизация, переподключение и качество видео

Камера и запись экрана

Быстрая съемка фото и коротких видео

Запись экрана, видео и звука

Создание скриншотов и дальнейшие действия

Объективы, зум, профили съемки и настройки камеры

Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа

Распознавание текста, рисование и обмен

Распознавание текста с помощью офлайн-OCR

Перевод распознанного текста

Рисование и надписи на изображениях

Отправка файлов через меню «Отправить в..»

Лаунчер: рабочий стол

Рабочий стол лаунчера: стартовая компоновка, ярлыки и гаджеты

Выбор обоев рабочего стола: анимированные волны, статический фон, собственное фото или живая камера

Организация рабочего стола: секции, экраны, жесты и блокировка

Лаунчер: виджеты и гаджеты

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана: камера, фоторамка, музыка, диктофон и другое

Гаджеты рабочего стола: часы, погода, карта, датчики, состояние устройства и другое

Размещение, масштабирование и оформление гаджетов и виджетов

Лаунчер: панель задач и жесты

Использование панели задач и дока на рабочем столе

Настройка жестов навигации и горячих клавиш

Контекстные меню и быстрые действия на рабочем столе

Настройки лаунчера: навигация по параметрам и сброс к исходному состоянию

Затемнение и автоотключение экрана на рабочем столе лаунчера

Меню «Пуск» и полный список приложений

Область уведомлений и системный статус

Программы, статистика и диагностика

Встроенные мини-приложения - фонарики, зеркало и сигнал SOS

Калькулятор и секундомер

Мини-игра - «Крывавица и чудовище»

Статистика использования - что вы отсортировали, просмотрели и освободили

Сведения о системе и журнал отладки - помощь автору в решении проблем

Настройки

Обзор и поиск в Настройках

Темы, цвета, язык и единицы измерения - индивидуальный стиль приложения

Воспроизведение, питание и повседневное поведение - экран, поворот, приложения по умолчанию и лаунчер

Конфиденциальность, сохраненные учетные записи и отчеты об ошибках

Резервное копирование настроек и синхронизация устройств

Настройка управления и переназначение клавиш – клавиатура, пульт ТВ и геймпад

Язык, резервные копии, клавиатура и ТВ

Резервное копирование и восстановление настроек – что сохраняется, что остаётся и где это найти

Навигация с клавиатуры, пульта ДУ и на Android TV – работа без касания экрана

Разделение экрана, плавающие окна и складные устройства – приложение на экранах любого размера

Уведомления, заставка при запуске и цвета – как устроено приложение

Часы: настройка, компаньон и синхронизация

FastMediaSorter на смарт-часах: установка, сопряжение и Wear-компаньон

Синхронизация телефона и часов: сетевые папки и настройки

В одном свайпе от циферблата: плитки и усложнения для часов

Часы: медиа, потоки и файлы

Воспроизведение музыки на часах: с телефоном и автономно

Интернет-радио и ТВ на часах: поиск, закрепление и воспроизведение каналов

Просмотр и управление файлами на часах: списки, сетки, операции и контейнеры FileDO

Часы: мини-приложения и здоровье

Наручные программы, таймеры и инструменты

Просмотр показателей здоровья и данных датчиков

Навигация в приложении для часов: главный экран, внешний вид и настройки

Просмотр и прослушивание на часах: плееры и просмотрщики

Открытие папок смартфона и сетевых ресурсов на часах

Прослушивание звука через часы и аудиотрансляция

VR и OpenXR

Настройка гарнитур Meta Quest и устройств OpenXR

Пространственный кинотеатр 3D/360 и видеоплеер

Управление в VR-шлеме: плавающая панель, контроллеры и жесты рук

General

Словарь терминов - Документация Fast Media Sorter

ый старт

ПЕРВЫЕ ШАГИ И НАСТРОЙКА | Все редакции | RECIPE #01

Все редакции (набор страниц зависит от редакции)

Мастер первого запуска и настройки

Мастер приветствия запускается один раз при первом открытии FastMediaSorter и последовательно проводит через выбор языка, темы, профиля устройства, сетевых и облачных папок, возможностей, системных разрешений и плеера по умолчанию – либо позволяет перейти сразу к финишу с помощью кнопки **Включить всё** на первом экране. Все сделанные настройки сохраняются в Настройках и легко меняются в будущем.

Почему вам это понравится

Первое знакомство с FastMediaSorter происходит лишь однажды, и эта первая минута ненавязчиво определяет ключевые вещи: на каком языке вы читаете интерфейс, видит ли приложение ваши сетевые диски и будет ли Android открывать ваши фото и видео в нём по умолчанию. Мастер приветствия создан для того, чтобы вы сделали этот выбор осознанно и за пару минут, а не натыкались на неожиданности потом.

Никакой выбор здесь не является окончательным. Любой параметр можно в любой момент изменить в Настройках, так что ошибиться невозможно – а если вам не хочется отвечать на вопросы мастера, одна кнопка наверху сделает почти всё за вас.

Перед началом: Что вам понадобится

- Только что установленный FastMediaSorter в любой редакции – отображаемый набор страниц зависит от возможностей вашей сборки.
- Пара минут времени, а если вы планируете подключить сетевые или облачные папки – их адреса и данные для входа под рукой.
- Подключение к интернету при включении распознавания текста (OCR) или перевода – при активации этих функций скачиваются небольшие языковые модели.

1 Страница 1: знакомство с приложением, выбор языка и темы

Мастер открывается автоматически при первом запуске FastMediaSorter и остаётся активным, пока вы не завершите его или не нажмёте кнопку **Включить всё**. Ряд точек над нижними кнопками показывает общее число страниц и текущий прогресс; кнопки **Назад** и **Далее** позволяют перемещаться между шагами, а на последней странице вместо «Далее» появляется кнопка **Готово**. Каждая страница одинаково удобно управляется как сенсорным экраном, так и клавиатурой, пультом (D-pad) или колесом мыши - поэтому на ТВ-приставке или в автомобиле без тачскрина первоначальная настройка проходит столь же легко, как и на смартфоне.

На первой странице FastMediaSorter представляется через свои ключевые роли: **Файловый менеджер** («Просмотр, копирование, перемещение и удаление файлов»), карточка плеера с названием **Медиаплеер** (или **Просмотр фото** в сборке без поддержки видео и аудио), **Любые источники**, **Быстрая сортировка** и карточка **Дополнительно**. В сборках со встроенным лаунчером рабочего стола список возглавляет карточка **Рабочий стол**, а при наличии поддержки интернет-трансляций или приложения для часов для них появляются собственные карточки. Подзаголовок каждой карточки перечисляет только те форматы, протоколы и службы, которые реально поддерживаются вашей редакцией.

На этой же странице находятся ещё два элемента управления: кнопка выбора языка с отображением текущего и поиском по списку, а также переключатель цветовой темы (**Авто / Светлая / Тёмная**). Оба параметра вступают в силу мгновенно, позволяя оценить результат ещё до перехода к следующим шагам.


12:00
Welcome to FastMediaSorter!
Not just a media app - a full shell for your device.
Home screen, player, file manager, streams and remote storage in one place.
English
Auto
Light
Dark
The theme is applied immediately.
Home screen
Runs the device instead of a launcher - apps, widgets and media at hand
File Manager
Browse, copy, move and delete files
Media Player
Photos, video, music, GIFs, documents and text
Any Source
Device, SMB, FTP, SFTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox
Streams
Internet radio, TV and video channels from a ready-made catalog
One-Tap Sorting
Send a file to its folder with a single tap
Watch app
The watch app - browse and play right on your wrist
More
Camera, widgets, gadgets and more - one app instead of many
FastMediaSorter can run the whole device: a home screen with your apps, widgets and shortcuts, a player for photos, videos, music and



Первая страница мастера: ключевые роли приложения, выбор языка и темы.

Отказались от установки в качестве рабочего стола?

Если редакция предлагает сделать FastMediaSorter вашим домашним экраном (лаунчером) и вы отказываетесь, приложение надёжно запоминает этот выбор – оно больше не станет навязывать его ни здесь, ни при следующих открытиях настроек.

2 Страница 2: выбор типа устройства

FastMediaSorter спрашивает: **«Как вы будете использовать это устройство?»** и предлагает подборку карточек: **Личный смартфон**, **Планшет и режим ПК**, **ТВ / медиаприставка**, **Автомобильное ГУ**, **Аудиоплеер**, **Видеоплеер**, **Электронная книга**, **Медиаплеер**, **Фоторамка**, **VR-гарнитура** и **Другое / Своё**. Приложение уже выбрало наиболее подходящий вариант и отметило его значком **(Рекомендуется)** на основе распознанного оборудования - нажмите на другую карточку, если устройство используется иначе.

Выбранная карточка раскрывается и показывает своё полное описание, в то время как остальные аккуратно сжаты в одну строку, чтобы экран не превращался в бесконечный текст. Повторное нажатие на уже выбранную карточку подтверждает выбор и сразу переводит на следующий шаг - это эквивалентно нажатию кнопки **Далее**.

Переход дальше применяет весь готовый набор параметров выбранного профиля устройства, задавая настройки по умолчанию для всех последующих экранов. Выбор профилей **ТВ / медиаприставка**, **Автомобильное ГУ** или **Фоторамка** отключает автоматическое энергосбережение (поскольку такие устройства работают от постоянного питания), а профиль **Фоторамка** дополнительно отключает удаление свайпом влево, исключая случайное удаление снимков.


12:00
How will you use this device?
Pick a profile - we'll tune the defaults to match.
Personal smartphone
(Recommended)
Best for personal phones. Optimizes touch layout, enables background synchronization, and keeps default security confirmations.
Photo frame
Turns the device into a digital photo frame. Disables video, audio, and file operations; opens slideshow i...
E-book reader
Best for e-readers or document tablets. Hides videos and music; optimizes PDF, EPUB, and text r...
Audio player
Best for audio-only devices or MP3 players. Hides photos and videos; optimizes background audio a...
Video player
Best for video-only devices. Hides photos, music, and document viewers; prioritizes quick video play...
Primary window
Device home screen
Recommended
The app becomes your device home screen
Desktop as primary window
Open desktop inside the app without changing the device home screen

Выбор профиля устройства: активная карточка показывает полное описание.

3 Страница 3: включение сетевых и облачных хранилищ

В редакциях Standard, Legacy, VR и noLegal далее следует страница **Сетевые ресурсы**: «Добавление медиафайлов из общих папок и удалённых хранилищ». Три переключателя позволяют включить или отключить целые группы источников, снабжённые наглядными примерами:

- **Локальная сеть (Ethernet)** SMB – «Общие папки в домашней сети или на NAS». Например, сетевая папка на ПК с Windows, сетевое хранилище Synology или QNAP, либо USB-диск, подключённый к роутеру.
- **Компьютер в интернете (S)**FTP – «Папки на серверах по протоколам FTP и SFTP». Например, хостинг по FTP, домашний сервер по SFTP или камера с автозагрузкой снимков на FTP.
- **В облачных сервисах** – «Google Диск, OneDrive, Dropbox». Например, однократный вход в Google Диск для просмотра резервных копий фото как обычной папки.

Каждый переключатель лишь разрешает отображение соответствующей категории – сами папки и учётные записи добавляются позже с главного экрана. В редакциях без облаков строка облачных сервисов отсутствует, а в сборках без сетевых функций эта страница пропускается целиком.


12:00
Network resources
Add media from network shares and remote storage.
Local network (Ethernet) SMB
Shared folders on your home network or NAS
For example: a shared folder on a Windows PC, a NAS such as Synology or QNAP, or a USB disk plugged into your router.
Computer on the internet (S)FTP
Server folders over FTP and SFTP
For example: a hosting account over FTP, your own home server over SFTP, or a camera that uploads photos to an FTP folder.
In cloud resources
Google Drive, OneDrive, Dropbox
For example: sign in to Google Drive once and browse your photo backup like any other folder.
Media on a Windows PC? Fast Media Sorter for Windows shares those folders here in a couple of clicks - no server setup needed.
Get the Windows app



Включение групп сетевых и облачных источников.

В вашей сети уже есть компьютер с Windows?

Программа Fast Media Sorter for Windows позволяет расшарить выбранные папки на ПК буквально в пару кликов без сложной настройки серверов – на этой странице есть прямая кнопка **Скачать для Windows**.

4 Страница 4: выбор возможностей приложения

«Что должно уметь приложение?» Включите нужные функции – все они могут быть скорректированы позже в настройках. Доступные переключатели: **Режим «Все файлы»** (разрешает отображение любых типов файлов; включается индивидуально для каждого ресурса), **Аудио**, **Видео**, **Документы**, **Распознавание текста (OCR)**, **Перевод**, а в редакциях с поддержкой прямых трансляций – переключатель **Трансляции** для интернет-радио и ТВ-каналов с возможностью импорта встроенного каталога.

Включение OCR или Перевода не просто меняет тумблер: прямо на экране запускается фоновая загрузка компактного языкового модуля с индикатором прогресса в процентах, который сменяется на статус «Готово» или «Ошибка загрузки – нажмите для повтора». Сама функция активируется только после успешной установки модуля.

Ниже на странице расположен переключатель **Сбор статистики** (включён по умолчанию в редакциях Standard, Lite, Photos и Legacy) с примечанием: «Собирается только на устройстве. Никакие данные не отправляются наружу автоматически». Под ним в сборках Standard и noLegal находится пункт **Включить жесты** по левому краю экрана: свайп вверх открывает меню программ, вправо – делает скриншот и открывает редактор, вниз – делает снимок экрана в тихом режиме с коротким всплывающим сообщением.

Все доступные для загрузки дополнения можно просмотреть сразу: кнопка **Все загружаемые (дополнительные) компоненты** открывает менеджер расширений поверх мастера, позволяя выбрать и установить нужные плагины без сброса шагов настройки.


12:00
What should the app do?
Turn on what you need. You can change this later in Settings.
Allow All Files mode
Permits the All Files mode. You still turn it on per resource.
Audio
Play music and audio, sort tracks into folders.
Video
Play videos and sort clips with the built-in player.
Documents
Open PDF, text, e-books and office files.
Translation
Translate recognized and selected text offline.
Ready
Streams
Play internet streams and import the built-in catalog.
Statistics collection
Collected on your device. Nothing is sent automatically.
Enable gestures
Swipe from the left edge: menu, screenshot, silent screenshot
All downloadable (optional) elements



Включение возможностей приложения: прямая загрузка модуля OCR.

5 Страница 5: выдача системных разрешений

Страница разрешений наглядно показывает все типы доступа, которые запрашивает данная сборка, сгруппированные и описанные понятным языком, со статусом предоставления каждого пункта. Кнопка **Разрешить все** последовательно запрашивает стандартные права через общий диалог, а затем открывает специальные системные экраны Android по очереди; кнопка **Открыть настройки приложения** мгновенно переносит в системные свойства для ручной настройки.

Содержимое страницы динамически подстраивается под вашу редакцию и версию Android. Подробный разбор каждого разрешения и связанных с ним возможностей доступен в руководстве Разрешения и права доступа.


12:00
"A few" permissions
Grant access so the app can show your media.
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Grant
Allow Fast Media Sorter & Organizer to access photos and videos on this device?
Allow limited access
Allow all
Don't allow
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Grant



Предоставление разрешений на соответствующей странице мастера.

6 Страница 6: выбор в качестве плеера по умолчанию (только при первом запуске)

Если приложение ещё не назначено основным обработчиком файлов, появляется страница **Плеер по умолчанию** – «Сделать FastMediaSorter вашим основным медиаплеером». Четыре кнопки по типам контента – **Аудио**, **Видео**, **Изображения**, **Документы** – открывают системный выбор приложений Android: «Нажмите кнопку ниже – появится диалог. Выберите FastMediaSorter и нажмите **Всегда**».

На странице доступно объясняется, что это меняет: «Назначение приложением по умолчанию означает, что файл, открытый из галереи, мессенджера или проводника, откроется здесь, а не в стандартном плеере системы». И что это абсолютно безопасно: «Это не навсегда: Android хранит этот выбор в своих настройках, и его можно изменить в любой момент». После прохождения этой страницы или если приложение уже назначено по умолчанию, при повторных вызовах мастера этот шаг не появляется.


12:00
Default Player
Set FastMediaSorter as your default media player
Being the default app means a file opened from somewhere else - a gallery, a messenger, a file manager - lands here instead of the system player.
Tap a button below - a dialog will appear. Select FastMediaSorter and tap Always.
This is not permanent: Android keeps the choice in its own settings and it can be changed back at any time.
Audio
Video
Images
Documents



Назначение FastMediaSorter плеером по умолчанию по типам медиа.

7 Быстрый старт – кнопка «Включить всё»

В редакциях Standard, Legacy, VR и noLegal на первой странице мастера рядом с индикатором страниц находится зелёная кнопка **Включить всё**. При нажатии открывается диалог **«Что произойдёт дальше»**: «Android задаст несколько собственных вопросов. Вы ненадолго перейдёте на другие экраны и автоматически вернётесь сюда». Диалог описывает три простых шага: **Разрешить доступ** («Android покажет свои запросы. Нажмите "Разрешить". Для некоторых прав откроется системная страница настроек – включите там тумблер и нажмите "Назад".»), **Выбрать приложение для файлов** («Откроется тестовый файл, чтобы Android спросил, чем его открывать. Выберите FastMediaSorter, нажмите "Всегда" и вернитесь назад.») и **Кнопка "Назад" возвращает вас сюда** («Из любых системных окон возвращайтесь кнопкой "Назад" – настройка продолжится с того же места.»). Нажмите **Понятно, начать** для продолжения или закройте диалог без изменений.

Подтверждение сначала открывает выбор профиля устройства из шага 2, чтобы скорректировать автоопределение при необходимости. После этого «Включить всё» активирует все функции, входящие в вашу редакцию (включая просмотр фото и GIF, а также все скомпилированные модули), не затрагивая параметры приватности, удаления файлов и пользовательские предпочтения. Также восстанавливаются все стандартные адресаты отправки меню «Отправить в..» (системное меню «Поделиться», «Открыть с помощью», «Печать», «Электронная почта», Google Keep и смарт-часы).

Перед этапом назначения плеером по умолчанию появляется короткое напоминание с кнопками **Показать** и **Пропустить**. Пропуск любого из напоминаний просто оставляет данный шаг ненастроенным, выполняя всю остальную автоматическую настройку.


12:00
Welcome to FastMediaSorter!
Not just a media app - a full shell for your device.
Home screen, player, file manager, streams and remote storage in one place.
What happens next
Android will ask a few questions of its own. You will leave this screen for a moment and come back here automatically.
Allow access
Android shows its own request. Tap Allow. Some kinds of access open a separate settings page instead - turn the switch on there and press Back.
Choose the app for your files
One of your own files opens so Android can ask which app should handle it. This is expected. Pick FastMediaSorter, tap Always, then press Back to return here.
Back returns you here
Every screen that is not ours is left with Back. Nothing is lost - setup continues where it stopped.
Cancel
Got it, start
apps, widgets and shortcuts, a player for photos, videos, music and



Описание всех действий функции «Включить всё» перед её запуском.

8 Завершение настройки и первый экран

Нажмите кнопку **Готово** на последней странице, и мастер закроется. Только при самом первом запуске FastMediaSorter один раз автоматически откроет **Настройки**, за которыми уже будет ждать готовый главный экран – поэтому выход из настроек сразу приведёт вас на главный экран, а не обратно в мастер. В дальнейшем настройки никогда не открываются сами по себе.

Хотите изменить профиль устройства или заново переключить группы сетевых источников? Вы можете в любой момент запустить мастер заново из раздела «Настройки». Приложение предупредит вас перед запуском, так как повторное прохождение может перезаписать параметры, которые вы успели настроить вручную.

Что вы получите

Приложение говорит на вашем языке, оформлено в приятной вам теме, настроено под тип вашего устройства, видит выбранные сетевые и облачные папки и готово открывать поддерживаемые медиафайлы из других приложений. Любой параметр можно скорректировать в «Настройках», а мастер всегда доступен для повторного запуска.

Советы и решение проблем

- **Функция «Включить всё» активирует компоненты надёжно.** Модули распознавания текста и перевода остаются включёнными даже при одновременном завершении загрузки обоих языковых пакетов.
- **Спешите?** Кнопка «Включить всё» на первой странице отвечает почти на все вопросы мастера за вас и завершает настройку за считанные секунды (см. шаг 7 выше).
- **Сбор статистики остаётся только на устройстве.** Переключатель функциональности ведёт исключительно локальный и анонимный подсчёт – никакие данные не отправляются во внешнюю сеть.
- **Сомневаетесь насчёт какого-то разрешения?** Пропустите его сейчас. В руководстве по разрешениям подробно описаны все пункты, и любое право можно предоставить позже в настройках.
- **Набор страниц зависит от редакции.** Например, в редакции nolegal представлены все шаги этого руководства, тогда как в облегчённых сборках могут отсутствовать сетевой шаг или выбор плеера по умолчанию.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Разрешения и права доступа

Каждое системное разрешение, для чего оно нужно и как им управлять.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Обзор главного экрана

Что встречает вас сразу после настройки и как устроен главный экран.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Краткий обзор возможностей

Установка приложения, стартовая заставка и обзор дальнейших разделов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ И НАСТРОЙКА | Все редакции | RECIPE #02

Разрешения и права доступа приложения

FastMediaSorter запрашивает только те разрешения, которые действительно требуются функциям приложения, объясняет каждое из них простыми словами и позволяет выдать их по отдельности или сразу все вместе в разделе **Настройки** → **Общие** → **Разрешения и доступ**, оставляя возможность скорректировать выбор в настройках Android в любой момент.

Почему вам это понравится

FastMediaSorter видит и изменяет только то, к чему Android открывает явный доступ. Каждое запрашиваемое разрешение существует исключительно ради конкретной функции: чтения фотографий, открытия сетевой папки или записи координат съёмки в только что сделанный снимок. Ни одно право не запрашивается «про запас».

Краткую версию этого списка вы уже встречали на экране приветствия при первом запуске. На этой странице собрана полная картина: все системные разрешения для данной редакции простыми словами, в одном месте, с возможностью выдать их поодиночке или сразу все вместе.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter в любой редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS. Точный список строк немного отличается в зависимости от сборки – показываются только те разрешения, которые реально используются.
- Некоторые пункты появляются только начиная с определённых версий Android – рядом с каждым из них указана требуемая версия системы.

1 Полный список разрешений

Откройте **Настройки**, вкладку **Общие** и нажмите **Разрешения и доступ**. На экране отображаются все разрешения для текущей редакции, сгруппированные по категориям: **Память**, **Сеть**, **Микрофон**, **Уведомления**, **Камера**, **Местоположение**, **Система** и (в редакциях с лаунчером рабочего стола) **Контакты**. В каждой строке указано короткое название, пояснение в одну строку и текущий статус доступа.

Этот же список с аналогичными формулировками находится на финальной странице мастера первого запуска (см. Мастер первого запуска и настройки).


12:00
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Manage
Video access
Videos on this device
Manage
Music access
Music on this device
Manage
Media management
Bulk media edits
Manage
OPTIONAL PERMISSIONS
Contacts access
Names for pinned cells
Manage
Camera
Shooting, text recognition and QR codes
Manage
Geotag, gadgets and network monitor
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Manage
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Manage



Настройки → Общие → Разрешения и доступ.

2 Предоставление разрешений по отдельности

Нажмите на любую строку с ещё не предоставленным разрешением. В большинстве случаев прямо поверх экрана появится стандартный системный диалог Android – нажмите **Разрешить**, и вы вернётесь к списку. Некоторым специальным разрешениям требуется отдельный системный экран Android (например, **Доступ ко всем файлам** или **Поверх других приложений**). При нажатии на такую строку откроется соответствующий экран настроек системы; выберите нужный вариант и нажмите «Назад» для возврата в FastMediaSorter.


12:00
"A few" permissions
Grant access so the app can show your media.
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Grant
Allow Fast Media Sorter & Organizer to access photos and videos on this device?
Allow limited access
Allow all
Don't allow
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Grant



Стандартный системный запрос на выдачу разрешения.

3 Предоставление всех разрешений в один приём

Нажмите кнопку **Разрешить все** в верхней части экрана, чтобы не перебирать пункты по одному. Приложение покажет один общий системный диалог для стандартных разрешений, а затем последовательно откроет экраны для специальных прав, чтобы вы всегда понимали, какой именно пункт настраиваете.

Передумали насчёт какого-то конкретного доступа? Вы всегда можете отозвать его обычным способом в системных настройках Android или вернуться на этот экран и изменить отдельную строку.


12:00
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Manage
Video access
Videos on this device
Manage
Music access
Music on this device
Manage
Media management
Bulk media edits
Manage
OPTIONAL PERMISSIONS
Contacts access
Names for pinned cells
Manage
Camera
Shooting, text recognition and QR codes
Manage
Geotag, gadgets and network monitor
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Manage
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Manage



Кнопка «Разрешить все» последовательно проводит через все необходимые настройки.

4 За что отвечает каждая группа разрешений

- **Память** – чтение фотографий, видео и музыки, а в sideload-редакции noLegal – полный доступ ко всем папкам для пакетной обработки файлов.
- **Сеть** – подключение к серверам SMB, SFTP, FTP и DLNA в локальной сети. В свежих версиях Android это отдельное разрешение, независимое от простого включения Wi-Fi.
- **Микрофон** – запись голосовых заметок и захват звука при записи экрана (в редакциях с поддержкой записи аудио).
- **Уведомления** – показ прогресса длительных фоновых операций и управление воспроизведением в фоновом режиме.
- **Камера** – съёмка фото и видео внутри приложения, распознавание текста (OCR) и сканирование QR-кодов (включая сопряжение с ПК-компаньоном).
- **Местоположение** – добавление геотегов к создаваемым в приложении фото и видео. В редакциях с рабочим столом лаунчера или монитором сети это же разрешение питает виджеты компаса, скорости, высоты над уровнем моря, карту, а также параметры GNSS и Wi-Fi.
- **Система** – фоновые службы: исключение из оптимизации батареи для фоновых задач, отображение панели жестов поверх других окон, установка открытых APK-пакетов (только в noLegal), отображение уровня сигнала сети и шагомера на рабочем столе.
- **Контакты** – чтение имени и фото закреплённого контакта для актуальности ярлыков на рабочем столе (в редакциях с лаунчером).

Строки, которые вы не видите в списке, просто не относятся к вашей редакции или версии Android – приложение никогда не прячет доступные ему функции.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: группы разрешений**

Настройки, «Разрешения», прокручено ниже «Камеры».

Единые и понятные формулировки

Где бы ни запрашивалось разрешение – в этом списке, в мастере настройки или во время работы – оно описывается одними и теми же простыми словами. Смысл назначения никогда не меняется от контекста.

5 Изменение решений в системе

Нажмите кнопку **Открыть настройки приложения**, чтобы сразу перейти на страницу сведений о FastMediaSorter в настройках Android. Это единственное место, где можно выдать разрешение, о котором Android перестал спрашивать внутри приложения (обычно если ему дважды подряд нажали «Запретить»), а также отозвать выданные ранее права.


12:00
App info
Fast Media Sorter & Organizer
Archive
Uninstall
Force stop
Notifications
About 0 notifications per week
Permissions
Camera, Contacts, Location, Microphone, Music and audi...
Storage & cache
218 MB used in internal storage
Mobile data usage
No data used



Системный экран настроек приложения в Android.

Что вы получите

Вы точно знаете, для чего нужно каждое запрашиваемое разрешение, можете выдать их поодиночке или все сразу, а также знаете, где в настройках Android изменить параметры доступа в будущем.

Советы и решение проблем

- **Разрешения аудио появляются там, где они нужны.** В редакциях, которые записывают или воспроизводят звук в фоне, доступ к микрофону и аудио чётко виден в списке и готов к включению.
- **Строки «Физическая активность» или «Установка неизвестных приложений»?** Они появляются только в сборке noLegal, поскольку только её манифест заявляет эти возможности. В версии из Google Play лишних пунктов нет.
- **Описание доступа к геолокации учитывает возможности редакции.** В Standard и noLegal разъясняется работа виджетов и сетевого монитора; в остальных редакциях акцент сделан только на геометках для фото.
- **Отклонённое разрешение – не тупик.** Большинство функций продолжают работать в базовом режиме, а пропущенное при первом запуске разрешение всегда можно включить здесь позже.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Мастер первого запуска и настройки

Краткая версия этого же списка разрешений на финальном шаге первоначальной настройки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Обзор главного экрана

Что представляют собой список ресурсов, панель команд и виджеты после выдачи прав.

НАСТРОЙКИ

Навигация и поиск по настройкам

Быстрый поиск любого параметра, включая раздел «Разрешения и доступ».

ПЕРВЫЕ ШАГИ И НАСТРОЙКА | Все редакции | RECIPE #03

Обзор главного экрана

Главный экран – ваш командный пункт: список ресурсов с закреплённым первым пунктом «Все файлы», панель команд, которая всегда умещается на экране, адаптивные вкладки и панели, а также диалог фильтрации и сортировки, запоминающий ваши предпочтения, с удобным индикатором активной записи в углу.

Почему вам это понравится

С главного экрана начинается и обычно им же заканчивается каждый сеанс работы с FastMediaSorter. Этот экран должен быть понятен с первого взгляда, независимо от того, сколько у вас ресурсов – три или тридцать: локальная папка на смартфоне, домашний сетевой диск или подборка интернет-трансляций. Понимание того, за что отвечает каждый элемент интерфейса, сэкономит вам немало времени при каждом запуске приложения.

Информация на этой странице не меняет файлы на диске. Это обзорный путеводитель по главному экрану, а не пошаговая инструкция к действию.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS. Пара описанных здесь элементов – панель потоков и фильтр сопряжённых часов – доступны только в редакциях с поддержкой трансляций или часов на Wear OS.
- Хотя бы один добавленный ресурс, чтобы списку и панелям было что показать. Если вы ещё ничего не добавили, загляните в рецепт Настройка локальных и съёмных хранилищ.

1 Список ресурсов

Ваши ресурсы – папки, сетевые папки, облачные аккаунты, потоковые трансляции и всё остальное, что вы добавили, – отображаются в виде строк или плиток в списке ресурсов. Ресурс Все файлы (в тех редакциях, где он есть) всегда закреплён первым, как бы вы ни сортировали остальные элементы, если только вкладка или активный фильтр не скрывают его целиком.

Чтобы упорядочить остальные ресурсы, зажмите нужный элемент пальцем и перетащите его на новое место; приложение запомнит ваш порядок. Нажмите кнопку **Вид** на панели команд, чтобы переключить отображение списка между строками (список) и карточками (сетка).


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Downloads
ALL
Audio
ALL
DCIM
ALL
DCIM/Camera
ALL
Music
ALL



Список ресурсов в режиме сетки.

2 Панель команд в верхней части экрана

Ряд кнопок над списком – **Выход**, **Добавить**, **Фильтр**, **Обновить**, **Настройки**, **Вид**, **Избранное** и **Запуск плеера** – доступен всегда, хотя текстовые подписи к ним могут скрываться. На узких экранах подписи исчезают первыми, чтобы поместились все значки; если же не помещаются даже значки, крайние правые кнопки по очереди переносятся в меню **Ещё** (три точки), так что ни одна команда никогда не обрезается за краем экрана.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: панель команд**

Главный экран в портретной ориентации, открыто меню «Другие действия».

Все команды всегда под рукой

Команда, перемещённая в меню с тремя точками, работает точно так же, как и на панели – просто для неё требуется одно дополнительное касание. Всё, что доступно на широком экране, остаётся доступным и на компактном телефоне.

3 Фильтрация по типу с помощью вкладок

Прямо под панелью команд располагается панель вкладок по типам ресурсов – **ВСЕ** и **Локальные**, а в поддерживающих их редакциях также **SMB**, **S/FTP** и **Облако**. Одно касание вкладки мгновенно оставляет в списке только ресурсы выбранного типа. Вкладки автоматически делят доступную ширину экрана между собой, поэтому каждая из них (включая «Облако») остаётся видимой и удобной для нажатия как в портретной, так и в альбомной ориентации.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL
DCIM
ALL
DCIM/Camera
ALL
Music
ALL



Все вкладки типов ресурсов аккуратно умещаются даже на компактном экране.

4 Панели программ и трансляций

Над списком ресурсов могут отображаться две дополнительные панели: панель программ для быстрого запуска встроенных инструментов приложения (см. Встроенные программы) и (в редакциях с поддержкой потоков) панель трансляций для закреплённых каналов (см. Просмотр каталога интернет-трансляций). Обе панели можно включить или выключить в настройках.

На широких экранах обе панели и полоса вкладок выстраиваются по единой сетке, ориентируясь на ширину кнопок панели программ. Если же экрану не хватает ширины для полного отображения панели, её значок сворачивается в компактную кнопку-чип в свободном месте панели команд, не занимая лишней строки, – за исключением случаев, когда панель команд уже полностью заполнена.


12:00
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Панель программ и панель трансляций над списком ресурсов.

5 Сортировка и фильтрация списка ресурсов

Нажмите кнопку **Фильтр**, чтобы открыть диалог **Фильтрация и сортировка ресурсов**. В нём можно отфильтровать список по типам ресурсов, по поддерживаемым типам медиафайлов и выбрать порядок сортировки. В редакциях Standard и noLegal также доступен фильтр ресурсов сопряжённых часов.

Выбранные параметры запоминаются и применяются при каждом следующем запуске приложения – даже после принудительной остановки или перезагрузки устройства. Информационный баннер над списком всегда напомнит, какие фильтры активны в данный момент, чтобы сократившийся список не выглядел как пропавшие ресурсы. Подробнее: Сортировка, фильтрация и быстрый поиск.


12:00
Filter and Sort Resources
Sort By
Manual Order
Filter by Resource Type
LOCAL
SMB
SFTP
FTP
CLOUD
HTTP STREAM
RTSP STREAM
WEAR WATCH
Filter by Supported Media Types
Images (I)
Videos (V)
Audio (A)
GIFs (G)
Text (T)
PDF (P)
EPUB (E)
Office (O)
Filter by Name (substring)
Enter name or path fragment



Диалог фильтрации и сортировки ресурсов.

Размер ячеек в режиме сетки

Хотите сделать карточки крупнее или компактнее? Откройте Настройки → Общие и выберите размер ячеек сетки: «Маленький», «Средний» или «Большой». Масштаб адаптируется под количество колонок на вашем экране и текущую ориентацию.

6 Действия с отдельным ресурсом – меню с тремя точками

Откройте меню с тремя точками на строке любого ресурса, чтобы получить доступ к дополнительным действиям: переименованию, удалению и пункту **Переподключить ресурс** для папки, доступ к которой требуется обновить. Если выбранная при переподключении папка отличается от исходной, появится диалог с просьбой перепроверить выбор – при этом диалог сохраняется на экране даже при повороте устройства, не исчезая самопроизвольно.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: меню ресурса**

Главный экран, меню из трёх точек открыто на ресурсе локальной папки.

7 Индикатор активной записи

Во время записи экрана или быстрой записи голоса в углу экрана отображается компактный плавающий индикатор – точка, таймер и кнопки паузы/возобновления и остановки. Это позволяет контролировать или останавливать запись, не покидая главный экран. Индикатор корректно отображается и на широких горизонтальных экранах (например, на автомобильных головных устройствах). См. рецепт Запись экрана устройства со звуком.


12:00
00:10
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Индикатор записи во время активного процесса сохранения экрана или аудио.

Что вы получите

Вы ориентируетесь в списке ресурсов, можете вызвать любую команду независимо от размера экрана, умеете быстро фильтровать список с помощью вкладок и диалога фильтров, всегда видите активный процесс записи и знаете, как переподключить ресурс при необходимости.

Советы и решение проблем

- **Встроенные ресурсы говорят на вашем языке.** Папки «Недавние медиа», «Вся музыка», «Все файлы», «Загрузки» и другие готовые коллекции мгновенно переименовываются при смене языка в приложении, не оставаясь на языке первого запуска.
- **Свежая установка сразу показывает реальные цифры.** Количество файлов во встроенных коллекциях подсчитывается в фоне вскоре после установки, а не висит нулями до первого открытия каждой папки.
- **Кнопка «Программы» всегда отцентрована.** Значок и подпись аккуратно выровнены по центру своей ячейки как в стандартном, так и в компактном варианте панели команд.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Разрешения и права доступа

За что отвечает каждое разрешение перед тем, как вы начнёте добавлять ресурсы.

ХРАНИЛИЩЕ

Настройка локальных и съёмных хранилищ

Добавление папок, которые будут отображаться в списке ресурсов.

ПРОСМОТР

Сортировка, фильтрация и быстрый поиск

Подробный разбор всех возможностей диалога фильтрации и сортировки ресурсов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ И НАСТРОЙКА | Все редакции | RECIPE #04

Все редакции (способ установки зависит от редакции)

Краткий обзор возможностей

От установки FastMediaSorter и часов на первой заставке до путеводителя по всем рецептам – это пятиминутный экспресс-тур перед тем, как мастер первого запуска задаст вам свои вопросы.

Почему вам это понравится

Эта страница – краткая выжимка всей документации: где взять приложение, что вы увидите в первые секунды после нажатия на значок и какой рецепт открыть следующим в зависимости от ваших задач. Если мастер настройки – это знакомство с FastMediaSorter, то эта страница – пятиминутная прогулка по дому перед началом беседы.

Здесь не требуется принимать сложных решений. Это ознакомительный тур, а не контрольный список.

Перед началом: Что вам понадобится

- Смартфон на Android, планшет, ТВ-приставка, головное устройство автомобиля или VR-гарнитура – FastMediaSorter работает везде в ред акции, созданной специально под данное устройство.
- Способ установки: Google Play Store или загруженный файл APK для редакций, которые распространяются независимо.
- Для шага с папками Windows: работающее приложение Fast Media Sorter for Windows в той же локальной сети, что и ваш телефон.

1 Установка приложения

Редакция Standard доступна в каталоге Google Play, как и любые другие приложения: найдите FastMediaSorter через поиск или откройте прямую ссылку и нажмите кнопку **Установить**.

Другие редакции – noLegal, VR, Lite, Photos и Legacy – содержат возможности, выходящие за рамки правил каталогов приложений, поэтому они распространяются в виде прямых загрузок APK. Скачайте APK-файл со страницы GitHub Releases проекта или из репозитория IzzyOnDroid и откройте его на устройстве. Если Android впервые видит установку не из магазина, появится стандартное предупреждение – оно лишь сообщает о неизвестном ранее источнике файла, а не о проблемах внутри него. В руководстве Почему Android предупреждает об APK и что нажимать подробно разобраны оба системных экрана.

2 Первый экран – заставка с живыми часами

Запуск приложения встречает собственной стартовой заставкой: синий логотип с четырьмя стрелками плавно раскрывается по центру, а под ним появляются название приложения и девиз «..All mine, here!» на языке вашего устройства.

Прямо под логотипом идут секунды текущего времени в вашем системном 12– или 24–часовом формате и часовом поясе – они выглядят как продолжение системных часов, а не как отдельный секундомер приложения. Заставка отображается ровно столько, сколько занимает внутренняя инициализация: если всё готово мгновенно, она сразу исчезает вместе с часами, открывая рабочий экран. При самом первом запуске, который сразу ведёт в мастер настройки, заставка пропускается.


12:00
Fast Media Sorter
..All mine, here!



Стартовая заставка с идущими внизу часами.

3 Под капотом заставки – быстрый и плавный старт

Пока горит заставка (и сразу после неё), приложение выполняет важную фоновую работу, которую вы замечаете как отсутствие задержек: сетка миниатюр не зависает при первой загрузке фото, поскольку модуль отрисовки картинок инициализируется в фоновом потоке, а параметры передачи файлов подгружаются по мере надобности, не перегружая построение главного экрана.

На совершенно чистой установке встроенные коллекции на главном экране – Вся музыка, Все видео, Все изображения, «Фото с камеры» и «Недавние медиа» – сразу показывают реальное количество файлов вместо нулей. FastMediaSorter автоматически подсчитывает эти виртуальные ресурсы в фоне прямо при старте, избавляя вас от необходимости заходить в каждую папку или запускать ручное сканирование.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
/storage/emulated/0
Local 0 files - photos, video and audio only ALL
Recent Media
virtual://recent
Recently accessed local media files
Local 53 files - photos, video and audio only ALL
All Music
virtual://all_audio
Local audio files (mp3, flac, ogg, aac..)
Local 6 files
All Videos
virtual://all_video
Local video files (mp4, mkv, mov, wmv..)
Local 5 files
Camera Photos



Свежая установка: реальные счётчики файлов уже отображаются во встроенных коллекциях.

4 Карта приложения по вашим задачам

Первая страница мастера настройки представляет FastMediaSorter через ключевые роли, и эта документация устроена точно так же. После знакомства с главным экраном вы можете сразу перейти к интересующему разделу:

- **Файловый менеджер** – просмотр, сортировка и работа с файлами начинаются с рецептов Сетка и список файлов и Копирование, перемещение и удаление.
- **Плеер и просмотр** – фото и GIF в просмотрщике изображений, видео в управлении воспроизведением видео, а музыка в воспроизведении и организации музыки.
- **Любые источники** – локальные, сетевые и облачные папки начинаются с настройки локальных хранилищ и сетевых ресурсов Windows (SMB).
- **Интернет-трансляции** (в поддерживаемых редакциях) – начинаются с каталога каналов.
- **Дополнительно** – лаунчер рабочего стола, приложение для часов, VR-гарнитуры и полная карта настроек, а также сравнение семи редакций.

> **Часы доверяют тому, чему доверяет телефон**
>
> Если на телефоне вы закрепили ключ хоста SFTP-сервера, приложение для часов автоматически применяет эту же проверку: сервер с другим ключом будет отклонён до отправки пароля. Привязка передаётся вместе с ресурсом, поэтому на самих часах ничего настраивать не нужно – см. Синхронизация данных со смарт-часами.

5 Подключение папок с вашего компьютера на Windows

Если на компьютере в той же сети запущен Fast Media Sorter for Windows, вам не придётся вручную вводить IP-адреса и пути: отсканируйте QR-код или откройте готовый файл `.fmscfg`, и FastMediaSorter моментально добавит папки с ПК как SFTP-ресурсы.

Повторный импорт того же файла конфигурации (например, после добавления новой общей папки на ПК) не создаёт дубликатов. Приложение сопоставляет сервер и путь к папке с уже имеющимися записями, обновляет их и показывает аккуратное уведомление: «Добавлено: <имя ресурса>», «Обновлено: <имя ресурса>» или «Ресурсы уже актуальны».


12:00
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Повторный импорт файла компаньона обновляет существующие ресурсы вместо создания копий.

Что вы получите

Приложение установлено, вы понимаете информацию на стартовой заставке, встроенные коллекции сразу отображают реальное число файлов, и перед вами понятная карта документации для любых ваших задач: сортировки файлов, просмотра медиа или подключения папок с других устройств.

Советы и решение проблем

- **Заставка честно отражает время запуска.** Она отображается ровно столько, сколько занимает реальная загрузка: на мощном устройстве она исчезает почти мгновенно, без искусственных задержек.
- **Никаких сторонних серверов и скрытой аналитики.** У FastMediaSorter нет собственного облачного бэкенда; данные о том, как вы пользуетесь приложением, никуда не передаются без вашего ведома. Подробности см. в Политике конфиденциальности.
- **Повторный импорт конфигурации компаньона абсолютно безопасен.** Он лишь обновляет изменившиеся ресурсы и никогда не создаст дубликатов одной и той же папки на ПК.
- **Случайно пропустили мастер настройки?** Его можно открыть в любой момент в один клик из «Настроек» – см. Мастер первого запуска и настройки.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Мастер первого запуска и настройки

Язык, тема, профиль устройства, источники, разрешения и плеер по умолчанию – шаг за шагом.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Разрешения и права доступа

За что отвечает каждое разрешение и как управлять доступом.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Обзор главного экрана

Подробное знакомство с главным экраном, на который вы попадаете после настройки.

РЕДАКЦИИ

Сравнение семи редакций приложения

Какими возможностями обладает каждая редакция и как выбрать подходящую.

...ции и возможности

РЕДАКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ И ЯЗЫКИ | Все редакции | RECIPE #01

Семь редакций FastMediaSorter

FastMediaSorter выпускается в семи редакциях. Они выполнены в едином стиле и предлагают одинаково удобный интерфейс, но адаптированы под разные устройства и каталоги. На этой странице подробно описаны различия редакций, их возможности, источники загрузки и перенос настроек.

Почему вам это понравится

FastMediaSorter выпускается в семи различных вариантах, которые называются редакциями. У них общий визуальный стиль и единая логика работы, но каждая редакция оптимизирована под определенный тип устройств или магазин приложений. Современный смартфон, винтажный планшет, шлем виртуальной реальности или телефон без сервисов Google - для каждого случая есть наиболее подходящая сборка.

Это руководство поможет выбрать правильную редакцию перед установкой и объяснит, как безболезненно перейти на другую версию. Если приложение уже установлено и вы просто хотите проверить текущую редакцию, переходите сразу к шагу 3.

Перед началом: Что вам понадобится

- Android-смартфон, планшет, ТВ-приставка, автомобильная магнитола или VR-гарнитура.
- Версия Android (ее можно узнать в системных **Настройках** в разделе **О телефоне** и **Сведения о ПО**). Большинство редакций требуют Android 8 или новее; редакции Legacy и FOSS поддерживают Android 6 и 7; редакции VR требуется Android 10 или новее.
- Около 100 МБ свободного места для установки самого приложения плюс место для ваших медиафайлов.

1 Краткий обзор семи редакций

Главное назначение каждой редакции в одном предложении:

- Редакция Standard – рекомендуемая полнофункциональная редакция для смартфонов, планшетов, ТВ и магнитол. Если сомневаетесь – выбирайте ее.
- Редакция Lite – облегченная версия только для локальных фото, видео и музыки, без сетевых папок, облачных хранилищ, документов и онлайн-потоков.
- Редакция Photos – ориентирована только на просмотр и организацию фотографий с поддержкой сетевых и облачных папок, но без видео, аудио, документов и потоков.
- Редакция Legacy – для старых версий Android (начиная с Android 6); содержит большинство возможностей Standard, но без встроенного лаунчера и приложения-компаньона для часов.
- Редакция FOSS – полностью открытая редакция из каталога F-Droid, собранная исключительно из свободного исходного кода без проприетарных компонентов.
- Редакция VR – для шлемов виртуальной реальности (таких как Meta Quest) с полным медиа-набором и иммерсивным режимом для 3D и 360-градусных файлов.
- Редакция noLegal – специальная сборка в виде APK-файла вне официальных каталогов. Включает в себя все возможности Standard плюс расширенные функции, недоступные в магазинах приложений.

Сомневаетесь? Начните со Standard

Редакция Standard обладает самым богатым набором возможностей и удобно обновляется через Google Play. Вы всегда сможете перейти на другую редакцию с полным сохранением настроек – см. шаг 5.

2 Сравнение возможностей редакций

Все редакции умеют просматривать изображения, а также открывать, копировать, перемещать и сортировать файлы. Различия заключаются в дополнительных функциях:

- **Видео и музыка** – во всех редакциях, кроме Photos.
- **Сетевые папки** (SMB, FTP и SFTP) – во всех редакциях, кроме Lite.
- Облачные хранилища (Google Диск, Dropbox, OneDrive) – в Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR. Недоступны в Lite и FOSS.
- **Документы и электронные книги** (PDF, EPUB и текстовые файлы) – в Standard, noLegal, Legacy, VR и FOSS. Недоступны в Lite и Photos.
- **Потоки** (интернет-радио и ТВ-каналы) и запись с микрофона – в Standard, noLegal, Legacy и VR. Недоступны в Lite, Photos и FOSS.
- **Перевод текста** – в Standard, noLegal, Legacy и VR. Недоступен в Lite, Photos и FOSS.
- **Фоновое воспроизведение музыки** при выходе из плеера – во всех редакциях, кроме Lite и Photos.
- Chromecast (трансляция медиа на ТВ) – в Standard, noLegal, Lite, Photos и Legacy. Недоступен в VR и FOSS.
- **Встроенный** лаунчер (замена домашнего экрана), Сетевой монитор и приложение для часов – только в Standard и noLegal.
- Прямая трансляция камеры или микрофона на другие устройства – в Standard, noLegal и Legacy.
- **Иммерсивный VR-просмотр** 3D и 360° видео – в редакциях VR и noLegal.
- **Открытие файлов из других приложений** (плеер по умолчанию) – во всех редакциях, кроме Lite.

Если функция не входит в редакцию, она не заблокирована платным экраном, а просто отсутствует: в интерфейсе нет лишних кнопок и настроек.

3 Как узнать установленную редакцию

Откройте **Настройки**, оставаясь на вкладке **Общие**, и прокрутите экран в самый низ. Нижняя строка содержит версию, номер сборки и адрес поддержки, например: `2.5.0-Lite | Build 250 | ...`.

Суффикс в номере версии указывает на редакцию:

- Без суффикса – редакция Standard;
- `-Lite`, `-Photos`, `-Legacy`, `-FOSS`, `-VR` или `-NoLegal` – соответствующая редакция.

  Та же информация доступна в разделе **Настройки** -> вкладка **Общие** -> **Статистика**: в техническом блоке присутствуют строки **Редакция** и **Версия приложения**.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
list, with a shortcut to Streams.
Show resource actions in menu :
Collapses inline action buttons into a three-dots menu on each resource card
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
Authorization and accounts
Backups, restore and settings export
Background sync, network and cache
Reset General section
Debug logs and test tools
Downloadable Extensions
Permissions & Access
About system
User Guide
How-To Guides



Строка версии в нижней части раздела Настройки -> Общие.

⚠ Замена или сосуществование редакций

Редакции Lite, Photos, Legacy и FOSS являются отдельными приложениями: у них свои иконки, и они могут быть установлены параллельно со Standard на одном телефоне. Редакции Standard, VR и noLegal имеют одинаковый идентификатор приложения, поэтому установка одной поверх другой заменяет ее. Ваши медиафайлы не затрагиваются, но перед сменой редакции рекомендуется создать резервную копию настроек – см. шаг 5.

4 Где скачать нужную редакцию

У каждой редакции есть свой официальный источник:

- **Standard** – каталог Google Play ↗ или APK-файл из релизов на GitHub ↗.
- **Lite, Photos и Legacy** – APK-файлы из релизов на GitHub ↗. Для сетей с блокировкой скачивания APK доступны ZIP-архивы на зеркале Google Диска.
- **VR** – APK-файл из того же релиза GitHub, устанавливаемый в шлем.
- **FOSS** – каталог приложений F-Droid ↗.
- **noLegal** – официальная страница загрузки на сайте FastMediaSorter. В каталогах приложений не публикуется.

  При ручной установке APK-файла Android запросит подтверждение доверия к источнику. Это стандартный диалог безопасности: разрешите установку для используемого браузера или проводника. Подробнее см. справку Android по установке неизвестных приложений ↗. Если Android предупреждает о пакете, здесь объяснено, почему это происходит и что нажимать.

5 Перенос настроек в другую редакцию

Перед сменой редакции сохраните настройки в файл и импортируйте его в новой редакции:

1. В текущей редакции откройте **Настройки** -> вкладка **Общие** -> **Импорт и экспорт данных**.
2. Нажмите нужный вид данных: **Настройки**, **Избранное**, **Закреплённые трансляции** или **Ресурсы**. За один раз переносится один вид, поэтому повторите шаги для каждого нужного.
3. Нажмите **Выгрузить – Файл устройства** или **Выгрузить – Google Drive** и сохраните файл.
4. Установите и откройте новую редакцию.
5. В новой редакции перейдите в тот же пункт **Импорт и экспорт данных**, нажмите тот же вид, затем **Загрузить – Файл устройства** или **Загрузить – Google Drive** и укажите сохранённый файл.

   Все поддерживаемые новой редакцией параметры будут восстановлены: ваши ресурсы, избранное, выбранные единицы измерения и параметры интерфейса. Неподдерживаемые функции (например, облачные ресурсы в редакции Lite) будут корректно пропущены. Полное руководство см. в рецепте Резервное копирование и восстановление.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Backups, restore and settings export
Share Debug Logs
Save Debug Logs
Export All Settings to File
Import Settings from File
Backup settings to Google Drive
Restore s
Import and export data
Settings
Favorites
Pinned streams
Resources
Export Fa
orites
Export resources to file
Import resources from file
Import and export data
Settings, favorites, pinned streams and resources - to a file or to Google Drive
Pending device transfers
Incoming files and settings from your other devices, waiting in your Google Drive



Диалог импорта и экспорта данных.

Что вы получите

Вы точно знаете, какая редакция лучше всего подходит для вашего устройства, где ее загрузить, какие функции в нее входят, как проверить текущую сборку и как мгновенно перенести настройки и избранное при переходе на другой вариант.

Советы и решение проблем

- **Редакция FOSS из F-Droid** собирается исключительно из открытого кода. Она включает локальные медиафайлы, сетевые папки (SMB, FTP, SFTP), документы, EPUB, фоновый звук и плеер по умолчанию, исключая облака, трансляции, сопряжение с часами и онлайн-перевод. Она устанавливается параллельно с версией из Google Play, не перезаписывая ее.
- **В редакции VR нет лишних диалогов установки.** Открытие 3D-файлов сразу запускает иммерсивный плеер, не предлагая установить уже запущенную VR-редакцию.
- **Старый планшет не поддерживает установку?** Для устройств на Android 6 и 7 используйте редакции Legacy или FOSS, созданные специально для них.
- **Не можете найти функцию из описания?** Сверьтесь со списком в шаге 2. В начале каждого рецепта руководства также указаны поддерживаемые редакции.
- **Некоторые функции требуют загрузки модулей.** Распознавание текста, дополнительные кодеки и другие опции загружаются по запросу - см. Загружаемые расширения.
- **Приложение открылось на другом языке?** См. Выбор языка приложения и единиц измерения.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

EDITIONS

Загружаемые расширения

Подключение распознавания текста, дополнительных аудиокодеков и фоновых видео по мере необходимости.

EDITIONS

Выбор языка приложения и единиц измерения

Выбор языка из тринадцати доступных и переключение между метрической и американской системами.

GETTING STARTED

Первый запуск и мастер настройки

Пошаговый разбор первого запуска и базовой конфигурации приложения.

РЕДАКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ И ЯЗЫКИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #02

Загружаемые расширения – добавление функций по мере необходимости

Расширения – это опциональные компоненты FastMediaSorter, загружаемые по вашему желанию: распознавание текста, поддержка редких аудиокодеков, видеоэффекты визуализации и каталоги потокового вещания. На этой странице описано, как их загружать, обновлять и удалять.

Почему вам это понравится

Некоторые компоненты FastMediaSorter занимают значительный объем памяти и требуются не каждому: движок оптического распознавания текста на фотографиях, языковые модели для русских и украинских букв, декодеры редких аудиоформатов или фоновые зацикленные видеоролики для музыкального плеера. Включение всех этих данных в базовый дистрибутив неоправданно увеличило бы размер приложения для всех пользователей.

Поэтому эти функции оформлены как расширения: вы загружаете нужный модуль только тогда, когда он вам действительно требуется, и можете удалить его в любой момент для экономии места. Пока модуль не скачан, остальной функционал приложения работает в обычном режиме.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR. В редакциях Lite, Photos и FOSS экран расширений отсутствует, так как соответствующие функции в них не входят. См. Обзор и сравнение семи редакций.
- Подключение к интернету (лучше через Wi-Fi: размер самого крупного расширения составляет около 44 МБ).
- Свободное место в памяти устройства. В каждой строке списка указан точный размер загружаемого модуля.

1 Откройте экран «Загружаемые расширения»

Откройте **Настройки**, оставаясь на вкладке **Общие**, и нажмите **Загружаемые расширения**. Откроется экран со списком доступных модулей, сгруппированных по категориям: **Перевод и распознавание OCR**, **Воспроизведение медиа** и **Потоки**.

Перейти к этому экрану можно еще двумя способами:

- **Настройки** -> вкладка **Медиа** -> раздел **Перевод, оцифровка (OCR)** -> строка **Загрузки OCR и перевода**.
- Экран выбора дополнительных функций в мастере начальной настройки.


12:00
Manage heavy assets, language models and offline decoders to keep the base application lightweight.
TRANSLATION & OCR RECOGNITION
Translation Module
Estimated size: 17 MB
Installed
Delete
Enables offline ML Kit translator and language identifier to translate text across supported languages.
MEDIA PLAYBACK
Audio Visualizations
Estimated size: 20 MB
Available
Download
Enables looping background videos in the player when playing audio files.
FFmpeg DTS Decoder
Estimated size: 7 MB
Installed
Delete
Enables playback support for DTS, APE, WMA, and WavPack audio codecs via FFmpeg.
STREAMS
Stream sources catalog
Estimated size: 7 MB
Available
Download



Экран управления загружаемыми расширениями.

2 Что добавляет каждое расширение

В каждой строке отображается название, краткое описание, **Примерный размер** и текущий статус справа: **Доступно**, **Загрузка**, **Установлено**, **Ошибка** или **Доступно обновление**.

- **Движки OCR** – базовый модуль распознавания печатного текста с картинок и документов без подключения к интернету. Необходим для работы функции распознавания текста.
- **Русская модель OCR** и **Украинская модель OCR** – специализированные модели для точного распознавания кириллицы. Загрузите модуль, соответствующий языку ваших документов.
- **Модуль перевода** – оффлайн-перевод распознанного текста между языками прямо на устройстве. См. Перевод извлеченного текста.
- **FFmpeg DTS декодер** – воспроизведение звука в форматах DTS, APE, WMA и WavPack, включая звуковые дорожки DTS в фильмах.
- **Расширенное воспроизведение видео** – проигрывает видеофайлы и образы дисков, которые встроенный плеер открыть не может.
- **Аудиовизуализация** – зацикленные фоновые видеоролики, которые аудиоплеер отображает во время воспроизведения треков без обложки.
- **Каталог источников потоков**, **Атлас превью каналов** и **Логотипы станций** – список доступных интернет-радиостанций и телеканалов, а также логотипы и карточки для сетки каналов. См. Просмотр каталога каналов.

На экране отображаются только те расширения, которые поддерживаются вашей редакцией приложения и устройством. Строки OCR, например, появляются только на устройстве с достаточно новой версией Android и достаточным объёмом памяти для распознавания текста.

3 Скачайте необходимое расширение

Нажмите **Скачать** в строке нужного компонента. Статус сменится на **Загрузка**, и в строке появится индикатор с процентами выполнения (например, «Загрузка: 40%»). Вы можете спокойно покинуть этот экран: скачивание продолжится в фоне, а при возвращении отобразится актуальный статус.

Перед установкой приложение автоматически проверяет целостность и подлинность скачанного файла. Если связь прервалась, статус сменится на **Ошибка**; нажмите **Скачать** снова для повторной попытки.

Чтобы загрузить все доступные компоненты разом, нажмите **Установить все** внизу экрана.


12:00
Manage heavy assets, language models and offline decoders to keep the base application lightweight.
TRANSLATION & OCR RECOGNITION
Translation Module
Estimated size: 17 MB
Installed
Delete
Enables offline ML Kit translator and language identifier to translate text across supported languages.
MEDIA PLAYBACK
Audio Visualizations
Estimated size: 20 MB
Downloading
Enables looping background videos in the player when playing audio files.
Downloading: 99%
FFmpeg DTS Decoder
Estimated size: 7 MB
Installed
Delete
Enables playback support for DTS, APE, WMA, and WavPack audio codecs via FFmpeg.
STREAMS



Процесс загрузки расширения с индикацией прогресса.

Никаких ограничений при отказе от загрузки

Загрузка расширений полностью добровольна. Без них отсутствует лишь соответствующая дополнительная функция; все остальные возможности приложения работают безупречно. При попытке вызвать недостающую функцию приложение просто вежливо предложит скачать нужный модуль.

4 Поддержание расширений в актуальном состоянии

Загруженное расширение сохраняется в системе до тех пор, пока вы не решите его удалить. Оно не стирается при обновлениях приложения и не удаляется при стандартной очистке кэша.

Когда выходит улучшенная версия модуля (более точная нейросетевая модель, расширенный каталог каналов или обновленные логотипы), статус строки меняется на **Доступно обновление**. Предыдущая версия продолжает работать в штатном режиме, пока вы не нажмете **Скачать** для установки обновления.

Для каталогов потокового вещания размер указывается абсолютно точно по опубликованному на сервере файлу, а при отсутствии связи отображается предварительная оценка.

5 Удаление расширений для освобождения памяти

Нажмите **Удалить** в строке установленного компонента. Появится подтверждение «Удалить расширение?» с пояснением, что его можно будет скачать заново в любой момент. Подтвердите действие, и память устройства мгновенно освободится.

Чтобы очистить сразу все загруженные модули, нажмите **Удалить все** внизу экрана и подтвердите диалог «Удалить все расширения?».


12:00
Manage heavy assets, language models and offline decoders to keep the base application lightweight.
TRANSLATION & OCR RECOGNITION
Translation Module
Estimated size: 17 MB
Installed
Delete
Enables offline ML Kit translator and language identifier to translate text across supported languages.
MEDIA PLAYBACK
Delete extension?
Remove Audio Visualizations and free up its space? You can download it again later.
Cancel
Delete
Enables playback support for DTS, APE, WMA, and WavPack audio codecs via FFmpeg.
STREAMS
Stream sources catalog
Estimated size: 7 MB
Available
Download



Диалог подтверждения перед удалением расширения.

6 Воспроизведение редких видеоформатов (только в редакции noLegal)

Доступно только в редакции noLegal, распространяемой в виде APK-файла вне каталогов приложений.

В редакции noLegal в категории **Воспроизведение медиа** доступна дополнительная строка: **Расширенное воспроизведение видео**. Она добавляет альтернативный программный видеодвижок для открытия специфических форматов и образов дисков, которые не поддерживает встроенный системный плеер. Объем разовой загрузки составляет около 44 МБ.

Вы можете скачать этот модуль заранее на данном экране либо просто открыть нестандартный видеофайл: приложение само предложит загрузить недостающий компонент прямо на месте.

Что вы получите

Приложение остается компактным и быстрым, а вы подключаете ровно те расширения, которые вам нужны – распознавание текстов на ваших языках, редкие аудиоформаты, видеоэффекты или каталоги онлайн-трансляций – и легко освобождаете память, когда они больше не требуются.

Советы и решение проблем

- **Используете мобильный интернет?** Большие расширения удобнее скачать позже по Wi-Fi. Размер каждого модуля указан прямо в строке до начала загрузки.
- **Переходите на другую редакцию?** Загруженные расширения не входят в файл резервной копии настроек: скачайте их заново на том же экране в новой редакции. См. Обзор и сравнение семи редакций.
- **Плохо распознается кириллица?** Загрузите **Русскую модель OCR** или **Украинскую модель OCR** – базовый движок без языковой модели распознает кириллические буквы с меньшей точностью.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

TOOLS

Распознавание текста с помощью оффлайн-OCR

Превращение текста на фото или скане документа в редактируемый текст.

EDITIONS

Обзор и сравнение семи редакций

Возможности каждой редакции и порядок перехода между ними.

EDITIONS

Выбор языка приложения и единиц измерения

Выбор одного из тринадцати языков и переключение между метрической и американской системами мер.

РЕДАКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ И ЯЗЫКИ | Все редакции | RECIPE #03

Выбор языка приложения и единиц измерения

FastMediaSorter поддерживает 13 языков интерфейса и позволяет выбирать между метрической и американской системами мер. На этой странице описано, как приложение определяет язык при первом старте, как его изменить и как настроить единицы измерения.

Почему вам это понравится

Приложением приятнее и проще пользоваться на родном языке, когда расстояния, температура и время отображаются в привычном для вас формате. FastMediaSorter поддерживает тринадцать языков интерфейса и позволяет переключаться между метрической системой с 24-часовым форматом времени и американской системой мер с 12-часовым форматом (AM/PM).

Обычно настраивать ничего не требуется: приложение автоматически запускается на языке вашей операционной системы. Это руководство пригодится, если вы хотите изменить язык или шкалу измерений - например, включить английский язык интерфейса на телефоне с немецкой локалью или выбрать мили вместо километров.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Выбор языка и единиц измерения работает одинаково во всех семи редакциях.
- Подключение к интернету (только если приложение установлено из Google Play и выбран язык, который ранее не использовался на устройстве: в этом случае система догрузит языковой пакет).

1 Автоматический выбор языка при первом запуске

При первом старте FastMediaSorter проверяет список предпочитаемых языков в настройках вашей системы и выбирает первый из поддерживаемых. У многих пользователей в системе задано несколько языков (например, каталанский на первом месте и испанский на втором). Поскольку каталанский пока не поддерживается, приложение корректно запустится на испанском, а не на английском.

FastMediaSorter переведен на 13 языков: английский, арабский, бенгальский, китайский (упрощенный), французский, немецкий, хинди, итальянский, португальский, русский, испанский, украинский и урду.

Если ни один из системных языков не совпадает со списком, приложение запустится на английском языке. Вы можете изменить язык в любой момент по шагу 2.

Изменение порядка языков в системе

Список языков находится в системных **Настройках** Android (обычно в разделе **Система** -> **Языки**). Переместите желаемый язык наверх списка, чтобы все поддерживающие его приложения автоматически переключились на него. См. справку Android по языкам приложений ↗.

2 Переключение языка интерфейса

1. Откройте **Настройки**, оставаясь на вкладке **Общие**, и разверните раздел **Общие настройки интерфейса**.
2. Нажмите на строку **Language/Язык/Мова**. Название намеренно дано на трех языках, чтобы его было легко найти даже при случайно включенном незнакомом языке.
3. Откроется список доступных языков. Введите первые буквы названия в строке поиска для быстрого перехода и выберите нужный язык.
4. Появится диалог **Перезапустить приложение**: для применения языка интерфейса требуется перезапуск. Нажмите **Перезапустить**.
   Приложение перезапустится на выбранном языке и откроется на том же экране Настроек. Ваши ресурсы, избранное и конфигурация полностью сохранятся.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 7.5 GB
General interface settings
Language/Язык/Мова
Default
Color theme
Auto (follow device)
Language/Язык/Мова
Search..
Default
English
Chinese (中文)
Hindi (हिन्दी)
Spanish (Español)
French (Français)
Main screen interface
Resource grid cell size
Medium
Programs panel



Выбор языка интерфейса в разделе Настройки -> Общие.

Кнопки диалогов говорят на языке приложения

Все кнопки подтверждения и отмены в приложении и на часах строго следуют выбранному языку интерфейса программы, даже если в системе установлен другой язык. Вы никогда не увидите окно на русском языке с кнопками на немецком.

3 Выберите метрическую или американскую систему мер

1. Откройте **Настройки** -> вкладка **Общие** -> **Общие настройки интерфейса**.
2. Нажмите **Система единиц измерения**.
3. Выберите **Метрическая (°C, 24 ч, км)** или **Американская (°F, 12 ч, мили)**.
   Изменение вступает в силу немедленно на всех экранах телефона и наручных часов.

- **Метрическая система** использует 24-часовой формат времени, дату в формате «ГГГГ-ММ-ДД», градусы Цельсия, метры, километры и км/ч.
- **Американская система** использует 12-часовой формат с AM/PM, дату «ММ-ДД-ГГГГ», градусы Фаренгейта, футы, мили и мили/ч.
  Эта настройка имеет приоритет над системным переключателем 24-часового формата Android, обеспечивая единообразное отображение времени в приложении.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 7.5 GB
General interface settings
Language/Язык/Мова
Default
Color theme
Auto (follow device)
Device profile
Personal smartphone
Primary startup window
Main screen
Choose whether the app opens as the device home screen, in-app desktop, or main screen
System launcher settings
Compact elements
Reduce element sizes and spacing across the app by 50%
Disable animations
Turn off visual transition and decorative animations
Power saving mode
Below 20%
Stops continuous animation and stops holding the screen on when the battery is low
Unit system
Metric (°C, 24 h, km)
Metric (°C, 24 h, km)
US (°F, 12 h, mi)
Main screen interface
Resource grid cell size
Medium
Programs panel



Выбор системы единиц измерения в Настройках.

4 Где отображаются выбранные единицы

Выбранная система единиц применяется везде, где выводятся время, расстояние, скорость или температура:

- Панель **Турист** со скоростью движения, высотой над уровнем моря, пройденной дистанцией, временем восхода/захода солнца, погодой и точкой росы – на телефоне и в карточках на часах;
- История замеров в Сетевом мониторе, где каждая запись снабжена меткой времени;
- Погодные и часовые гаджеты встроенного лаунчера и виджеты на домашнем экране Android.

При экспорте настроек и переходе на другую редакцию параметры единиц измерения сохраняются в файле конфигурации. См. Обзор и сравнение семи редакций.

Что вы получите

Приложение работает на удобном для вас языке (выбранном автоматически из системного списка или вручную из тринадцати доступных) и отображает время, расстояния и температуру в привычных единицах измерения.

Советы и решение проблем

- **Случайно включился незнакомый язык и меню не читаются?** Откройте **Настройки** и найдите пункт, содержащий слова **Язык** и **Мова** – эта надпись сохраняется на всех языках.
- **Не удалось загрузить языковой пакет?** Приложение покажет короткое уведомление и останется на текущем языке. Проверьте интернет и выберите язык повторно.
- **Выбрали мили, но телефон показывает 24-часовые часы?** Приложение использует собственную настройку **Система единиц измерения**, не зависящую от системных часов Android.
- **Нужен язык, которого нет в списке?** Если нужного языка пока нет, приложение использует ближайший подходящий язык из системного списка либо английский.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

EDITIONS

Обзор и сравнение семи редакций

Функциональные отличия каждой редакции и порядок миграции между ними.

EDITIONS

Загружаемые расширения

Загрузка модулей OCR для русского и украинского языков и других дополнительных компонентов.

SETTINGS

Обзор и поиск в Настройках

Быстрый поиск любого параметра в несколько касаний или по названию.

мотр и сортировка

ПРОСМОТР МЕДИАФАЙЛОВ И СОРТИРОВКА | Все редакции | RECIPE #01

Просмотр медиаколлекций

В файловом браузере открываются любые ресурсы: переключайтесь между сеткой и списком, легко перемещайтесь по папкам через кнопку пути, включайте режим файлового менеджера, просматривайте подробные метаданные или защищайте папки ПИН-кодом, работая со съёмными накопителями, архивами и документами.

Почему вам это понравится

Каждый ресурс открывается в одном и том же окне – файловом браузере. Содержит ли папка двенадцать фотографий или двенадцать тысяч файлов, именно здесь вы знакомитесь с её содержимым, переходите по подпапкам и выбираете действия с файлами. Уверенная ориентация в интерфейсе браузера – переключение вида, кнопки панели инструментов и встроенные меню – сделает вашу работу быстрой и комфортной.

Никакие действия на этой странице не изменяют сами файлы. Включение настроек или открытие меню меняет лишь то, как отображается уже имеющийся контент.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter. Файловый браузер входит во все редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Как минимум один ресурс. Если вы ещё ничего не добавили, см. рецепт Настройка локальных и съёмных хранилищ.
- Установка APK-пакетов напрямую из браузера доступна только в автономной редакции noLegal.

1 Открытие ресурса и выбор вида (сетка или список)

Нажмите на ресурс на главном экране, чтобы открыть его в файловом браузере. Нажмите кнопку **Вид** на панели инструментов, чтобы переключить отображение папки между режимом сетки с крупными миниатюрами и режимом списка, где каждая строка отведена под один файл с подробным текстом. Аудиоресурсы всегда открываются в виде списка, так как для них нет графических миниатюр. Выбранный режим отображения надёжно запоминается индивидуально для каждого ресурса.

Под каждой миниатюрой или именем файла выводится информационная строка с ключевыми характеристиками: разрешение и дата съёмки для фото, разрешение и хронометраж для видео, исполнитель и название трека для музыки, размер и дата изменения для остальных файлов.


12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Name ↑ • All Files
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260711_0911.jpg
IMG_20260714_1244.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260726_1905.jpg
photo_001.jpg
photo_002.jpg



Папка в режиме сетки с наглядными миниатюрами для каждого файла.

2 Навигация по подпапкам с помощью кнопки пути

Если ресурс настроен на просмотр вложенных папок, подпапки отображаются в виде обычных строк или карточек, в которые можно зайти. Имя текущей папки вынесено в единую компактную кнопку в верхней части экрана вместо длинной цепочки путей, разрастающейся вглубь. Нажатие на эту кнопку открывает меню с перечислением всех папок по пути от корня ресурса до текущего места – нажмите на любую из них для мгновенного перехода.

В длинных списках у края экрана автоматически появляются кнопки быстрой прокрутки в начало, в конец или постраничного листания – они отображаются только тогда, когда список действительно достаточно велик.

Удобный возврат назад

Файловый браузер сохраняет историю переходов по папкам, поэтому системная кнопка «Назад» возвращает вас на один уровень вверх, а не выбрасывает из ресурса сразу.

3 Отображение всех типов файлов через «Режим файлового менеджера»

По умолчанию ресурс отображает только те категории файлов, для которых он предназначен (например, только изображения в папке с фотографиями). Чтобы увидеть абсолютно все файлы, включая нераспознанные форматы, откройте свойства ресурса и включите **Режим файлового менеджера**. В этом режиме браузер покажет все существующие в папке файлы, игнорируя стандартный медиафильтр.

При активном режиме файлового менеджера становится доступен переключатель **Показывать скрытые файлы**, делающий видимыми объекты с точкой в начале имени.


12:00
Edit Resource · Local
Save Changes
Resource Name
DCIM/Camera
Connection Settings
Content Scanning Conditions
Scan subdirectories
All Files mode (browse and manage all files)
Disable thumbnails
Show hidden files
Show subfolders as items
Remember file list for this resource
Media Types
Custom
Destination Settings
Advanced Settings

«Режим файлового менеджера» и отображение скрытых файлов в редакторе ресурса.

4 Создание папок и быстрых зарисовок прямо в браузере

Нажмите кнопку **Создать папку** на панели инструментов, чтобы добавить новую подпапку прямо в текущем расположении – на локальном диске, в сетевом ресурсе SMB/SFTP или в облаке (в ресурсах «только для чтения» кнопка скрыта). В меню с тремя точками также есть пункт **Создать рисунок**, открывающий чистый лист в редакторе рисунков и сохраняющий получившееся изображение прямо в открытую папку – удобно для быстрых заметок и скетчей.

Настройки приложения в один клик

В меню с тремя точками есть прямой пункт перехода в «Настройки приложения», позволяющий изменить параметры отображения и сразу вернуться к просмотру без лишних экранов.

5 Просмотр свойств файла и добавление в Избранное

Откройте меню с тремя точками для любого файла и выберите пункт «Свойства», чтобы открыть шторку со всеми деталями: размером, полным путём, разрешением кадра, битрейтом и метаданными камеры (EXIF).

На каждой строке файла также находится значок звёздочки: нажмите на него, чтобы мгновенно добавить или убрать файл из Избранного прямо в списке, без открытия самого файла.


12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files
Open in Default Player
File Information
Name: IMG_20260711_0911.jpg
Size: 164.36 KB
Date: 2026-09-25 17:05
Type: IMAGE
Directory: /storage/emulated/0/DCIM/
Camera
File: IMG_20260711_0911.jpg
Format: JPG · image/jpeg
Copy path
EXIF Metadata
Resolution: 1600x900
Megapixels: 1.4 MP
Format: JPEG
OK



Шторка сведений о файле с полными метаданными.

6 Воспроизведение музыки прямо в списке

В папке с музыкой нажмите значок воспроизведения на строке трека, чтобы запустить прослушивание прямо в списке без открытия полного окна аудиоплеера. При воспроизведении с сетевого диска трек кэшируется локально по ходу звучания, а следующий трек тихо подгружается заранее, обеспечивая непрерывное воспроизведение без пауз.

7 Защита ресурса режимом «Только чтение» и ПИН-кодом

Две настройки ресурса защищают его от случайных изменений. Включение пункта **Режим «Только чтение»** в редакторе ресурса убирает все кнопки перемещения, переименования и удаления файлов; любые попытки изменить данные будут заблокированы с понятным сообщением.

Установка ПИН-кода (от 4 до 6 цифр в поле **ПИН-код доступа**) заставляет приложение запрашивать код при каждом открытии данного ресурса, а на главном экране рядом с ресурсом отображается значок замка. Этот ПИН защищает ресурс внутри FastMediaSorter независимо от блокировки самого смартфона.


12:00
Edit Resource · Local
Save Changes
Resource Name
DCIM/Camera
Connection Settings
Content Scanning Conditions
Media Types
Custom
Destination Settings
Use as destination folder
Read-only mode
Advanced Settings
Comment (optional)
PIN Code (4-6...
4821
Slideshow Interval (seconds)
10



Установка ПИН-кода доступа и режима «Только чтение» в свойствах ресурса.

8 Компактный режим для небольших экранов

На смартфонах с небольшим экраном или низким разрешением откройте **Настройки** и включите параметр **Компактные элементы**. Он уменьшает масштаб строк, кнопок панели инструментов и шрифтов примерно вдвое, позволяя уместить больше файлов на одном экране. Настройка действует глобально во всём файловом браузере.

9 Съёмные накопители, ZIP-архивы и офисные документы

Подключите SD-карту или USB-флешку через OTG, и она появится в специальном разделе **Съёмные носители** при добавлении папок, с отображением имени накопителя и свободного места. После однократного подтверждения тома в системе ресурсы на внешнем диске работают так же полноценно, как и во встроенной памяти – а при нехватке места операция копирования предупредит об этом заранее.

Нажмите на архив ZIP для распаковки на месте; защищённый паролем архив запросит пароль, а в случае ошибки сразу покажет понятное объяснение. Документы Word, RTF, ODT, а также защищённые PDF открываются через сторонние установленные приложения. Архивы и образы (.iso, .7z, .rar, .dmg) имеют зарегистрированные типы файлов, благодаря чему меню «Открыть с помощью» предлагает только подходящие программы.

⚠ Отображается меньше файлов, чем ожидалось?

Если папка открыта без предоставления полного доступа к памяти устройства, под панелью инструментов появится полоса с объяснением, что видны только фото, видео и музыка. Предупреждение показывается один раз и больше не отвлекает.

10 Файлы без графических превью

Для файлов без графического предпросмотра при нажатии открывается аккуратная нижняя шторка с действиями: «Поделиться», «Открыть в..», «Копировать», «Переместить», «Переименовать» и «Удалить». Если имена файлов начинаются одинаково, на их стандартных значках пишется имя файла целиком, исключая путаницу; на смарт-часах эта надпись имеет чёткую контрастную обводку для отличной читаемости на любом фоне.

11 Просмотр на смарт-часах с Wear OS

Приложение для часов позволяет открывать сетевые папки прямо с запястья: при выборе разделов «Музыка», «Фото» или «Видео» отображаются только файлы соответствующего типа, а форматы .mkv и .flac полноценно поддерживаются. Сетевой ресурс с сохранённым путём на часах сразу открывает нужную папку вместо корня сервера, а телефон представлен как отдельный ресурс без дублирования путей. Подробнее: Файловый менеджер на смарт-часах.

12 Установка загруженных приложений (редакция noLegal)

В независимой сборке noLegal нажатие на файл APK в браузере передаёт его системному установщику Android. Если система отклоняет установку, браузер подробно объясняет причину: на устройстве уже установлена более новая версия, не совпадает ключ подписи, недостаточно памяти или повреждён сам файл пакета. При прерывании загрузки APK из облака операция корректно отменяется без ложных ошибок.

Что вы получите

Вы свободно открываете любые ресурсы в удобном виде (сетка или список), перемещаетесь по подпапкам в одно касание через кнопку пути, при необходимости видите все файлы с помощью «Режима файлового менеджера», просматриваете метаданные, блокируете папки ПИН-кодом, а также работаете с флешками, архивами и документами.

Советы и решение проблем

- **Папка показалась пустой после возврата из просмотрщика?** Файловый браузер автоматически перепроверяет состояние на диске вместо устаревшего списка, быстро синхронизируя отображение.
- **Встроенные коллекции («Все изображения», «Недавние медиа») отображаются не на том языке?** Они обновляют названия на текущий язык приложения при следующем запуске.
- **Хотите изменить порядок файлов перед просмотром?** Ознакомьтесь с руководством Сортировка, фильтрация и быстрый поиск.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПРОСМОТР

Сортировка, фильтрация и быстрый поиск

Режимы сортировки, перемешивание, ручной порядок, фильтры и строка быстрого поиска.

ПРОСМОТР

Множественный выбор и пакетные операции

Выделение нескольких файлов и совместное копирование, перемещение или удаление.

ПРОСМОТР

Кэширование миниатюр и индексация

Почему папки открываются быстро и сохраняют актуальность при изменении файлов.

ПРОСМОТР МЕДИАФАЙЛОВ И СОРТИРОВКА | Все редакции | RECIPE #02

Сортировка, фильтрация и быстрый поиск

Настройте порядок в ресурсе, отфильтруйте файлы по дате, размеру и типу с сохранением параметров для конкретной папки или мгновенно найдите нужный файл через живой поиск – прямо на верхней панели файлового браузера.

Почему вам это понравится

Папка, разросшаяся до сотен фотографий, загрузок или записей, перестаёт быть удобной, как только в ней трудно что-то найти. FastMediaSorter позволяет быстро навести порядок: отсортировать файлы по имени, дате, размеру или в произвольном порядке перетаскиванием, а также отфильтровать лишнее прямо в файловом браузере.

Никакие операции на этой странице не затрагивают сами файлы. Сортировка, фильтрация и поиск влияют исключительно на порядок и видимость элементов на экране; файлы на диске остаются нетронутыми.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter с открытым ресурсом в файловом браузере .
- Режимы сортировки, случайное перемешивание, ручной порядок, фильтры и мгновенный поиск доступны во всех редакциях: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Папка с несколькими файлами – на пустом ресурсе возможности сортировки и фильтрации не столь наглядны.

1 Выбор порядка сортировки файлов

Откройте ресурс в файловом браузере и нажмите кнопку сортировки на верхней панели – она показывает текущий порядок (например, «Дата ↓»). Нажмите **Сортировка** и выберите критерий: по имени, дате, размеру, типу или (для специализированных папок) по исполнителю, названию трека, длительности или дате съёмки фото.

FastMediaSorter индивидуально запоминает выбранный режим сортировки для каждого ресурса, поэтому при следующем открытии папка встретит вас в привычном порядке.


12:00
A-Z
Random
Name (A-Z)
Name (Z-A)
Date (Old first)
Date (New first)
Size (Small first)
Size (Large first)
Manual Order
Artist (A-Z)
Artist (Z-A)
Title (A-Z)
Title (Z-A)
Duration (Short first)
Duration (Long first)
emulated/0/DCIM/Camera •
11.gif
911.jpg
244.jpg
355.jpg
406.jpg
517.jpg

Меню выбора сортировки в файловом браузере.

2 Случайное перемешивание списка

Выберите пункт **Случайно** в меню сортировки, и файлы выстроятся в новом случайном порядке. Хотите перемешать список ещё раз? Просто нажмите на пункт **Случайно** повторно – FastMediaSorter мгновенно сгенерирует новый вариант порядка прямо в памяти без повторного считывания папки с диска.

12:00

Random

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • Random • All Files

1280x720 • 00:12 • 561.75 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

IMG_20260720_1850.jpg
1600x900 • 217.92 KB



IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB

IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260719_1739.jpg
1600x900 • 450.64 KB



Случайный порядок файлов – нажмите повторно для нового перемешивания.

3 Ручной порядок файлов перетаскиванием

Выберите вариант **Ручной порядок**, чтобы выстроить файлы именно так, как вам хочется. Зажмите строку файла долгим нажатием и перетащите её на нужную позицию; в режиме ручного порядка на каждой строке отображается аккуратная иконка-маркер для перетаскивания.

Приложение сохраняет созданную вами последовательность для данной папки, поэтому порядок остаётся неизменным при всех последующих открытиях.

12:00

Manual

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • Manual Order • All Files

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB

IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB

IMG_20260714_1244.jpg
1600x900 • 304.16 KB

IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB

IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

Перетаскивание файла на новое место в режиме ручного порядка.

4 Быстрая фильтрация списка файлов

Нажмите значок фильтра на верхней панели, чтобы открыть диалог **Фильтр**. Задайте диапазон дат создания/изменения, ограничение по размеру в мегабайтах или отметьте нужные типы медиа – фото, видео, музыка, GIF, документы и др. Нажмите **Применить фильтр**, и список моментально сократится до подходящих файлов.

Настройки фильтра привязываются именно к текущему ресурсу и не влияют на другие папки. При возвращении в этот ресурс приложение напомнит, что фильтр был автоматически восстановлен.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
Filter
Filter by creation date
Min date
Max date
Filter by media type
Images
Videos
Audio
GIFs
Filter by file size (MB)
Min size
Max size
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB



Диалог фильтрации: фильтры по дате, размеру и форматам файлов.

5 Наглядная сводка активных фильтров

Когда активен фильтр, под панелью инструментов отображается текстовая строка с его кратким описанием понятными словами, а на самой кнопке фильтра появляется бейдж с числом активных условий. Нажмите кнопку фильтра для редактирования параметров или кнопку **Сбросить фильтр** в диалоге для полного отключения.

12:00

New ↓

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB



IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB



IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB

IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB



IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

Активный фильтр наглядно описан под панелью инструментов.

6 Понятное объяснение пустого списка

Если после применения фильтров список оказался пуст, FastMediaSorter открыто объясняет причину. Если файлы скрыты настройкой **Максимальный размер файла**, браузер прямо называет этот параметр и сообщает, сколько именно файлов скрыто, с подсказкой увеличить лимит в Настройках.



Pictures/Holiday (0 files) • /storage/emulated/0/Pictures/
Holiday • by Name ↑ • All Files

3 files are hidden by the maximum file size setting.

Raise the maximum file size in Settings to see them.

Информативный пустой экран с понятным объяснением причины.

7 Мгновенный живой поиск по имени

Нажмите значок поиска, и в верхней панели появится строка ввода. Введите первые буквы имени файла – список начнёт фильтроваться прямо по ходу набора текста в реальном времени в памяти устройства. Нажмите крестик в строке поиска, чтобы очистить поле и вернуть полный список.


12:00
IMG_2026071
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files
IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB
IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB
IMG_20260719_1739.jpg
1600x900 • 450.64 KB
GIF
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l



Живой поиск фильтрует список мгновенно по мере набора текста.

Что вы получите

Вы можете организовать файлы в любой папке оптимальным образом: отсортировать по параметрам, перемешать случайным образом, выстроить вручную перетаскиванием, отфильтровать по типу, размеру или дате, а также найти любой файл за пару секунд через живой поиск.

Советы и решение проблем

- **Хотите задать единую сортировку для всех новых папок?** Укажите режим по умолчанию в Настройках → вкладка «Плеер» → блок «Порядок сортировки, слайд-шоу и воспроизведения» → пункт «Режим сортировки по умолчанию».
- **Сортировка работает одинаково в сетке и списке.** Все режимы сортировки и фильтрации идентично работают как для карточек-миниатюр, так и для строк с подробными сведениями – см. Просмотр медиаколлекций.
- **Большая папка долго сортируется при первом открытии?** Ознакомьтесь с рецептом Кэширование миниатюр и индексация.
- **Фильтрация по имени файла?** Строка поиска работает совместно с фильтрами – введите имя, и поиск сохранится вместе с выбранными ограничениями по дате и размеру.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПРОСМОТР

ПРОСМОТР

Просмотр медиаколлекций

Переключение между сеткой и списком, навигация по подпапкам и возможности файлового браузера.

Множественный выбор и пакетные операции

Выделение группы файлов и совместное копирование, перемещение, удаление или отправка.

ПРОСМОТР

Кэширование миниатюр и индексация

Как приложение сохраняет высокую скорость работы и плавность прокрутки в больших папках.

ПРОСМОТР МЕДИАФАЙЛОВ И СОРТИРОВКА | Все редакции | RECIPE #03

Множественный выбор и пакетные операции

Выделяйте нужное число файлов с помощью долгого нажатия и диапазонного выбора, а затем запускайте копирование, перемещение, удаление, отправку или архивацию всей группы сразу в файловом браузере – либо используйте удобные свайпы и сгруппированное контекстное меню для работы с отдельными файлами.

Почему вам это понравится

Многие задачи требуют работы сразу с группой файлов – очистить папку от накопившихся скриншотов, перенести недельные фото на резервный диск или отправить пять файлов другу за один раз. FastMediaSorter позволяет легко отметить нужное количество файлов и выполнить операцию над всей группой одновременно, сохраняя быстрый доступ к действиям над одиночным файлом через свайп или контекстное меню строки.

Копирование или перемещение большого числа файлов (особенно по сети) может занять некоторое время. Отправьте операцию в фон, и она продолжит выполняться, пока вы занимаетесь другими делами в приложении, не заставляя ждать у шкалы прогресса.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter с открытым ресурсом в файловом браузере .
- Множественный выбор, группированное меню файла, свайпы по строке и фоновая полоса передачи файлов доступны во всех редакциях: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Права на запись в ресурсе для операций перемещения, переименования, удаления и архивации – ресурсы только для чтения по-прежнему позволяют копировать и делиться файлами.

1 Выбор нескольких файлов

Зажмите любой файл долгим нажатием, чтобы перейти в режим выбора. В каждой строке появится флажок, а нажатый файл будет сразу отмечен. Зажмите чекбокс другого файла – и все файлы между первым и вторым выделятся автоматически, избавляя вас от необходимости проставлять галочки вручную.

Кнопки **Выбрать все** и **Снять выбор** на верхней панели позволяют мгновенно выделить или очистить весь список, а повторное касание отмеченного чекбокса снимает выделение только с одного конкретного файла.

12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files • 6 selected
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260711_0911.jpg
IMG_20260714_1244.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260726_1905.jpg
photo_001.jpg
photo_002.jpg

Зажмите чекбокс долгим нажатием, чтобы выделить весь диапазон файлов.

2 Выполнение действия над всей выделенной группой

Как только файлы выделены, внизу экрана появляется панель действий: **Копировать**, **Переместить**, **Удалить**, **Поделиться** и (на локальной памяти устройства) **Архивировать**. Одно касание кнопки применяет действие ко всем выбранным файлам. Если вы случайно удалили или переместили нужные файлы, на этой же панели сразу появляется кнопка **Отменить** на всё время, пока операция хранится в истории.

Кнопка **Переименовать** также отображается на панели, но открывает диалог только при выборе ровно одного файла – для массового переименования группы файлов предназначен отдельный специализированный инструмент. Для копирования и перемещения требуется выбрать целевой ресурс-назначение; см. Копирование, перемещение и удаление файлов.

12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files • 3 selected
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260711_0911.jpg
IMG_20260714_1244.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260726_1905.jpg
photo_001.jpg
photo_002.jpg

Панель пакетных действий появляется автоматически при выделении файлов.

3 Действия с отдельным файлом через меню с тремя точками

Нажмите меню с тремя точками на строке файла, чтобы открыть его персональное контекстное меню. Самые востребованные действия – «Открыть», «Копировать», «Переместить», «Переименовать» и «Удалить» – расположены в самом верху в один клик. Остальные пункты логично сгруппированы в подменю, чтобы список не растягивался: **Упорядочить** (Избранное, «Переместить вверх» и «Переместить вниз» в сетке, «Распаковать» для ZIP-архива, «Открыть в новом окне» и шифрование FileDO), **Текст** (поиск, перевод и OCR для документов, книг и фото), **Правка** (кадрирование, рисование, сохранение кадра) и **Отправка и сведения** (передача в другие приложения, свойства файла, печать, текст песни). Отображаются только те группы, которые подходят для данного формата файла. Группа с единственным действием подменю не образует: это действие стоит на верхнем уровне, поэтому «Избранное» часто видно сразу под «Удалить».


12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB
IMG_2026071
1600x900 • 304.16 K
IMG_2026071
1600x900 • 185.83 K
IMG_2026071
1600x900 • 493.57 K
IMG_2026071
1600x900 • 283.93 K
Open
Copy
Move
Rename
Delete
Favorite
Text
Editing
Share and info

Контекстное меню файла, аккуратно разбитое по группам.

4 Быстрые действия свайпом по строке

В списке файлов свайп влево или вправо мгновенно выполняет назначенное действие без открытия меню. По умолчанию один жест отправляет файл в корзину/удаляет, а второй открывает меню «Отправить в..». Вы можете переназначить действие для каждого направления (или отключить свайпы) в разделе Настройки → вкладка «Общие» → блок «Интерфейс файлового браузера» → Действие при свайпе влево и **Действие при свайпе вправо**.

При смещении строки под ней отображается название выполняемого действия, поэтому начатый случайно жест можно легко отменить, вернув строку на место до отпускания пальца. Удаление свайпом запрашивает такое же подтверждение, как и удаление из меню.

12:00

A-Z

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Name ↑ • All Files

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB

IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB

_20260714_1244.jpg
900 • 304.16 KB

Delete

IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB

IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

Свайп по строке наглядно показывает действие до его выполнения.

Работает во всех редакциях

Жесты свайпа по строкам файлов поддерживаются во всех редакциях приложения без исключений.

5 Фоновое выполнение длительного копирования или перемещения

При запуске копирования или перемещения группы файлов появляется окно прогресса. Нажмите кнопку **В фон**, и передача продолжится в фоновом режиме, пока вы продолжаете просматривать папки. В нижней части экрана появится компактная полоса с названием операции, процентом выполнения и текущим копируемым файлом – нажатие на неё в любой момент возвращает полное диалоговое окно прогресса.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (16 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files • 1 selected
VID_20260722_1015.mp4
1280x720 • 9:47:30 • 868.26 MB
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
VID_20260714_1830.mp4
1280x720 • 00:12 • 561.75 KB
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB



Фоновая передача файлов отображается на интерактивной нижней полосе.

Что вы получите

Вы умеете выделять группы файлов с помощью долгого нажатия и выбора диапазона, запускать массовые операции в одно касание, пользоваться свайпами и контекстным меню для одиночных файлов, а также отправлять длительные операции передачи в фон, не теряя контроль над процессом.

Советы и решение проблем

- **Передумали во время свайпа?** Просто верните строку пальцем в исходное положение до отпускания экрана или отключите свайпы в настройках, если они вам не требуются.
- **Нужно переименовать сразу много файлов по шаблону?** Для этого есть специальный инструмент – см. Пакетное переименование файлов.
- **Навигация с клавиатуры или пульта?** Выделяйте файлы вверх и вниз с помощью клавиш без касания экрана – см. Навигация с клавиатуры, пульта и ТВ.
- **На панели видны только кнопки «Копировать» и «Поделиться»?** Для перемещения, переименования, удаления и архивации требуются права на запись в папку – в ресурсах «только для чтения» лишние кнопки скрыты автоматически.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПРОСМОТР

ХРАНИЛИЩЕ

Сортировка, фильтрация и быстрый поиск

Настройка порядка файлов, перемешивание, фильтры и мгновенный поиск по имени.

Копирование, перемещение и удаление файлов

Назначения для копирования и переноса, отмена операций и управление корзиной.

ПРОСМОТР

Просмотр медиаколлекций

Переключение между сеткой и списком, навигация по подпапкам и возможности файлового браузера.

ПРОСМОТР МЕДИАФАЙЛОВ И СОРТИРОВКА | Все редакции | RECIPE #04

Кэширование миниатюр и индексация

Файловый браузер подгружает миниатюры в фоне, запоминает структуру папок между сеансами и автоматически обновляет список при изменениях на диске – обеспечивая быстрый старт и плавную работу даже в папках с тысячами файлов.

Почему вам это понравится

Здесь описаны процессы, которые работают незаметно в фоновом режиме: мгновенное появление миниатюр, отображение сохранённого списка файлов без повторного полного сканирования и автообновление при съёмке нового фото камерой. В приложении нет отдельного пункта «Включить кэширование», но результат ощутим сразу, когда папка с парой тысяч снимков открывается без зависаний.

На этой странице не требуется ничего настраивать. Она объясняет, как файловый браузер оптимизирует работу с памятью и диском, чтобы небольшие моменты подгрузки воспринимались естественно и понятно.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Это встроенное поведение системы, а не включаемая опция.
- Как минимум один ресурс с достаточным числом файлов – на папке из нескольких сотен фото разница видна нагляднее всего.

1 Почему миниатюры появляются практически мгновенно

Каждый тип источника – локальная папка, ресурс SMB, облачный аккаунт или библиотека PDF – загружает миниатюры через собственный оптимизированный модуль, поэтому сетевая папка не блокируется операциями локального хранилища. При быстрой прокрутке генерация миниатюр временно приостанавливается, чтобы листание списка оставалось идеально плавным, а в каталогах с экстремально большим числом файлов подгрузка превью автоматически дозируется.

После плановой синхронизации сетевого ресурса фоновая служба тихо загружает миниатюры для новых закэшированных файлов по Wi-Fi, поэтому к моменту вашего следующего захода в папку почти всё уже готово к просмотру.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files
MP4
JPG
VID_20260716_0945.mp4
VID_20260719_2012.mp4
VID_20260714_1830.mp4
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260726_1905.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260711_0911.jpg



Миниатюры плавно подгружаются при открытии папки.

1 Мгновенное повторное открытие папок

Если для ресурса включено сохранение структуры, список файлов запоминается после первого сканирования, и повторный вход открывает папку сразу, без долгого перечитывания диска с нуля. Это особенно заметно на медленных сетевых дисках и в папках с тысячами объектов.

3 Автоматическое обновление списка при изменении файлов

Для локальных ресурсов приложение отслеживает изменения на диске. Когда в папке что-то меняется извне (стороннее приложение переименовало файл или добавило новый), список деликатно обновляется на лету, не требуя нажатия кнопки «Обновить».

Отдельный системный наблюдатель следит за медиахранилищем устройства, поэтому только что сделанная камерой фотография сама появляется в соответствующем ресурсе.

4 Постраничная загрузка больших папок и плавная прокрутка

Папка с сотнями и тысячами файлов считывается порциями (страницами), не создавая скачков нагрузки на оперативную память устройства. Чтение файлов с накопителя вынесено в отдельный фоновый поток и не конкурирует с отрисовкой интерфейса, исключая микрофризы при быстром скролле.

Ресурс сопряжённого телефона на смарт-часах работает по такому же постраничному принципу: после первых 50 элементов кнопка **Показать ещё** запрашивает следующую порцию данных у телефона.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files
IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB
IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB
IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB
IMG_20260719_1739.jpg
1600x900 • 450.64 KB



Прокрутка большой папки с кнопками быстрой навигации сбоку.

5 Корректная обработка повреждённых и анимированных файлов

Файлы нулевого размера (0 байт) определяются до попытки их декодирования: для них сразу выводится стандартный значок формата, предотвращая бессмысленные повторные попытки считывания при каждом скролле. Для анимированных файлов WebP и APNG в качестве миниатюр аккуратно используется их первый статичный кадр в списке файлов, в превью папок на рабочем столе и в свойствах файла.

6 Точные счётчики файлов и статистика папок

Количество файлов, число подпапок и время последнего открытия или синхронизации ресурса надёжно фиксируются при каждом просмотре и не сбрасываются в ноль при выходе из папки. В облачных ресурсах аналогично сохраняется время последней синхронизации. Подробнее см. Обзор главного экрана.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Images
virtual://all_images
Local image files (jpg, png, gif, webp..)
Local
42 files
All Documents
virtual://all_docs
Local documents (PDF, EPUB, text, Office)
Local
Documents cannot be read
Downloads
/storage/emulated/0/Download
Local
39 files - photos, video and audio only ALL
Audio
/storage/emulated/0/Download/FastMediaSorter_Test/A...
Local
3 files - photos, video and audio only ALL



Счётчик файлов и дата последнего открытия ресурса всегда актуальны.

7 Стабильность встроенных коллекций при перемещении файлов

Коллекции вроде «Все изображения» или «Недавние медиа» формируются динамически на лету. Механизм их обновления оптимизирован так, что фоновое копирование или перемещение файлов больше не вызывает мерцания списка или временного обнуления экрана.

8 Чёткая рамка фокуса клавиатуры при выделении строк

При навигации с внешней клавиатуры, пульта ДУ или мыши вокруг активной строки рисуется рамка фокуса. Выделение строки чекбоксом и фокус ввода разделены визуально, благодаря чему всегда отчётливо видно, какая строка сейчас выбрана и на каком элементе находится активный фокус ввода. Подробнее: Навигация с клавиатуры, пульта и ТВ.

9

Сохранение меток и настроек при обновлении приложения

Метки скрытых файлов и режима «только чтение», параметры фоновых задач передачи и статусы завершённых операций полностью сохраняются при обновлении приложения, а устаревшие или нечитаемые записи прошлых версий корректно очищаются без сбоев.

Что вы получите

Папки открываются быстро и работают стабильно: миниатюры подгружаются в фоне, ранее открытые папки отображаются мгновенно, список файлов автоматически обновляется при изменениях на диске, а даже очень большие коллекции листаются без задержек. Избранное, метки и статистика надёжно защищены при обновлениях.

Советы и решение проблем

- **Папка открывается медленнее обычного после добавления сотен файлов?** Фоновая предварительная подгрузка миниатюр запускается по Wi-Fi после завершения основной синхронизации – дайте ей несколько секунд.
- **Хотите гибко настроить отображение списка?** Обратитесь к руководству Сортировка, фильтрация и быстрый поиск.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ПРОСМОТР

Просмотр медиаколлекций

Режимы сетки и списка, навигация по подпапкам, режим файлового менеджера и свойства.

ПРОСМОТР

Сортировка, фильтрация и быстрый поиск

Режимы сортировки, перемешивание, ручной порядок, фильтры и живой поиск.

ПРОСМОТР

Множественный выбор и пакетные операции

Выделение нескольких файлов и совместные операции над ними.

...ники, назначения и ...рации с файлами

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #01

Добавление папок с устройства, карт памяти и USB-накопителей

Добавляйте папки со смартфона, карты памяти SD или USB-накопителя в качестве ресурсов, пользуйтесь готовыми автоматическими коллекциями и открывайте полный доступ ко всем типам файлов с помощью функции «Переподключить ресурс».

Почему вам это понравится

Фотографии из недавней поездки лежат в папке камеры, музыкальные альбомы записаны на карте памяти, а флешка от друга подключена к смартфону через переходник. FastMediaSorter не показывает эти файлы, пока вы не укажете, где именно их искать. Каждое добавленное место становится ресурсом – отдельной строкой или плиткой на главном экране, открывающей прямое содержимое этой папки.

Добавление локальной папки занимает меньше минуты и ничего не меняет в ваших файлах. Последующее удаление ресурса убирает лишь ярлык в приложении; сама папка и все файлы на накопителе остаются в полной сохранности.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS. Добавление локальных папок работает везде.
- Разрешение на доступ к медиафайлам или памяти. Приложение запрашивает его при первом запуске; см. Разрешения и права доступа.
- Для карт памяти и USB-накопителей: вставленная SD-карта или подключённая флешка (для USB-накопителей обычно требуется переходник USB-C / OTG).

1 Встроенные готовые коллекции

Чтобы начать пользоваться приложением, даже не обязательно что-то добавлять вручную. При первом запуске FastMediaSorter автоматически создаёт несколько готовых виртуальных ресурсов, объединяющих файлы одного типа со всего устройства:

- **Недавние медиа** – медиафайлы, которые вы открывали в последнее время.
- **Вся музыка**, **Все видео** и **Все изображения** – все треки, ролики и фотографии на устройстве независимо от того, в каких папках они хранятся.
- **Фото с камеры** – снимки и видеозаписи с камеры устройства в виде плиток (новые первыми).
- **Все документы** – файлы PDF, электронные книги и текстовые документы (в редакциях с поддержкой документов).

  Коллекция появляется только в том случае, если ваша редакция поддерживает соответствующий формат файлов. Случайно удалённая коллекция автоматически восстанавливается при следующем перезапуске приложения.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
/storage/emulated/0
Local 0 files - photos, video and audio only ALL
Recent Media
virtual://recent
Recently accessed local media files
Local 53 files - photos, video and audio only ALL
All Music
virtual://all_audio
Local audio files (mp3, flac, ogg, aac..)
Local 6 files
All Videos
virtual://all_video
Local video files (mp4, mkv, mov, wmv..)
Local 5 files
Camera Photos



Готовые встроенные коллекции при первом запуске.

2 Экран добавления ресурсов

На главном экране нажмите кнопку **Добавить** на панели команд. Откроется экран **Добавить ресурс** с заголовком **Выберите тип ресурса** и карточками категорий: **Локальная папка**, **Сетевая папка**, **SFTP / FTP**, **Облачные хранилища** и **Трансляции** (в зависимости от вашей редакции).

Нажмите **Локальная папка** – «Добавить папки из памяти устройства». В редакциях без сетевых функций или при выключенных сетевых группах приложение сразу открывает выбор локальных папок.


12:00
Add Resource
Select Resource Type
Local Folder
Add folders from device storage
Network Folder
Add SMB network shares
SFTP / FTP
Add SFTP or FTP remote folders
Cloud Storage
Add folders from Google Drive, OneDrive, Dropbox
Stream
Add HTTP, HTTPS or RTSP internet stream
Paired watch
Send files to the watch and pick up what it records
Import a ready configuration
Import from file
Import by barcode

Выбор типа подключаемого хранилища.

3 Выбор папки на устройстве или накопителе

Экран **Добавить локальную папку** предлагает два удобных варианта:

- **Сканировать память** – приложение автоматически находит папки с медиафайлами на устройстве и выводит их список. Отметьте нужные чекбоксами.
- **Добавить вручную** – открывает окно **Выбор папки**, где вы указываете конкретную папку сами.

В окне **Выбор папки** доступны:

- Быстрые кнопки для встроенных коллекций (становятся неактивными, если уже добавлены).
- Кнопки стандартных каталогов: корень памяти, **DCIM**, **Pictures**, **Download**, **Documents**, а также папки медиа WhatsApp, Telegram и Instagram.
- Отдельная кнопка для каждой подключённой карты памяти SD или USB-флешки с указанием имени тома и свободного места.
- **Просмотр через системный менеджер** – открывает системный проводник Android, где можно перейти в любую папку и нажать **Использовать эту папку**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Окно выбора папки**

Диалог выбора папки, подключена карта SD с отображением объёма свободного места.

Работа с картами памяти и USB-накопителями

Нажмите на кнопку с именем накопителя. Если Android ещё не открыл доступ к этому тому, приложение пояснит запрос и откроет системное окно проводника на этой карте – просто нажмите **Использовать эту папку**. При отключении USB-флешки ресурс помечается как временно недоступный до повторного подключения.

4 Настройка параметров чтения папки

Перед подтверждением проверьте параметры в нижней части окна:

- **Сканировать подпапки** (включено по умолчанию) – также отображает файлы во всех вложенных подпапках. Выключите тумблер, если хотите видеть только файлы в корне выбранной папки.
- **Добавить в быструю сортировку** – делает папку назначением для мгновенного копирования и перемещения файлов в одно касание (см. Назначения быстрой сортировки).

Подтвердите добавление, и новый ресурс появится в списке ресурсов. Приложение автоматически подсчитает файлы в фоне и выведет их количество на карточке ресурса.

В дальнейшем вы сможете изменить любые свойства ресурса (имя, фильтры файлов, ПИН-код), зажав ресурс долгим нажатием и выбрав **Редактировать**.

5 Если папка показывает только фото, видео и музыку

Начиная с Android 11 приложения видят любые типы файлов (включая документы и архивы) только при наличии специального системного разрешения «доступ ко всем файлам» либо если папка была явно выбрана пользователем через системный диалог SAF. В противном случае отображаются только стандартные медиафайлы. Приложение открыто сообщает об этом:

- Счётчик файлов на ресурсе указывает, например: «124 – только фото, видео и аудио».
- При первом открытии такой папки вверху появляется информационная подсказка с разъяснением, как открыть доступ ко всем файлам.

6 Переподключение ресурса для полного доступа ко всем файлам

Чтобы приложение могло видеть любые типы файлов (включая документы) в этой папке, переподключите её через системный диалог Android:

1. На главном экране откройте меню с тремя точками на строке нужной папки.
2. Выберите пункт **Переподключить ресурс**.
3. В открывшемся системном проводнике Android перейдите в эту же папку и нажмите **Использовать эту папку**.

   Ресурс сохранит своё название, Избранное, позицию в быстрой сортировке и запланированные операции – обновится только системный дескриптор доступа. Пункт **Переподключить ресурс** появляется только тогда, когда папке требуется обновление доступа на Android 11+.


12:00
ALL
Local
Camera Photos
virtual://camera_photos
Photos and videos from the dev
Local 15 files IVG
All Images
virtual://all_images
Local image files (jpg, png, gif,
Local 42 files
All Documents
virtual://all_docs
Local documents (PDF, EPUB, t
Local Documents
Downloads
/storage/emulated/0/Download
Open
Add to Home Screen
Edit
Copy resource settings
Export
Refresh
Reconnect resource
Move up
Move down
Move to very top
Move to very bottom
Delete



Пункт «Переподключить ресурс» в меню папки.

Что вы получите

Папка камеры, музыкальная коллекция, карта памяти и USB-накопитель получили собственные аккуратные карточки на главном экране. Одно касание открывает любую из них в файловом браузере, а готовые коллекции автоматически пополняются новыми файлами.

Советы и решение проблем

- **Единый диалог профиля ресурса.** Выбор профиля ресурса открывает один и тот же интерфейс при добавлении и редактировании папки, обеспечивая согласованные наборы типов файлов.
- **Удаление ресурса не удаляет файлы.** Зажмите ресурс и выберите «Удалить»: с экрана исчезнет только ярлык приложения, а файлы на диске останутся нетронутыми.
- **Слишком много папок после автосканирования?** Снимите отметки с ненужных перед подтверждением – вы всегда сможете добавить нужную папку вручную позже.
- **Сетевые папки и облачные диски** добавляются на этом же экране добавления ресурсов – см. Подключение сетевых папок и облачных хранилищ.
- **Защитите личную папку** ПИН-кодом – см. Защита файлов с помощью ПИН-кода и шифрования.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

ХРАНИЛИЩЕ

Подключение сетевых папок и облачных хранилищ

Добавление сетевых папок ПК, серверов и Google Диска.

Сортировка файлов по папкам с помощью быстрой сортировки

Превращение папок в удобные цели для быстрой сортировки фото.

ПРОСМОТР

Просмотр медиаколлекций

Просмотр содержимого ресурса в виде плиток или списка.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR и FOSS

RECIPE #02

Сетевые папки – все редакции, кроме Lite; облачные хранилища – все, кроме Lite и FOSS

Подключение сетевых папок и облачных хранилищ

Подключайте общие папки с домашнего компьютера или NAS, серверы FTP/SFTP и каталоги Google Диска, Dropbox и OneDrive, управляйте видимостью групп источников и наслаждайтесь высокой скоростью доступа благодаря умному кэшированию.

Почему вам это понравится

Семейный фотоархив хранится на старом компьютере в гостиной, фильмы лежат на NAS в прихожей, а прошлогодние снимки выгружены на Google Диск. Совсем не обязательно копировать всё это в память телефона, чтобы посмотреть или навести порядок. Добавьте каждое хранилище один раз как ресурс, и оно будет открываться так же легко, как любая папка на смартфоне.

На этой странице представлен общий обзор: какие типы удалённых хранилищ можно подключить и как приложение оптимизирует скорость доступа к ним. Пошаговая настройка каждого типа сервера подробно разобрана в отдельных рецептах по ссылкам ниже.

Перед началом: Что вам понадобится

- Сетевые папки и серверы FTP/SFTP: все редакции, кроме Lite. Облачные хранилища: Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR (кроме Lite и FOSS). См. Сравнение семи редакций приложения.
- Для сетевой папки: телефон и компьютер/NAS в одной локальной сети Wi-Fi, логин и пароль к общей папке.
- Для сервера FTP или SFTP: сетевой адрес, логин с паролем или ключ SSH.
- Для облачного хранилища: учётная запись Google, Dropbox или Microsoft.

1 Подключение общей папки из домашней сети (SMB)

На главном экране нажмите **Добавить**, затем **Сетевая папка** («Добавить сетевые папки SMB»). На экране **Создать сетевой ресурс (SMB)** укажите:

- **IP-адрес сервера**, например `192.168.1.100`. Не знаете точный адрес? Нажмите кнопку сканирования сети и выберите ваш компьютер или NAS из списка найденных устройств.
- **Имя пользователя** и **Пароль** к общей папке, а также **Домен** (только если он используется в сети; иначе оставьте пустым).
- **Порт** - оставьте значение по умолчанию `445`.

  Нажмите **Сканировать хост**, чтобы получить список общих ресурсов на этом компьютере, отметьте нужные папки и добавьте их. Кнопка **Тест соединения** позволяет проверить правильность логина и пароля без добавления ресурса. Пошаговое руководство по настройке общего доступа в Windows см. в рецепте Подключение ресурсов SMB и папок Windows.


12:00
Create Network Resource (SMB)
Scan Network
Server IP
192.168.1.20
e.g. 192.168.1.100
Username
family
Password
Test connection
Scan host
ShareName/subfol...
Resource Name
e.g. Common, Photos
If empty - auto-generated
Content Scanning Conditions
Media Types
Additional Options
Mark for Quick Sort
Mark this network folder as a Quick Sort destination
Read-only mode
Prevents file operations (copy, move, delete)
Comment
PIN C...
Domain (optional)
Port
445

Добавление общей папки с домашнего компьютера.

2 Подключение папки на сервере FTP или SFTP

Нажмите **Добавить**, затем **SFTP / FTP**. На экране **Добавить ресурс S/FTP** выберите протокол **SFTP** или **FTP** вверху; порт подставится автоматически (22 для SFTP, 21 для FTP). Введите **Хост**, **Имя пользователя** и путь к папке (например, `/home/user/media` или просто `/`).

Для SFTP поддерживается вход по **Паролю** или по **SSH-ключу**: вставьте текст ключа или нажмите **Загрузить файл** и укажите кодовую фразу ключа (если она есть). Нажмите **Тест соединения**, затем **Добавить ресурс**. Подробнее см. Подключение серверов SFTP и FTP.

3 Подключение папок Google Диска, Dropbox или OneDrive

Нажмите **Добавить**, затем **Облачные хранилища** («Нажмите на провайдера для авторизации и выбора папок»). Нажмите **Google Диск**, **Dropbox** или **OneDrive**, выполните вход в свою учётную запись в открывшемся окне и выберите нужную облачную папку.

Каждая выбранная папка становится отдельным независимым ресурсом. Особенности работы с каждым провайдером описаны в статьях Интеграция с Google Диском и Подключение Dropbox и OneDrive.


12:00
Cloud Storage
Select Cloud Provider
Google Drive Not connected
OneDrive Not connected
Dropbox Not connected
Tap on a provider to authenticate and select folders
Read-only mode
Prevents file operations (copy, move, delete)

Выбор облачного сервиса и авторизация.

4 Временное скрытие целых групп источников

Если вы не пользуетесь сетевыми или облачными папками либо хотите скрыть их на время поездки, их можно отключить целыми группами. Откройте **Настройки**, вкладку **Общие** и найдите блок **Удалённые ресурсы (SMB/(S)FTP/Облако)**. Там представлены три переключателя:

- **Локальная сеть (Ethernet) SMB** – общие папки домашней сети или NAS.
- **Компьютер в интернете (S)FTP** – серверы по протоколам FTP и SFTP.
- **В облачных ресурсах** – Google Диск, OneDrive, Dropbox.

Если отключить группу при наличии добавленных ресурсов этого типа, приложение спросит: «Скрыть эти папки?» и пояснит: ресурсы лишь временно скрываются, а не удаляются. Они моментально вернутся со всеми своими настройками, как только вы снова включите тумблер. При отключённой группе соответствующая карточка также скрывается из экрана добавления ресурсов.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Enable Favorites
Allow marking files as favorites
Allow new windows
Open folders and files in a separate window
Main screen interface
Resource grid cell size Medium
Programs panel
Mirror the programs menu as a horizontal bar above the resource list. Hides the three-dots button.
Show streams panel on the main screen
Show pinned channels as a horizontal bar above the resource list, with a shortcut to Streams.
Show resource actions in menu
Collapses inline action buttons into a three-dots menu on each resource card
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Local network (Ethernet) SMB
Shared folders on your home network or NAS
Computer on the internet (S)FTP
Server folders over FTP and SFTP
In cloud resources
Google Drive, OneDrive, Dropbox
Share over SFTP



Включение и отключение целых категорий удалённых источников.

5 Почему сетевые папки открываются мгновенно при повторном входе

Приложение реализует три встроенных механизма ускорения, благодаря которым удалённые папки открываются практически со скоростью локальной памяти:

- **Сохранение структуры файлов.** При повторном открытии сетевой папки список файлов выводится моментально, пока приложение тихо проверяет изменения на сервере в фоновом потоке.
- **Локальное кэширование миниатюр.** Превью сетевых и облачных снимков сохраняются на телефоне, избавляя от повторной загрузки картинок. Для гигантских папок (более 10 000 файлов) генерация превью отключается автоматически; вы можете настроить это опцией **Отключить миниатюры** в параметрах ресурса.
- **Потоковый кэш воспроизведения.** Если сервер не поддерживает пофрагментную отдачу видео, приложение кэширует ролик в локальный поток, гарантируя плавный просмотр без задержек и возможность возобновления после обрыва связи.

6 Управление сроком хранения потокового кэша

Откройте **Настройки** → **Общие** и найдите блок **Фоновая синхронизация, сеть и кэш**:

- **Время жизни кэша стриминга (TTL)** – сколько времени хранится закэшированный файл после последнего просмотра: **Отключено**, **1 день**, **3 дня**, **7 дней** или **30 дней**. Устаревшие копии удаляются автоматически.
- **Очистка кэша стриминга** – действие при выходе из плеера: **Спрашивать каждый раз**, **Автоудаление** или **Автосохранение**.
- **Очистить кэш стриминга** – немедленное удаление всех временных копий. Диалог подтверждения наглядно покажет, сколько памяти освободится. Если кэш пуст, приложение сообщит: «Кэш стриминга пуст. Ничего не закэшировано».

7 Перенос настроек на новый смартфон

При переносе данных на новый смартфон через стандартную функцию Android «Копирование приложений и данных» ваши сессии Google Диска и Dropbox переносятся автоматически. При первом открытии на новом устройстве эти облачные папки откроются сразу без дополнительных действий.

OneDrive хранит сессионные токены в изолированной системной области, поэтому на новом устройстве потребуется один раз войти в учётную запись заново.

Что вы получите

Домашний компьютер, сетевое хранилище NAS и облачные папки аккуратно размещены на главном экране рядом с локальными папками телефона. Списки файлов открываются моментально, превью отображаются без ожидания, а вы полностью контролируете объём занимаемого кэша.

Советы и решение проблем

- **Быстрое восстановление медленных подключений.** Если при одновременной загрузке нескольких файлов связь по SMB начинает сбоить, приложение отслеживает таймауты и своевременно восстанавливает соединение.
- **Понятные сообщения о неверных путях SFTP.** Если указанная в ресурсе SFTP папка удалена на сервере, приложение покажет прямое понятное сообщение «не найдено» вместо абстрактной ошибки сети.
- **Красный значок сетевого ресурса** обычно указывает на спящий режим компьютера или отключение от домашней сети Wi-Fi. Разбудите ПК и потяните список вниз для обновления.
- **Полный перенос всех ресурсов.** Помимо автопереноса облачных аккаунтов, вы можете экспортировать все ресурсы (включая сетевые пароли) в единый файл резервной копии – см. Экспорт и резервное копирование ресурсов.
- **Двустороннее копирование.** Передача файлов между телефоном и сетью полноценно работает в обоих направлениях – см. Копирование, перемещение и удаление файлов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

СЕТЬ

Подключение ресурсов SMB и папок Windows

Полное пошаговое руководство по расшариванию и подключению папок на Windows и NAS.

ХРАНИЛИЩЕ

Экспорт и резервное копирование ресурсов

Перенос списка ресурсов на другое устройство или сохранение в бэкап.

ХРАНИЛИЩЕ

Настройка локальных и съёмных хранилищ

Добавление папок устройства, карт памяти SD и USB-накопителей.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #03

Все редакции (подробности в описании шагов)

Экспорт и резервное копирование ресурсов

Экспортируйте ресурсы в файл для переноса на другой смартфон, импортируйте их обратно, загружайте готовую конфигурацию из Windows-компаньона, храните полные копии в Google Диске и будьте уверены в сохранности данных при любых сбоях.

Почему вам это понравится

Вы потратили вечер на аккуратное добавление сетевых папок домашнего компьютера, хранилища NAS и облачных сервисов со всеми их паролями. Теперь вашим близким нужен точно такой же список на их смартфонах, или вы сами настраиваете новый телефон. Набирать всё заново вручную – последнее, чем хотелось бы заниматься.

FastMediaSorter умеет упаковывать ваши ресурсы в файл, быстро импортировать их на другом устройстве и сохранять полную резервную копию ресурсов, Избранного и настроек на вашем Google Диске.

Перед началом: Что вам понадобится

- Экспорт и импорт ресурсов в файл, а также бэкап в Google Диск: редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR.
- Импорт готовой конфигурации из Windows-компаньона: редакция Standard.
- Для резервного копирования в Google Диск: подключённый Google-аккаунт в приложении.

1 Блок резервного копирования в настройках

Откройте **Настройки**, вкладку **Общие** и раскройте карточку **Резервное копирование, восстановление и экспорт настроек**. Все описанные здесь функции (кроме импорта из Windows-компаньона) начинаются в этом разделе.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Backups, restore and settings export
Share Debug Logs
Save Debug Logs
Export All Settings to File
Import Settings from File
Backup settings to Google Drive
Restore settings from Google Drive
Export Favorites
Import Favorites
Export resources to file
Import resources from file
Import and export data
Settings, favorites, pinned streams and resources - to a file or to Google Drive
Pending device transfers
Incoming files and settings from your other devices, waiting in your Google Drive
SET default settings



Карточка резервного копирования в общих настройках.

⚠ Относитесь к файлу как к связке ключей

Любой, у кого окажется этот файл, сможет получить доступ к вашим общим сетевым папкам и серверам. Передавайте его напрямую адресату и удаляйте после импорта.

2 Перенос ресурсов на другой телефон

Нажмите **Экспорт ресурсов в файл**, отметьте нужные ресурсы и выберите место для сохранения файла.

Перед записью приложение предупредит: «Этот файл будет содержать пароли доступа в открытом виде. Делитесь им только с теми, кому доверяете». Файл содержит адреса ресурсов, имена пользователей, пароли и ПИН-коды, что позволяет мгновенно открыть все папки на другом смартфоне.

По окончании вы увидите количество экспортированных и пропущенных ресурсов. Ресурсы SFTP с авторизацией по SSH-ключу из локального хранилища ключей приложения пропускаются, так как приватный ключ не экспортируется на другие устройства.

3 Импорт ресурсов из файла

На целевом телефоне откройте эту же карточку, нажмите **Импорт ресурсов из файла** и выберите сохранённый файл. Приложение покажет сводку изменений (например: «Будет добавлено 3 новых ресурса и обновлён 1 существующий»). Нажмите **Импорт** для подтверждения.

В итоговом сообщении отобразится отчет: «Создано 3, обновлено 1, пропущено 0». Файл стороннего формата будет отклонён с сообщением «Этот файл не является корректным файлом ресурсов» без каких-либо изменений в приложении.

4 Импорт готовой конфигурации из Windows-компаньона

Только в редакции Standard.

Программа FastMediaSorter Windows-компаньон может подготовить полностью настроенный ресурс на компьютере (общую папку, учётную запись, типы файлов, даже ПИН-код) и передать его на смартфон в виде файла `.fmscfg` или штрихкода на экране.

На телефоне нажмите **Добавить** на главном экране. В разделе **Импорт готовой конфигурации** нажмите **Импорт из файла** и выберите файл `.fmscfg`, либо нажмите **Импорт по штрихкоду** и наведите камеру на экран монитора. Ресурс появится сразу в полностью настроенном виде.



Импорт готовой конфигурации на экране добавления ресурсов.

5 Создание полного бэкапа в Google Диске

Нажмите **Резервная копия настроек в Google Диск**. Приложение сохранит все настройки, ресурсы с сетевыми паролями, Избранное, запланированные операции и рабочий стол лаунчера в ваш Google Диск с отчётом, например: «Сохранено 12 ресурсов, 40 элементов избранного и все настройки в you@gmail.com». На карточке отобразится дата создания копии.

Для восстановления нажмите **Восстановить настройки из Google Диска**. Приложение покажет источник копии и детали процесса:

- Настройки полностью заменяются параметрами из бэкапа.
- Ресурсы и Избранное аккуратно объединяются с существующими; дубликаты пропускаются.

Подтвердите восстановление, и на экране появится сводка добавленных и уже имевшихся элементов.

6 Экспорт и импорт отдельных категорий данных

Если вам нужно перенести только Избранное или только настройки, нажмите **Импорт и экспорт данных** – «Настройки, избранное, закреплённые трансляции и ресурсы – в файл или в Google Диск». В диалоге выберите:

- Что: **Настройки**, **Избранное**, **Закреплённые трансляции** или **Ресурсы**.
- Направление: **Экспорт** или **Импорт**.
- Хранилище: **Файл на устройстве** или **Google Диск**.

Файлы несоответствующих категорий или созданные в более новых версиях отклоняются с понятным пояснением.

7 Безопасность при аварийном сбросе базы данных

В редакциях Standard, Lite, Photos и Legacy.

В исключительно редких случаях (например, при аппаратном сбое во время обновления) внутренняя база данных ресурсов может оказаться повреждённой. Вместо зависания или молчаливого стирания данных приложение создаёт резервную копию старой базы, инициализирует чистую и выводит окно **Сброс базы данных**: причину произошедшего и точный путь к сохранённой копии файла.

Ваши фотографии и видеофайлы на накопителях остаются в полной сохранности. Восстановите ресурсы и Избранное из бэкапа в Google Диске или файла экспорта.

Что вы получите

Полный список ваших папок и серверов быстро перенесён на другой смартфон через единый файл или мгновенно восстановлен из Google Диска после сброса вместе со всеми паролями и ПИН-кодами.

Советы и решение проблем

- **Создавайте бэкап перед важными изменениями.** Сохранение копии занимает пару секунд – сделайте бэкап перед сменой телефона или сбросом настроек.
- **Облачные авторизации переносятся автоматически** при стандартной миграции данных Android с одного телефона на другой – см. Подключение сетевых папок и облачных хранилищ.
- **Все параметры резервного копирования в одном месте** подробно описаны в руководстве Резервное копирование и восстановление настроек.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

ОБЩИЕ

Подключение сетевых папок и облачных хранилищ

Добавление серверов и облаков, которыми вы позже сможете поделиться.

Резервное копирование и восстановление настроек

Полная карта всех возможностей бэкапа и экспорта в приложении.

ХРАНИЛИЩЕ

Защита файлов с помощью ПИН-кода и шифрования

Защита ресурсов и отдельных файлов от посторонних глаз.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #04

Сортировка файлов по папкам с помощью быстрой сортировки

Превращайте папки в пронумерованные цветные назначения и копируйте или перемещайте просматриваемые фотографии и видеоролики в нужные места одним касанием экрана или нажатием цифровой клавиши.

Почему вам это понравится

Три тысячи летних фотографий скопились в одной папке камеры. Лучшие хочется отправить в «Лето 2026», семейные – в «Для бабушки», чеки – в «Налоги», а остальные оставить на месте. Перетаскивать файлы по одному в обычном проводнике заняло бы целую неделю.

Быстрая сортировка превращает этот процесс в лёгкий ритмичный процесс: вы смотрите на кадр, нажимаете кнопку нужной папки, и на экране уже отображается следующий снимок. Каждая целевая папка – это назначение с индивидуальным номером и цветом.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Сетевые назначения поддерживаются во всех редакциях, кроме Lite; облачные назначения – во всех, кроме Lite и FOSS.
- Целевые папки, добавленные как ресурсы с правом на запись – см. Настройка локальных и съёмных хранилищ. Ресурсы «только для чтения» не могут быть назначениями.

1 Первое готовое назначение – папка «Загрузки»

При первом запуске приложение автоматически делает системную папку **Загрузки** назначением номер один, поэтому быстрая сортировка готова к работе сразу: у вас всегда есть как минимум одно место для отправки файлов.

2 Превращение любой папки в целевое назначение

Сделать папку назначением можно тремя способами – выбирайте самый удобный:

- При добавлении папки отметьте пункт **Добавить в быструю сортировку** (для сетевых папок и серверов SFTP: **Отметить для быстрой сортировки**).
- На главном экране или в файловом браузере откройте меню с тремя точками нужного ресурса и нажмите **Добавить в быструю сортировку**.
- Откройте **Настройки**, вкладку **Управление**, блок **Назначения быстрой сортировки** и нажмите **+ Добавить**. В списке будут предложены все доступные для записи ресурсы, ещё не ставшие назначениями.
  Каждое новое назначение получает следующий свободный порядковый номер и цвет из палитры десяти контрастных оттенков.

3 Настройка порядка, цветов и лимита назначений

В разделе **Настройки** → **Управление** → **Назначения быстрой сортировки** отображаются все назначения в текущем порядке:

- Нажмите на цветной квадратик для выбора другого цвета (например, красный для «Удалить позже» и зелёный для «Сохранить»).
- Стрелками вверх и вниз меняйте позицию назначения в списке и, соответственно, его номер.
- Нажмите кнопку удаления для исключения папки из списка назначений («Удалить назначение»). Сама папка и её файлы остаются нетронутыми – она лишь перестаёт быть целью быстрой сортировки.

  Параметр **Максимум назначений (1–30)** определяет количество доступных кнопок; по умолчанию установлено 10.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Copy, move and overwrite behavior
File deletion and trash
Quick Sort destinations
+ Add
Max destinations...
10
1 Downloads
/storage/emulated/0/Download
2 Audio
/storage/emulated/0/Download/FastMediaSorter_Test/...
3 Pictures/Holiday
/storage/emulated/0/Pictures/Holiday
4 Music
/storage/emulated/0/Music
5 DCIM
/storage/emulated/0/Download/FastMediaSorter_Test/...
Send file to..
Scheduled operations by schedule
App behavior and operating rules



Ваши целевые назначения, их цветовая маркировка и порядок.

4 Сортировка прямо во время просмотра

Откройте папку с неразобранными фотографиями и нажмите на первый снимок. В плеере на панели команд появятся два ряда цветных кнопок назначений:

- **Копировать в…** – сохраняет копию в выбранное назначение, оставляя оригинал на месте.
- **Переместить в…** – перемещает файл в целевую папку с удалением из текущей.

Нажмите кнопку назначения – и файл мгновенно отправится туда без лишних подтверждений. При включённой опции **Переходить к следующему файлу после копирования** (включена по умолчанию) на экране сразу появится следующий снимок: смотрите, нажимаете, смотрите, нажимаете. При перемещении переход к следующему кадру происходит автоматически, так как текущий файл покидает папку. Для исходной папки кнопка в ряду не создаётся.

Передача выполняется в фоновом режиме, поэтому даже отправка тяжёлого видеоролика на домашний сервер не заставит вас ждать.

12:00

Строки «Копировать в..» и «Переместить в..» с цветными кнопками ваших назначений.

5 Адаптация панели под размер экрана

- Нажмите на заголовок **Копировать в..** или **Переместить в..**, чтобы свернуть ненужный ряд, если вы занимаетесь только перемещением или только копированием. При сворачивании обоих рядов они компактно размещаются на одной строке.
- Кнопки автоматически делят доступную ширину экрана: небольшое число назначений формирует крупные кнопки, а при большом количестве они выстраиваются в несколько аккуратных рядов с подгонкой шрифта на телефонах, планшетах и ТВ.
- Каждая кнопка сохраняет цвет своего назначения, а контрастный цвет шрифта обеспечивает отличную читаемость подписей.

6 Отправка в разовую папку вне списка назначений

В конце каждого ряда расположена кнопка **...** Она открывает системный проводник: выберите любую папку, и текущий файл скопируется или переместится туда единоразово, без добавления этой папки в постоянный список назначений.

7 Сортировка цифровыми клавишами с клавиатуры или пульта ТВ

При подключении клавиатуры, пульта ДУ телевизора или геймпада на каждой видимой кнопке назначения появляется бейдж с цифрой. Клавиши от **1** до **9** и **0** (для десятой) активируют кнопки по порядку – сначала все кнопки ряда **Копировать в…**, затем **Переместить в…**. Если свернуть ряд копирования, цифры назначат на кнопки перемещения. Горячие клавиши можно переназначить в настройках (см. Навигация с клавиатуры, пульта и ТВ).

8 Одинаковые имена и отмена действий

- Если в целевой папке уже есть файл с таким же именем, по умолчанию исходный файл пропускается, не затирая существующий. Включите опции **Перезаписывать при копировании** или **Перезаписывать при перемещении** в Настройки → Управление → Поведение при копировании, перемещении и перезаписи, если хотите заменять старые файлы новыми.
- Нажали не на ту кнопку? Сразу после действия внизу экрана появляется сообщение с кнопкой **Отменить**. Нажмите её, чтобы мгновенно вернуть последний файл на прежнее место.

Что вы получите

Три тысячи летних кадров разобраны за один вечер: лучшие в «Лето 2026», семейные – в «Для бабушки», чеки – в «Налоги», всё в одно касание по цветным кнопкам, а в папке камеры наконец-то идеальный порядок.

Советы и решение проблем

- **Цвета как визуальные ориентиры.** Задавайте одинаковые или близкие цвета для похожих назначений, и процесс сортировки превратится в чистый рефлекс.
- **Сначала копируйте, потом перемещайте.** Собирая подборку фото для друзей или родственников, используйте копирование – ваш личный архив останется в сохранности.
- **Зоны касания вместо кнопок.** Вы можете настроить копирование и перемещение по нажатию на определённые области экрана – см. Зоны касания в рецепте Управление воспроизведением видео.
- **Массовое копирование пачек файлов** удобнее выполнять из файлового браузера – см. Копирование, перемещение и удаление файлов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Копирование, перемещение и удаление файлов

Пакетная работа с группами файлов и папок, корзина и отмена операций.

ФОТО

Просмотр изображений и жесты масштабирования

Быстрое перелистывание и просмотр сортируемых снимков.

ХРАНИЛИЩЕ

Выполнение операций с файлами по расписанию

Автоматическое распределение файлов по назначениям в фоновом режиме.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #05

Все редакции (сетевые папки – все, кроме Lite; облака – все, кроме Lite и FOSS)

Копирование, перемещение и удаление файлов и папок

Выделяйте файлы и целые папки в файловом браузере, копируйте или перемещайте их между телефоном, сетевыми серверами и облачными дисками, удаляйте объекты с безопасной корзиной и легко отменяйте последние операции кнопкой «Отменить».

Почему вам это понравится

Быстрая сортировка создана для последовательного разбора по одному файлу. Но часто требуется выделить сразу сорок снимков и перенести их на карту памяти, скопировать всю папку «Отпуск 2019» на домашний компьютер или очистить каталог от неудачных дублей. Это привычная повседневная работа с файлами, и файловый браузер справляется с ней без сторонних проводников.

Копирование и перемещение работают между любыми источниками в приложении: памятью смартфона, SD-картой, сетевой папкой, серверами FTP/SFTP и облачными хранилищами. А удалённые файлы сначала отправляются в корзину (где это поддерживает устройство), защищая от случайных ошибок.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Сборка Lite выполняет операции между локальной памятью и SD-картами; FOSS также поддерживает сетевые папки и серверы; Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR дополнительно работают с облачными хранилищами. Редакция Photos специализируется на графических файлах.
- Открытый ресурс в файловом браузере. Для перемещения, переименования и удаления требуются права на запись.

1 Выделение файлов и папок

В каждой строке файлового браузера есть чекбокс – как для файлов, так и для целых папок. Отметьте нужные элементы. Чтобы выделить непрерывный диапазон, отметьте первый файл, а затем зажмите чекбокс последнего долгим нажатием: все файлы между ними выделятся автоматически.

Кнопка **Выбрать все** вверху выделяет всё содержимое папки, а соседняя кнопка – сбрасывает выбор. Количество отмеченных объектов отображается рядом с именем папки, например: «Отпуск • 12 выбрано».

При наличии выделения внизу экрана появляется панель операций: **Копировать**, **Переместить**, **Переименовать**, **Удалить**, **Поделиться**, **Архивировать** и **Отменить**. В ресурсах «только для чтения» доступны только кнопки «Копировать» и «Поделиться».


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 4 selected
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
VID_20260714_1830.mp4
1280x720 • 00:12 • 561.75 KB
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB



Отметьте файлы и папки флажками и выберите нужное действие.

2 Копирование или перемещение в другое место

Нажмите кнопку **Копировать** или **Переместить**. Появится окно с описанием предстоящего действия (например: «Копирование 12 файлов из Камера» и «Включая папок: 1»). Ниже отображаются ваши назначения в виде цветных кнопок, а также кнопка **Выбрать папку** для любого другого каталога.

Нажмите на нужную кнопку назначения или нажмите **Выбрать папку** для указания произвольного пути в системном диалоге. Передача файлов начнётся немедленно.

Папка копируется целиком со всей своей внутренней структурой и подпапками – даже с телефона на удалённый компьютер или в облако. Приложение заранее предупреждает о недопустимых операциях:

- «Папка не может быть скопирована или перемещена сама в себя. Выберите назначение вне этой папки.»
- «Эта папка уже находится в выбранном назначении. Выберите другое назначение.»
- «Недостаточно места на SD-карте – требуется ещё 1.2 ГБ. Освободите место или выберите другое назначение.»


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 15 selected
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
Copying 15 files from DCIM/Camera..
Downl oads
Audio
Pictur es/ Holida y
Music
DCIM
Select Folder
Cancel
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB



Выбор целевой папки для копирования файлов.

3 Контроль хода операции и отправка в фон

Окно прогресса наглядно показывает текущий копируемый файл, количество обработанных объектов («3 / 12»), скорость («1.5 МБ/с»), общий процент выполнения и расчётное оставшееся время («~2 мин 10 с»). Скорость усредняется за несколько секунд, поэтому показатели отображаются плавно без резких скачков.

Нажмите **В фон**, чтобы свернуть окно и продолжить работу в приложении; кнопка **Отмена** останавливает передачу. Поведение фоновых задач подробно описано в руководстве Фоновая передача файлов и контроль прогресса.


12:00
A-Z
Pictures/Holiday (17 files) • /storage/emulated/0/Pictures/
Holiday • by Name ↑ • All Files • 3 selected
IMG_20260728_0800.jpg
1080x1920 • 421.68 KB
photo_001.jpg
4032x2268 • 7.81 MB
Copying..
VID_20260722_1015.mp4
3 / 3
1%
Cancel
Background
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB



Окно прогресса с отображением скорости и оставшегося времени.

4 Поведение при совпадении имён файлов

Ни один файл не перезаписывается без вашего прямого согласия. Пока перезапись выключена, файл, имя которого уже существует в целевой папке, пропускается, а файл в месте назначения остаётся неизменным. В итоговом отчёте указывается количество фактически скопированных или перемещённых файлов.

Если вы хотите автоматически перезаписывать старые файлы, откройте **Настройки** → **Управление** → **Поведение при копировании, перемещении и перезаписи** и включите опции **Перезаписывать при копировании** или **Перезаписывать при перемещении**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: переключатели перезаписи**
Настройки, вкладка «Управление», карточка копирования, перемещения и перезаписи, оба переключателя выключены.

⚠ Удаление не всегда можно отменить

В сетевой папке, в облаке и на телефоне с выключенной корзиной **Удалить** стирает файлы навсегда – **Отменить** их не вернёт.

5 Удаление файлов и папок

Выделите ненужные файлы и нажмите кнопку **Удалить**. Дальнейшие действия зависят от расположения файлов и ваших настроек:

- **На телефоне или карте памяти с включённой корзиной** – файлы перемещаются в скрытую папку `.trash`, откуда их можно легко восстановить кнопкой «Отменить». Опция настраивается в Настройки → Управление → Удаление файлов и корзина параметром **Использовать папку корзины (.trash)**.
- **Без корзины** – файлы удаляются окончательно. На Android 11 и новее система может показать собственный диалог с запросом на удаление медиафайлов – нажмите **Разрешить**.
- **В сетевой папке или в облаке** – эти хранилища не поддерживают корзину приложения, поэтому перед удалением выводится список файлов и кнопка **Удалить навсегда**. Вы можете отметить пункт **Больше не показывать для этого ресурса**.
  При включённых параметрах **Безопасный режим** и **Подтверждать перед удалением** приложение сначала покажет проверочный запрос. Если для части файлов корзина недоступна, приложение сообщит: «Корзина недоступна для некоторых файлов – они удалены навсегда».


12:00
A-Z
Home NAS (16 files) • sftp://127.0.0.1:2222/ • by Name ↑ • 3 selected
IMG_20260725_2210.jpg
1.08 MB
IMG_20260726_1905.jpg
This action cannot be undone
Delete 3 files from network?
• IMG_20260726_1905.jpg
• IMG_20260728_0800.jpg
• photo_001.jpg
Home NAS
sftp://127.0.0.1:2222/
Files will be permanently deleted from the network location
Don't show again for this resource
Cancel
Delete permanently
MP4
VID_20260714_1830.mp4
561.75 KB



Удаление файлов в сетевых папках является окончательным.

6 Быстрая отмена последнего действия

Сразу после выполнения копирования, перемещения, удаления или переименования внизу экрана появляется сообщение с кнопкой **Отменить**, а сама кнопка **Отменить** остаётся активной на панели операций. У вас есть около десяти секунд:

- **Отмена удаления** – файлы мгновенно возвращаются из корзины на свои прежние места.
- **Отмена перемещения** – файлы перемещаются обратно в исходную папку (для целых папок запускается фоновая обратная передача: «Перемещение папок обратно..»).
- **Отмена копирования** – созданные копии удаляются. При отмене копирования папки приложение запросит подтверждение («Отменить копирование папки?») и предупредит, что новые файлы внутри копии тоже будут стёрты; нажмите **Удалить копии** для подтверждения. Исходные папки остаются без изменений.
- **Отмена переименования** – файлу возвращается прежнее название.

В плеере кнопка **Отменить** на панели команд мгновенно возвращает только что удалённый файл.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: отмена после удаления**
Браузер в локальной папке, 3 фото только что перемещены в корзину, видно сообщение с отменой.

7 Сроки хранения файлов в корзине

Корзина служит страховкой от случайных ошибок, а не долгосрочным архивом. Фоновая служба очистки запускается примерно каждые 15 минут и автоматически удаляет объекты из корзин, пролежавшие дольше установленного лимита. Чтобы очистить все корзины прямо сейчас, нажмите кнопку **Очистить корзину** в настройках удаления – приложение покажет, сколько папок корзины было освобождено.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: настройки корзины**
Настройки, вкладка «Управление», карточка удаления файлов и корзины, корзина включена.

Что вы получите

Сорок фотографий скопированы на карту памяти, папка «Отпуск 2019» со всеми подпапками бережно перенесена на домашний компьютер, смазанные дубли удалены, а случайно стёртый снимок мгновенно восстановлен одним нажатием кнопки «Отменить».

Советы и решение проблем

- **Перемещение между смартфоном и облаком** зависит от скорости интернет-соединения; отправьте задачу в фон и спокойно продолжайте работу.
- **Случайное удаление в сетевой папке?** На сетевых ресурсах нет корзины. Если сомневаетесь, перемещайте кандидатов на удаление во временную папку «_На удаление» и очищайте её позже.
- **Пакетное переименование файлов** подробно описано в руководстве Переименование файлов и папок.
- **Расширенные способы выделения** (фильтры, выбор диапазона) рассмотрены в рецепте Множественный выбор и пакетные операции.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Фоновая передача файлов и контроль прогресса

Что происходит во время длительного копирования в фоновом режиме.

ХРАНИЛИЩЕ

Переименование файлов и папок

Присвоение новых имён одиночным файлам или целым группам.

ХРАНИЛИЩЕ

Освобождение места – дубликаты, большие файлы и ZIP-архивы

Поиск дубликатов, чистка тяжёлых файлов и упаковка в ZIP.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #06

Все редакции (подробности в описании шагов)

Фоновая передача файлов и контроль прогресса

Что происходит во время длительного фонового копирования и перемещения файлов – системные уведомления, аккуратная линия прогресса внизу экранов, приём файлов из других приложений, обработка недоступности серверов, повторный вход в облачные сервисы и надёжное резервное сохранение файлов на смартфон при потере связи с целевой папкой.

Почему вам это понравится

Копирование двухсот праздничных видеороликов на домашний компьютер может потребовать времени. Совсем не обязательно непрерывно смотреть на окно прогресса – вы можете продолжать сортировать фотографии, ответить на важное сообщение или просто отложить телефон в сторону.

FastMediaSorter выполняет операции копирования и перемещения как фоновые задачи, которые надёжно продолжают работу при переходе между экранами или сворачивании приложения. На этой странице описано, как следить за их ходом и что делает приложение при возникновении помех.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Приём файлов из других приложений поддерживается в Standard, Lite, Photos и Legacy. Поддержка сетевых серверов и облаков описана в рецепте Копирование, перемещение и удаление файлов.
- Разрешение на отправку уведомлений, чтобы Android мог отображать прогресс при свёрнутом приложении.

1 Отправка передачи файлов в фоновый режим

Запустите операцию копирования или перемещения в файловом браузере и в появившемся окне прогресса нажмите кнопку **В фон**. Приложение сообщит: «Передача файлов продолжается в фоновом режиме», и вы абсолютно свободны: открывайте другую папку, просматривайте снимки в плеере или переключайтесь в другие приложения.

Операции передачи, запущенные через быструю сортировку в плеере, сразу выполняются в фоновом режиме. Одновременно выполняется одна задача передачи; при попытке запустить вторую приложение предупредит: «Передача файлов уже выполняется».

2 Отслеживание прогресса в шторке уведомлений

Во время передачи в панели уведомлений Android отображается статус «Копирование файлов» или «Перемещение файлов» с процентом выполнения, именем текущего файла и кнопкой **Отмена**. По завершении приходит уведомление «Передача файлов завершена» с общим числом файлов и строк вида «Передано папок: 2». В случае непредвиденных сбоев уведомление сообщает «Ошибка передачи файлов» с указанием конкретной причины.

Нажатие на уведомление сразу возвращает вас в исходную папку.


12:00 Fri, Sep 25
100%
Internet
Bluetooth
Flashlight
Do Not Disturb
Silent
Fast Media Sorter & Organizer • now
Copying files
0% - VID_20260722_1015.mp4
Cancel
Manage

Копирование файлов продолжается в фоновом режиме.

3 Тонкая линия прогресса в нижней части экрана

Пока идёт передача файлов, тонкая линия у самого нижнего края экрана плавно заполняется слева направо во всех разделах приложения – вы всегда наглядно видите, что передача продолжается. В файловом браузере рядом с ней отображается краткий текст, например: «Копирование 42% – IMG_2031.jpg». Нажмите на неё, чтобы снова открыть полное окно прогресса.

4 Автоматическое обновление содержимого папок

Когда фоновая задача меняет содержимое папки, пока вы просматриваете другой экран (например, запланированная операция переместила старые файлы или смарт-часы удалили снимок), список файлов мгновенно синхронизируется в момент вашего возвращения. Вы не увидите уже перемещённых файлов и избавитесь от необходимости обновлять список вручную.

5 Приём файлов из других приложений

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy.

В любом внешнем приложении – мессенджере, системной галерее, браузере – нажмите **Поделиться** и выберите FastMediaSorter. Сразу откроется привычное диалоговое окно выбора папки: нажмите на готовое назначение или кнопку **Выбрать папку**. Копирование продолжится в фоне с отображением стандартного уведомления даже после закрытия окна, а по окончании появится отчёт о завершении.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Приём отправленного фото**
Фотография из галереи, поверх неё открыт диалог выбора целевой папки в приложении.

6 Если целевой сервер недоступен

Перед копированием на сетевой ресурс приложение за пару секунд проверяет отклик компьютера или сетевого хранилища (NAS). Если сервер не отвечает (компьютер выключен или телефон отключился от домашнего Wi-Fi), передача сразу мягко останавливается с сообщением: «Целевой сервер недоступен – передача отменена», не зависая на долгие минуты. Ваши файлы остаются в полной сохранности на исходном месте. Включите сервер и повторите действие.

7 Запрос повторной авторизации в облаке

Облачные хранилища периодически требуют обновления сессии входа. Если это произошло во время копирования или перемещения, приложение покажет окно **Требуется авторизация**: «Требуется авторизация в облаке. Пожалуйста, перейдите в Ресурсы и войдите в этот облачный ресурс». Нажмите **Войти**, чтобы авторизоваться у провайдера, и возобновите передачу. В фоне отобразится уведомление: «Требуется вход – откройте FastMediaSorter для авторизации и продолжения».

8 Защита новых файлов от потери

Когда приложение сохраняет новый файл (снимок со встроенной камеры, голосовую заметку или загрузку) в сетевую папку или облако, а целевой ресурс оказывается временно недоступен, файл автоматически сохраняется в локальную память телефона с понятным уведомлением: «Сохранено в DCIM/Camera – Компьютер недоступен». Фотографии направляются в папку камеры, видео – в папку Movies, а остальные файлы – в стандартные каталоги. Вы сможете перенести их позже – см. Сохранение фото, видео и голосовых заметок в папку.

Что вы получите

Две сотни видеороликов успешно скопированы на домашний компьютер, пока вы продолжали разбирать фото, системное уведомление сообщило об окончании процесса, и ни один файл не потерялся даже при кратковременном сбое связи.

Советы и решение проблем

- **Разрешите уведомления.** Без системного разрешения фоновая передача всё равно будет работать, но прогресс будет виден только внутри самого приложения.
- **Объёмные передачи и энергосбережение.** При копировании огромных архивов подключите телефон к зарядному устройству – некоторые прошивки замедляют фоновые потоки при низком заряде аккумулятора.
- **Не хватает системного разрешения?** На Android 11 и новее уведомление может сообщить «Требуется разрешение» – откройте приложение, подтвердите доступ и повторите операцию.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Копирование, перемещение и удаление файлов

Запуск операций копирования и перемещения, отмена действий и работа с корзиной.

ХРАНИЛИЩЕ

Выполнение операций с файлами по расписанию

Автоматическое фоновое копирование и очистка по расписанию.

ИНСТРУМЕНТЫ

Быстрая отправка файлов на устройства и в приложения

Отправка файлов из приложения на другие устройства и в сторонние сервисы.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #07

Переименование файлов и папок

Переименовывайте одиночные файлы, папки или группы файлов в файловом браузере или прямо во время просмотра в плеере – на телефоне, в сетевых ресурсах и облаке – с возможностью мгновенной отмены действия через кнопку «Отменить».

Почему вам это понравится

Служебные имена файлов вроде `IMG_20260712_183412.jpg` ни о чём не говорят спустя год. А название «Первая поездка Ани на велосипеде.jpg» говорит сразу обо всём. Понятное имя позволяет мгновенно найти нужный кадр через поиск и легко узнать его в любой галерее.

FastMediaSorter позволяет переименовывать файлы прямо в процессе просмотра: одиночный снимок в плеере или целую группу файлов в файловом браузере, задавая каждому индивидуальное имя. Функция работает на встроенной памяти телефона, на карте памяти, в сетевых папках и в облачных хранилищах.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS.
- Доступ к ресурсу с правом на запись. В папках «только для чтения» кнопка переименования скрыта.

1 Переименование одного файла

В файловом браузере отметьте файл флажком и нажмите кнопку **Переименовать** на нижней панели. В окне **Переименование…** отобразится текущее имя, причём часть до точки уже выделена – просто наберите новое имя, а расширение `.jpg` останется на месте. Нажмите **Применить**.

Если поле оставлено пустым, появится предупреждение: «Имя файла не может быть пустым». Если файл с таким именем уже существует, приложение сообщит: «Файл уже существует: …», предложив указать другое имя.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 1 selected
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
Renaming..
Renaming 1 file from DCIM/
Camera..
File name
IMG_20260715_1355.jpg
Cancel
Apply
1600x1200 • 1.08 MB

Введите новое имя – расширение файла сохранится автоматически.

2 Переименование нескольких файлов одновременно

Отметьте несколько файлов и нажмите кнопку **Переименовать**. В открывшемся окне отобразится список всех выбранных файлов с отдельным полем ввода для каждого. Пройдитесь по списку и введите желаемые имена – некоторые можно оставить без изменений. Нажмите **Применить**, и все файлы будут переименованы в один приём.

Если одно из новых имён уже занято, этот конкретный файл сохранит прежнее имя с предупреждением в итоговом отчёте, а все остальные успешно переименуются.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 4 selected
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
Renaming 4 files from DCIM/
Camera..
IMG_20260726_1905.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
Cancel
Apply



Каждый выбранный файл получает собственное удобное поле для ввода имени.

3 Переименование папки

Папки переименовываются точно так же: отметьте папку чекбоксом и нажмите **Переименовать** на панели или выберите пункт **Переименовать** в собственном меню с тремя точками этой папки. Всё вложенное содержимое остаётся нетронутым.

4 Переименование прямо во время просмотра

В плеере или просмотрщике фото нажмите кнопку **Переименовать** на панели команд. Откроется то же самое окно **Переименование…** для просматриваемого сейчас кадра. Это самый быстрый способ давать осмысленные имена фотоснимкам во время их последовательного разбора. При наличии клавиатуры можно использовать горячую клавишу, а также настроить зону касания на экране.

5 Отмена переименования

Сразу после переименования в файловом браузере нажмите кнопку **Отменить** во всплывающем сообщении внизу или на панели операций – файлу вернётся его прежнее имя. Другие приложения (например, системная галерея) моментально узнают о новом имени, так как FastMediaSorter сразу уведомляет медиахранилище Android.

Что вы получите

Праздничные кадры получили понятные имена «День рождения Ани 01.jpg» – «День рождения Ани 12.jpg», сканы документов легко различимы, а любой файл можно найти за секунду по ключевому слову через поиск.

Советы и решение проблем

- **Не удаляйте расширение.** Замена `.jpg` на что-то другое не конвертирует файл, а лишь собьёт с толку другие программы. Приложение автоматически выделяет только само имя файла, предотвращая случайное удаление расширения.
- **Имена в сетевых папках** подчиняются правилам целевой операционной системы – например, Windows запрещает символы вроде `?` или `:` в именах файлов.
- **Хотите задать строгий порядок?** Начните имена с цифр (например, `01 Приезд.jpg`, `02 Пляж.jpg`) и включите сортировку папки по имени (см. Сортировка, фильтрация и быстрый поиск).

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Копирование, перемещение и удаление файлов

ПРОСМОТР

Сортировка, фильтрация и быстрый поиск

Повседневные операции с файлами в файловом браузере.

Быстрый поиск переименованных файлов в любых папках.

ХРАНИЛИЩЕ

Настройка целевых папок быстрой сортировки

Раскладывание переименованных фото по папкам в одно касание.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #08

Standard, noLegal, Legacy и VR; создание ZIP-архивов - во всех редакциях

Освобождение места - дубликаты, большие файлы и ZIP-архивы

Находите полные дубликаты файлов в любых папках и удаляйте лишние копии, очищайте память от файлов заданного размера в один клик и упаковывайте группы документов в компактные ZIP-архивы.

Почему вам это понравится

Телефон сообщает, что память почти заполнена. В галерее камеры, папках мессенджеров и старых резервных копиях одни и те же снимки дублируются по три раза, а забытые записи экрана занимают гигабайты пространства.

На этой странице представлены три эффективных инструмента очистки: поиск полных дубликатов файлов, удаление файлов по размеру и создание ZIP-архивов для компактного хранения множества мелких документов.

Перед началом: Что вам понадобится

- Поиск дубликатов и удаление по размеру: редакции Standard, noLegal, Legacy и VR.
- Создание ZIP-архивов: все редакции - Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Целевой ресурс с правом на запись. ZIP-архивы создаются только из файлов, расположенных на локальном устройстве.

1 Запуск поиска дубликатов

Откройте ресурс в файловом браузере, вызовите верхнее меню с тремя точками и нажмите **Поиск дубликатов**. Откроется экран **Дубликаты** со списком всех ваших ресурсов: «Выберите ресурсы для поиска дубликатов». Текущий ресурс уже отмечен галочкой и находится вверху; отметьте любые другие папки, где могут быть копии (например, папку камеры и папку WhatsApp вместе).

Нажмите **Начать сканирование**. Если выбран сетевой или облачный ресурс, приложение заранее предупредит: «Сканирование по сети может занять длительное время и израсходовать много трафика. Продолжить?»


12:00
Duplicates
Start Scan
Select resources to scan for duplicates
All Files (LOCAL)
Recent Media (LOCAL)
All Music (LOCAL)
All Videos (LOCAL)
Camera Photos (LOCAL)
All Images (LOCAL)
All Documents (LOCAL)
Downloads (LOCAL)
Audio (LOCAL)
DCIM (LOCAL)
Music (LOCAL)
Ops/src (LOCAL)
Home NAS Photos (SMB)
Renders (SFTP)
Sources (SFTP)
Exports (SFTP)
Pictures/Holiday (LOCAL)



Выбор папок и ресурсов для поиска повторяющихся копий.

2 Просмотр групп одинаковых файлов

Приложение сравнивает файлы в три строгих этапа – сначала по размеру, затем по первым байтам заголовка и, наконец, по полному побайтовому содержимому. Поэтому в группы объединяются только действительно идентичные файлы, независимо от различий в их именах. При сворачивании окна сканирование продолжается в фоне с уведомлением.

Результаты выводятся в виде списка групп с сортировкой от наибольшего расхода места: каждая группа показывает число файлов и объём занимаемой памяти («Лишнее место: 240 МБ»). В каждой группе приложение автоматически отмечает галочками все копии, кроме самой старой (которую считает исходным оригиналом).


12:00
Duplicates
Found 15 groups | Wasted space: 27.74 MB
photo_002.jpg
7.92 MB - 2 files
photo_002.jpg
/storage/emulated/0/DCIM/Camera/
photo_002.jpg
photo_002.jpg
/storage/emulated/0/Pictures/Holiday/
photo_002.jpg
photo_001.jpg
7.81 MB - 2 files
VID_20260716_0945.mp4
5.22 MB - 2 files
GIF_20260718_1111.gif
1.90 MB - 2 files



Группы идентичных файлов: лишние копии уже заботливо отмечены.

⚠ Это удаление необратимо

Перед удалением приложение запрашивает подтверждение: «Вы уверены, что хотите безвозвратно удалить..?». Внимательно просмотрите отмеченные файлы – особенно в группах, где копии лежат в разных папках.

3 Удаление лишних копий

Вы можете изменить отметки, если хотите оставить другую копию (или провести пальцем по строкам для быстрого выделения), либо удалить единичный файл кнопкой удаления в его строке. Затем нажмите **Удалить выбранные** – кнопка точно сообщает, сколько файлов и какой объём памяти освободится. Подтвердите действие, и копии будут удалены.

Хотите всё сделать быстрее? Пункт **Найти и удалить дубликаты** в меню открывает этот же экран, сразу подготавливая удаление после проверки списка.

⚠ В сетевых папках и облаках нет корзины

Для сетевых и облачных ресурсов диалог выводит предупреждение красным цветом: «Внимание: корзина не поддерживается для этого ресурса. Удаление будет окончательным!». В локальных папках телефона удалённые файлы перемещаются в корзину, если она включена – см. Копирование, перемещение и удаление файлов.

4 Удаление файлов по пороговому размеру

В меню с тремя точками файлового браузера выберите пункт **Удалить по размеру…**. В появившемся диалоге укажите:

- Условие: **Меньше чем** или **Больше чем**.
- Числовое значение и единицу измерения: **КБ**, **МБ** или **ГБ**.

Нажмите **Анализировать**. Окно **Подтверждение удаления** наглядно покажет, сколько файлов найдено и сколько места будет освобождено (например: «Найдено файлов: 18, Место для очистки: 6.2 ГБ»). Если ничего не найдено, появится сообщение: «Подходящих файлов не найдено». Нажмите **Удалить файлы** для выполнения очистки.

Этот инструмент идеален для двух задач: условие **Больше 500 МБ** моментально находит забытые тяжёлые видеоролики, а **Меньше 20 КБ** – вычищает битые картинки и крошечные превью, засоряющие папки.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ • All Files
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
Delete by Size..
Smaller than
Larger than
500
MB
Cancel
Analyze
1600x1200 • 47.31 KB
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB



Выбор критерия размера и кнопка «Анализировать».

5 Упаковка файлов в ZIP-архив

В папке на телефоне выделите файлы для архивации (зажмите первый долгим нажатием, затем отметьте остальные). Откройте меню с тремя точками и нажмите **Архивировать** (пункт активен при выделении хотя бы одного файла).

Окно **Архивирование выбранных файлов** предложит имя архива – по имени первого файла или текущей дате. Вы можете изменить имя (расширение `.zip` добавится автоматически) и проверить строку **Папка назначения** (архив сохраняется в текущую папку). Нажмите **Архивировать**.

В окне прогресса отображается ход упаковки («12 из 40: IMG_2031.jpg») с возможностью отмены (при отмене недописанный временный файл сразу удаляется). По окончании вы увидите отчет: «Архив создан: holiday.zip (40 файлов)». Если архив с таким именем уже существовал, новый файл получит имя `holiday_1.zip`, не затирая существующий.


12:00
A-Z
Pictures/Holiday (15 files) • /storage/emulated/0/Pictures/Holiday • by Name ↑ • All Files • 4 selected
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB
Archive Selected Files
Holiday_July_2026
Destination folder: /storage/emulated/0/Pictures/Holiday
Cancel
Archive
1600x900 • 493.57 KB
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB



Введите имя архива и нажмите «Архивировать».

Что вы получите

Одинаковые фотографии сохранены в одном экземпляре вместо трёх, забытые гигантские видео удалены, а пачка сканов аккуратно упакована в единый ZIP-архив. Индикатор свободной памяти на устройстве снова дышит свободно.

Советы и решение проблем

- **Поиск дубликатов между телефоном и сетевым диском.** Отметьте оба ресурса при сканировании. Процесс займёт больше времени из-за считывания данных по сети, но найдёт все совпадения.
- **Архивация файлов из сети и облака.** Создание ZIP поддерживается только для локальных файлов на устройстве: «Архивация поддерживается только для локальных файлов». Сначала скопируйте файлы на телефон.
- **Отслеживайте освобождённое место.** При включённой статистике карточка **Освобождённое место** подсчитывает каждый байт, возвращённый удалением файлов – см. Статистика использования.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Копирование, перемещение и удаление файлов

ХРАНИЛИЩЕ

Выполнение операций с файлами по расписанию

Повседневная работа с файлами, управление корзиной и отмена действий.

Автоматическая очистка и перенос старых файлов по ночам.

ПРОГРАММЫ

Статистика использования

Наглядный подсчёт разобранных файлов и освобождённого пространства.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #09

Выполнение операций с файлами по расписанию

Настройте автоматическое копирование, перемещение или удаление файлов по расписанию – например, еженощную выгрузку фото с камеры на домашний ПК – и просматривайте подробный журнал запусков, чтобы всегда быть в курсе выполненных задач.

Почему вам это понравится

Каждый вечер вы ставите телефон на зарядку и думаете: «Надо бы скопировать сегодняшние фото на компьютер». И каждый вечер забываете. Запланированная операция сделает это за вас: вы настраиваете задачу один раз – что брать, куда складывать и как часто, – а приложение выполняет её в фоновом режиме, даже если оно закрыто.

Типичные сценарии: копировать новые снимки камеры в сетевую папку каждую ночь, перемещать загруженные видеоролики на карту памяти каждые несколько часов или очищать папку временных скриншотов раз в сутки.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции .
- Источник: настроенный ресурс или любая локальная папка на устройстве.
- Для копирования и перемещения: назначение или любая папка на устройстве.
- Включённый телефон во время наступления расписания (Android управляет точным моментом пробуждения, поэтому задача может стартовать на несколько минут позже).

1 Открытие экрана запланированных операций

На экран **Запланированные операции с файлами** ведут несколько удобных путей:

- Настройки → Управление → Запланированные операции с файлами – «Управление операциями и журнал запусков».
- Меню встроенных программ и панель быстрого доступа, где модуль расписания находится среди остальных программ.
- Виджет **Запланированные операции** на домашнем экране Android.
- В файловом браузере: верхнее меню с тремя точками → Автоматизация… – экран откроется с уже подставленной текущей папкой в качестве источника.

Вверху экрана переключатель **Использовать операции по расписанию** («Копирование, перемещение, удаление в фоне») активирует или полностью отключает всю службу.


12:00
Scheduled file operations
Use scheduled operations
Copy, move, delete in the background
Camera Photos
→ Pictures/Holiday
At 17:56 · Every 24h
All files
Run now
Edit
Delete
Downloads
→ Music
At 17:57 · Every 24h
All files
Run now
Edit
Delete

Экран управления запланированными операциями с файлами.

2 Указание источника, действия и назначения

Нажмите **+** (**Добавить**). В параметрах новой задачи укажите:

- **Источник** – выберите один из ваших ресурсов или первый пункт **Локальная папка** для выбора любого каталога через системный диалог Android. Такая папка будет использоваться только этой задачей и не появится на главном экране.
- **Операция** – **Копирование**, **Перемещение** или **Удаление**.
- **Назначение** – для копирования и перемещения: выберите целевое назначение или пункт **Локальная папка**. При наличии ровно одного настроенного назначения оно подставится автоматически.
  Если источник открыт только для чтения, приложение разрешит только операцию **Копирование** с подсказкой: «Источник доступен только для чтения».


12:00
Add
Source
Camera Photos
Copy
Destination
Pictures/Holiday
Conditions
All files (incl. non-media)
Images (incl. GIF)
Audio
Video
Documents (PDF, EPUB, text, Office)
All
Overwrite existing files
Starting at
HH
00
:
MM
53



Опишите задачу один раз – приложение позаботится обо всём остальном.

3 Выбор типов файлов и расписания

- **Типы файлов** – **Все файлы (вкл. немедиа)**, **Изображения (вкл. GIF)**, **Аудио**, **Видео** или **Документы (PDF, EPUB, текст, Office)**. Выбор «Все файлы» автоматически снимает остальные флажки. Как минимум один пункт должен быть активен.
- **Временной фильтр** – **Все**, **Новые с прошлого запуска**, **Новые за последний час** или **Новые за последние сутки**. Вариант **Новые с прошлого запуска** идеально подходит для сценария «копировать только то, что появилось со вчерашнего дня».
- **Время начала** – время первого запуска задачи.
- **Повторять каждые** – периодичность повтора в часах и минутах (по умолчанию каждые 24 часа). Минимальный интервал составляет 15 минут; нулевой интервал автоматически корректируется на 1 час.

  Ниже строка **Следующий запуск:** динамически показывает точное расчетное время следующего срабатывания.

4 Дополнительные параметры и сохранение

- **Перезаписывать существующие файлы** – заменять одноимённые файлы в месте назначения (при выключенном тумблере такие файлы безопасно пропускаются).
- **Отключить уведомления** – выполнять фоновую работу бесшумно, без появления уведомлений в шторке.

Нажмите **Сохранить операцию**. При первой настройке приложение может предложить **Разрешить работу в фоновом режиме**: «На некоторых устройствах система может останавливать фоновые службы. Для надёжной работы операций по расписанию разрешите приложению работу без оптимизации батареи». Нажмите **Открыть настройки** и выдайте разрешение, иначе система может «усыпить» задачу при выключенном экране.

Перемещение и удаление требуют доступа ко всем файлам

Чтобы стереть исходные файлы после перемещения или удаления в фоне, приложению требуется разрешение на доступ ко всем файлам. Если его нет, появится уведомление: «Запланированной операции требуется разрешение» – нажмите на него и подтвердите доступ.

5 Управление задачами, ручной запуск и журнал

Каждая операция в списке отображает источник, назначение и расписание («В 23:00 · Каждые 24ч») со своим переключателем паузы и кнопкой **Запустить сейчас** для мгновенного выполнения. Для управления всеми задачами разом предусмотрены кнопки **Запустить все сейчас**, **Приостановить все** и **Возобновить все**.

Нажмите **Журнал**, чтобы открыть историю запусков: когда выполнялась каждая задача, сколько файлов было обработано и какие ошибки возникли. Если последний запуск завершился ошибкой, задача помечается предупреждением: «Последний запуск не удался. Нажмите Журнал для подробностей».

Задачи автоматически продолжают работать и после перезагрузки телефона. Если открытая в файловом браузере папка изменилась в результате работы фоновой задачи, список мгновенно обновится при возвращении на экран.


12:00
Scheduled file operations
Use scheduled operations
Copy, move, delete in the background
Run history
Clear log
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
OK (0 files)
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: VID_20260719_2012.mp4
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: VID_20260716_0945.mp4
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: VID_20260714_1830.mp4
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: photo_002.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: photo_001.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: IMG_20260726_1905.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: IMG_20260725_2210.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY



Журнал запусков с полной статистикой выполненных задач.

Что вы получите

Ваши фотографии каждую ночь автоматически выгружаются на домашний компьютер без единого напоминания, папка загрузок остаётся чистой, а утренний журнал наглядно показывает всё, что было сделано.

Советы и решение проблем

- **Главный тумблер ориентируется на список.** На экране запланированных операций переключатель автоматически выключается при пустом списке и включается обратно, как только вы добавляете задачу.
- **Начинайте с копирования.** Попробуйте новую задачу в режиме копирования день-два; переключайте на перемещение, когда убедитесь в точности настроек.
- **Сетевой ресурс должен быть включён** в момент запуска – для домашнего компьютера задавайте ночные часы, когда он активен.
- **Хотите проверить работу сразу?** Нажмите кнопку **Запустить сейчас** и загляните в Журнал.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Сортировка файлов по папкам с помощью быстрой сортировки

ХРАНИЛИЩЕ

Подключение сетевых папок и облачных хранилищ

Настройка целевых папок, в которые отправляются запланированные задачи.

Добавление домашнего ПК в качестве места для ночного резервного копирования.

ПРОГРАММЫ

Встроенные мини-приложения

Другие полезные утилиты, доступные из меню программ.

Standard, noLegal, Legacy и VR (виджет «Быстрый диктофон» – Standard и Legacy)

Сохранение фото, видео и аудиозаметок прямо в выбранную папку

Делайте фото, записывайте видеоролики и надиктовывайте аудиозаметки прямо из нужной папки с автоматическим сохранением на месте – на телефоне, сетевом диске или в облаке – используя удобный виджет быстрого диктофона и буфер обмена для мгновенной отправки.

Почему вам это понравится

Вы раскладываете чеки по папке «Налоги 2026», и один чек остался на бумаге. Обычный путь – открыть камеру, сфотографировать, найти снимок в общей галерее и переместить. В FastMediaSorter вы делаете снимок прямо из нужной папки, и он сохраняется точно на своё место – даже если эта папка находится на компьютере дома или на Google Диске.

Точно так же это работает для коротких видеороликов и голосовых заметок, а виджет на рабочем столе позволяет записать мысль в одно касание без открытия приложения.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакциях Standard, noLegal, Legacy или VR. Виджет «Быстрый диктофон» доступен в Standard и Legacy.
- Разрешение на доступ к камере, а для аудиозаметок – к микрофону. Приложение запрашивает их при первом обращении.
- Целевой с правом на запись (при отсутствии выбранного места фото сохраняются в вой папку камеры телефона, а аудиозаметки – в «Загрузки»).

1 Включение команд съёмки и записи

Откройте **Настройки**, вкладку **Управление**:

- В блоке **Фотосъёмка** включите **Включить съёмку фото** – «Отображать команду камеры в файловом браузере и сохранять новые снимки в текущий ресурс».
- В блоке **Видеозапись** включите **Включить запись видео**.
- В блоке **Диктофон** включите **Включить запись звука с микрофона**. Если доступ к микрофону ещё не выдан, Android покажет системный запрос.

  В каждом блоке также есть кнопка **Выбрать ресурс…**. Указанное там место используется по умолчанию, когда съёмка происходит вне конкретной папки (например, через виджет рабочего стола).


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Copy, move and overwrite behavior
File deletion and trash
Quick Sort destinations
Send file to..
Scheduled operations by schedule
App behavior and operating rules
Photography
Enable photo capture
Show the camera command in the file browser and save new photos to the current resource.
Ask for each photo name
Show a rename dialog before saving each captured photo.
Open captured photo for editing
Open the saved photo in the drawing editor right after capture.
Save photos to clipboard
Also copy each captured photo to the clipboard, ready to paste
Geotag photos
Save GPS location in photos taken with the in-app camera. Needs location permission; off by default.
Camera photos destination



Настройки фотосъёмки во вкладке «Управление».

2 Съёмка фотографии прямо в открытую папку

Откройте нужную папку в файловом браузере, вызовите меню с тремя точками и нажмите **Снять фото**. Сделайте снимок – он сохранится прямо в эту папку:

- В локальную папку на смартфоне – напрямую в неё.
- В сетевую папку или облачное хранилище – сразу загрузится на удалённый ресурс.
- Во встроенную системную коллекцию («Фото с камеры» или «Все изображения») – в стандартную папку камеры устройства.

  При включённой опции **Запрашивать имя для каждого фото** вы сможете задать имя кадру до сохранения. Опция **Открывать снимок в редакторе** сразу передаёт кадр в редактор рисунков для добавления пометок или обводки. Пункт **Геотеги для фото** записывает координаты съёмки в EXIF (требует разрешения на доступ к геолокации).


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files)
All Files
VID_2026
1280x720 • 0
VID_2026
1280x720 • 0
VID_2026
1280x720 • 0
GIF_2026
360x360 • 1.9
IMG_2026
1600x1200 •
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB
Microphone: record audio
Find Duplicates
Find and Delete Duplicates
Delete by Size..
Archive
Create drawing
Automation..
Take photo
Record video
Help
App settings



Пункт «Снять фото» в меню текущей папки.

3 Запись видеоролика в открытую папку

В этом же меню нажмите **Записать видео**. Готовый ролик запишется в текущую папку по тем же правилам, что и фотографии. Если включён параметр **Открывать видео в плеере**, воспроизведение начнётся сразу по окончании записи, позволяя моментально оценить результат.

4 Запись голосовой аудиозаметки

В файловом браузере нажмите и удерживайте кнопку с микрофоном (**Запись звука**, «Удерживайте для записи») и надиктуйте текст. Отпустите кнопку для остановки. На узких экранах, если кнопка не помещается на панели, она перемещается в меню с тремя точками как пункт **Запись звука** – там запись запускается одним касанием.

При включённом параметре **Запрашивать имя файла** окно **Сохранение записи** предложит ввести название заметки. Запись сохраняется в формате `.m4a` в папку, заданную в настройках диктофона, либо в текущую открытую папку, либо в «Загрузки».

Слишком короткое нажатие отменяет запись без сохранения («Запись отменена»). Входящий телефонный звонок или перехват звука другой программой также мягко останавливают запись с сохранением уже надиктованного фрагмента.

5 Запись в один клик с рабочего стола – виджет «Быстрый диктофон»

Редакции Standard и Legacy.

Добавьте виджет **Быстрый диктофон** на домашний экран Android: зажмите свободное место на рабочем столе, выберите **Виджеты**, найдите FastMediaSorter и перетащите виджет на экран.

Во время записи в строке уведомлений отображается статус «Идёт запись..» с кнопкой **Остановить**. Завершить запись можно как нажатием на сам виджет, так и из уведомления. Заметка сохраняется в настроенный ресурс для диктофона или в системную папку аудиозаписей.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Виджет «Быстрый диктофон»**
Рабочий экран смартфона с размещённым виджетом диктофона и идущей аудиозаписью.

6 Мгновенная вставка нового снимка в мессенджер

Включите настройку **Сохранять фото в буфер обмена** в блоке «Фотосъёмка» – «Также копировать каждый сделанный снимок в буфер обмена для быстрой вставки». Любой кадр, сделанный камерой приложения, будет автоматически скопирован в буфер обмена в полном качестве. Переключитесь в мессенджер, зажмите поле ввода сообщения и нажмите **Вставить** – фото сразу прикрепится к сообщению, сохранившись при этом в нужной папке на диске.

7 Если целевая папка временно недоступна

Снимок, видеоролик или аудиозаметка никогда не пропадут из-за временных проблем со связью. Если загрузка на сетевой диск или в облако не удалась, приложение сохранит файл локально на телефон (фото - в DCIM/Camera, видео - в Movies, аудио - в Music) с понятным сообщением: «Сохранено в DCIM/Camera - Компьютер недоступен». Вы сможете переместить файл в целевую папку позже, когда восстановится связь.

Что вы получите

Фотография чека сразу лежит в папке «Налоги 2026», видео с ремонтом отправлено в общую папку на домашнем ПК, а внезапная мысль на прогулке сохранена как аудиозаметка в папке заметок - без блужданий по общей галерее.

Советы и решение проблем

- **Сортируйте прямо во время съёмки.** Откройте целевую папку заранее и сделайте снимок - вам больше никогда не придётся искать и перемещать эти файлы вручную.
- **Широкие возможности камеры.** Таймер, режимы съёмки и распознавание текста подробно описаны в рецепте Быстрая съёмка фото и видеокадров.
- **Буфер обмена не заменяет хранилище.** В буфере обмена остаётся только последний кадр, в то время как сохранённый на диск файл остаётся навсегда.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

КАМЕРА

Быстрая съёмка фото и видеокадров

Все возможности встроенного модуля камеры приложения.

ХРАНИЛИЩЕ

Подключение сетевых папок и облачных хранилищ

Прямое сохранение снимков на домашний компьютер и в облака.

ХРАНИЛИЩЕ

Выполнение операций с файлами по расписанию

Автоматический перенос дневных фото и заметок по расписанию.

ИСТОЧНИКИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ | Все редакции | RECIPE #11

Все редакции (контейнеры в облаке – все, кроме Lite и FOSS)

Защита файлов с помощью ПИН-кода и шифрования

Защищайте ресурсы ПИН-кодом и упаковывайте важные файлы в зашифрованные паролем контейнеры .fd-sec с возможностью безопасного просмотра без распаковки на диск – на смартфоне, сетевых дисках и в облаке.

Почему вам это понравится

Дети берут смартфон посмотреть мультфильмы, и вам не хотелось бы, чтобы они случайно зашли в папку со сканами паспортов. Или вы храните копию важного договора на домашнем компьютере и хотите сделать её нечитаемой для любого, кто включит этот ПК.

В FastMediaSorter для этого предусмотрены два уровня защиты. ПИН-код блокирует доступ к целому ресурсу внутри приложения. А зашифрованный контейнер упаковывает отдельный файл в защищённый файл `.fd-sec`, который невозможно открыть без знания пароля – ни в этом приложении, ни на компьютере.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Шифрование файлов в облачных хранилищах доступно в редакциях с поддержкой облаков: Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR.
- Для создания контейнеров: файл в папке с правами на запись.
- Дополнительно: программа FileDO для Windows, открывающая `.fd-sec` контейнеры на компьютере.

⚠ Функции «Забыли ПИН-код» не существует

Приложение не может восстановить забытый код. Если вы забыли ПИН, удалите ресурс из списка приложения и добавьте папку заново – сами файлы на диске не пострадают. ПИН-код защищает ресурс только внутри FastMediaSorter; в других проводниках и на ПК папка остаётся обычной.

1 Блокировка ресурса с помощью ПИН-кода

На главном экране зажмите нужный ресурс долгим нажатием и выберите пункт **Редактировать**. В поле **ПИН-код (необязательно)** - «4–6 цифр для защиты ресурса» - введите цифровой код из 4–6 символов и сохраните изменения.

С этого момента открытие ресурса, запуск его слайд-шоу или открытие настроек папки будет требовать ввода ПИН-кода в компактном окне с именем ресурса. При неверном коде отобразится сообщение «Неверный ПИН», и папка не откроется. Чтобы снять защиту, откройте **Редактировать** (потребуется ввести текущий ПИН), очистите поле и сохраните.


12:00
Documents
Access PIN
Cancel
OK
Local 20 files - photos, video and audio only ALL
Music
/storage/emulated/0/Music
Local 3 files - photos, video and audio only ALL
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO



Запрос ПИН-кода перед открытием защищённого ресурса.

2 Включение команд шифрования FileDO

Откройте **Настройки**, вкладку **Управление** и включите параметр **Операции шифрования FileDO**. Это добавит пункты **Зашифровать в FileDO** и **Расшифровать из FileDO** в меню действий каждого файла. Открытие уже существующих контейнеров `.fd-sec` работает даже при выключенном тумблере.

⚠ Удалите исходный файл вручную

Исходный файл остаётся на диске в открытом виде. После того как вы проверите, что контейнер успешно открывается по паролю, удалите исходный файл, если его содержимое конфиденциально. И обязательно запомните пароль: «Восстановить забытый пароль невозможно».

3 Упаковка файла в зашифрованный контейнер

В файловом браузере откройте меню с тремя точками нужного файла и нажмите **Зашифровать в FileDO**. В окне **Пароль контейнера** введите пароль дважды. Если введённые пароли не совпадают, появится сообщение: «Введённые пароли не совпадают».

Приложение создаст защищённый файл рядом с исходным: файл `passport.jpg` превратится в `passport.fd-sec`. Если такое имя уже занято, новый файл получит имя `passport-1.fd-sec` – старые файлы никогда не затираются. Появится подтверждение: «Контейнер создан. Исходный файл не изменён».

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Пароль контейнера FileDO**
Пункт «Зашифровать в FileDO» выбран для локального фото, открыто окно ввода пароля.

4 О пустом пароле

Вы можете оставить поле пароля пустым, и приложение честно предупредит: «Пустой пароль не обеспечивает секретности. Файл лишь скрыт от случайных глаз, и любой знающий формат сможет его открыть». Используйте этот вариант только для скрытия файлов из стандартных галерей, но не для важных документов.

5 Просмотр содержимого контейнера без распаковки на диск

Файлы `.fd-sec` отображаются в файловом браузере при включённом режиме отображения всех файлов (**Все файлы**). Нажмите на файл и введите пароль. Приложение расшифрует содержимое во временную изолированную область памяти, откроет его в соответствующем встроенном просмотрщике и моментально удалит расшифрованную копию, как только вы закроете просмотр.

Отметьте пункт **Запомнить пароль для всех файлов .fd-sec**, если вы используете единый пароль для всех контейнеров. В следующий раз приложение автоматически применит сохранённый ключ и откроет файл без лишних запросов. Если пароль не подошёл, приложение сбросит его и сообщит: «Сохранённый пароль не подошёл к этому файлу. Введите пароль для этого файла». Пароль надёжно хранится в системном хранилище ключей Android (KeyStore).

6 Полная расшифровка файла на диск

Откройте меню с тремя точками для файла `.fd-sec`, выберите **Расшифровать из FileDO** и введите пароль. Исходный файл появится рядом с контейнером под своим первоначальным именем с сообщением: «Файл восстановлен».

7 Работа с контейнерами в сетевых папках и облаке

Команды шифрования и расшифровки FileDO полноценно работают с файлами в сетевых папках, на серверах FTP/SFTP и в сервисах Google Диск, Dropbox или OneDrive. Приложение загружает файл в защищённую локальную память, упаковывает или распаковывает его, отправляет результат обратно в удалённую папку, выполняет контрольное чтение для проверки целостности всех байтов и лишь затем присваивает финальное имя. Оригинал в облаке остаётся в полной безопасности.

8 Возможные сообщения об ошибках

- «Не удалось открыть файл: неверный пароль, файл не является контейнером или повреждён. Эти три причины неотличимы.» – введите пароль повторно, проверив регистр букв.
- «Контейнер повреждён: файл обрезан или контрольная сумма не совпадает.» – файл был повреждён при неполном копировании. Используйте резервную копию.
- «Этот контейнер использует версию формата, не поддерживаемую приложением.» – обновите FastMediaSorter.
- «Этот контейнер содержит программу или скрипт. Открытие заблокировано.» – ради вашей безопасности приложение не запускает исполняемые файлы из контейнеров.

Что вы получите

Детские мультфильмы доступны в один клик, а папка с паспортами надёжно заблокирована ПИН-кодом. Договор хранится на домашнем сервере как защищённый контейнер `.fd-sec`, который открывается только по вашему личному паролю – на телефоне в приложении и на ПК в программе FileDO.

Советы и решение проблем

- **Единый формат с компьютером.** Контейнеры, созданные на телефоне, без проблем открываются в программе FileDO для Windows, и наоборот.
- **ПИН-код переносится вместе с ресурсом** при экспорте настроек в файл резервной копии – см. Экспорт и резервное копирование ресурсов.
- **Другие параметры безопасности** (включая блокировку всего приложения) описаны в руководстве Конфиденциальность, пароли и сетевая безопасность.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

НАСТРОЙКИ

Конфиденциальность, пароли и сетевая безопасность

Блокировка всего приложения и контроль сетевого трафика.

ХРАНИЛИЩЕ

Экспорт и резервное копирование ресурсов

Перенос ресурсов вместе с ПИН-кодами на другой смартфон.

ХРАНИЛИЩЕ

Копирование, перемещение и удаление файлов

Удаление открытого оригинала после упаковки в контейнер.

ые папки и облака

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #01

Сетевые папки (SMB) – все редакции, кроме Lite. Автоматический поиск компьютеров, список общих папок, проверка подключения и автоматическая оптимизация скорости – Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR (кроме Lite и FOSS).

Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows

Откройте общий доступ к папке в Windows, найдите ее в приложении сканированием локальной сети, проверьте подключение до сохранения и разберитесь, что означают сообщения о статусе связи – полное руководство по добавлению сетевых папок в качестве ресурсов.

Почему вам это понравится

Добавление сетевой папки в качестве ресурса занимает считанные секунды, когда все готово: компьютер включен, пароль введен верно, имя сетевого ресурса совпадает с настройками сервера. Это руководство создано для всех остальных ситуаций – когда вы не помните точный IP-адрес компьютера, опечатались в имени сетевого каталога или папка, работавшая вчера, сегодня выдает ошибку подключения.

Кроме того, мы начнем на шаг раньше: чтобы приложение смогло обнаружить папку, ее сначала необходимо открыть для общего доступа в Windows.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции, кроме Lite – см. Обзор и сравнение семи редакций.
- ПК с Windows или сетевое хранилище NAS с расшаренной папкой (или несколько минут на ее открытие по шагу 1 ниже).
- Телефон и компьютер в одной сети Wi-Fi или локальной сети.
- Имя пользователя и пароль учетной записи с доступом к папке (на домашнем ПК обычно это ваш логин и пароль Windows).

1 Откройте общий доступ к папке в Windows

Приложение может обнаружить только ту папку, доступ к которой уже разрешен в настройках Windows. На компьютере кликните правой кнопкой мыши по папке, откройте **Свойства**, перейдите на вкладку **Доступ** и настройте общий доступ для конкретного пользователя или для всех в локальной сети. Официальное руководство Microsoft охватывает все версии: Общий доступ к файлам по сети в Windows ↗.

На сетевом хранилище NAS папки расшариваются аналогичным образом через его веб-интерфейс: названия пунктов могут отличаться, но суть та же – выбрать папку, дать ей сетевое имя и назначить права доступа.

Не хотите настраивать общий доступ Windows вручную?

Fast Media Sorter for Windows позволяет открыть доступ к выбранным папкам в пару кликов и подключается через QR-код без включения системного общего доступа Windows. См. Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows.

2 Найдите компьютер и добавьте сетевую папку

На главном экране нажмите **Добавить**, затем **Сетевая папка** («Добавление сетевых ресурсов SMB»). На экране **Создать сетевой ресурс (SMB)** нажмите **Сканировать сеть**: приложение проверит локальную подсеть на наличие серверов SMB, FTP и SFTP со статусом «Сканирование локальной подсети..», после чего покажет «Сканирование завершено» и список найденных устройств. Нажмите на свой компьютер.

Когда поле **IP сервера** заполнится (или введите адрес вручную, например `192.168.1.100`), укажите **Имя пользователя** и **Пароль**, затем нажмите **Сканировать хост**. Приложение покажет список доступных общих папок под заголовком «Сетевые ресурсы на <имя компьютера>» – отметьте нужную. Если список пуст, подсказка «На сервере не найдены общие ресурсы. Закройте это сообщение и введите имя ресурса вручную» подскажет следующий шаг; если произошел сбой опроса, сообщение «Не удалось просканировать ресурсы. Попробуйте снова» означает, что список пока не получен, но сама папка в порядке.


Create Network Resource (SMB)
Scan Network
Server IP
e.g. 192.168.1.100
Username
Password
Network Discovery
Scan complete
SFTP
SMB, FTP
Scan Again
Cancel



Функция «Сканировать сеть» автоматически находит устройства в сети Wi-Fi.

3 Или введите параметры вручную

Автоматическое сканирование требует нахождения в одном сегменте сети и недоступно в редакции FOSS, где параметры вводятся вручную. В обоих случаях поля одинаковы:

- **IP сервера** – сетевой адрес компьютера, например `192.168.1.100`.
- **Имя пользователя** и **Пароль** для доступа к ресурсу, а также **Домен (необязательно)** при наличии доменной структуры («Оставьте пустым, если не требуется»).
- **Порт** – оставьте стандартный (`445`), если не задан другой.
- **Имя ресурса/подпапка** – точное сетевое имя папки в Windows, например `Common` или `Photos`.
- **Имя ресурса** – отображаемое название на главном экране (если оставить пустым, приложение сформирует его автоматически).

4 Проверьте соединение перед сохранением

Кнопка **Проверить подключение** проверяет адрес, логин и пароль без добавления ресурса и дает четкий ответ. При неверном пароле сообщается «Ошибка аутентификации», при ошибочном имени папки – «Ресурс не найден», а если компьютер недоступен по сети – «Тайм-аут подключения». Три разные проблемы – три понятных решения вместо одной общей ошибки.

Убедившись, что связь установлена, нажмите **Добавить этот ресурс**, либо добавьте несколько папок с одного компьютера и нажмите **Добавить в ресурсы** для сохранения всех сразу.


Create Network Resource (SMB)
Server IP
Scan Network
e.g. 192.168.1.100
Connection Test - Failed
Couldn't connect. Check the details and try again.



Диагностика подключения сообщает о проблемах до добавления ресурса.

5 Автоматическая оптимизация скорости передачи

Сразу после добавления сетевой папки приложение незаметно замеряет скорость чтения и записи и подбирает оптимальное количество параллельных потоков и размер буфера именно для этого устройства – без необходимости ручных настроек. Быстрый NAS в стабильной сети получает больше параллельных потоков; медленное или нагруженное соединение использует более щадящий режим, чтобы не перегружать канал. При желании число потоков можно настроить вручную в **Настройках**, но обычно в этом нет необходимости.

6 Что делать, если сетевая папка временно недоступна

При попытке открыть файл с отключенного ресурса приложение не вылетает с ошибкой, а показывает спокойный диалог **Ресурс недоступен**: «Файл <имя> находится на ресурсе, который сейчас не отвечает. Проверьте соединение и повторите попытку» с кнопками **Повторить** и **Отмена** – возможно, компьютер ушел в спящий режим или телефон отключился от домашнего Wi-Fi. Если сам сервер сообщает, что файл был удален, диалог озаглавлен **Файл отсутствует** и предлагает убрать его из избранного. Приложение никогда не предлагает удалить ресурс только из-за временной недоступности сети.

Сетевые папки с пробелами в названии (например, `My Photos`) открываются и обрабатываются так же корректно, как и имена без пробелов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диалог «Ресурс недоступен»**
Экран плеера, попытка открытия файла при оффлайн SMB-ресурсе, отображается диалог Ресурс недоступен.

7 Чем SMB отличается от FTP и SFTP простыми словами

Протокол SMB – родной стандарт для Windows и большинства домашних NAS: вы открываете доступ к папке, и любое устройство в той же локальной сети может просматривать ее файлы, зная только имя или IP компьютера. Однако SMB предназначен строго для локальной сети и не работает через публичный интернет.

Протоколы FTP и SFTP подключаются к серверу по прямому адресу и одинаково надежно работают как внутри дома, так и через интернет – это идеальный выбор для удаленных серверов или NAS с активным FTP. При этом SFTP полностью шифрует трафик, а FTP передает данные открыто. Подробный разбор настройки и работы с SSH-ключами читайте в рецепте Подключение серверов SFTP и FTP.

Что вы получите

Компьютер или сетевое хранилище NAS появляются на главном экране сразу после сетевого сканирования, ошибки в пароле или имени папки диагностируются мгновенно, скорость передачи настраивается автоматически, а временные обрывы сети обрабатываются спокойно и предсказуемо.

Советы и решение проблем

- **Windows запрашивает учетные данные, и вы сомневаетесь, что вводить.** Укажите имя пользователя и пароль, под которыми вы входите на этот ПК с Windows (а не адрес электронной почты учетной записи Microsoft, если только вы не создавали отдельного локального пользователя).
- **Папка открывается с другого ПК, но не видна с телефона.** Убедитесь, что оба устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi (а не телефон через мобильные данные), и что компьютер не перешел в режим сна.
- **Хотите узнать больше о кэшировании и фоновом обновлении?** Механизмы одинаковы для всех сетевых хранилищ – см. Добавление сетевых папок и облачных хранилищ.
- **Как перенести весь список ресурсов с паролями на другой телефон?** См. рецепт Экспорт и резервное копирование ресурсов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

NETWORK

Подключение серверов SFTP и FTP

Адреса серверов, SSH-ключи и проверка подлинности узлов.

NETWORK

Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows

Открытие папок с компьютера без настройки сетевого общего доступа Windows.

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Обзорный рецепт: типы подключаемых папок и технологии быстрого кэширования.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #02

SFTP и FTP - все редакции, кроме Lite. Вход по SSH-ключу, закрепление сервера, экспорт и импорт файлов доступа - Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR (кроме Lite и FOSS); проверка соединения с часов - Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.

Подключение серверов SFTP и FTP

Добавляйте серверы FTP и SFTP по адресу, авторизуйтесь по паролю или SSH-ключу, закрепляйте отпечаток подлинности узла для автоматической проверки при каждом сеансе и делитесь доступом к папкам через единый файл конфигурации. Поддерживается также проверка соединения со смарт-часов Wear OS.

Почему вам это понравится

Домашний NAS с отключенным SMB, рабочий сервер, доступный только извне домашней сети, или компьютер друга, который хочет поделиться папкой без диктовки пароля по телефону - для всех этих задач отлично подходят протоколы FTP и SFTP, а не SMB. В отличие от сетевых папок Windows, к FTP/SFTP-серверам можно подключаться по адресу из любой точки мира. При использовании SFTP приложение также умеет гарантировать, что вы подключаетесь к подлинному серверу каждый раз, а не только при первой настройке.

Если вы еще выбираете между SMB и SFTP, в конце руководства Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows приведено их краткое сравнение.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции, кроме Lite - см. Обзор и сравнение семи редакций.
- Адрес и порт сервера, а также имя пользователя с паролем либо SSH-ключ.
- Для входа по ключу: файл закрытого SSH-ключа и кодовая фраза (если ключ зашифрован).
- Для передачи или импорта файла доступа: любое приложение для отправки файлов (Telegram, электронная почта и др.).

1 Добавьте сервер по адресу

На главном экране нажмите **Добавить**, затем **SFTP / FTP** – откроется экран **Добавить ресурс S/FTP**. В блоке **Выберите протокол:** укажите **SFTP (порт 22)** или **FTP (порт 21)**; поле **Порт** заполнится автоматически (с подсказкой «SFTP: 22, FTP: 21», если вы решите изменить значение). Введите **Хост** (адрес сервера) – поле ожидает IP-адрес или доменное имя.

SFTP шифрует весь сетевой трафик, тогда как обычный FTP передает данные в открытом виде. Выбирайте FTP только в тех случаях, когда сервер вообще не поддерживает SFTP.

Add S/FTP Resource

Import from file

Import by barcode

How to publish PC folders to Android

Select Protocol:

(•) SFTP (port 22) ( ) FTP (port 21)

Host [redacted]

Server IP address

Port: 22

Sign-in method

(•) Password ( ) SSH Key

Username [redacted]

Password: ••••••••••••••••••

Test Connection

▸ Server verification (optional)

Optional security that confirms the server is genuine



Выбор протокола и ввод адреса сервера.

2 Войдите по паролю или SSH-ключу

В блоке **Способ входа** выберите **Пароль** или **SSH-ключ**. Для парольного входа достаточно заполнить **Имя пользователя** и **Пароль**.

Для режима **SSH-ключ** вставьте текст ключа в поле **Закрытый SSH-ключ** либо нажмите **Загрузить файл**, чтобы выбрать файл из памяти устройства, и введите **Парольная фраза ключа (необязательно)**, если ключ защищен паролем. Если формат ключа некорректен, приложение сразу предупредит «Неверный формат закрытого SSH-ключа» еще до попытки подключения. Если устройство содержит предустановленные конфигурационные файлы ресурсов, они могут использовать ключ автоматически без необходимости ручного ввода.

Add S/FTP Resource

SFTP (port 22)

FTP (port 21)

Host

Server IP address

Port

22

Sign-in method

Password

SSH Key

Private SSH key

Load File

Paste the key or choose a file.

Key Passphrase (optional)

Leave empty if the key is not encrypted.

Test Connection

Server verification (optional)



Вставка ключа или загрузка из файла.

3 Проверьте соединение и закрепите подлинность сервера

Нажмите **Проверить подключение**. При первом успешном ответе SFTP-сервера полезно закрепить его отпечаток: откройте раздел **Проверка сервера (необязательно)** («Дополнительная безопасность: подтверждает подлинность сервера»). Приложение покажет строку «Отпечаток ключа хоста: <отпечаток>» с кнопкой **Закрепить ключ хоста**, либо вы можете вручную вставить известное значение в поле **Ожидаемый отпечаток ключа хоста (SHA256, необязательно)**. Закрепление отпечатка означает «Отпечаток ключа хоста закреплен», и приложение будет доверять только этому ключу при всех последующих сеансах.

Этот шаг опционален – большинство пользователей могут просто добавить ресурс, но именно закрепление отпечатка превращает «вероятно нужный сервер» в «гарантированно подлинный сервер».


Add S/FTP Resource
Import from file
Import by barcode
Connection Test - Success
SFTP connection successful to
using password
Server host key fingerprint:
SHA256:



Закрепление отпечатка ключа сервера при первом подключении.

Что такое отпечаток ключа хоста простыми словами

У каждого SFTP-сервера есть свой закрытый ключ подлинности, а отпечаток – это его короткий уникальный цифровой слепок. Закрепить отпечаток – все равно что запомнить сервер в лицо: если под тем же адресом позже ответит другой сервер, отпечаток не совпадет, и подмена будет раскрыта.

4 Подлинность сервера проверяется при каждом обращении

Закрепленный отпечаток ключа проверяется при каждом сетевом запросе ресурса – при просмотре каталогов, загрузке миниатюр, воспроизведении и повторных подключениях, а не только по кнопке проверки. Если сервер ответит другим ключом, приложение заблокирует соединение: «Сервер этой общей папки отличается от того, с которым выполнялось сопряжение. Данные не загружены в целях вашей безопасности». Так выглядит реальная попытка перехвата трафика (MITM), либо ситуация, когда сервер был переустановлен и сгенерировал новый ключ. Во втором случае просто закрепите новый отпечаток, убедившись в надежности источника.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: ключ сервера не совпал**

Открытие ресурса SFTP, ключ сервера которого отличается от закреплённого.

5 Передайте доступ к уже добавленной папке

Откройте меню SFTP-ресурса и выберите **Поделиться доступом…**. На экране **Поделиться доступом к SFTP** («Этот файл содержит пароль доступа. Отправляйте его только тем, кому доверяете») можно отметить пункт **Не включать пароль**, чтобы передать пароль собеседнику отдельно. Если сервер доступен только в домашней сети, появится примечание: «Сервер находится в локальной сети – получатель сможет подключиться только находясь в той же сети».

Нажмите **Поделиться**, чтобы открыть системный диалог отправки и передать файл конфигурации через Telegram, почту или любой другой мессенджер.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP 12 files IVAG
Share SFTP access
This file contains the access password. Send it only to people you trust.
Do not include the password
Share
Cancel
Show QR
Common



Передача доступа к папке с опциональным исключением пароля.

6 Добавьте папку, доступом к которой с вами поделились

Нажмите на полученный файл доступа в Telegram или во вложении письма – автоматически откроется диалог **Импорт доступа** с предложением добавить SFTP-ресурс со всеми входящими в него папками. Если пароль был исключен из файла, диалог запросит его ввод. Нажмите **Импортировать** – и ресурс готов к работе без ручного ввода адресов и портов.

Импорт можно запустить и вручную: на экране «Добавить ресурс» и в форме SFTP доступны кнопки **Импорт из файла** и **Импорт по штрихкоду** (для сканирования QR-кода камерой).


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP
12 files
IVAG
Import access
Add the SFTP resource "Media server" on
with 1 folder(s)?
This server has not been verified - connect only if you trust the sender.
Password for this server
Cancel
Import
MOV



Добавление ресурса в одно касание по полученному файлу.

Так же подключаются папки с компьютера

Папки, опубликованные через Fast Media Sorter for Windows, используют тот же формат файла конфигурации и тот же диалог импорта – см. Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows.

7 Забота о стабильности без лишних вопросов

- **Зависшее сканирование каталога завершается вовремя.** Опрос SFTP-папки гарантированно завершается по тайм-ауту даже при смене сети или зависшем сокете: выдается сообщение «Загрузка папки занимает слишком много времени. Проверьте сеть и повторите попытку» вместо бесконечно крутящегося индикатора.
- **Недоступный сервер не опрашивается вхолостую.** После неудачной попытки подключения приложение делает короткую паузу перед повторными запросами, быстро возвращая статус кэша вместо долгого ожидания сетевого тайм-аута для каждого файла или миниатюры.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: тайм-аут загрузки папки**

Браузер в ресурсе SFTP после обрыва сети во время сканирования.

Что вы получите

Сервер, доступный по IP-адресу или домену (в локальной сети или интернете), открывается по паролю или ключу, его подлинность закрепляется и контролируется при каждом запросе, а передача доступа к папкам другому пользователю выполняется через простой файл конфигурации.

Советы и решение проблем

- **Не уверены, что выбрать – SMB или SFTP?** В руководстве Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows приведено их понятное сравнение.
- **Хотите сделать сервером свой телефон?** См. рецепт Использование телефона в качестве SFTP-сервера.
- **Проверка SFTP/FTP-ресурса с часов:** кнопка **Проверить** на часах выполняет реальное подключение и сообщает точную причину ошибки – см. Открытие папок телефона и сетевых ресурсов на часах.
- **Перенос на новый телефон в один прием:** добавленные ресурсы, включая ключи и отпечатки, переносятся в общем файле резервной копии – см. Экспорт и резервное копирование ресурсов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

NETWORK

Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows

Настройка общих папок Windows и сравнение SMB с SFTP и FTP.

NETWORK

Использование телефона в качестве SFTP-сервера

Раздача папок с собственного телефона вместо подключения к чужим серверам.

NETWORK

Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows

Программа-компаньон для ПК, публикующая папки как готовые SFTP-ресурсы.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR | RECIPE #05

Редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR (кроме Lite и FOSS). Требуется учетная запись Google.

Интеграция с Google Диском

Авторизуйтесь в Google Диске один раз, чтобы открывать облачные папки как ресурсы, создавать резервные копии настроек и передавать файлы между своими устройствами через приватную очередь на Диске – все через единое подключение Google Аккаунта, которое надежно сохраняется при обновлениях приложения.

Почему вам это понравится

Значительная часть вашей фотоколлекции уже хранится на Google Диске, и гораздо удобнее просматривать ее в том же привычном приложении, что и локальные медиафайлы, без лишних переключений. Достаточно войти один раз – и папки с Диска откроются на главном экране. Кроме того, та же самая авторизация позволяет автоматически создавать резервные копии настроек и передавать файлы между телефоном и планшетом через ваш персональный раздел на Диске.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMedia Sorter в редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR (кроме Lite и FOSS). См. рецепт Обзор и сравнение семи редакций.
- Учетная запись Google и установленный веб-браузер для отображения стандартного окна входа.

1 Войдите и добавьте папку с Google Диска

На главном экране нажмите **Добавить**, затем **Облачное хранилище** («Нажмите на провайдера для авторизации и выбора папок») и выберите **Google Диск** в списке провайдеров. Откроется окно входа в аккаунт Google: подтвердите доступ, после чего приложение покажет статус «Вход выполнен: » с вашим адресом.

Нажмите **Выбрать папку** и укажите каталог на Google Диске, который хотите добавить. Выбранная папка появится на главном экране как полноценный ресурс, работающий точно так же, как локальная папка на телефоне. Если окно входа было закрыто или авторизация отменена, приложение сообщит об этом прямо и ничего не добавит; при возникновении проблем с подключением отображается понятный статус «Сбой подключения: » с точной причиной вместо безликой ошибки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор папки Google Диска**
Добавление ресурса, Облачное хранилище, выбран и авторизован Google Диск, открыт экран выбора папки с деревом каталогов.

2 Единая авторизация в одном месте

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Общие** и найдите карточку **Google Аккаунт** прямо над разделом **Сохраненные авторизации**. Если вход не выполнен, карточка подсказывает: «Войдите один раз, чтобы использовать резервное копирование на Google Диск и добавлять папки без повторного ввода данных» – с кнопкой **Войти в Google**. После авторизации в ней отображается «Подключено: » с кнопкой **Выйти**.

Если подключение потребуется обновить, появится кнопка **Переподключить**, избавляя от повторной настройки с нуля. Если на телефоне отсутствует совместимый браузер для входа Google, приложение прямо сообщит об этом. К этой учетной записи привязаны как все добавляемые папки Диска, так и резервные копии: войдите здесь один раз – и обе функции сразу готовы к работе.

Авторизация надежно сохраняется при обновлениях приложения: подключение не сбрасывается при установке новой версии, и вам не придется входить заново.


Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 80.2 GB
General interface settings
Main screen interface
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
Authorization and accounts
Google Account
Connected as
Diagnostics
Sign out
Saved authorizations



Единая карточка Google Аккаунта для папок и резервного копирования на Диск.

3 Резервное копирование настроек в тот же аккаунт

После авторизации на той же вкладке **Общие** в карточке **Резервное копирование, восстановление и экспорт настроек** активируются пункты **Резервная копия настроек на Google Диск** и **Восстановить настройки с Google Диска**. Создается полная копия ваших настроек, ресурсов и избранного, которая хранится в вашем личном хранилище Google Диска и может быть восстановлена на любом устройстве с этим аккаунтом. Подробная инструкция приведена в рецепте Резервное копирование настроек и синхронизация устройств.

4 Передавайте файлы и настройки на другие устройства

В той же карточке пункт **Ожидающие передачи на устройства** открывает приватную очередь, работающую полностью через ваш личный Google Диск – данные не передаются сторонним сервисам. С другого вашего устройства вы можете отправить файл (кнопка **Отправить на мое устройство (Drive)** в панели действий файла) или настройки (кнопка **Отправить на мое устройство (Drive)** в диалоге очереди); откройте этот экран на текущем устройстве – и переданные данные будут ждать вас.

Каждый элемент можно принять двумя способами: **Принять и оставить в облаке** сохраняет копию на Диске на некоторое время, а **Принять и удалить из облака** удаляет файл из облака сразу после получения. Пакеты, которые не были востребованы, автоматически удаляются через 7 дней, либо их можно очистить вручную кнопкой **Удалить устаревшие пакеты**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Ожидающие передачи на устройства**
Открыт диалог ожидающих передач, виден один пакет и кнопки управления очередью.

Что вы получите

Папки с Google Диска открываются на главном экране наравне с локальными, единая карточка Google Аккаунта управляет и доступом к папкам, и резервным копированием, авторизация не сбрасывается при обновлениях приложения, а ваши устройства могут безопасно обмениваться файлами и настройками через приватную очередь на Диске.

Советы и решение проблем

- **Случайно отменили вход?** Приложение прямо сообщит об отмене и ничего не добавит – просто нажмите Google Диск снова, чтобы повторить попытку.
- **Хотите подключить Dropbox или OneDrive?** См. рецепт Подключение Dropbox и OneDrive.
- **Нужна полная картина резервного копирования?** Руководство Резервное копирование настроек и синхронизация устройств описывает не только работу с Диском, но и локальные резервные копии в файлы.
- **Общие принципы работы с сетевыми и облачными источниками** собраны в рецепте Добавление сетевых папок и облачных хранилищ.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

NETWORK

Подключение Dropbox и OneDrive

Вход и добавление папок из двух других популярных облачных хранилищ.

SETTINGS

Резервное копирование настроек и синхронизация устройств

Полное руководство по резервному копированию в файлы и на Google Диск.

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Обзор всех видов источников, которые можно добавить в качестве ресурсов.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR | RECIPE #06

Редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR (кроме Lite и FOSS). Требуется учетная запись Dropbox и/или Microsoft.

Подключение Dropbox и OneDrive

Подключите учетные записи Dropbox и OneDrive, чтобы добавить нужные папки как ресурсы на главный экран рядом с локальными файлами и Google Диском – с удобной авторизацией, быстрым выходом и понятными сообщениями об ошибках от обоих облачных провайдеров.

Почему вам это понравится

Рабочие документы часто хранятся в OneDrive, личные фотографии выгружаются в Dropbox, и гораздо удобнее просматривать обе коллекции прямо в FastMediaSorter, чем переключаться между отдельными приложениями. Войдите в один или оба сервиса – и выбранные папки появятся на главном экране рядом с остальными ресурсами.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR (кроме Lite и FOSS). См. рецепт Обзор и сравнение семи редакций.
- Учетная запись Dropbox, учетная запись Microsoft для OneDrive или обе.

1 Добавьте папку Dropbox

На главном экране нажмите **Добавить**, затем **Облачное хранилище** и выберите **Dropbox** на экране выбора облачного провайдера. Откроется окно авторизации Dropbox: подтвердите вход, после чего приложение покажет статус «Вход выполнен: » с вашим аккаунтом. Следом откроется диалог выбора папки Dropbox, где вы сможете указать нужный каталог.

Каждая добавленная папка становится отдельным ресурсом на главном экране. Если нажать **Dropbox** повторно, когда вход уже выполнен, появится диалог с кнопками **Выбрать папку** (для добавления еще одного каталога) и **Выйти** (для завершения сеанса); кнопка **Отмена** просто закрывает окно.

2 Добавьте папку OneDrive

Нажмите **Добавить**, выберите **Облачное хранилище** и нажмите **OneDrive**. Откроется окно входа Microsoft: подтвердите авторизацию, и приложение отобразит статус «Вход выполнен: » с вашей учетной записью. Нажмите **Выбрать папку** и укажите нужный каталог OneDrive – он появится на главном экране как полноценный ресурс, точно так же, как папки Dropbox или Google Диска.

При повторном нажатии на **OneDrive** откроется аналогичный диалог: **Выбрать папку** для добавления каталога или **Выйти** для отключения аккаунта.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор папки OneDrive**
Добавление ресурса, Облачное хранилище, выбран и авторизован OneDrive, открыт экран выбора папки с деревом каталогов.

3 Что сообщает приложение при неполадках со входом

Если закрыть окно авторизации до завершения входа, приложение покажет понятное сообщение: «Авторизация в Dropbox отменена» или «Авторизация в OneDrive отменена» – ничего лишнего добавлено не будет, и вы сможете попробовать снова. При сбое авторизации выдается прямое сообщение «Сбой авторизации в Dropbox» или «Сбой авторизации в OneDrive», а если ранее добавленная папка перестает отвечать, приложение указывает ресурс по имени: «Сбой подключения: » с точной причиной.

Что вы получите

Папки Dropbox и OneDrive отображаются на главном экране наравне с локальными каталогами и Google Диском, вход и выход устроены предельно просто и одинаково для обоих сервисов, а при отмене или ошибке приложение сразу объясняет причину понятным языком.

Советы и решение проблем

- **Перешли на новый телефон?** Авторизация OneDrive хранится в защищенном хранилище системы, которое не переносится автоматически, поэтому на новом устройстве достаточно войти в OneDrive еще раз – подробнее в рецепте Добавление сетевых папок и облачных хранилищ.
- **Ищете Google Диск?** Интеграции с Диском посвящен отдельный рецепт с описанием резервного копирования настроек и передачи файлов между устройствами: Интеграция с Google Диском.
- **Общие принципы работы с сетью и облаками** подробно разобраны в руководстве Добавление сетевых папок и облачных хранилищ.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

NETWORK

Интеграция с Google Диском

Вход в Google Диск, резервное копирование настроек и очередь обмена файлами между вашими устройствами.

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Полный обзор всех типов источников и хранилищ, доступных для добавления.

SETTINGS

Резервное копирование настроек и синхронизация устройств

Создание резервных копий и полное восстановление настроек и ресурсов.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR | RECIPE #07

Фоновая синхронизация - Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR (кроме Lite и FOSS). Приоритет воспроизведения видео для миниатюр - только Standard.

Поддержание актуальности сетевых папок

Настройте расписание фоновой синхронизации для поддержания сетевых и облачных папок в актуальном состоянии, включите заблаговременную генерацию миниатюр и позвольте сетевому видео использовать всю полосу пропускания без конкуренции с фоновыми превью.

Почему вам это понравится

В общую папку на домашнем NAS постоянно добавляются новые фотографии, и гораздо приятнее видеть актуальный список файлов сразу при открытии, чем вручную тянуть экран для обновления каждый раз. FastMediaSorter умеет автоматически проверять сетевые и облачные ресурсы по заданному расписанию и заранее готовить миниатюры в фоне - поэтому открытие любой папки происходит мгновенно.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR для фоновой синхронизации (кроме Lite и FOSS). См. Обзор и сравнение семи редакций.
- Как минимум одна добавленная сетевая папка и облачное хранилище - см. Добавление сетевых папок и облачных хранилищ.

1 Разрешите приложению проверять изменения автоматически

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Общие** и найдите раздел **Фоновая синхронизация, сеть и кэш**. Включите параметр **Включить фоновую синхронизацию** («Автоматически проверять сетевые ресурсы на наличие изменений в фоне») и укажите в поле **Интервал синхронизации (мин)**, как часто должна запускаться проверка.

Хотите обновить список прямо сейчас? Нажмите **Синхронизировать сейчас**. Строка покажет статус «Синхронизация..» во время работы, затем отчет вида «Успешно синхронизировано ресурсов: 5» либо «Не удалось завершить синхронизацию. Попробуйте снова». Внизу всегда указано время последней успешной проверки («Последняя синхронизация: » или «Никогда не синхронизировалось» при первом запуске).


Settings
General
Media
Player
Management
Network Parallelism
4
Video pre-cache size
Auto
Streaming cache cleanup
Ask each time
Streaming cache TTL
7 days
Clear streaming cache
Enable background sync
Auto-check network resources for changes in the background
Sync interval (min)
240
Sync Now
Last sync: 14 min. ago
Preload thumbnails
Pre-generate thumbnails for network video and PDF files in the background after sync
Reset SMB
Cache Size Limit
8192
Auto
Cle
Statistics collection
Collected on your device. Nothing is sent automatically.



Настройка периодичности автоматической проверки сетевых папок.

2 Подготовьте миниатюры до открытия папки

В том же разделе включите **Предзагрузка миниатюр** («Создавать миниатюры для сетевых видео и PDF-файлов в фоне после синхронизации»). Превью будут генерироваться сразу после синхронизации, а не в момент прокрутки списка. Чтобы избежать непредвиденного расхода мобильного трафика, активируйте параметр **Предзагрузка только по Wi-Fi**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: предзагрузка миниатюр**

Настройки, раздел фоновой синхронизации, сети и кэша, оба переключателя предзагрузки включены.

3 Воспроизведение сетевого видео всегда в приоритете

Только редакция Standard. Во время воспроизведения видео из сетевой папки приложение временно приостанавливает фоновую подгрузку миниатюр для соседних файлов. Вся пропускная способность канала отдается плавному воспроизведению видео, не разделяясь с десятками фоновых картинок. Как только просмотр завершается, загрузка миниатюр возобновляется автоматически и завершается корректно без сбоев и зависаний.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: воспроизведение сетевого видео**
Видео из ресурса SMB воспроизводится в плеере, элементы управления видны.

Что вы получите

Сетевые и облачные каталоги всегда остаются актуальными по вашему расписанию, миниатюры готовы заранее еще до входа в папку, а сетевые видеоролики воспроизводятся плавно и без задержек.

Советы и решение проблем

- **Хотите узнать, как устроено кэширование в приложении?** Руководство Добавление сетевых папок и облачных хранилищ подробно рассказывает о кэше списков файлов и миниатюр.
- **Кэш потокового воспроизведения настраивается отдельно.** Срок хранения воспроизведенных видео для оффлайн-просмотра описан в том же обзорном руководстве.
- **Как подключить сами папки?** См. рецепты Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows и Подключение серверов SFTP и FTP.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Типы подключаемых хранилищ и механизмы кэширования для максимального быстродействия.

NETWORK

Подключение сетевых ресурсов SMB/Windows

Пошаговая настройка общих папок на компьютерах с Windows и сетевых хранилищах NAS.

NETWORK

Проверка соединения с помощью Сетевого монитора

Диагностика сетевого канала, если синхронизация или воспроизведение работают медленно.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR | RECIPE #03

Импорт по файлу - Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR (кроме Lite и FOSS). Импорт по QR-коду и встроенная справка - те же редакции, кроме VR (так как шлему нужна камера). Отслеживание ПК между сетями, автопоиск в локальной сети и импорт папок с правом записи - только Standard.

Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows

Программа Fast Media Sorter for Windows открывает доступ к папкам на ПК для мобильного приложения без ручного ввода адресов: подключайте их через файл конфигурации или сканированием QR-кода, а связь сохранится даже при выходе из домашней сети Wi-Fi.

Почему вам это понравится

Семейные видеоархивы обычно хранятся на домашнем ПК, подключенном к телевизору, а не в памяти телефона, а ручная настройка сетевой папки - с адресом сервера, портами и логинами - часто кажется слишком утомительной. Fast Media Sorter for Windows - это небольшая утилита для компьютера: укажите в ней нужные папки, и мобильное приложение откроет их без сложной ручной конфигурации.

В этом руководстве рассмотрена работа со стороны программы-компаньона: подключение папок, сохранение связи при выходе из домашней сети и понятная диагностика. Ручная настройка сервера описана в рецепте Подключение серверов SFTP и FTP, а раздача папок с самого телефона - в Использование телефона в качестве SFTP-сервера.

Перед началом: Что вам понадобится

- Приложение в любой редакции, кроме Lite и FOSS (см. примечания к шагам ниже).
- Установленная на ПК программа Fast Media Sorter for Windows с хотя бы одной добавленной папкой.
- Сохраненный файл конфигурации либо QR-код на экране ПК и телефон с камерой.
- Для доступа вне дома: настроенный проброс портов на роутере или включенный интернет-доступ в программе-компаньоне.

1 Знакомство с Fast Media Sorter for Windows

Fast Media Sorter for Windows создана специально для ПК: ее главная задача – выбрать одну или несколько папок на компьютере и открыть к ним доступ для мобильного приложения без необходимости поднимать сложный NAS или вручную вводить IP-адреса. Мастер начальной настройки на странице сетевых источников сразу предлагает эту возможность: «Медиафайлы на ПК с Windows? Fast Media Sorter for Windows откроет доступ к этим папкам в пару кликов без настройки сервера» рядом с кнопкой **Скачать для Windows**, ведущей на сайт.

Все добавленные папки появляются в приложении как стандартные SFTP-ресурсы с правами только для чтения или для записи и отображаются на главном экране рядом со всеми остальными каталогами.

2 Подключение конфигурации через файл в одно касание

На главном экране нажмите **Добавить**, чтобы открыть экран **Добавить ресурс**. Над карточками типов ресурсов (а также внутри заголовка карточки **SFTP / FTP**) расположены две кнопки: **Импорт из файла** и **Импорт по штрихкоду**.

Нажмите **Импорт из файла** и выберите файл конфигурации, сохраненный программой-компаньоном на ПК (передайте его на телефон любым удобным способом: через кабель, мессенджер или облако). Диалог **Импорт доступа** предложит подтвердить действие: «Добавить SFTP-ресурс "ПК в гостиной" на 192.168.1.20 с 2 папками?». Если файл не содержит пароля, приложение запросит его ввод («Пароль для этого сервера»). При первом подключении к новому ПК диалог также выводит предупреждение «Этот сервер еще не проверен – подключайтесь, только если доверяете отправителю».

Нажмите **Импортировать**, и приложение подтвердит результат: «Добавлено: Семейные фото» для одной папки, «Добавлено ресурсов: 2» для нескольких, или «Ресурсы уже актуальны», если параметры не менялись.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP
12 files IVAG
Last sync: 2 hr. ago
Import access
Add the SFTP resource "Media on my PC" on
with 2 folder(s)?
Cancel
Import
Never synced
MOV



Подтверждение параметров импорта папок с ПК.

3 Подключение через сканирование QR-кода

Нет файла под рукой? Нажмите **Импорт по штрихкоду**. Откроется видоискатель камеры с подсказкой «Наведите камеру на QR-код компаньона» и кнопкой **Вспышка** для темных помещений; наведите камеру на QR-код, отображаемый программой-компаньоном на мониторе компьютера. Откроется тот же диалог **Импорт доступа**, что и при работе с файлом.

Поскольку для сканирования требуется камера, приложение запрашивает разрешение именно в этот момент: «Для сканирования QR-кода компаньона требуется камера». Кнопка скрыта на устройствах без камеры и в редакции VR – в этих случаях импорт выполняется через файл конфигурации.


Point the camera at the companion QR code

Сканирование QR-кода программы-компаньона вместо передачи файла.

4 Инструкция по настройке ПК прямо в телефоне

Еще не настроили ПК или хотите уточнить детали? Нажмите **Как открыть доступ к папкам ПК на Android** - ссылка доступна прямо в заголовке формы **SFTP / FTP** на экране добавления ресурса, а также в **Настройках**. Ссылка открывает пошаговое руководство на сайте компаньона в браузере.

Пункт доступен в редакциях Standard, noLegal, Photos и Legacy.

5 Доступ к папкам дома и в пути

Папка компаньона запоминает несколько маршрутов к компьютеру: локальный IP-адрес домашней сети Wi-Fi и глобальный адрес для доступа через интернет (если настроен проброс портов или облачный доступ в программе-компаньоне). Приложение всегда пробует прямое локальное подключение и обращается к внешнему адресу только при необходимости. Папка открывается одинаково прозрачно и дома по Wi-Fi, и через мобильную сеть без необходимости повторного добавления.

Только редакция Standard. Телефон также слушает объявления программы-компаньона в локальной сети. Если ПК сменил внутренний IP-адрес или QR-код устарел, приложение автоматически найдет компьютер по доверенному отпечатку ключа хоста, не привязываясь к изменившемуся IP.

6 Папки с правом добавления и удаления файлов

Только редакция Standard. В программе-компаньоне можно расшарить папку с правом записи. В этом случае мобильное приложение сможет не только просматривать, но и загружать в нее файлы, переименовывать их, удалять и перемещать - точно так же, как в локальных каталогах. Папки, добавленные без этого флага, открываются только для чтения.

7 Понятные подсказки при неполадках со связью

Если папка компаньона или сетевой SFTP-сервер не отвечают, приложение показывает подсказку с учетом текущего состояния сети, доступную во всех редакциях с поддержкой сети (кроме Lite).

Только редакция Standard. Приложение подробно объясняет возможные действия: «Не удалось подключиться к общей папке. В одной сети Wi-Fi с ПК подключение произойдет автоматически; для доступа из другой сети на ПК должен быть разрешен удаленный доступ - настройте перенаправление портов на роутере или доступ через интернет в приложении-компаньоне».


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
Renders
N/A
sftp://10.0.0.14:2200/Renders
Companion: Studio desktop
SFTP
0 files
IVAG
Never synced
Sources
N/A
sftp://10.0.0.14:2200/Sources
Companion: Studio desktop
SFTP
0 files
IVAG
Never synced
Exports
N/A
sftp://10.0.0.14:2200/Exports
Companion: Studio desktop
SFTP
0 files
IVAG
Never synced



Понятное объяснение причин вместо абстрактного тайм-аута.

Что вы получите

Папки с компьютера появляются на главном экране рядом со всеми остальными ресурсами, добавляются за секунды через файл или QR-код без ручного ввода IP-адресов и продолжают открываться как дома по Wi-Fi, так и в поездках по мобильной сети. При возникновении проблем со связью приложение наглядно подсказывает пути решения.

Советы и решение проблем

- **Хотите настроить сервер вручную?** Руководство Подключение серверов SFTP и FTP описывает ввод адреса, имени пользователя и SSH-ключа.
- **Нужно открыть папки с телефона для ПК?** Рецепт Использование телефона в качестве SFTP-сервера охватывает передачу в обратном направлении.
- **Папка компаньона – полноценный сетевой ресурс.** Руководство Добавление сетевых папок и облачных хранилищ описывает кэширование и миниатюры для ускорения сетевого просмотра.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

NETWORK

Подключение серверов SFTP и FTP

Ручное добавление серверов с паролями и SSH-ключами.

NETWORK

Использование телефона в качестве SFTP-сервера

Раздача папок с этого телефона с собственным кодом сопряжения.

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Полный обзор всех типов сетевых и облачных папок, доступных в приложении.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #04

Все редакции, кроме Lite; требуется Android 8.0 или новее.

Использование телефона в качестве SFTP-сервера

Раздавайте папки напрямую с телефона по протоколу SFTP: выбирайте нужные каталоги через системный проводник, защищайте доступ паролем или SSH-ключом и подключайте другие устройства FastMediaSorter в одно сканирование QR-кода без ручного ввода IP-адресов.

Почему вам это понравится

Обычно приложение подключается к удаленным ресурсам - компьютеру, сетевому хранилищу NAS или облачному диску. Но бывает и обратная задача: нужные фотографии находятся на телефоне, и к ним необходимо получить доступ с другого устройства. Включите встроенный SFTP-сервер, выберите папки для раздачи - и любое устройство с поддержкой SFTP (включая другой телефон с FastMediaSorter) сможет подключиться к ним по локальной сети.

Перед началом: Что вам понадобится

- Приложение в любой редакции, кроме Lite, на Android 8.0 (Oreo) или новее.
- Папки для раздачи, выбранные через стандартный системный диалог Android.
- Пароль (приложение может сгенерировать его автоматически) или открытая часть SSH-ключа подключающегося пользователя.
- Для быстрого сопряжения по QR-коду: камера на подключающемся устройстве.

1 Включите сервер

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Общие** и найдите карточку **Раздача по SFTP**. Включите переключатель **SFTP-сервер** («Другие устройства в вашей сети смогут открывать выбранные папки») - статус изменится с **Выключен** на **Запуск…**, а затем на **Работает на 192.168.1.42:2222** с указанием IP-адреса и порта. Если папки еще не добавлены или не настроен способ входа, приложение предупредит до запуска: «Добавьте хотя бы одну папку для раздачи, затем включите сервер» или «Добавьте открытый ключ или переключитесь на вход по паролю, затем включите сервер».

Сервер можно включить и без подключения к Wi-Fi, но приложение честно пояснит: «Работает, но телефон не подключен к Wi-Fi - другие устройства пока не смогут к нему подключиться». На время работы сервера в шторке висит постоянное уведомление «SFTP-сервер включен» с адресом для подключения и быстрой кнопкой **Остановить**.

2 Выберите папки для раздачи

В блоке **Общие папки** нажмите **Добавить папку**, чтобы открыть стандартный системный диалог выбора папок Android и указать нужный каталог во внутренней памяти или на карте памяти. Пока список пуст, отображается подсказка: «Папок пока нет – добавьте папку, чтобы открыть к ней доступ». Каждая добавленная папка отображается отдельной строкой с кнопкой удаления, а выданные разрешения сохраняются после перезагрузки телефона.

Папки, добавленные прямо во время работы сервера, становятся доступны мгновенно – перезапускать сервер для добавления новой папки не требуется.


Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 80.2 GB
General interface settings
Main screen interface
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
SFTP server
Other devices on your network can open the folders you pick
Off
Shared folders
Photos
Videos
+ Add folder
Port



Выбор папок, к которым сервер предоставляет доступ.

3 Настройте способ авторизации

Сразу под списком папок выберите способ входа: **Пароль** или **SSH-ключ**. В режиме **Пароль** приложение автоматически создает надежный пароль; нажмите **Новый пароль** в любой момент для его смены. В режиме **SSH-ключ** вставьте открытые ключи доверенных пользователей в поле **Открытые ключи, по одному в строке** - телефону не нужен их закрытый ключ, только открытая часть для проверки подлинности.

Во время работы сервера активные учетные данные отображаются прямо на экране: «Логин: fms, пароль: 7f3kQ2mN» или «Логин: fms, вход по SSH-ключу», так что вы можете легко продиктовать их подключающемуся человеку. Имя пользователя фиксировано, меняются только пароль или доверенные ключи.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 7.3 GB
General interface settings
Main screen interface
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
SFTP server
Other devices on your network can open the folders you pick
Running at 10.0.2.17:2222
Login: fms, password: UjbCFjTf3m3xeYHK
Shared folders
Pictures
+ Add folder
Port
2222
Password
SSH key
New password



Вход по паролю: текущий пароль виден на экране во время работы сервера.

4

Меняйте параметры без внезапного обрыва связи

Поле **Порт** по умолчанию заполнено свободным портом и доступно для редактирования. Если порт уже занят другим приложением, появится предупреждение вида «Порт 2222 занят другим приложением - выберите другой порт», а при вводе некорректного значения - «Используйте порт от 1024 до 65535». Изменение порта, режима авторизации или списка ключей при работающем сервере не перезапускает его на лету: «Выключите и снова включите сервер, чтобы применить изменения» - поэтому уже подключенные клиенты не отключатся из-за случайной правки настроек.

5 Сопряжение с другим устройством по QR-коду

При работающем сервере нажмите **Показать код сопряжения**, чтобы отобразить QR-код («Код сопряжения: отсканируйте его в FastMediaSorter на другом устройстве»), и **Скрыть код сопряжения**, чтобы убрать его. Код генерируется заново при каждом показе, поэтому всегда содержит актуальный IP-адрес и пароль сервера.

На втором устройстве откройте **Добавить ресурс**, карточку **SFTP / FTP** и нажмите **Импорт по штрихкоду** – встроенный сканер распознает как коды Windows-компаньона, так и этот код. Появится подтверждение: «Параметры подключения заполнены из кода сопряжения – проверьте и сохраните». Хост, порт, имя пользователя, пароль или ключ, а также отпечаток ключа хоста будут заполнены автоматически с предложенным именем «Сервер устройства 192.168.1.42». Проверьте и сохраните: отпечаток ключа закрепляется с первого сканирования, предотвращая подмену узла в дальнейшем. При сканировании поврежденного кода приложение предупредит: «Этот код не является корректным кодом сопряжения FastMediaSorter – откройте его снова на телефоне-сервере и отсканируйте повторно».


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Shared folders
Pictures
+ Add folder
Port
2222
Password
SSH key
New password
Hide pairing code
Authorization and accounts



QR-код сопряжения, готовый для сканирования другим устройством.

Что вы получите

Телефон открывает доступ ровно к тем папкам, которые вы указали, клиенты подключаются по надежному паролю или SSH-ключу, а сопряжение со вторым устройством с FastMediaSorter выполняется простым сканированием QR-кода без ручного ввода адресов. Одно нажатие на «Остановить» в приложении или уведомлении мгновенно завершает раздачу.

Советы и решение проблем

- **Хотите подключить папки с компьютера?** Рецепт Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows описывает аналогичное сопряжение в обратную сторону.
- **Нужно подключиться к серверу по IP-адресу вручную?** Инструкция Подключение серверов SFTP и FTP описывает ручной ввод параметров.
- **Впервые работаете с SSH-ключами?** Официальная документация проекта OpenSSH ↗ подробно объясняет принципы работы пар ключей.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

NETWORK

Раздача папок с ПК через Fast Media Sorter for Windows

NETWORK

Подключение серверов SFTP и FTP

Ручное добавление папок серверов SFTP/FTP с авторизацией по паролю или SSH-ключу.

Та же идея в обратную сторону – ПК на Windows открывает папки для этого телефона.

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Полный обзор всех типов сетевых и облачных хранилищ, поддерживаемых приложением.

СЕТЬ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА | Standard и noLegal | RECIPE #08

Проверка соединения с помощью Сетевого монитора

Включите Сетевой монитор, следите за состоянием Wi-Fi, мобильной связи, Bluetooth и спутников с помощью графиков в реальном времени, проверяйте доступность узлов через ping и traceroute, измеряйте реальную скорость сетевых ресурсов и выносите нужные показатели в виджет домашнего экрана, гаджет лаунчера и на экран часов.

Почему вам это понравится

Видео зависает на буферизации, сетевая папка открывается слишком долго или вы хотите понять, почему индикатор сети показывает полный сигнал, а страницы не открываются. Сетевой монитор – это встроенная диагностическая панель именно для таких ситуаций. Текущее соединение, уровень сигнала, IP-адреса и реальная скорость собраны в одном месте, помогая сразу определить, в чем дело: в телефоне, в роутере Wi-Fi или в самом сервере.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal. См. рецепт Обзор и сравнение семи редакций.
- Включенная в Настройках программа «Сетевой монитор» - см. Встроенные мини-приложения.
- Разрешение на доступ к местоположению для детальной информации о Wi-Fi и спутниках (приложение заранее объяснит, зачем оно нужно).

1 Включите Сетевой монитор

Сетевой монитор по умолчанию выключен: это дополнительная программа, которую можно включить при необходимости, а не фоновый процесс с момента установки. В Настройках приведено ее описание: «Диагностическая программа, показывающая параметры подключения, уровень сигнала и детали сети». После включения она появляется во всех стандартных местах для программ – в меню программ, на панели программ и на рабочем столе лаунчера. Подробные шаги описаны в рецепте Встроенные мини-приложения.

2 Оцените сводку с первого взгляда

Откройте **Сетевой монитор** – перед вами появится главный экран сводки. Сверху расположен блок **Активное подключение** (или сообщение «Нет подключения. Включите Wi-Fi или мобильные данные для выхода в сеть», если вы оффлайн), а под ним – плитки разделов с собственными экранами и живыми замерами: **Wi-Fi**, **Мобильная сеть**, **Bluetooth**, **Спутники**, **Интернет**, **История**, **Инструменты** и **Скорость ресурса**.

Обратите внимание на две важные детали. **Внешний IP** скрыт за кнопкой **Нажмите, чтобы узнать** – для его определения приложению нужно обратиться к публичному интернет-сервису, о чем оно честно предупреждает: «Ваш адрес будет отправлен стороннему сервису». А значение текущей скорости дублируется в строке состояния лаунчера как **Скорость передачи** – подробнее в рецепте Область состояния и уведомления.

Network Monitor

Active connection

Wi-Fi - [redacted] - Internet works

Local IP [redacted]

External IP Tap to find out

Speed: ↓ 0 B/s ↑ 0 B/s

Wi-Fi

[redacted] - 650 Mbps

Available

Mobile

Nothing connected right now

Bluetooth

Paired: 2

Available

Satellites

Open to check

Internet

History



Сводка состояния сети: каждый раздел открывается в одно касание.

3 Сигнал Wi-Fi и мобильной сети на графике в реальном времени

Раздел **Wi-Fi** отображает **Сеть**, **Частоту**, **Скорость соединения** и **Стандарт Wi-Fi**, а под ними - график **Сигнал**, отслеживающий уровень в дБм во времени (текущий, минимальный, максимальный и динамику - растет, падает или стабилен). В разделе **Мобильная сеть** собраны аналогичные данные по каждой SIM-карте; если Android ограничивает управление, приложение поясняет: «Android не позволяет приложению переключать мобильные данные или SIM-карту. Это можно сделать только в настройках системы» - и предлагает кнопку **Открыть сетевые настройки системы**.

Один случайный сбой может испортить шкалу графика: просто нажмите на сам график, и он перезапустится: «График сброшен. Сбор данных начат заново».

4 Текущие Bluetooth-подключения

Раздел **Bluetooth** четко разделяет активные подключения и просто сопряженные устройства. Сверху идет список **Подключено сейчас** со всеми профилями, о которых сообщает Android (наушники, колонка, слуховой аппарат или часы), а ниже – **Сопряжено, не подключено**. Если ничего не подключено, отображается спокойное сообщение «Сейчас нет подключенных устройств».

Нажмите **График для устройства** на подключенном девайсе, чтобы запустить график уровня сигнала **Сигнал устройства**, который сбрасывается точно так же по нажатию.

5 Спутники, координаты и запись трека без отправки в сеть

Раздел **Спутники** перечисляет видимые спутники и те, что реально используются для определения координат, с указанием спутниковой группировки, мощности сигнала и статуса («учитывается в координатах» или «не учитывается»). Ниже расположен блок **Координаты** (широта, долгота, точность, время фиксации) с графиком качества сигнала.

Функция **Записать трек на этом устройстве** превращает раздел в простой трекер маршрута с прозрачным пояснением: «Трек сохраняется на этом устройстве и пишется только пока открыт этот экран. Данные никуда не отправляются». Файл трека никогда не покидает телефон сам по себе: только кнопка **Поделиться файлом трека**, нажатая вами, передает его в выбранное вами приложение.

6 Проверка конкретного адреса – Инструменты

Вкладка **Инструменты** позволяет диагностировать связь с конкретным адресом. В блоке **Диагностика узла** введите **IP или имя узла**, затем нажмите **Ping** или **Трассировка (Traceroute)** – проверка начнется только по вашему нажатию. Результаты выводятся в прокручиваемую **Консоль**: ping покажет время каждого пакета, а traceroute пошагово пройдет маршрут и покажет, через сколько узлов достигнута цель или где оборвалась связь. Кнопка **Очистить** очищает консоль, а **Копировать** копирует отчет в буфер обмена для отправки в поддержку.

Network Monitor

Tools

Host diagnostics

IP or host name

example.com

example.com ×

Ping | Traceroute

Subnet scan

From

192.168.1.1

To

192.168.1.254

Scan the local network

Console output

Copy | Clear

```
--- Traceroute example.com ---
Tracing the route to example.com, up to 30
hops..
```



Ping или трассировка любого адреса по вашему запросу.

7 Замер реальной скорости конкретного ресурса

Раздел **Скорость ресурса** применяет тот же диагностический подход к вашим собственным ресурсам, а не к абстрактному интернету. Выберите каталог в списке **Целевой ресурс**, запустите тест, и в блоке **Результаты скорости** отобразится реальная скорость чтения и записи. Это отличный способ понять, медленно ли работает домашний NAS или же проблема в канале связи телефона. Если ресурс доступен только для чтения, приложение честно указывает **(Ресурс только для чтения)**, не пытаясь сымитировать тест записи.

8 Показатели на домашнем экране и рабочем столе

Чтобы следить за показателями, не обязательно открывать приложение. Виджет **Сетевой монитор** можно разместить на домашнем экране Android, настроить его размер и выбрать отображаемый показатель через пункт **Выберите, что отображать**: **Локальный адрес**, **Wi-Fi, Bluetooth, SIM**, **Уровень сигнала**, **Текущая скорость**, **Внешний адрес**, **Последний тест скорости**, **Сохраненный ресурс**, **Спутники** или **Состояние точки доступа**. Нажатие на виджет сразу открывает Сетевой монитор на соответствующем разделе - подробнее в рецепте Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана.

На рабочем столе встроенного лаунчера доступен аналогичный гаджет: разместите его, выберите нужный параметр, и нажатие также откроет нужный раздел - см. Гаджеты рабочего стола.

9 Проверка сети прямо с часов

При наличии сопряженных часов в редакциях Standard и noLegal Сетевой монитор доступен и на запястье. Смахните к разделу **Программы** в приложении для часов и нажмите **Сетевой монитор** - откроется адаптированная для круглого экрана сводка: активный канал, ваши адреса и те же разделы, скомпонованные так, чтобы не требовать долгой прокрутки. Подробное руководство и скриншоты приведены в рецепте Программы, таймеры и инструменты на часах.

Что вы получите

Вам больше не нужно гадать о причинах медленной работы: сводка мгновенно показывает, есть ли интернет вообще; Wi-Fi, мобильная сеть, Bluetooth и спутники получают живые показания и наглядные графики; инструменты ping, traceroute и замера скорости ресурса позволяют точно локализовать проблему, а ключевые показатели можно вынести на домашний экран, рабочий стол лаунчера и наручные часы.

Советы и решение проблем

- **Тест скорости предупреждает перед расходом трафика.** Замер передает около 20 МБ данных, что расходует платный мобильный трафик – приложение предупреждает об этом до старта, позволяя отменить запуск или прервать тест в любой момент.
- **История хранит результаты проверок.** Прошлые замеры скорости, проверки ресурсов и трассировки сохраняются в **Истории**, пока вы не нажмете **Экспорт** для сохранения или **Очистить** для удаления (очистка необратима).
- **Неотвечающий ресурс сообщает причину.** Если ресурс стал недоступен или отклоняет соединение, тест скорости сразу выводит понятное пояснение вместо абстрактной ошибки.
- **Не можете найти Сетевой монитор?** Проверьте, включен ли он: руководство Встроенные мини-приложения описывает включение всех встроенных программ.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

STORAGE

Добавление сетевых папок и облачных хранилищ

Как добавить сетевую папку, сервер FTP/SFTP или облачный каталог в качестве ресурса.

PROGRAMS

Встроенные мини-приложения

Где включаются встроенные программы и где они появляются после активации.

WATCH

Программы, таймеры и инструменты на часах

Сетевой монитор и весь набор встроенных инструментов для смарт-часов.

… и медиаплеер

ВИДЕОПЛЕЕР И МЕДИАПЛЕЕР | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #01

Все редакции, кроме Photos; сохранение кадров и цветокоррекция доступны в Standard, noLegal, Legacy и VR

Просмотр видео - элементы управления, жесты и сохранение кадров

Смотрите видео на полном экране или с удобной командной панелью, переключайтесь между роликами жестами и касаниями, приближайте детали, возобновляйте просмотр с момента остановки, сохраняйте стоп-кадры и раскладывайте видео по папкам прямо во время просмотра.

Почему вам это понравится

Большинство видеоплееров рассчитаны на просмотр одного фильма в пятничный вечер. Видеоплеер FastMediaSorter создан еще и для другой задачи: быстрой разборки папки с сотнями роликов с телефона, регистратора или камеры наблюдения, где нужно быстро отсмотреть каждый файл, сохранить удачные моменты и удалить лишнее.

Плеер безупречно совмещает обе задачи: он воспроизводит видео со всеми привычными функциями (полный экран, смена скорости, продолжение с места паузы) и держит под рукой инструменты сортировки: следующий, предыдущий, копировать, переместить, удалить.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR или FOSS. Редакция Photos воспроизведение видео не поддерживает.
- Ресурс с видеофайлами: коллекция Все видео, папка на телефоне или сетевая папка.
- Опционально: Android TV приставка или головное устройство автомобиля с пультом - все функции полностью адаптированы для управления через D-pad.

1 Откройте видеофайл

Нажмите на видеофайл в браузере файлов. Видео сразу откроется на весь экран: изображение заполняет дисплей, не отвлекая лишними кнопками. Если вы предпочитаете сразу видеть панель управления при запуске, отключите пункт **Открывать видеофайлы в полноэкранном режиме** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, блок **Настройки видео и плеера**.

Плеер воспроизводит все популярные форматы (MP4, MKV, WebM, AVI и др.), а также файлы Blu-ray `.m2ts`. Если встроенный декодер устройства не справляется с файлом, плеер незаметно подключает резервный программный движок, а для видео VP9 предусмотрен собственный программный декодер, что сводит число ошибок воспроизведения к минимуму.


12:00
00:03
00:08

Видеоплеер с панелью команд.

2 Переключайтесь между полным экраном и панелью команд

У плеера два удобных режима отображения. В **полноэкранном режиме** видно только само видео. В режиме с панелью команд доступны основные кнопки плеера (**Воспроизведение/Пауза**, **Назад на 10 секунд**, **Вперед на 10 секунд**, **Предыдущий файл**, **Следующий файл**, **Управление**) и кнопки файловых операций: копирование, перемещение и удаление.

- Чтобы выйти из полного экрана, коснитесь кнопки **Выход из полноэкранного режима** в углу или смахните системные панели Android от края экрана.
- Чтобы развернуть видео обратно на весь экран, выберите **Полноэкранный режим** в меню с тремя точками.
- При повороте телефона набок плеер автоматически переходит в полноэкранный режим; при возврате в вертикальное положение панель команд возвращается на экран. Видео при этом не прерывается.
  Во время воспроизведения панель команд автоматически скрывается через 10 секунд, чтобы не заслонять видеоряд. Задержку автоскрытия можно изменить параметром **Время автоскрытия панели плеера (сек)** в **Настройках** на вкладке **Плеер** (от 1 до 600 секунд).

3 Управляйте воспроизведением касаниями и свайпами

В полноэкранном режиме дисплей разделен на девять невидимых сенсорных зон (сетка 3x3). Касание в каждой зоне выполняет отдельную команду:

1. вверху слева – возврат к списку файлов;
2. вверху по центру – копирование файла в папку назначения;
3. вверху справа – переименование файла;
4. в центре слева – переход к предыдущему файлу;
5. по центру экрана – пауза или возобновление воспроизведения;
6. в центре справа – переход к следующему файлу;
7. внизу слева – открытие командной панели;
8. внизу по центру – удаление файла;
9. внизу справа – запуск или остановка слайд-шоу.

Свайпы влево и вправо также переключают видео на следующее и предыдущее. Чтобы наглядно видеть границы зон во время привыкания, включите параметр **Всегда показывать сетку сенсорных зон** в разделе **Настройки**, вкладка **Плеер**, блок **Сенсорные зоны и подсказки на экране**.

Считаете 9 зон избыточными? Включите параметр **Отключить 9-зонное отслеживание** на той же вкладке: экран разделится на 3 простые зоны (назад, масштаб, вперед), а касание левого края откроет панель файловых команд.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Наложение сенсорных зон**
Полноэкранное видео в альбомной ориентации с наложенной сеткой зон касания 3x3.

4 Масштабирование, громкость и яркость

Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их для приближения (например, чтобы прочитать номер автомобиля на записи видеорегистратора), либо сведите для отдаления.

Регулировка громкости и яркости всегда под рукой: нажмите **Управление**, затем вкладку **Громкость** или **Яркость**. В вертикальном положении ползунки расположены вертикально, что позволяет удобно регулировать их большим пальцем снизу вверх.

5 Продолжение просмотра с места остановки

Плеер автоматически запоминает точную позицию просмотра для каждого видео. Откройте этот же ролик позже – и воспроизведение продолжится с того же места с короткой подсказкой, например: «Возобновлено с 12:40».

Позиция сохраняется даже после перезагрузки устройства: при включенном параметре **Возобновлять воспроизведение при следующем запуске** (**Настройки**, вкладка **Управление**, блок **Поведение приложения и правила работы**) плеер откроет последнее просматриваемое видео при старте, включая ролики из сетевых папок. Если сетевой ресурс недоступен, приложение вежливо сообщит: «Не удалось возобновить воспроизведение – ресурс недоступен или сессия устарела».

6 Скорость, повтор и параметры звука

Нажмите кнопку **Управление**, чтобы открыть окно настроек: здесь регулируются скорость, громкость, звуковые дорожки, субтитры и цветность (подробнее в руководстве Субтитры, аудиодорожки и 3D).

Чтобы зациклить текущее видео, нажмите кнопку **Порядок воспроизведения** на панели команд и выберите **Повтор одного**. Другие доступные варианты: **Повторять список**, **Воспроизвести все** и **Случайно**.

7 Сохраняйте отдельные кадры как фотографии

Поставьте видео на паузу в нужный момент и выберите пункт **Сохранить кадр** в меню с тремя точками. Кадр сохранится как изображение с именем по дате и времени (например, `video_frame_260924_203015.jpg` для 24 сентября 2026 года в 20:30:15), а на экране появится подтверждающее уведомление с путем сохранения.

Куда и в каком формате сохранять стоп-кадры, настраивается в **Настройках**, вкладка **Медиа**, блок **Настройки видео и плеера**:

- **Ресурс для сохранения стоп-кадров** - папка назначения (по умолчанию системная папка «Загрузки»).
- **Формат стоп-кадра:** - **PNG** или **JPG** (по умолчанию).
- **Сохранять стоп-кадры видео в буфер обмена** - автоматически копирует кадр в буфер обмена для быстрой вставки в диалог мессенджера.


12:00
Send to..
Cast to..
Save Frame
Auto-rotate screen
File Information
Sleep Timer
Editing
00:03
00:08

Команда «Сохранить кадр» преобразует текущий момент видео в фотографию.

8 Сортируйте видеофайлы во время просмотра

Кнопки **Копировать в..** и **Переместить в..** на панели команд, сенсорные зоны и кнопка **Удалить** позволяют мгновенно раскладывать видеофайлы по папкам, переименовывать и удалять их прямо во время просмотра. Удаленный или перемещенный ролик сразу исчезает из текущего списка, поэтому кнопка **Предыдущий файл** вернет вас к предыдущему реальному видео без ошибок. Подробнее в рецепте Копирование, перемещение и удаление файлов.

Команда **Поделиться..** в меню с тремя точками отправляет видео в другие приложения или контактам. Это работает и для файлов из сетевых и облачных папок: приложение сначала подготовит временную локальную копию.

9 Тонкая настройка поведения экрана

- **Не выключать экран во время работы плеера** (**Настройки**, вкладка **Управление**, блок **Взаимодействие с операционной системой**) защищает экран от засыпания при просмотре.
- **Автоповорот экрана плеера вместе с ОС** (**Настройки**, вкладка **Плеер**) заставляет плеер следовать системной блокировке поворота Android; при отключении плеер поворачивается свободно вслед за устройством.
- **Показывать часы и статус при затемнении экрана** отображает крупные часы, дату и уровень заряда батареи на затемненном экране во время воспроизведения. Картинка периодически смещается для защиты OLED-экранов от выгорания. Этот переключатель находится в окне **Экраны и обои** – см. Обои и живые фоны.

10 Воспроизведение видео из сторонних приложений

При открытии видео из мессенджера, внешнего проводника или загрузок Android может запустить FastMediaSorter в отдельном упрощенном окне плеера (во всех редакциях, кроме Lite). Оно сохраняет позицию воспроизведения при поворотах экрана, держит паузу при сворачивании и продолжает играть при переименовании файла.

В таком же окне открываются фото, музыка, документы и тексты из других приложений. Кнопки **Копировать в** и **Переместить в** сразу отправляют файл в выбранное место назначения; при копировании окно остается открытым, при перемещении закрывается. Кнопка **Открыть в FastMediaSorter** переходит в полнофункциональный интерфейс приложения. Как назначить плеер по умолчанию, описано в рецепте Первый запуск и настройка.

Что вы получите

Вы можете просматривать целые каталоги видео без мелких кнопок: перелистывайте ролики касаниями и свайпами, приближайте важные детали, сохраняйте лучшие моменты в картинки и раскладывайте файлы по нужным папкам прямо во время просмотра с сохранением позиции каждого ролика.

Советы и решение проблем

- **Элементы управления под рукой.** Плеер показывает кнопки сразу при открытии, а касание по центру экрана возвращает их после автоскрытия.
- **Используете медиаприставку или экран авто?** Все кнопки управления доступны стрелками пульта. См. Управление с клавиатуры, D-pad и на Android TV.
- **Видео из сетевой папки подтормаживает?** Плеер настраивает буфер под тип подключения, а при застревании автоматически перезапускает поток. Причиной чаще всего является слабый сигнал Wi-Fi - см. Автономное кэширование сетевых файлов.
- **Сетевая папка отключена в настройках?** Если соответствующий тип сетевого протокола выключен в параметрах, плеер прямо сообщит об этом.
- **Для пользователей программ экранного доступа:** плеер оптимизирован для TalkBack и не перегружает голосовой интерфейс избыточными сообщениями.
- **Чтение книг вслух:** функция **Читать вслух** в просмотрщике документов останавливается при выходе - см. Просмотр документов PDF и EPUB.
- **Просмотр в VR-гарнитуре:** значок VR в ряду элементов управления переносит стерео- и 360°-ролики в иммерсивный кинотеатр - см. Пространственный 3D/360 кинотеатр и просмотр видео и Управление и контроллеры в VR.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ВИДЕО

Субтитры, аудиодорожки и 3D

Язык звука, субтитры, баланс и скорость воспроизведения.

ВИДЕО

Режим «Картинка в картинке» и воспроизведение в фоне

Просмотр видео в удобном плавающем окне поверх программ.

ВИДЕО

Трансляция на Chromecast и прямой эфир

Воспроизведение видео на большом экране телевизора.

ВИДЕОПЛЕЕР И МЕДИАПЛЕЕР | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #02

Все редакции, кроме Photos; выбор 3D в окне управления доступен только в VR и noLegal

Субтитры, аудиодорожки, баланс звука и 3D

Выбирайте звуковую дорожку и субтитры, настраивайте комфортный размер шрифта, регулируйте стереобаланс звука, меняйте скорость и цвета видео и смотрите стереопары 3D на обычном экране смартфона.

Почему вам это понравится

Фильмы из интернета часто содержат несколько звуковых дорожек (оригинальную речь, дубляж, авторский перевод, аудиокомментарии) и несколько вариантов субтитров. Смартфон не может заранее угадать ваши предпочтения. Этот рецепт рассказывает, где переключать дорожки, как настроить автоматический выбор языка для онлайн-трансляций и как управлять звуком: громкостью, балансом между наушниками, скоростью воспроизведения, цветокоррекцией и режимом 3D.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMedia Sorter в редакции Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR или FOSS. Редакция Photos воспроизведение видео не поддерживает.
- Видеофайл с несколькими аудиодорожками или субтитрами (например, фильм в формате MKV).
- Настройка цветопередачи (оттенок и яркость) доступна в редакциях Standard, noLegal, Legacy и VR.

1 Откройте окно параметров видеоплеера

Запустите видео в видеоплеере и нажмите кнопку **Управление** на панели команд. Поверх видео откроется компактное окно настроек. В портретной ориентации разделы расположены сбоку, а в альбомной – сверху: **Скорость**, **Громкость**, **Аудиодорожка**, **Субтитры**, **Баланс**, **Цветовой тон**, **Яркость** и (в некоторых редакциях) **3D**.

В окне отображаются только актуальные для текущего видео разделы. Если в файле всего одна дорожка, вкладка **Аудиодорожка** скрыта, а при отсутствии субтитров нет вкладки **Субтитры**. Для онлайн-трансляций скрываются настройки цвета, а для прямых эфиров скрывается и скорость, поскольку живую трансляцию нельзя ускорить. Кнопка **Готово** закрывает окно, а кнопка **Сброс** возвращает параметры открытого раздела к исходным значениям.


12:00
Playback settings
Done
Volume
Balance
Audio tr...
Subs
HUE
Light
Speed
Track 1 (EN, mp4a-latm, Stereo)
Track 2 (DE, mp4a-latm, 5.1)



Окно управления объединяет все параметры звука и изображения.

2 Переключите звуковую дорожку

Откройте вкладку **Аудиодорожка**. В списке отображаются все доступные дорожки с указанием языка, аудиоформата и количества каналов (например, «Русский, AC3, 5.1»). Нажмите на нужную дорожку – звук переключится мгновенно, без перезапуска и прерывания фильма.

Некоторые форматы многоканального звука не поддерживаются аппаратными декодерами телефонов – такие дорожки помечаются в списке. Если ни одна дорожка не может быть декодирована устройством, видео продолжит воспроизводиться без звука, а плеер выведет подсказку: «Формат звука не поддерживается – воспроизведение без звука». Для файлов Blu-ray в сообщении также перечисляются найденные форматы.

Для интернет-трансляций приложение умеет выбирать нужный язык автоматически: укажите **Язык аудио для трансляций** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, блок **Трансляции**. Если поток содержит дорожку на этом языке, плеер выберет ее сам, а выбранная вами вручную дорожка запоминается для каждого конкретного канала.

3 Включите субтитры и настройте их читаемость

Откройте раздел **Субтитры** и выберите язык либо вариант **Выкл**, чтобы скрыть текст. Если в файле нет встроенных субтитров, в разделе будет указано «Субтитры отсутствуют».

Шрифт субтитров настраивается совместно со шрифтом распознавания текста. Чтобы увеличить размер или изменить начертание, откройте **Настройки**, вкладку **Медиа**, раздел **Перевод, оцифровка (OCR)** и настройте параметры **Размер шрифта OCR** (от **Минимальный** до **Огромный**) и **Семейство шрифтов OCR** (например, **По умолчанию**, **С засечками** или **Моноширинный**). Выбранные параметры применяются ко всем видео как в полноэкранном режиме, так и при открытой панели управления. Оба параметра доступны, даже если OCR выключен или не поддерживается устройством.



Субтитры комфортного для чтения размера.

4 Громкость и регулировка баланса

Вкладка **Громкость** задает уровень громкости внутри самого плеера независимо от системного регулятора: **Без звука**, **50%**, **MAX** или любое промежуточное значение ползунком.

Вкладка **Баланс** смещает звучание между левым и правым ухом: **50/50** – по центру, **30/70** – с акцентом на правый наушник, **70/30** – на левый. Это незаменимо при неравномерном слухе или разной громкости наушников и действует везде в приложении: в видео, музыке и фоновом прослушивании. Для монофонических записей раздел сообщает: «Монозвук – нет каналов для регулировки баланса».

5 Скорость воспроизведения и цветокоррекция

Вкладка **Скорость** содержит кнопки быстрого выбора **0.5x**, **1.5×**, **2×** и ползунок точной настройки от 0.25x до 3x. Плеер запоминает выбранную скорость и применяет ее к следующим роликам.

Параметр **Цветовой тон** сдвигает оттенки изображения по цветовому кругу, а **Яркость** делает картинку светлее или темнее. Оба параметра меняют только экранное отображение без перезаписи файла и сохраняются для будущих просмотров.

6 Просмотр 3D-фильмов на обычном экране

В 3D-фильмах кадры для левого и правого глаза расположены рядом (горизонтальная стереопара SBS) или друг над другом (вертикальная стереопара OU). На обычном плоском экране такое видео выглядит раздвоенным. FastMediaSorter автоматически распознает 3D-контент по метаданным файла или пропорциям кадра, не путая обычные широкоформатные фильмы со стереопарами.

При включенном параметре **Показывать 3D-контент для одного глаза** (**Настройки**, вкладка **Плеер**; включен по умолчанию) 3D-фильм масштабируется на весь экран с картинкой для одного глаза.

В редакциях VR и noLegal при включенном режиме 3D и VR в окне управления появляется раздел **3D**, где можно вручную выбрать формат: **Автоопределение**, **Горизонтальная стереопара (SBS)**, **Вертикальная стереопара (OU)** или **Моно (Выключено)**, а также панорамные форматы 360° и 180°. О просмотре в гарнитурах читайте в рецепте Пространственный 3D-кинотеатр и видео 360°.

Что вы получите

Фильм воспроизводится на нужном языке с четкими субтитрами, которые легко читать с дивана, баланс звука идеально настроен под ваши наушники, а 3D-стереопары комфортно смотрятся на обычном экране телефона.

Советы и решение проблем

- **Хотите задать язык для инте﷿-нет-каналов?** ﷿-ля потоков п﷿-едусмот﷿-ены отдельные па﷿-амет﷿-ы **Язык аудио для т﷿-ансляций** и **Язык субтит﷿-ов для т﷿-ансляций** --- см. Восп﷿-оизведение инте﷿-нет-т﷿-ансляций.
- **Фильм идет без звука, хотя на компьютере играет нормально?** Вероятно, звуковая дорожка записана в неподдерживаемом телефоном кодеке (например, DTS-HD или TrueHD). Сконвертируйте аудиодорожку в формат AAC.
- **Нет кнопок ﷿-егули﷿-овки ско﷿-ости?** Вы смот﷿-ите п﷿-ямой эфи﷿- --- живую т﷿-ансляцию нельзя восп﷿-оизводить быст﷿-ее ﷿-еального в﷿-емени.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ВИДЕО

П﷿-осмот﷿- видео --- элементы уп﷿-авления и жесты

Полноэкранный режим, сенсорные зоны, возобновление и сохранение кадров.

ВИДЕО

Трансляция на Chromecast и прямой эфир

Воспроизведение фильма на экране телевизора.

VR

Пространственный 3D-кинотеатр и видео 360°

Просмотр 3D-фильмов и панорамных видео в VR-гарнитуре.

ВИДЕОПЛЕЕР И МЕДИАПЛЕЕР | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #03

Все редакции, кроме Photos; фоновое прослушивание недоступно в Lite; управление с часов доступно в Standard и noLegal

Режим «Картинка в картинке» и воспроизведение в фоне

Смотрите видео в компактном плавающем окне поверх других программ, настраивайте фоновое звучание при выходе из плеера и управляйте взаимодействием между смартфоном и смарт-часами.

Почему вам это понравится

Вам пришло важное сообщение в середине интересного фильма. Хочется ответить на него, не прерывая просмотр и не теряя текущий момент. Режим «Картинка в картинке» (PiP) сворачивает видео в небольшое плавающее окно поверх всех приложений: вы можете отвечать в мессенджере, сверяться с картой или искать информацию в браузере, продолжая смотреть видеоряд.

Здесь же объясняется, как плеер обрабатывает звук при выходе из приложения и как FastMediaSorter делит динамик с другими приложениями.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции с поддержкой видео: Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR или FOSS.
- Для режима «Картинка в картинке»: Android 12 или новее, а также устройство с поддержкой плавающих окон производителем.
- Для управления с часов: сопряженные смарт-часы на Wear OS и редакция приложения Standard или noLegal.

1 Включите режим «Картинка в картинке»

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Плеер**, найдите раздел **Интерфейс плеера и команды** и включите параметр **Включить режим «Картинка в картинке»**. Теперь в видеоплеере появится кнопка **Картинка в картинке**, а нажатие кнопки «Домой» во время просмотра будет автоматически сворачивать видео в плавающее окно.

2 Просматривайте видео в плавающем окне

Во время воспроизведения видео нажмите кнопку **Картинка в картинке** или просто нажмите кнопку «Домой» на смартфоне. Видео свернется в аккуратное окно в углу экрана. Вы можете:

- перетаскивать окно в любой угол экрана;
- коснуться окна один раз, чтобы увидеть кнопки **Воспроизведение** и **Пауза**;
- нажать значок развертывания в окне, чтобы вернуться в полноэкранный плеер – все панели и кнопки откроются в том же состоянии.

Режим «Картинка в картинке» работает для видеофайлов из ваших ресурсов, для трансляций, открытых из лаунчера, а также для видео, переданных в FastMediaSorter из сторонних приложений. Если устройство не поддерживает плавающие окна, приложение выдаст понятное уведомление: «Режим «Картинка в картинке» недоступен на этом устройстве».


12:00
Sat, Sep 26
Play Store
Gmail
Photos
YouTube



Видео продолжает играть в маленьком окне, пока вы пользуетесь другими приложениями.

3 Настройте поведение звука при выходе из плеера

Если нажать кнопку «Назад» во время воспроизведения видео или музыки, приложение уточнит, продолжить ли воспроизведение звука в фоне или остановить его. Чтобы задать постоянное поведение, откройте **Настройки**, вкладку **Плеер**, раздел **Фоновое воспроизведение звука**:

- **Фоновое воспроизведение** – звук продолжает играть при сворачивании приложения или блокировке экрана.
- **При выходе из плеера или трансляций** – варианты: **Спрашивать каждый раз (по умолчанию)**, **Всегда останавливать** и **Всегда продолжать**.
  Подробнее об элементах управления в шторке уведомлений и панели «Сейчас играет» читайте в рецепте Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание. В редакции Lite звук останавливается при выходе из плеера.

4 Совместное воспроизведение звука с другими приложениями

FastMediaSorter корректно взаимодействует с другими приложениями. Голосовые подсказки навигатора или короткие системные уведомления лишь кратковременно приглушают громкость; входящий звонок или запуск музыки в другом приложении ставят плеер на паузу. Это правило действует везде: в плеере, при фоновой музыке во время слайд-шоу, при звуках в браузере файлов и в трансляциях. Воспроизведение также сохраняется при работе в режиме разделенного экрана при закрытии второго приложения - см. Многооконный режим и складные устройства.

5 Взаимодействие телефонного плеера и смарт-часов

Когда телефон воспроизводит видео или музыку, Wear OS обычно отображает системный экран управления мультимедиа на часах. Если вы предпочитаете оставить циферблат часов свободным, откройте **Настройки**, вкладку **Управление**, раздел **Компаньон Wear** и включите параметр **Подавлять управление медиа на часах**.

В приложении для часов также есть собственный автономный плеер для файлов на часах и на телефоне:

- Все элементы управления адаптированы под круглый экран и прокручиваются, исключая обрезание кнопок. Кнопка **В избранное** и кнопка отключения экрана расположены во втором ряду.
- Вращение безеля выполняет перемотку текущего трека; в аудиоплеере оно меняет громкость с наглядной шкалой на экране, а интерактивная полоса прогресса показывает позицию.
- Режим случайного воспроизведения сохраняется после перезапуска часов.
- Кнопка отключения экрана гасит дисплей часов для экономии заряда, пока звук продолжает играть.
- Для треков без обложки отображается картинка из сети (если включена опция **Обложки альбомов** в настройках часов) или динамический фон с волнами и частицами. Кнопка Play окрашивается в цвет типа медиа.
  Подробнее в руководстве Музыка на смарт-часах.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Управление плеером на часах**
Круглый экран Wear OS, медиаплеер с основным рядом кнопок и вторым рядом действий.

Что вы получите

Видео продолжает воспроизводиться в плавающем окне во время других задач, звук ведет себя предсказуемо при выходе из плеера, уведомления других программ деликатно приглушают аудио, а часы отображают плеер только тогда, когда это нужно вам.

Советы и решение проблем

- **Не отображается кнопка «Картинка в картинке»?** Проверьте параметр **Включить режим «Картинка в картинке»** в меню Настройки, Плеер. На версиях Android 11 и старше эта кнопка скрыта.
- **Открыли видео из стороннего приложения?** Режим «Картинка в картинке» работает и в этом случае, отображая сам видеоряд, а не черный экран.
- **Нужны часы на приглушенном экране во время музыки?** Ознакомьтесь с часами на затемненном экране в руководстве Просмотр видео – элементы управления и жесты.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ВИДЕО

Просмотр видео – элементы управления и жесты

Полноэкранный режим, сенсорные зоны, скорость и сохранение кадров.

АУДИО

Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание

Управление воспроизведением в уведомлении и панели «Сейчас играет».

ЧАСЫ

Музыка на смарт-часах

Воспроизведение и управление музыкой с часов на Wear OS.

ВИДЕОПЛЕЕР И МЕДИАПЛЕЕР | Standard, noLegal, Lite и Legacy | RECIPE #04

Chromecast - редакции Standard, noLegal, Lite и Legacy; Прямой эфир - редакции Standard, noLegal и Legacy

Трансляция на Chromecast и прямой эфир

Передавайте просматриваемое видео на большой экран телевизора через Chromecast или превратите смартфон в локальную станцию прямого видео- и аудиовещания с мгновенным подключением по QR-коду.

Почему вам это понравится

Экран смартфона удобен для одного человека, но маловат для компании друзей или семьи в гостиной. Этот рецепт рассказывает о двух способах вывода медиа с телефона на внешние устройства.

Chromecast позволяет передать просматриваемое видео на большой экран телевизора, превращая смартфон в пульт управления. **Прямой эфир** работает в обратном направлении: микрофон смартфона или связка камеры с микрофоном становятся живым локальным каналом, к которому подключаются другие пользователи - отличный вариант для радионяни, трансляции лекции из соседней комнаты или обзора сада.

Перед началом: Что вам понадобится

- Chromecast: редакции Standard, noLegal, Lite или Legacy, а также FastMediaSorter в приставка или телевизор со встроенным Chromecast в одной сети Wi-Fi со смартфоном.
- Прямой эфир: редакции Standard, noLegal или Legacy. Смартфон и зрители должны находиться в одной локальной сети Wi-Fi.
- Прямой эфир запрашивает доступ к микрофону, к камере (при передаче видео) и к показу уведомлений, чтобы трансляция не прерывалась при выключении экрана. См. Руководство по разрешениям.

1 Воспроизведение видео на ТВ через Chromecast

Откройте видео в видеоплеере. Откройте меню с тремя точками и выберите пункт **Транслировать на…**. Выберите ваш телевизор из списка. Видео запустится на экране ТВ, а смартфон останется удобным пультом с кнопками паузы, воспроизведения и полосой перемотки.

Подключение к интернету для этого не требуется: видеопоток передается напрямую на Chromecast по домашней сети Wi-Fi. Именно поэтому транслировать можно и файлы из сетевых папок или облачных хранилищ.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Список устройств Chromecast**
Видеоплеер с открытым диалогом выбора устройств трансляции, в списке одно устройство.

3D-фильмы на обычном телевизоре

Стереопара 3D на обычном телевизоре выглядит как два одинаковых кадра рядом. При включении опции **Показывать 3D-контент для одного глаза** (**Настройки**, вкладка **Плеер**) приложение передает картинку только для одного глаза - в точности так же, как на экране телефона. Кадр подготавливается перед стартом, поэтому показ начинается после короткой буферизации. Очень длинные фильмы и онлайн-потоки передаются целиком. Подробнее о 3D в рецепте Субтитры, аудиодорожки и 3D.

2 Включите функцию прямого эфира

Сначала включите саму функцию: откройте **Настройки**, вкладка **Медиа**, раздел **Трансляция**, включите **Разрешить прямое вещание**. Это также активирует быстрые ярлыки запуска.

После этого запустить **Прямой эфир** можно любым удобным способом:

- из панели программ;
- с помощью плитки **Прямой эфир** в панели быстрых настроек Android;
- через виджет **Прямой эфир** на главном экране смартфона;
- долгим нажатием на значок приложения, выбрав ярлык **Трансляция**.

3 Настройте параметры вещания и выберите камеру

Экран прямого эфира открывается с интерактивным предпросмотром с камеры, поэтому вы заранее видите картинку до выхода в эфир. В блоке **Режим трансляции** выберите:

1. **Только аудио** – звук с микрофона в формате персональной радиостанции.
2. **Камера + аудио** – видео с камеры вместе со звуком.
3. **Только камера** – видеоряд без звука.

   В пункте **Камера** укажите объектив: **Основная**, **Фронтальная** или **Внешняя**. Приложение запоминает выбор камеры для будущих эфиров (если камера отключена, используется камера по умолчанию). Нажмите **Начать трансляцию**, когда будете готовы.

Broadcast Control

Broadcast mode

Audio only | ✓ Camera + audio | Camera only

Camera

✓ Back 1x | Front 1 | Front 2

Enable live broadcasting

Allow live audio stream broadcasting and show shortcuts

Broadcast title

Phone Broadcast

sdk_gphone64_x86_64

Bit rate 128 kbit/s >

Port 8768

Audio format 44.1 kHz / Mono >

Microphone gain 100% >



Выбирайте режим и камеру, ориентируясь на окно предпросмотра.

4 Пригласите зрителей и слушателей

Как только эфир запущен, панель отправки покажет QR-код и три быстрых действия:

- **Копировать ссылку** – копирует адрес потока для отправки в сообщении.
- **Экспорт файла** – сохраняет компактный файл описания трансляции.
- **Поделиться** – отправляет ссылку через любой мессенджер или почту.

Другой смартфон с установленным FastMediaSorter просто сканирует QR-код и сразу добавляет трансляцию как канал – см. Интернет-трансляции. Кнопка **Отправить на часы** передает поток на сопряженные смарт-часы. Ссылка **Как это смотреть** открывает понятную инструкцию на языке пользователя о том, как подключиться к эфиру со смартфона Android, часов Wear OS или компьютера на Windows.

Трансляция публикуется под сетевым именем вашего телефона, поэтому слушатели сразу понимают, чей это эфир. Название можно изменить в настройках вещания в поле **Название трансляции**.

Broadcast Control

0 listeners

Broadcast mode

Audio only | ✓ Camera + audio | Camera only

Camera

✓ Back 1x | Front 1 | Front 2

Camera ON | Microphone ON

Switch Camera | Blank screen

■ Stop Broadcast



Делитесь эфиром через QR-код или прямую ссылку.

5 Управление во время прямого эфира

На экране отображается текущее количество подключенных слушателей. Кнопки управления позволяют быстро включать и выключать камеру и микрофон, переключать объективы, гасить экран или затемнять его черным фоном для экономии батареи без остановки вещания. Кнопка **Остановить трансляцию** завершает эфир. Уведомление в шторке также содержит кнопку **Стоп**.

Значок настроек прямо на экране эфира открывает быстрые параметры: название, порт, битрейт, аудиоформат, усиление микрофона и опцию **Автоматически открывать экран отправки**. Все эти параметры также доступны в **Настройках**, вкладка **Медиа**, раздел **Трансляция**, и сохраняются в резервной копии – см. Резервное копирование и восстановление настроек.

6 Защита от акустического свиста и эха

Если кто-то слушает ваш эфир через громкую связь в той же комнате, звук из динамика попадает обратно в микрофон, вызывая неприятный нарастающий свист (акустическую обратную связь). FastMediaSorter мгновенно распознает этот эффект и автоматически приглушает чувствительность микрофона до прекращения свиста, затем плавно восстанавливая громкость. При срабатывании защиты на экране появляется предупреждение: «Звук временно приглушен: динамик слушателя фонит в микрофон. Отодвиньте принимающее устройство дальше или уменьшите его громкость». Это штатная работа защиты, а не сбой микрофона.

Функция называется **Защита от обратной связи** (Feedback guard), она включена по умолчанию и при необходимости отключается в настройках вещания.

Что вы получите

Ваше видео воспроизводится на большом экране телевизора с телефоном в роли пульта, либо ваш смартфон транслирует прямой звук и картинку с камеры, к которым близкие и коллеги подключаются со смартфонов, часов или компьютеров простым сканированием QR-кода.

Советы и решение проблем

- **Телевизор с Chromecast не отображается в списке?** Смартфон и телевизор должны быть в одной Wi-Fi сети. Гостевые сети часто изолируют устройства друг от друга.
- **Никто не может подключиться к эфиру?** Убедитесь, что все подключены к одной локальной сети. В некоторых роутерах включена изоляция клиентов (AP Isolation) – ее необходимо отключить в настройках роутера.
- **Трансляция музыки на Chromecast** работает аналогично из аудиоплеера – см. Воспроизведение и упорядочивание музыки.
- **Хотите записать происходящее на экране?** Смотрите рецепт Запись экрана со звуком.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ВИДЕО

Просмотр видео - элементы управления и жесты

Все о функциях и жестах встроенного видеоплеера.

ТРАНСЛЯЦИИ

Воспроизведение интернет-трансляций

Подключение к прямому эфиру с другого смартфона как к обычному каналу.

ВИДЕО

Картинка в картинке и воспроизведение в фоне

Продолжайте просмотр видео в компактном плавающем окне.

...ражения, аудио и слайдшоу

ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И СЛАЙД-ШОУ | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #04

Воспроизведение и упорядочивание музыки

Слушайте музыку напрямую из тех папок, где она хранится – на телефоне, карте памяти или сетевом компьютере. Аудиоплеер находит недостающие обложки, показывает тексты песен, выводит звук на Chromecast и позволяет сортировать треки прямо во время прослушивания.

Почему вам это понравится

Музыка редко хранится в одной идеальной библиотеке. Часть альбомов лежит на телефоне, часть – на карте памяти, а часть – на домашнем компьютере. FastMediaSorter воспроизводит музыку напрямую из тех папок, где она уже находится (без долгого импорта и построения базы данных), и позволяет наводить порядок в папке загрузок прямо на слух.

Тот же самый аудиоплеер находит недостающие обложки альбомов, отображает слова песен и заполняет экран плавной анимацией, если у трека нет встроенной картинки.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMedia Sorter в редакции Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR или FOSS. Редакция Photos воспроизведение аудио не поддерживает.
- Музыкальные файлы любых популярных форматов: MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, Opus, WMA, WAV, ALAC и других. Поддерживаются даже MIDI-файлы (MID, MIDI).
- Ресурс, содержащий музыку, например готовая коллекция, папка на устройстве или сетевая папка.
- Для поиска обложек и текстов: подключение к интернету.
- Для трансляции на Chromecast: устройство Chromecast в той же сети Wi-Fi и любая редакция, кроме VR и FOSS.

1 Откройте трек

Откройте ресурс с музыкой на главном экране и нажмите на аудиофайл в браузере файлов. Откроется аудиоплеер и сразу начнется воспроизведение.

На экране отображаются обложка альбома, название композиции, технические параметры (размер, формат, частота дискретизации), полоса прогресса с возможностью перемотки и кнопки управления. Небольшая вращающаяся виниловая пластинка в углу наглядно показывает, что идет воспроизведение, и останавливается при паузе.

Когда трек заканчивается, плеер автоматически переходит к следующему аудиофайлу в той же папке. Для переключения между треками смахните влево или вправо либо воспользуйтесь кнопками перехода.



Аудиоплеер с обложкой альбома и вращающейся виниловой пластинкой в углу.

2 Загрузите недостающие обложки из интернета

Большинство музыкальных файлов уже содержат встроенную обложку, и плеер отображает ее сразу. Для файлов без картинки приложение умеет находить обложки в сети. Перейдите в **Настройки**, откройте вкладку **Медиа**, найдите раздел **Воспроизведение аудио, обложки и эффекты** и включите параметр **Искать обложки аудио онлайн**. По умолчанию этот поиск выключен.

Приложение последовательно опрашивает три бесплатных каталога – iTunes, Deezer и Cover Art Archive – и отображает первую найденную качественную обложку. Ниже появятся два дополнительных переключателя: **Искать только по Wi-Fi** (включен по умолчанию, чтобы не расходовать мобильный трафик) и **Сохранять загруженные медиаданные локально** (включен по умолчанию, поэтому каждая обложка скачивается только один раз).


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Save video frames to clipboard
Also copy each extracted frame to the clipboard, ready to paste
Show FPS over player
Display diagnostic FPS counter over the flat 2D player
Audio playback, covers and visuals
Support audio
Playback of MP3, FLAC, AAC, OGG, and other audio formats
Search audio covers online
Downloads covers from the internet for files without embedded covers
Search only on Wi-Fi
Does not use mobile data for downloading covers
Save downloaded media data locally
Covers and metadata without re-downloading from the internet
Audio file size limit
Min (MB)
0
Max (MB)
1024
Show random photos during audio playback
Random images during playback (select a list of audio - watch images)
Visualizer when no cover art Wave & Particle Animation



Настройка поиска обложек онлайн в Настройках.

3 Выберите визуализацию для треков без обложки

Если обложку найти не удалось, экран не обязательно оставлять пустым. В том же разделе настроек нажмите **Визуализатор при отсутствии обложки** и выберите подходящий вариант:

- **Черный фон** – статичный экран без движения.
- **Нота + пульсирующие кольца** – музыкальная нота с мягкими расходящимися волнами.
- **Дышащие полосы (15)** – цветные полосы эквалайзера, плавно поднимающиеся и опускающиеся в такт.
- **Волны и частицы** – струящиеся волны с парящими светящимися частицами.
- **Визуализация (MP4)** – зацикленные видеоролики. Видеоклипы не встроены в дистрибутив: при первом выборе этого пункта приложение предложит их скачать.

  Вместо анимации можно показывать собственные фотографии: включите **Случайные фото при воспроизведении аудио**, нажмите **Выбрать источник фото** и укажите ресурс со снимками. Для каждой песни будет показываться новая фотография. О том, как настроить автоматическую смену фото во время одной песни, читайте в рецепте Создание фото-слайдшоу.

Audio with live visualizers





Анимация «Волны и частицы» на фоне трека без обложки.

4 Читайте слова песен и находите треки в YouTube Music

Откройте меню с тремя точками и выберите **Текст песни**. Приложение найдет слова композиции в интернете по исполнителю и названию из тегов или имени файла и покажет их на весь экран. Нажмите кнопку закрытия, чтобы вернуться в плеер. Размер шрифта соответствует параметрам в **Настройках текста**.

Чтобы послушать другую версию песни или познакомиться с творчеством исполнителя, нажмите **В YouMusic** на панели команд или в меню с тремя точками. Запустится приложение YouTube Music с поисковым запросом по текущему треку. Если YouTube Music не установлено, появится короткое уведомление.

Traditional - Hymns - Amazing Grace

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
I was blind, but now I see
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fear relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
Through many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace hath brought me safe thus far
And grace will lead me home
When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we've first begun

Copy to



Текст песни на весь экран.

5 Транслируйте звук на Chromecast

Нажмите кнопку **Транслировать на..** на панели команд и выберите Chromecast или Smart TV из списка. Звук пойдет через внешние динамики, а телефон превратится в удобный пульт управления. Эта же кнопка позволяет транслировать фото, GIF и видео; подробнее в рецепте Трансляция и вещание.

Файлы из сетевых папок и облачных хранилищ сначала кэшируются на телефоне, а затем передаются на Chromecast, поэтому старт воспроизведения может занять пару секунд. Телефон и Chromecast должны находиться в одной сети Wi-Fi.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Список устройств для трансляции**
Диалог выбора устройства трансляции поверх аудиоплеера, в списке одно устройство.

6 Сортируйте треки во время прослушивания

Папку загрузок с несортированной музыкой удобнее всего разбирать на слух. Во время воспроизведения трека нажмите **Копировать в..** или **Переместить в..** в нижней части экрана и выберите папку назначения – например, «В коллекцию», «В машину» или «Удалить позже». Плеер сразу же перейдет к следующему треку, позволяя разобрать всю папку за одно прослушивание.

Настройка папок назначения подробно описана в рецепте Копирование, перемещение и удаление файлов.

Что вы получите

Ваша музыка воспроизводится из любых папок и хранилищ с автоматическим поиском обложек, удобным просмотром текста песни в одно касание, плавной анимацией или показом ваших фото вместо пустого экрана и поддержкой Chromecast для вывода на большие колонки. Загрузки легко разбираются прямо во время прослушивания.

Советы и решение проблем

- **Файл WAV открывает меню вместо плеера?** Актуальные версии приложения открывают WAV-файлы напрямую в аудиоплеере. Если у вас по-прежнему открывается меню, обновите приложение.
- **Не отображаются обложки?** Убедитесь, что включен пункт **Искать обложки аудио онлайн**, и что устройство подключено к Wi-Fi, если активна опция **Искать только по Wi-Fi**. Для очень редких записей обложек может не быть в каталогах.
- **Нет кнопки трансляции?** Редакции VR и FOSS не содержат компонентов Chromecast. Также проверьте, что Wi-Fi включен.
- **Хотите, чтобы музыка продолжала играть в фоне?** Читайте руководство Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

АУДИО

Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание

Случайный порядок, повтор, засыпание под музыку и управление воспроизведением из уведомления.

ФОТО

Создание фото-слайдшоу

Автоматическая смена фотографий на экране во время воспроизведения музыки.

ЧАСЫ

Музыка на часах

Автономное воспроизведение и управление музыкой с часов Wear OS.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И СЛАЙД-ШОУ | Все редакции | RECIPE #01

Просмотр фотографий, GIF и жесты масштабирования

Просмотрщик изображений показывает фотографии на полном экране. Листайте снимки свайпом, масштабируйте детали двумя пальцами, временно поворачивайте кадры и ставьте анимации на паузу – не изменяя исходные файлы на диске.

Почему вам это понравится

Вы вернулись из поездки с сотнями фотографий и хотите быстро и комфортно пересмотреть их одну за другой на полном экране. Или друг прислал забавную GIF-анимацию, и вы хотите поставить ее на паузу в самый удачный момент. Просмотрщик изображений создан именно для этого: одно фото на весь экран, легкий свайп к следующему и ничего лишнего.

Ни одно действие на этой странице не меняет файлы на диске. Масштабирование, временный поворот и пауза анимации влияют только на текущее отображение на экране.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter. Просмотрщик изображений встроен во все редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Хотя бы один ресурс с изображениями: например, коллекция или добавленная вами папка. Все фото
- Для фотографий в форматах HEIC и HEIF (форматы съемки многих современных смартфонов): Android 9 или новее. Для формата AVIF: Android 12 или новее.

1 Откройте фотографию на весь экран

Откройте ресурс на главном экране, затем нажмите на любое изображение в браузере файлов. Фотография откроется в просмотрщике изображений, заполнив весь экран.

Просмотрщик поддерживает форматы JPG, PNG, WebP, BMP, GIF, анимированные WebP и APNG, а также снимки в форматах HEIC, HEIF и AVIF. Если версия Android не поддерживает HEIC или AVIF, просмотрщик не завершится сбоем: он понятно сообщит требуемую версию Android (например, «требуется Android 9 (API 28) или новее»).



Фотография, открытая на весь экран в просмотрщике изображений.

2 Переходите к следующему или предыдущему кадру

Смахните пальцем справа налево, чтобы перейти к следующему снимку в папке, или слева направо – для возврата к предыдущему. Порядок просмотра строго соответствует порядку в браузере файлов: если папка отсортирована по дате, фотографии листаются хронологически.

Листать снимки можно и простыми касаниями экрана без свайпов. Дисплей разделен на невидимые сенсорные зоны: нажатие в правой части среднего ряда открывает следующий файл, а нажатие слева – предыдущий.

Клавиатура и пульт дистанционного управления

На планшетах с физической клавиатурой или на Android TV с пультом клавиши со стрелками влево и вправо также переключают кадры. См. руководство Управление с клавиатуры, D-pad и на Android TV.

3 Масштабируйте изображение для просмотра деталей

Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы приблизить картинку; сведите пальцы, чтобы отдалить. При увеличенном масштабе перемещайте изображение одним пальцем для детального осмотра.

По умолчанию просмотрщик загружает оптимизированную копию снимка шириной около 1920 пикселей для максимальной скорости открытия. Чтобы видеть каждый пиксель 50-мегапиксельной фотографии при приближении (а также масштабировать при открытой панели команд), перейдите в **Настройки**, вкладка **Медиа**, раздел **Изображения, GIF и слайдшоу**, и включите параметр **Загружать изображения в полном разрешении**.


12:00
IMG_20260711_0911.jpg (2/17)

Жест сведения и разведения пальцев для масштабирования фото.

4 Временно поверните снимок для удобного просмотра

Иногда фотографии отображаются повернутыми на бок. Чтобы повернуть изображение для комфортного просмотра без изменения самого файла, откройте меню с тремя точками и нажмите **Повернуть на 90°** (по часовой стрелке) или **Повернуть на −90°** (против часовой стрелки). Каждое нажатие поворачивает кадр на четверть оборота, четыре нажатия возвращают исходный вид.

Этот поворот активен только во время текущего сеанса просмотра. Сам файл на диске остается нетронутым, а системный автоповорот экрана телефона не затрагивается. Чтобы повернуть снимок с сохранением в файл, используйте инструменты редактирования, описанные в руководстве Редактирование фотографий: поворот, обрезка, цвета и инструменты GIF.


12:00
Crop
Crop to file
Compressed copy
Drawing
Rotate 90°
Rotate -90°

Пункты «Повернуть на 90°» и «Повернуть на -90°» в меню действий.

5 Управление воспроизведением анимаций GIF, WebP и APNG

Анимированные изображения начинают воспроизводиться сразу при открытии, точно так же, как в мессенджерах. Это работает для файлов GIF, а также для анимированных WebP и APNG.

Чтобы зафиксировать конкретный кадр, нажмите кнопку воспроизведения/паузы на панели управления. Нажмите ее снова - и анимация продолжится с того же места. При переходе к другим файлам и возврате назад просмотрщик помнит состояние воспроизведения каждого файла.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: GIF на паузе**
GIF-файл открыт в плеере, на паузе, видна панель управления с кнопкой Play.

Дополнительные возможности работы с анимацией

Ускорить или замедлить анимацию, сохранить первый кадр как картинку или извлечь все кадры по отдельности можно в рецепте Редактирование фотографий: поворот, обрезка, цвета и инструменты GIF.

6 Выбирайте отображение: целиком или с заполнением экрана

Пропорции фотографии редко точно совпадают с пропорциями экрана. По умолчанию просмотрщик показывает кадр целиком с тонкими полями по краям, сохраняя все детали изображения.

Если вы хотите, чтобы фотография всегда заполняла экран без полей, откройте **Настройки**, вкладку **Медиа**, раздел **Изображения, GIF и слайдшоу**, и включите параметр **Масштабировать изображения по экрану**. Края снимка, выходящие за рамки экрана, будут скрыты. Этот же выбор применяется и к режиму слайд-шоу.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Images, GIFs and slideshow
Support static images
Viewing of JPG, PNG, WEBP, HEIC, and other image formats
Support GIF animation
Plays animated GIFs in the file browser and player
Load images at full resolution
Downloads original resolution from the network for zooming (slower and uses more memory)
Crop images to fill screen
Fills the entire screen, but cropping the edges of the image
Dynamic Background Extension
Extends the image colors beyond its edges
Image and animation size limits
Min (KB)
1
Max (KB)
10240
Play music during slideshow
A list of audio during viewing (select images - listen to audio)
Set as default image viewer
Video and player settings
Support video



Переключатель «Масштабировать изображения по экрану» в настройках медиа.

Что вы получите

Вы можете мгновенно просматривать целые папки фотографий свайпами, детально приближать любые фрагменты, временно выравнивать ориентацию снимков и фиксировать анимацию на нужном кадре – без риска случайно изменить исходные файлы.

Советы и решение проблем

- **Изображение выглядит размытым при сильном увеличении?** Включите **Загружать изображения в полном разрешении** в меню Настройки, Медиа, Изображения, GIF и слайдшоу. Просмотрщик будет загружать исходный несжатый файл вместо уменьшенной копии.
- **Вместо фото HEIC или AVIF отображается текстовое уведомление?** Ваша версия Android не поддерживает отрисовку этого формата. В сообщении указана минимально необходимая версия Android. При этом файл можно свободно копировать, перемещать и отправлять.
- **Сортируйте прямо во время просмотра.** Полноэкранный плеер позволяет мгновенно копировать, перемещать или удалять текущий снимок. См. Копирование, перемещение и удаление файлов.
- **Автоматический показ.** Запустите слайд-шоу, и просмотрщик будет перелистывать кадры самостоятельно.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ФОТО

Редактирование фотографий: поворот, обрезка, цвета и инструменты GIF

Поворачивайте снимки навсегда, обрезайте края, настраивайте цвета и меняйте скорость GIF.

ФОТО

Создание фото-слайдшоу

Автоматический показ фотографий с обратным отсчетом и фоновой музыкой.

НАВИГАЦИЯ

Просмотр в виде сетки и списка

Быстрый поиск нужных снимков с миниатюрами, гибкой сортировкой и фильтрами.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И СЛАЙД-ШОУ | Все редакции | RECIPE #02

Редактирование фотографий – поворот, обрезка, цвета и инструменты GIF

Поворачивайте, отражайте и обрезайте фотографии, создавайте уменьшенные копии для отправки, настраивайте яркость и цвета, применяйте фильтры и управляйте скоростью анимированных GIF прямо в просмотрщике изображений без сторонних редакторов.

Почему вам это понравится

Фотография чека оказалась повернута боком, на праздничный снимок случайно попал посторонний, старый скан получился слишком темным, или вам нужна легкая копия большого фото для отправки в сообщении. Для таких повседневных задач не нужен отдельный графический редактор: в просмотрщике изображений все необходимые инструменты уже под рукой, буквально в одно касание.

Здесь же собраны удобные функции для работы с анимированными изображениями GIF, WebP и APNG: можно ускорить или замедлить анимацию, сохранить первый кадр как обычную картинку или разложить всю анимацию на отдельные кадры.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS.
- Изображение с правами на запись. Если файл находится в папке, доступной только для чтения, измененная копия будет сохранена в системную папку «Загрузки» (Downloads).
- Изображения в сетевой папке также можно редактировать (в редакциях с поддержкой сетевых папок – во всех, кроме Lite).
- Для разбивки анимаций WebP и APNG на кадры: Android 9 или новее. Файлы GIF поддерживаются на любых версиях Android.

⚠ Изменения сразу сохраняются в файл

Каждая кнопка в окне «Редактирование изображения» сразу перезаписывает исходный файл – отдельной кнопки «Сохранить» и подтверждения нет. Если вам нужен оригинал, сначала сделайте копию файла (см. Копирование, перемещение и удаление файлов) либо используйте команды **Обрезать в файл** и **Сжатая копия**, которые всегда создают новый файл.

1 Откройте инструменты редактирования

Откройте фотографию в просмотрщике изображений. Затем нажмите кнопку с карандашом **Коррекция** на панели команд либо откройте меню с тремя точками и выберите **Коррекция**.

Для обычной фотографии откроется окно **Редактирование изображения** с четырьмя группами: **Поворот**, **Отражение**, **Фильтры** и **Коррекция**. Для анимированных файлов GIF, WebP или APNG вместо этого откроется **Редактор GIF** (см. шаг 6).


12:00
Image Edit
Close
/storage/emulated/0/Pic...MG_20260711_0911.jpg
Rotation
↺ 90°
180°
↻ 90°
Flip
Flip ↔
Flip ↕
Filters
Grayscale
Sepia
Negative
Adjustments
Brightness
-
+
Contrast
-
+
Saturation
0
2x
Apply Adjustments

Окно редактирования изображения.

2 Поверните или отразите фотографию

В группе **Поворот** нажмите ↺ **90°** для поворота на четверть оборота влево, ↻ **90°** для поворота вправо или **180°** для переворота вверх ногами. В группе **Отражение** нажмите **Отразить** ↔ для зеркального отображения по горизонтали или **Отразить** ↕ по вертикали.

Файл перезаписывается мгновенно, пока на экране отображается сообщение «Поворот изображения..». Дата съемки, данные камеры и другие метаданные EXIF внутри файла сохраняются, а сам поворот записывается в структуру картинки, поэтому она будет правильно отображаться во всех других приложениях.

3 Обрежьте лишние края

Откройте меню с тремя точками и выберите одну из двух команд:

- **Обрезать** – обрезает фото и перезаписывает исходный файл.
- **Обрезать в файл** – сохраняет исходный файл нетронутым, а результат обрезки записывает в новый файл.

  Поверх фотографии появится рамка с маркерами. Перетаскивайте углы и границы, пока в рамке не останется только нужная область, затем подтвердите выбор кнопкой **OK**. При выборе **Обрезать в файл** появится запрос имени: приложение предложит исходное имя с добавлением `_crop-` и даты/времени (например, `beach_crop-260924-1530.jpg`). Новый файл сохранится в той же папке (или в «Загрузках», если исходная папка защищена от записи).



Перетащите маркеры рамки и нажмите OK.

4 Сохраните уменьшенную копию для отправки

Откройте меню с тремя точками и нажмите **Сжатая копия**. Приложение создаст оптимизированную облегченную JPEG-копию рядом с оригиналом (или в «Загрузках», если папка только для чтения) с именем вида `beach_compress-260924-1530.jpg`. Исходный файл останется неизменным.

Такая сжатая копия идеальна, когда мессенджер или почтовый сервис не принимают слишком большой файл. На экране смартфона снимок выглядит столь же четко, но занимает значительно меньше места.

5 Настройте яркость, цвета или примените фильтр

В группе **Коррекция** используйте удобные ползунки:

- **Яркость** – от -100 (намного темнее) до +100 (намного светлее); 0 оставляет значение без изменений.
- **Контраст** – от 0x (плоское серое изображение) до 2x (высокий контраст); 1× оставляет без изменений.
- **Насыщенность** – от 0x (черно-белое) до 2x (сочные яркие цвета); 1× оставляет без изменений.

Нажмите **Применить коррекцию**, чтобы сохранить изменения в файл.

Группа **Фильтры** мгновенно преображает весь снимок: **Оттенки серого** делает фото черно-белым, **Сепия** придает теплый коричневый оттенок старинной фотокарточки, а **Негатив** обращает все цвета в противоположные.


12:00
Image Edit
Close
/storage/emulated/0/Pic...MG_20260711_0911.jpg
Rotation
↺ 90°
180°
↻ 90°
Flip
Flip ↔
Flip ↕
Filters
Grayscale
Sepia
Negative
Adjustments
Brightness
-
+
Contrast
-
+
Saturation
0
2x
Apply Adjustments

Ползунки настройки яркости, контраста и насыщенности.

Изображения на другом компьютере

Если фотография открыта из сетевой папки, например из общего каталога на компьютере (см. Сетевые ресурсы Windows), приложение скачивает ее, применяет изменения и отправляет обратно. Это занимает чуть больше времени, но избавляет от ручного копирования.

6 Измените скорость GIF, сохраните первый кадр или разберите на кадры

Откройте анимированное изображение и нажмите **Коррекция**. В окне **Редактор GIF** доступны три инструмента:

- **Скорость анимации** – перемещайте ползунок от **0.25x** (в 4 раза медленнее) до **4x** (в 4 раза быстрее), затем нажмите **Применить изменение скорости**. Для локального GIF-файла будет перезаписан оригинал с новой частотой кадров; для сетевого файла в папку «Загрузки» сохранится новый файл вида `party_speed_2_0x.gif`.
- **Сохранить первый кадр как фото** – сохраняет начальный кадр анимации в виде статичного PNG в папку «Загрузки» с именем вида `party_first_frame.png`.
- **Извлечь все кадры** – сохраняет каждый кадр анимации отдельным файлом PNG: `party_frame_001.png`, `party_frame_002.png` и т. д. Для локального файла они сохраняются в той же папке, для сетевого – в «Загрузках».


12:00
GIF
GIF Editor
Close
/storage/emulated/0/Pi...IF_20260718_1111.gif
Extract All Frames
Animation Speed
Speed: Normal (1.0x)
0.25x
4x
Apply Speed Change
First Frame
Save First Frame as Image

Окно редактора анимаций GIF.

7 Редактирование в отдельном окне на большом экране

На планшетах, хромбуках или в VR-гарнитурах плеер умеет открывать изображения в отдельном независимом окне рядом с другими программами: откройте меню с тремя точками и нажмите **Открыть в новом окне**. Если этого пункта нет, включите параметр **Разрешить новые окна** в разделе **Настройки**, вкладка **Общие**, **Интерфейс** (см. Многооконный режим и складные устройства).

В отдельном окне меню с тремя точками объединяет все команды в специальном разделе **Правка**: **Коррекция**, **Обрезать**, **Обрезать в файл**, **Сжатая копия**, **Рисование**, **Повернуть на 90°** и **Повернуть на −90°**. В этом же меню можно переименовать файл и включить или отключить **Автоповорот экрана**.

Что вы получите

Перевернутые фотографии теперь стоят прямо во всех приложениях, лишние поля обрезаны, темные снимки осветлены, а уменьшенные копии готовы к отправке. Анимации воспроизводятся с нужной скоростью, а любой понравившийся кадр можно превратить в четкое статичное фото.

Советы и решение проблем

- **Сохраняйте оригинал.** Обрезка, поворот, отражение, фильтры и коррекция перезаписывают файл. Команды **Обрезать в файл**, **Сжатая копия**, **Сохранить первый кадр как фото** и **Извлечь все кадры** всегда создают новые файлы.
- **Нужно просто посмотреть повернутое фото?** Используйте команду **Повернуть на 90°** в меню с тремя точками просмотрщика. Она поворачивает только картинку на экране и не меняет файл на диске – подробнее в рецепте Просмотр фотографий, GIF и жесты масштабирования.
- **Хотите нарисовать стрелку или сделать надпись на фото?** Для этого есть специальный инструмент – смотрите руководство Рисование и пометки на изображениях.
- **Новый файл сохранился в «Загрузках»?** Так происходит, когда исходная папка защищена от записи. После сохранения вы можете переместить файл в любое удобное место.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ФОТО

Просмотр фотографий, GIF и жесты масштабирования

Листайте фото, приближайте детали и управляйте анимациями.

ФОТО

Создание фото-слайдшоу

Настройте автоматический и плавный показ отредактированных фотографий.

ИНСТРУМЕНТЫ

Рисование и пометки на изображениях

Рисуйте, пишите текст и ставьте отметки прямо поверх картинок.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И СЛАЙД-ШОУ | Все редакции | RECIPE #03

Создание фото-слайдшоу

Слайд-шоу автоматически переключает фотографии одну за другой. Настраивайте интервал смены кадров, добавляйте фоновую музыку и наслаждайтесь показом без отключения экрана – смартфон или планшет превращается в цифровую фоторамку за минуту.

Почему вам это понравится

К вам пришли гости, и вы хотите показать фотографии из отпуска на экране телевизора без необходимости постоянно свайпать пальцем. Или старый планшет на полке может превратиться в уютную цифровую фоторамку, показывающую новый семейный снимок каждую минуту. Слайд-шоу создано именно для этого: оно само переключает фотографии через заданный интервал и умеет играть музыку на фоне.

Слайд-шоу - это режим интерактивного просмотра: оно не генерирует видеофайл и не изменяет ваши оригинальные фотографии.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. В редакции Photos слайд-шоу показывает только фотографии, так как эта редакция не воспроизводит видео и музыку.
- Ресурс с фотографиями: папка на устройстве или сетевая папка на домашнем компьютере.
- Опционально: второй ресурс с музыкой для фонового аудиосопровождения.

1 Запустите слайд-шоу

Откройте первую фотографию в папке через просмотрщик изображений и нажмите кнопку **Слайдшоу** на панели управления. Во время работы слайд-шоу кнопка подсвечивается красным цветом. Нажмите ее еще раз, чтобы остановить показ.

Запустить показ можно и с главного экрана: на карточках некоторых ресурсов есть значок **Запустить слайдшоу**, который открывает папку и сразу начинает показ в одно касание.

Слайд-шоу просматривает папку в том же порядке, в каком файлы расположены в браузере файлов. Следующая фотография сменяет предыдущую мгновенно, без задержек.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Запущенное слайд-шоу**
Плеер показывает фотографию, видна панель управления, кнопка «Слайдшоу» активна (красная).

Экран не гаснет автоматически

Во время слайд-шоу дисплей не переходит в спящий режим - вы увидите уведомление «Экран не будет гаснуть во время слайдшоу». При остановке показа стандартный тайм-аут экрана возобновляется.

2 Настройте длительность показа каждого кадра

По умолчанию каждый кадр отображается 10 секунд. Вы можете задать индивидуальный интервал для каждого ресурса: на главном экране откройте ресурс для редактирования, разверните раздел **Дополнительные настройки** и укажите количество секунд в поле **Интервал слайдшоу (секунды)**. Допустимо любое значение от 1 секунды до 3600 секунд (1 час). Нажмите **Сохранить изменения**.

Общее значение по умолчанию для новых ресурсов настраивается в **Настройках**, вкладка **Плеер**, раздел **Сортировка, слайдшоу и порядок воспроизведения**, поле **Слайдшоу (с)**.



Поле «Интервал слайдшоу» в редакторе ресурса.

3 Следите за обратным отсчетом

За несколько секунд до смены кадра в углу появляется аккуратный обратный отсчет: 3, 2, 1. Он предупреждает, что снимок сейчас сменится, и дает возможность вовремя остановить показ, если хочется рассмотреть детали получше. Отсчет появляется, если интервал показа снимка превышает 3 секунды.

2..

Обратный отсчет перед сменой фотографии.

4 Быстрая настройка слайд-шоу на лету

Нажмите и удерживайте кнопку **Слайдшоу**. Откроется диалог **Настройки слайдшоу**:

- **Слайдшоу по умолчанию (сек.)** – ползунок от 1 до 60 секунд для текущего сеанса.
- **Доигрывать видео/аудио до конца** – при включении видеоролики и песни в папке воспроизводятся полностью до переключения к следующему файлу, а обратный отсчет для них скрывается.
- **Фоновая музыка** – выберите один музыкальный трек на смартфоне для воспроизведения во время этого слайд-шоу; имя файла появится ниже, а кнопка очистки позволяет удалить выбор.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Окно настроек слайд-шоу**
Диалог настроек слайд-шоу поверх фото, интервал 5 с, доигрывание включено.

5 Включите музыку из целой папки

Чтобы музыка играла при каждом запуске слайд-шоу, откройте **Настройки**, вкладку **Медиа**, найдите раздел **Изображения, GIF и слайдшоу**, включите параметр **Играть музыку во время слайдшоу**, нажмите **Выбрать источник музыки** и укажите ресурс с вашими треками. С этого момента при любом показе фото и GIF треки из этого ресурса будут звучать в случайном порядке.

Источники можно свободно комбинировать: например, фотографии из сетевой папки на ПК, а музыка из памяти телефона, или наоборот.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Images, GIFs and slideshow
Support static images
Viewing of JPG, PNG, WEBP, HEIC, and other image formats
Support GIF animation
Plays animated GIFs in the file browser and player
Load images at full resolution
Downloads original resolution from the network for zooming (slower and uses more memory)
Crop images to fill screen
Fills the entire screen, but cropping the edges of the image
Dynamic Background Extension
Extends the image colors beyond its edges
Image and animation size limits
Min (KB)
1
Max (KB)
10240
Play music during slideshow
A list of audio during viewing (select images - listen to audio)
Background music resource
All Music
Set as default image viewer



Настройка фоновой музыки для слайд-шоу в Настройках.

6

Показывайте фотографии во время прослушивания музыки

Связка работает и в обратную сторону: слушайте любимые треки с меняющимися фото на фоне. Перейдите в **Настройки**, откройте вкладку **Медиа**, найдите раздел **Воспроизведение аудио, обложки и эффекты**, включите **Случайные фото при воспроизведении аудио** и укажите ресурс со снимками.

Теперь откройте песню в аудиоплеере и нажмите **Слайдшоу**. Элементы управления музыкой аккуратно скроются, откроется полноэкранное фото, а через каждый интервал слайд-шоу будет появляться новый снимок. Подробнее о фонах для музыки читайте в руководстве Воспроизведение и упорядочивание музыки.

Что вы получите

Ваши фотографии переключаются автоматически в выбранном темпе, с наглядным обратным отсчетом перед каждым переходом, фоновой музыкой и полным воспроизведением видео и аудио. Экран устройства не гаснет на протяжении всего показа.

Советы и решение проблем

- **Слайд-шоу остановилось с сообщением «Связь с .. потеряна»?** Сетевая папка стала недоступна (компьютер уснул или пропал Wi-Fi). Возобновите показ после восстановления сети.
- **Слайд-шоу остановилось с сообщением «Нет доступа к ..»?** Приложению не удалось открыть три файла подряд. Проверьте, существует ли папка и есть ли у приложения права на чтение.
- **Видеоролики прерывают показ фото?** Выключите опцию **Доигрывать видео/аудио до конца** либо настройте ресурс так, чтобы он показывал только изображения.
- **Края фото обрезаются?** Отключите параметр **Масштабировать изображения по экрану** в меню Настройки, Медиа, Изображения, GIF и слайдшоу - см. рецепт Просмотр фотографий, GIF и жесты масштабирования.
- **Слайд-шоу не запускается в музыкальной или видеотеке?** Для ресурсов с профилем «Аудиотека» или «Видеотека» файлы воспроизводятся друг за другом в штатном режиме плеера без таймера слайд-шоу.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ФОТО

Просмотр фотографий, GIF и жесты масштабирования

Листайте, масштабируйте и управляйте анимациями в просмотрщике.

АУДИО

Воспроизведение и упорядочивание музыки

Фоновая музыка, обложки, тексты песен и динамические фоны.

НАСТРОЙКИ

Настройки дисплея и внешнего вида

Не гаснущий экран, цветовые темы и тонкая настройка интерфейса.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И СЛАЙД-ШОУ | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #05

Все редакции, кроме Photos; фоновое прослушивание недоступно в Lite

Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание

Выбирайте порядок воспроизведения треков, засыпайте под плавно затухающую музыку с таймером сна и продолжайте слушать любимые композиции в фоне – с удобным управлением в уведомлении, шторке настроек и нижней панели «Сейчас играет».

Почему вам это понравится

Музыка редко требует к себе непрерывного внимания: мы слушаем треки во время готовки, прогулки, чтения новостей или перед сном. Этот рецепт рассказывает обо всем, что окружает воспроизведение: в каком порядке звучат песни, как настроить автоматическое отключение музыки через полчаса и как продолжать слушать треки, переключаясь на другие дела.

Вам не нужно вручную собирать отдельные плейлисты. Очередь воспроизведения – это просто аудиофайлы из открытой папки в текущем порядке сортировки. Чтобы изменить набор треков, достаточно открыть другую папку или отсортировать текущую иначе.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMedia Sorter в редакции Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR или FOSS. Редакция Photos воспроизведение аудио не поддерживает.
- Для фонового прослушивания, элементов управления в уведомлении и плитки быстрых настроек: редакции Standard, noLegal, Legacy, VR или FOSS. В редакции Lite музыка останавливается при выходе из плеера.
- Папка с аудиофайлами, открытая в аудиоплеере, как описано в руководстве Воспроизведение и упорядочивание музыки.

1 Выберите порядок воспроизведения

Нажмите кнопку режима повтора слева от основных кнопок управления. Каждое нажатие переключает режим на следующий, а на экране появляется подтверждающее сообщение (например, «Порядок: Случайно»):

1. **Повторять список** – воспроизводит папку от начала до конца, затем начинает заново.
2. **Воспроизвести все** – воспроизводит папку один раз и останавливается в конце.
3. **Случайно** – перемешивает треки в папке и воспроизводит их в случайном порядке.
4. **Повтор одного** – зацикливает текущую композицию.

   После режима **Повтор одного** следующее нажатие возвращает плеер к режиму **Повторять список**.


12:00
Field Recordings - Coastlines - Ocean Breeze
3.05 MB • 3:20
00:27
03:20



Одна кнопка циклически переключает четыре режима воспроизведения.

2 Засыпайте под музыку с таймером сна

Откройте меню с тремя точками и нажмите **Таймер сна**. Выберите интервал: 15, 30, 45, 60, 90 или 120 минут. В плеере появится компактный значок с оставшимся временем (например, «25м» или «1ч 10м»).

Когда время истечет, музыка не оборвется резко: громкость будет мягко затухать в течение десяти секунд, после чего воспроизведение встанет на паузу. Чтобы отменить активный таймер, откройте диалог **Таймер сна** повторно и выберите **Выключить**.


12:00
Sleep Timer
15 min
30 min
45 min
1 h 0 min
1 h 30 min
2 h 0 min
Cancel



Укажите, через какое время остановить музыку.

3 Продолжайте слушать музыку в фоне

Нажмите кнопку «Назад» во время воспроизведения трека, чтобы выйти из плеера. При первом таком выходе приложение спросит: «Музыка играет в фоновом режиме. Что вы хотите сделать?» – нажмите **Продолжить воспроизведение** или **Остановить**. В этом же окне доступны варианты **Всегда продолжать** и **Всегда останавливать**, чтобы диалог больше не появлялся.

Вы всегда можете изменить этот выбор позже в разделе **Настройки**, вкладка **Плеер**: пункт **При выходе из плеера или трансляций** предлагает варианты **Спрашивать каждый раз (по умолчанию)**, **Всегда останавливать** и **Всегда продолжать**.


12:00
Music is playing in the background.
What would you like to do?
Stop
Keep Playing
Always Stop
Always Continue
01:08
03:20

Приложение уточняет, продолжать ли воспроизведение при выходе из плеера.

4 Управляйте музыкой из любого места

Пока музыка играет в фоне, вам доступны удобные способы управления:

- **Панель «Сейчас играет»** – компактная полоса внизу других экранов приложения (например, во время просмотра фотографий). На ней показаны название трека и его обложка; если обложки нет, отображается плавно вращающаяся нота, которая останавливается на паузе. Нажмите на панель, чтобы открыть экран Сейчас играет с полным набором кнопок. Панель можно отключить параметром **Показывать панель «Сейчас играет»** в **Настройках** на вкладке **Плеер**.
- **Уведомление в шторке** – потяните шторку уведомлений Android вниз, чтобы увидеть название трека и кнопки воспроизведения, паузы и переключения. Эти же элементы отображаются на экране блокировки и управляются с Bluetooth-гарнитур.
- **Плитка быстрых настроек** – добавьте плитку **Аудио FMS** в панель быстрых настроек Android (потяните шторку дважды, нажмите значок карандаша и перетащите плитку). Одно нажатие ставит на паузу или возобновляет звук, а если ничего не играет – запускает воспроизведение.

12:00
IMG_20260715_1355.jpg (4/17)
Amazing Grace

Панель «Сейчас играет» при просмотре других файлов.

5 Входящие звонки и другие приложения

При входящем звонке или если другое приложение начинает воспроизводить звук, FastMediaSorter мгновенно ставит музыку на паузу. После завершения разговора воспроизведение не начнется самопроизвольно – нажмите «Play», когда будете готовы продолжить. Если другое мультимедийное приложение полностью перехватывает аудиофокус, плеер завершает работу.

6 Управление на часах Wear OS

В приложении для часов есть собственный аудиоплеер. Текущий уровень громкости всегда отображается в виде вертикальной полосы вдоль левого края экрана: она становится ярче при вращении безеля и плавно затухает после настройки. В меню **Действия** пункт режима воспроизведения при каждом нажатии переключает режимы: **Последовательное воспроизведение**, **Случайное воспроизведение** и **Повтор по кругу** без закрытия меню. Подробнее в руководстве Музыка на часах.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Аудиоплеер на часах**
Круглый экран Wear OS, плеер воспроизводит трек, шкала громкости подсвечена после поворота безеля.

Что вы получите

Треки воспроизводятся в желаемом порядке, музыка плавно затухает перед сном, и вы можете свободно переключаться на другие приложения, отвечать на звонки и управлять воспроизведением через уведомления, нижнюю панель, плитку быстрых настроек или смарт-часы.

Советы и решение проблем

- **Нужна определенная подборка песен?** Соберите их в одну папку (или скопируйте с помощью команды **Копировать в..**) и откройте ее в плеере. Сортируйте по имени для настройки очередности.
- **Музыка останавливается при выходе из плеера?** Проверьте пункт **При выходе из плеера или трансляций** в разделе «Настройки», вкладка «Плеер». В редакции Lite фоновое воспроизведение недоступно.
- **Музыка не продолжила играть после телефонного разговора?** Это сделано специально - просто нажмите кнопку воспроизведения. Это защищает от неожиданного громкого звука в неподходящий момент.
- **Плейлисты интернет-радиостанций** настраиваются отдельно - смотрите рецепт Собственные M3U-плейлисты.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

АУДИО

Воспроизведение и упорядочивание музыки

Обложки, тексты песен, анимированные фоны и трансляция на Chromecast.

ВИДЕО

Режим «Картинка в картинке» и фоновое воспроизведение видео

Воспроизведение видео в компактном плавающем окне или в фоновом режиме.

ЧАСЫ

Музыка на смарт-часах

Воспроизведение и управление музыкой прямо с часов Wear OS.

Чтение документов PDF – страницы, поиск, ночной режим и экспорт

Открывайте документы PDF в одно касание, листайте страницы свайпами, находите нужные страницы по миниатюрам, читайте ночью в темной теме, копируйте, ищите, слушайте и переводите текст, сохраняйте страницы как фото и печатайте документы – во встроенной читалке.

Почему вам это понравится

Банковские выписки, инструкции к технике, билеты на поезд, учебные материалы – большинство важных документов распространяются в формате PDF. Вам больше не нужно отдельное тяжеловесное приложение: нажмите на файл в FastMediaSorter, и он откроется во встроенной читалке со всеми возможностями масштабирования мелкого текста.

Читалка помнит страницу, на которой вы остановились, умеет отображать документ сплошной лентой, затемняет фон для ночного чтения, находит слова на странице, озвучивает текст голосом и переводит его без подключения к сети. А если страницы понадобятся отдельно – легко сохранит их как изображения или отправит на принтер.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции с поддержкой документов: Standard, noLegal, Legacy, VR или FOSS. Редакции Lite и Photos чтение документов не поддерживают.
- Документ PDF – на устройстве, в сетевой или облачном хранилище папке и в. Сетевые и облачные файлы предварительно кэшируются, поэтому открытие первой страницы может занять пару секунд.
- Включенный параметр **Поддержка документов PDF** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, пункт **Документы** (включен по умолчанию).
- Для перехода по гиперссылкам внутри PDF и точного выделения слов под пальцем: Android 15 или новее.
- Для офлайн-перевода: редакция с поддержкой перевода (все вышеперечисленные, кроме FOSS) и включенный параметр **Включить перевод** в **Настройках**.

1 Откройте документ PDF

В браузере файлов нажмите на файл PDF. Документ откроется в читалке на той странице, где вы закончили прошлый просмотр (или на первой странице при первом открытии). В браузере файлов для PDF отображаются миниатюры первых страниц, помогая быстро найти нужный документ.

Вы также можете открывать PDF из сторонних программ (например, вложения из почты): выберите FastMediaSorter в списке «Открыть с помощью». Документ откроется в отдельном окне читалки со всеми инструментами. Чтобы открывать все PDF в FastMediaSorter по умолчанию, включите опцию **Использовать по умолчанию для документов** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, пункт **Документы**.

Чтобы видеть все ваши PDF, книги и текстовые файлы в одном месте, добавьте коллекцию Все документы на главном экране.

The Small Garden Planner

A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds

1. Choosing a spot

Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.

A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.

> Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.

2. Soil and containers

Good soil is loose, dark and crumbly. Mix garden soil with compost in equal parts for beds, and use a fresh potting mix for containers. Every pot needs drainage holes; standing water rots roots faster than drought dries them.

Документ PDF в читалке FastMediaSorter.

2 Листайте страницы и переходите к любому разделу

Перемещаться по документу можно любым удобным способом:

- Нажимайте стрелки в нижней панели для перехода к предыдущей или следующей странице.
- Смахивайте страницу пальцем вверх для перехода вперед и вниз для возврата назад. Достаточно спокойного движения без резких рывков.
- При увеличенном масштабе листайте страницы смахиванием вверх или вниз **двумя пальцами**. Сведение и разведение пальцев масштабирует страницу без перелистывания.
- Коснитесь счетчика страниц (например, **3 / 12**), введите номер страницы в окне **Перейти к странице** и нажмите **Перейти**.
- Используйте крайние кнопки на панели для мгновенного перехода к первой или последней странице. Кнопка перехода в начало расположена с отступом от стрелки назад, исключая случайные нажатия.

Масштабируйте страницу двумя пальцами, как обычное фото. При перелистывании читалка сохраняет масштаб и положение, что позволяет комфортно читать узкие колонки мелкого шрифта от страницы к странице.

Одностраничные документы

В одностраничных файлах стрелки и счетчик страниц автоматически скрываются, так как листать нечего.

3 Находите страницы по миниатюрам

В объемных документах быстрее всего найти нужный раздел визуально: по таблице, схеме или началу главы. Откройте меню с тремя точками и выберите **Миниатюры страниц**. Снизу появится панель с уменьшенными изображениями всех страниц и их общим количеством. Нажмите на нужную миниатюру для мгновенного перехода.

12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds
1. Choosing a spot
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.
Page Thumbnails (4)
1
2
3



Миниатюры страниц: нажмите на миниатюру для перехода.

4 Режим непрерывной ленты и ночные темы

Откройте меню с тремя точками и выберите **Режим непрерывной прокрутки**. Страницы выстроятся в единую вертикальную ленту, как на веб-сайте: просто прокручивайте документ пальцем. Повторное нажатие вернет постраничный режим. Читалка помнит ваш выбор для каждого файла.

Для комфортного чтения в темноте нажмите **Ночной режим** в том же меню. Каждое нажатие циклически переключает темы:

- **Ночной** – темный фон и светлый текст, снимающие напряжение с глаз в темноте.
- **Сепия** – мягкий теплый желтоватый оттенок бумаги для длительного чтения.
- **Обычный** – оригинальные цвета документа.

Выбранная цветовая схема работает как в постраничном режиме, так и в режиме непрерывной ленты и сохраняется для будущих сеансов.

12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds
1. Choosing a spot
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.
2. Soil and containers
Good soil is loose, dark and crumbly. Mix garden soil with compost in equal parts for beds, and use a fresh potting mix for containers. Every pot needs drainage holes; standing water rots roots faster than drought dries them.
1 / 4
TXT



Ночной режим для комфортного чтения в темноте.

5 Выделяйте и копируйте текст

Удерживайте палец на слове на странице. Текст откроется в слое выделения с уже отмеченным словом; перетаскивайте маркеры для охвата нужного абзаца и нажмите **Копировать**. Вы также можете нажать кнопку **Выделение текста** в нижней панели, чтобы открыть слой выделения.

На Android 15 и новее читалка извлекает текст напрямую из векторного слоя PDF мгновенно, точно выделяя слово под пальцем, даже если оно встречается на странице многократно. На более ранних версиях Android выполняется быстрое распознавание текста (с сообщением «Извлечение текста..»), а при повторении слова выделяется первое совпадение – просто перетяните маркер к нужному месту.

В контекстном меню также доступны действия **Перевести** и **Читать вслух** для выбранного фрагмента.


12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and
Copy
Translate
Search in Google
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.
2. Soil and containers
Good soil is loose, dark and crumbly. Mix garden soil with compost in equal parts for beds, and use a fresh potting mix for containers. Every pot
1 / 4
TXT



Выделение текста и контекстное меню действий.

Отсканированный документ без текстового слоя?

Если документ представляет собой графический скан без встроенного текста, появится сообщение «На этой странице не найден текст». Для таких документов используйте функцию распознавания – см. Распознавание текста на изображениях.

6 Поиск слов на странице

Откройте меню с тремя точками и выберите **Поиск** (в альбомной ориентации кнопка поиска расположена прямо на панели). Введите искомое слово. Совпадения на странице подсветятся, а счетчик покажет их количество (например, **2/5**); используйте стрелки для перехода от одного совпадения к другому.

Поиск выполняется по текущей странице без учета регистра букв. Чтобы искать по всей книге целиком, откройте ее в формате EPUB – см. Чтение книг EPUB и офисных документов.

7 Переход по ссылкам из документа

Многие PDF содержат веб-ссылки (адреса сайтов, сноски). На устройствах с Android 15 и новее просто нажмите на ссылку на странице – она откроется в браузере по умолчанию. Переход по ссылкам работает в постраничном режиме; если ссылка не реагирует, сначала отключите режим непрерывной прокрутки. Если ссылка некорректна, появится сообщение: «Не удалось открыть ссылку».

8 Озвучивание страницы голосом

Откройте меню с тремя точками и нажмите **Читать вслух**. Системный речевой синтезатор Android озвучит текст текущей страницы. Повторное нажатие на кнопку останавливает чтение. Чтение также автоматически прекращается при выходе из читалки.

Голос и язык синтеза речи настраиваются в параметрах системы: **Настройки**, **Спец. возможности** или **Система**, **Синтез речи**.

9 Офлайн-перевод страницы

Откройте меню с тремя точками и выберите **Перевести** (в альбомном режиме кнопка вынесена на панель). После сообщения «Перевод запущен..» поверх страницы появится карточка с переводом. Весь процесс происходит непосредственно на устройстве без интернета, гарантируя полную конфиденциальность.

Нажатие на карточку переключает ее между компактным окном в углу и полноэкранным видом. Крестик на карточке закрывает её. Перевод слова из выделенного текста открывается в той же карточке.

При включении опции **Результат перевода блоками** в настройках перевода переведенный текст накладывается поверх оригинальных строк, а кнопки на панели делают этот текст мельче или крупнее. Подробнее о языковых пакетах: Встроенный перевод текста.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Перевод страницы PDF**
Страница PDF на иностранном языке с открытой компактной карточкой офлайн-перевода.

10 Сохранение страниц в картинки, отправка в Google Lens и печать

- **Сохранить все страницы как JPG.** Откройте меню с тремя точками, выберите **Инструменты PDF**, а затем **Экспорт страниц в JPG**. После сообщения «Экспорт страниц..» каждая страница сохранится в виде отдельного изображения в системную папку **Загрузки** в каталог **FastMediaSorter_Exports/<имя_документа>** (например, `Downloads/FastMediaSorter_Exports/manual/manual_page_1.jpg`). В конце отобразится общее число сохраненных страниц. Функция работает и для документов из сетевых и облачных папок.
- **Поиск через Google Lens.** Нажмите **Google Lens** в меню действий для передачи текущей страницы в сервис Google Lens (поиск похожих изображений, распознавание и перевод). Пункт отображается при включенном параметре **Разрешить отправку в Google Lens** в настройках – см. Быстрая отправка и экспорт файлов.
- **Печать.** Нажмите **Печать** в меню действий для выбора принтера или сохранения документа в новый PDF. Печать доступна и при открытии документов через диалог «Открыть с помощью» из других приложений без предварительного сохранения во внутреннюю память.

12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds
1. Choosing a spot
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
PDF Tools
Export pages as JPG
Cancel
1 / 4
TXT



Инструменты PDF: сохранение всех страниц в виде изображений.

Что вы получите

Документы PDF открываются в одном приложении с вашими фотографиями и видео, точно на месте последней остановки. Вы можете комфортно читать их в ночных тонах, выделять и копировать текст, слушать вслух, переводить зарубежные материалы без интернета, сохранять страницы в картинки и отправлять на печать.

Советы и решение проблем

- **Ссылки и текст внутри PDF.** В окне просмотра PDF, открытом из стороннего приложения, нажимайте на ссылки для перехода в браузер, а долгое нажатие выделяет текст; в классическом режиме смахивайте вверх и вниз для листания.
- **Пакетный просмотр документов из других программ.** Отдельное окно читалки позволяет последовательно листать все документы в папке без накопления мусора в памяти.
- **Миниатюры для больших PDF.** Включите опцию **Большие миниатюры PDF (медленно)** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, пункт **Документы**, чтобы генерировать обложки для тяжелых файлов в браузере.
- **Копирование текста с фото.** Используйте руководство Распознавание текста на изображениях (OCR).
- **Скрытие PDF из браузера:** отключите параметр **Поддержка документов PDF** в настройках документов, если не хотите видеть PDF в общем списке файлов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ДОКУМЕНТЫ

Чтение книг EPUB и офисных документов

Настройка шрифтов и тем книги, навигация по главам и поиск по всему тексту.

ДОКУМЕНТЫ

Встроенный редактор текста и Markdown

Создание и редактирование заметок, списков и текстовых файлов прямо в приложении.

ИНСТРУМЕНТЫ

Встроенный перевод текста

Настройка языков и внешнего вида офлайн-перевода.

ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР | Standard, noLegal, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #02

Чтение книг EPUB и офисных документов

Читайте книги EPUB с персональными шрифтами, темами оформления и полями, переходите между главами, ищите по всей книге, слушайте текст вслух или переводите его на лету – и открывайте файлы Word, Excel и PowerPoint в одно касание.

Почему вам это понравится

Электронные книги из библиотек и магазинов чаще всего распространяются в формате EPUB, а отчеты, таблицы и презентации – в форматах Word, Excel или PowerPoint. FastMediaSorter хранит их рядом с вашими фото и музыкой: нажмите на книгу, и она откроется во встроенной читалке, настроенной именно так, как вам удобно (крупный шрифт, ночная тема, широкие или компактные поля).

Для офисных документов приложение подбирает оптимальный способ в зависимости от вашей редакции: показывает документ встроенными средствами или передает его в установленное офисное приложение.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции с поддержкой чтения: Standard, noLegal, Legacy, VR или FOSS. Редакции Lite и Photos чтение документов не поддерживают.
- Книга в формате EPUB без защиты от копирования (DRM). Защищенные DRM книги открываются только в фирменном приложении магазина.
- Включенные параметры **Поддержка книг EPUB** и **Поддержка документов Office** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, пункт **Документы**.
- Для офисных файлов в редакциях Standard, Legacy и VR: установленный офисный пакет.
- Для перевода текста: редакция с поддержкой перевода (все вышеперечисленные, кроме FOSS) и включенный параметр **Включить перевод** в **Настройках**.

1 Откройте книгу

В браузере файлов нажмите на файл EPUB. Книги отображают свои красочные обложки прямо в списке файлов, поэтому нужную книгу легко найти на виртуальной полке. Книга откроется в читалке на той главе, где вы остановились в прошлый раз.

Книги из сетевых папок или облачных хранилищ сначала загружаются во временный кэш и открываются так же быстро. Чтобы собрать все книги, PDF и заметки в едином месте, добавьте ресурс Все документы на главном экране.

Если файл защищен DRM, появится сообщение: «Этот файл защищен и не может быть открыт внутри приложения» – откройте его в приложении магазина, где была куплена книга.

Chapter 1. Winter: The Long Nights

The lamp was lit at four in the afternoon in December, and it burned until nearly nine the next morning. Tom climbed the hundred and twelve steps three times a night to trim the wick and wind the clockwork that turned the great lens. Between the climbs he sat by the stove in the little kitchen and listened to the sea. On the calmest nights he could hear the bell buoy two miles out, a slow, patient note that seemed to keep time with the beam sweeping over the water. He wrote the weather in the log every four hours: wind, sea, visibility, and the ships he saw. Most nights there were none.

The lamp was lit at four in the afternoon in December, and it burned until nearly nine the next morning. Tom climbed the hundred and twelve steps three times a night to trim the wick and wind the clockwork that turned the great lens. Between the climbs he sat by the stove in the little kitchen and listened to the sea. On the calmest nights he could hear the bell buoy two miles out, a slow, patient note that seemed to keep time with the beam sweeping over the water. He wrote the



Книга EPUB в читалке FastMediaSorter.

2 Настройте страницу для комфортного чтения

Откройте меню с тремя точками и выберите **Настройки читалки**. В диалоге собраны все параметры отображения текста:

- **Тема** – **Светлая**, **Темная**, **Сепия** (теплый оттенок бумаги) или **OLED** (глубокий черный фон для экономии батареи на экранах OLED).
- **Шрифт** – **С засечками** (классический книжный шрифт), **Без засечек** (лаконичный современный шрифт) или **Моноширинный** (фиксированная ширина символов).
- **Размер шрифта** – кнопки **–** и **+** плавно уменьшают или увеличивают буквы от миниатюрных до очень крупных.
- **Высота строки** – ползунок межстрочного интервала от компактного (1.0) до просторного (3.0).
- **Боковые поля** – ползунок ширины пустых полей слева и справа от текста.

Все изменения мгновенно отображаются на странице. Читалка надежно запоминает ваши настройки для всех книг.


12:00
Book settings
Theme
Light
Dark
Sepia
OLED
Font
Serif
Sans-Serif
Monospace
Font Size
38
Line Height
1.0
3.0
Horizontal Margin
0
48



Настройки читалки: тема, шрифт, размер, межстрочный интервал и поля.

3 Навигация по главам

Прокручивайте экран вниз для чтения главы. В конце текста нажмите **Следующая глава** внизу экрана или смахните страницу влево; кнопка **Предыдущая глава** возвращает назад. Если в книге всего одна глава, кнопки скрываются.

Для быстрого перехода откройте меню с тремя точками и выберите **Оглавление**. В нижней шторке появится список всех глав книги – нажмите на любую для мгновенного перехода. Если у книги нет встроенного оглавления, отображается структурированный список ее разделов.

При повторном открытии книги читалка автоматически возвращает вас к той главе, на которой вы закончили чтение.


12:00
Chapter 1. Winter: The Long Nights
The lamp was lit at four in the afternoon in December, and it burned until nearly nine the next morning. Tom climbed the hundred and twelve steps three times a night to trim the wick and wind the clockwork that turned the great lens. Between the climbs he sat by the stove in the little kitchen and listened to the sea. On the calmest nights he could hear the bell buoy two miles out, a slow, patient note that seemed to keep time with the beam sweeping over the water. He wrote the weather in the log every four hours: wind, sea, visibility, and the ships he saw. Most nights there were none.
The lamp was lit at four in the afternoon in December
The Lighthouse Keeper's Year
Chapter 1 of 4
1
• Chapter 1. Winter: The Long Nights
2
• Chapter 2. Spring: Birds on the Gallery



Оглавление: нажмите на главу для перехода.

4 Поиск в главе и по всей книге

- **В текущей главе** – нажмите **Поиск** на панели действий и введите слово. Все совпадения на странице подсветятся, и вы сможете переключаться между ними.
- **По всей книге** – откройте меню с тремя точками и выберите **Поиск по всем главам**. Введите запрос: после короткого поиска приложение покажет количество совпадений и список глав с фрагментами текста вокруг найденного слова. Нажмите на любой результат для перехода в главу с подсветкой слова.
  Глобальный поиск отображает до 500 результатов – для частых слов добавьте второе слово для уточнения запроса.

5 Выделение текста, чтение вслух и перевод

Удерживайте палец на слове для выделения и тяните маркеры для охвата нужного фрагмента. Контекстное меню позволяет **Скопировать** текст, запустить **Чтение вслух** выбранного фрагмента, **Перевести** его или передать в калькулятор для вычисления выражений из текста.

Чтобы послушать главу целиком, откройте меню с тремя точками и выберите **Читать вслух** – синтезатор речи вашего телефона озвучит текст. Повторное нажатие останавливает чтение.

Для чтения зарубежной литературы на родном языке нажмите **Перевести** в меню с тремя точками. Перевод откроется в удобной панели поверх страницы и выполняется прямо на телефоне без подключения к интернету. Размер шрифта панели перевода настраивается независимо от книги. Подробнее о языках и параметрах: Встроенный перевод текста.

6 Открытие файлов Word, Excel и PowerPoint

Офисные файлы помечаются значком **DOC** в браузере файлов. Способ их открытия зависит от редакции приложения:

- **Standard, Legacy и VR** – документы Word и текстовые форматы (`.doc`, `.docx`, `.rtf`, `.odt`) распознаются как документы. При нажатии FastMediaSorter передает файл во внешнее офисное приложение (Word, Google Документы и др.). Если офисных программ нет, появится сообщение «Нет подходящего приложения для открытия файла» – установите любой офисный пакет из Google Play.
- **noLegal** – редакция для прямой установки (см. редакция noLegal). Дополнительно поддерживает файлы Excel и PowerPoint и форматы OpenDocument (`.xlsx`, `.xls`, `.pptx`, `.ppt`, `.ods`, `.odp`), а для `.docx`, `.xlsx`, `.pptx`, `.odt`, `.ods`, `.odp` и `.rtf` предоставляет встроенный быстрый предпросмотр только для чтения. Он отображает текст, таблицы и слайды в понятном виде для удобного ознакомления. Для устаревших форматов `.doc`, `.xls` и `.ppt` открывается окно **Этот документ нельзя отобразить здесь** с кнопками **Открыть в другом приложении** и **Поделиться**.
- **FOSS** – офисные форматы не ассоциированы; открывайте их через системный проводник.

При открытии документа в читалке пункт **Настройки текста** в меню действий открывает общие параметры распознавания и перевода текста.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Предпросмотр Office**
Отладочная сборка noLegal, двухстраничный DOCX с заголовком и таблицей открыт во встроенном просмотрщике Office.

Почему редакции отличаются

В версиях для Google Play нет встроенного офисного движка – они передают файлы проверенным специализированным офисным пакетам. Автономная редакция noLegal содержит собственный легкий просмотрщик. Сравнение редакций: Сравнение редакций приложения.

Что вы получите

Книги открываются на нужной главе с комфортным для глаз шрифтом, цветом и интервалами. Вы можете искать любые фразы по всей книге, слушать чтение вслух в дороге и читать иностранные книги с переводом. Офисные файлы открываются в одно касание – встроенным просмотрщиком или в любимом офисном пакете.

Советы и решение проблем

- **Читаете перед сном?** Тема **OLED** с увеличенным **Размером шрифта** обеспечивает максимальный комфорт для глаз в полной темноте.
- **Скройте неиспользуемые форматы.** Отключите пункты **Поддержка книг EPUB** или **Поддержка документов Office** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, **Документы**, и эти файлы перестанут отображаться в браузере.
- **Открытие книг из других программ.** Выберите FastMediaSorter в диалоге «Открыть с помощью» – книга откроется в отдельном окне читалки с полной поддержкой перелистывания файлов в папке.
- **Нужно писать, а не только читать?** Текстовые файлы и файлы Markdown открываются во встроенном редакторе – см. Редактор текста и Markdown.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ДОКУМЕНТЫ

Чтение документов PDF

Листайте страницы, читайте ночью, ищите, копируйте, переводите и экспортируйте страницы PDF.

ДОКУМЕНТЫ

Встроенный редактор текста и Markdown

Читайте и редактируйте заметки, списки и код прямо в приложении.

РЕДАКЦИИ

Сравнение редакций приложения

Узнайте, какие форматы файлов открывает каждая редакция FastMediaSorter.

ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР | Standard, noLegal, Legacy, VR и FOSS | RECIPE #03

Встроенный редактор текста и Markdown

Читайте текстовые файлы, Markdown и логи с комфортом, вносите правки на лету, находите и заменяйте слова, создавайте заметки в любых папках и отправляйте текст в Google Keep, калькулятор, синтезатор речи или переводчик – без сторонних редакторов.

Почему вам это понравится

Список покупок, заметка с паролем от Wi-Fi, инструкция README из архива, лог-файл с роутера – обычные текстовые файлы встречаются повсюду. В FastMediaSorter вы можете открыть их в одно касание, комфортно прочитать и быстро внести правки без поиска отдельного стороннего редактора.

В приложении также есть удобный блокнот: создавайте текстовые заметки прямо в нужной папке, пишите текст и сохраняйте его на телефоне, на домашнем ПК или в облаке.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции с поддержкой читалки: Standard, noLegal, Legacy, VR или FOSS. Редакции Lite и Photos работу с текстовыми файлами не поддерживают.
- Включенный параметр **Поддержка текстовых файлов (.txt, .md, .log, .json, .xml)** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, пункт **Документы**.
- Текстовый файл размером до 100 МБ: форматы `.txt`, `.md`, `.log`, `.json`, `.xml`, `.csv`, `.conf`, `.ini`, `.properties`, `.yml` или `.yaml` – настройте в приложении и обработчик хранилище.
- Для редактирования: папка с правами на запись.
- Для перевода: редакция с поддержкой перевода (все вышеперечисленные, кроме FOSS) и включенный параметр **Включить перевод** в **Настройках**. Для функции **Отправить в Keep**: установленное приложение Google Keep.

1 Откройте текстовый файл

В браузере файлов нажмите на текстовый файл. Он откроется в читалке в виде чистого, легко читаемого текста. Очень длинные файлы отображаются частями: смахивайте текст вверх и вниз для перехода между фрагментами.

Текстовые файлы можно открывать и из других приложений: выберите FastMediaSorter в списке «Открыть с помощью», и файл откроется в отдельном окне. Переданные извне файлы доступны для чтения, а файлы из доступных для записи локальных папок можно сразу редактировать.



Weekend shopping list

Market
- tomatoes, 1 kg
- fresh basil
- two lemons
- olive oil
- sourdough bread

Hardware store
- garden twine
- a watering can with a fine rose
- seed trays (6)
- compost, 20 l bag

Remember: the market closes at 1 pm on Saturday.
Bring the canvas bags.



Текстовый файл в читалке FastMediaSorter.

2 Настройте комфортное отображение текста

- **Размер шрифта** – смахните пальцем влево или вправо по тексту, чтобы уменьшить или увеличить буквы.
- **Цветовая схема** – откройте меню с тремя точками, выберите **Настройки читалки** и укажите тему: **Светлая**, **Темная** или **Сепия**. По умолчанию текст следует общей теме оформления приложения.
- **Форматирование Markdown** – файлы `.md` отображаются с красивым форматированием: заголовки, жирный шрифт, списки и гиперссылки. Нажмите **Переключить Markdown** в меню с тремя точками, чтобы переключиться на исходный текст, и нажмите снова для возврата к форматированию. Файлы JSON и XML подсвечиваются цветами для наглядности структуры.
- **Нумерация строк** – включите пункт **Нумеровать строки** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, **Документы**, чтобы видеть номера перед каждой строкой (удобно, когда вам говорят «посмотри строку 42»).
- **Непонятные символы вместо букв?** Если вместо текста отображаются знаки вопроса или кракозябры, файл сохранен в нестандартной кодировке. Откройте меню с тремя точками, нажмите **Переоткрыть в кодировке..** и выберите нужную в окне **Выбор кодировки** (для старых русских или украинских файлов выберите **Windows-1251 (Cyrillic)** или **KOI8-R (Russian)**; также доступны западные и азиатские кодировки). В большинстве случаев приложение определяет кодировку автоматически.



Weekend in the Mountains

A short plan for **two days** of easy hiking and good food.

Saturday

- Leave home at **7:30**, coffee on the way
- Park at the lower station and take the cable car
- Lake trail, about *two hours* at a relaxed pace
- Lunch at the mountain hut

Sunday

- Sunrise from the viewpoint above the village
- Short loop through the pine forest
- Drive back after lunch

Pack

- Rain jacket and a warm layer
- Water bottle, sun cream, hat
- **Map** - the phone signal is weak up there



Форматированное отображение файла Markdown.

⚠ Очень большие файлы доступны только для чтения

Файлы, которые читалка разбивает на несколько страниц, нельзя редактировать в целях безопасности – появится подсказка: «Редактирование недоступно для многостраничных файлов». Все небольшие и средние заметки редактируются без ограничений.

3 Редактируйте и сохраняйте файл

Нажмите кнопку **Правка** (значок карандаша) в нижней панели. Текст станет доступен для редактирования, откроется клавиатура. Во время набора в строке состояния отображаются текущая строка и колонка курсора (например, **Стр 12, Кол 5**).

По завершении нажмите одну из кнопок на панели редактора:

- **Сохранить** – сохраняет изменения и оставляет редактор открытым.
- **Сохранить и закрыть** – сохраняет изменения и возвращает в режим чтения.
- **Сохранить и отправить** – сохраняет файл и открывает меню отправки в другие приложения или контактам.
- **Отмена** – закрывает редактор без сохранения внесенных изменений.

  Перед записью в диалоге **Сохранить заметку** отображается **Имя файла**, где вы можете оставить прежнее имя или задать новое. Файлы из сетевых папок или облака сначала сохраняются локально, затем передаются на сервер; в случае сбоя сети приложение сообщит «Файл сохранен на устройстве, но не удалось выгрузить его на сервер», защищая ваш текст от потери.

```
Weekend shopping list

Market
- tomatoes, 1 kg
- fresh basil
- two lemons
- olive oil
- sourdough bread

Hardware store
- garden twine
- a watering can with a
fine rose
- seed trays (6)
```



Редактирование текстового файла.

4 Отменяйте ошибки, находите и заменяйте слова

- Кнопки **Отменить** и **Повторить** на панели редактора позволяют отменять и возвращать последние действия – до 50 шагов в истории.
- Функция **Найти** ищет слова в тексте: введите запрос в поле **Найти…**, и счетчик покажет количество совпадений (например, **2 / 7**); перемещайтесь между ними с помощью стрелок. Регистр букв не имеет значения.
- Функция **Найти и заменить** открывает дополнительное поле **Заменить на…**: нажмите **Заменить** для замены текущего вхождения или **Заменить все** для мгновенной замены всех найденных слов. На экране появится количество выполненных замен.
  Если слово не найдено, приложение сообщит: «Ничего не найдено».

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Поиск и замена**
Панель «Найти и заменить» открыта в режиме правки, запрос найден 3 раза, счетчик «1 / 3».

5 Автосохранение черновиков

Во время редактирования приложение автоматически создает резервный черновик каждые 15 секунд при наличии изменений. Если приложение внезапно закроется до сохранения (разрядился аккумулятор, поступил звонок, система выгрузила процесс) – просто откройте этот же файл и нажмите **Правка**: появится сообщение «Черновик восстановлен. Нажмите Сохранить для сохранения изменений». Нажмите **Сохранить**, чтобы зафиксировать набранный текст.

Черновик предназначен для аварийных ситуаций. Нажатие кнопки **Отмена** или кнопки «Назад» не запрашивает подтверждения, поэтому сохраняйте файл перед выходом.

6 Создайте новую текстовую заметку

Откройте папку, где должна храниться заметка, откройте меню с тремя точками в браузере файлов и нажмите **Создать текстовую заметку** (на широком экране кнопка вынесена на панель). Чистый документ сразу откроется в редакторе.

Наберите текст и нажмите **Сохранить**. В качестве имени файла предлагаются текущая дата и время (например, `26-09-24_15-30.txt`), которые можно сразу изменить. Если не указывать расширение, `.txt` добавится автоматически. Файл появится в каталоге после первого сохранения.

Заметки можно создавать в любых доступных для записи папках – на телефоне, в сетевой папке или в облаке. В общем списке Все документы новая заметка сохраняется в системную папку **Документы** телефона. Если папка защищена от записи, появится предупреждение: «Не удалось создать заметку здесь. Пожалуйста, выберите другую папку».

7 Отправка в Keep, вычисления, чтение вслух и перевод

- **Отправить в Keep** – в редакторе эта кнопка экспортирует текст в Google Keep в виде новой заметки для доступа со всех устройств (отображается при установленном Google Keep).
- **Калькулятор** – в редакторе выделите математическое выражение в тексте (например, `12*7+5`) и нажмите **Калькулятор** в меню выделения. Откроется калькулятор, а результат вычисления автоматически вставится в текст на место курсора.
- **Читать вслух** – в режиме чтения нажмите **Читать вслух** в меню с тремя точками, и синтезатор речи озвучит видимый текст на экране. Повторное нажатие останавливает чтение. Озвучивать можно и отдельные выделенные фрагменты.
- **Перевести** – в режиме чтения нажмите кнопку **Перевести** для показа перевода текста на ваш язык в боковой панели без интернета. Свайп влево или вправо по панели перевода меняет размер ее шрифта. Выделенный фрагмент также можно перевести через контекстное меню. Подробнее в рецепте Встроенный перевод текста.

Что вы получите

Любой текстовый файл открывается в одно касание и комфортно читается: крупными буквами, в темной теме, с красивым форматированием Markdown или номерами строк. Вы можете вносить быстрые правки, находить и заменять фразы, создавать заметки в любых папках и отправлять текст в Keep, калькулятор, синтезатор речи или переводчик.

Советы и решение проблем

- **Делайте копии важных файлов.** Сохранение перезаписывает исходный текст. Чтобы сохранить оригинал, сначала скопируйте файл – см. Копирование, перемещение и удаление файлов.
- **Работа с заметками на компьютере.** Создавайте и редактируйте заметки прямо в сетевой папке на домашнем ПК – см. Сетевые ресурсы Windows.
- **Нужно открыть PDF?** Читайте руководство Чтение документов PDF.
- **Хотите только читать без риска изменить файл?** Просто не нажимайте кнопку **Правка** – в режиме чтения, свайпов и поиска файл на диске остается в полной безопасности.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ДОКУМЕНТЫ

Чтение документов PDF

Листайте страницы, читайте ночью, ищите, копируйте, переводите и экспортируйте страницы PDF.

ДОКУМЕНТЫ

Чтение книг EPUB и офисных документов

Настройка шрифтов и цветов в книгах, навигация по главам и офисные форматы.

ПРОГРАММЫ

Встроенные программы

Калькулятор и другие полезные мини-инструменты в составе приложения.

Интернет-потоки: каталог каналов

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #01

Просмотр каталога интернет-каналов

Встроенный каталог превращает раздел Трансляции в богатую коллекцию из тысяч онлайн-каналов: загружайте его на устройство, поддерживайте актуальность и ориентируйтесь с помощью фильтров, авторских подборок и интеллектуальной сортировки.

Почему вам это понравится

Вручную вбивать адреса радиостанций удобно, когда их всего три. Встроенный каталог FastMediaSorter открывает доступ к тысячам каналов одновременно: проверенные станции, авторское онлайн-радио, публичные веб-камеры. Список такого масштаба удобен только тогда, когда вы можете мгновенно найти интересующий контент, отсеять лишнее и вернуться к привычному виду при каждом открытии экрана Трансляции.

Здесь подробно описана вся работа с каталогом: первичная загрузка на устройство, автоматическое обновление, поиск по фильтрам, подборкам и сортировкам.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR с включенным разделом Трансляции. Раздел трансляций и каталог отсутствуют в редакциях Lite, Photos и FOSS.
- Подключение к интернету для первичной загрузки каталога. После сохранения на устройстве просмотр, фильтрация и сортировка работают полностью автономно.
- Несколько каналов в списке (собственных или из каталога) для применения фильтров и сортировки (см. шаг 1 при пустом списке).

1 Включите раздел трансляций и загрузите каталог

Включите раздел трансляций в меню **Настройки**, вкладка **Медиа**, переключатель **Трансляции**. Это можно сделать и через профиль устройства: включение трансляций в мастере первоначальной настройки автоматически запускает загрузку каталога со статусом **Загрузка..** под строкой. Выключение переключателя во время загрузки отменяет процесс, а на устройстве с уже сохраненным каталогом повторная загрузка не запускается.

После включения кнопка **Обновить каталог** появляется прямо на панели инструментов – искать ее в дополнительных меню не нужно. Нажмите ее, и FastMediaSorter покажет краткий отчет об изменениях (например: «Каталог: +48 новых, 12 обновлено, 3 удалено»). Если источник каталога недоступен или работает слишком медленно, импорт быстро завершается с понятной ошибкой вместо бесконечного ожидания.

Если список давно не обновлялся, появится баннер **Обновить список каналов?** с кнопкой **Обновить**, который автоматически скроется после действия. Частоту показа предложений можно настроить в разделе **Настройки**, блок **Трансляции**, пункт **Обновление списка каналов**: **Только по запросу**, **Предлагать при открытии** или **Автоматически по Wi-Fi**.


Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Кнопка «Обновить каталог» прямо на панели инструментов.

2 Что входит в состав каталога

Каталог - это не просто один фиксированный список. Помимо собственной кураторской подборки FastMediaSorter, он объединяет независимые интернет-радиостанции и публичные веб-камеры из открытых каталогов: laut.fm, каталог Xiph Icecast, WebRadioDB, Radio Paradise, камеры погоды и природы iptv-org, веб-камеры AKC и дорожные камеры Transport for London (последние помечены как короткие ролики, а не прямые эфиры).

Все названия очищены от мусора в источнике. Записи, которые раньше выглядели как «(null)», дефисы, сырой HTML-код вместо букв или сотни станций с одинаковым именем «Online Radio», теперь отображаются понятно, а безымянные станции подписаны своим адресом. При этом ни один рабочий канал не был потерян: удалены только полные дубликаты (одна и та же станция по http и https). Названия вида «Имя (Имя)» сокращены до «Имя», а полезные уточнения в скобках (регион или качество) сохранены.

Каждому каналу присвоена одна из 31 понятных категорий на языке интерфейса (например, «Новости», «Джаз и блюз» или «Веб-камеры»), а сортировка по категориям следует алфавиту выбранного языка.

3 Плиточная сетка или построчный список

Переключайте отображение каталога между сеткой (наглядные графические плитки для каждого канала) и списком (компактные строки с подробным текстом) с помощью кнопки **Сетка** / **Список**, знакомой по просмотру файлов. В альбомной ориентации список автоматически адаптирует количество колонок при каждом повороте экрана.

Подробнее об оформлении карточек (живой кадр, логотип, флаг страны или значок) читайте в рецепте Изображения каналов, логотипы и бейджи.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Каталог каналов в режиме сетки.

4 Точный подбор каналов через фильтры

Нажмите кнопку **Фильтр**, чтобы открыть параметры отбора: **Категория**, **Язык**, **Страна** и **Тематика** (тематика отображается, если в каталоге есть соответствующие теги). Выбор языка и страны открывает удобный поиск с флагами: языки Русский, Украинский и Английский закреплены вверху списка, а в строках каналов чип флага страны стоит перед языковым чипом. Все названия нормализованы, поэтому опечатки в источниках объединены в единые пункты.

Два компактных значка рядом с поисковой строкой позволяют в одно касание отфильтровать список по типу медиа: **Аудио**, **Видео** или **Свои** (каналы, добавленные вручную). Активный фильтр помечается значком **Фильтр активен**, а кнопка **Очистить фильтры** сбрасывает все условия разом.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Filter
All
Audio
Video
Own
Category
All
Language
All
Topic
All
Country
All
Pinned only
Clear filters
OK
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Диалог фильтрации: категория, язык, страна, тематика и тип медиа.

5 Гибкая сортировка

Нажмите кнопку **Сортировка** и выберите критерий: **По имени**, **По тематике**, **По языку**, **По стране** или **Недавно добавленные**. Настроить порядок и тип медиа по умолчанию для каждого входа можно в меню **Настройки**, раздел **Трансляции**, поля **Порядок по умолчанию** и **Показывать по умолчанию**.

Все установленные параметры (фильтры, тип медиа, сортировка и строка поиска) сохраняются при следующем открытии раздела, а список восстанавливает позицию на том канале, где вы остановились.

6 Тематические подборки каналов

Если каталог содержит специальные подборки (например, «Российское ТВ», «Радио стран СНГ», «Африканское ТВ» или региональные списки), под панелью инструментов появляется лента чипов с кнопкой **Все** для сброса. Нажатие на чип сужает список до участников подборки в авторском порядке, при этом поиск и другие фильтры продолжают работать совместно. Канал может входить сразу в несколько коллекций.


12:00
Streams
Update the channel list?
Update
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio



Тематические коллекции в виде ленты чипов под панелью инструментов.

7 Проверка доступности каналов до запуска

Обновление списка не только подгружает новые строки: FastMediaSorter проверяет доступность каждого видимого канала в реальном времени со статусом **Проверка трансляций..** и помечает каналы зелеными или красными маркерами (недоступные каналы помечаются как **Нет сигнала**). Касание экрана останавливает фоновую проверку, а для видеоплиток в процессе создаются свежие миниатюры.

Маркеры носят информационный характер и легко очищаются через **Настройки**, раздел **Трансляции**, пункт **Очистить метки воспроизведения** – сами каналы остаются на месте.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Проверка трансляций: зеленый – сигнал есть, красный – Нет сигнала.

8 Меню действий на каждой карточке

Каждая карточка канала в сетке или списке содержит кнопку меню с тремя точками: **Редактировать** (для вручную добавленных станций), **Поделиться ссылкой** и **Удалить**. При использовании встроенного лаунчера FastMediaSorter доступен также пункт **Добавить на главный экран** – без необходимости долгих нажатий.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
70s 80s 90
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Меню действий на карточке канала.

9 Подробная информация о канале в реальном времени

Откройте пункт **О канале** в меню карточки или прямо из меню видеоплеера во время просмотра: данные текущего потока считываются напрямую из работающего плеера без повторного открытия. Окно наглядно показывает метаданные каталога рядом с техническими параметрами трансляции: кодеки, разрешение, частоту кадров, битрейты и входящую скорость потока, замеренные в момент открытия. Кнопка **Копировать все** сохраняет весь отчет в буфер обмена.


12:00
About this channel
Channel
Name
100 GREATEST HEAVY METAL
Address
https://cast1.torontocast.com:4660/stream
Type
Audio
Catalog record
Where it came from
From the built-in catalog
Added
2026-09-25 17:09
Last played
Not set
Last attempt
Never tried
Pinned to top
Yes
Topic
Oldies
Category
Radio
Language
english
Country
CA
Access
Open
This connection
Video codec
Not reported
Picture size
Not reported
Frame rate
Not reported
Video bitrate
Not reported
Audio codec
audio/mpeg
Audio channels
2
Sample rate
44100 Hz
Audio bitrate
192 kbit/s
Incoming rate right now
2400 kbit/s



О канале: метаданные каталога и параметры потока в реальном времени.

10 Очистка всех загруженных каналов

Нажмите кнопку **Удалить все загруженные**, чтобы одним подтвержденным действием удалить все каналы, поступившие из каталога или импортированных плейлистов. Каналы, добавленные вручную по ссылке, гарантированно сохраняются. По завершении FastMediaSorter покажет точное количество удаленных записей.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Clear downloaded channels?
Every channel that came from the catalog or an imported playlist will be removed. Channels you added by hand stay.
Cancel
Delete all downloaded
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Очистка загруженных каналов с сохранением созданных вручную.

11 Подсказки при пустом списке

Если список каналов пуст, экран выводит понятную подсказку: «Трансляций пока нет. Добавьте ссылку или импортируйте плейлист» со встроенными кнопками **Добавить трансляцию** и **Импорт плейлиста**. Нажатие на них открывает те же диалоги, что и кнопки на панели инструментов.


12:00
Streams
invalid
All
Television of Europe
Television of Asia
Channels
No streams yet. Add a URL or import a list.
Add stream
Import list

Экран пустого списка с быстрыми кнопками добавления.

12 Переключение каналов в плеере с сохранением дорожек

При открытии видеоканала кнопки перехода «Предыдущий» и «Следующий» в верхней части полноэкранного плеера переключают на предыдущий или следующий видеоканал по порядку в каталоге, мгновенно переподключая поток. В строке заголовка и наложении имени отображается реальное название канала вместо технического URL-адреса.

Для каждого видеоканала индивидуально запоминаются выбранные звуковые дорожки и субтитры. Общие предпочтения задаются в меню **Настройки** (**Язык аудио для трансляций** и **Язык субтитров для трансляций**), а индивидуальные исключения настраиваются в диалоге редактирования самого канала (**Язык аудио**, **Язык субтитров** и переключатель **Субтитры**).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Навигация по каналам в плеере**
Полноэкранный видеоплеер потока, кнопки навигации по каналам вверху, название канала в строке заголовка.

Что вы получите

Вы можете включить трансляции и загрузить каталог, поддерживать его актуальность по удобному графику, переключать вид сетки и списка, находить нужные станции среди тысяч каналов по фильтрам и подборкам, проверять работоспособность до запуска, управлять каналами из карточек и переключать телеканалы в плеере с сохранением звуковых дорожек.

Советы и решение проблем

- **Свежий список при каждом визите.** При выходе из экрана трансляций и повторном возврате поисковый запрос и временные фильтры сбрасываются для показа полного каталога.
- **Меньше уведомлений об обновлениях.** Установите «Обновление списка каналов» в значение «Только по запросу» в настройках, чтобы каталог обновлялся только по кнопке.
- **Незнакомый канал в плеере?** Откройте «О канале» в меню плеера – параметры замеряются прямо во время воспроизведения текущего потока.
- **Что означают значки на карточках?** Читайте рецепт Изображения каналов, логотипы и бейджи.
- **Хотите добавить собственные каналы?** Смотрите руководство Импорт M3U/IPTV плейлистов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

Изображения каналов, логотипы и бейджи

Что означают стоп-кадры, логотипы, флаги стран и индикаторы статуса на плитках каналов.

ТРАНСЛЯЦИИ

Импорт M3U/IPTV плейлистов

Добавление собственных каналов по прямой ссылке или импорт готовых плейлистов M3U.

ТРАНСЛЯЦИИ

Закрепленные и избранные каналы

Закрепление любимых каналов вверху списка независимо от фильтров и сортировки.

ТРАНСЛЯЦИИ

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Что происходит при нажатии на канал и запуске воспроизведения.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #03

Добавление собственных трансляций и M3U-плейлистов

Добавляйте собственные каналы в раздел Трансляции: вводите прямой веб-адрес потока или импортируйте плейлисты M3U с умной защитой от дублирования ссылок.

Почему вам это понравится

Встроенный каталог охватывает множество каналов, но не может содержать абсолютно все: любимую локальную радиостанцию, рабочий IPTV-поток или ссылку на камеру от знакомых. FastMediaSorter позволяет легко добавлять любые источники: по одному каналу через веб-ссылку или целыми пакетами через импорт M3U-плейлистов.

Плейлист M3U - это текстовый файл, содержащий перечень сетевых адресов потоков и их названий; это один из самых распространенных стандартов публикации каналов провайдерами IPTV и онлайн-радио. FastMediaSorter сам скачивает и обрабатывает файл - открывать или редактировать его вручную не требуется.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR. Раздел трансляций и эти функции отсутствуют в редакциях Lite, Photos и FOSS.
- Открытый экран Трансляции.
- Сетевой адрес потока или M3U-плейлиста, скопированный в буфер обмена.
- Для поиска станций в готовом каталоге смотрите рецепт Просмотр каталога интернет-каналов.

1 Добавьте трансляцию по URL-адресу

Откройте меню действий ⋮ на экране трансляций и нажмите **Добавить трансляцию**. Введите адрес в поле **URL трансляции (http, https, rtsp)** – стандартную ссылку http/https либо адрес rtsp:// для сетевой камеры или IPTV-потока. При желании укажите **Название (необязательно)**, чтобы канал отображался под вашим именем. Нажмите **OK**, и канал сразу появится в списке.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Add stream
Stream URL (http, https, rtsp)
Title (optional)
Audio language
Default
Subtitle language
Default
Subtitles
Default
Cancel
OK
http://queens11…6/digitalmix48
Electronic



Добавление трансляции: веб-адрес и произвольное название.

2 Импортируйте плейлист целиком по ссылке

Чтобы добавить сразу большой набор станций, откройте меню действий и выберите **Импорт по URL**. Вставьте адрес плейлиста в поле **URL плейлиста (.m3u)** и нажмите **OK**. FastMediaSorter автоматически загрузит файл и добавит все найденные каналы отдельными строками в ваш список.

Эта команда отличается от кнопки **Обновить каталог** на панели инструментов, которая обновляет только встроенный каталог приложения. О каталоге читайте в рецепте Просмотр каталога интернет-каналов.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Import list
Playlist URL (.m3u)
Cancel
OK
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Импорт по URL: вставьте ссылку на плейлист M3U.

3 Защита от дубликатов при повторном импорте

После завершения импорта FastMediaSorter покажет отчет: **Импортировано N трансляций**. Если вы повторно импортируете тот же плейлист после добавления провайдером новых каналов, приложение добавит только новые записи, не создавая дубликатов уже имеющихся каналов. Если все каналы уже присутствуют в списке, появится сообщение **Импортировано 0 трансляций**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Отчет об импорте с количеством реально добавленных каналов.

4 Предотвращение случайного добавления одинаковых ссылок

Если вы попытаетесь вручную добавить поток с адресом, который уже есть в списке, FastMediaSorter предотвратит дублирование и покажет сообщение: **Трансляция с таким адресом уже существует**. Исправьте адрес или нажмите **Отмена**, чтобы перейти к уже существующему каналу.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Попытка добавить дублирующий URL – понятное предупреждение вместо копирования.

5 Редактирование канала и явное задание типа

Любой добавленный вручную или импортированный канал можно в любой момент отредактировать: откройте меню ⋮ на карточке или строке и выберите **Редактировать**. Откроется диалог **Редактирование трансляции** с полями URL и названия, а также строкой **Тип** с вариантами **Авто**, **Аудио** и **Видео**.

Если автоматическое определение сработало некорректно, выберите **Аудио** или **Видео** вручную, и приложение надежно сохранит ваш выбор. Для каналов из общего каталога пункт «Редактировать» недоступен.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диалог редактирования с выбором типа**
Диалог редактирования трансляции, поля URL и названия заполнены, в строке типа выбрано «Видео».

Что вы получите

Вы можете добавлять любые интернет-потоки вручную, загружать полные списки станций из M3U-плейлистов без риска засорения дубликатами, корректировать адреса и названия и явно фиксировать тип медиа (аудио или видео) для каждого канала.

Советы и решение проблем

- **Адреса с логином и паролем:** ссылки вида `http://user:password@host/stream` корректно авторизуются в потоке без ошибок доступа.
- **Не знаете точный протокол?** Копируйте ссылку целиком – FastMediaSorter одинаково корректно обрабатывает http, https и rtsp.
- **Редактируются только собственные каналы.** Для каналов из каталога пункт «Редактировать» скрыт; чтобы изменить параметры каталожного канала, добавьте его копию вручную по прямой ссылке.
- **Быстрый доступ к своим станциям:** закрепление и Избранное работают одинаково удобно как для пользовательских каналов, так и для каталожных – см. Закрепленные и избранные каналы.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

Просмотр каталога интернет-каналов

Поиск, фильтрация и сортировка станций во встроенном каталоге.

ТРАНСЛЯЦИИ

Закрепленные и избранные каналы

Закрепление станций вверху списка и добавление в Избранное со звездочкой.

ТРАНСЛЯЦИИ

Изображения каналов, логотипы и бейджи

Стоп-кадры прямого эфира, логотипы станций, флаги и статусы каналов.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #04

Закрепленные и избранные каналы

Держите любимые каналы под рукой: закрепляйте их вверху раздела Трансляции в желаемом порядке и отмечайте звездочкой в общем списке Избранного приложения.

Почему вам это понравится

Когда в списке накапливаются десятки каналов, любимые станции легко теряются среди остальных. В FastMediaSorter предусмотрено два удобных способа быстрого доступа: локальное закрепление вверху списка Трансляций с индивидуальным порядком и добавление в глобальное Избранное со звездочкой, доступное во всем приложении. Ни один из способов не изменяет сам поток – они лишь открывают быстрый путь к просмотру.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR. Раздел трансляций отсутствует в редакциях Lite, Photos и FOSS.
- Открытый экран Трансляции с каналами (собственными или из каталога). См. Просмотр каталога интернет-каналов.
- Для работы со звездочкой Избранного: включенный параметр **Включить «Избранное»** в Настройках.

1 Закрепите канал вверху списка

Удерживайте палец на карточке или строке канала либо нажмите значок булавки в строке списка. Канал мгновенно переместится в специальный блок **Закрепленные** вверху экрана. Значок булавки заполнится цветом, помогая визуально отличать закрепленные каналы. Повторное долгое нажатие или нажатие на булавку снимает закрепление.


12:00
Streams
Update the channel list?
Update
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio



Долгое нажатие или значок булавки закрепляет и открепляет канал.

2 Обозначение закрепленных каналов в режиме сетки

В режиме сетки закрепленный канал отмечается компактным красным бейджем **Закреплено** в левом верхнем углу плитки. Сам бейдж информативен: закреплять и откреплять плитку можно через ее меню ⋮, где первым пунктом идет **Закрепить** или **Открепить**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Красный бейдж «Закреплено» отмечает закрепленную плитку.

3 Раздельные секции «Закрепленные» и «Каналы»

Как только вы закрепляете первый канал, экран трансляций разделяется на два независимых сворачиваемых блока: **Закрепленные** вверху и **Каналы** внизу, каждый со своим заголовком. Нажатие на заголовок сворачивает секцию, освобождая место для другой (сворачивание одного блока автоматически расширяет второй). При снятии закрепления со всех каналов верхний блок плавно исчезает.


12:00
Streams
Update the channel list?
Update
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio



Закрепленные и Каналы: две секции с независимым сворачиванием.

4 Настройте индивидуальный порядок закрепленных каналов

Когда закреплено два или более каналов, в меню ⋮ каждого из них появляются пункты: **Переместить выше**, **Переместить ниже** и **В самый верх**. Они меняют порядок каналов исключительно внутри блока закрепленных. Этот порядок синхронизируется с панелью трансляций на главном экране.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage
Channels
100 GREAT
https://cast1.to...
Jazz & Blues
70s 80s 90s
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Move up
Move down
Move to top
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Переместить выше, Переместить ниже, В самый верх: настройка порядка закрепленных каналов.

5 Режим отображения только закрепленных каналов

Нажмите кнопку **Фильтр** на экране трансляций и включите параметр **Только закрепленные**, чтобы скрыть общий каталог и оставить на экране только ваши главные каналы. Отключение фильтра возвращает полный список.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Filter
All
Audio
Video
Own
Category
All
Language
All
Topic
All
Country
All
Pinned only
Clear filters
OK

Параметр «Только закрепленные» в диалоге фильтра.

6 Добавление канала в общее Избранное

Закрепление действует локально на экране трансляций, тогда как Избранное объединяет файлы и станции по всему приложению. Откройте меню ⋮ канала и нажмите **В «Избранное»** – станция появится на общей вкладке «Избранное» рядом с важными файлами. Повторный выбор команды **Удалить из «Избранного»** удаляет отметку.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage
Channels
100 GREAT
https://cast1.to...
Jazz & Blues
70s 80s 90s
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Move up
Move down
Move to top
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Добавление в «Избранное» из меню самого канала.

Что вы получите

Вы можете закреплять любимые станции вверху списка в нужном порядке, быстро отличать их в сетке и списке, фильтровать каталог до одного экрана избранных каналов и добавлять станции в глобальное «Избранное» приложения.

Советы и решение проблем

- **Устойчивость к смене URL:** если каталог обновляет адрес станции (например, переход с http на https или смена порта), FastMediaSorter сохраняет закрепление, позицию в списке, статус избранного и историю воспроизведения.
- **Защита от дублей в Избранном:** повторное добавление канала лишь переключает существующую запись без создания дубликатов.
- **Пункт «В Избранное» отсутствует?** Включите параметр **Включить «Избранное»** в общих Настройках приложения.
- **Оформление плиток:** закрепление не изменяет картинку канала – подробнее в рецепте Изображения каналов, логотипы и бейджи.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

Добавление собственных трансляций и M3U-плейлистов

ТРАНСЛЯЦИИ

Просмотр каталога интернет-каналов

Добавление канала по веб-адресу или импорт плейлиста M3U.

Фильтрация, сортировка и поиск во встроенном каталоге каналов.

ТРАНСЛЯЦИИ

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Запуск воспроизведения на панели трансляций и в полноэкранном плеере.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #02

Изображения каналов, логотипы и бейджи

Каждый канал в разделе Трансляции имеет наглядное оформление: живой стоп-кадр, логотип станции, иконку сайта, флаг страны или значок, а индикаторы статуса и бейджи доступа заранее подсказывают готовность потока к воспроизведению.

Почему вам это понравится

Радио- и теле-каналы не содержат готовых фото в отличие от локальных видеофайлов, поэтому FastMediaSorter находит или захватывает изображение для каждого из них: живой стоп-кадр эфира, официальный логотип радиостанции, иконку сайта или, в крайнем случае, флаг страны либо нейтральный значок. Здесь нет случайных картинок: каждая плитка информативна и заранее дает представление о канале еще до запуска.

Каналы также сопровождаются двумя типами компактных маркеров: точкой статуса воспроизведения (было ли успешно последнее подключение) и бейджем регионального доступа. Понимание этих обозначений избавляет от лишних попыток запуска неработающих каналов.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR. Раздел трансляций и описанные функции отсутствуют в редакциях Lite, Photos и FOSS.
- Открытый экран Трансляции с каналами (собственными или из каталога). См. руководство Просмотр каталога интернет-каналов.
- Подключение к интернету для первой загрузки пакетов изображений (после этого все работает полностью офлайн).

1 Живые стоп-кадры каналов в режиме сетки

Переключите Трансляции в режим сетки, и видеоканалы наполнятся реальными изображениями: кадрами, захваченными из прямого эфира и обновляемыми во время просмотра. FastMediaSorter кэширует эти кадры на телефоне, поэтому при следующем открытии раздела каналы сразу отображают последние изображения без пустых заглушек, пока в фоне подгружаются свежие кадры.

Все плитки в сетке отображаются синхронно при входе на экран, исключая мерцание и долгое поштучное появление картинок.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Режим сетки: каналы показывают реальный кадр эфира, как только он становится доступен.

2 Как приложение выбирает картинку при отсутствии кадра

Не у каждого канала есть видеоряд (радиостанции передают только звук, а видеоканал получает кадр только после первого успешного подключения). В таких случаях FastMediaSorter последовательно проверяет источники и отображает первое доступное изображение:

1. Картинка из загружаемого пакета **Атлас предпросмотра каналов** – статичное изображение для видеоканала еще до первого запуска.
2. Фирменный **логотип станции** из пакета **Логотипы станций** – основное визуальное оформление для радиостанций.
3. Компактная **иконка сайта (favicon)** – значок веб-ресурса канала, поставляемый вместе с каталогом каналов без отдельных загрузок.
4. **Флаг страны** вещания канала.
5. Нейтральный значок аудио или видео, если даже страна неизвестна.

Таким образом, логотип указывает на наличие фирменной символики в пакете, флаг говорит об известной стране вещания, а значок – о базовой заглушке. Фоновые проверки продолжаются непрерывно, поэтому плитка с флагом может через пару секунд обновиться до красивого логотипа.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Четыре канала, четыре уровня оформления: логотип, иконка сайта, флаг, значок.

3 Иконки сайтов и флаги в режиме списка

В режиме списка каждая строка содержит аккуратный значок слева вместо большой плитки. Там отображается favicon канала из каталога либо флаг страны вещания при отсутствии иконки – строка всегда сохраняет ровную структуру без пустот. Каналы без метаданных отображают значок аудио или видео.

Иконки сайтов встроены в общий пакет каталога каналов и доступны сразу при первом импорте без дополнительных скачиваний.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Режим списка: иконка сайта или флаг страны при ее отсутствии.

4 Индикатор статуса и меню карточки

Каждая плитка сетки содержит небольшую точку в левом нижнем углу: пустое кольцо означает, что канал еще не запускался; зеленая галочка подтверждает успешное воспроизведение в прошлый раз; восклицательный знак сигнализирует об ошибке последнего подключения. Значки различаются цветом и формой, что обеспечивает читаемость даже в монохромном режиме.

Кнопка с тремя точками в правом верхнем углу плитки открывает меню управления – те же команды, что и в списке (редактирование, отправка ссылки и удаление).


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ
Net...
Pin
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
REMIX & PARTYBREA
ARTS...



Точка статуса внизу слева, меню действий вверху справа.

5 Бейджи региональных ограничений и доступа

Некоторые каналы в списке сопровождаются специальными бейджами рядом с названием. Бейдж **Геоблокировка** означает, что при системной проверке канал вернул ошибку регионального доступа и может не открываться из вашего текущего местоположения (он сохраняется в каталоге, так как доступен для жителей соответствующего региона). Бейдж **Ограничено** указывает на прочие ограничения доступа без уточнения причины.

Эти бейджи не означают, что канал не работает в принципе – они лишь предупреждают о возможных ограничениях. Нажмите на канал и откройте окно **О канале** для просмотра подробных технических сведений.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Бейджи ограничений доступа**
Список трансляций, строка с бейджем «Геоблокировка» и строка с бейджем «Ограничено».

6 Загрузка пакетов картинок и логотипов станций

Атлас предпросмотра каналов и **Логотипы станций** поставляются как загружаемые пакеты расширений. Когда обновление каталога обнаруживает новые каналы, FastMediaSorter предлагает скачать соответствующий пакет с указанием его точного размера в мегабайтах и кнопками **Скачать** и **Позже**.

Новые изображения поступают в установленный пакет сразу после их публикации на сервере – ждать общего обновления приложения не требуется. Если установленный пакет устарел, следующее обновление каталога загрузит только небольшую разницу, а не весь пакет заново.

Управлять пакетами можно вручную на экране загружаемых расширений – см. Загружаемые расширения и плагины.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Channel pictures
Newer pictures are available for these channels. Download them?
15 MB
Later
Download
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Предложение загрузить пакет картинок с указанием точного объема.

7 Автоматическое обновление миниатюр при просмотре

Просмотр видеоканала автоматически обновляет его миниатюру: последний просмотренный кадр становится новой обложкой плитки. Это происходит как при нажатии кнопки «Назад», так и при выходе из полноэкранного плеера.

Приложение бережно относится к сетевым ресурсам: недоступные каналы не опрашиваются непрерывно – FastMediaSorter увеличивает интервалы между проверками, а обновление статуса перерисовывает только саму точку без мерцания списка. При отсутствии интернета сетка переходит в режим ожидания без генерации ошибок по каждому каналу, автоматически возобновляя предпросмотр при восстановлении соединения.

Изображения сохраняются в оптимизированном локальном кэше с фиксированным лимитом размера и автоматически очищаются при необходимости.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Обновленная миниатюра после просмотра**
Сетка трансляций после возврата из полноэкранного плеера, на плитке виден свежий кадр эфира.

Что вы получите

Вы с первого взгляда понимаете назначение живых стоп-кадров, логотипов, флагов и значков, ориентируетесь в индикаторах статуса и региональных бейджах и умеете загружать пакеты оформления для максимального удобства навигации по каналам.

Советы и решение проблем

- **Плитка по-прежнему показывает флаг или значок?** Для этого канала пока нет изображения в текущем пакете либо пакет картинок еще не загружен (см. шаг 6).
- **Хотите узнать причину появления бейджа?** Откройте диалог **О канале** в меню карточки для подробного технического описания.
- **Интересуют только проверенные каналы?** Закрепляйте любимые станции вверху списка – см. Закрепленные и избранные каналы.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

Просмотр каталога интернет-каналов

Фильтрация, сортировка и поиск в каталоге онлайн-каналов.

ТРАНСЛЯЦИИ

Импорт M3U/IPTV плейлистов

Добавление собственных каналов по прямой ссылке или загрузка плейлистов M3U.

РЕДАКЦИИ

Загружаемые расширения и плагины

Установка, обновление и удаление пакетов предпросмотра каналов и логотипов станций.

Интернет-потоки: воспроизведение

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #05

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Нажмите на канал - и он сразу заиграет: радио звучит прямо внутри списка с показом текущей песни, ТВ и видеоканалы заполняют весь экран с элементами управления прямого эфира, а звук продолжает играть в фоне при выходе из приложения.

Почему вам это понравится

Многие вещи не сохраняются в виде локальных файлов: утреннее шоу на любимой радиостанции, прямой эфир новостей, веб-камера с видом на морской порт. Интернет-поток - это живая трансляция, которую FastMediaSorter воспроизводит напрямую по сетевому адресу.

Этот рецепт посвящен моменту запуска канала: воспроизведению радио прямо в списке Трансляций (что позволяет листать каталог дальше во время звучания трека), просмотру видеоканалов на весь экран и пониманию состояния потока при перебоях со звуком.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR. Раздел трансляций отсутствует в редакциях Lite, Photos и FOSS.
- Включенный раздел трансляций: **Настройки**, вкладка **Медиа**, раздел **Трансляции**, переключатель **Включить трансляции** (также может быть включен через профиль устройства в мастере настройки).
- Хотя бы один канал в списке (из каталога или добавленный вручную). См. Просмотр каталога интернет-каналов и Добавление собственных трансляций.
- Подключение к интернету: Wi-Fi или мобильная сеть.
- Для фонового прослушивания при выключенном экране: системное разрешение на показ уведомлений (см. Руководство по разрешениям).

1 Откройте экран трансляций

При включении трансляций пункт **Трансляции** появляется в главном меню на главном экране. Выключение параметра **Включить трансляции** скрывает пункт меню, при этом все сохраненные каналы надежно сохраняются в памяти.

Открыть раздел можно также через панель трансляций над списком ресурсов – подробнее в рецепте Трансляции на главном экране и панели.

2 Слушайте радиостанции прямо в списке каналов

Нажмите на аудиоканал. Воспроизведение начнется мгновенно, а в нижней части экрана появится компактная панель **Сейчас играет** с названием канала, текущей композицией в эфире и кнопкой **Стоп**. Список остается перед глазами: вы можете свободно прокручивать каталог, искать и фильтровать станции во время звучания музыки.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **Стоп** на панели или повторно нажмите на этот же канал в списке (одно касание запускает звук, повторное – останавливает, даже если вы нажали дважды во время соединения).

Большинство станций передают имя исполнителя и название трека в эфире: FastMediaSorter отображает метаданные Сейчас играет на нижней панели, в уведомлении, на экране блокировки и на самой плитке канала.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Now playing
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...
TOP 100 CLUB CHART...
https://breakz-2...100-clubcharts

Радио играет прямо в списке: нижняя панель показывает текущую песню в эфире.

3 Индикаторы статуса каналов

Каждая строка канала содержит наглядный значок статуса последнего запуска на этом устройстве:

- зеленая галочка – **Проверено онлайн**: канал успешно воспроизводился здесь;
- красный восклицательный знак – **Сбой последнего воспроизведения**: последняя попытка не удалась (адрес устарел или сервер недоступен);
- пустой желтый круг – **Еще не запускался**: канал еще ни разу не включался на этом устройстве.

Значки различаются не только цветом, но и формой, и корректно озвучиваются программами экранного доступа. Статусы сохраняются после перезагрузки. Очистить метки можно в меню **Настройки**, вкладка **Медиа**, раздел **Трансляции**, пункт **Очистить метки воспроизведения** (сами каналы останутся на месте).


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Now playing
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...
TOP 100 CLUB CHART...
https://breakz-2...100-clubcharts

Проверено онлайн, ошибка запуска, еще не запускался.

4 Полноэкранный просмотр телеканалов и видеопотоков

Нажмите на видеоканал. Он сразу откроется в полноэкранном видеоплеере без лишних элементов поверх кадра. Одно касание экрана открывает кнопки управления, которые автоматически скрываются через несколько секунд вместе с кнопкой закрытия в верхнем углу.

Поскольку прямой эфир не имеет фиксированного хронометража, плеер отображает только актуальные для трансляций элементы: воспроизведение и паузу, окно параметров видео, режим «Картинка в картинке», полноэкранный режим, автоповорот, сохранение стоп-кадра, техническую информацию, вывод на Chromecast и кнопку **Поделиться**. Неактуальные для эфира файловые операции (удаление, перемещение, слайд-шоу, таймер сна и полоса перемотки) скрыты.

Кнопка **Поделиться** передает текстовую ссылку на поток в мессенджеры или почту без выгрузки самого видеопотока. Если канал передает название телепередачи в эфире, плеер отображает его поверх кадра.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Прямой эфир в видеоплеере**
Полноэкранный плеер видеоканала HLS, кнопки видны после касания, название передачи вверху, полоса перемотки скрыта.

Управление с пульта, клавиатуры и мыши

Раздел трансляций полностью оптимизирован для удаленного управления. На пульте Android TV или клавиатуре D-pad перемещает фокус между поиском, кнопками фильтров, списком и кнопкой **Стоп**; **Enter** подтверждает выбор, **Escape** закрывает окна. Нажатие правой кнопкой мыши открывает меню канала. Подробнее в руководстве Управление с клавиатуры, D-pad и на Android TV.

5 Полноэкранный визуализатор для радиостанций

Любите красивую динамическую картинку под музыку? Включите параметр **Визуализировать аудиопотоки как музыку** в разделе **Настройки**, вкладка **Медиа**, блок **Трансляции**. Теперь нажатие на радиостанцию будет открывать полноэкранный музыкальный плеер.

Плеер отображает плавную анимацию волн и частиц в такт музыке, показывает название текущей песни, позволяет открывать автоматически обновляемый текст песни, просматривать техническую информацию в диалоге **О канале**, устанавливать таймер сна и делиться ссылкой на станцию. Таймер сна работает аналогично музыкальным файлам – см. Порядок воспроизведения, таймер сна и фоновое прослушивание.

12:00
100 GREATEST HEAVY METAL



Радио с включенной полноэкранной музыкальной визуализацией.

6 Фоновое прослушивание при сворачивании приложения

Радио продолжает звучать, когда вы переключаетесь в другие программы или блокируете смартфон. За это отвечает переключатель **Фоновое воспроизведение** в меню **Настройки**, вкладка **Плеер**, блок **Фоновое воспроизведение звука** (в редакциях Standard и noLegal включен по умолчанию).

- **Включено**: радио играет в фоне с полным управлением из шторки уведомлений и экрана блокировки с показом названия трека.
- **Выключено**: станция останавливается сразу при сворачивании раздела трансляций. При нажатии кнопки «Назад» во время звучания радио приложение спросит: **Музыка играет в фоновом режиме. Что вы хотите сделать?** с вариантами **Остановить**, **Продолжить воспроизведение**, **Всегда останавливать** или **Всегда продолжать**. Этот выбор можно изменить в пункте **При выходе из плеера или трансляций** на той же вкладке плеера.

Когда радио играет в фоне, на главном экране отображается компактная строка с названием станции и кнопкой **Стоп** слева.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Music is playing in the background.
What would you like to do?
Stop
Keep Playing
Always Stop
Always Continue
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...
TOP 100 CLUB CHART...



Выход из трансляций во время воспроизведения радио.

7 Автоматическое возобновление при запуске

Если радиостанция играла в момент закрытия приложения, она автоматически продолжит воспроизведение при следующем запуске FastMediaSorter - очень удобно для станции, которую вы привыкли слушать каждое утро. Для видеоканалов автостарт не применяется.

Что вы получите

Радио играет прямо в списке каналов с отображением текущей песни, телеканалы разворачиваются на полный экран с адаптированными элементами управления прямого эфира, а музыка продолжает играть в фоне в вашем кармане.

Советы и решение проблем

- **Сообщение об отсутствии сети:** FastMediaSorter проверяет подключение до запуска потока, сразу сообщая об отсутствии интернета без долгого ожидания.
- **Радио останавливается при выключении экрана?** Проверьте, включено ли **Фоновое воспроизведение** и разрешены ли системные уведомления. В настройках Android отключите ограничения экономии батареи для FastMediaSorter.
- **Канал зависает или выдает ошибку?** Читайте руководство При слабом сигнале сети о механизмах самовосстановления потока.
- **Технические параметры канала:** пункт **О канале** в меню карточки показывает URL, источник, дату последнего запуска, а во время воспроизведения – разрешение, кодеки и скорость передачи данных.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

При слабом сигнале – буферизация, переподключение и качество видео

Буферизация, переподключение, динамическое качество и диалоги ошибок.

ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляции на главном экране, виджеты и панель

Быстрый запуск любимой станции в одно касание.

ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляции на ТВ, часах, VR и прямой эфир

Трансляция на телевизор, часы Wear OS, в VR-гарнитуру и подключение к прямому эфиру.

ТРАНСЛЯЦИИ

Закрепленные и избранные каналы

Закрепление главных станций вверху списка.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #07

Быстрый доступ к станциям - ярлыки, виджет и панель трансляций

Ваши любимые станции в одном касании: быстрый ярлык или виджет **Трансляция** на рабочем столе Android либо удобная панель трансляций с закрепленными каналами на главном экране FastMediaSorter.

Почему вам это понравится

Обычно каждый день мы слушаем две-три любимые радиостанции. Открывать приложение, переходить в раздел Трансляции и каждый раз прокручивать список до нужной станции - слишком долго.

FastMediaSorter предлагает три способа мгновенного запуска. Ярлык или виджет на главном экране Android включает радиостанцию без открытия окон приложения. А панель трансляций выводит закрепленные каналы прямо на главный экран приложения над списком ресурсов.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR с включенными Трансляциями.
- Каналы для быстрого доступа. Для вывода на панель трансляций они должны быть закреплены - см. Закрепленные и избранные каналы.
- Для ярлыков и виджетов: системный рабочий стол (лаунчер) с поддержкой виджетов и ярлыков приложений.

1 Разместите станцию на рабочем столе Android

В разделе «Трансляции» откройте меню нужного канала (удерживайте палец на строке или нажмите кнопку **Другие действия**) и выберите **Добавить на главный экран**. Система Android предложит место для размещения значка: подтвердите выбор, и ярлык с названием канала появится на рабочем столе.

Если ваш рабочий стол не поддерживает добавление ярлыков, приложение сообщит: **Ваш лаунчер не поддерживает ярлыки на рабочем столе**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
70s 80s 90
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Пункт «Добавить на главный экран» находится в меню самого канала.

2 Нажмите ярлык для старта, нажмите снова для остановки

Нажмите на созданный ярлык радиостанции на рабочем столе – и звук сразу включится в фоне без открытия экрана приложения. Обычное системное уведомление покажет текущую песню и кнопки управления. Повторное нажатие на этот же ярлык останавливает воспроизведение.

Экран приложения откроется только в особых случаях:

- выбран видеоканал (для видеоряда требуется экран);
- выключено фоновое воспроизведение (**Настройки**, вкладка **Плеер**, пункт **Фоновое воспроизведение**);
- отсутствует интернет (чтобы показать понятное уведомление).

Если канал был удален из списка, появится сообщение: **Этот поток больше не числится в вашем списке**. Ярлыки, созданные в предыдущих версиях приложения, автоматически обновляются при старте.

3 Добавьте виджет трансляций

Виджет позволяет быстро запускать станцию с рабочего стола и выбирать нужный канал:

1. Удерживайте палец на пустом месте рабочего стола Android и выберите **Виджеты**.
2. Найдите FastMediaSorter и перетащите виджет **Трансляция** («Открыть сохраненный канал с главного экрана») на рабочий стол.
3. В открывшемся окне выбора введите несколько букв названия станции (радио- и видеоканалы разделены на блоки) и нажмите на нужную.
   С этого момента одно касание виджета запускает станцию (радио играет в фоне, как и при запуске с ярлыка, а видеоканал открывает плеер). Подробнее о настройке и масштабировании виджетов читайте в руководстве Размещение виджетов Android.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройка виджета трансляций**
Экран настройки виджета, набран поисковый запрос, видны разделы радио и видео.

4 Включите панель трансляций на главном экране

Откройте **Настройки**, вкладку **Общие** и включите параметр **Показывать панель трансляций на главном экране**. По умолчанию панель выключена и отображается только при активном модуле трансляций.

Над списком ресурсов появится аккуратная горизонтальная полоса: она начинается с кнопки **Трансляции..** (открывающей полный каталог) и содержит ваши закрепленные каналы в установленном порядке. Для каждого канала отображается логотип, короткое имя или оба элемента в зависимости от ширины дисплея.

Если закрепленных каналов пока нет, панель подскажет: **Закрепляйте трансляции, чтобы видеть их на этой панели**, а после первого закрепления сразу заполнится карточками станций.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель трансляций на главном экране**
Главный экран, панель включена, видна кнопка «Трансляции..» и четыре чипа каналов с логотипами.

5 Воспроизведение станций с панели

Нажмите на радиоканал на панели: воспроизведение начнется прямо на главном экране, внизу появится компактная полоса с названием станции, треком и кнопкой **Стоп**, а вы сможете продолжить работу с файлами. Повторное нажатие на карточку останавливает звук.

Нажатие на видеоканал открывает воспроизведение в полноэкранном плеере.

6 Сворачивание и скрытие панели

Удерживайте палец на кнопке **Трансляции..** на панели. В открывшемся меню доступны варианты:

- **Свернуть панель** – компактный вид панели для экономии места;
- **Скрыть панель** – скрывает панель с экрана, кнопка трансляций возвращается на панель программ и в меню;
- **Отключить** – полностью отключает модуль трансляций в приложении.
  Чтобы вернуть скрытую панель, снова включите **Показывать панель трансляций на главном экране** в **Настройках** на вкладке **Общие**.

Что вы получите

Любимые станции запускаются в одно касание с рабочего стола телефона или прямо с главного экрана приложения, радио звучит в фоне без лишних окон, а панель трансляций отображается именно тогда, когда она вам нужна.

Советы и решение проблем

- **Ярлык открывает экран вместо фонового звука?** Проверьте, включено ли **Фоновое воспроизведение** и есть ли подключение к сети; видеоканалы всегда открывают экран плеера.
- **Изменение порядка станций на панели:** порядок на панели строго следует порядку закрепленных каналов. Настройте его на экране трансляций – см. Закрепленные и избранные каналы.
- **Рабочий стол FastMediaSorter:** станции можно размещать прямо на встроенном рабочем столе лаунчера – см. Сетка рабочего стола и значки.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Полное руководство по воспроизведению радио и ТВ-потоков.

ТРАНСЛЯЦИИ

Закрепленные и избранные каналы

Настройка порядка каналов, отображаемых на панели.

ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляции на ТВ, часах, VR и прямой эфир

Вывод станции на смарт-часы или видеоканала на большой экран ТВ.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #08

Chromecast - редакции Standard, noLegal и Legacy; смарт-часы - Standard и noLegal; VR-плеер - noLegal и VR; Прямой эфир - Standard, noLegal и Legacy

Трансляции на ТВ, часах, VR и подключение к прямому эфиру

Выводите прямой канал на большой экран ТВ через Chromecast, на свои смарт-часы или в VR-гарнитуру, и подключайтесь к прямому эфиру близких по QR-коду, ссылке или файлу.

Почему вам это понравится

Футбольный матч приятнее смотреть на большом экране телевизора, утреннее радио удобно слушать на пробежке прямо с запястья, а природная веб-камера с эффектом присутствия впечатляет в очках виртуальной реальности. Интернет-поток в FastMediaSorter можно легко вывести на любое из этих устройств.

Связь работает и в обратную сторону: когда друг или член семьи запускает со своего телефона Прямой эфир (режим радионяни, трансляцию из соседней комнаты или вид на сад), вы можете добавить этот поток в свой раздел Трансляции как обычный канал и подключаться в любой момент вещания.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter с включенным модулем трансляций (необходимые редакции указаны для каждого шага).
- Для вывода на ТВ: приставка Chromecast или Smart TV со встроенным Chromecast в одной Wi-Fi сети со смартфоном.
- Для смарт-часов: часы на Wear OS, сопряженные с телефоном, с установленным приложением для часов и активным компанионом Wear. Установка и сопряжение с часами.
- Для VR: VR-гарнитура (например, Meta Quest) с установленной редакцией noLegal или VR.
- Для прямого эфира: оба смартфона должны находиться в одной локальной сети Wi-Fi.

1 Вывод прямого телеканала на большой экран телевизора

Редакции: Standard, noLegal и Legacy.

Откройте видеоканал на весь экран, коснитесь экрана для показа кнопок и нажмите значок Chromecast (**Транслировать на..**). Выберите телевизор из списка. Трансляция запустится на ТВ: FastMediaSorter передаст адрес потока на Chromecast, который воспроизводит видеопоток самостоятельно без промежуточного скачивания на телефон.

Функция поддерживает распространенные стандарты онлайн-вещания (HLS, DASH и прямое веб-видео). Потоки с камер RTSP не поддерживают трансляцию на Chromecast (в этом случае появится уведомление: **Этот поток нельзя транслировать на Chromecast**). О выводе локальных файлов читайте в руководстве Трансляция на Chromecast и прямой эфир.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Трансляция прямого эфира на ТВ**
Полноэкранный плеер прямого эфира HLS, диалог выбора Chromecast открыт, в списке один телевизор.

2 Передача канала на смарт-часы

Редакции: Standard и noLegal.

Часы получают собственный список каналов из каталога. Вы также можете отправить на часы любую станцию, добавленную вручную: в разделе «Трансляции» откройте меню канала и выберите **Отправить на часы** (пункт активен при включенном компаньоне Wear в **Настройках**, вкладка **Управление**, раздел **Компаньон Wear**).

Телефон выведет результат: **Поток отправлен на часы**, **Поток обновлен на часах** (если канал уже был там) или **Часы недоступны – поток не отправлен** (если часы вне зоны связи). Канал останется в списке на часах даже после обновления каталога.

3 Запуск воспроизведения на часах со смартфона

Редакции: Standard и noLegal.

В меню канала выберите **Открыть на часах**. Часы сохранят станцию, и если экран приложения на часах активен - сразу начнется воспроизведение с подтверждением на телефоне: **Воспроизводится на часах**.

Если приложение на часах закрыто, телефон честно подскажет: **Сохранено на часах – откройте приложение на часах для запуска**. Политики безопасности Android не позволяют внешнему устройству скрытно запускать фоновые процессы, поэтому просто откройте приложение на часах, и канал будет ждать вас. На плитке быстрого запуска на часах появится логотип последней станции. Подробнее о прослушивании на часах: Интернет-радио на часах.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Запуск на часах**
Список трансляций после выбора «Открыть на часах», внизу экрана видно сообщение с подтверждением.

4 Просмотр видеоканалов в VR-шлеме

Редакции: noLegal и VR на VR-гарнитурах.

В шлеме с включенным 3D VR в меню видеоканала доступен пункт **Открыть в VR**, а на панели плеера отображается значок VR. Канал разворачивается в иммерсивном виртуальном кинотеатре – см. Пространственный кинотеатр в VR. В интерфейсе прямого эфира в гарнитуре скрыты неактуальные кнопки перемотки и переключения треков.

Если формат потока временно не поддерживается движком VR, появится сообщение: **Этот канал использует протокол, пока не поддерживаемый VR-плеером. Воспроизведение доступно в обычном плеере.**

5 Подключение к прямому эфиру с другого смартфона

Редакции: Standard, noLegal и Legacy.

Когда кто-то запускает прямой эфир на своем телефоне, на его экране отображается QR-код с напечатанным адресом вещания. Добавьте его в свой список трансляций любым удобным способом:

- **Сканирование**: в разделе «Трансляции» откройте меню с тремя точками, выберите **Импорт трансляции (QR / Файл)**, затем **Сканировать QR-код** и наведите камеру на экран ведущего.
- **Переход по ссылке**: если вам прислали ссылку в мессенджере, просто нажмите на нее - FastMediaSorter откроется на шаге импорта. На устройствах без приложения откроется страница с инструкцией по установке.
- **Открытие файла описания**: если вам отправили файл трансляции (с расширением **.fmsbcast**), нажмите на него в файловом менеджере или выберите пункт **Выбрать файл описания** в том же меню.
- **Ввод вручную**: адрес под QR-кодом можно ввести вручную, как описано в рецепте Добавление собственных трансляций.
  После добавления появится сообщение **Канал трансляции добавлен**, и поток появится в списке с меткой прямого эфира. Если ведущий сменит IP-адрес в сети, повторный импорт обновит существующую запись: **Трансляция обновлена с новым адресом**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Import Live Broadcast
Scan QR Code
Select Descriptor File
Cancel
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Добавление прямого эфира по QR-коду или файлу.

6 Запуск собственного прямого эфира

Редакции: Standard, noLegal и Legacy.

Ваш смартфон может сам стать станцией вещания. Полная инструкция по запуску приведена в отдельном рецепте: Трансляция на Chromecast и прямой эфир. Вот несколько удобных деталей для ваших зрителей:

- На экране отправки адрес эфира напечатан крупным текстом под QR-кодом с возможностью копирования – вы можете продиктовать его голосом пользователю без камеры.
- Вы выбираете объектив камеры до старта и можете переключать его прямо во время эфира. Отключение камеры оставляет слушателей на связи только с аудио, а кнопка **Стоп** в шторке завершает вещание.
- Значок настроек на экране эфира позволяет менять название, порт, битрейт, формат звука и усиление микрофона без закрытия трансляции.
- Кнопка **Отправить на часы** на экране вещания передает живой поток на ваши часы и запускает воспроизведение (редакции Standard и noLegal).
- Во время вещания метка прямого эфира на главном экране ведет точный отсчет времени с момента старта.

Что вы получите

Прямой телеканал выводится на экран ТВ, радио звучит с запястья на часах или окружает вас в VR-гарнитуре, а прямой эфир друзей и близких всегда доступен в вашем списке трансляций.

Советы и решение проблем

- **Телевизор с Chromecast не виден в списке?** Смартфон и телевизор должны быть в одной сети Wi-Fi; гостевые сети часто блокируют обнаружение устройств.
- **Нет пунктов «Отправить на часы» и «Открыть на часах»?** Включите компаньон Wear в настройках и убедитесь, что используется редакция Standard или noLegal.
- **Трансляция не играет?** Убедитесь, что оба устройства подключены к одной локальной сети Wi-Fi и в роутере не включена изоляция клиентов (AP Isolation).
- **Пункт «Открыть в VR» скрыт?** Он доступен только в VR-гарнитурах с включенным режимом 3D VR и только для видеоканалов - см. Настройка VR-гарнитуры и OpenXR.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ВИДЕО

Трансляция на Chromecast и прямой эфир

Трансляция файлов и запуск персонального прямого эфира со смартфона.

ЧАСЫ

Интернет-радио на смарт-часах

Автономное воспроизведение радиостанций на часах Wear OS.

ТРАНСЛЯЦИИ

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Основы воспроизведения онлайн-каналов на смартфоне.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #06

При слабом сигнале – буферизация, переподключение и качество видео

Слабый сигнал сети не помешает онлайн-трансляциям: FastMediaSorter упреждающе буферизирует данные, тихо восстанавливает связь, удерживает прямой эфир ТВ и адаптирует качество видео, наглядно информируя о состоянии соединения.

Почему вам это понравится

Поезд въезжает в тоннель, Wi-Fi на даче работает с перебоями, в отеле вечером падает скорость интернета. Прямой интернет-поток мгновенно реагирует на любые помехи, так как трансляция поступает непрерывными фрагментами во время просмотра.

В большинстве ситуаций вам не нужно вмешиваться: FastMediaSorter поддерживает упреждающий буфер в памяти, незаметно переподключается при сбоях и автоматически подбирает оптимальное разрешение видео под текущую пропускную способность канала. Этот рецепт объясняет индикацию на экране, работу интеллектуальной буферизации и способы отличить проблемы со связью от неработающего телеканала.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard, noLegal, Legacy или VR с включенными Трансляциями.
- Интернет-канал для воспроизведения. Все описанные процессы происходят автоматически; переключатель предусмотрен только на шаге 2.

1 Индикация статуса под спиннером загрузки

Во время ожидания потока по центру экрана вращается спиннер с понятной текстовой подсказкой:

- **Буферизация..** – интернет-соединение в порядке; плеер наполняет буфер памяти для плавного воспроизведения без рывков.
- **Переподключение..** – произошел разрыв связи; плеер восстанавливает подключение к серверу.

Индикатор дает ясную картину: **Буферизация..** обычно длится пару секунд, а статус **Переподключение..** подсказывает, что стоит проверить Wi-Fi или мобильную сеть.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Подпись буферизации**

Полноэкранный плеер видеоканала во время загрузки, спиннер с подписью «Буферизация..».

2 Интеллектуальная буферизация для стабильного радио в пути

Плеер замеряет реальную скорость сети и динамически регулирует объем буфера: на нестабильной связи он создает увеличенный резерв, сглаживая кратковременные провалы сигнала, а на скоростном интернете минимизирует задержку старта.

Для радиостанций предусмотрен специальный режим: откройте **Настройки**, вкладка **Медиа**, раздел **Трансляции**, включите **Сверхумная буферизация потоков**. Станция начнет играть на пару секунд позже для накопления глубокого буфера, зато при кратковременной потере сети продолжит звучание и тихо восстановит соединение.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Translation, digitization (OCR)
OCR & translation downloads
Open downloadable extensions to install OCR and translation packs
Enable Translation
Enable text translation support via OCR
Enable text recognition
OCR is unavailable on this device. Insufficient device RAM (API: 35). Requires API 26+ and 3GB+ RAM.
OCR Font Size Automatic
OCR Font Family Default
Streams
Enable Streams
Open internet audio, video and RTSP streams.
Default order By name
Show by default All
Updating the channel list Suggest when I open
Audio language for streams Default
Subtitle language for streams Default
Ultra-smart stream buffering
Bigger start-up cushion and quiet reconnects when the connection is shaky



Сверхумная буферизация потоков в настройках трансляций.

3 Автоматический возврат к прямому эфиру ТВ

Прямой эфир телеканалов хранит на сервере только последние несколько минут вещания. Если из-за задержки связи плеер отстал слишком сильно, этот фрагмент уже удален с сервера. Вместо сообщения об ошибке FastMediaSorter автоматически перепрыгивает к актуальной точке прямого эфира и продолжает показ. На экране может произойти небольшое переключение кадра, но трансляция не прервется, а канал сохранит зеленый статус доступности.

Кратковременные сетевые сбои обрабатываются аналогично: плеер делает несколько повторных попыток с нарастающим интервалом, удерживая картинку в прямом эфире.

4 Адаптивное качество видео под скорость сети

Большинство онлайн-телеканалов передают видеопоток одновременно в нескольких вариантах разрешения. Если воспроизведение начинает часто застревать в течение двух минут, плеер автоматически переключается на меньшее разрешение для обеспечения плавности картинки. Единичные редкие паузы не приводят к понижению качества.

Периодически плеер пробует вернуться на более высокое качество: если пропускная способность восстановилась, включается четкая картинка; если сеть по-прежнему не справляется, частота повторных попыток плавно снижается.

Приложение запоминает оптимальное качество для каждого канала примерно на неделю. При следующем запуске воспроизведение сразу начнется в стабильном разрешении без рывков (даже после обновления каталога). Каналы с фиксированным качеством и RTSP-камеры сохраняют исходный битрейт.

5 Поведение при отсутствии подключения к сети

Если на смартфоне отключены Wi-Fi и мобильный интернет, нажатие на канал не запускает бесконечное вращение спиннера. Вы сразу увидите четкое сообщение: **Нет сети. Подключитесь к Wi-Fi или мобильному интернету для воспроизведения трансляций.**

Если связь пропала во время воспроизведения и не восстановилась, появится окно **Нет подключения**: канал остановился из-за отсутствия сети на устройстве. Канал сохраняет желтую предупреждающую метку, так как проблема на стороне устройства, и диалог не предлагает удалять рабочий канал.

6 Если канал действительно прекратил вещание

Если интернет на телефоне работает стабильно, но сервер канала не отвечает (изменился адрес, сервер заблокирован, поврежден поток), плеер оперативно завершает ожидание. В диалоге **Трансляция недоступна** появится предложение удалить неработающий канал из списка, а сам канал отметится красным маркером.

Удалять канал или нет – решаете вы. Если на радиостанции проводятся технические работы, завтра вещание может возобновиться, и станцию можно оставить в списке.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диалог недоступности трансляции**
Диалог «Трансляция недоступна» поверх списка трансляций с названием канала и кнопками удаления и отмены.

Что вы получите

Кратковременные провалы связи проходят незаметно, прямой эфир ТВ не зависает, качество видео адаптируется под скорость интернета, а при реальных сбоях приложение точно сообщает, где проблема: в сети смартфона или на стороне вещателя.

Советы и решение проблем

- **Плавное самовосстановление:** при внезапной остановке живого потока без ошибки плеер выводит статус **Переподключение..**, делает до 3 попыток перезапуска и лишь затем сообщает о недоступности.
- **Радио прерывается в поездке на авто или поезде?** Включите **Сверхумную буферизацию потоков** – старт займет на пару секунд больше, зато короткие ямы в покрытии сети будут сглажены.
- **Канал помечен красным, но играет в браузере?** Некоторые станции имеют региональные ограничения – см. Изображения каналов, логотипы и бейджи.
- **Картинка временно стала менее четкой?** Скорость сети кратковременно упала. Плеер сам вернет высокое разрешение при улучшении сигнала; перезапускать канал вручную не нужно.
- **Проверка реальной скорости потока:** откройте меню канала и выберите пункт **О канале** – блок **Текущее подключение** покажет входящую скорость, размер кадра и кодеки.
- Популярные форматы интернет-вещания: HLS ↗ и MPEG-DASH ↗ передают видео сегментами с адаптивным качеством.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ТРАНСЛЯЦИИ

Воспроизведение интернет-трансляций и радио

Запуск, остановка и управление воспроизведением интернет-каналов.

ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляции на ТВ, часах, VR и прямой эфир

Вывод трансляций на телевизор, смарт-часы или в VR-шлем.

ТРАНСЛЯЦИИ

Просмотр каталога интернет-каналов

Пакетная проверка доступности каналов и очистка неработающих.

ра и запись экрана

КАМЕРА И ЗАПИСЬ ЭКРАНА | Все редакции | RECIPE #1

Все редакции для меню быстрого снимка и фокусировки касанием; расширенный видоискатель с пресетами зума, кнопкой отправки и настройками камеры доступен в Standard, Lite, Photos и Legacy; видео, переключатель Фото/Видео и жесты в стиле Samsung – только в Standard; трансляция на часы – в Standard и noLegal

Быстрая съемка фото и коротких видео

Запускайте встроенную камеру из меню «Программы» для быстрой фото- и видеосъемки, пользуйтесь удобным видоискателем и жестами, записывайте видео с таймером и паузой и следите за кадром с камеры смартфона прямо на умных часах.

Почему вам это понравится

В каждом смартфоне есть стандартное приложение камеры, но встроенная камера FastMediaSorter дает особое удобство: готовый снимок или видеоролик сразу сохраняется в нужную папку без переключения между приложениями. Кроме того, встроенная камера умеет то, чего нет в стандартной – например, отображает точные границы будущего кадра при любом кадрировании и позволяет следить за объективом с умных часов.

Камера запускается из меню «Программы» за доли секунды, делает снимок или видео и мгновенно возвращает вас к работе с медиафайлами. В этом руководстве подробно рассмотрены видоискатель, жесты управления, видеосъемка и трансляция на часы. О тонкой настройке оптики, профилях съемки и ручных параметрах читайте в руководстве Объективы, зум, профили съемки и настройки камеры.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Расширенный видоискатель (пресеты зума, быстрая отправка, диалог настроек) доступен в Standard, Lite, Photos и Legacy; запись видео и расширенные жесты требуют редакции Standard.
- Разрешение на доступ к камере, а также к микрофону для записи видео со звуком (запрашиваются системой при первом обращении).
- Для последнего шага: сопряженные умные часы и смартфон с редакцией Standard или noLegal.

1 Запустите быстрый снимок из меню программ

На главном экране откройте меню «Программы». В верхней части списка расположены пункты **«Быстрый снимок»** и **«Запись голоса»** – нажатие на любой из них мгновенно открывает камеру или диктофон без задержек на запуск.

Фотографии, видеоролики и аудиозаметки автоматически сохраняются в стандартные системные папки устройства: Pictures, Movies или Recordings. Это отличается от пункта **Снять фото** в меню с тремя точками браузера файлов, который сохраняет файл прямо в текущий открытый ресурс (подробнее в руководстве Съемка фото, видео и голосовых заметок сразу в нужную папку).

Съемку фото, видео и аудио можно включать и отключать независимо в настройках, поэтому в редакциях без поддержки видео этот пункт просто скрыт. Если вы не пользуетесь каким-то инструментом, удерживайте строку пальцем и выберите **Удалить** из меню.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню «Программы»**
Главный экран, открыто меню программ, видны пункты Быстрый снимок и Запись голоса.

2 Познакомьтесь с видоискателем камеры

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy. При открытии камеры видоискатель появляется мгновенно без предварительных задержек на инициализацию сенсора.

Под областью кадра расположена панель масштабирования с быстрыми кнопками от 0.5x до 30x и плавным ползунком для точной настройки. При достижении оптического предела объектива отображается подсказка **«Зум 3x, оптический предел»**, предотвращая случайное ухудшение качества цифровым приближением. Элементы управления остаются на своих местах при повороте устройства (поворачиваются только их иконки), а аккуратная строка внизу подсказывает точный путь сохранения будущего файла.

Если камера была вызвана для специализированной задачи (например, для распознавания текста), над панелью зума отображается название сценария, например **«Распознавание текста»**. При обычной съемке эта строка скрыта.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Видоискатель камеры**
Встроенная камера открыта на ресурсе, видны панель зума и элементы управления.

3 Переключайте режимы и управляйте камерой жестами

Редакция Standard. Переключатель **Фото** / **Видео** расположен прямо на экране видоискателя, а кнопка спуска наглядно меняет форму в зависимости от активного режима и состояния записи, поэтому текущее действие всегда очевидно.

Видоискатель поддерживает привычные жесты современных камер: щипок двумя пальцами для плавного зума, двойное касание для быстрого переключения масштаба, свайп вверх или вниз для смены активного объектива, а также свайп влево или вправо для переключения между режимами **Фото** и **Видео**. Во время смены объектива на экране на мгновение появляется надпись **«Переключение…»**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Переключение режимов**
Встроенная камера, виден переключатель Фото/Видео, подсвечен режим Видео.

4 Фокусируйтесь и замеряйте экспозицию касанием

Коснитесь любой точки экрана в области видоискателя, и камера сфокусируется и настроит экспозицию точно в месте касания. Круглый индикатор фокусировки отображается строго под вашим пальцем. Функция работает одинаково надежно во всех редакциях приложения.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Фокусировка касанием**
Встроенная камера, кольцо фокусировки отображается в месте касания со смещением от центра.

5 Записывайте видеоролики со звуком или без

Редакция Standard. Переключитесь в режим **Видео**, и на панели появится переключатель **Микрофон**. Если его отключить, на панели управления появится надпись **«Запись без звука»**, исключая случайные ошибки.

Во время видеосъемки на экране отображается таймер длительности с кнопками «Пауза» и «Продолжить». Если во время важной съемки поступит входящий вызов, не нужно начинать запись заново: поставьте процесс на паузу, завершите разговор и продолжите – обе части склеятся в единый видеофайл.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Запись видео**
Встроенная камера, режим Видео, идет запись, видны таймер и кнопка Пауза/Продолжить.

6 Делайте серию четких снимков подряд

Редакция Standard. Камера не закрывается после одного кадра: вы можете быстро сделать серию снимков одним касанием за другим. Миниатюра последнего кадра сразу появляется на панели управления; нажатие на **«Просмотреть последний снимок»** открывает его во встроенном плеере, позволяя оценить резкость и композицию не выходя из камеры.

Кадр сохраняется ровно в том виде, в каком он отображался на видоискателе в момент нажатия спуска – это правило соблюдается при любом зуме (даже за пределами оптического предела) и выбранном соотношении сторон во всех редакциях.

В редакциях Standard, Lite, Photos и Legacy, если выбранный формат кадра уже исходного превью сенсора, поверх видоискателя накладывается четкая рамка кадрирования. Выбранное соотношение сторон сохраняется для последующих запусков, а цифровой зум при видеосъемке аппаратно кадрируется прямо в сохраняемый видеофайл.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Миниатюра последнего снимка**
Встроенная камера, на панели управления видна миниатюра только что сделанного фото.

7 Отправляйте снимки или открывайте параметры камеры

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy. Нажмите кнопку **«Отправить в..»**, чтобы передать только что сделанный снимок в другое приложение прямо из интерфейса камеры, не разыскивая файл в проводнике.

Иконка шестеренки открывает **Настройки камеры**: автоспуск, сетку кадрирования, формат кадра, разрешение, экспозицию, баланс белого, ручные ISO и выдержку, а также HDR (показываются только поддерживаемые модулем параметры). Подробный обзор всех настроек, объективов и профилей съемки представлен в рецепте Объективы, зум, профили съемки и настройки камеры.

В **Настройках** на вкладке **Управление** в разделе **Фотосъемка** доступен дополнительный параметр **Геометки на фото** («Сохранять GPS-координаты в свойствах фотографий. Требуется разрешение на геопозицию; по умолчанию выключено»). Спуск затвора никогда не блокируется в ожидании сигнала спутников: если координаты еще не определены, снимок просто сохранится без геометки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Кнопки отправки и настроек**
Панель управления камеры, видны кнопка Отправить в.. и иконка настроек.

8 Транслируйте изображение с камеры смартфона на умные часы

Редакции Standard и noLegal с сопряженными часами на Wear OS. На часах откройте пункт **«Камера телефона»** («Просмотр изображения с камеры смартфона по Wi-Fi») и нажмите **Старт**. На экране часов появится надпись «Запрос на телефон..», а на смартфоне отобразится уведомление «Часы запрашивают доступ к камере» - нажмите **Разрешить**.

Часы начнут транслировать живое видео с камеры телефона в реальном времени. В меню **«Камеры»** на часах можно переключаться между основной и фронтальной камерами смартфона, не прикасаясь к самому телефону. Кнопка **Стоп** на любом устройстве завершает сеанс.

Если связь установить не удалось, часы выведут понятную причину вместо бесконечного ожидания (например, **«Включите Wi-Fi на часах»**, **«Wi-Fi слишком медленный для видео»** или **«Запрос отклонен на телефоне»**). Подключение часов описано в руководстве Установка на Wear OS и сопряжение с телефоном.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Камера телефона на часах**
Экран часов, активен просмотр с камеры телефона, видны список камер и кнопка Стоп.

Что вы получите

Свежие фотографии уже сохранены в галерее, видеоролики лежат в папке Movies, и для съемки вам не пришлось покидать FastMediaSorter. А на умных часах вы можете контролировать ракурс съемки дистанционно.

Советы и решение проблем

- **Автоматические понятные имена файлов.** Все снимки получают понятный префикс источника и точный штамп времени: `photo_260924_143210.jpg`, `screenshot_..`, `audio_..`, `video_..`, `screen_video_..`. Если имена совпадают, ко второму автоматически добавляется суффикс `(2)`, исключая перезапись файлов.
- **Быстрый запуск через панель доступа.** Если вы настроили экранную панель быстрого доступа, кнопки фотосъемки, диктофона и записи экрана можно разместить там в виде удобных плиток – см. Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа.
- **Хотите сохранить кадр сразу в рабочую папку?** Воспользуйтесь функцией проводника **Снять фото**, описанной в рецепте Съемка фото, видео и голосовых заметок сразу в нужную папку.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

КАМЕРА

Объективы, зум, профили съемки и настройки камеры

Выбор объективов, профилей съемки и тонкая ручная настройка параметров камеры.

КАМЕРА

Создание скриншотов и дальнейшие действия

Захват экрана смартфона и быстрая передача в редактор, переводчик или сторонние приложения.

КАМЕРА

Запись экрана, видео и звука

Запись происходящего на экране с микрофонным звуком через меню «Программы».

КАМЕРА И ЗАПИСЬ ЭКРАНА | Standard и noLegal | RECIPE #4

Запись экрана, видео и звука

Запускайте запись экрана со звуком из меню «Программы» или боковым свайпом, управляйте процессом через угловой индикатор, системное уведомление или повторный жест и используйте ту же систему жестов для видеосъемки на камеру или быстрых аудиозаметок.

Почему вам это понравится

Показать происходящее на телефоне наглядным видеороликом намного проще, чем объяснять на словах: записать ошибку для техподдержки, сохранить яркий момент из игры или пошагово помочь близкому человеку. Запись экрана фиксирует все происходящее на дисплее вместе с вашими голосовыми комментариями через микрофон и запускается так же просто, как скриншот: из меню «Программы» или одним боковым жестом.

Та же система жестов позволяет в одно движение запускать съемку обычного видео на камеру или делать быструю голосовую заметку без предварительного открытия окон приложения.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal. Функция записи экрана не входит в редакции Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Разрешение на доступ к микрофону для аудиодорожки и стандартный системный диалог согласия на запись экрана Android при каждом старте – это системное требование безопасности Android.
- На Android 13 и новее: разрешение на отправку уведомлений для отображения панели управления записью.

1 Включите функцию записи видео с экрана

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и включите параметр **Запись видео с экрана** («Запись всего экрана в видеофайл со звуком с микрофона. Во время записи отображаются элементы остановки и таймер»). Этот пункт добавит кнопку **Запись видео с экрана** в меню «Программы» главного окна рядом с другими вашими программами.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройка записи экрана**
Настройки, вкладка Управление, раскрыт раздел Запись видео с экрана.

2 Запустите запись из меню программ

Откройте меню «Программы» и нажмите **Запись видео с экрана**. Информационное окно пояснит сценарий: «FastMediaSorter запишет все происходящее на экране, включая другие приложения, в видеофайл со звуком с микрофона до момента остановки. Запись продолжается в фоновом режиме». Нажмите **Начать запись** и подтвердите системный запрос Android на трансляцию экрана – это обязательный системный шаг, появляющийся при каждом новом запуске записи.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Предупреждение о записи экрана**
Диалог предупреждения о записи видео с экрана, видна кнопка Начать запись.

3 Ставьте запись на паузу или завершайте ее

Пока FastMediaSorter открыт на переднем плане, в углу экрана отображается компактный индикатор с таймером длительности, кнопками паузы/возобновления и завершения записи. При переключении в другое приложение индикатор скрывается (запись продолжается в фоне), а управление переходит в системное уведомление **«Запись экрана»** с кнопками **Пауза**, **Возобновить** и **Стоп**. В обоих случаях результат сохраняется в единый итоговый видеофайл.


12:00
00:10
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Индикатор записи, пока FastMediaSorter открыт на экране.

4 Запускайте и останавливайте запись боковым жестом

Назначьте действие **Начать запись экрана** на нужную зону и направление в меню **Настроить жесты** (подробнее в руководстве Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа). Теперь один свайп запускает запись, а повторный точно такой же жест мгновенно останавливает ее и сохраняет файл. Кнопки паузы и остановки в уведомлении по-прежнему доступны.

5 Съемка видео на камеру одним жестом

Действие **Начать запись видео** предназначено для другой задачи: оно мгновенно открывает встроенную камеру сразу в режиме видеосъемки, готовую к нажатию затвора. Готовый ролик сохраняется в стандартную системную папку Movies. Это быстрый способ перейти к видеосъемке на объектив камеры, а не захват происходящего на дисплее – действия похожи по названию, но решают совершенно разные задачи.

6 Быстрая запись аудиозаметки

Действие **Начать запись аудио** включает и выключает быстрый диктофон в одно движение без открытия диалоговых окон. Во время записи поверх любых запущенных программ отображается аккуратная плавающая плашка с таймером и кнопкой **Стоп**. Запись можно завершить нажатием на эту кнопку, через системное уведомление или повторным жестом. Плавающий индикатор поверх сторонних приложений появляется только при быстрой голосовой записи: видеозапись экрана управляется из уведомления или угловой карточки самого FastMediaSorter.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Плавающий индикатор диктофона**
Открыто стороннее приложение, в углу виден плавающий индикатор быстрой записи звука.

Что вы получите

Запись происходящего на экране со звуком с микрофона запускается из меню «Программы» или простым свайпом от края, управляется через угловой индикатор, системное уведомление или повторный жест, а для съемки на камеру и диктофона настроены удобные жесты в одно касание.

Советы и решение проблем

- **Системный диалог согласия – это стандарт Android.** Android требует подтверждения перед каждым стартом захвата экрана во всех приложениях без исключения. Обойти этот системный шаг невозможно.
- **Один индикатор для двух задач.** Угловая плашка с кнопками паузы и остановки используется как для записи экрана, так и для инструмента **Запись голоса** в приложении. Плавающий оверлей поверх других окон доступен только для быстрого диктофона, запущенного жестом или виджетом.
- **Запуск в одно касание с домашнего экрана.** Виджет «Быстрый диктофон» позволяет начинать запись голоса прямо с рабочего стола без открытия интерфейса приложения (см. Съемка фото, видео и голосовых заметок сразу в нужную папку).

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЖЕСТЫ

Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа

Настройка сенсорных зон и направлений для быстрого старта и остановки записи.

ХРАНИЛИЩЕ

Съемка фото, видео и голосовых заметок сразу в нужную папку

Виджет быстрой записи и сохранение файлов напрямую в указанную папку.

КАМЕРА

Быстрая съемка фото и коротких видео

Все возможности встроенной камеры помимо быстрого запуска видеосъемки жестом.

КАМЕРА И ЗАПИСЬ ЭКРАНА | Standard и noLegal | RECIPE #3

Создание скриншотов и дальнейшие действия

Включите сенсорные зоны по краям экрана, назначьте действие на свайп, и создание скриншота станет делом одного жеста из любого приложения – с тихим сохранением, переходом к рисованию, переводом текста или быстрой отправкой.

Почему вам это понравится

Код подтверждения, посадочный талон на рейс или смешная переписка в чате – часто информацию на экране нужно сохранить ровно в том виде, как она выглядит сейчас. FastMediaSorter позволяет превратить простое смахивание от края дисплея в скриншот с мгновенной обработкой: снимок можно сразу открыть в редакторе пометок, перевести находящийся на нем текст или переслать собеседнику – даже не открывая само приложение заранее.

Создание снимков экрана не требует запуска отдельного окна. Оно встроено в систему боковых жестов, используемую для быстрого запуска камеры и ярлыков, поэтому настроенный жест работает поверх любых приложений.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal. Функция захвата экрана отсутствует в редакциях Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS.
- Разрешение на отображение поверх других приложений для размещения сенсорных полос жестов.
- Системное подтверждение захвата экрана Android – в редакции Standard перед каждым снимком; в редакции noLegal только до включения специального режима специальных возможностей.

1 Включите боковые зоны и назначьте действие создания снимка

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и включите пункт **Сенсорные зоны по краям** («Отображение до 4 тонких зон для жестов по краям экрана поверх других приложений»). Нажмите **Настроить жесты**, выберите подходящую зону и направление свайпа и укажите в качестве **Действия жеста** один из вариантов создания скриншота. Подробное описание всех зон и направлений приведено в руководстве Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройка сенсорных зон**
Настройки, вкладка Управление, развернут раздел Сенсорные зоны по краям.

2 Сделайте свайп от края для снимка экрана

Проведите пальцем в настроенной зоне – короткое движение от края экрана распознается как жест **Вверх**, **Вправо** (внутрь) или **Вниз**. При первом использовании появится окно с пояснением: **«Захват экрана требует разрешения»**: «Приложение может делать снимки текущего экрана устройства, включая сторонние программы, только после подтверждения системного запроса Android..». Нажмите **Продолжить** и подтвердите системный диалог захвата экрана Android. В редакции Standard в соответствии с правилами безопасности Google Play этот системный запрос появляется перед каждым созданием снимка.

3 Выберите автоматическое действие со снимком

Назначенное на жест действие определяет, что произойдет сразу после фиксации кадра:

- **Скриншот без уведомлений** – быстрое сохранение в файл без открытия окон.
- **Скриншот – просмотр** – открывает кадр во встроенном плеере.
- **Скриншот для редактирования** – передает снимок в редактор пометок для рисования стрелок, текста и рамок.
- **Скриншот – перевод текста (OCR)** – распознает текст на снимке и переводит его; см. Распознавание текста с помощью офлайн-OCR и Перевод распознанного текста.
- **Скриншот – отправить в..** – открывает меню быстрой отправки с уже прикрепленным файлом; см. Быстрая передача файлов на устройства и в приложения.
- **Скриншот – поделиться** – передает снимок в стандартное системное меню «Поделиться» Android.
- **Обрезать скриншот и поделиться** – открывает кадр с рамкой кадрирования, сохраняет обрезанный фрагмент и вызывает меню отправки.

Каждая из четырех зон настраивается независимо, поэтому на один угол можно назначить тихое сохранение, а на другой – снимок с немедленным переходом к рисованию.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор действия скриншота**
Окно настройки жестов, открыт диалог выбора действия, видны все варианты работы со скриншотами.

4 Создание снимков без постоянных подтверждений (noLegal)

В стандартной редакции Android запрашивает подтверждение перед каждым кадром – для приложений из каталога Google Play это неизменяемое системное требование. В редакции noLegal на устройствах с Android 11 и новее доступен альтернативный механизм: специальная служба специальных возможностей (Accessibility Service), создающая снимки мгновенно и без лишних системных окон. При первом включении **Сенсорных зон** появится окно **«Включение жестов экрана»** с кнопкой **Открыть настройки**. Если вы не хотите активировать эту службу, выберите **Старый способ** – редакция noLegal будет запрашивать стандартное системное подтверждение (этот же режим используется автоматически на Android 8, 9 и 10).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диалог включения жестов экрана**
Диалог включения жестов экрана, видны кнопки Открыть настройки и Старый способ.

5 Настройте папку сохранения снимков

По умолчанию скриншоты сохраняются в стандартную системную папку Screenshots (или Downloads при ее недоступности). В окне **Настроить жесты** разверните блок **Общие настройки жестов** и нажмите **Сохранять скриншоты в…**, чтобы выбрать любой ресурс, включая сетевую или облачную папку. Если выбранное хранилище окажется недоступно в момент съемки, приложение автоматически сохранит снимок по цепочке Pictures/Screenshots -> DCIM/Screenshots -> Downloads - ни один скриншот не будет потерян.

Включите пункт **Копировать скриншоты в буфер обмена** в той же группе, и каждый сделанный снимок будет автоматически копироваться в буфер для мгновенной вставки в чаты или документы.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Папка сохранения скриншотов**
Окно настройки жестов, развернут раздел общих настроек, виден выбор папки и буфера.

Что вы получите

Один свайп от края экрана мгновенно фиксирует изображение (в Standard - с быстрым подтверждением Android, в noLegal - совершенно бесшумно) и запускает нужное действие: открытие в редакторе, перевод, передачу собеседнику или тихое сохранение в выбранную папку.

Советы и решение проблем

- **Разные углы – для разных задач.** Назначьте на один край экрана **Скриншот без уведомлений**, а на другой – **Скриншот для редактирования**, чтобы обычные и комментируемые снимки создавались разными движениями.
- **Буфер обмена – временное хранилище.** В буфере хранится только последний снимок; надежным хранилищем всегда остается файл в указанной папке.
- **Жест не срабатывает?** Убедитесь, что для направления не выбрано «Не использовать», и проверьте системное разрешение на отображение поверх других приложений.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЖЕСТЫ

Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа

Полная настройка зон, направлений и доступных действий для боковых жестов.

ИНСТРУМЕНТЫ

Рисование и пометки на изображениях

Добавление стрелок, рамок, надписей и пометок на сделанный снимок экрана.

ИНСТРУМЕНТЫ

Быстрая передача файлов на устройства и в приложения

Способы передачи созданных снимков через меню отправки и системный диалог.

КАМЕРА И ЗАПИСЬ ЭКРАНА | Все редакции | RECIPE #2

Все редакции для выбора объектива, зума, профилей, соотношения сторон, раздельной памяти настроек и аппаратного отчета; ползунок зума и полное меню настроек камеры доступны в Standard, Lite, Photos и Legacy

Объективы, зум, профили съемки и настройки камеры

Выбирайте подходящий объектив, диапазон зума и профиль съемки для каждого кадра, открывайте полное меню параметров камеры для ручного контроля и используйте системный отчет для проверки реальных возможностей сенсоров вашего устройства.

Почему вам это понравится

Смартфон с тремя или четырьмя камерами способен на гораздо большее, чем просто стандартный кадр. В этом руководстве рассказывается, как быстро настроить камеру под конкретную задачу – снять широкий пейзаж на сверхширокоугольный объектив, поймать макродетали крупным планом, получить четкий ночной снимок – вместо использования усредненных автонастроек. А также о том, где посмотреть реальные технические возможности всех модулей камеры вашего устройства.

Если вы еще не запускали камеру приложения, в рецепте Быстрая съемка фото и коротких видео описаны основы видоискателя, жесты управления и запись видеороликов.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Для доступа к ползунку зума и полному диалогу настроек камеры требуются редакции Standard, Lite, Photos или Legacy.
- Смартфон с несколькими объективами позволит использовать все возможности рецепта, однако профили съемки, выбор формата кадра и аппаратный отчет доступны и на смартфонах с одной камерой.
- Разрешение на доступ к камере (выдается при первом запуске камеры).

1 Используйте реальные объективы и оптический диапазон вашего устройства

Камера приложения считывает фактические возможности оборудования вашего смартфона и предоставляет доступ ко всем найденным физическим объективам: фронтальному, сверхширокоугольному, основному широкоугольному, телеобъективу и макромодулю. Поддерживается истинный нижний порог масштабирования (включая значения ниже 1x для сверхширокоугольной камеры), режим макросъемки и сохранение фотографий в полном физическом разрешении сенсора. Здесь нет искусственных ограничений или приблизительных значений.

Если у выбранного объектива нет собственного диапазона масштабирования (чаще всего это сверхширокоугольный модуль), на панели масштабирования отображаются круглые кнопки переключения между модулями с привычными значениями вроде 0.5 / 1 / 3, позволяя в одно касание переключиться на объектив с поддержкой зума.

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy. Над кнопкой спуска затвора расположена удобная панель зума с готовыми пресетами от 0.5x до 30x, а также плавный ползунок для точной подстройки. Ночной режим перенесен в меню профилей съемки, о котором рассказано ниже.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Зум и объективы**
Встроенная камера, панель зума с кнопками и ползунком, активен сверхширокоугольный модуль.

2 Выберите подходящий профиль съемки

Нажмите кнопку **«Профиль съемки: Обычный»**, чтобы открыть список готовых сценариев с наглядными иконками: **Обычный**, **Ночь**, **Портрет**, **Селфи**, **Макро**, **Спорт** и **Документ** (если поддерживается устройством). В списке отображаются только те профили, которые действительно поддерживает камера вашего смартфона.

Одновременно может быть активен только один профиль. Повторное нажатие на активный профиль возвращает камеру в режим «Обычный». Профиль **Макро** переключает съемку на выделенный макрообъектив, **Селфи** активирует фронтальную камеру, **Ночь** и **Портрет** задействуют фирменные алгоритмы обработки устройства, а **Спорт** устанавливает короткую выдержку для фиксации быстрого движения (в условиях слабой освещенности кадры при этом могут быть темнее). Ручное переключение объектива при активном профиле сбрасывает режим на «Обычный».

Профиль **Документ** переключает камеру на основной модуль с масштабом 1x и включает фонарик – это идеальный режим для четкой съемки страниц, документов и экранов без искажений.

Если в профиле «Обычный» вручную изменить экспозицию или баланс белого, надпись на кнопке сменится на **«Ручной»**, напоминая, что автоматический режим для этих параметров отключен. На устройствах без поддержки меню профилей в аналогичной ситуации на кнопке параметров отображается надпись **«Настройки камеры – ручной режим»**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню профилей съемки**
Встроенная камера, открыто меню профилей съемки, выбран Обычный, видны все доступные сценарии.

3 Настройте соотношение сторон кадра

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy. В меню **Настройки камеры** пункт **Соотношение сторон** предлагает варианты **4:3**, **16:9** и **Полный экран**. Выбранный формат меняет как отображение в видоискателе, так и итоговый снимок – это полноценное кадрирование, а не просто маска предпросмотра. Выбор сохраняется для последующих запусков камеры (по умолчанию используется 16:9). При видеосъемке режим **Полный экран** автоматически работает в стандартном формате 16:9 для сохранения совместимости видеофайла.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор соотношения сторон**
Диалог настроек камеры, раскрыт пункт Соотношение сторон, выбрано значение 16:9.

4 Откройте расширенные настройки камеры

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy. Нажмите иконку шестеренки, чтобы открыть **Настройки камеры**: **Таймер автоспуска**, **Сетка кадрирования**, **Соотношение сторон**, **Разрешение**, **Экспозиция**, **Баланс белого** (с пресетами **Авто**, **Дневной свет**, **Облачно**, **Флуоресцентный** и другими при поддержке сенсора), **Ручная настройка ISO и выдержки**, а также **HDR**. В списке показываются только те пункты, которые реально поддерживаются камерой вашего устройства.

При открытом диалоге настроек можно поворачивать смартфон, переключать тему оформления или язык приложения, а также менять системный размер шрифта – окно настроек не закроется и сохранит свое состояние.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диалог настроек камеры**
Диалог настроек камеры поверх видоискателя, видны все поддерживаемые оборудованием пункты.

5 Раздельная память параметров для каждого объектива

Переключитесь на телеобъектив, задайте более теплый баланс белого и немного скорректируйте экспозицию вручную, а затем переключитесь на сверхширокоугольный модуль и обратно – все параметры телеобъектива (профиль, баланс белого, выдержка и ISO) останутся ровно такими, какими вы их настроили. Каждый объектив сохраняет свой независимый набор параметров, восстанавливаемый в момент переключения на него. Настройки сохраняются даже при перезапуске приложения. Если объектив перестает быть доступным (например, при переносе настроек на другой смартфон), его сохраненные параметры удаляются автоматически.

6 Узнайте точные технические параметры модулей камеры

Откройте меню «Программы», выберите **Информация о системе** и найдите раздел **«Камеры»**. Для каждого модуля, о котором сообщает система (включая физические сенсоры в составе составных камер), отображаются направление (тыльная/фронтальная), фокусное расстояние, физический размер матрицы, активная область сенсора, диапазон зума, минимальная дистанция фокусировки и максимальное разрешение фотоснимков в исходных аппаратных значениях.

Все данные выводятся без искусственных округлений и упрощений: реальные значения позволяют наглядно сравнить возможности камер разных смартфонов и мгновенно отличить аппаратные ограничения сенсора от возможных программных ошибок.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Отчет о характеристиках камер**
Экран информации о системе, раздел Камеры раскрыт, тыльная и фронтальная камеры с подробными характеристиками.

Что вы получите

Вы легко выбираете оптимальный объектив (широкоугольный, сверхширокоугольный, телефото или макро), зум и профиль съемки под любую сцену, настройки сохраняются отдельно для каждой камеры, а отчет в сведениях о системе всегда показывает точные физические возможности сенсоров вашего смартфона.

Советы и решение проблем

- **Нужно сфотографировать документ или экран?** Профиль съемки **Документ** автоматически выберет основной объектив, установит зум 1x и включит подсветку в одно касание, избавляя от ручной настройки экспозиции и зума.
- **Сравниваете возможности двух устройств?** Точные аппаратные параметры в отчете системы позволяют напрямую сопоставить фокусные расстояния, физические размеры матриц и диапазоны зума без рекламных уловок.
- **Впервые пользуетесь камерой?** В руководстве Быстрая съемка фото и коротких видео подробно описаны запуск камеры, видоискатель, жесты управления и запись видео.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

КАМЕРА

Быстрая съемка фото и коротких видео

Видоискатель, жесты управления, видеосъемка и предпросмотр с камеры смартфона на умных часах.

ХРАНИЛИЩЕ

Съемка фото, видео и голосовых заметок сразу в нужную папку

Съемка фото и видео прямо из выбранной папки с сохранением на месте вместо общей галереи.

КАМЕРА

Создание скриншотов и дальнейшие действия

Создание снимков экрана и быстрая передача в редактор пометок, переводчик или другое приложение.

КАМЕРА И ЗАПИСЬ ЭКРАНА | Все редакции | RECIPE #5

Все редакции для панели быстрого доступа и ее плитки в быстрых настройках; Standard и noLegal для боковых жестов и действий со скриншотами, камерой и записью

Жесты по краям экрана и панель быстрого доступа

Настройте до 12 жестов смахивания в четырех зонах по краям экрана для создания скриншотов, съемки фото, записи экрана и запуска приложений, а также пользуйтесь удобной панелью быстрого доступа через жесты в редакциях Standard и noLegal или через системную плитку быстрых настроек во всех редакциях.

Почему вам это понравится

Один быстрый свайп от границы экрана поверх любого открытого приложения позволяет мгновенно сделать скриншот, снять фото, начать запись экрана, запустить нужную программу или открыть собственную сетку ярлыков. Все эти действия настраиваются в одном удобном окне, поэтому разобравшись с жестами один раз, вы сможете быстро выполнять любые сценарии захвата и управления.

Вызываемая панель быстрого доступа полезна и сама по себе: это всплывающее меню крупных плиток для запуска приложений, системных настроек Android и встроенных инструментов FastMediaSorter. Панель можно вызывать как боковым жестом, так и отдельной плиткой из шторки быстрых настроек Android – эта функция работает во всех редакциях приложения.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленный FastMediaSorter. Панель быстрого доступа и плитка быстрых настроек доступны в любой редакции; боковые жесты и привязанные к ним действия создания скриншотов, съемки и записи требуют редакций Standard или noLegal.
- Разрешение на отображение поверх других приложений для работы сенсорных полос жестов.
- Для действий со съемкой, скриншотами и записью: соответствующие системные разрешения (камера, микрофон и согласие на захват экрана Android).

1 Включите отображение зон жестов

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и включите пункт **Сенсорные зоны по краям** («Отображение до 4 тонких зон для жестов по краям экрана поверх других приложений»). Нажмите расположенную ниже кнопку **Настроить жесты**, чтобы открыть окно конфигурации боковых жестов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройка сенсорных зон**
Настройки, вкладка Управление, развернут раздел Сенсорные зоны по краям.

2 Четыре зоны, по три направления в каждой

Окно настройки жестов содержит четыре вкладки: **Слева вверху**, **Слева внизу**, **Справа вверху** и **Справа внизу**. Каждая зона охватывает верхнюю или нижнюю половину соответствующего края экрана. Смахивание в каждой зоне распознается в трех направлениях: вверх, внутрь экрана (обозначено как **Вправо**, так как на левой грани это движение вправо, а на правой – влево) и вниз. Наглядная схема в верхней части («Схема зон: нажмите направление для назначения действия») отображает все 12 возможных жестов, а нажатие на любую стрелку сразу открывает нужную вкладку.

Включите переключатель **Показывать индикатор зоны** на вкладке, и вдоль соответствующего края экрана появится тонкая серая полоска. Она помогает освоиться с границами сенсорных зон; когда вы привыкнете к расположению, индикатор можно отключить.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Окно настройки боковых жестов**
Окно настройки боковых жестов, видны вкладки зон и интерактивная схема направлений.

3 Просматривайте назначенное действие до завершения жеста

Коснитесь активной зоны у края экрана, и рядом появится аккуратная подсказка с тремя направлениями (вверх, внутрь, вниз), их иконками и назначенными действиями. Направление, в сторону которого движется ваш палец, подсвечивается. Если отпустить палец в нейтральной зоне, не завершая движение, жест отменится без выполнения действия, поэтому тестировать зоны можно совершенно безопасно.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Подсказка направлений жеста**
Выполнение бокового жеста, отображается всплывающая подсказка с направлениями и действиями.

4 Назначьте действие на каждое направление

На вкладке зоны настройте независимо **Действие при свайпе вниз**, **Действие при свайпе вправо** (внутрь) и **Действие при свайпе вверх**. Каждое поле открывает общий список действий. Доступен огромный выбор: создание скриншотов с обработкой из руководства Создание скриншотов и дальнейшие действия, функции камеры (быстрый снимок, отправка, редактирование или перевод через OCR), запуск и остановка записи экрана, создание аудиозаметок, запуск любого выбранного приложения, открытие панели быстрого доступа и системные переключатели (фонарик, громкость, яркость). Если оставить значение **Не использовать**, свайп в этом направлении будет игнорироваться.

Подробнее о записи видео и звука

Подробная настройка жестов для записи экрана, съемки видео и голосовых заметок описана в рецепте Запись экрана, видео и звука.

5 Переключайтесь на нужные приложения без захвата экрана

Выберите для направления действие **Запустить выбранное приложение** и укажите любую установленную программу. Жест мгновенно откроет ее или выведет на передний план, если она уже работает, без создания скриншотов и запросов разрешений. Если конкретное приложение не выбрано, жест вернет на экран сам FastMediaSorter.

6 Открывайте панель быстрого доступа

Назначьте на направление действие **Открыть панель быстрого доступа**, и жест откроет компактную сетку крупных плиток (3x5 в портретной ориентации, 5x3 в альбомной) для запуска инструментов в одно касание. Свободные ячейки отображают надпись **Пусто – нажмите для добавления**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель быстрого доступа**
Открыта панель быстрого доступа, видна сетка плиток и пустые ячейки для добавления.

7 Открывайте панель через шторку быстрых настроек Android

В любой редакции приложения, включая версии без модуля захвата экрана, можно добавить плитку **Быстрый запуск** в системную шторку Android: опустите шторку уведомлений, нажмите кнопку редактирования и перетащите плитку FastMediaSorter в активный блок. Нажатие на эту плитку открывает ту же панель быстрого доступа, что и боковой жест.

8 Настройте панель собственными плитками

Нажмите кнопку **Изменить** на самой панели или откройте пункт **Настроить панель быстрого доступа** в окне конфигурации жестов. Коснитесь любой плитки (заполненной или пустой), чтобы добавить элемент, **Переместить**, **Заменить** или **Удалить** его. Плитка может запускать **Приложение Android**, открывать раздел **Системных настроек Android** (Wi-Fi, Bluetooth, Экран, Звук, Батарея и другие), вызывать **Функцию FastMediaSorter** (калькулятор, мини-игру, Камеру-перевод, потоки, избранное) или открывать конкретный Ресурс. Изначально панель заполнена популярными инструментами приложения и системными настройками, а оставшиеся ячейки свободны. Кнопка **Сбросить панель** позволяет в любой момент вернуть исходное расположение.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройка панели быстрого доступа**
Экран настройки панели, выбрана плитка, видна панель действий и варианты назначения.

9 Выносите любимые программы на панель

Инструменты **Быстрый снимок**, **Запись голоса**, **Запись видео с экрана** и **Скачать по ссылке** из меню «Программы» главного экрана можно добавить отдельными плитками на панель быстрого доступа. Это позволяет запускать их в одно касание через жест или шторку. Запись видео с экрана и скачивание по ссылке требуют редакций Standard или noLegal, а плитки камеры и диктофона доступны в более широком списке редакций.

Что вы получите

Смахивание от края экрана теперь мгновенно делает снимок экрана, фотографирует, запускает запись или нужное приложение, а также открывает персональную панель быстрого доступа, доступную через шторку Android во всех редакциях приложения.

Советы и решение проблем

- **Быстрый поиск в длинных списках.** Окна выбора элементов для панели (приложения, функции, системные настройки или ресурсы) снабжены строкой поиска, иконками и работают одинаково понятно.
- **Сработал не тот жест?** Всплывающая подсказка из шага 3 показывает назначенное действие еще до того, как вы отпустите палец – достаточно коснуться края и плавно потянуть в сторону.
- **Одно разрешение для всех полос.** Отключение разрешения «Отображение поверх других приложений» выключает все сенсорные зоны сразу. При повторном включении разрешения работа зон возобновляется автоматически.
- **Нужно сделать снимок без открытия окна камеры?** Действия быстрой съемки жестом и все режимы встроенной камеры подробно описаны в руководстве Быстрая съемка фото и коротких видео.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЖЕСТЫ

Создание скриншотов и дальнейшие действия

Все варианты постобработки снимков экрана, запускаемые боковыми жестами.

ЖЕСТЫ

Запись экрана, видео и звука

Запуск и управление записью происходящего на экране с помощью боковых жестов.

КАМЕРА

Быстрая съемка фото и коротких видео

Возможности встроенной камеры при запуске с помощью жеста или ярлыка.

знавание текста, рисование

мен

OCR, ПЕРЕВОД, РИСОВАНИЕ И ЭКСПОРТ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #01

Распознавание текста с помощью офлайн-OCR

Одно нажатие превращает фото, скриншот или сканированную страницу в текст для копирования, поиска или сохранения в файл – полностью локально на телефоне, без отправки изображений в сеть.

Почему вам это понравится

Вывеска на иностранном языке, рецепт из журнала, сканированная страница договора или скриншот с важным сообщением об ошибке – печатный текст на изображениях встречается повсюду. FastMediaSorter извлекает его с помощью локального движка распознавания текста (OCR), превращая картинку в обычный текст, который можно выделить, скопировать, найти поиском или сохранить. Никакие данные не отправляются в облако: распознавание происходит целиком на вашем смартфоне.

В приложении используется движок Tesseract, специально оптимизированный для качественной поддержки кириллицы – поэтому русские и украинские буквы распознаются именно как кириллица, а не заменяются похожими латинскими символами.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMedia Sorter в редакции с поддержкой OCR: Standard, noLegal, Legacy или VR. В редакциях Lite, Photos и FOSS распознавание текста отсутствует.
- Расширение **Движки OCR**, загружаемое в **Настройках** на вкладке **Общие** в разделе **Загружаемые расширения** (или включаемое при начальной настройке; см. Первый запуск и настройка и Загружаемые расширения и плагины).
- Для точного распознавания кириллического текста: языковой пакет **Русская модель OCR** и **Украинская модель OCR**, загружаемый в том же разделе.
- Устройство с Android 8.0 (API 26) или новее и минимум 3 ГБ оперативной памяти (на более старых устройствах появится сообщение «OCR недоступен на этом устройстве»).
- Изображение с четким печатным текстом: открытая фотография, свежий снимок с камеры, скриншот или страница PDF.

1 Извлекайте текст из просматриваемых изображений

Откройте изображение в просмотрщике изображений или читалке документов, вызовите панель команд и нажмите кнопку **OCR** (в режиме специальных возможностей она подписана как **Распознать текст**). Распознанные слова откроются в окне **Распознанный текст** в виде обычного текста – вы можете выделить и скопировать его целиком или фрагментом, либо передать в другое приложение.

Если на изображении нет читаемых слов (смазанный снимок или пейзаж), появится сообщение «Текст на изображении не найден».

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель распознанного текста**
Снимок вывески в просмотрщике, открыта панель с распознанным текстом для выделения.

2 Сделайте фото и сразу получите текст

Если перед вами меню, плакат или визитка, не нужно сначала сохранять фото в галерею: запустите программу **Камера-перевод** из меню программ, добавьте виджет **Камера-перевод** на домашний экран или выберите пункт **Съемка и OCR** на панели быстрого доступа, наведите камеру и сделайте снимок.

После короткого статуса «Обработка фото..» поверх кадра появится рамка кадрирования. Перетащите ее углы на нужный блок текста, нажмите **Переснять** или подтвердите выбор кнопкой **OK**. В процессе обработки откроется окно результатов со вкладками **Исходный текст** и **Перевод**, кнопкой **Сохранить как .txt** для записи в файл и кнопкой **Следующее фото** для мгновенного перехода к новому снимку.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Рамка кадрирования Камеры-перевода**
Свежее фото вывески, активна рамка обрезки Камеры-перевода с кнопками Переснять и OK.

3 Превращайте скриншоты в текст

Если вы просматриваете чат, веб-страницу или документ и хотите скопировать текст без переключения программ, в редакциях **Standard** и **noLegal** воспользуйтесь боковым жестом и выберите **Скриншот – перевод текста (OCR)**: снимок экрана сразу откроется в окне кадрирования и распознавания, а в галерее сохранится только выделенный вами фрагмент. Действие **Снять фото и перевести (OCR)** выполняет аналогичную операцию сразу с камеры.

В редакциях Legacy и VR, где боковые жесты не поддерживаются, тот же результат достигается через программу **Камера-перевод** и ее виджеты - сам механизм OCR работает везде одинаково точно.

4 Выбирайте правильный язык распознавания

Точность распознавания напрямую зависит от используемого алфавита. Нажмите на строку **Язык OCR** или **Язык перевода** (в окне кадрирования Камеры-перевода или в диалоге **Настройки текста** в читалке), чтобы открыть список поддерживаемых языков с удобным поиском.

Для получения идеального результата задайте язык оригинала явно вместо режима «Авто», особенно при работе с кириллицей: в автоматическом режиме система сначала проверяет латинский алфавит, из-за чего похожие по начертанию буквы могут быть подменены латиницей. Выбор **Русского** или **Украинского** языка гарантирует безошибочное распознавание с первого раза.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор языка OCR**
Поиск по списку языков распознавания поверх экрана Камеры-перевода, выбран русский язык.

5 Распознавайте текст в сканированных PDF

Документы PDF, созданные со сканера или копира, не содержат готового текстового слоя - слова на них являются графическим изображением. Откройте страницу в читалке и нажмите **Перевести**: страница без текстового слоя будет автоматически обработана через встроенный движок OCR. Подробнее см. в руководствах Просмотр документов PDF и Перевод распознанного текста.

6 Копируйте и сохраняйте найденный текст

В окне **Распознанный текст** или в результатах Камеры-перевода выделите нужную часть текста и скопируйте ее обычным образом либо нажмите **Сохранить как .txt**, чтобы создать текстовый файл с отметкой даты и времени в целевой папке (при сохранении появится сообщение «Текст сохранен в..» с точным путем к файлу).

Что вы получите

Текст с любых фотографий, скриншотов и сканов превращается в живые слова для копирования, поиска и сохранения в текстовые файлы целиком на вашем устройстве. Камера-перевод распознает текст за пару касаний, а точный выбор языка предотвращает подмену кириллических букв.

Советы и решение проблем

- **Распознавание текста работает и в версии из Google Play.** Необходимые компоненты встроены в приложение, поэтому установка из Play Маркета поддерживает OCR сразу.
- **Удобная рамка кадрирования.** Нижний маркер рамки обрезки не перекрывается кнопками интерфейса, а контур четко виден на любом фоне.
- **Нужен перевод рядом с оригиналом?** Ознакомьтесь с рецептом Перевод распознанного текста.
- **Нечеткое фото или слишком широкий охват?** Движок распознает только разборчивый текст – четкий снимок и аккуратное кадрирование дают максимальную точность.
- **Нужны только языковые пакеты?** Перейдите к руководству Загружаемые расширения и языковые модели.
- **Настраиваете приложение впервые?** Включите модуль OCR прямо на шаге функционала мастера первого запуска (см. Первый запуск и настройка).

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ИНСТРУМЕНТЫ

Перевод распознанного текста

Перевод распознанных слов на ваш язык на странице документа или в карточке.

ИНСТРУМЕНТЫ

Рисование и надписи на изображениях

Добавление пометок, стрелок и комментариев на фото с распознанным текстом.

РЕДАКЦИИ

Загружаемые расширения и языковые модели

Установка и удаление движка распознавания и языковых пакетов.

OCR, ПЕРЕВОД, РИСОВАНИЕ И ЭКСПОРТ | Standard, noLegal, Legacy и VR | RECIPE #02

Перевод распознанного текста

Распознанный текст, страницы PDF, главы EPUB и текстовые документы переводятся на ваш язык в одно касание полностью локально на устройстве – в отдельной карточке или наглядными плашками поверх оригинальных слов.

Почему вам это понравится

Когда слова уже на экране – распознаны на фото, напечатаны в PDF-документе или открыты в главе книги EPUB – FastMediaSorter может мгновенно перевести их на ваш язык прямо на месте с помощью встроенных офлайн-моделей перевода ML Kit от Google. Интернет нужен только для однократной загрузки языковых моделей от Google, а переводимый текст переводится на телефоне и никуда не отправляется.

Один и тот же модуль перевода работает с двумя источниками: изображения сначала проходят через распознавание текста (OCR), а документы PDF, книги EPUB и текстовые файлы передают готовый текст сразу в переводчик.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции с поддержкой перевода: Standard, noLegal, Legacy или VR. В редакциях Lite, Photos и FOSS функция перевода текста отсутствует.
- Включенный параметр **Включить перевод** в **Настройках**, или на этапе первоначальной настройки. При первом включении загружается расширение **Модуль перевода** (Первый запуск и настройка). Загружаемые расширения и плагины.
- Для перевода текста с изображений: расширение **Движки OCR**, необходимое для предварительного распознавания слов (см. Распознавание текста с помощью офлайн-OCR).
- Материал для перевода: фото в просмотрщике изображений (см. Просмотр фото и жесты), страница PDF, глава EPUB или текстовый документ.
- Смартфон, планшет, ноутбук, ПК или Chromebook. Перевод недоступен на телевизорах, автомобильных магнитолах и гарнитурах виртуальной реальности (см. шаг 5).

⚠ Плашки не накладываются при неуверенном распознавании языка

Если исходный язык был определен автоматически с низкой точностью, плашки поверх кадра не рисуются во избежание искажения картинки, и появляется сообщение: «Текст написан на языке, не поддерживаемом распознавателем. Выберите язык оригинала в настройках перевода». Укажите язык вручную (следующий шаг) и повторите перевод.

1 Переведите текст на изображении

Откройте меню с тремя точками и выберите **Перевести** (в альбомной ориентации кнопка может располагаться прямо на панели команд). После сообщения «Перевод запущен..» распознанный текст появится в переведенном виде в одном из двух режимов в зависимости от настройки **Результат перевода в блоках**:

- **Выключено** – перевод отображается в отдельной аккуратной карточке над или под картинкой, не перекрывая исходный снимок.
- **Включено** – каждая строка перевода накладывается поверх оригинальных слов на непрозрачной цветной плашке, благодаря чему изображение читается на вашем языке прямо на месте. Текст, расположенный по разным сторонам кадра (вывески, отдельные реплики в комиксах), разделяется и переводится независимыми блоками. Если плашка упирается в нижний край экрана, она автоматически растет вверх, а длинный текст плавно уменьшает размер шрифта, чтобы полностью уместиться в кадре.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Наложение перевода на изображение**
Сфотографированная вывеска с наложенным переводом поверх распознанных строк.

2 Переведите страницу PDF или главу EPUB

Страницы PDF (включая сканированные документы без текстового слоя, обрабатываемые через OCR) и главы книг EPUB переводятся одинаково легко: откройте меню с тремя точками и выберите **Перевести**. Для PDF поддерживаются как карточка, так и наложение блоков; для EPUB перевод открывается в удобной масштабируемой панели с независимой регулировкой шрифта. Подробнее о чтении см. в рецептах Просмотр документов PDF и Чтение книг EPUB и офисных документов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: перевод главы EPUB**

Открыта книга EPUB, в меню из трёх точек нажато «Перевести», язык перевода задан.

3 Настройте языки и оформление в настройках текста

Откройте меню с тремя точками и выберите **Настройки текста**, чтобы открыть общее окно языковых параметров для фото, PDF, EPUB и текста. Нажмите **Язык оригинала и OCR** или **Перевести на**, чтобы открыть список языков с быстрым поиском, упорядоченный по языку интерфейса (в качестве источника доступен вариант **Авто**). Кнопка со стрелками между строками мгновенно меняет местами исходный и целевой языки.

В этом же окне настраиваются переключатель **Результат перевода в блоках** (карточка или плашки поверх кадра), а также **Размер шрифта** и **Семейство шрифтов** для вывода перевода. Сохранение настроек автоматически включает модуль перевода, если он был выключен.


12:00
Text Settings
Original Language and OCR
Translate To
Russian (Русский)
English (English)
Translation result in blocks
Font Size
Automatic
Font Family
Default
Cancel
OK



Настройки текста: выбор языков, режима отображения и шрифтов.

4 Мгновенная работа при повторных переводах

При первом выборе нового языка FastMediaSorter незаметно скачивает соответствующую языковую модель в фоновом режиме сразу при выборе, не заставляя ждать во время чтения – на экране на пару секунд появляется сообщение «Загрузка языковой модели..», сменяющееся на «Языковая модель готова». Если загрузка прервется, появится кнопка **Повторить**.

Все переведенные страницы и изображения сохраняются в оперативной памяти до конца текущего сеанса: при возврате к уже пересмотренному документу перевод отобразится мгновенно без повторного распознавания и сетевых запросов.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Images, GIFs and slideshow
Video and player settings
Audio playback, covers and visuals
Text, PDF, EPUB and Office viewing
Translation, digitization (OCR)
OCR & translation downloads
Open downloadable extensions to install OCR and translation packs
Enable Translation
Enable text translation support via OCR
Original Language
Auto-detect (Auto-detect)
Translate To
Welsh (Cymraeg)
Downloading translation model..
Translation result in blocks
Show translation results as block overlays
Enable text recognition
OCR is unavailable on this device. Insufficient device RAM



Модель нового языка загружается сразу после выбора.

5 Ограничения на типах устройств

Локальный перевод текста лицензирован для смартфонов, планшетов, ноутбуков, настольных компьютеров и Chromebook. На телевизорах Android TV, автомобильных медиасистемах и очках виртуальной реальности кнопка **Перевести** остается неактивной с пояснением «Перевод не лицензирован для этого типа устройств», а виджет переводчика и гаджет лаунчера на них скрыты.

В окне перевода отображается ненавязчивая ссылка на технологию Google, так как обработка текста выполняется лицензированными офлайн-моделями Google.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: перевод на телевизоре**
Эмулятор телевизора, открыта картинка, фокус на неактивной кнопке «Перевести».

Что вы получите

Распознанный текст, страницы PDF, главы книг EPUB и текстовые файлы мгновенно переводятся на ваш язык без подключения к интернету – в виде отдельной карточки или наглядных плашек прямо поверх исходных строк, с выбранным шрифтом и размером текста.

Советы и решение проблем

- **Еще не распознавали текст с картинок?** Начните с руководства Распознавание текста с помощью офлайн-OCR.
- **Хотите отправить переведенный текст?** Ознакомьтесь с рецептом Отправка файлов через меню «Отправить в..».
- **Кириллический текст распознается с ошибками?** Выберите язык оригинала вручную вместо «Авто» – подробнее об этом см. в руководстве Распознавание текста с помощью офлайн-OCR.
- **Нужно только загрузить языковые пакеты?** Перейдите к рецепту Загружаемые расширения и языковые модели.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ИНСТРУМЕНТЫ

Распознавание текста с помощью офлайн-OCR

Распознавание текста на фотографиях, скриншотах и сканированных страницах перед переводом.

ДОКУМЕНТЫ

Просмотр документов PDF

Листание страниц, ночной режим, поиск, копирование и экспорт страниц в PDF.

РЕДАКЦИИ

Загружаемые расширения и языковые модели

Установка и удаление модуля перевода и языковых пакетов OCR.

OCR, ПЕРЕВОД, РИСОВАНИЕ И ЭКСПОРТ | Все редакции | RECIPE #03

Рисование и надписи на изображениях

Открывайте редактор пометок на любых фотографиях или чистом листе, рисуйте, пишите текст, стирайте лишнее, кадрируйте снимок без выхода из сеанса, сохраняйте результат на месте или новым файлом и отправляйте готовое изображение через меню Отправить в...

Почему вам это понравится

Замазать номер телефона на скриншоте, обвести нужную деталь на фотографии, нарисовать стрелку и добавить короткое пояснение перед отправкой снимка – это простые минутные задачи, ради которых не нужно открывать тяжелые сторонние редакторы. Встроенный редактор пометок открывается прямо поверх просматриваемого изображения, сохраняя исходный снимок в качестве фона.

Кроме того, редактор можно запустить на чистом белом листе, чтобы нарисовать быструю схему, набросок или рукописную заметку с нуля.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS.
- Изображение, открытое в просмотрщике изображений, либо папка с правами на запись для создания нового чистого холста.

1 Запустите редактор рисования

При просмотре фото откройте меню с тремя точками и выберите пункт **Рисование**. Фотография останется на экране, а в нижней части появится удобная панель инструментов.

Чтобы начать с чистого листа, перейдите в браузер файлов, откройте меню с тремя точками и нажмите **Создать рисунок** (на широких экранах эта кнопка вынесена на верхнюю панель). Откроется чистый белый холст – задать имя файлу вы сможете при сохранении.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Редактор рисования на чистом холсте**
Редактор рисования открыт через Создать рисунок, пустой холст, панель инструментов внизу.

2 Выберите инструмент и цвет

Нажмите на иконку активного инструмента в левой части нижней панели, чтобы выбрать **Кисть**, **Прямоугольник**, **Овал**, **Ластик**, **Текст** или **Обрезать**.

Рядом расположены четыре образца цвета: **черный**, **белый** и **красный** доступны всегда, а четвертый открывает палитру для выбора любого нужного оттенка – выбранный цвет заменит четвертый образец. Приложение запоминает последний использованный инструмент и цвет для следующих сеансов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор инструмента рисования**
Всплывающее окно выбора инструмента поверх фото в режиме рисования, красный цвет активен.

3 Рисуйте линии, добавляйте фигуры и текст

- **Кисть** – свободное рисование пальцем выбранным цветом.
- **Прямоугольник** и **Овал** – потяните от одного угла к другому для создания фигуры с отображением контура в реальном времени.
- **Текст** – коснитесь нужного места на холсте и введите надпись, которая появится в выбранном цвете.
- **Ластик** – сотрите лишний штрих; толщина ластика вдвое больше текущей кисти для удобного исправления неточностей.

Каждый добавленный элемент остается независимым объектом вплоть до финального сохранения, поэтому случайная линия не испортит предыдущие пометки – вы всегда можете отменить ее (см. пункт 6).

4 Кадрируйте изображение прямо в процессе рисования

Выберите инструмент **Обрезать** в меню инструментов – поверх изображения появится рамка с угловыми маркерами (такая же, как в основном просмотрщике). Выделите нужную область кадра и подтвердите действие.

Изображение будет кадрировано непосредственно внутри текущего сеанса рисования: вы сможете сразу продолжить делать пометки на обрезанном фрагменте без предварительного сохранения и повторного открытия файла.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Обрезка в редакторе рисования**
Рамка обрезки активна в режиме рисования, под ней виден нарисованный красный штрих.

5 Настройте толщину кисти, прозрачность и размер шрифта

Нажмите кнопку с тремя точками ⋮ на панели и выберите **Настройки**, чтобы открыть диалог параметров рисования: ползунки **Размер кисти** и **Прозрачность**, а также переключатель **Размер текста** (**Маленький**, **Средний** или **Большой**). Эти параметры также сохраняются для будущих сеансов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройки рисования**
Диалог настроек рисования открыт поверх редактора, ползунок размера кисти в центре.

6 Сохраните результат работы

- **Сохранить** – записывает изменения поверх исходного файла (или сохраняет новый рисунок при работе с чистого листа) и оставляет редактор открытым. Пока есть несохраненные правки, панель инструментов подсвечивается цветным оттенком.
- **Сохранить и закрыть** – сохраняет изменения и возвращает вас в просмотрщик.
- **Сохранить как…** – в меню с тремя точками предлагает ввести новое имя файла (по умолчанию добавляется суффикс `_draw-` и дата со временем, например `beach_draw-260924-1530.jpg`), оставляя оригинал без изменений.
- **Отмена** ⊗ – выход без сохранения изменений.

Работа с файлами на сетевых дисках

Рисование на изображениях в сетевых папках и облачных хранилищах работает точно так же – результат отправляется обратно на сервер. Если связь пропадет, приложение сообщит: «Не удалось подключиться к папке. Ваш рисунок остался на устройстве – попробуйте сохранить снова», защищая ваши данные.

7 Отменяйте действия, удаляйте файлы или отправляйте результат

В меню с тремя точками ⋮ также доступны:

- **Отменить последнее** и **Отменить все** – пошаговая отмена штрихов или полная очистка всех внесенных изменений за один клик.
- **Удалить файл** – удаляет исходный открытый файл (доступно только при редактировании существующего файла).
- **Отправить в…** – объединяет пометки с исходным изображением и передает результат в системное меню быстрой отправки (в мессенджер, Google Keep или любое другое настроенное приложение).

Что вы получите

Ваши фотографии, скриншоты или новые эскизы дополнены четкими линиями, фигурами, текстом и нужным кадрированием, сохранены на месте или в отдельный файл, а все параметры кистей и цветов готовы к следующему использованию.

Советы и решение проблем

- **Корректные расширения файлов.** Команда **Сохранить как…** всегда автоматически добавляет правильное расширение, поэтому созданные рисунки и отредактированные кадры корректно открываются в любых сторонних приложениях.
- **Нужно просто повернуть или кадрировать снимок без рисования?** Воспользуйтесь встроенными инструментами просмотрщика – см. Редактирование фотографий.
- **Хотите узнать больше о получателях меню отправки?** Ознакомьтесь с руководством Быстрая передача файлов на устройства и в приложения.
- **Делаете пометки на скриншоте?** В редакции Standard боковой жест создания скриншота умеет автоматически открывать свежий снимок экрана сразу в редакторе пометок.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Редактирование фотографий

Поворот, кадрирование и цветокоррекция фотографий целиком.

ИНСТРУМЕНТЫ

Отправка файлов через меню «Отправить в..»

Все получатели меню отправки и способы их включения и настройки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Распознавание текста с помощью офлайн-OCR

Быстрое извлечение печатного текста с изображения вместо ручного перерисовывания.

OCR, ПЕРЕВОД, РИСОВАНИЕ И ЭКСПОРТ | Все редакции | RECIPE #04

Все редакции (подробности по шагам)

Отправка файлов через меню «Отправить в..»

Единое меню «Отправить в..» охватывает всех поддерживаемых адресатов – мессенджеры, Google Keep, Объектив, Печать, сопряженные часы и ваши собственные ресурсы – с гибкой настройкой списка, прозрачной загрузкой сетевых файлов, скачиванием по ссылке и мгновенным обменом настройками SFTP через QR-код.

Почему вам это понравится

Каждое приложение для работы с файлами предлагает свой способ отправки: кнопки «Поделиться», меню копирования или отдельные списки на каждом экране. FastMediaSorter объединяет все варианты в едином меню **«Отправить в..»**, доступном везде, где это имеет смысл: в плеере, в браузере файлов и в редакторе пометок.

Это персональная адресная книга приложения для быстрой передачи файлов, а не просто копия системного диалога Android – пункт «Другие приложения» соседствует здесь с мессенджерами, Google Keep, печатью и вашими собственными ресурсами.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции: меню «Отправить в..» доступно во всех семи редакциях (Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS).
- Установленные на телефоне приложения-получатели (Telegram, WhatsApp, Instagram, Google Keep, Viber, Messenger, клиенты коротких видео), чтобы соответствующие строки появились в списке.
- Для прямой отправки на часы: редакция Standard или noLegal с сопряженными часами на Wear OS и запущенным приложением-компаньоном.
- Для автоматической загрузки файлов перед отправкой: Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR.
- Для **скачивания по ссылке** и передачи доступа к SFTP через QR-код: см. шаги 6 и 7 для распределения по редакциям.

1 Откройте меню «Отправить в..»

Везде, где отображается иконка отправки – кнопка «Поделиться» на панели команд в плеере, в меню с тремя точками на файле в браузере файлов или в меню редактора рисования – открывается единое меню **«Отправить в..»**.

Если файлу подходит только один получатель, отправка начнется сразу без показа промежуточного списка. В противном случае откроется панель со всеми включенными и доступными на данный момент получателями для этого типа файлов. В конце списка всегда находится постоянный пункт **Выбрать ресурс..**, позволяющий скопировать файл в один из ваших ресурсов вместо внешней отправки.

Если на узком экране в плеере кнопка «Поделиться» не помещается на панели, нажмите кнопку с тремя точками ⋮ – все те же получатели будут доступны с наглядными иконками.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель «Отправить в..»**
Меню отправки поверх фото в плеере, несколько получателей, строка Выбрать ресурс внизу.

2 Познакомьтесь с доступными получателями

- **Другие приложения** – вызывает стандартный системный диалог «Поделиться» Android; доступен всегда и для любых типов файлов.
- **Открыть в..** – открывает файл напрямую в подходящем приложении на устройстве.
- **Email** – прикрепляет файл к новому электронному письму (доступен при наличии интернета).
- **Печать** – отправляет изображения, GIF, PDF, текст и офисные документы в системную службу печати Android.
- **Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger и сервисы коротких видео** (например, TikTok) – прямая передача в приложение (показываются только при наличии приложения на устройстве, с автоматическим переходом на системный диалог в случае сбоя).
- **Instagram** – передача одного изображения, видео или GIF; при выборе нескольких файлов передается первый элемент с соответствующим предупреждением.
- **Keep: изображение / Keep: текст** – сохранение картинки или текста в новую заметку Google Keep (требуется установленное приложение Keep).
- **Google Объектив** – визуальный поиск по картинке через Google Lens (требуются сервисы Google).
- **Часы** – прямая передача на сопряженные часы (см. шаг 4).
- **Выбрать ресурс..** – строка в конце списка для копирования файла в целевой ресурс или выбранную папку.

Если приложение не установлено или вы отключили его в настройках, оно просто не отображается в списке – здесь нет неработающих кнопок.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: получатели для фото**

Фото открыто в плеере, открыт список «Отправить в..» и прокручен до конца, Google Объектив включён.

3 Включайте и отключайте получателей

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Приемники** и найдите карточку **Отправить файл в…**. Для каждого получателя предусмотрен отдельный переключатель и краткая подсказка с пояснением. Выключите ненужный пункт, и он исчезнет из всех меню «Отправить в..» в приложении, даже если сама программа установлена. Что делает каждый переключатель, описано в справочнике настроек.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройки получателей**
Настройки, вкладка Приемники, раскрыта карточка Отправить файл в.., Google Объектив выключен.

4 Отправляйте фото, видео и треки прямо на часы

Редакции Standard и noLegal с сопряженными часами.

Выберите пункт **Часы** в меню «Отправить в..», и открытый в данный момент файл (фото, GIF, видеоролик или аудиодорожка) мгновенно откроется на экране ваших часов без необходимости искать его в памяти устройства. Файлы с сетевых дисков или из облака предварительно скачиваются с отображением полосы прогресса (загрузку можно отменить кнопкой «Назад»).

Для приема файла приложение FastMediaSorter на часах должно быть открыто. Смартфон выведет четкое сообщение о результате: файл открыт на часах, часы недоступны, часы не ответили, приложение на часах закрыто, формат не поддерживается часами или размер файла превышает лимит в 32 МБ. Для документов, текста и электронных книг передача на часы не предлагается.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: отправлено на часы**
Фото открыто в плеере, сопряжённые часы с открытым приложением, в «Отправить в..» выбраны «Часы».

5 Отправка файлов из сетевых папок и облака

Редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR.

Отправка файла из сетевой папки или облачного хранилища происходит так же легко, как и с локального диска - приложению лишь требуется временно загрузить локальную копию. На экране отображается статус «Загрузка файла..» с полосой прогресса (или круговым индикатором для серверов без отчета о прогрессе), и меню получателя открывается сразу по готовности копии. Нажатие кнопки «Назад» отменяет скачивание. В случае ошибки появится сообщение «Не удалось подготовить файл для отправки», и передача будет отменена.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: подготовка сетевого файла**
Браузер в ресурсе SMB, видео отправляется через «Отправить в..», загрузка примерно на 40 процентах.

Индикация при передаче больших объемов

Одиночная отправка файла через «Отправить в..» использует компактное диалоговое окно. Пакетное копирование и перемещение файлов выполняются в фоновом режиме (см. Фоновые передачи и контроль прогресса).

6 Скачивайте файлы напрямую по ссылке

Редакции Standard, Lite, Photos и Legacy.

При включенной автозагрузке по ссылке в главном меню появляется пункт **Скачать по ссылке**. Нажмите его – откроется окно **Ссылка для загрузки**, в которое уже подставлен URL из буфера обмена (при необходимости ссылку можно отредактировать или вставить другую). Файл скачивается напрямую в выбранную папку по тем же правилам, что и при передаче ссылки из внешних программ.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: загрузка по ссылке**
Главный экран, автозагрузка по ссылке включена, нажата «Загрузить по ссылке» со ссылкой в буфере обмена.

⚠ Файл и QR-код содержат пароль доступа

Если не отмечен пункт **Не включать пароль**, любой получивший файл или фото QR-кода сможет подключиться к вашему серверу. Для ресурсов в домашней сети приложение дополнительно напомнит, что подключение возможно только из той же локальной сети.

7 Делитесь доступом к SFTP через QR-код

Редакции Standard, Photos, Legacy и VR.

Откройте меню с тремя точками на SFTP-ресурсе (добавленном вручную или полученном от компаньона Windows) и нажмите **Поделиться доступом…**. В окне **Поделиться доступом к SFTP** доступен пункт **Не включать пароль** и два варианта передачи:

- **Поделиться** – создает компактный конфигурационный файл и открывает системное меню отправки.
- **Показать QR** – выводит QR-код на экран с подсказкой: «В FastMediaSorter: Добавить ресурс -> Сканировать QR».
  На втором смартфоне нажмите кнопку **Добавить** на главном экране и в блоке **Импорт готовой конфигурации** выберите **Импорт по штрихкоду**, наведя камеру на экран. Ресурс будет добавлен со всеми параметрами, аналогично импорту конфигурации с ПК.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP 12 files IVAG
Share SFTP access
This file contains the access password. Send it only to people you trust.
Do not include the password
Share
Cancel
Show QR
Common



Передача доступа к папке с опциональным исключением пароля.

Что вы получите

Единое удобное меню отправки доступно на всех экранах приложения с точными именами получателей, индивидуальными переключателями, наглядной загрузкой сетевых файлов, быстрым скачиванием по ссылкам и моментальной передачей SFTP-настроек через QR-код.

Советы и решение проблем

- **Прямая ссылка с автозагрузкой** открывает экран отправки и корректно отображает процесс загрузки файла без ложных сбоев.
- **Хотите сохранить или перенести все ресурсы разом?** Ознакомьтесь с рецептом Экспорт, резервное копирование и перенос ресурсов, где описана работа с компаньоном Windows, резервные копии на Google Диске и перенос базы на новый телефон.
- **Отправляете только что сделанный рисунок?** Меню редактора пометок вызывает этот же список получателей – см. Рисование и надписи на изображениях.
- **Не отображается нужный получатель?** Проверьте его переключатель на шаге 3 и убедитесь, что само приложение установлено на устройстве.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ИНСТРУМЕНТЫ

Рисование и надписи на изображениях

Рисование, добавление надписей и кадрирование с последующей быстрой отправкой.

ХРАНИЛИЩЕ

Экспорт, резервное копирование и перенос ресурсов

Перенос всей базы ресурсов на другой телефон или резервное копирование на Google Диск.

ХРАНИЛИЩЕ

Фоновые передачи и контроль прогресса

Как устроено фоновое копирование, перемещение и загрузка больших объемов файлов.

...ер: рабочий стол

ЛАУНЧЕР - РАБОЧИЙ СТОЛ | Standard и noLegal | RECIPE #01

Рабочий стол лаунчера: стартовая компоновка, ярлыки и гаджеты

Рабочий стол лаунчера FastMediaSorter - это удобная сетка плиток, где собрано все необходимое: приложения, медиапапки, радиостанции, часы и прогноз погоды. В этом руководстве показано, как включить рабочий стол и настроить его под себя.

Почему вам это понравится

Планшет на кухне, автомобильная медиасистема или телефон, на котором хочется навести визуальный порядок: вместо бесконечных экранов с иконками гораздо удобнее видеть часы, прогноз погоды, избранные папки с фото и радиостанцию сразу на первом экране. Рабочий стол FastMediaSorter создан именно для этого. Он может стать основным домашним экраном устройства или работать как стартовое окно внутри самого приложения.

Вам не придется начинать с пустой сетки: готовый рабочий стол сразу наполнен полезными инструментами, сгруппированными по секциям, а любая плитка настраивается долгим нажатием.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard и noLegal. Лаунчер отсутствует в редакциях Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS (см. Сравнение семи редакций FastMediaSorter).
- Несколько минут на знакомство с интерфейсом. Root-доступ и сторонние утилиты не требуются.
- Необязательно: один или два ранее добавленных ресурса, чтобы рабочий стол отображал ваши личные папки.

1 Выберите режим запуска рабочего стола

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Общие** и нажмите **Основное стартовое окно**. Доступны три варианта:

- **Домашний экран устройства** – FastMediaSorter становится основным домашним экраном, отображаемым после разблокировки смартфона. Подтвердите системный запрос Android (на старых версиях выберите FastMediaSorter и нажмите **Всегда** при нажатии кнопки «Домой»).
- **Рабочий стол как главное окно** – рабочий стол открывается при запуске приложения по его иконке, не затрагивая ваш системный домашний экран. Отличный способ познакомиться с лаунчером.
- **Главный экран** – приложение открывается в классическом виде со списком ресурсов.

Этот выбор также можно сделать на первом шаге мастера начальной настройки при установке приложения.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор стартового окна**
Настройки, вкладка Общие, диалог Основное стартовое окно с тремя вариантами.

2 Стартовый состав рабочего стола

При первом открытии рабочий стол уже структурирован по тематическим секциям:

- **Главное** – часы, поисковая строка, погода и быстрые ярлыки к вашей медиатеке (все фото, видео, музыка и документы).
- **Гаджеты** – интерактивные плитки: переводчик, индикаторы дискового пространства и памяти.
- **Ресурсы** – ваши рабочие папки и хранилища.
- **Google** – приложения Google, установленные на устройстве (включая Keep и Gemini).
- **Приложения** – до 25 установленных программ и игр без повторов.
- **Функции приложения** – быстрый запуск включенных программ: Потоки, Быстрая камера, Запись голоса, Калькулятор, Монитор сети, Камера-перевод, Запись экрана, Скачать по ссылке, Игра, Информация о системе и компаньон Wear.
- **Настройки** – параметры приложения, настройки лаунчера и системные переключатели Android.

Компоновка автоматически оптимизируется под профиль устройства и экран: смартфон, планшет, телевизор или электронная книга получают собственную структуру секций и число экранов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Начальный рабочий стол**
Рабочий стол лаунчера после первого запуска, секция Главное вверху и панель задач.

3 Запускайте элементы одним касанием

Каждая плитка с иконкой и подписью – это полноценный ярлык. Касание запускает приложение, открывает папку в браузере файлов, вызывает функцию или системные настройки.

Подписи размещены на полупрозрачных плашках для идеальной читаемости на любых обоях, а значки выровнены по верхнему краю строк. Удаление ярлыка со стола никогда не удаляет само приложение или файл.

Полный список установленных приложений доступен в меню Все приложения: нажмите кнопку «Пуск» на панели задач, затем **Все приложения** (см. Использование панели задач и дока).

4 Добавляйте новые элементы на свободные ячейки

Нажмите и удерживайте свободную ячейку рабочего стола. Откроется контекстное меню:

- **Добавить элемент..**
- **Редактировать рабочий стол**
- **Обои**
- **Настройки лаунчера**
- **Заблокировать изменения**

  Нажмите **Добавить элемент..** и выберите тип: **Приложение**, **Функция приложения**, **Мой ресурс**, **Поток**, **Системная настройка Android**, **Гаджет**, **Действие лаунчера**, **Операция по расписанию** или **Секция**. Для папок можно сразу выбрать режим открытия: **Обзор**, **Слайд-шоу** или **Воспроизведение**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню долгого нажатия**

Рабочий стол лаунчера, долгое нажатие на свободной ячейке, меню из 5 пунктов.

Не осталось свободных ячеек?

Выберите **Редактировать рабочий стол** и нажмите кнопку **+** рядом с **Готово** - новый элемент разместится в первой свободной ячейке или создаст новую строку внизу (см. Организация рабочего стола).

5 Размещайте живые гаджеты

Гаджет - это интерактивная плитка с актуальной информацией:

- **Погода** - прогноз для выбранного города (Open-Meteo, координаты не требуются; единицы настраиваются в **Настройки** -> **Общие**).
- **Поиск** - строка веб-поиска с переходом в браузер без сохранения истории на столе.
- **Переводчик** - офлайн-перевод текста прямо на столе (см. Перевод распознанного текста).
- **Окно аудио**, **Окно видео**, **Окно документа** и **Окно изображения** - просмотр и воспроизведение файлов прямо внутри плитки.
- **YouTube** и **YouTube Music** - интерактивные мини-окна сервисов.

Гаджеты можно свободно перемещать, масштабировать и удалять. Полный список представлен в руководстве Встроенные гаджеты рабочего стола.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор гаджета**

Меню добавления элементов, переключено на Гаджет, виден список гаджетов.

6 Закрепляйте радио и ТВ-каналы

Выберите пункт **Поток** в меню добавления и укажите канал из вашего списка в разделе Потоки. Нажатие на плитку запускает воспроизведение.

Долгое нажатие на плитку канала открывает меню управления: пункт **Изменить** открывает параметры потока, а **Добавить окно на рабочий стол** создает интерактивное мини-окно **Окно потока** с предпросмотром. Подробнее в руководстве Ярлыки потоков, виджет и панель каналов.

7 Добавляйте виджеты приложения и сторонние ярлыки

Фирменные виджеты FastMediaSorter (калькулятор, камера, фоторамка, плеер, диктофон, OCR, избранное, задачи и «Сейчас играет») можно размещать прямо на рабочем столе лаунчера: откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и нажмите **Добавить гаджет на рабочий стол лаунчера**. Подробнее в руководстве Размещение, масштабирование и оформление гаджетов.

Сторонние приложения также могут добавлять свои ярлыки: функция браузеров и мессенджеров «Добавить на главный экран» без проблем размещает ярлыки на рабочем столе FastMediaSorter.

8 Импортируйте все установленные приложения разом

Откройте настройки лаунчера (из меню долгого нажатия, меню «Пуск» или через **Настройки** -> **Общие** -> **Системные настройки лаунчера**) и в группе **Система** нажмите **Импортировать все установленные приложения**.

Все приложения будут аккуратно добавлены в секцию **Рабочий стол** по алфавиту. Повторный запуск обновляет состав секции без дублирования.

Что вы получите

Рабочий стол открывается в выбранном вами режиме (как домашний экран или как главное окно приложения) со всеми нужными инструментами, часами, погодой и медиатекой, а любая ячейка легко настраивается под ваши задачи.

Советы и решение проблем

- **Включили новую функцию позже?** Ее значок появится в секции **Функции приложения** автоматически в вертикальной и горизонтальной сетках.
- **Хотите вернуть исходный вид?** Пункт **Сбросить настройки лаунчера** в разделе «Система» возвращает рабочий стол, обои и панель задач к исходному заводскому состоянию.
- **На очках виртуальной реальности (VR)** режим домашнего экрана скрыт, так как шлем использует собственную системную оболочку.
- **Рабочий стол сбрасывается на авто-магнитоле?** Некоторые головные устройства принудительно восстанавливают заводскую оболочку при перезапуске зажигания.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Организация рабочего стола - секции, экраны, жесты и блокировка

Перемещение, сворачивание в папки, распределение по экранам и защита от случайных сдвигов.

ЛАУНЧЕР

Выбор обоев рабочего стола

Анимированные волны, статические обои, собственные фото или видео с камеры в фоне.

ЛАУНЧЕР

Использование панели задач и дока

Кнопка «Пуск», закрепленные и недавние приложения и область уведомлений.

ЛАУНЧЕР - РАБОЧИЙ СТОЛ Standard и noLegal RECIPE #02

Выбор обоев рабочего стола: анимированные волны, статический фон, собственное фото или живая камера

Рабочий стол лаунчера предлагает шесть режимов оформления: от фирменных динамических волн и частиц FastMediaSorter до собственных фотографий и живой трансляции с камеры. В этом руководстве показано, как выбрать и настроить идеальный фон.

Почему вам это понравится

Обои – это первое, что вы видите на рабочем столе, поэтому они должны идеально подходить к обстановке: спокойный статический фон для прикроватного планшета, плавная анимация для кухонного дисплея, семейный портрет для цифровой фоторамки или живой вид из окна через объектив камеры.

Все варианты обоев настраиваются в едином окне с понятными пояснениями, а система автоматически контролирует расход заряда батареи.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal со включенным рабочим столом лаунчера (см. Рабочий стол лаунчера).
- Для установки собственных обоев: графический файл или анимированный GIF в памяти устройства.
- Для обоев с камеры: устройство с камерой и выданное разрешение на доступ к ней.

1 Откройте экран «Экраны и обои»

Удерживайте палец на пустом месте рабочего стола и нажмите **Обои**. Откроется окно настройки **Экраны и обои**.

В это же окно можно перейти из настроек лаунчера: **Настройки** -> **Общие** -> **Системные настройки лаунчера**, группа **Внешний вид**, пункт **Экраны и обои**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экран «Экраны и обои»**
Окно Экраны и обои, прокручено к разделу Что отображать, выбраны Волны и частицы.

2 Выберите тип фонового изображения

В разделе **Что отображать** выберите один из шести режимов:

- **Волны и частицы** – плавные цветные волны с парящими частицами в фирменном стиле (начальный выбор).
- **Полосатые обои** – те же фирменные волны в статическом виде. Новый рисунок формируется при каждом возврате на рабочий стол и остается неподвижным.
- **Пусто** – сплошной цвет фона согласно текущей цветовой теме.
- **Мое изображение** – ваша собственная фотография или анимация, кадрированная по экрану.
- **Камера** – видео в реальном времени с объектива камеры (максимально расходует заряд аккумулятора).
- **Мгновенное фото** – камера делает один снимок в момент возврата на рабочий стол и сразу отключается для экономии энергии.

3 Установите собственную фотографию или анимированный GIF

Выберите вариант **Мое изображение**, нажмите кнопку **Выбрать** в строке **Источник** и укажите картинку. В окне отобразится предварительный просмотр.

Приложение создает собственную локальную копию снимка, поэтому обои сохранятся даже при последующем перемещении или удалении исходного файла. Анимированные GIF-файлы продолжают плавно двигаться на фоне. При ошибке чтения файла появится сообщение **«Не удалось использовать это изображение»**, а стол сохранит прежний фон.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Пользовательские обои**
Рабочий стол лаунчера, выбран режим Мое изображение, фоном установлена фотография.

⚠ Энергопотребление камеры

Режим **Камера** держит сенсор непрерывно активным во время показа рабочего стола. При работе от аккумулятора режим **Мгновенное фото** обновляет картинку при каждом возврате, потребляя минимум энергии.

4 Включите трансляцию с камеры на фон стола

Выберите **Камера** или **Мгновенное фото**. Если устройство оснащено несколькими модулями, появится список **Выберите камеру** для выбора конкретного объектива (кнопка **Выбрать** позволяет сменить модуль в любой момент). При первом выборе подтвердите системный запрос на доступ к камере.

Эти режимы доступны только на устройствах с аппаратной камерой. Модуль камеры автоматически освобождается, как только рабочий стол уходит с экрана. При отсутствии камеры или отказе в разрешении рабочий стол мягко возвращается в режим **Волны и частицы**.

5 Настройте яркость, скорость, плотность частиц и цветовую палитру

В блоке **Внешний вид** того же окна настройте визуальные параметры:

- **Яркость** – общая яркость фона (низкие значения обеспечивают максимальный контраст значков и текста).
- **Скорость анимации** – скорость движения волн.
- **Плотность частиц** – количество светящихся частиц (при нуле отображаются только чистые волны).
- **Цветовая палитра** – **Динамическая (многоцветная)**, **Зеленоватая**, **Розовая** или **Синеватая** (эта же палитра используется для визуализации в аудиоплеере).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройки внешнего вида обоев**
Окно Экраны и обои, блок Внешний вид, ползунки параметров.

6 Прозрачность подложки карточек и читаемость значков

Ярлыки на рабочем столе не имеют сплошных карточек: сквозь сетку полностью видны обои, а значки и подписи снабжены тонкой контрастной обводкой для идеальной читаемости на любом фоне.

Гаджеты обрамлены полупрозрачными карточками. Настроить их плотность можно в меню настроек лаунчера: группа **Внешний вид** -> **Прозрачность фона виджетов** (от **0% (Прозрачный)** до **100% (Непрозрачный)**; по умолчанию **25%**). В режиме редактирования границы карточек временно отображаются на 100% для удобной подгонки.

Что вы получите

Рабочий стол оформлен в подходящем стиле - анимированные волны, статика, любимое фото или вид с камеры - с комфортной яркостью и палитрой, при сохранении отличной читаемости всех ярлыков и подписей.

Советы и решение проблем

- **Волны остановились?** Анимация автоматически ставится на паузу при включении системного энергосбережения или низком заряде батареи, а живая камера переключается на статичный фон. Блок **Батарея** внизу экрана наглядно показывает текущее состояние: **Сейчас: анимируется**, **Сейчас: снижено для экономии** или **Сейчас: остановлено для экономии**.
- **Хотите красивый фон без расхода энергии?** Режим **Полосатые обои** выглядит так же эффектно, как анимация, но генерирует статичный стоп-кадр при каждом переходе на рабочий стол.
- **Обои сохраняются при переносе настроек.** Выбранные параметры входят в резервную копию настроек (см. Резервное копирование и восстановление настроек).

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Включение рабочего стола лаунчера, размещение приложений, папок, каналов и гаджетов.

ЛАУНЧЕР

Организация рабочего стола - секции, экраны, жесты и блокировка

Перемещение и сворачивание секций, многостраничные экраны и блокировка компоновки.

ФОТО

Создание фото-слайдшоу

Хотите видеть коллекцию фотографий вместо одной? Настройте автоматическое слайд-шоу.

ЛАУНЧЕР - РАБОЧИЙ СТОЛ Standard и noLegal RECIPE #03

Организация рабочего стола: секции, экраны, жесты и блокировка

Когда на рабочем столе собраны нужные инструменты, организовать их – дело нескольких движений. В этом руководстве описаны перемещение и масштабирование ячеек, сворачиваемые секции, многостраничные экраны, настройка свайпов и надежная блокировка компоновки.

Почему вам это понравится

Рабочий стол удобен тогда, когда каждый значок находится точно под рукой: радиостанция в верхнем углу, семейные фотографии на втором экране, а редко используемые служебные программы аккуратно свернуты под общим заголовком. А когда идеальный порядок наведен, важно защитить его от случайных сдвигов.

Все настройки на этой странице меняют только визуальную компоновку элементов: ни одно приложение, папка или файл при перемещении не удаляются.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard и noLegal со включенным лаунчером рабочим столом (см. Рабочий стол лаунчера).
- Несколько значков или гаджетов на рабочем столе для компоновки.

1 Включите режим редактирования рабочего стола

Удерживайте палец на пустом месте экрана и выберите **Редактировать рабочий стол** (этот же пункт доступен в меню «Пуск» на панели задач как **Изменить состав рабочего стола**).

Каждая ячейка отобразится в виде карточки с четкими границами, а на панели задач появятся кнопка **Готово** и значок **+**. В режиме редактирования:

- Удерживайте и перетаскивайте элемент в любую ячейку.
- Потяните за угловой маркер гаджета для изменения его размера.
- Нажмите на значок удаления на карточке, чтобы убрать ее со стола.
- Нажмите **+**, чтобы добавить новый элемент (он займет первую свободную ячейку или создаст новую строку внизу).
- Нажмите **Готово** по завершении настройки.

Портретная и альбомная ориентации хранят независимые сетки, позволяя настроить каждый экран под его геометрию.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Режим редактирования**
Рабочий стол в режиме редактирования, виден маркер размера гаджета, на панели задач Готово и +.

2 Прокручивайте длинный рабочий стол

Если значки не умещаются на одном экране, у правого края появляется полоса прокрутки. Пролистывайте экран свайпом или перетаскивайте ползунок полосы для быстрого перемещения.

При перетаскивании значка задержите его у верхнего или нижнего края – экран начнет автоматически прокручиваться (чем ближе к краю, тем быстрее), позволяя опустить значок в нужную строку. Широкие гаджеты автоматически выравниваются по сетке и не перекрывают соседние элементы.

3 Группируйте значки в сворачиваемые секции

Секция – это визуальный заголовок со строками элементов под ним (например, **Главное**, **Приложения** или **Функции приложения**). Нажмите на заголовок, чтобы временно скрыть его элементы; нажмите снова, и все значки вернутся на свои места. Стрелка рядом с названием наглядно показывает состояние секции, исключая путаницу со пустыми блоками. Состояние свернутости сохраняется раздельно для вертикального и горизонтального режимов и переживает перезагрузку.

Удерживайте заголовок для вызова **Действий с секцией**: **Переименовать секцию**, **Сортировать секцию** или **Удалить секцию**. Удаление запрашивает подтверждение и убирает заголовок вместе с ярлыками (исходные приложения остаются нетронутыми).

Чтобы создать новую секцию, выберите пункт **Создать секцию..** в меню добавления элементов и введите название (например, «Работа»).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Свернутая секция**
Рабочий стол лаунчера, секция Приложения свернута, секция Google раскрыта, портретный режим.

4 Распределяйте элементы по нескольким экранам

Удерживайте пустую ячейку, нажмите **Обои** и в разделе **Экраны** настройте параметр **Количество экранов**. Листайте экраны свайпами влево и вправо. Включите **Показывать номер экрана**, чтобы видеть текущую позицию при листании.

Чтобы перенести значок на другой экран, в режиме редактирования нажмите на него и выберите **Переместить на экран 2** (или другой номер). Либо подтяните значок к левому или правому краю дисплея и задержите на секунду – экран перелистнется автоматически.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Перенос на другой экран**
Режим редактирования на столе с тремя экранами, открыто меню переноса значка.

5 Настройте действия на жесты свайпов

Откройте параметры лаунчера (**Настройки лаунчера** в меню долгого нажатия) и найдите раздел **Жесты**. Нажмите **Свайп вверх**, **Свайп вниз**, **Свайп влево** или **Свайп вправо** и выберите действие: системные функции, а также встроенные команды **Все приложения**, **Следующий экран** и **Предыдущий экран**. Для пунктов **Открыть приложение** или **Открыть URL** укажите целевую программу или адрес.

По умолчанию свайп вверх в самом низу стола открывает список Все приложения, а свайп вниз опускает системную шторку уведомлений Android. Свайпы влево и вправо листают экраны.

Свайпы распознаются на пустом месте, на ярлыках, на заголовках секций и на панели задач. Сложные гаджеты сохраняют собственные жесты (карта и списки прокручиваются внутри плитки). Подробнее в руководстве Настройка жестов навигации и горячих клавиш.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Жесты рабочего стола**
Системные настройки лаунчера, раздел Жесты, свайп вверх назначен на Все приложения, вниз – на шторку.

6 Изменяйте плотность и масштаб значков

В настройках лаунчера в разделе **Рабочий стол** пункт **Плотность сетки** задает количество ячеек в строке: **Редкая**, **Стандартная**, **Плотная** или **Очень плотная**. Редкая сетка дает крупные кнопки, удобные в автомобиле; очень плотная сетка идеально подходит для больших планшетов.

7 Заблокируйте рабочий стол от случайных изменений

Когда идеальный порядок наведен, удерживайте пустую ячейку и выберите **Заблокировать изменения**. Меню редактирования и перетаскивание значков будут отключены. При попытке переместить элемент появится сообщение: **«Рабочий стол заблокирован. Разблокируйте его в настройках лаунчера»**.

Чтобы снять блокировку, откройте настройки лаунчера, перейдите в раздел **Рабочий стол** и выключите пункт **Блокировка рабочего стола**. Пункт **Изменить состав рабочего стола** в меню «Пуск» остается доступным владельцу даже при включенной блокировке.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Блокировка рабочего стола**
Системные настройки лаунчера, раздел Рабочий стол, включена блокировка стола.

Что вы получите

Все значки аккуратно расставлены по местам в сворачиваемых секциях и на нужных экранах, свайпы выполняют привычные действия, а блокировка защищает готовую компоновку от случайных сдвигов.

Советы и решение проблем

- **Двойное касание по пустому месту** блокирует экран устройства (или гасит подсветку). Эту функцию можно отключить параметром **Двойное касание для блокировки экрана** в настройках рабочего стола.
- **Повернули телефон, и значки перестроились?** Ничего не сбилось: альбомный режим имеет собственную независимую сетку. Настройте обе ориентации под свои привычки.
- **Случайно удалили заголовок секции?** Добавьте его обратно через **Добавить элемент.. -> Секция**.
- **Пользуетесь клавиатурой или пультом ТВ?** См. Навигация с клавиатуры, D-pad и Android TV.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Включение рабочего стола лаунчера, размещение приложений, папок, каналов и гаджетов.

ЛАУНЧЕР

Выбор обоев рабочего стола

Анимированные волны, статические обои, собственные фото или видео с камеры в фоне.

ЛАУНЧЕР

Контекстные меню и быстрые действия на рабочем столе

Что открывается по долгому нажатию на приложения, каналы и гаджеты.

...ер: виджеты и гаджеты

ЛАУНЧЕР - ГАДЖЕТЫ И ВИДЖЕТЫ | Все редакции | RECIPE #03

Все редакции – доступный набор виджетов зависит от редакции (см. шаг 2)

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана: камера, фоторамка, музыка, диктофон и другое

FastMediaSorter предлагает продуманный набор виджетов для домашнего экрана Android: кнопки быстрого доступа к камере, диктофону, случайной музыке и папкам в одно касание, а также масштабируемые окна для фоторамки, аудиоплеера и задач по расписанию. В этом руководстве описана работа и настройка каждого виджета.

Почему вам это понравится

Некоторые действия мы совершаем десятки раз в день: сфотографировать чек в нужную папку, включить случайную музыку во время готовки, полюбоваться свежими семейными фото или продолжить чтение с последней страницы. Виджет выносит это действие на домашний экран смартфона, позволяя запускать нужную функцию в одно касание без предварительного открытия приложения.

Виджеты работают с любым домашним экраном – как со стандартным лаунчером вашего смартфона, так и со встроенным лаунчером FastMediaSorter.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции. Доступные в каждой редакции виджеты перечислены на шаге 2 (см. также Сравнение семи редакций FastMediaSorter).
- Домашний экран со свободным местом для размещения элемента.
- Для фоторамки, музыки и папок: хотя бы один добавленный в приложении (см. Добавление папок с устройства, карты памяти и USB-накопителя).

1 Добавьте виджет на домашний экран

Добавить виджет можно двумя способами:

- **Из приложения.** Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и нажмите **Добавить виджет на домашний экран Android...**. Выберите элемент в окне **Выберите виджет** и подтвердите системный запрос Android на размещение.
- **С домашнего экрана.** Удерживайте палец на пустом месте домашнего экрана, выберите **Виджеты**, найдите в списке **FastMediaSorter** и перетащите нужный виджет на экран. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от производителя смартфона (см. справочную статью Google «Добавление приложений, ярлыков и виджетов на главные экраны»).

  Если виджет уже добавлен, приложение сообщит: **«Виджет уже добавлен на домашний экран»**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор виджета**
Настройки, вкладка Управление, открыт диалог Добавить виджет на домашний экран Android.

2 Выберите подходящий виджет

Компактные виджеты в одно касание – небольшие значки с понятными подписями:

- **Камера** – открывает встроенную камеру для съемки фото или видео в стандартные системные папки (все редакции).
- **Быстрый снимок** – съемка фото или видео напрямую в выбранную папку или ресурс (все редакции при включенной съемке).
- **Фото с камеры** – открывает альбом Фото с камеры в приложении (все редакции).
- **Камера–перевод** – наводит камеру на текст, распознает и переводит его (см. Распознавание текста с помощью офлайн-OCR). Редакции Standard, noLegal, Legacy и VR.
- **Быстрый диктофон** – одно касание начинает запись голоса, второе – останавливает и сохраняет аудиофайл. Редакции Standard, noLegal, Legacy и VR.
- **Случайная музыка** – воспроизведение случайного трека из выбранного ресурса (все редакции, кроме Photos).
- **Запуск ресурса** – открытие указанной папки или ресурса (можно добавить из меню ресурса на главном экране). Все редакции.
- **Калькулятор** – запуск встроенного калькулятора. Все редакции.

Масштабируемые виджеты – крупные интерактивные панели с изменяемым размером:

- **Случайная фоторамка** – показ случайных фотографий из выбранного ресурса с периодической сменой кадра (все редакции).
- **Продолжить чтение** – возобновление слайд-шоу или просмотра с места остановки (все редакции).
- **Аудиоплеер «Сейчас играет»** – фоновый плеер с кнопками воспроизведения, паузы, переключения треков и добавления в избранное (все редакции, кроме Lite и Photos).
- **Съемка и OCR** – объединенная панель для быстрого доступа к **Фото с камеры** и **Камере–переводу** (Standard, noLegal, Legacy и VR).
- **Избранное** – прокручиваемый список избранных папок и файлов (все редакции).
- **Операции по расписанию** – состояние фоновых задач с кнопками «Запустить все», «Пауза» и «Продолжить» (см. Выполнение файловых операций по расписанию). Все редакции.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Виджеты на домашнем экране**
Системный экран Android с шестью виджетами FastMediaSorter, портретный режим.

3 Настройте параметры виджета при добавлении

Виджеты **Случайная фоторамка**, **Случайная музыка**, **Запуск ресурса** и **Быстрый снимок** требуют выбора целевой папки. Окно параметров откроется автоматически сразу после добавления: выберите ресурс или папку и подтвердите выбор. До завершения настройки на виджете отображается надпись **«Нажмите для настройки»**.

Каждый экземпляр виджета хранит независимые параметры: вы можете разместить две фоторамки рядом, чтобы одна показывала фотографии из отпуска, а вторая – снимки природы.

4 Используйте виджеты в повседневной работе

Нажимайте на компактные виджеты для мгновенного выполнения действий. На виджете **Быстрый диктофон** первое касание начинает запись, повторное – сохраняет заметку. На виджете **Аудиоплеер «Сейчас играет»** управляйте треками как в полноэкранном плеере (см. Воспроизведение и упорядочивание музыки). На панели **Операций по расписанию** кнопки управляют всеми активными задачами одновременно.

Что вы получите

Все необходимые инструменты собраны на домашнем экране – съемка в нужную папку, случайный трек, слайд-шоу любимых фотографий и продолжение чтения доступны в одно касание без открытия главного окна.

Советы и решение проблем

- **Используете лаунчер FastMediaSorter?** Эти же виджеты можно размещать на рабочем столе лаунчера (см. Размещение, масштабирование и оформление гаджетов). Там они сохраняют собственные раздельные настройки.
- **Ищете другие виджеты?** Виджеты потоков, секундомера, фонарика, туризма, мини-игры и трансляции описаны в соответствующих руководствах: Ярлыки потоков, виджет и панель каналов, Встроенные программы, Калькулятор и секундомер и Мини-игра.
- **Виджет пропал из списка?** Виджеты Избранного, Операций по расписанию и Быстрого снимка отображаются в списке только когда соответствующие функции включены в настройках.
- **Где старый виджет диктофона?** В современных версиях отдельный диктофон объединен в удобный виджет **Быстрый диктофон** со стартом и остановкой в одно касание.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Встроенные гаджеты рабочего стола

Часы, погода, карта, датчики и состояние системы на рабочем столе лаунчера.

КАМЕРА

Быстрая съемка фото и коротких видео

Все возможности камеры, стоящей за виджетами «Камера» и «Быстрый снимок».

ФОТО

Создание фото-слайдшоу

Настройка слайд-шоу, которое подхватывает виджет «Продолжить чтение».

ЛАУНЧЕР - ГАДЖЕТЫ И ВИДЖЕТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #01

Гаджеты рабочего стола: часы, погода, карта, датчики, состояние устройства и другое

Рабочий стол лаунчера может содержать живые гаджеты: местное и мировое время, погоду для нескольких городов, восход солнца и точку росы, интерактивную карту, компас, графики скорости, индикаторы батареи, сети, диска и оперативной памяти, а также офлайн-переводчик. В этом руководстве описана настройка каждого элемента.

Почему вам это понравится

Гаджет – это живая интерактивная плитка на рабочем столе: он показывает актуальную информацию в тот момент, когда вы смотрите на экран, без необходимости открывать приложения. Планшет на кухне может отображать крупные часы и погоду в двух городах; смартфон в автомобильном держателе – скорость и направление движения; а резервный телефон на полке – уровень заряда батареи и свободное место на диске.

Каждый гаджет добавляется одним долгим нажатием и знает, что делать при касании: часы открывают будильники, карта запускает навигатор, а погода переходит в подробный прогноз.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard и noLegal со включенным рабочим столом лаунчера (Рабочий стол лаунчера). В редакциях Lite, Photos, Legacy, VR и FOSS лаунчер отсутствует (см. Сравнение семи редакций FastMediaSorter).
- Свободное место на рабочем столе для размещения элемента (см. Размещение, масштабирование и оформление гаджетов).
- Для карты, компаса и спидометра: системное разрешение на доступ к геопозиции. Для погоды, мирового времени и восхода солнца разрешения не требуются – город вводится вручную.

1 Откройте список доступных гаджетов

Удерживайте палец на пустом месте рабочего стола, выберите **Добавить элемент..** и нажмите **Гаджет**. Откроется список всех гаджетов, поддерживаемых оборудованием вашего устройства.

Если на устройстве отсутствует нужный физический датчик, соответствующий пункт скрывается из списка – например, на планшете без магнитного датчика пункт **Компас** не будет предлагаться.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Список гаджетов**

Меню добавления элемента переключено на Гаджет, прокручено до середины, портретная ориентация.

2 Следите за временем: Часы и Мировое время

Часы отображают местное время крупными цифрами с секундами. Начальный размер элемента составляет 4x2 ячейки, его можно уменьшить до 2x1. **Короткое нажатие** открывает список будильников, а **долгое нажатие** запускает календарь.

Мировое время показывает текущее время в другом часовом поясе рядом с вашими основными часами. При добавлении открывается список городов с поиском – введите название нужного города и выберите его. На плитке отображается название города и разница во времени (например, «на 7 часов впереди»). Короткое нажатие открывает системные часы, а долгое нажатие позволяет сменить город. Можно разместить несколько таких плиток для разных городов мира.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Гаджеты часов**
Рабочий стол с часами 4x2 и мировым временем для Токио, портретная ориентация.

3 Контролируйте погоду и астрономические данные: Погода и Солнце и точка росы

Погода показывает текущие метеоусловия для выбранного населенного пункта. Новая плитка содержит подсказку **«Удерживайте для выбора места»**: нажмите и удерживайте ее, чтобы ввести название города. Доступ к геопозиции не требуется, данные загружаются через Open-Meteo. Единицы измерения (градусы Цельсия или Фаренгейта) настраиваются в меню **Настройки** -> **Общие** -> **Система единиц**.

Вы можете разместить сколько угодно плиток погоды – каждая сохраняет свой собственный город даже после перезагрузки. Под показаниями выводится время последнего обновления (**Обновлено** и время). При отсутствии связи отображаются последние сохраненные данные с пометкой **Последние известные**, а при отсутствии данных – надпись **«Погода сейчас недоступна»**. Нажатие открывает погодное приложение, долгое нажатие – меняет город.

Солнце и точка росы выводит время сегодняшнего **Восхода** и **Заката**, а также **Точку росы** для выбранного населенного пункта. **Короткое нажатие** принудительно обновляет данные, а **долгое нажатие** позволяет сменить город.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Гаджеты погоды**

Рабочий стол с двумя плитками погоды и гаджетом Солнце и точка росы.

4 Ориентируйтесь на местности: Карта

Карта отображает ваше текущее положение на карте OpenStreetMap с подписью города и страны (или координат при отсутствии названия). Касание открывает установленное картографическое приложение.

При первом добавлении Android запросит разрешение на доступ к геопозиции – подтвердите его. Без разрешения на плитке отображается **«Геолокация отключена»**; без подключения к сети показывается последний сохраненный фрагмент с пометкой **Последние известные**. Загруженные фрагменты карты кэшируются на устройстве, поэтому знакомый район появляется мгновенно. Для определения названия города приложение запрашивает информацию только о центре отображаемого фрагмента карты, не передавая точные координаты.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Гаджет Карта**
Рабочий стол с гаджетом Карты, доступ к геолокации разрешен, портретная ориентация.

5 Измеряйте параметры движения: Компас, Скорость и графики

Эти гаджеты задействуют датчики движения и GPS-модуль устройства:

- **Компас** – азимут в градусах с текстовым указанием стороны света (например, **Север**) и высотой над уровнем моря. При появлении подсказки **«Опишите телефоном восьмерку»** выполните калибровку.
- **Скорость** – текущая скорость движения в км/ч.
- **График скорости** и **График высоты** – изменение скорости и высоты во времени. Графики накапливают показания с момента последнего нажатия кнопки **Сброс** и сохраняют историю после перезагрузки. График высоты также показывает пройденную дистанцию.
- **Высота** и **Спутники** – точная высота над уровнем моря и количество используемых спутников из числа видимых.
- **Шаги** – количество шагов по встроенному аппаратному шагомеру смартфона (доступно только в редакции noLegal, поддерживающей разрешение на распознавание физической активности; см. Сравнение семи редакций FastMediaSorter).
  Пока идет поиск координат, на плитке отображается статус **«Ожидание координат..»**. Если доступ к геопозиции запрещен, элемент показывает **«Геолокация выключена. Разрешите в настройках»**. Геолокация и шаги считываются только когда плитка видна на экране, никогда не работают в фоне и не отправляются во внешние сервисы.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Гаджеты датчиков**
Рабочий стол с компасом, спидометром и графиком высоты во время прогулки.

6 Контролируйте систему: Сеть, Батарея, Память и Ресурсы

Четыре компактных индикатора отображают техническое состояние смартфона:

- **Сеть** – тип подключения (Wi-Fi или мобильная сеть), название сети и доступность интернета: **подключено** или **нет интернета**.
- **Батарея** – уровень заряда в процентах и расчетное оставшееся время работы (**Осталось около 5 ч**) либо статус **Зарядка**. Время рассчитывается алгоритмом приложения на основе текущего расхода.
- **Память** – свободный и общий объем встроенного накопителя и карты памяти microSD.
- **Ресурсы** – объем свободной оперативной памяти (RAM) и время непрерывной работы устройства со времени последнего включения.

Все четыре элемента оформлены в едином стиле, не требуют системных разрешений и обновляются только при отображении на экране. Значения, не предоставляемые системой, помечаются как **Неизвестно**. При включенной службе TalkBack озвучивается как число, так и его описание.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Гаджеты состояния устройства**
Рабочий стол с гаджетами Сеть, Батарея, Память и Ресурсы, Wi-Fi подключен.

7 Быстрый перевод фраз: Переводчик

Переводчик – это окно быстрого офлайн-перевода прямо на рабочем столе. В заголовке указана текущая языковая пара из настроек перевода приложения; нажмите на заголовок, чтобы выбрать языки или поменять их местами. О загрузке языковых моделей подробно рассказано в руководстве Перевод распознанного текста.

Плитка занимает не менее двух строк по высоте, чтобы поле ввода и результат перевода помещались без прокрутки. При первом использовании языка приложение скачивает языковой пакет; после готовности первого перевода отображается пометка **Переведено Google**.

8 Попробуйте мультимедийные гаджеты

В списке доступно еще множество интерактивных элементов для рабочего стола:

- **Поиск** – строка веб-поиска с открытием результатов в браузере.
- **Окно аудио**, **Окно видео**, **Окно документа** и **Окно изображения** – воспроизведение и просмотр файлов из выбранных ресурсов прямо внутри плитки.
- **Окно потока** – живое воспроизведение интернет-канала в мини-окне.
- **Плейлист**, **Потоки**, **Предпросмотр папки** и **Избранное** – быстрый доступ к плейлистам, каналам, слайд-шоу папки и избранным файлам.
- **YouTube**, **YouTube Music**, **Окно канала YouTube**, **Интерактивная рамка Google Maps**, **Google Keep** и **Google Calendar** – веб-версии популярных сервисов прямо в карточке рабочего стола.

Что вы получите

Ваш рабочий стол отображает точное время, прогноз погоды, навигационные данные и состояние системы, а каждое нажатие мгновенно открывает нужное системное приложение.

Советы и решение проблем

- **Цифры не прыгают перед глазами.** Все числовые значения выводятся моноширинными шрифтами и выровнены по правому нижнему краю, поэтому бегущие секунды или скорость не смещают соседние надписи.
- **Один гаджет дал сбой?** Остальной рабочий стол продолжает работать штатно, а система подскажет имя сбойного элемента – см. Размещение, масштабирование и оформление гаджетов.
- **Хотите изменить прозрачность карточек?** Пункт **Прозрачность фона виджетов** в настройках лаунчера меняет прозрачность для всех гаджетов одновременно.
- **Нужны аналогичные элементы на другом рабочем столе?** FastMediaSorter также предоставляет стандартные виджеты для системного домашнего экрана Android (см. Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана).

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Размещение, масштабирование и оформление гаджетов и виджетов

Размещение гаджетов, изменение размеров и регулировка прозрачности карточек.

ЛАУНЧЕР

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана

Калькулятор, камера, фоторамка, плеер, диктофон и другие виджеты на любом экране.

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Включение рабочего стола лаунчера, размещение приложений, папок, каналов и гаджетов.

ЛАУНЧЕР - ГАДЖЕТЫ И ВИДЖЕТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #02

Размещение, масштабирование и оформление гаджетов и виджетов

Каждому гаджету требуется удобное место и правильный масштаб. В этом руководстве показано, как размещать гаджеты и виджеты на рабочем столе лаунчера, изменять их размеры, настраивать прозрачность подложки и сбрасывать рабочий стол к базовому набору.

Почему вам это понравится

Каждый гаджет приносит максимум пользы, когда расположен на виду: крупные часы вверху экрана, прогноз погоды рядом и компактный индикатор батареи в углу. В этом руководстве рассказывается о компоновке элементов – куда поместить гаджет, как настроить его размер и сколько обоев должно просвечивать сквозь его карточку.

Эти же правила действуют и для фирменных виджетов приложения, которые можно размещать как на рабочем столе лаунчера, так и на стандартном домашнем экране Android.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal со включенным рабочим столом лаунчера (см. Рабочий стол лаунчера).
- Для размещения виджетов приложения на рабочем столе: FastMediaSorter установлен в качестве основного домашнего экрана устройства.

1 Разместите гаджет на рабочем столе

Удерживайте палец на свободной ячейке рабочего стола, выберите **Добавить элемент…**, нажмите **Гаджет** и укажите подходящий вариант. Гаджет появится в месте нажатия в своем начальном размере. Назначение каждого гаджета подробно описано в руководстве Встроенные гаджеты рабочего стола.

Если свободных ячеек не видно, выберите пункт **Редактировать рабочий стол** в контекстном меню, а затем нажмите кнопку **+** рядом с кнопкой **Готово** на панели задач: новый элемент разместится в первой свободной ячейке или создаст новую строку ниже остальных.

2 Автоматическое смещение элементов

Гаджетам часто требуется несколько ячеек сетки. Если добавить крупный гаджет в область, где ему тесно, расположенные ниже элементы автоматически сдвинутся вниз – ни один значок не пропадет и не будет перекрыт.

Если на экране действительно не осталось свободного пространства, приложение выведет понятную подсказку: **«Недостаточно места на рабочем столе лаунчера. Освободите место и попробуйте снова»**. Удалите или переместите лишние элементы, либо создайте новый экран (см. Организация рабочего стола).

3 Добавьте виджеты приложения на рабочий стол

Фирменные виджеты FastMediaSorter – калькулятор, камера, фоторамка, плеер, диктофон, избранное, операции по расписанию и другие – можно размещать прямо на рабочем столе лаунчера. Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и нажмите **Добавить гаджет на рабочий стол лаунчера**; выбранный элемент займет первую свободную ячейку с подтверждением **«Добавлено на рабочий стол лаунчера»**. Эта кнопка отображается только при активном лаунчере.

Некоторые виджеты требуют предварительной настройки. **Случайная фоторамка** попросит указать исходный ресурс с фотографиями, а **Быстрый снимок** – целевую папку сохранения. Элемент появится на столе только после подтверждения; при отмене ничего лишнего не создается.

Виджет на рабочем столе лаунчера и аналогичный виджет на системном домашнем экране хранят независимые настройки: две фоторамки могут показывать совершенно разные альбомы. Удаление элемента также сбрасывает его локальные параметры. Все виджеты описаны в руководстве Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Добавление виджета на рабочий стол**
Настройки, вкладка Управление, кнопки виджетов, лаунчер активен, портретная ориентация.

4 Изменяйте размер гаджета

В меню долгого нажатия выберите **Редактировать рабочий стол**. Все ячейки перейдут в режим редактирования, а у гаджетов появятся угловые маркеры изменения размера. Потяните за маркер, чтобы растянуть или сжать гаджет от базового размера до полного экрана. Нажмите **Готово**, когда результат вас устроит.

Новый размер надежно сохраняется и после перезапуска. Некоторые элементы сохраняют разумные минимальные габариты: **Часы** занимают не менее 2x1 ячеек, а **Переводчик** всегда имеет высоту минимум в две строки, чтобы текст и перевод помещались без обрезки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Изменение размера гаджета**
Рабочий стол в режиме редактирования, изменение размера гаджета Погода.

5 Настройте прозрачность подложки карточек

Каждый гаджет обрамлен аккуратной подложкой-карточкой. Чтобы сделать ее более прозрачной или плотной, откройте настройки лаунчера (из меню долгого нажатия, меню «Пуск» или через **Настройки** -> **Общие** -> **Системные настройки лаунчера**) и в блоке **Внешний вид** нажмите **Прозрачность фона виджетов**. Доступны варианты от **0% (Прозрачный)**, сквозь который полностью видны обои, до **100% (Непрозрачный)** (по умолчанию используется **25%**).

Выбор сохраняется после перезагрузки. В режиме редактирования стола контуры карточек временно отображаются на 100%, чтобы границы ячеек оставались четко видны.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Прозрачность фона виджетов**
Настройки лаунчера, группа Внешний вид, открыт список прозрачности фона.

6 Сбросьте рабочий стол к исходному набору гаджетов

В группе **Система** настроек лаунчера пункт **Сбросить настройки лаунчера** возвращает рабочий стол к заводскому состоянию после подтверждения. Диалог предлагает выбрать плотность размещения иконок (**Плотность сетки**: **Редкая**, **Стандартная**, **Плотная** или **Очень плотная**) с автоматическим выбором лучшего варианта под ваш профиль устройства.

Начальный блок **Гаджеты** также подбирается с учетом типа устройства: цифровая фоторамка получает гаджет **Окно изображения**, электронная книга – **Окно документа**, а VR-гарнитура – крупный индикатор **Батарея**. Локальные настройки удаляемых виджетов при этом аккуратно очищаются.

Что вы получите

Все гаджеты и виджеты расположены на удобных местах в нужных размерах, карточки настроены на комфортную прозрачность, а компоновка надежно сохраняется при перезапусках устройства.

Советы и решение проблем

- **Гаджет не смог запуститься?** Остальной рабочий стол продолжит работать стабильно, а система покажет подсказку с именем сбойного элемента: например, **«Карта не смогла запуститься. Остальная часть рабочего стола доступна»**. Удалите сбойный элемент и добавьте его заново.
- **Хотите зафиксировать сетку?** Заблокируйте рабочий стол от случайных сдвигов – см. Организация рабочего стола.
- **Гаджет перехватывает свайпы листания?** Сложные интерактивные гаджеты сохраняют собственную прокрутку (карты масштабируются, списки скроллятся). Начинайте жест перелистывания экрана на пустом месте.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Встроенные гаджеты рабочего стола

Что умеет каждый гаджет – часы, погода, карта, датчики, статус устройства и переводчик.

ЛАУНЧЕР

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана

Калькулятор, камера, фоторамка, плеер, диктофон и другие виджеты на любом экране.

ЛАУНЧЕР

Организация рабочего стола - секции, экраны, жесты и блокировка

Перемещение, сворачивание в папки, распределение по экранам и защита от случайных сдвигов.

ер: панель задач и жесты

ЛАУНЧЕР - ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ И ЖЕСТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #04

Использование панели задач и дока на рабочем столе

Панель задач – это постоянная часть лаунчера, которая никогда не исчезает при прокрутке. В этом руководстве показано, как настроить ее положение, закреплять программы, открывать док быстрого запуска и управлять беспроводными переключателями.

Почему вам это понравится

Рабочий стол отображает виджеты и медиатеку, а панель задач держит под рукой самые востребованные инструменты. Это единственная панель, которая всегда остается на экране независимо от прокрутки секций или открытых гаджетов: любимые приложения, быстрый возврат к файлам и удобные переключатели всегда на виду.

В этом руководстве рассмотрена сама панель задач (расположение, закрепление программ и контекстные меню) и вызываемый ею док быстрого запуска.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard и noLegal со включенным лаунчером (см. Рабочий стол лаунчера).
- Несколько приложений или программ для закрепления под рукой.

1 Выберите расположение панели задач

Откройте параметры лаунчера (**Настройки лаунчера** в контекстном меню) и в группе **Панель задач** нажмите **Положение панели задач**. Выберите **Вверху** или **Внизу**. Кнопка «Пуск», закрепленные и недавние приложения, а также область уведомлений переместятся единой панелью, освободив остальное пространство под рабочий стол.

По умолчанию панель располагается внизу на всех типах устройств, кроме автомагнитолы, где удобнее верхнее положение.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Положение панели задач**
Настройки лаунчера, раздел Панель задач, открыт диалог выбора положения панели.

2 Закрепляйте приложения и управляйте панелью

Удерживайте палец на любом приложении и выберите **Закрепить на панели задач**. Удержание уже закрепленного значка на самой панели задач открывает меню с пунктами **Запустить** или **Открепить**.

Панель задач также автоматически показывает полосу недавно запущенных программ. Удержание недавнего значка предлагает варианты **Открыть**, **Закрепить на панели задач** (делает недавнее приложение постоянным) или **Удалить с панели задач** (убирает его только из истории недавних).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню недавнего приложения**
Панель задач лаунчера, контекстное меню недавнего приложения с тремя действиями.

3 Быстрый доступ к файлам и навигация назад

Кнопка **«Пуск»** на панели задач открывает меню «Пуск» (см. Меню «Пуск» и полный список приложений).

Нажатие на иконку самого приложения FastMediaSorter зависит от настройки **Настройки** -> **Общие** -> **Основное стартовое окно** (**Домашний экран устройства**, **Рабочий стол как главное окно** или **Главный экран**). Если приложение не установлено системным домашним экраном, нажатие на его значок открывает главный экран с файлами и ресурсами вместо дублирования рабочего стола.

Из любого открытого экрана системная кнопка «Назад» плавно возвращает вас на рабочий стол лаунчера.

4 Открывайте док быстрого запуска

Жест или кнопка вызова панели быстрого доступа открывают всплывающий док **Быстрый запуск**: сетку избранных программ со специальной кнопкой закрытия (крестиком) рядом с заголовком.

Каждая встроенная программа (Калькулятор, Потоки, Избранное и др.) сохраняет свой фирменный цвет акцента на значке как в темной, так и в светлой теме оформления.

В режиме **Настроить панель** доступны действия съемки: **Снять фото и отправить в…**, **Снять фото и редактировать**, **Снять фото и перевести (OCR)** и **Начать запись видео** (см. Настройка жестов навигации и горячих клавиш).

Сам док быстрого запуска поддерживается также в редакциях Lite, Photos и Legacy через шторку уведомлений.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Док быстрого запуска**
Открыт диалог Быстрый запуск, видна кнопка-крестик и цветные плитки инструментов.

5

Быстрые системные переключатели в одно касание

Плитки **Wi-Fi** и **Bluetooth** на рабочем столе или в доке быстрого запуска переключают беспроводные модули напрямую: системное окно настроек появляется только в случае системного запрета Android. Значок плитки всегда отражает актуальный статус модуля.

Плитка **Фонарик камеры** работает аналогично: она включает или выключает вспышку без запуска видоискателя камеры.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Плитки быстрых переключателей**
Рабочий стол лаунчера с плитками Wi-Fi (вкл), Bluetooth (выкл) и Фонарик.

Что вы получите

Панель задач расположена на удобном краю экрана с закрепленными программами и списком недавних приложений. Кнопка «Пуск» и навигация возвращают вас на рабочий стол, док быстрого запуска вызывается за секунду, а переключатели фонарика и сетей работают в одно касание.

Советы и решение проблем

- **Не отображается пункт «Открепить»?** Он доступен только на уже закрепленных значках – в меню недавних приложений предлагается пункт «Закрепить на панели задач».
- **Цвета программ в светлой и темной темах.** Значки адаптируют контраст под тему оформления, сохраняя цветовую узнаваемость.
- **Ищете контекстное меню ярлыков рабочего стола?** Оно описано в руководстве Контекстные меню и быстрые действия на рабочем столе.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Меню «Пуск» и полный список приложений

Полный список установленных приложений, поиск, сортировка и жесты свайпов.

ЛАУНЧЕР

Область статуса и уведомления

Что показывают часы, индикаторы сигнала и батареи и как выводятся уведомления.

ЛАУНЧЕР

Настройка жестов навигации и горячих клавиш

Боковые жесты смахивания для быстрого вызова камеры и функций панели.

ЛАУНЧЕР - ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ И ЖЕСТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #07

Настройка жестов навигации и горячих клавиш

Боковые жесты работают поверх любых открытых окон, а рабочий стол лаунчера дополняет их удобными экранными свайпами и двойным касанием для блокировки. В этом руководстве описана настройка всех навигационных жестов.

Почему вам это понравится

Смахивание от края экрана позволяет сделать скриншот, включить камеру или запустить любимое приложение поверх любых открытых окон, а не только с рабочего стола. Добавьте к этому экранные жесты самого рабочего стола – и все частые действия будут выполняться в одно движение без лишних меню.

Перед началом: Что вам понадобится

- Fast Media Sorter в редакции Standard и noLegal со включенным параметром **Сенсорные зоны по краям** в **Настройках** на вкладке **Приемники**. Для работы требуется разрешение на **Отображение поверх других приложений**, поскольку боковые жесты доступны в любой программе.
- Включенный рабочий стол лаунчера для экранных свайпов и касаний (см. Рабочий стол лаунчера).

1 Откройте интерактивную схему зон жестов

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Приемники** и нажмите **Настроить жесты**. Полноэкранная схема отображает четыре зоны (серый цвет – свободная зона, красный – назначенное действие); касание зоны открывает ее параметры. Четыре вкладки (**Слева вверху**, **Слева внизу**, **Справа вверху** и **Справа внизу**) содержат настройки для действий **Свайп вверх**, **Свайп вниз** и **Свайп вправо** (внутрь экрана). Пятый блок, **Общие настройки жестов**, управляет общими параметрами: папкой сохранения скриншотов, копированием в буфер обмена и редактированием панели быстрого доступа. При повороте устройства в альбомный режим схема перестраивается в две колонки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Схема боковых жестов**
Окно настройки жестов, схема с четырьмя зонами по краям экрана, портретная ориентация.

2 Выбирайте действия из расширенного каталога

Каждое направление открывает полный каталог доступных действий, сгруппированных по категориям: **Захват экрана**, **Камера**, **Запуск**, **Управление устройством**, **Система** и **Утилиты**. Под каждым действием приведена краткая подсказка: от тихого скриншота и будильника до выключения звука или запуска видеозаписи. Любой жест можно отключить (группа **Отключено**).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Каталог действий жестов**
Меню выбора действия для направления жеста, группы раскрыты, видны описания.

3 Привязывайте жесты к приложениям и ссылкам

Выберите действие **Запустить выбранное приложение** и укажите программу из списка установленных – каждый из 12 слотов хранит собственную цель. Строка под действием отображает имя выбранной программы и кнопку быстрой очистки (без выбора приложения жест просто откроет FastMediaSorter). Действие **Открыть веб-адрес** работает аналогично: в строке **Веб-адрес** можно ввести или отредактировать URL без необходимости настраивать жест заново.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор целевого приложения**
Направление жеста настроено на запуск программы, отображается выбранное приложение и кнопка очистки.

4 Расположение зон жестов на гранях экрана

Две зоны на каждой грани располагаются на свободных участках экрана, не занятых системными панелями Android (слева и справа при стандартной компоновке). При повороте смартфона зоны, направления свайпов и экранная схема поворачиваются синхронно, поэтому жест **Вверх** всегда означает движение вверх относительно текущего положения устройства в руках.

5 Отмена действия при незавершенном жесте (noLegal)

В редакции noLegal боковой жест при касании отображает всплывающее меню подсказки вместо немедленного срабатывания: действие выполняется только в момент отпускания пальца, а возврат пальца в исходную точку отменяет выполнение без последствий. Эта функция доступна только в версии noLegal (прямая установка).

6 Вызов списка всех приложений и листание экранов

Назначьте действие **Все приложения** на любой жест, и он мгновенно выведет рабочий стол с уже открытым меню программ. Собственные экранные свайпы рабочего стола (в разделе **Жесты** настроек лаунчера) поддерживают команды **Следующий экран** и **Предыдущий экран** для быстрого листания страниц, а в режиме редактирования значок можно перенести на соседний экран в одно касание (см. Организация рабочего стола).

7 Смена стиля часов с помощью свайпов

Гаджет **Часы** поддерживает собственные жесты смахивания: свайпом можно скрыть или вернуть отображение секунд, переключиться на случайный цвет циферблата и шрифт или вернуться к акцентному цвету текущей темы оформления. Дата сохраняет аккуратный шрифт и наследует выбранный цвет, а оформление сохраняется после перезапуска лаунчера.

8 Быстрая блокировка экрана двойным касанием

Двойное касание по пустому месту рабочего стола блокирует экран устройства либо гасит подсветку специальным черным оверлеем (на устройствах без поддержки системной блокировки), откуда любое нажатие мгновенно возвращает рабочий стол. Функцию можно отключить параметром **Двойное касание для блокировки экрана** в настройках рабочего стола.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Блокировка двойным касанием**
Черный оверлей рабочего стола после двойного касания, портретный режим.

Что вы получите

Каждый боковой жест выполняет назначенную задачу (скриншот, запуск приложения, системные функции) поверх любых программ, а свайпы рабочего стола, жесты часов и двойное касание обеспечивают мгновенное управление без перегрузки экрана кнопками.

Советы и решение проблем

- **Жест от края не срабатывает?** Убедитесь, что переключатель **Сенсорные зоны по краям** включен в **Настройках** на вкладке **Приемники**, и проверьте системное разрешение «Отображение поверх других приложений».
- **Ищете информацию по созданию скриншотов?** См. руководство Боковые жесты и панель быстрого доступа.
- **Управляете с клавиатуры или пульта ТВ?** См. Навигация с клавиатуры, D-pad и Android TV.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

ЛАУНЧЕР

Организация рабочего стола - секции, экраны, жесты и блокировка

Перемещение и сворачивание секций, многостраничные экраны и блокировка компоновки.

Контекстные меню и быстрые действия на рабочем столе

Меню долгого нажатия для приложений, ресурсов, каналов и контактов.

ЛАУНЧЕР

Использование панели задач и дока

Кнопка «Пуск», закрепленные и недавние приложения и область уведомлений.

ЛАУНЧЕР - ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ И ЖЕСТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #08

Контекстные меню и быстрые действия на рабочем столе

Долгое нажатие на рабочем столе лаунчера открывает богатые возможности: контекстные меню для ресурсов, каналов и функций, а также создание умных динамических плиток – от контактов и навигационных меток до живых мини-окон трансляций и офлайн-инструментов.

Почему вам это понравится

Долгое нажатие на рабочий стол FastMediaSorter – это не просто вызов базовых настроек. В зависимости от выбранного элемента вы можете открыть расширенное меню управления, мгновенно создать новый ресурс или превратить переданный контакт, место на карте или интернет-канал в живую интерактивную плитку.

В этом руководстве подробно рассмотрены контекстные меню ячеек и автоматические плитки, которые сами обновляют свое содержимое без ручной настройки.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal со включенным рабочим столом лаунчера (см. Рабочий стол лаунчера).
- Несколько свободных ячеек на рабочем столе для тестирования меню и добавления новых элементов.
- Необязательно: контакт из телефонной книги, интернет-канал или метка на карте, отправленная через меню «Поделиться».

1 Контекстные меню по долгому нажатию на ячейку

Нажмите и удерживайте любую плитку на рабочем столе – откроется контекстное меню с набором действий, подходящих именно для этого типа элемента.

Плитка ресурса или канала вызывает то же меню, что и основное окно программы: для ресурса это открытие, запуск слайд-шоу, создание ярлыка, редактирование, копирование, экспорт, отправка доступа через QR, пересканирование или удаление; для канала – закрепление, создание ярлыка, отправка ссылки или удаление. Оба меню формируются единым кодом приложения, поэтому рабочий стол и главное окно всегда согласованы, а важные действия защищены подтверждением.

Ячейка функции приложения (Потоки, Быстрая камера, Монитор сети и др.) открывает компактное меню: **Открыть**, **Настройки** (если функция поддерживает параметры), **Закрепить на панели задач** и **Удалить с рабочего стола**.

Некоторые плитки выполняют прямое действие: ячейка, привязанная к панели быстрого доступа, сразу открывает эту панель, а ячейка операции по расписанию запрашивает подтверждение и запускает фоновую задачу (например, резервное копирование) в одно касание.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню действий ячейки**
Рабочий стол лаунчера, долгое нажатие на плитку ресурса, открыто полное контекстное меню.

2 Добавление ресурсов прямо с рабочего стола

Для добавления новой папки, облачного диска или сетевого хранилища не нужно переходить в основное окно программы.

Удерживайте свободную ячейку и выберите **Добавить ресурс** (либо нажмите пункт **Добавить ресурс..** внизу списка при добавлении **Моего ресурса**). Откроется стандартное окно создания ресурса; после завершения настройки ярлык нового ресурса автоматически появится на рабочем столе. При отмене ничего лишнего не создается.

Каждый созданный ресурс автоматически попадает в секцию **Ресурсы** на рабочем столе. В конце секции всегда находится постоянная плитка **Добавить ресурс**, готовая к созданию следующего подключения.

Плитки ресурсов отображают их реальные эмблемы на столе и панели задач: выбранную иконку, значок виртуальной папки или логотип облачного провайдера с компактным бейджем типа подключения (облако, сеть, локальный диск). При включении нового типа медиа (например, Все изображения) его сводная плитка автоматически появится в секции ресурсов без нарушения порядка остальных элементов.

Плитки функций приложения также поддерживают синхронизацию: включение функции в настройках добавляет ее плитку в вертикальной и горизонтальной сетках, а выключение – скрывает ее. При установке стороннего приложения Android на рабочий стол автоматически добавляется его значок; при удалении программы удаляется только ее автоматическая плитка.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Секция ресурсов**
Рабочий стол лаунчера, секция Ресурсы, две плитки с составными логотипами и плитка добавления ресурса.

3 Персональные плитки контактов

Отправьте контакт из телефонной книги на рабочий стол лаунчера, и он превратится в удобную интерактивную плитку для связи с этим человеком.

При добавлении контакта из меню выберите желаемое действие: открыть **Карточку контакта**, совершить **Звонок**, **Отправить SMS** или открыть **Чат в мессенджере** для быстрого перехода к диалогу. Пункты вызовов и SMS скрыты на планшетах без поддержки телефонии. Приложение считывает данные один раз при выборе из системной книги контактов и сохраняет моментальный снимок – постоянный доступ к телефонной книге не требуется. До загрузки фотографии плитка отображает инициалы на цветном фоне.

При закреплении плитки чата диалог сначала спрашивает: **«В каком приложении открыть диалог?»**, чтобы вы выбрали мессенджер заранее (пункт **Любое приложение** сохраняет стандартный выбор). Если на устройстве установлен только один мессенджер, шаг выбора пропускается.

Если вы хотите, чтобы фотография и имя автоматически обновлялись при изменении контакта в записной книжке, предоставьте разрешение на доступ к контактам при запросе приложения.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Плитка контакта**
Рабочий стол лаунчера, закрепленная плитка контакта с фото рядом с плиткой с инициалами.

4 Сохранение геопозиции из карт

Отправьте геометку из любого картографического приложения через системное меню «Поделиться», и среди вариантов появится пункт **Добавить место в лаунчер**. Нажатие на него создает на рабочем столе плитку, которая по первому клику запускает пошаговую навигацию к указанному месту.

Короткие ссылки карт автоматически преобразуются в точные географические координаты при создании плитки, поэтому запуск навигации в дальнейшем не требует интернета для расшифровки ссылки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Добавление места в лаунчер**
Меню отправки из картографического приложения, виден пункт Добавить место в лаунчер.

5 Интерактивные мини-окна для радио, видео и карт

Интернет-канал на рабочем столе может быть полноценным мини-плеером. Выберите **Поток** в меню добавления элементов или удерживайте плитку канала и выберите **Добавить окно на рабочий стол**: радиостанция отобразит название, логотип и кнопку воспроизведения/паузы, а видеоканал получит плитку размером от 3x2 ячеек со стоп-кадром до нажатия кнопки воспроизведения.

При воспроизведении видео в окне касание на мгновение отображает угловые кнопки: воспроизведение/пауза, отключение звука, стоп, полноэкранный режим и режим «картинка в картинке» (PiP).

Если у вас еще нет сохраненных каналов, выбор плитки потока сразу откроет **Настройки** -> Потоки. Каталог каналов загружает только видимые логотипы и мгновенно ищет по ключевым словам.

Плитка **Окно канала YouTube** работает аналогично: введите название или ссылку на канал, и на плитке 3x2 появится обложка последнего загруженного видео с возможностью воспроизведения прямо в карточке через встроенный плеер YouTube.

Интерактивная рамка Google Maps размещает на рабочем столе живую карту с поддержкой масштабирования и прокрутки прямо на месте.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Управление в мини-окне потока**
Рабочий стол лаунчера, видеоокно 3x2, видны всплывающие элементы управления.

6 Вспомогательные инструменты: переводчик, плеер и погода

Несколько специализированных плиток решают полезные повседневные задачи:

Плитка **Переводчик** переводит введенный или вставленный текст полностью автономно; ее заголовок показывает выбранные языки и позволяет мгновенно изменить направление перевода.

Гаджет Сейчас играет изначально отображает воспроизведение встроенного плеера FastMediaSorter. Включите доступ к уведомлениям прямо из кнопки на гаджете, и он начнет отображать обложку, название и кнопки управления для музыки из любых сторонних плееров, а нажатие на карточку откроет активное музыкальное приложение.

В настройках погоды выбор градусов Цельсия или Фаренгейта настраивается в меню **Настройки** -> **Общие**, автоматически подстраиваясь под региональные стандарты устройства. Выбранный город надежно сохраняется в локальной памяти и восстанавливается даже при полном сбросе лаунчера к заводским настройкам.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Обложка в «Сейчас играет»**
Рабочий стол лаунчера, гаджет Сейчас играет с обложкой и кнопками стороннего приложения.

Что вы получите

Каждая ячейка рабочего стола открывает специализированное контекстное меню, новые ресурсы и приложения появляются на экране автоматически, а контакты, маршруты, каналы и вспомогательные виджеты превращаются в живые интерактивные плитки.

Советы и решение проблем

- **Прервали выбор элемента для новой ячейки?** Если Android временно выгрузит приложение из памяти во время выбора контакта или ресурса, начатая ячейка сохранит свое место и завершит создание сразу после возврата.
- **Управляете с клавиатуры или пульта ТВ?** В руководстве Навигация с клавиатуры, D-pad и Android TV описан вызов этих же меню без сенсорного экрана.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Включение рабочего стола лаунчера, размещение приложений, папок, каналов и гаджетов.

ЛАУНЧЕР

Встроенные гаджеты рабочего стола

Полный каталог гаджетов: от часов и погоды до технического состояния устройства.

ЛАУНЧЕР

Использование панели задач и дока

Кнопка «Пуск», закрепленные и недавние приложения и область уведомлений.

ЛАУНЧЕР - ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ И ЖЕСТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #10

Настройки лаунчера: навигация по параметрам и сброс к исходному состоянию

Сгруппированные параметры лаунчера позволяют быстро настроить интерфейс под свои задачи, а кнопка **Сбросить настройки лаунчера** мгновенно отменяет неудачные эксперименты без риска для ваших медиафайлов вне лаунчера. В этом руководстве описаны структура параметров, адаптивная компоновка и оформление элементов.

Почему вам это понравится

Десятки разнообразных параметров сложно искать в едином сплошном списке. В FastMediaSorter они сгруппированы по удобным сворачиваемым блокам, а если рабочий стол перегрузился тестовыми ярлыками или неудачными экспериментами – одна кнопка вернет исходный аккуратный вид, не затронув ваши ресурсы, медиатеку и избранное.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal с открытым рабочим столом лаунчера (см. Рабочий стол лаунчера).

1 Навигация по группам настроек лаунчера

Откройте **Настройки лаунчера** из контекстного меню долгого нажатия, меню «Пуск» или через **Настройки** -> **Общие** -> **Системные настройки лаунчера**. Параметры разделены на удобные сворачиваемые блоки: **Панель задач**, **Верхняя панель**, **Рабочий стол** и **Система**, а также **Жесты**, **Внешний вид** и **Область уведомлений**. Раскрытые группы запоминают свое состояние для следующих открытий.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Группы настроек лаунчера**
Окно системных параметров лаунчера, группы раскрыты и свернуты, прокрутка вверху.

2 Сброс рабочего стола к начальному состоянию

В группе **Система** нажмите кнопку **Сбросить настройки лаунчера**. После подтверждения диалога компоновка рабочего стола, закрепленные значки панели задач, история недавних программ, параметры лаунчера и обои вернутся к состоянию сразу после установки. Ваши ресурсы, избранное и общие настройки приложения останутся нетронутыми.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сброс настроек лаунчера**
Настройки лаунчера, раздел Система, кнопка сброса и диалог подтверждения.

3 Автоматическое восстановление внешних ярлыков

Ярлыки, закрепленные сторонними приложениями через системную функцию «Добавить на главный экран», автоматически восстанавливаются после сброса, размещаясь следом за стартовым набором в обеих ориентациях экрана. Ярлыки удаленных программ при этом исключаются (см. Рабочий стол лаунчера).

4 Начальная компоновка под тип вашего устройства

Первоначальный рабочий стол (как и стол после сброса) автоматически формируется под обнаруженный профиль устройства: автомагнитола, планшет, ТВ, смартфон или цифровая фоторамка получают собственный порядок секций и состав элементов, а сторонние программы добавляются только при их фактическом наличии. На смартфонах по умолчанию задается плотность 1.5, двухстрочная панель задач и верхний статус-бар; на планшетах и ТВ – более просторная компоновка с автоматической сортировкой. При наличии сервисов Google Play секция **Google** добавляет проверенные сервисы (Play Маркет, Chrome, Gmail, Поиск, Фото, Диск, Карты, YouTube, YouTube Music, Календарь) сразу за вашей медиатекой. Первый блок виджетов также подбирается индивидуально: интерактивная карта для авто или YouTube для планшета.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Начальная компоновка рабочего стола**
Рабочий стол сразу после сброса, профиль смартфона, видна секция Google и стартовые виджеты.

5 Компактное отображение свернутых секций

Заголовок секции занимает 2 ячейки сетки, позволяя ее значкам начинаться в той же строке. При сворачивании секции скрываются только ее значки, а несколько свернутых подряд секций компактно объединяют свои заголовки в одну общую строку, экономя высоту экрана. В режиме редактирования секции временно разворачиваются для точного позиционирования, а текст заголовков имеет контрастную обводку для отличной читаемости на светлых обоях.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Свернутые секции в строку**
Рабочий стол лаунчера, несколько свернутых секций объединены в общую строку.

6 Перемещение секций целиком

В режиме редактирования стола перетаскивание заголовка секции перемещает всю секцию вместе со всеми вложенными ячейками. Меню **Действия с секцией** (содержащее **Переименовать секцию**, **Сортировать секцию** и **Удалить секцию**) также предлагает команды **Переместить выше** и **Переместить ниже** для удобного управления с клавиатуры, пульта или через TalkBack (см. Организация рабочего стола).

7 Контрастные значки и настраиваемая прозрачность

Иконки рабочего стола, меню выбора гаджетов и функций содержат светлые и темные варианты, сохраняя контрастность при любой цветовой теме. Параметр **Прозрачность фона виджетов** в группе **Внешний вид** регулирует плотность подложки карточек, подписей, заголовков и панели «Пуск» от **0% (Прозрачный)** до **100% (Непрозрачный)** (по умолчанию **25%**). Смена системной темы во время редактирования стола не сбивает режим настройки.

8 Интерактивное руководство онлайн

Пункт справки в настройках лаунчера открывает интерактивное онлайн-руководство на вашем языке со скриншотами и специализированными советами для смартфонов, планшетов и автомагнитол.

Что вы получите

Настройки лаунчера легко просматривать благодаря аккуратным группам, кнопка сброса позволяет в один клик вернуть идеальный заводской порядок без потери медиатеки, а свежий рабочий стол сразу адаптирован под ваш тип устройства.

Советы и решение проблем

- **Сброс удалил добавленный вручную ярлык?** Автоматически восстанавливаются системные и закрепленные внешние ярлыки – добавьте персональные папки снова через меню добавления (см. Рабочий стол лаунчера).
- **Заголовок секции трудно прочесть на ярком фото?** Заголовки снабжены контуром; при необходимости увеличьте значение параметра **Прозрачность фона виджетов**.
- **Управляете с клавиатуры или пульта ТВ?** См. Навигация с клавиатуры, D-pad и Android TV.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Включение рабочего стола лаунчера, размещение приложений, папок, каналов и гаджетов.

ЛАУНЧЕР

Организация рабочего стола – секции, экраны, жесты и блокировка

Перемещение и сворачивание секций, многостраничные экраны и блокировка компоновки.

ЛАУНЧЕР

Настройка жестов навигации и горячих клавиш

Боковые свайпы, жесты циферблата часов и двойное касание для блокировки.

ЛАУНЧЕР - ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ И ЖЕСТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #09

Затемнение и автоотключение экрана на рабочем столе лаунчера

Рабочий стол лаунчера умеет автоматически выключать экран при бездействии, предупреждать мягким затемнением и показывать аккуратные часы в спящем режиме. В этом руководстве рассмотрены настройка таймаута, ночной экран и поведение при зарядке.

Почему вам это понравится

Планшет в режиме настенной фоторамки, экран автомагнитолы, который никогда не должен гаснуть в пути, или телефон на прикроватной тумбочке, светящий в темноте: встроенный таймер отключения экрана лаунчера управляет питанием дисплея без необходимости каждый раз нажимать кнопку блокировки вручную.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal с открытым рабочим столом лаунчера (см. Рабочий стол лаунчера).

1 Настройте время автоотключения экрана

Откройте параметры лаунчера (**Настройки лаунчера** в контекстном меню или через **Настройки** -> **Общие** -> **Системные настройки лаунчера**) и в группе **Рабочий стол** найдите пункт **Таймаут экрана**. Выберите **Выключено (никогда)**, один из готовых пресетов от **5 секунд** до **300 секунд (5 мин)** либо введите точное количество секунд. При поддержке оборудованием таймер блокирует устройство аналогично кнопке питания (на устройствах с Always On Display сохраняется системный экран ожидания); на устройствах без системной блокировки лаунчер включает собственный энергосберегающий черный экран. По умолчанию установлено 30 секунд.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Таймаут экрана**

Настройки лаунчера, раздел Рабочий стол, открыт диалог Таймаут экрана с пресетами от 5 до 300 с.

2 Предупреждающее плавное затемнение

За несколько секунд до отключения экран плавно приглушает яркость, предупреждая о скором отключении: достаточно бросить взгляд на экран или коснуться его, чтобы продлить активный режим.

3 Режим ночных часов на приглушенном экране

При затемнении или переходе в черный экран лаунчер может продолжать показывать время и статус: включите пункт **Показывать часы и статус при затемнении** в группе **Рабочий стол**. На экране появятся контрастные часы и системные индикаторы: уровень сигнала SIM-карты, тип сети, роуминг, число подключений Bluetooth, скорость передачи данных и поколение Wi-Fi (избыточные уведомления сворачиваются в компактное число). Экран поддерживает автоповорот по датчику устройства, а интерактивное кольцо с четырьмя маркерами показывает область касания для пробуждения стола.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экран ночных часов**

Затемненный экран лаунчера, видны часы и индикаторы состояния, альбомная ориентация.

4 Постоянная подсветка во время зарядки

Параметр **Таймаут экрана при зарядке** в той же группе **Рабочий стол** активируется при подключении проводного или беспроводного зарядного устройства. По умолчанию установлено значение **Выключено (никогда)**, поэтому подключенный к питанию смартфон или планшет остается включенным, если вы явно не зададите отдельный таймер.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Таймаут при зарядке**

Системные настройки лаунчера, группа Рабочий стол, диалог таймаута при зарядке.

5 Стартовые значения для разных типов устройств

Для автомагнитолы или цифровой фоторамки профиль устройства автоматически устанавливает **Таймаут экрана** в значение **Выключено (никогда)**, чтобы экран не гас во время вождения или демонстрации фото. Для остальных типов устройств по умолчанию задано 30 секунд. Вы можете изменить это значение в любой момент.

6 Мгновенная блокировка без ожидания таймера

Двойное касание по пустому месту рабочего стола мгновенно блокирует экран, не дожидаясь срабатывания таймера. Воспроизведение запущенной музыки при этом продолжается без перебоев (см. Блокировка экрана двойным касанием).

Что вы получите

Экран гаснет строго по вашим правилам – никогда, по фиксированному таймеру или с постоянной подсветкой на зарядке – с мягким предупреждающим затемнением и информативными часами в темноте.

Советы и решение проблем

- **На затемненном экране ничего не отображается?** Включите пункт **Показывать часы и статус при затемнении** в группе параметров «Рабочий стол».
- **На устройстве нет системного модуля блокировки?** Подсказка под пунктом «Таймаут экрана» сообщит об этом – лаунчер использует собственный черный энергосберегающий экран, выходя из него по любому клику.
- **Нужна мгновенная блокировка жестом?** См. руководство Настройка жестов навигации и горячих клавиш.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Включение рабочего стола лаунчера, размещение приложений, папок, каналов и гаджетов.

ЛАУНЧЕР

Настройка жестов навигации и горячих клавиш

Боковые свайпы, жесты циферблата часов и двойное касание для блокировки.

ЛАУНЧЕР

Настройки лаунчера и сброс

Навигация по параметрам лаунчера и сброс рабочего стола к исходному виду.

ЛАУНЧЕР - ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ И ЖЕСТЫ | Standard и noLegal | RECIPE #05

Меню «Пуск» и полный список приложений

«Пуск» – это избранный список, а Все приложения – полный каталог программ. В этом руководстве показано, как настроить высоту меню «Пуск», искать и сортировать приложения, пользоваться быстрыми действиями по долгому нажатию и управлять списком жестами.

Почему вам это понравится

Кнопка **«Пуск»** на панели задач открывает избранный список: закрепленные значки, недавние программы и быстрые переключатели. Когда этого мало, экран **«Все приложения»** предоставляет полный каталог всего, что установлено на устройстве – с быстрым поиском, сортировкой и алфавитным указателем.

Оба меню адаптируются под вас: панель «Пуск» можно увеличить в высоту по мере добавления ярлыков, а список «Все приложения» открывается и ищет мгновенно даже при сотнях установленных программ.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard или noLegal со включенным лаунчером (см. Рабочий стол лаунчера).
- Отображаемая панель задач (см. Использование панели задач и дока).

1 Настройте высоту панели «Пуск»

Откройте параметры лаунчера и в группе **Панель задач** найдите параметр **Строки панели задач**. Увеличение высоты отображает больше недавних приложений, выносит закрепленные значки в отдельный угловой блок и компактно размещает системные индикаторы; кнопки **Пуск** и **Все приложения** всегда остаются в нижней строке.

При нижнем расположении панели задач меню «Пуск» открывается в виде шторки с маркером перетаскивания, аккуратно огибающей системную панель навигации и экранную клавиатуру. Кнопки и текст сохраняют четкий контраст как в светлой, так и в темной теме оформления.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Строки панели задач**
Настройки лаунчера, раздел Панель задач, выбор количества строк.

2 Откройте список всех установленных приложений

Нажмите иконку **Все приложения** рядом с кнопкой «Пуск» либо сделайте свайп вверх на свободном месте рабочего стола в начале прокрутки. Список формируется из локального кэша, который лаунчер обновляет автоматически при каждой установке или удалении программ, поэтому каталог готов к работе сразу после перезагрузки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Кнопка «Все приложения»**
Панель задач лаунчера, подсвечены кнопки Пуск и Все приложения.

3 Мгновенный поиск и сортировка программ

Введите любое слово для фильтрации – строка **Поиск приложений** отбирает совпадения по названию и имени пакета прямо по мере ввода. Нажмите **Порядок сортировки** для выбора режима: **По имени**, **По дате установки**, **По дате обновления**, **По частоте запуска** или **По категории** (с переключателем **Обратный порядок**).

Без поискового запроса приложения сгруппированы по алфавиту с компактными заголовками букв – касание буквы раскрывает ее группу.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Поиск приложений**
Экран Все приложения, строка поиска с частичным запросом, отфильтрованный список.

4 Быстрые действия по долгому нажатию на приложение

Долгое нажатие на значок приложения открывает меню с действиями лаунчера (**Открыть**, **На рабочий стол**, **Закрепить на панели задач**, **О приложении**, **Удалить**) и системными быстрыми действиями самой программы («Новый чат» в мессенджере, «Новая вкладка» в браузере). Обычное короткое нажатие сразу запускает программу.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню долгого нажатия на приложении**
Экран Все приложения, долгое нажатие на значке, контекстное меню с ярлыками.

5 Управление списком с помощью свайпов

В настройках лаунчера откройте раздел **Действия свайпов во Всех приложениях** и настройте направления **Свайп вверх**, **Свайп вниз**, **Свайп влево** и **Свайп вправо**: **Вернуться на рабочий стол**, **Развернуть все приложения** (полный сплошной список), **Запустить приложение**, **Заблокировать экран** или отключить жест. Что делает каждое направление, описано в справочнике настроек.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Свайпы во Всех приложениях**
Настройки лаунчера, диалог выбора действий свайпов для экрана всех приложений.

Что вы получите

Меню «Пуск» настроено на удобную высоту, каталог «Все приложения» мгновенно находит любые программы по названию, дате или частоте использования, долгое нажатие открывает быстрые действия, а свайпы обеспечивают комфортную навигацию.

Советы и решение проблем

- **Выбираете приложение для закрепления на столе или панели задач?** Окно выбора содержит несколько колонок в портретном режиме, исключая долгую прокрутку.
- **Экран «Все приложения» стал отдельным окном?** Он заменил старое всплывающее меню внутри кнопки «Пуск», получив полноценный экран со строкой поиска.
- **Управляете с клавиатуры или пульта ТВ?** См. Навигация с клавиатуры, D-pad и Android TV.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

ЛАУНЧЕР

Использование панели задач и дока

Расположение кнопки «Пуск», закрепление приложений и док быстрого запуска.

Настройка жестов навигации и горячих клавиш

Боковой жест для открытия списка всех приложений поверх любой программы.

ЛАУНЧЕР

Рабочий стол лаунчера

Стартовая компоновка, соседствующая с меню «Пуск» и списком приложений.

Область уведомлений и системный статус

Область уведомлений панели задач содержит ровно столько информации, сколько вам нужно. В этом руководстве показано, как переключаться между системной строкой Android и строкой лаунчера, настраивать отдельные индикаторы, переносить их наверх экрана и контролировать уведомления приложений.

Почему вам это понравится

Часы, уровень сигнала сети и процент заряда батареи – это компактные индикаторы, на которые мы смотрим автоматически. В этом руководстве рассказывается, как настроить их под себя: выбрать отображение на панели задач или в системной строке Android, включить только нужные датчики и контролировать уведомления сторонних программ без случайного открытия окон.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в редакции Standard и noLegal со включенным лаунчером (см. Рабочий стол лаунчера).
- Отображаемая панель задач (см. Использование панели задач и дока).

1 Выберите владельца области статуса

Откройте параметры лаунчера, перейдите в группу **Верхняя панель** и включите пункт **Скрыть системную строку состояния**. По умолчанию он выключен: системная строка Android сохраняется, а панель лаунчера не дублирует ее значки. Включение параметра передает управление лаунчеру: системный статус-бар скрывается, а лаунчер отображает собственные настраиваемые часы, индикаторы сети и батареи.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор строки статуса**
Настройки лаунчера, группа Верхняя панель, переключатель сокрытия системной строки.

2 Настройте состав системных индикаторов

В разделе **Область уведомлений** настроек лаунчера включайте и отключайте нужные индикаторы: **Часы**, **Bluetooth**, **Сигнал SIM 1**, **Сигнал SIM 2**, **Тип сети**, **Батарея**, **Точка доступа Wi-Fi** и **Скорость передачи данных**. Переключатель **Показывать область состояния** включает или выключает всю панель целиком.

Недоступные датчики автоматически скрываются без пустых мест (выключенный Bluetooth или пустой слот SIM). При наличии расширенных сведений лаунчер выводит поколение Wi-Fi (Wi-Fi 5/6), количество подключенных Bluetooth-устройств, значок роуминга для SIM-карт и живую скорость приема/передачи, обновляемую раз в секунду.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Переключатели индикаторов**
Настройки лаунчера, раздел Область уведомлений, список переключателей индикаторов.

3 Перенесите часы и индикаторы на верхнюю панель

При включенном сокрытии системного статус-бара в группе **Верхняя панель** доступен пункт **Верхняя строка состояния**: включите его, и часы с секундами переместятся в левый верхний угол экрана, а индикаторы системы – в правый верхний угол. Это освободит место на панели задач внизу для дополнительных закрепленных приложений.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Верхняя строка состояния**
Рабочий стол лаунчера с включенной верхней строкой состояния.

4 Индикация зарядки и быстрый переход в настройки

Индикатор батареи отображает значок молнии при зарядке с цветовой кодировкой: зеленый от сетевого адаптера, синий по USB, фиолетовый на беспроводной станции (при заряде ниже 15% цвет предупреждения имеет приоритет). Касание любого индикатора напрямую открывает соответствующий раздел системных настроек Android (настройки батареи, сети, Bluetooth и т. д.).

5 Контролируйте уведомления сторонних приложений

Включите пункт **Уведомления других приложений в верхней панели** и предоставьте запрашиваемый доступ к уведомлениям: на панели появится значок для каждого приложения со счетчиком непрочитанных событий (нажатие на значок открывает программу). Текст и вложения уведомлений никогда не считываются.

Панель отображает до 5 значков со счетчиком остальных событий, огибая вырез фронтальной камеры. Чтобы очистить уведомления без открытия, вызовите панель **Активные сигналы**: каждое внешнее уведомление снабжено кнопкой **Скрыть**, а кнопка **Скрыть все** очищает список разом.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель активных сигналов**
Открыта панель активных сигналов, видны кнопки скрытия уведомлений.

Что вы получите

Область статуса отображает только выбранную вами информацию – в системной строке Android или на панели лаунчера. Касание значка открывает системные настройки, а уведомления выводятся в виде лаконичных счетчиков без навязчивого текста.

Советы и решение проблем

- **Индикатор не отображается, хотя он включен?** Устройство может не передавать этот сигнал в данный момент (пустой слот SIM-карты, выключенный Bluetooth или отсутствующее разрешение).
- **Часы на приглушенном ночном экране?** На затемненном экране сохраняются те же системные индикаторы в компактном виде (см. Затемнение и таймаут экрана).
- **Ищете гаджеты погоды или сети для рабочего стола?** Они размещаются на самом столе как отдельные элементы (см. Встроенные гаджеты рабочего стола).

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЛАУНЧЕР

Использование панели задач и дока

Расположение области уведомлений и возможности панели задач.

ЛАУНЧЕР

Меню «Пуск» и полный список приложений

Что перемещается в меню «Пуск», когда верхняя панель берет на себя статус-бар.

ЛАУНЧЕР

Затемнение и таймаут экрана

Как отображаются системные индикаторы на затемненном ночном экране.

аммы, статистика и диагностика

ПРОГРАММЫ, СТАТИСТИКА И ДИАГНОСТИКА | Все редакции | RECIPE #01

Все редакции; для фонарика в шторке и фонарика для воды требуется вспышка камеры, для зеркала – фронтальная камера.

Встроенные мини-приложения - фонарики, зеркало и сигнал SOS

FastMediaSorter включает полезный набор встроенных программ, которые активируются только по вашему желанию. На этой странице описано, как включить и открыть эти утилиты, а также как пользоваться экранным фонариком, фонариком для воды, переключателем в шторке, зеркалом с подсветкой и сигналом бедствия SOS.

Почему вам это понравится

FastMediaSorter содержит набор полезных встроенных программ: калькулятор, секундомер, зеркало, три типа фонарика, сигнал SOS и другие инструменты. Ни один из них не требует установки сторонних приложений и не мешает при работе – каждая утилита отключена, пока вы не решите ее активировать.

Темный подъезд, быстрая проверка прически перед видеозвонком, мокрые руки под дождем или непредвиденная ситуация в походе в сумерках – именно для таких моментов созданы фонарики, зеркало и сигнал SOS.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции – см. Семь редакций FastMediaSorter .
- Для фонарика со вспышкой и фонарика для воды: смартфон со вспышкой камеры. Для зеркала: фронтальная камера.
- Для дублирования сигнала SOS на часы: сопряженные часы с FastMedia Wear в редакции Standard или noLegal – см. Установка на Wear OS и сопряжение с телефоном .

1 Включите необходимые программы

Откройте **Настройки**, перейдите на вкладку **Управление** и найдите группу **Дополнительные программы и сценарии**. Каждая утилита имеет собственный переключатель и по умолчанию выключена после установки:

- **Экранный фонарик** – весь дисплей превращается в мягкий светильник.
- **Фонарик для воды** – одновременная работа вспышки и подсветки экрана с полной блокировкой сенсорного ввода от случайных нажатий каплями.
- **Фонарик в шторке уведомлений** – постоянный переключатель вспышки в панели уведомлений Android.
- **Зеркало** – видоискатель фронтальной камеры в светящейся рамке для подсветки лица (включено по умолчанию при наличии фронтальной камеры).
- **Сигнал бедствия SOS** – громкая сирена с кодом Морзе и стробоскопический световой маяк.
- **Калькулятор**, **Секундомер** и **Мини-игра** – см. Калькулятор и секундомер и Мини-игра.
- **Сведения о системе** – подробный технический отчет об устройстве – см. Сведения о системе и журнал отладки.
- Сетевой монитор, **Турист** и Компаньон Wear – диагностика сети, навигационная панель и управление часами.

Выключение программы сразу скрывает ее из всех меню, панелей и списков виджетов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Переключатели программ**

Настройки, вкладка Управление, развернута группа Дополнительные программы и сценарии.

2 Запуск активированных программ

Включенная программа становится доступна сразу в нескольких удобных местах:

- В меню программ под кнопкой с тремя точками (**Другие действия**) на панели команд главного экрана;
- На панели программ над списком ресурсов. Включите пункт **Панель программ** в **Настройках** (вкладка **Общие**) – меню с тремя точками уступит место наглядным кнопкам. Меню самой панели содержит пункты **Настроить панель**, **Свернуть панель** и **Скрыть панель**;
- На рабочем столе встроенного лаунчера в редакциях Standard и noLegal – см. Рабочий стол лаунчера;
- В виде компактных одноячеечных виджетов для домашнего экрана Android (для экранного фонарика, фонарика для воды и секундомера) – см. Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню программ**
Главный экран, нажата кнопка с тремя точками, открыто меню со списком программ.

3 Подсветка экраном – Экранный фонарик

Откройте **Экранный фонарик**. Весь экран заливается ярким ровным светом на максимальной яркости, превращая телефон в лампу. Время отображается контрастным темным шрифтом в верхней трети экрана.

- Кнопка **Цвет света** под часами позволяет выбрать любой оттенок: тепло-желтый для комфортного чтения или красный для сохранения ночного зрения глаз. Цвет запоминается для будущих запусков.
- Полоса из 5 делений рядом регулирует яркость. Проведение пальцем вверх или вниз по экрану также плавно меняет яркость по 5 ступеням.
- Одинарное касание в любом месте экрана закрывает фонарик.
  Яркость повышается исключительно для этого окна: при закрытии фонарика подсветка экрана мгновенно возвращается к прежнему системному уровню.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экранный фонарик**
Экранный фонарик открыт, выбран теплый оттенок, яркость 4 из 5.

4 Фонарик для мокрых рук – Фонарик для воды

Мокрый сенсорный экран часто регистрирует ложные нажатия от капель воды: обычный фонарик под дождем или в душе может случайно выключиться. **Фонарик для воды** включает одновременно вспышку камеры и белый экран на максимальную яркость, после чего намертво блокирует сенсор. На экране остаются только часы и напоминание: **Заблокировано. Используйте кнопки**.

- Для выключения нажмите любую **кнопку громкости**.
- Шторка уведомлений и навигационные кнопки скрываются, а окно фиксируется на экране, предотвращая случайные сворачивания от капель.
- При закрытии системным жестом свет гаснет автоматически – фонарик никогда не останется гореть в кармане.

На телефонах без вспышки в роли источника света выступает яркий экран с той же надежной блокировкой.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Фонарик для воды**

Фонарик для воды активен, экран заблокирован, системные панели скрыты.

5 Вспышка в одно касание – Фонарик в шторке

Включите **Фонарик в шторке уведомлений**. В системной шторке Android появится постоянный элемент: **Нажмите для включения фонарика**. Нажмите на него – вспышка загорится, а статус сменится на **Фонарик включен. Нажмите для выключения**.

Функция работает при закрытом приложении, на любом домашнем экране и автоматически восстанавливается после перезагрузки телефона. При выключении вспышки через стандартный системный переключатель Android элемент шторки синхронно отобразит выключенное состояние. На Android 13+ требуется выдать стандартное разрешение на показ уведомлений.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Фонарик в шторке**
Шторка уведомлений открыта, видна строка фонарика, свет выключен.

6 Проверка внешности – Зеркало

Откройте **Зеркало**. Фронтальная камера разворачивается на весь экран внутри светящейся белой рамки, которая мягко подсвечивает лицо, подобно лампам гримерного зеркала. Изображение зеркально отражено, как в настоящем зеркале.

- Кнопки масштабирования **1x**, **2×**, **3×** и **5x** расположены в нижнем левом углу (зеркало стартует с комфортного увеличения 3x).
- Кнопка **Отразить изображение** переключает режим зеркального отражения.
- **Подсветка** включает и выключает светящуюся рамку на лету.
- **Сделать снимок** и **Записать видео** сохраняют фото или видео со звуком в папку камеры приложения (или в системную папку Camera) – см. Съемка фото, видео и аудиозаметок прямо в папку назначения.
- **Закрыть зеркало** завершает работу.
  Масштаб, подсветка и отражение запоминаются. Повышение яркости действует только внутри этого экрана.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Зеркало**
Зеркало открыто с зумом 3x, подсветка и отражение активны.

7 Подача сигнала о помощи – Аварийный сигнал SOS

Запустите **Сигнал бедствия SOS** из меню программ или нажмите **Сигнал SOS** на экране панели «Турист». Выберите нужный режим:

- **Звук и свет** – громкая сирена и стробоскоп одновременно;
- **Только звук** – для светлого времени суток или когда яркий свет слепит глаза;
- **Только свет** – для беззвучной подачи маяка в темноте на дальние расстояния.

Сигнал циклически передает международный код Морзе SOS (три коротких, три длинных, три коротких). Сирена звучит по звуковому каналу будильника на максимальной громкости независимо от беззвучного режима телефона. Вспышка и экран вспыхивают в такт сигналу.

Во время работы отображается статусное уведомление **Сигнал активен** с активным режимом. Нажмите **Остановить сигнал** для завершения. Через 30 минут непрерывной работы сигнал выключается автоматически для сохранения аккумулятора.

При наличии сопряженных часов (редакции Standard и noLegal) запуск сигнала на телефоне синхронно активирует сигнал на часах в том же режиме, а остановка на любом из устройств выключает оба. На часах сенсорный экран блокируется, и отключение выполняется аппаратной кнопкой – см. Программы, таймеры и инструменты на часах.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Аварийный сигнал SOS**
Экран SOS активен, выбран режим Звук и свет, идет передача сигнала.

Что вы получите

Все необходимые инструменты находятся под рукой в меню программ, на панели быстрого доступа и на домашнем экране, не перегружая память лишними сторонними приложениями. Телефон мгновенно превращается в настольную лампу, защищенный от воды фонарь, зеркало с подсветкой или надежный маяк спасения.

Советы и решение проблем

- **Нужны другие программы?** Калькулятор и секундомер описаны в Калькулятор и секундомер, игра – в Мини-игра, а трансляция камеры и микрофона – в Трансляция и вещание.
- **Быстрое включение фонарика жестом.** Смахивание от края экрана может мгновенно зажигать вспышку – см. Краевые жесты и панель быстрого доступа.
- **Сирена SOS намеренно сделана очень громкой.** Протестируйте функцию заранее в режиме **Только свет**, чтобы знать ее расположение до наступления экстренной ситуации.
- **Загружаемые компоненты:** дополнительные языки распознавания текста и кодеки загружаются по запросу – см. Загружаемые расширения.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

PROGRAMS

Калькулятор и секундомер

Повседневные расчеты, многопользовательский секундомер до 4 участников и их виджеты.

PROGRAMS

Статистика использования

Количество отсортированных файлов, просмотренных медиа и освобожденной памяти.

LAUNCHER

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана

Размещение фонариков и секундомера на рабочем столе Android.

ПРОГРАММЫ, СТАТИСТИКА И ДИАГНОСТИКА | Все редакции | RECIPE #02

Все редакции; калькулятор для часов с FastMedia Wear доступен в редакциях Standard и noLegal.

Калькулятор и секундомер

Две незаменимые повседневные программы входят в состав FastMediaSorter: калькулятор с живым расчетом по мере ввода и историей, а также многопользовательский секундомер до 4 участников. На этой странице описаны их функции, горячие клавиши и параметры настройки.

Почему вам это понравится

Посчитать чек в магазине, рассчитать чаевые или выполнить быструю конвертацию – встроенный калькулятор всегда под рукой без выхода из приложения и сохраняет историю, которую можно скопировать, отправить или сохранить в файл.

Детские соревнования, забеги по стадиону или двухминутная планка – секундомер может замерять время до четырех участников одновременно, сопровождать тренировку фоновой музыкой и сохранять протокол результатов для отправки тренеру.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции – см. Семь редакций FastMediaSorter .
- **Калькулятор** и **Секундомер**, включенные в **Настройках** (вкладка **Управление**, раздел **Дополнительные программы и сценарии**) – по умолчанию они выключены. См. Встроенные мини-приложения .
- Для воспроизведения музыки во время тренировки: аудиофайлы в памяти телефона.

1 Запустите калькулятор

Откройте **Калькулятор** из меню программ или панели программ на главном экране, либо разместите виджет **Калькулятор** на домашнем экране Android – см. Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана. Если калькулятор выключен в настройках, виджет подскажет **Калькулятор выключен** и предложит **Открыть Настройки**.

В текстовом редакторе можно выделить математическое выражение прямо в тексте заметки (например, `12*7+5`) и отправить его в калькулятор – см. Просмотр и редактирование текстовых файлов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Калькулятор**
Калькулятор открыт, набрано 125 + 37, живой результат 162 виден в истории, обычная клавиатура.

2 Вычисления с живым результатом по мере ввода

Набирайте числа и арифметические действия как на обычном калькуляторе. При вводе второго числа результат вычисляется на лету и отображается в строке истории сверху еще до нажатия знака **=**.

Если результат пока не определен (например, при делении на незавершенный ноль), экран не показывает пугающих ошибок: сообщение **Нельзя делить на ноль** появится только при явном нажатии **=**.

Нажмите на результат, чтобы быстро скопировать его в буфер обмена. Кнопка с тремя точками открывает меню: **Копировать**, **Вставить**, **Округлить**, **Функции**, **Отправить результат**, **Сохранить историю**, **Очистить историю** и **Настройки калькулятора**.

3 Дополнительные функции по долгому нажатию клавиш

На каждой клавише мелким шрифтом указано дополнительное действие. Удерживайте клавишу для его вызова:

- **1** – 1/x, **2** – x^2, **3** – $\sqrt[3]{x}$, **4** – √x, **5** – x^y, **6** – n!;
- **7** – sin, **8** – cos, **9** – tg, **±** – ctg, **.** – π;
- **0** – ввод трех нулей сразу (000), что очень удобно для тысяч и миллионов;
- **+** – копировать, **–** – вставить, **×** – отправить результат, **÷** – округлить, **%** – сохранить историю.

  Пункт **Очистить историю** намеренно доступен только в меню и не вынесен на быстрое удержание, защищая от случайного стирания. Долгое нажатие на кнопку меню закрывает калькулятор.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Клавиши калькулятора**
Клавиатура калькулятора крупным планом, видны подписи 1/x, x^2, √x, sin, cos, 000.

4 Работа с историей и настройки калькулятора

Каждое выполненное действие сохраняется в ленте истории. Вы можете выделить любую часть текста для копирования. Масштабируйте историю жестом щипка двумя пальцами: доступно 5 размеров шрифта, которые запоминаются автоматически. Команда **Сохранить историю** записывает протокол в папку «Загрузки» (**История сохранена в Загрузки**).

Раздел **Настройки калькулятора** в меню предлагает:

- **Группировка разрядов** – разделение тысяч запятыми по обе стороны от точки (например, 1 234 567).
- **Размер результата** – ползунок масштаба шрифта итогового числа.
- **Клавиатура** – **Обычная**, **Крупные клавиши** для легкого попадания или **Компактная справа внизу** для удобного набора одним большим пальцем.

5 Калькулятор на наручных часах

Приложение FastMedia Wear на сопряженных часах содержит оптимизированный калькулятор. Кнопка **C** вынесена в отдельную нижнюю строку с защитным отступом от случайных нажатий, а поле результата увеличено. Удержание **0** вводит три нуля, долгое нажатие кнопки меню закрывает утилиту, а вращение безеля/коронки на экране истории меняет размер шрифта. См. подробнее Программы, таймеры и инструменты на часах.

6 Запуск секундомера и выбор количества участников

Запустите **Секундомер** из меню программ, панели программ или с помощью виджета **Секундомер** на домашнем экране (виджет позволяет запускать и останавливать замер прямо с рабочего стола).

Нажмите **Настройки секундомера** для подготовки:

- **Участники** – выбор количества одновременно соревнующихся людей (до 4 человек). Экран делится на независимые зоны: от **Участник 1** до **Участник 4**.
- **Музыка во время работы** и **Трек** – зацикленное воспроизведение выбранного трека во время отсчета времени. Пункт **Громкость музыки** регулирует звуковой баланс.
- **Кнопки громкости для старта и стопа** – клавиша увеличения громкости запускает замер или фиксирует круг, а клавиша уменьшения – останавливает таймер без касания экрана. Системная громкость при этом не меняется.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Секундомер**
Секундомер с четырьмя участниками, таймеры запущены, записано несколько кругов.

7 Замер времени, фиксация кругов и сохранение протокола

- Кнопка **Старт для всех** синхронно запускает таймеры всех участников и переключается на **Стоп для всех**. Каждая зона также имеет индивидуальные кнопки **Старт**, **Стоп**, **Круг** и **Сброс**; кнопка **Сбросить все** очищает все результаты.
- Кнопка **Круг** записывает время промежуточных этапов в список кругов.
- Кнопка **Результат** открывает экран **Результаты секундомера**: добавьте **Описание** и **Примечание**, оцените **Предпросмотр** и нажмите **Сохранить в файл** (файл сохраняется в Загрузки: **Сохранено в Загрузки**) или **Поделиться** для отправки в мессенджер или по почте. Протокол автоматически фиксирует точную дату и время замера (**Измерено:**).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Результаты секундомера**
Экран результатов секундомера для двух участников с кругами и заполненным описанием.

Что вы получите

Вы можете выполнять расчеты без переключения между приложениями, хранить и масштабировать историю вычислений, а также профессионально замерять время до четырех участников с музыкальным сопровождением и мгновенным экспортом готовых протоколов.

Советы и решение проблем

- **Калькулятор на домашнем экране:** виджет **Калькулятор** открывает инструмент в одно касание без входа в основное меню.
- **Замер времени на морозе в перчатках:** включите управление физическими кнопками громкости, чтобы не касаться замерзшего сенсорного экрана.
- **Плитки программ на рабочем столе лаунчера:** все включенные утилиты отображаются на десктопе лаунчера – см. Рабочий стол лаунчера.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

PROGRAMS

Встроенные мини-приложения

Включение встроенных утилит, фонариков, зеркала и сигнала SOS.

PROGRAMS

Мини-игра

Пошаговая логическая головоломка для короткого отдыха.

LAUNCHER

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана

Размещение виджетов калькулятора и секундомера на домашнем экране.

ПРОГРАММЫ, СТАТИСТИКА И ДИАГНОСТИКА | Все редакции | RECIPE #03

Все редакции; версия для часов с FastMedia Wear доступна в редакциях Standard и noLegal.

Мини-игра - «Крывавица и чудовище»

«Крывавица и чудовище» - пошаговая логическая мини-игра, встроенная в FastMediaSorter. На этой странице описано включение игры, правила и начисление очков, управление с сенсора, клавиатуры, пульта и геймпада, перезапуск уровней, три стиля графики и версия для смарт-часов.

Почему вам это понравится

Иногда приходится чего-то ждать - автобуса на остановке, окончания копирования большого архива или закипания чайника. **«Крывавица и чудовище»** - это компактная пошаговая логическая головоломка для таких минут: ход за ходом, без спешки, без рекламы и без отправки данных в сеть.

Вы ведете чудовище к выходу, пока охотники сжимают кольцо. Каждый уровень - это лабиринт, где правильное перемещение стены часто решает всю партию.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции - см. Семь редакций FastMediaSorter .
- **Мини-игра**, включенная в **Настройках** (вкладка **Управление**, раздел **Дополнительные программы и сценарии**) - по умолчанию она отключена. См. Встроенные мини-приложения .

1 Запустите игру

После включения опции **Мини-игра** игра **«Крывавица и чудовище»** появляется в меню программ, на панели программ и (в редакциях Standard и noLegal) на рабочем столе встроенного лаунчера. Вы также можете вынести виджет **Крывавица** на домашний экран: он открывает игру в одно касание.

Кнопка **Как играть?** открывает правила игры и обозначения всех элементов игрового поля.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Поле мини-игры**

Игра открыта в начале 3 уровня, классический стиль, стрелка выхода видна.

2 Изучите правила

Доведите синее Чудовище до зеленого выхода, не позволив врагам загнать вас в угол.

- Каждый ход перемещает Чудовище на одну клетку. После вашего хода все враги делают свой ход.
- Красная **Крывавица** целенаправленно охотится за Чудовищем. Фиолетовые младшие крывавицы бродят случайным образом.
- Серые **стены** можно толкать на свободные клетки, расчищая себе проход или блокируя врагов. Толстая внешняя рамка поля непроходима.
- Если враг ступает на вашу клетку или на соседнюю с вами, игра заканчивается: **Крывавица поймала вас. Начните новую игру, чтобы попробовать снова.**
- Достижение выхода: **Выход достигнут. Начните следующий уровень, когда будете готовы.** Нажмите **Следующий уровень**.

  Очки: каждый ход стоит 10 очков, сдвиг стены дает 10 очков, раздавливание фиолетового врага стеной приносит 50 очков, а выход с уровня дает 1000 очков. Счетчики сверху отображают **Очки**, **Уровень** и **Ходы**.

  В начале каждого уровня зеленая стрелка от Чудовища на секунду указывает направление к ближайшему выходу, помогая быстро сориентироваться на большой доске.

3 Управление касаниями, клавиатурой, D-pad или геймпадом

Используйте любой удобный способ ввода:

- **Сенсор** – смахивание в нужную сторону либо нажатие на край игрового поля в направлении хода;
- **Клавиатура** – стрелки, клавиши W A S D или цифры 8, 4, 6 и 2 на цифровом блоке;
- **Пульт ТВ или D-pad** – четыре кнопки направления;
- **Геймпад** – крестовина D-pad; кнопка **Y** перезапускает уровень.
  Клавиша **R** на клавиатуре также перезапускает уровень, а **Esc** выполняет возврат назад – см. Управление с клавиатуры, D-Pad и Android TV.

4 Зашли в тупик? Перезапустите уровень

Если вы оказались в безвыходном положении, нажмите **Перезапустить уровень** прямо во время игры. Уровень начнется заново с теми же условиями, что и при поимке врагом: со счета списывается 500 очков штрафа. Кнопка **Новая игра** начинает прохождение заново с 1 уровня.

5 Выберите стиль оформления

Кнопка выбора режима на верхней панели открывает меню **Режим игры** с тремя графическими стилями (правила во всех режимах одинаковы):

- **Классический** – абстрактные цветные геометрические фигуры: синее Чудовище, красные и фиолетовые враги, серые блоки стен и зеленый выход.
- **Крывавица** – атмосферное светло-серое поле с черными стенами и персонажами: вы ведете человека к двери, женщина с автоматом охотится за ним, а ее помощницы с ножами бродят вокруг.
- **Контрастный** – яркие монолитные контрастные плитки, идеальные для небольших дисплеев. Перемещенная фигура оставляет плавный затухающий след, наглядно показывая направление движения.

Выбранный стиль сохраняется автоматически, а раздел **Как играть?** адаптирует легенду под активное оформление.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Стиль «Крывавица»**
Игра в режиме Крывавица в процессе прохождения уровня.

6 Игра на смарт-часах

В FastMedia Wear на сопряженных часах доступна та же головоломка. Стрелка возврата расположена слева по центру круглого экрана, а кнопка **Пропустить ход** – справа по центру, позволяя пропускать ход без открытия дополнительных меню. Очки, уровень и счетчик ходов аккуратно расположены вдоль нижнего края экрана – см. Программы, таймеры и инструменты на часах.

Что вы получите

Увлекательная головоломка всегда доступна в кармане: запускайте ее из меню или виджета домашнего экрана, играйте пальцем, пультом или на часах и выбирайте визуальный стиль по вкусу.

Советы и решение проблем

- **Просчитывайте ходы на шаг вперед.** Красная Крывавица всегда шагает строго в вашу сторону, а фиолетовые враги бродят хаотично. Старайтесь в первую очередь отгородиться стеной от красной преследовательницы.
- **Мелкие элементы на экране?** Переключитесь на **Контрастный** стиль – он разработан специально для компактных экранов.
- **Хотите полностью отключить игру?** Выключите пункт **Мини-игра** в Настройках: игра и ее виджет исчезнут из всех списков.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

PROGRAMS

Встроенные мини-приложения

Включение встроенных утилит, фонариков, зеркала и сигнала SOS.

PROGRAMS

Калькулятор и секундомер

Повседневные расчеты и секундомер до четырех участников.

LAUNCHER

Виджеты FastMediaSorter для домашнего экрана

Размещение виджета игры на домашнем экране рядом с остальными виджетами.

ПРОГРАММЫ, СТАТИСТИКА И ДИАГНОСТИКА | Все редакции | RECIPE #04

Все редакции; раздел «Источники» отображается только в редакциях с поддержкой сетевых папок и облачных хранилищ.

Статистика использования – что вы отсортировали, просмотрели и освободили

FastMediaSorter ведет локальный учет полезных действий: отсортированные и удаленные файлы, сделанные снимки, просмотренные видео и прочитанные документы. На этой странице описано, как включить учет статистики, как читать экраны дашборда и как экспортировать или отправить сводку разработчику.

Почему вам это понравится

После нескольких недель активной сортировки приятно увидеть наглядный результат: сколько файлов разложено по полочкам, сколько гигабайтов памяти вернуло удаление дубликатов и сколько часов видео и музыки вы воспроизвели. FastMediaSorter бережно подсчитывает эти данные на вашем телефоне и сводит их в единый информативный дашборд.

Собранные цифры никогда не покидают устройство самостоятельно. Если вы захотите помочь автору понять сценарии использования приложения, вы можете отправить отчет вручную через свой почтовый клиент, предварительно проверив каждую строчку.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции – см. Семь редакций FastMediaSorter .
- Некоторое время работы в приложении (в свежеустановленном приложении отображается **Активности пока нет. Статистика появится по мере сортировки, просмотра и съемки файлов**)
- Для кнопки **Отправить автору** : почтовое приложение на телефоне. Для кнопки **Экспорт** : любое приложение для передачи или сохранения файлов.

1 Проверьте включение сбора статистики

Откройте Настройки, вкладку **Общие**, и найдите пункт **Сбор статистики** в подразделе **Общие настройки интерфейса**. Он включен по умолчанию после установки с примечанием: **Собирается на вашем устройстве. Автоматически ничего не отправляется.** Переключатель также доступен в мастере начальной настройки – см. Первый запуск и мастер настройки.

Выключение переключателя мгновенно стирает детальные счетчики активности. Три базовых факта сохраняются всегда: общее число запусков приложения, дата первого старта и версия первой установленной сборки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Переключатель статистики**
Настройки, вкладка Общие, Общие настройки интерфейса, сбор статистики включен, строка видна.

2 Откройте экран статистики

При включенном сборе рядом с переключателем отображается строка **Статистика**. Нажмите на нее (при выключенном сборе строка скрывается, так как данных для показа нет).

В верхней части расположены четыре сводные карточки за все время:

- **Отсортировано (копирование + перемещение)** – количество файлов, разложенных по папкам назначения;
- **Освобождено места** – объем памяти, возвращенный благодаря удалению ненужных файлов;
- **Время в плеере** – суммарное время просмотра видео и прослушивания музыки;
- **Просмотрено** – количество открытых медиафайлов и документов.

Если открыть экран сразу после копирования или перемещения, новые файлы уже будут учтены в счетчиках.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экран статистики**
Экран статистики после нескольких недель использования, видны сводные карточки и полоса по типам файлов.

3 Распределение файлов по категориям – По типам

Под карточками цветная полоса **По типам** наглядно раскладывает обработанные файлы по категориям: **Изображения**, **Видео**, **Аудио**, **Документы** и **Прочее** с процентным соотношением и количеством. Полоса появляется сразу при наличии хотя бы одной записи.

4 Разверните разделы для детального анализа

Ниже расположены тематические разделы, сворачиваемые и разворачиваемые по нажатию. Строки с нулевыми значениями автоматически скрываются, поэтому вы видите только реально совершенные действия:

- **Операции** – **Скопировано**, **Перемещено**, **Удалено** с объемом освобожденной памяти, **Переименовано**, **Архивировано**, **Распаковано**, **Создано папок**, **Поиск дубликатов** и **Удалено дубликатов**, **Отменено операций**, **Запусков по расписанию** и **Обработано файлов по расписанию**.
- **Съемка** – **Снято фото**, **Записано видео**, **Аудиозаметки** и **Скриншоты**, созданные камерой, диктофоном и краевыми жестами приложения.
- **Просмотр** – **Просмотрено изображений**, **Просмотрено видео** и **Прослушано аудио** со временем, **Открыто документов** с числом страниц, **Запущено слайд-шоу** и **Показано слайдов**, **Аудиопотоков воспроизведено** и **Видеотрансляций просмотрено**, **Экспортировано кадров** и **Сохранено кадров GIF**, **Добавлено в избранное** и **Удалено из избранного**.
- **Редактирование** – **Рисунки**, **Заметки** в текстовом редакторе, **Правки изображений** и **Распознано текста** с помощью модуля OCR.
- **Источники** – **Подключено источников** (сетевые и облачные папки), **Добавлено потоков** и **Импортировано из плейлистов** (в редакциях без поддержки сети этот раздел скрыт).
- **Использование** – **Запусков приложения**, **Первый запуск**, **Версия первой установки**, а при включенном сборе – **Сессий** и **Активное время**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Разделы статистики**

Экран статистики, разделы Операции и Просмотр развернуты, Съемка и Редактирование свернуты.

5 Сохранение сводки или отправка автору

Внизу экрана расположено напоминание: **Эти данные хранятся только на вашем устройстве. Вы отправляете сводку автору лично из своего почтового приложения.** Две кнопки формируют понятный текстовый отчет (итоги, версия приложения, редакция, модель смартфона и версия Android, без персональных данных):

- **Отправить автору** – открывает почтовый клиент с адресом разработчика, темой **Статистика FastMediaSorter** и прикрепленным текстом отчета. Вы можете просмотреть текст перед отправкой.
- **Экспорт** – открывает системный диалог Android для сохранения отчета в текстовый файл или отправки через любой мессенджер.

Что вы получите

Вы всегда точно знаете, сколько полезной работы выполнило приложение – сколько файлов упорядочено, сколько гигабайтов освобождено и сколько времени сэкономлено, сохраняя полный контроль над конфиденциальностью данных.

Советы и решение проблем

- **Сброс счетчиков:** выключите и снова включите **Сбор статистики** – детальные счетчики обнулятся, а общее число запусков и дата первой установки сохранятся.
- **Почему нет определенной строки?** Нулевые строки скрыты. Совершите действие один раз (сделайте снимок, переименуйте файл) – и строка сразу появится в соответствующем разделе.
- **Освобождение памяти:** максимальный выигрыш обычно дает удаление дубликатов и тяжелых видеороликов – см. Освобождение места.
- **Произошел сбой в программе?** Отчет статистики не предназначен для поиска багов: отправьте журнал отладки – см. Сведения о системе и журнал отладки.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

PROGRAMS

Сведения о системе и журнал отладки

Полный отчет о вашем устройстве и технический лог для решения проблем.

STORAGE

Освобождение места

Поиск дубликатов, больших файлов и очистка накопителя телефона.

PROGRAMS

Встроенные мини-приложения

Включение фонариков, зеркала, сигнала SOS и других полезных утилит.

ПРОГРАММЫ, СТАТИСТИКА И ДИАГНОСТИКА | Все редакции | RECIPE #05

Все редакции; отчет с часов доступен в FastMedia Wear в редакциях Standard и noLegal.

Сведения о системе и журнал отладки – помощь автору в решении проблем

Два инструмента помогают быстро локализовать и устранить любую неполадку в FastMediaSorter: отчет **Сведения о системе** с параметрами устройства и **журнал отладки (debug log)** с техническими событиями приложения. На этой странице описано, как просматривать, копировать, сохранять и отправлять эти данные разработчику.

Почему вам это понравится

Если нестандартное видео не воспроизводится или сетевая папка не открывается, разработчику для исправления ошибки нужны две ключевые вещи: точные характеристики устройства и последовательность действий приложения перед сбоем. **Сведения о системе** дают ответ на первый вопрос, а **журнал отладки (debug log)** – на второй.

Никакие данные не отправляются автоматически. Вы формируете файл, можете лично просмотреть его содержимое и сами решаете, куда и кому его отправить.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции – см. Семь редакций FastMediaSorter .
- Приложение для отправки файлов (почта, мессенджер или облако), если вы хотите передать отчет разработчику.
- Для отчета со смарт-часов: часы с FastMedia Wear – см. Установка на Wear OS и сопряжение с телефоном .

1 Откройте Сведения о системе

Открыть отчет можно двумя путями:

- **Как отдельную программу.** Включите пункт **Сведения о системе** в Настройках (вкладка **Управление**, раздел **Дополнительные программы и сценарии**). Утилита появится в меню программ, на панели программ и рабочем столе лаунчера рядом с калькулятором и Сетевым монитором – см. Встроенные мини-приложения. Она открывается в виде полноэкранного интерфейса.
- **Из Настроек.** Перейдите в **Настройки** -> вкладка **Общие** -> **О системе**. Тот же отчет откроется в диалоговом окне с маскированием конфиденциальных данных.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сведения о системе**

Полноэкранный отчет Сведения о системе, открытый из меню программ, разделы свернуты.

2 Просмотр диагностического отчета

Отчет разбит на сворачиваемые разделы: **Устройство**, **Пользователь**, **ОС**, **Приложение**, **Оборудование**, **Камеры**, **Батарея**, **Память**, **Хранилище**, **Сеть**, **Дисплей**, **Локаль**, **Время**, **Система** и **Тесты производительности**.

- Раздел **Камеры** подробно описывает все модули смартфона (включая отдельные физические сенсоры за одним объективом): ориентацию, фокусное расстояние, физический размер матрицы, диапазон зума и **Активную зону сенсора** (часть матрицы, с которой считывается реальный кадр) – см. Объективы, зум, профили съемки и настройки камеры.
- Раздел **Приложение** выводит точную версию программы и номер сборки.

Удерживайте любую строку, чтобы скопировать конкретное значение. Экран полноценно поддерживает управление с клавиатуры или пульта Android TV: активная строка четко подсвечивается – см. Управление с клавиатуры, D-Pad и Android TV.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Раздел камер**
Сведения о системе, развернут раздел камер с физическими параметрами модулей.

3 Копирование, сохранение и отправка отчета

В нижней части полноэкранного отчета доступны кнопки:

- **Копировать** – копирует весь текст отчета в буфер обмена для вставки в сообщение.
- **Сохранить** – записывает текстовый файл с отчетом в папку «Загрузки» с меткой даты и времени в имени.
- **Поделиться** – открывает системный диалог отправки Android.

В окне **О системе** из Настроек чувствительные значения (хэш подписи, локальные сетевые IP, системные пути монтирования) по умолчанию скрыты. Кнопка **Копировать полный отчет** включает их, предварительно запрашивая подтверждение: «**Копировать полный отчет?** Копия будет содержать конфиденциальные данные (хэш подписи, локальные адреса, пути монтирования). Продолжить?».

4 Определение точной сборки приложения

В **Настройках** на вкладке **Общие** нижняя строка содержит версию, номер сборки и контактный e-mail автора, например: **2.60.9240.148 | Сборка 260924014**. Те же цифры продублированы в разделе **Приложение** в Сведениях о системе.

Номер версии строится на основе даты и времени компиляции: версия 2.60.9240.148 была собрана 24 сентября 2026 года в 01:48. При обращении к разработчику укажите эту строку - она однозначно определяет сборку приложения.

5 Сохранение и отправка журнала отладки

Приложение ведет локальный журнал отладки – технический дневник событий и возникающих ошибок. Если произошел сбой, повторите действие еще раз, чтобы оно зафиксировалось в журнале, затем откройте **Настройки** -> вкладка **Общие** -> карточка **Резервное копирование, восстановление и экспорт настроек**:

- **Поделиться журналами отладки** – упаковывает журналы в zip-архив `fastmediasorter_logs.zip` и открывает системное меню отправки (выберите почту или мессенджер для передачи автору).
- **Сохранить журналы отладки** – сохраняет тот же архив в выбранную вами папку.

Долгое удержание строки версии на вкладке «Общие» также инициирует отправку журнала.

Все пароли, токены и ключи шифрования автоматически заменяются звездочками до записи в файл и никогда не попадают в лог. В журнал также записываются детали воспроизведения онлайн-каналов и аудио (выбранный профиль качества, битрейт, используемый декодер), где чаще всего кроются причины сбоев.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Кнопки журнала отладки**
Настройки, вкладка Общие, карточка резервного копирования с кнопками логов.

6 Получение диагностического отчета с часов

Приложение FastMedia Wear имеет собственный экран **Сведения о системе** в меню программ часов рядом с пунктом «О программе». На нем отображаются модель часов, версия Wear OS, версия приложения, свободная память и статус связи со смартфоном.

С этого экрана можно отправить отчет на телефон: на смартфоне появится уведомление **Получен отчет с часов – Нажмите для открытия или отправки отчета**. Логи часов сохраняются рядом с логами телефона и могут быть экспортированы в едином архиве – см. Программы, таймеры и инструменты на часах.

Что вы получите

Вы можете в одном сообщении предоставить разработчику исчерпывающую информацию о модели устройства, точной версии сборки и техническом контексте ошибки – без раскрытия персональных паролей и конфиденциальных ключей.

Советы и решение проблем

- **Нужны технические коды прямо на экране ошибки?** Включите пункт **Подробные описания ошибок** в **Настройках** (вкладка **Управление**), чтобы видеть системные коды сбоев.
- **Отправляйте журнал сразу после воспроизведения проблемы.** Приложение хранит только последние файлы логов, поэтому через неделю нужная запись может быть перезаписана.
- **Объем вашей работы с файлами** отслеживается в отдельном отчете – см. Статистика использования.
- **Проверка сетевого подключения:** для диагностики канала связи используйте Сетевой монитор.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

PROGRAMS

PROGRAMS

Статистика использования

Сколько файлов вы отсортировали, просмотрели и удалили – и как экспортировать сводку.

Встроенные мини-приложения

Включение Сведений о системе и других встроенных утилит.

GETTING STARTED

Руководство по разрешениям приложения

Назначение каждого системного разрешения и устранение проблем с доступом.

ройки

НАСТРОЙКИ И НАВИГАЦИЯ | Все редакции | RECIPE #01

Все редакции. Полнотекстовый поиск и интерактивная онлайн-справка доступны в Standard, Lite, Photos и Legacy.

Обзор и поиск в Настройках

Настройки – главный центр управления внешним видом и возможностями FastMediaSorter. Благодаря группировке по сворачиваемым разделам, мгновенному поиску по ключевым словам и единому формату строк вы легко сориентируетесь в любом наборе опций. На этой странице рассмотрены принципы навигации и поиска по Настройкам.

Почему вам это понравится

Экран Настроек включает десятки групп и более сотни индивидуальных параметров. Благодаря сворачиваемым блокам и мгновенному поиску по ключевым словам вы можете найти нужный пункт за считанные секунды вместо долгой ручной прокрутки. При этом все строки, независимо от их назначения, выглядят и управляются по единым правилам.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter любой редакции с открытым экраном **Настроек** .
- Широкий экран планшета или альбомная ориентация для просмотра двухколоночной компоновки (для остальных функций не требуется).

1 Навигация по сворачиваемым группам

Экран **Настроек** разбит на тематические группы: **Общие**, **Изображения**, **Видео**, **Аудио**, **Документы**, **Потоки**, **Плеер**, **Назначения** и другие, а также разделы **Лаунчер** и **Wear OS** в соответствующих редакциях. Каждый заголовок снабжен анимированной стрелкой и кратким описанием содержимого. Ранее открытые группы остаются развернутыми при следующем входе. Программы чтения с экрана корректно озвучивают состояние групп во всех диалогах и окнах.

На планшетах и в альбомной ориентации свернутые группы выстраиваются в две аккуратные колонки, а при открытии группа разворачивается на всю ширину. Каждый заголовок и переключатель дополнены монохромной иконкой, что позволяет мгновенно ориентироваться в категориях даже при беглом взгляде.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Группы настроек**
Экран настроек, планшет, свернутые группы в две колонки и одна группа развернута на всю ширину.

2 Мгновенный поиск по всем параметрам

Нажмите на значок лупы вверху экрана **Настроек**, чтобы открыть панель поиска: введите ключевое слово, и приложение сразу отфильтрует подходящие опции, развернет нужную группу и подсветит целевую строку. В альбомной ориентации кнопка поиска расположена с безопасным отступом от системной панели навигации Android, исключая случайные нажатия.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Поиск в Настройках**
Экран настроек с открытой строкой поиска, введен запрос, результат подсвечен в списке.

3 Единый формат и поведение строк параметров

Все строки настроек оформлены по строгому стандарту: текущее значение расположено рядом с заголовком, а не прижато к противоположному краю широкого экрана, и соседние строки в блоке выравнивают свои значения по единой вертикальной колонке. Стрелка выбора следует сразу за текстом без растягивания на всю ширину, а простые диалоги выбора значений (цвета, размеры, сортировка) открываются одинаково во всем приложении. Выпадающие списки получают фокус окна, позволяя легко выбирать пункты с пульта D-pad клавишей Enter и озвучиваются скринридерами.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Стандарт оформления строк**
Экран настроек, блок строк с выровненными значениями, открыт выпадающий список в фокусе.

4 Настройки в отдельных диалогах

Некоторые сложные конфигурации вынесены в отдельные диалоговые окна (конфигурация лаунчера, зоны краевых жестов, назначение приложений по умолчанию, оверлеи камеры и OCR), чтобы не перегружать главный список. Полное описание всех параметров и диалогов на русском, украинском и английском языках собрано в справочнике настроек, который автоматически генерируется из исходного кода приложения.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диалоговые экраны настроек**
Открыт диалог настроек лаунчера по ссылке из Настроек, пример диалогового интерфейса.

5 Предсказуемая смена профилей устройств

При смене **Профиля устройства** приложение точно указывает, сколько именно параметров будет перезаписано. Профиль задает оптимальные настройки для разных сценариев (тема чтения, загрузка ссылок, стартовый экран потоков, сетка рабочего стола лаунчера и панель задач), благодаря чему автомагнитола, электронная книга или фоторамка сразу получают идеальную конфигурацию. Новое значение применяется мгновенно без мерцания старых значений.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Подтверждение профиля**
Настройки, группа Общие, строка Профиль устройства, открыт диалог с числом изменяемых настроек.

6 Корректное сохранение введенных чисел

Поля **Размер значков сетки (пиксели)** и **Интервал синхронизации (мин)** в разделе **Общие** надежно сохраняют введенные вручную числа: значение фиксируется при выходе с экрана или нажатии кнопки действия на клавиатуре. Если введенное число не попадает в допустимый шаг, оно автоматически округляется до ближайшего разрешенного значения и сразу отображается в поле.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Числовые поля настроек**
Настройки, группа Общие, числовые поля размера значков и интервала с клавиатурой.

7 Лицензии, запланированные задачи и папки назначения

Раздел **Лицензии открытого ПО** открывается плавно и без пустых строк. Пункт **Запланированные операции с файлами** в группе **Назначения** открывает отдельный экран управления запланированными операциями. Выбор папок для сохранения загрузок и скриншотов оформлен в едином стиле и позволяет указать любую локальную папку через системный проводник Android, не засоряя общий список ресурсов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор папки назначения**
Настройки, группа Назначения, строка выбора папки загрузки со значением и кнопкой Выбрать.

8 Единообразие диалогов, уведомлений и поворота экрана

Кнопки подтверждения и отмены во всех диалогах настроек используют единый именованный стиль оформления, а копирование текста в буфер обмена сопровождается единообразным уведомлением (на Android 13+ системное превью заменяет всплывающее сообщение). Поворот устройства во время закрытия или открытия экранов настроек происходит абсолютно стабильно, а диалог настройки краевых жестов сохраняет активную зону при смене ориентации экрана.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Подтверждение копирования**
Диалог настроек со стандартными кнопками и всплывающим подтверждением копирования.

Что вы получите

Экран Настроек легко воспринимается и быстро ищется: сворачиваемые группы с наглядными иконками, мгновенный поиск по ключевым словам, единые стандарты оформления строк и прозрачное поведение профилей устройств и папок сохранения.

Советы и решение проблем

- **Ищете параметр, открывающийся в диалоге?** В справочнике настроек подробно описаны все диалоговые экраны.
- **Хотите изменить тему, язык или систему единиц?** См. Темы, цвета, язык и единицы измерения.
- **Настройка блокировки сна, питания и панели программ:** см. Воспроизведение, питание и повседневное поведение.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

SETTINGS

Темы, цвета, язык и единицы измерения

Цветовые темы, переключение языка, крупные кнопки, компактный режим и единицы измерения.

SETTINGS

Воспроизведение, питание и повседневное поведение

Блокировка сна, автоповорот, энергосбережение, приложения по умолчанию и панель быстрого доступа.

SETTINGS

Конфиденциальность, пароли и сетевая безопасность

Защищенные PIN-кодом ресурсы, шифрование и безопасность удаленных источников.

НАСТРОЙКИ И НАВИГАЦИЯ Все редакции RECIPE #02

Все редакции. Цветовая тема, акценты, язык, крупные кнопки и компактный режим доступны в Standard, Lite, Photos и Legacy; настройки внешнего вида часов требуют Standard или noLegal с сопряженными часами.

Темы, цвета, язык и единицы измерения – индивидуальный стиль приложения

Цветовая тема, язык и масштаб элементов позволяют настроить FastMediaSorter под любые условия использования. Все эти параметры собраны на вкладке **Общие** в Настройках. На этой странице подробно описан выбор базовых и акцентных цветовых тем, переключение языков, режимы кнопок, отключение анимаций, тематические значки, единицы измерения и интерфейс для часов.

Почему вам это понравится

Идеальный внешний вид индивидуален для каждого: темная цветовая тема для вечернего просмотра, контрастный акцент днем, увеличенные кнопки для экрана в автомобиле, компактный список для небольшого дисплея, родной язык на всех экранах (включая локали с особым начертанием цифр). FastMediaSorter собрал все эти параметры в нескольких понятных строках Настроек, не разбрасывая их по всему приложению.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter любой редакции с открытым разделом **Общие** в **Настройках**. См. Обзор и поиск в Настройках, если вы открываете их впервые.
- Опционально: сопряженные часы для оценки синхронизации внешнего вида.

1 Выберите цветовую тему или один из акцентных стилей

Пункт **Цветовая тема** в разделе **Общие** переключает базовый стиль всего приложения между вариантами **Автоматически**, **Светлая** и **Темная**. Под ними расположены шесть акцентных тем оформления – светлая и темная версии для зеленого, синего и красного оттенков, которые применяются ко всем экранам и сохраняются после перезапуска. Вторичный текст автоматически адаптирует свою контрастность под выбранный акцент, поэтому подписи и подсказки остаются идеально читаемыми при любом оформлении.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор цветовой темы**
Настройки, вкладка Общие, строка Цветовая тема с открытым диалогом выбора базовых и акцентных тем.

2 Читайте интерфейс на родном языке

Строка **Language/Язык/Мова** в разделе **Общие** открывает список доступных языков с быстрым поиском. Приложение переведено на 13 языков: русский, украинский и английский переведены полностью, а арабский, бенгальский, китайский (упрощенный), французский, немецкий, хинди, итальянский, португальский, испанский и урду покрывают около 98% интерфейса со всеми специфическими экранами редакций. Если для редкой строки еще нет перевода, она отображается на английском языке вместо пустого места, поэтому экраны никогда не выглядят незавершенными. Системный переключатель языка приложений Android предлагает тот же список из 13 языков. В локалях с восточно-арабскими или бенгальскими цифрами добавление ресурсов и выбор иконок работают абсолютно корректно.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор языка**
Настройки, вкладка Общие, строка Язык с открытым диалогом поиска и выбора языка.

3 Крупные кнопки для авто и компактный режим для емких списков

Параметр **Режим «Крупные кнопки»** в разделе **Плеер** увеличивает кнопки управления плеером на всю ширину панели с отображением от 5 до 9 кнопок в зависимости от размера экрана – создано специально для автомобильных магнитол и управления в движении. Переключатель **Компактные элементы** в разделе **Общие** решает противоположную задачу: уменьшает высоту строк и отступы элементов управления, позволяя уместить больше информации на экране (требуется перезапуск приложения).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Крупные кнопки и компактный вид**
Настройки, вкладка Плеер, строка Крупные кнопки рядом с компактным режимом из вкладки Общие.

4 Отключение декоративной анимации с сохранением информативной индикации

Параметр **Отключить анимацию** в разделе **Общие** выключает переходы между экранами, эффекты сворачивания/разворачивания групп, анимацию вкладок настроек, кроссфейд картинок, а также фирменный анимированный фон «волны и частицы» на рабочем столе встроенного лаунчера и часах. При этом информативные анимации намеренно сохраняются: аудиовизуализатор под играющим треком продолжает пульсировать, а индикатор сохранения плавно вращается, чтобы операция не выглядела зависшей. При включении этого режима фоновая заставка лаунчера отображает статичный кадр вместо черного экрана после поворота устройства.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Отключение анимации**
Настройки, вкладка Общие, переключатель Отключить анимацию, фирменный фон зафиксирован статичным кадром.

5 Тематические иконки и наглядные цветовые маркеры

На Android 13 и новее включение системной опции **Тематические значки** (в системных настройках стилей и обоев устройства) автоматически перекрашивает иконку FastMediaSorter под цвет обоев наравне со стандартными приложениями. Внутри приложения все значки быстрого доступа, плитки программ и ресурсы на панели быстрого доступа размещены на аккуратных цветных кругах с характерным оттенком программы или источника, обеспечивая легкую узнаваемость символов на любом фоне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Тематические и оформленные иконки**
Домашний экран Android с тематической иконкой FastMediaSorter и меню ярлыков по долгому нажатию.

6 Единая система измерений для телефона и часов

Параметр **Система единиц измерения** в разделе **Общие** действует во всем приложении во всех редакциях и синхронизируется с часами. Он определяет не только единицы температуры: метрическая система задает 24-часовой формат времени, дату «ГГГГ-ММ-ДД», км/ч, метры и километры, а американская система - 12-часовой формат с AM/PM, дату «ММ-ДД-ГГГГ», мили/ч, футы и мили. Настройка применяется на всех экранах, в гаджетах рабочего стола и виджетах домашнего экрана.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Система единиц**
Настройки, вкладка Общие, строка Система единиц с открытым диалогом выбора.

7 Цветовое кодирование функциональных панелей

Сворачиваемые панели на главном окне (панель программ, панель потоков, фильтр типов ресурсов) имеют собственные акцентные цветовые подложки как в развернутом, так и в свернутом виде с понятной иконкой на свернутой плашке. Это позволяет безошибочно различать панели боковым зрением.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Цвета панелей**
Главное окно, видны панели программ и потоков в развернутом и свернутом виде с акцентными цветами.

8 Адаптация внешнего вида под круглый дисплей часов

Каждый экран на смарт-часах Wear OS оптимизирован под геометрию круглого дисплея: контент не выходит за границы стекла, время всегда остается на виду, а полоса прокрутки располагается рядом с элементами, не перекрывая текст. Отступы рассчитываются динамически по реальным физическим параметрам часов. В двухколоночных ячейках настроек при крупном шрифте переносы строк выполняются строго по границам слов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Компоновка на Wear OS**
Экран настроек Wear OS, круглый циферблат, контент и полоса прокрутки внутри видимой зоны.

Что вы получите

Приложение выглядит и читается именно так, как вам удобно: темная тема или контрастный акцент, родной язык на всех экранах, крупные кнопки в автомобиле или компактный список в кармане, тематические иконки на рабочем столе, единая шкала единиц измерения и адаптированный интерфейс часов.

Советы и решение проблем

- **Сменили цветовую тему, но она не применилась сразу?** Некоторые цветовые акценты включаются на лету, а для базовой темы оформления требуется быстрый перезапуск приложения.
- **Хотите узнать больше о структуре и поиске в Настройках?** См. рецепт Обзор и поиск в Настройках.
- **Настройка режима сна, энергосбережения и лаунчера:** см. Воспроизведение, питание и повседневное поведение.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

SETTINGS

Обзор и поиск в Настройках

Сворачиваемые группы, поиск по ключевым словам и единый стиль строк настроек.

SETTINGS

Воспроизведение, питание и повседневное поведение

Блокировка сна, автоповорот, энергосбережение, приложения по умолчанию и панель быстрого доступа.

GENERAL

Управление с клавиатуры, D-Pad и Android TV

Навигация с клавиатуры, пульта и геймпада по всему интерфейсу.

НАСТРОЙКИ И НАВИГАЦИЯ Все редакции RECIPE #03

Все редакции. Режим домашнего экрана и меню программ на панели быстрого доступа доступны только в Standard и noLegal; большинство остальных строк – в Standard, Lite, Photos и Legacy.

Воспроизведение, питание и повседневное поведение – экран, поворот, приложения по умолчанию и лаунчер

Помимо визуального стиля, Настройки определяют поведение FastMediaSorter в повседневной жизни: блокировку сна, оптимизацию батареи, открытие файлов из внешних программ и быстрый доступ к вашим программам и ресурсам через панели и режим лаунчера.

Почему вам это понравится

Базовые параметры повседневного использования определяют комфорт работы с приложением сильнее любой отдельной функции: не гаснет ли экран во время просмотра, экономится ли заряд батареи при низком уровне аккумулятора, перехватывает ли FastMediaSorter открытие файлов из других программ и насколько быстро открываются ваши программы и ресурсы. На этой странице рассмотрены настройки, формирующие повседневное поведение приложения.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter любой редакции с открытыми **Настройками**. См. Обзор и поиск в Настройках, если вы открываете их впервые.

1 Управление отключением и автоповоротом экрана

Параметр **Запретить спящий режим** в разделе **Общие** удерживает подсветку экрана включенной во всех разделах приложения, включая настройку виджетов, Сетевой монитор и прозрачную панель запуска. Параметр **Не выключать экран во время воспроизведения** выполняет ту же задачу исключительно для плеера, что удобно, если глобальная блокировка сна выключена. На рабочем столе лаунчера тайм-аут бездействия включает мягкое затемнение экрана вместо системной блокировки; при переходе в режим энергосбережения удержание экрана автоматически отключается.

Параметр **Поворачивать экран вместе с автоповоротом ОС (кроме плеера)** синхронизирует ориентацию всех окон приложения (кроме плеера) с системным переключателем автоповорота; **Поворачивать экран плеера вместе с автоповоротом ОС** включает автоповорот только для окна плеера. На устройствах без акселерометра оба пункта скрыты.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Параметры экрана и поворота**
Экран настроек, видны переключатели Запретить спящий режим, автоповорот и отдельные опции для плеера.

2 Автоматическое энергосбережение при низком заряде

Пункт **Режим энергосбережения** в разделе **Общие** переводит приложение в экономичный режим при разряде аккумулятора: выберите порог (выключено, всегда включено или при заряде ниже 10%, 15%, 20% или 30%). Ниже выбранного порога непрерывные анимации отключаются, визуализатор звука фиксируется статичным кадром, а экран перестает удерживаться от засыпания вне просмотра видео (само видео экран не гасит). Включение системного режима энергосбережения Android дает тот же эффект при любом проценте заряда. Телефон и сопряженные часы отслеживают свои батареи независимо, а выбранный порог передается на часы. Пользовательская настройка Отключить анимацию никогда не сбрасывается этим режимом и восстанавливается при зарядке устройства.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Режим энергосбережения**
Настройки, вкладка Общие, строка Режим энергосбережения с открытым списком пороговых значений.

3 Режим «Картинка в картинке» и статус плеера по умолчанию

Переключатель **Включить «Картинка в картинке» (PiP)** продублирован в настройках потоков и в настройках воспроизведения: изменение в одном месте синхронно переключает второе, обеспечивая единообразное поведение для локальных видео и интернет-потоков. На устройствах ниже Android 12 переключатель скрыт.

Кнопка **Назначить по умолчанию** в разделе **Назначения** открывает диалог регистрации FastMediaSorter в качестве системного обработчика по умолчанию для фото, аудио, видео и документов (отображаются только кнопки для форматов, поддерживаемых вашей редакцией).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: PiP и приложения по умолчанию**
Настройки, группа Потоки, строка PiP рядом с диалогом назначения плеера по умолчанию из группы Назначения.

4 Использование приложения в качестве домашнего экрана (Лаунчер)

Параметр **Главное окно при запуске** в разделе **Общие** содержит вариант **Домашний экран устройства**: выберите его, подтвердите выбор в системном диалоге Android, и нажатие кнопки «Домой» будет открывать рабочий стол лаунчера с сеткой ярлыков, живыми гаджетами, панелью задач, меню «Пуск» и треем. При первом включении рабочий стол преднастраивается под профиль вашего устройства, и вы всегда можете вернуться к прежнему домашнему экрану.

Кнопка выхода в левом верхнем углу главного окна сворачивает приложение вместо полного закрытия, если в фоне играет музыка, идет запись или выполняются отложенные операции с файлами. Приложение завершает работу полностью только тогда, когда в фоне ничего не запущено, а долгое нажатие на кнопку выхода принудительно закрывает все процессы.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Режим лаунчера**
Настройки, вкладка Общие, строка Главное окно при запуске с выбранным режимом Домашний экран.

5 Открытие каталогов в отдельных окнах

Параметр **Разрешить новые окна** в разделе **Общие** активирует действие «Открыть в новом окне» в проводнике и плеере. На планшетах, шлемах виртуальной реальности или в десктопных режимах (Samsung DeX, ChromeOS) выбор этого действия открывает полноценное независимое второе окно рядом с текущим.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Открыть в новом окне**
Проводник файлов, выбрано действие Открыть в новом окне, рядом открывается второе окно.

6 Управление сетевыми источниками и меню «Отправить в..»

Три переключателя в разделе **Общие** – **Локальная сеть (Ethernet) SMB**, **Компьютер в интернете (S)FTP** и **В облачных ресурсах** – включают или скрывают соответствующие группы сетевых ресурсов. При попытке скрыть группу с активными ресурсами приложение запросит подтверждение. Пункт **Отправить файл в..** в разделе **Назначения** позволяет настроить отдельные переключатели для каждого внешнего адресата в меню плеера.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сетевые источники и отправка файлов**
Настройки, вкладка Общие, три переключателя сетевых источников рядом с настройками меню Отправить в..

7 Добавление виджетов и панель быстрого доступа

Пункт **Добавить виджет на домашний экран Android..** в разделе **Назначения** открывает каталог доступных виджетов вашей редакции и инициирует системное добавление на рабочий стол. Пункт **Настроить панель быстрого доступа** открывает редактор панели быстрого доступа, которую можно вызвать из меню с тремя точками, краевым жестом или из шторки быстрых настроек Android.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель быстрого доступа**
Главное меню программ с пунктом панели быстрого доступа рядом с кнопкой добавления виджетов.

8 Панель программ над списком ресурсов

Параметр **Панель программ** в разделе **Общие** включает горизонтальную панель над списком ресурсов главного окна, дублирующую меню программ (только значки в портретной ориентации, значки с подписями в альбомной). Каждый элемент на панели программ имеет собственное контекстное меню для открытия, запуска в отдельном окне, удаления с панели или перехода в раздел **Настроить**, который мгновенно открывает соответствующую группу в **Настройках**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель программ**
Главное окно с панелью программ, открыто контекстное меню с пунктом Настроить.

9 Единый реестр программ во всем интерфейсе

Меню программ, панель программ, панель быстрого доступа, диалог добавления виджетов и рабочий стол лаунчера используют единый реестр программ в общем порядке. Отключение программы в Настройках синхронно убирает ее из всех указанных мест. Долгое нажатие на иконку приложения на домашнем экране выводит динамические ярлыки последних использованных программ и ресурсов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Ярлыки иконки приложения**
Домашний экран, меню долгого нажатия на иконку FastMediaSorter с динамическими ярлыками.

Что вы получите

Повседневная работа с приложением становится максимально плавной: дисплей не тухнет во время чтения и просмотра, заряд батареи расходуется экономно, приложение мгновенно открывает переданные файлы, лаунчер работает стабильно, а все включенные программы единообразно доступны во всех меню и панелях.

Советы и решение проблем

- **Не можете найти нужный пункт?** Используйте поиск по ключевым словам в Настройках - см. Обзор и поиск в Настройках.
- **Хотите сначала настроить тему и язык?** См. Темы, цвета, язык и единицы измерения.
- **Управление с пульта или клавиатуры:** см. Управление с клавиатуры, D-Pad и Android TV.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

SETTINGS

SETTINGS

Обзор и поиск в Настройках

Сворачиваемые группы, полнотекстовый поиск и единый формат строк настроек.

Темы, цвета, язык и единицы измерения

Цветовые темы, выбор языка, крупные кнопки, компактный режим и единицы измерения.

GENERAL

Резервное копирование и восстановление

Полное руководство по резервному копированию настроек, ресурсов и избранного.

НАСТРОЙКИ И НАВИГАЦИЯ Все редакции RECIPE #04

Все редакции. Сохраненные авторизации, неиспользуемые учетные данные, защита конфиденциальных экранов, подробные ошибки и системный отчет доступны в Standard, Lite, Photos и Legacy; логи часов требуют Standard или noLegal с Wear Companion.

Конфиденциальность, сохраненные учетные записи и отчеты об ошибках

Просматривайте и очищайте сохраненные веб-авторизации и неиспользуемые сетевые пароли, блокируйте отображение паролей в диспетчере недавних задач, формируйте маскированные диагностические отчеты и отправляйте отчеты о сбоях с телефона и часов - все эти инструменты собраны на вкладке **Общие** в Настройках.

Почему вам это понравится

Смартфон сохраняет множество приватных данных: сессии авторизации на сайтах, сохраненные сетевые пароли от удаленных ресурсов, технические логи предыдущих сбоев. Это руководство посвящено полному контролю над этими данными: просмотру и очистке устаревших учетных записей, защите паролей от отображения в списке недавних приложений и формированию понятных информативных отчетов для поддержки без ручного разбора системных журналов.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter любой редакции с открытыми **Настройками**. См Обзор и поиск в Настройках, если вы открываете их впервые.

⚠ Удаление неиспользуемых учетных данных необратимо

После удаления пароля или ключа вам придется ввести его заново при повторном подключении к ресурсу. Перед подтверждением диалог выводит полный список записей по адресам и именам пользователей для детальной проверки.

1 Проверка сохраненных авторизаций и удаление устаревших учетных данных

В **Настройках** на вкладке **Общие** разверните раздел **Авторизация и аккаунты**. Нажмите **Сохраненные авторизации**, чтобы просмотреть список сеансов встроенного браузера, сохраненных при автозагрузке с сайтов, требующих входа – проверьте их и удалите ненужные.

Пункт **Неиспользуемые учетные данные** отображается рядом, когда в системе накапливаются сохраненные пароли или ключи от ранее удаленных ресурсов: строка вида «Неиспользуемые учетные данные – 12» открывает полный список с указанием адреса, порта и имени пользователя (пароли никогда не выводятся открытым текстом), позволяя очистить их в одно касание.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Авторизация и аккаунты**
Настройки, вкладка Общие, раздел Авторизация и аккаунты, видны сохраненные авторизации и неиспользуемые пароли.

2 Скрытие паролей из панели недавних приложений

Параметр **Защита конфиденциальных экранов** в разделе **Общие** блокирует создание скриншотов и скрывает превью в системном переключателе недавних приложений Android исключительно на тех экранах, где вводятся пароли (добавление/редактирование SMB или SFTP/FTP, редактор учетных данных, веб-окно входа и QR-коды доступа). Все остальные экраны (выбор типа источника, просмотр медиафайлов) остаются доступными для скриншотов в обычном режиме.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Защита конфиденциальных экранов**
Настройки, вкладка Общие, строка Защита конфиденциальных экранов с текстом описания, тумблер активен.

3 Отображение технических подробностей ошибок

Включите параметр **Подробные описания ошибок** в разделе **Общие**, чтобы диалоги ошибок выводили точные технические коды и системный контекст вместо упрощенного пользовательского текста. Рекомендуется держать эту опцию выключенной для повседневного использования и активировать при локализации сложной проблемы перед обращением к разработчикам.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Подробные описания ошибок**
Настройки, вкладка Общие, строка Подробные описания ошибок, переключатель подсвечен.

4 Формирование диагностического отчета о системе

Пункт **О системе** в разделе **Общие** (блок **Журналы отладки и средства тестирования**) формирует маскированный отчет о конфигурации устройства и версии приложения, очищенный от персональных данных и координат. Нажмите **Копировать полный отчет**, чтобы скопировать безопасную версию отчета. Если специалисту поддержки требуются детальные данные (хэш подписи, локальные пути монтирования), подтвердите дополнительный запрос для копирования немаскированного варианта.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Системный диагностический отчет**
Диалог О системе с маскированным отчетом и всплывающим окном подтверждения раскрытия данных.

5 Отправка отчетов о сбоях

Если приложение аварийно завершило работу, при следующем запуске появится диалог: «**Отправить отчет о сбое?** Приложение завершилось аварийно. Отправить отчет с журналом разработчику?». При согласии откроется почтовое приложение с прикрепленным логом и описанием ошибки.

Вы также можете отправить отчет вручную в любой момент: если на экране ошибки отображается реальное исключение, кнопка **Отправить отчет автору по почте** сформирует то же письмо по вашему запросу.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Запрос отправки отчета о сбое**
Диалог отправки отчета о сбое, отображаемый при запуске после падения приложения.

6 Логи смарт-часов в общем экспорте журналов

Редакции Standard и noLegal с Компаньоном Wear. Журналы отладки, отправленные сопряженными часами, сохраняются рядом с логами телефона. Команды **Поделиться журналами отладки** и **Сохранить журналы отладки** в разделе **Журналы отладки и средства тестирования** автоматически объединяют логи телефона и часов в единый архив.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Логи часов в экспорте**
Настройки, вкладка Общие, раздел отладочных журналов с отчетом часов в общем списке.

Что вы получите

Вы полностью контролируете сохраненные учетные данные, экраны ввода паролей защищены от утечек через скриншоты и список задач, диагностический отчет формируется в один клик без передачи лишней персональной информации, а отчеты об ошибках с телефона и часов легко передаются разработчикам.

Советы и решение проблем

- **Не помните, в каком разделе нужная настройка?** Поиск в Обзор и поиск в Настройках найдет ее по ключевому слову.
- **Хотите сохранить полную конфигурацию?** Руководство Резервное копирование настроек и синхронизация устройств описывает полный экспорт всех параметров.
- **Управление с пульта или клавиатуры:** см. Настройка управления и переназначение клавиш.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

SETTINGS

Обзор и поиск в Настройках

Сворачиваемые группы, поиск по ключевым словам и формат строк параметров.

SETTINGS

Резервное копирование и синхронизация

Экспорт и восстановление настроек, ресурсов и избранного.

SETTINGS

Настройка управления и переназначение клавиш

Переназначение клавиш, навигация с пульта и индикатор фокуса.

НАСТРОЙКИ И НАВИГАЦИЯ Все редакции RECIPE #05

Все редакции. Резервное копирование на Google Диск требует редакций Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR с подключенным аккаунтом Google; синхронизация с часами требует Standard или noLegal с компаньоном Wear.

Резервное копирование настроек и синхронизация устройств

Сохраняйте все настройки в файл или резервную копию на Google Диске, экспортируйте и импортируйте только Избранное, управляйте отдельными категориями данных через универсальное меню и поддерживайте настройки и ресурсы сопряженных часов в полной гармонии с телефоном.

Почему вам это понравится

Тонкая настройка приложения под себя – добавление источников, формирование списка Избранного, переключение множества мелких параметров – требует времени, и повторять эту работу вручную на каждом устройстве не хочется. FastMediaSorter умеет упаковывать всю конфигурацию в файл или резервную копию на Google Диске, переносить отдельные типы данных и синхронизировать параметры с сопряженными часами в обе стороны без дублирования настроек.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter любой редакции с открытым разделом **Общие** в **Настройках**. См. Обзор и поиск в Настройках, если вы открываете их впервые.
- Для резервного копирования на Google Диск: подключенная в приложении учетная запись Google.
- Для шагов с часами: сопряженные смарт-часы с включенным компаньоном Wear.

1 Сохранение всех настроек в файл

В **Настройках** на вкладке **Общие** разверните карточку **Резервное копирование, восстановление и экспорт настроек** и нажмите **Экспортировать все настройки в файл**. Будет сохранена абсолютно вся конфигурация приложения (без скрытых исключений), поэтому файл можно успешно восстановить как на более старой, так и на более новой версии приложения – все общие параметры применятся корректно. На другом телефоне или после переустановки нажмите **Импортировать настройки из файла** и выберите файл резервной копии.

При восстановлении сохраняется выбранная система единиц (без нежелательного сброса на метрическую), состояние переключателя программы SOS с ее стартовым режимом, а также количество строк панели задач лаунчера. Если копия была создана до появления этих функций, соответствующие параметры останутся в текущем системном состоянии устройства.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экспорт и импорт настроек**
Настройки, вкладка Общие, карточка резервного копирования, кнопки экспорта и импорта настроек в файл.

2 Полная резервная копия на Google Диске

Редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy и VR с подключенным аккаунтом Google. В той же карточке нажмите **Резервная копия настроек на Google Диск**: приложение сохранит все настройки вместе с ресурсами, их сетевыми паролями и сохраненными авторизациями, Избранным и рабочим столом встроенного лаунчера прямо на ваш Google Диск, отобразив отчет вида: «Сохранено ресурсов: 12, избранного: 40 и все настройки в аккаунт you@gmail.com». Карточка запоминает дату последнего сохранения и имя аккаунта.

Нажмите **Восстановить настройки с Google Диска** для загрузки: параметры конфигурации заменяются новыми, а ресурсы и Избранное аккуратно объединяются с текущими, пропуская точные дубликаты.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Резервная копия на Google Диске**
Настройки, вкладка Общие, кнопки резервного копирования на Google Диск, раскрыта информация о последней копии.

3 Экспорт и импорт только списка Избранного

Если вам нужен только список отмеченных файлов и каналов без общей конфигурации, воспользуйтесь отдельной парой кнопок: **Экспорт избранного** сохраняет список в отдельный файл для передачи или архивации, а **Импорт избранного** загружает его обратно, предлагая пропустить или перезаписать существующие записи.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экспорт и импорт избранного**
Настройки, вкладка Общие, карточка резервного копирования, кнопки Экспорт избранного и Импорт избранного.

4 Выборочный перенос данных в файл или облако

Для тонкого управления данными нажмите **Импорт и экспорт данных** («Настройки, избранное, закрепленные потоки и ресурсы – в файл или на Google Диск»). Укажите тип данных (**Настройки**, **Избранное**, **Закрепленные потоки** или **Ресурсы**), направление (**Экспорт** или **Импорт**) и целевой носитель (**Файл на устройстве** или **Google Диск**). Файл с неподдерживаемым форматом или созданный в несовместимой версии будет безопасно отклонен без изменения текущих данных. Для работы с Google Диском требуется авторизованный аккаунт, а пункт закрепленных потоков доступен в редакциях с поддержкой онлайн-трансляций. Полный обзор см. в рецепте Резервное копирование и восстановление.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Импорт и экспорт данных**
Открыто меню импорта и экспорта данных, видны переключатели типа, направления и источника.

5 Синхронизация параметров с часами

Редакции Standard и noLegal с компаньоном Wear. Откройте **Компаньон Wear** и нажмите **Синхронизировать настройки**. Любой параметр часов можно менять как на часах, так и на телефоне: кнопка **Синхронизировать настройки** на любом из устройств приводит их к общему состоянию, сохраняя последнее по времени изменение для каждого пункта. Два параметра остаются индивидуальными для часов по замыслу – автоповорот и отправка голосовых заметок, а фоновое изображение настраивается на телефоне. Оба экрана показывают время последней синхронизации («Никогда не синхронизировалось», если синхронизация еще не выполнялась).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Синхронизация с часами**
Экран настроек Компаньона Wear, кнопка Синхронизировать настройки, метка Последняя синхронизация.

6 Выберите ресурсы для отправки на часы

Сетевые и локальные ресурсы не переносятся на часы автоматически, чтобы не перегружать память устройства. В **Компаньоне Wear** нажмите **Отправить на часы** и отметьте в открывшемся полноэкранном списке нужные ресурсы. Если ничего не выбрано, приложение сообщит об этом и не станет отправлять лишние данные.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Отправить на часы**
Экран выбора ресурсов для часов, несколько ресурсов в списке, часть отмечена флажками.

Что вы получите

Вся настроенная вами рабочая среда легко переносится: полный файл конфигурации или копия на Google Диске, отдельный экспорт Избранного, выборочное перемещение нужных блоков данных и двусторонняя синхронизация со смарт-часами с контролем передаваемых ресурсов.

Советы и решение проблем

- **Не можете вспомнить, где находится нужный пункт?** Воспользуйтесь поиском по ключевым словам - см. Обзор и поиск в Настройках.
- **Создавайте копию перед крупными изменениями.** Экспорт файла настроек или сохранение на Google Диск занимает секунды - делайте резервную копию перед сбросом устройства или переходом на новый телефон.
- **Интересует резервное копирование сетевых ресурсов?** Рецепт Экспорт и резервное копирование ресурсов подробно рассказывает о выгрузке ресурсов с PIN-кодами и импорте настроек из Windows-компаньона.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

SETTINGS

Конфиденциальность, сохраненные учетные записи и отчеты об ошибках

Сохраненные авторизации, неиспользуемые пароли, защита экранов и отправка отчетов о сбоях.

SETTINGS

Настройка управления и переназначение клавиш

Переназначение клавиш, навигация с пульта и геймпада, индикатор фокуса.

GENERAL

Резервное копирование и восстановление

Полная сводка всех возможностей экспорта и резервного копирования в приложении.

НАСТРОЙКИ И НАВИГАЦИЯ Все редакции RECIPE #06

Все редакции. Переназначение, навигация с пульта/геймпада, рамка фокуса и начальный фокус работают в Standard, Lite, Photos и Legacy; группа привязок VR требует сборки со средой VR.

Настройка управления и переназначение клавиш – клавиатура, пульт ТВ и геймпад

Переназначайте любые команды на кнопки D-pad, геймпада, клавиатуры или мыши, быстро перемещайтесь по большим файловым сеткам и контролируйте позицию с помощью перемещаемой рамки фокуса – с понятными названиями жестов в VR и полноценной поддержкой пульта на всех экранах и диалогах.

Почему вам это понравится

Не всегда устройством управляют пальцем по экрану: пульт от Android TV, джойстик на магнитоле, игровой геймпад или обычная физическая клавиатура требуют прямого и отзывчивого перемещения по интерфейсу. FastMediaSorter позволяет гибко переназначить любую кнопку, быстро пролистывать объемные каталоги файлов и всегда четко видеть, где находится фокус ввода, избавляя от работы наугад.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter любой редакции с открытыми **Настройками**. См. Обзор и поиск в Настройках, если вы открываете их впервые.
- Оборудование: пульт ТВ, D-pad, геймпад, физическая клавиатура или мышь, подключенные к устройству.

1 Переназначьте команды под свой пульт, геймпад, клавиатуру или мышь

Откройте **Настройки**, вкладку **Общие**, и нажмите **Управление и привязка клавиш**, чтобы перейти к экрану настройки кнопок для навигации и воспроизведения. Каждую команду (сгруппированную по разделам **Воспроизведение**, **Навигация**, **Действия в браузере**, **Вид и масштаб**, **Аудио и субтитры**, **Сортировка**, **Системный интерфейс** и др.) можно назначить на кнопку D-pad, кнопку геймпада, клавишу клавиатуры или кнопку мыши. Раздел **Действия в браузере** настраивается независимо от кнопок управления плеером, так как приложение учитывает активный экран перед выполнением действия: одна и та же физическая кнопка может листать список файлов в проводнике и переключать треки в плеере. Сбросить привязки можно по отдельным группам через их меню либо полностью вернуть заводские настройки одной общей командой.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Управление и привязка клавиш**
Экран привязки клавиш, список команд с заголовками групп, одна привязка выделена для перехвата.

2 Быстрая навигация по большим сеткам файлов с пульта и геймпада

Если зажать направление на пульте, D-pad или клавиатуре чуть дольше обычного в большой сетке файлов, фокус начинает перескакивать целыми страницами, а не по одной ячейке. Левый стик геймпада работает аналогично (с настроенной мертвой зоной и ускорением при удержании); правый стик плавно прокручивает активный список, а бамперы (shoulder buttons) также перелистывают по страницам. В плеере используется своя схема управления, поэтому ускорение в сетках никак не влияет на кнопки таймлайна. Если фокус случайно оказывается на пустой области после запоздалой подгрузки данных, следующее нажатие стрелки сразу переводит его на первый реальный элемент управления.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Навигация по сетке с D-pad и геймпада**
Сетка браузера файлов, рамка фокуса видна, постраничный прыжок при удержании кнопки D-pad.

3 Наглядная рамка активного элемента

При управлении с пульта, клавиатуры или геймпада контрастная перемещаемая рамка фокуса (или акцентный контур на самом элементе) наглядно следует за выбором по всем экранам, формам и диалогам. Рамка появляется только в режиме аппаратного управления и никогда не мешает при сенсорном вводе. При открытии любого экрана фокус сразу устанавливается на реальный элемент интерфейса, так что первое же нажатие кнопки выполняет действие, а не просто пробуждает курсор. В видеоплеере рамка аккуратно отключается: стрелки переключают экранные кнопки управления, не обрамляя саму область видео или обложки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Рамка фокуса**
Экран настроек, рамка фокуса D-pad вокруг активной строки, режим без сенсорного ввода.

4 Понятные названия жестов в виртуальной реальности

В сборках для шлемов виртуальной реальности экран **Управление и привязка клавиш** содержит специальный раздел **Только VR** для жестов гарнитуры. В нем отображаются наглядные названия действий («Смахнуть влево», «Двойной щипок» и др.) либо аккуратный формат «VR N» вместо сырых внутренних кодов вида «VR[15]». В сборках без среды VR этот раздел автоматически скрыт.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Раздел привязок Только VR**
Экран привязок клавиш, прокручен до раздела Только VR, видны понятные метки жестов.

5 Безупречная работа фокуса во всех диалогах и окнах

Экран разрешений и его дочерние разделы корректно принимают фокус D-pad, поэтому пульт управления никогда не упирается в тупик. Всплывающие экраны поверх настроек (разрешения, расширения, лицензии) надежно удерживают фокус внутри себя, не допуская случайного переключения скрытых под ними элементов. Пустые списки файлов корректно реагируют на стрелки и команды перехода к следующему/предыдущему файлу. Все кастомные компоненты с собственной отрисовкой (плеер, мини-игра, рабочий стол лаунчера, экран настройки жестов) полноценно управляются с клавиатуры и D-pad, а их цветовая гамма строго следует выбранной теме оформления.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Фокус D-pad на экране разрешений**
Экран разрешений, рамка фокуса на строке, активен аппаратный ввод без тача.

Что вы получите

Интерфейс мгновенно откликается на любое используемое устройство: переназначенные клавиши на пульте, геймпаде или клавиатуре, быстрый постраничный скролл объемных каталогов, четкая рамка фокуса, читаемые названия жестов VR и безупречная поддержка пульта на экранах разрешений и в диалогах.

Советы и решение проблем

- '**Назначаете уже занятую клавишу?** Диалог перехвата сразу предупредит об этом: «Уже назначено на: ..» - выберите другую кнопку или завершите переназначение и настройте вторую команду позже.'
- **Впервые управляете с пульта ТВ?** См. подробное руководство Управление с клавиатуры, D-Pad и Android TV.
- **Хотите настроить поведение плеера и энергосбережения?** См. рецепт Воспроизведение, питание и повседневное поведение.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

SETTINGS

Конфиденциальность, сохраненные учетные записи и отчеты об ошибках

Сохраненные авторизации, неиспользуемые пароли, защита экранов и отправка отчетов о сбоях.

SETTINGS

Резервное копирование и синхронизация

Экспорт и восстановление настроек, ресурсов и избранного, синхронизация между устройствами.

GENERAL

Управление с клавиатуры, D-Pad и Android TV

Полноценная навигация по всему приложению с клавиатуры, пульта и D-pad.

Резервные копии, клавиатура и ТВ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ, КЛАВИАТУРА И ТВ | Все редакции | RECIPE #01

Все редакции – резервное копирование и восстановление из файла работают везде; бэкап в Google Диск требует редакций Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR с подключённым Google-аккаунтом

Резервное копирование и восстановление настроек – что сохраняется, что остаётся и где это найти

Все ваши настройки, элементы Избранного и ресурсы можно легко упаковать в резервную копию и восстановить в любой момент. На этой странице собрано всё о создании копий: расположение элементов управления, состав сохраняемых данных, правила исключения специфических настроек и совместимость со старыми версиями.

Почему вам это понравится

Резервная копия имеет ценность только тогда, когда возвращает всё именно в том виде, в котором вы привыкли работать. Вы потратили время на цветовую тему, жесты создания скриншотов, свайпы по строкам файлового браузера, рабочий стол лаунчера и десятки интернет-трансляций – и при покупке нового смартфона или после сброса системы вы хотите получить всё это обратно целиком, а не настраивать заново.

На этой странице подробно описано, что именно сохраняет бэкап FastMediaSorter, какие немногие параметры осознанно исключаются из переноса и что происходит при восстановлении файла настроек, созданного несколько месяцев назад в предыдущих версиях приложения.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции с открытыми Настройками на вкладке **Общие**.
- Для бэкапа в Google Диск: редакции Standard, noLegal, Photos, Legacy или VR с подключённым Google-аккаунтом в приложении.
- Для бэкапа в файл: место для сохранения – папка на устройстве, карта памяти или каталог в облачном хранилище.

1 Все функции резервного копирования в одной карточке

Откройте **Настройки**, оставайтесь на вкладке **Общие** и раскройте блок **Резервное копирование, восстановление и экспорт настроек**. Все инструменты сохранения и восстановления данных собраны здесь:

- **Экспорт всех настроек в файл** и **Импорт настроек из файла** – сохранение всех параметров в локальный файл.
- **Резервная копия настроек в Google Диск** и **Восстановить настройки из Google Диска** – настройки, ресурсы, Избранное и многое другое в вашем облаке Google.
- **Экспорт избранного** и **Импорт избранного** – перенос только списка отмеченных звёздочкой файлов.
- **Экспорт ресурсов в файл** и **Импорт ресурсов из файла** – сохранение списка папок и серверов для быстрой передачи на другой телефон.
- **Импорт и экспорт данных** – выборочный перенос по типам: **Настройки**, **Избранное**, **Закреплённые трансляции** или **Ресурсы** в **Файл на устройстве** или на **Google Диск**.

Значок справки рядом с карточкой открывает **Сведения о резервном копировании** с кратким напоминанием о возможностях бэкапа.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Карточка резервного копирования**
Настройки, вкладка «Общие», развёрнута карточка бэкапа с подключённым аккаунтом Google.

2 Быстрый поиск нужной строки через поиск по настройкам

Не помните, в какой вкладке находится карточка? Нажмите значок поиска в верхней части **Настроек** и наберите **бэкап**, **резерв** или **экспорт**. Поиск мгновенно переключит на нужную вкладку, раскроет соответствующую группу и подсветит искомую строку – без ложных результатов и пустых переходов.

Этот же поиск моментально находит строки со всплывающими списками: **Язык/Language/Мова**, цветовые темы, размер буфера предзагрузки видео, режим сортировки по умолчанию, профиль устройства, сохранённые авторизации и параметры статистики. В сборках Lite и Photos поиск автоматически скрывает неактуальные пункты, ведя только к реально присутствующим параметрам. Подробнее: Навигация и поиск по настройкам.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Поиск по настройкам**
Настройки с открытой строкой поиска, введён запрос backup, карточка бэкапа развёрнута с подсветкой строки.

⚠ Храните резервную копию конфиденциально

Копия, содержащая ресурсы, включает также сохранённые пароли доступа к ним. Храните файл только в личном Google Диске или защищённой папке и не пересылайте посторонним.

3 Что именно сохраняет резервная копия

Резервная копия настроек (в файл или в Google Диск) переносит практически все параметры приложения, включая:

- выбранную цветовую тему и внешний вид всех экранов;
- весь блок параметров интернет-трансляций;
- настройки камеры, микрофона и записи экрана;
- действия свайпов по строкам файлового браузера и настройки меню «Отправить в..»;
- шестнадцать слотов жестов лаунчера, монитор сетевой скорости в трее и цветовую палитру анимированных волн и частиц;
- все зоны и параметры жестов создания снимков экрана.

Резервная копия в Google Диск дополнительно включает настроенные ресурсы с сетевыми паролями, Избранное, запланированные операции и рабочий стол лаунчера. Пошаговый перенос списка источников разобран в руководстве Экспорт и резервное копирование ресурсов.

4 Несколько параметров, которые осознанно не переносятся

Восемь специфических параметров осознанно исключены из резервной копии, поскольку на другом смартфоне они были бы некорректны:

- **Калибровка экспозиции объективов камеры** – привязана к конкретным сенсорам исходного телефона.
- **Точка сброса шагомера** – относится к аппаратному датчику исходного устройства.
- **Системные согласия на захват и запись экрана** – Android требует повторного подтверждения разрешений на каждом новом устройстве.
- **Последняя открытая папка, последний открытый ресурс и старый путь к музыке слайд-шоу** – указывают на локальные пути, которых может не существовать на новом смартфоне.

Все остальные настройки восстанавливаются в полном объёме.

5 Восстановление резервных копий от старых версий

Бэкап, созданный много месяцев назад в предыдущих версиях FastMediaSorter, восстанавливается корректно. Параметры, которых ещё не существовало на момент создания файла, сохраняют текущие установленные на смартфоне значения без скрытого сброса.

Если в файле отсутствует какое-то базовое значение, приложение подставляет стандартные параметры чистой установки.

При этом строго соблюдается правило безопасности: старый бэкап никогда не включает автоматически параметр **Открывать загруженный файл в плеере**. Файлы, скачиваемые по ссылкам, не запускаются сами по себе, пока вы явно не включите эту опцию.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Подтверждение восстановления из бэкапа**
Настройки, вкладка «Общие», нажата кнопка восстановления из Google Диска, открыт диалог с параметрами бэкапа.

Что вы получите

Вы знаете, где найти все кнопки резервного копирования, понимаете состав сохраняемых данных (от темы оформления до сложных экранных жестов), знаете об исключаемых параметрах и уверены в корректном восстановлении бэкапов любых версий.

Советы и решение проблем

- **Делайте бэкап перед важными шагами.** Создание копии занимает несколько секунд – сделайте её перед сменой телефона, сбросом настроек или тестированием нового профиля устройства.
- **Храните две копии.** Локальный файл на флешке и копия в Google Диске защитят вас от потери данных в любой ситуации.
- **Синхронизация со смарт-часами.** Перенос настроек на сопряжённые часы подробно рассмотрен в статье Резервное копирование настроек и синхронизация устройств.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ХРАНИЛИЩЕ

Экспорт и резервное копирование ресурсов

Перенос списка папок и серверов на другой телефон в едином файле.

НАСТРОЙКИ

Резервное копирование настроек и синхронизация устройств

Настройки в файл или Google Диск, перенос избранного и синхронизация с часами.

ОБЩИЕ

Навигация с клавиатуры, пульта и ТВ

Управление всеми экранами приложения без использования сенсорного дисплея.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ, КЛАВИАТУРА И ТВ | Все редакции | RECIPE #02

Все редакции – управление с клавиатуры и в диалогах доступно везде; автоматический первичный фокус на активном элементе – в Standard, Lite, Photos и Legacy

Навигация с клавиатуры, пульта ДУ и на Android TV – работа без касания экрана

Пульт ДУ, клавиатура, геймпад или мышь – FastMediaSorter полноценно поддерживает все способы ввода. На этой странице показано, как перемещаться по интерфейсу, подтверждать диалоги, пользоваться горячими клавишами и выделять файлы без единого прикосновения к экрану.

Почему вам это понравится

Не каждый экран – это смартфон в руках. FastMediaSorter отлично работает на телевизионных приставках в гостиной, на автомобильных головных устройствах, на планшетах с чехлом-клавиатурой и на хромбуках с мышью. На любом из них вы должны иметь возможность открыть папку, просмотреть фотографии и ответить в диалоговом окне, не прикасаясь к стеклу экрана.

На этой странице показано, как организовано управление: пульт и крестовина D-pad, клавиатурные сочетания, а также мышь с колёсиком и кнопками.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции .
- Один из способов ввода: пульт ДУ, геймпад, физическая клавиатура (Bluetooth, USB или чехол) или мышь.
- Для телевизора: приставка на Android TV или Google TV (наличие тачскрина не требуется).

1 Запуск приложения на Android TV

На приставках с Android TV или Google TV приложение FastMediaSorter отображается прямо в главном ряду приложений с собственным широким баннером для ТВ – нет нужды искать его в телефонных списках. Откройте его центральной кнопкой пульта.

ТВ-приставке не нужен сенсорный экран, и приложение его не требует. Чтобы интерфейс сразу адаптировался под большой экран и пульт, выберите профиль устройства **ТВ / медиаприставка** в мастере настройки или в **Настройках**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Баннер приложения на Android TV**
Главный экран Android TV, фокус на баннере FastMediaSorter в ряду программ.

2 Навигация стрелками и крестовиной D-pad

Нажимайте стрелки для перемещения фокуса, а центральную кнопку пульта или **Enter** – для открытия выбранного элемента. Кнопка **Назад** на пульте или клавиша **Escape** на клавиатуре возвращает на предыдущий экран.

При открытии любого экрана фокус сразу устанавливается на первый реальный элемент управления – а не на невидимый контейнер списка, где нажатие стрелок казалось бы неработающим. Рамка фокуса чётко показывает текущую позицию при использовании пульта или клавиш и автоматически скрывается при касании сенсорного экрана.

Каждое нажатие стрелки перемещает фокус ровно на один шаг. При повороте экрана порядок обхода элементов остаётся логичным и последовательным как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Фокус D-pad в сетке файлов**
Файловый браузер в режиме сетки на ТВ-экране, одна миниатюра выбрана пультом и обведена рамкой фокуса.

3 Управление диалогами с клавиатуры и пульта

Все диалоговые окна и нижние шторки одинаково удобно управляются клавишами:

- **Escape** закрывает окно (действие «Отмена»).
- **Enter** активирует главное действие («ОК», «Сохранить», «Удалить»).
- Стрелки и клавиша **Tab** перемещают фокус между элементами управления.
- При открытии диалога фокус уже находится на основном элементе, поэтому часто достаточно одного нажатия **Enter**.

Кнопки внизу диалогов получают чёткую рамку при наведении с пульта, поэтому на экране телевизора всегда ясно видно, какая кнопка («ОК» или «Отмена») выбрана в данный момент. Диалог автоматически закрывается, если закрылся фоновый экран, исключая зависание пустых окон.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор кнопки диалога с помощью D-pad**

Диалог подтверждения удаления с фокусом на кнопке подтверждения.

4 Использование горячих клавиш

При подключении физической клавиатуры ключевые команды вызываются быстрыми клавишами:

- **Пробел** – пауза / воспроизведение.
- **.** и **,** – один кадр вперёд / назад.
- **]** и **[** – перемотка на 5 секунд вперёд / назад; **Shift+Вправо** и **Shift+Влево** – на 30 секунд.
- **Page Down** и **Page Up** – следующий / предыдущий файл.
- **Home** и **End** – переход в начало / конец списка.
- **F** – полноэкранный режим; **R** – поворот; **M** – включение/выключение звука.
- **Ctrl+F** – поиск; **Ctrl+Z** и **Ctrl+Y** – отмена и повтор действия.
- **Ctrl+C**, **Ctrl+X**, **Ctrl+V** – копирование, перемещение и вставка файлов; **Ctrl+R** – переименование; **Ctrl+Shift+N** – новая папка; **Ctrl+S** – сохранение; **Backspace** или **Delete** – удаление.
- **Ctrl+B** – добавление / удаление из Избранного.
- Цифры **1**–**8** – восемь кнопок быстрых операций с файлами по порядку.
- **Escape** – выход из текущего режима или возврат назад.

Мультимедийные клавиши клавиатур и пультов (воспроизведение, пауза, треки, перемотка) также полностью поддерживаются. Любое сочетание можно переназначить в меню **Управление и переназначение клавиш** (см. Управление и переназначение клавиш).

Быстрая сортировка клавишами

Цифровые клавиши **1**–**8** вызывают кнопки быстрых файловых операций, поэтому сортировка фотографий с помощью быстрой сортировки превращается в простую комбинацию: посмотрели, нажали цифру, готов следующий кадр.

5 Управление компьютерной мышью

При подключении мыши FastMediaSorter работает как классическая программа на ПК:

- **Одиночный клик** выделяет элемент, **двойной клик** – открывает файл или папку.
- **Правый клик** открывает контекстное меню элемента.
- **Клик колёсиком** (средняя кнопка) добавляет или убирает файл из Избранного.
- **Колёсико** прокручивает списки.
- **Боковые кнопки «Вперёд» и «Назад»** переключают предыдущий и следующий файлы.
- Элемент под курсором подсвечивается при наведении.

  Чтобы выделить сразу много файлов в файловом браузере или поиске дубликатов, зажмите левую кнопку мыши и проведите курсором по строкам: все файлы по пути движения будут выделены, а список сам начнёт прокручиваться у границ экрана. На сенсорном экране аналогичный жест работает при активном режиме выбора: зажмите один файл и проведите пальцем вбок и по списку. Подробнее: Множественный выбор и пакетные операции.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выделение файлов мышью**
Список файлов на планшете с подключённой мышью, несколько строк выделены жестом протяжки курсора.

6 Ввод текста с клавиатуры и на экране

Поле ввода текста (фильтр, поиск в Настройках, имя файла или сетевой адрес) всегда остаётся в зоне видимости над экранной клавиатурой даже в альбомной ориентации на широких экранах, предотвращая перекрытие строки ввода виртуальной клавиатурой Android.

Кнопка быстрой очистки в конце поля позволяет стереть текст в один клик.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Ввод текста в альбомной ориентации**
Телефон в альбомной ориентации, открыт диалог фильтрации, поле ввода текста расположено над виртуальной клавиатурой.

Что вы получите

Вы свободно управляете FastMediaSorter с дивана через пульт телевизора, с рабочего стола с помощью клавиатуры и мыши или через кнопки на руле автомобиля: каждый экран встречает понятным фокусом ввода, диалоги закрываются по Escape и подтверждаются по Enter, а основные действия закреплены за удобными горячими клавишами.

Советы и решение проблем

- **Потеряли рамку фокуса?** Нажмите любую клавишу со стрелкой один раз – рамка сразу появится на активном элементе.
- **Хотите переназначить клавиши?** Настройте собственные комбинации в руководстве Управление и переназначение клавиш.
- **Просмотр видео с пульта.** Специфические функции видеоплеера для ТВ подробно описаны в рецепте Управление воспроизведением видео.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

НАСТРОЙКИ

Управление и переназначение клавиш

Назначение любых команд на клавиши клавиатуры, пульта или кнопки мыши.

ОБЩИЕ

Разделение экрана, плавающие окна и складные устройства

Работа рядом с другими приложениями, на планшетах и складных смартфонах.

ПРОСМОТР

Множественный выбор и пакетные операции

Выделение множества файлов и совместные действия над ними.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ, КЛАВИАТУРА И ТВ | Все редакции | RECIPE #03

Все редакции – разделение экрана, широкие макеты и поворот поддерживаются везде; режим «картинка в картинке» доступен в редакциях с видеоплеером

Разделение экрана, плавающие окна и складные устройства – приложение на экранах любого размера

FastMediaSorter адаптируется к любому экрану: половина дисплея смартфона в режиме разделения экрана, полноразмерный планшет, раскрытый складной смартфон или плавающее окно. На этой странице показано, как использовать все преимущества адаптивного интерфейса.

Почему вам это понравится

Иногда одного приложения на экране недостаточно. Вы сортируете фотографии параллельно с открытым чатом мессенджера, сверяете видеозапись во время написания заметок или раскрываете складной смартфон и хотите задействовать всю полезную площадь большого экрана.

FastMediaSorter продуман для всех этих сценариев: приложение делит экран с другими программами, разворачивается на широких дисплеях, открывает папки во вторых независимых окнах и безупречно сохраняет структуру интерфейса при любых поворотах устройства.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции .
- Для разделения экрана или плавающих окон: смартфон, планшет или Chromebook с поддержкой многооконности в Android (доступно на большинстве устройств начиная с Android 7).
- Дополнительно: планшет, складной смартфон, Chromebook или VR-гарнитура для открытия папок в нескольких окнах.

1 Размещение приложения рядом с другими программами

Откройте экран недавних приложений Android, нажмите на значок FastMediaSorter над карточкой приложения и выберите режим разделения экрана (в зависимости от прошивки: **Разделение экрана** или **Запуск в режиме разделенного экрана**), затем выберите второе приложение. FastMediaSorter подстроится под свою половину экрана и продолжит работу; вы можете свободно двигать разделитель границ. На планшетах, хромбуках и в режиме рабочего стола приложение также можно развернуть в свободно перемещаемое плавающее окно любого размера.

При изменении размеров окна ничего не перезагружается: видео продолжает воспроизведение, а открытая папка остаётся на месте.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Режим разделения экрана**
Телефон в многооконном режиме, файловый браузер приложения в верхней части, другое приложение внизу, разделитель по центру.

2 Эффективное использование широких экранов

Когда окно имеет большую ширину (на планшетах, раскрытых складных смартфонах или при повороте телефона в горизонтальное положение), FastMediaSorter переключается на просторный макет: главный экран, файловый браузер и **Настройки** разворачиваются на всю ширину, а группы настроек выстраиваются в две удобные колонки. Переключение зависит от реально доступной ширины окна: большой смартфон в вертикальном положении также получает расширенный макет, а узкая половина в режиме разделения экрана остаётся компактной.

На главном экране кнопки верхней панели, панель программ, панель трансляций и вкладки типов ресурсов аккуратно выстраиваются вдоль левого края в удобный столбец кнопок.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Широкий макет на планшете**
Главный экран на планшете в ландшафтном режиме, панели выровнены по левому краю.

3 Открытие папки или файла в отдельном окне

На планшетах, хромбуках, внешних мониторах и в VR-гарнитурах вы можете держать открытыми два расположения одновременно:

1. Откройте **Настройки** → **Общие** → **Общие настройки интерфейса**.
2. Включите переключатель **Разрешить открытие новых окон** (на устройствах с Android XR, хромбуках и в VR-гарнитурах он активен по умолчанию).
3. В файловом браузере или плеере выберите пункт **Открыть в новом окне**. Папка или файл откроются в отдельном независимом системном окне Android, которое можно расположить рядом с первым.
   При отключении тумблера этот пункт меню скрывается, и всё открывается в текущем окне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Открытие в новом окне**
Браузер файлов на планшете с включённым режимом новых окон, в открытом меню виден пункт открытия в новом окне.

4 Просмотр в плавающем окне «Картинка в картинке»

Видеоролик можно свернуть в компактное плавающее окно поверх всех приложений, пока вы работаете с другими задачами. Включите опцию **Включить режим «Картинка в картинке»** и сверните плеер жестом «Домой» – видео продолжит воспроизводиться в углу экрана. Подробнее см. Режим «картинка в картинке» и фоновое воспроизведение.

5 Поворот устройства без потери контекста

Поворот экрана между вертикальным и горизонтальным положением безупречно сохраняет все рабочие элементы:

- Диалоги и сетки сохраняют логичный порядок обхода для пульта D-pad и компактные размеры в альбомной ориентации.
- Параметры **Компактные элементы** и **Интервал синхронизации (мин)** в общих настройках доступны в обеих ориентациях.
- Во вкладке **Управление** переключатели подтверждения удаления и перемещения аккуратно занимают полную ширину строки в вертикальном режиме.
- Заголовки диалогов настроек плеера не переносятся некрасиво на две строки, а кнопки подтверждения остаются на привычных местах.
- Зоны жестов у краёв экрана для создания снимков экрана точно перестраиваются под новые границы дисплея.
- Авторизация в облаках через системный браузер надёжно сохраняется даже при повороте экрана во время записи учётных данных.

Единственный экран, остающийся строго вертикальным – это режим быстрой съёмки камеры.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Строки настроек в портретной ориентации**

Настройки, вкладка «Управление», группа назначений в портретной ориентации.

Что вы получите

FastMediaSorter эффективно делит экран при параллельной работе с другими приложениями, масштабируется на просторных дисплеях, открывает вторые окна на планшетах и ПК, показывает видео поверх остальных окон в режиме «картинка в картинке» и сохраняет стабильность при любых поворотах устройства.

Советы и решение проблем

- **Используйте мышь и клавиатуру на больших экранах** – см. Навигация с клавиатуры, пульта и ТВ.
- **Хотите уместить больше элементов?** Включите **Компактные элементы** в разделе **Общие настройки интерфейса**.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ОБЩИЕ

Навигация с клавиатуры, пульта и ТВ

Использование приложения с пультом ДУ, клавиатурой и мышью.

ПЛЕЕР

Режим «картинка в картинке» и фоновое воспроизведение

Воспроизведение видео в углу экрана во время работы с другими приложениями.

ОБЩИЕ

Уведомления, стартовая заставка и цвета

Системные уведомления и интеграция возможностей приложения в Android.

GENERAL, KEYBOARD & TV | Все редакции | RECIPE #04

Все редакции – каждое уведомление появляется только в тех редакциях, где есть соответствующая функция

Уведомления, заставка при запуске и цвета – как устроено приложение

Заставка при запуске, системные уведомления, единые цвета типов контента и программ, защита паролей и согласованный язык на всех экранах – все детали внешнего взаимодействия FastMediaSorter.

Почему вам это понравится

Приложение взаимодействует с вами не только на своих основных экранах. Оно встречает вас при запуске, сообщает в шторке уведомлений о ходе длительного копирования файлов и окрашивает фотографии и музыку в разные цвета для мгновенного визуального различия.

Здесь подробно описаны все эти точки взаимодействия: вы узнаете, что означает каждая деталь и как сделать уведомления тише и удобнее.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMediaSorter в любой редакции .

1 Встречайте заставку при запуске

Пока приложение запускается, на заставке плавно появляются логотип FastMediaSorter и название **Fast Media Sorter**, в самом низу отображается небольшой логотип автора, а под названием идут часы - в 24-часовом или 12-часовом формате в зависимости от настроек. Как только приложение готово к работе, заставка исчезает сама. Нажатия на нее игнорируются, поэтому случайное касание экрана не нажмет ничего лишнего под ней.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Заставка при старте**

Смартфон, холодный старт приложения, заставка с логотипом, названием, идущими часами и логотипом автора.

2 Читайте уведомления и отключайте ненужные

Каждое уведомление FastMediaSorter сопровождается логотипом приложения в строке состояния, поэтому вы всегда знаете источник события: копирование файлов или поиск дубликатов больше не показывают иконку ноты от аудиоплеера. Android группирует уведомления по категориям, и вы можете отключить любую категорию отдельно. Доступны следующие категории:

- **Audio Playback** – информация о текущем треке с кнопками воспроизведения, паузы и переключения.
- **Scheduled operations** – ход выполнения запланированных операций.
- **Network Sync Settings** – фоновая синхронизация сетевых ресурсов.
- **Duplicate scanner** – ход поиска дубликатов файлов.
- **Link downloads** – загрузка файлов по переданной или вставленной ссылке (всплывают вверху экрана).
- **Browse file transfers** – фоновое копирование или перемещение файлов.
- **Element Downloads** – загрузка дополнительных компонентов приложения, например расширений.
- **Files from the watch** – сохранение файла, принятого с сопряженных часов.
- **Voice recording** – работа быстрого диктофона.
- **Save fallback** – файл не удалось сохранить в основную папку, и он сохранен в резервное место.
- **Flashlight shortcut** – переключатель для включения и выключения фонарика.
- **SOS signal** – работа программы сигнала SOS.
- **SFTP server** – работа встроенного SFTP-сервера приложения.

Чтобы отключить ненужную категорию, удерживайте палец на любом уведомлении FastMediaSorter и нажмите значок настроек либо откройте системные **Настройки**, **Приложения**, **FastMediaSorter**, **Уведомления**. В справке Google по уведомлениям ↗ описан этот процесс для разных моделей смартфонов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Категории уведомлений**
Системные настройки Android, Приложения, FastMediaSorter, Уведомления, список категорий с переключателями.

Оставляйте уведомления о прогрессе

Если отключить категории передачи файлов или запланированных операций, сама работа продолжится в фоне – вы просто не будете видеть полосу прогресса. Оставьте их включенными, если хотите знать, когда завершится объемное копирование.

3 Распознавайте типы контента по единым цветам

Каждому типу контента присвоен собственный цвет, одинаковый во всех разделах приложения: на графике статистики, на компактных бейджах в строках списка ресурсов и на значках самих ресурсов. Раньше разные экраны могли использовать свои оттенки, и один тип выглядел по-разному; теперь один цвет всегда означает один тип, и у каждого цвета есть гармоничный оттенок для темной темы.

То же касается и программ: у каждой свой уникальный цвет в меню программ, на панели программ и в ее дополнительном меню, в сетке быстрого запуска, на рабочем столе лаунчера, в диалоге выбора виджетов и на закрепленном на главном экране виджете.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Цветовая кодировка контента**
Главный экран, список ресурсов с несколькими элементами, каждая строка показывает цветные бейджи типов медиа.

4 Скрывайте экраны с паролями в списке недавних приложений

Экраны, на которых могут отображаться пароли (добавление или изменение сетевого либо серверного ресурса, редактор сохраненных учетных данных в **Настройках**, страница входа в браузере и штрихкод учетных данных), отображаются пустыми в списке недавних приложений и защищены от создания скриншотов. За эту защиту отвечает переключатель **Защищать конфиденциальные экраны** в разделе **Настройки**, **Общие**, **Авторизация и аккаунты**, и по умолчанию он включен. Все остальные экраны можно свободно снимать на скриншотах. Подробнее о настройках безопасности: Конфиденциальность, пароли и безопасность сети.

5 Единый язык на всех экранах

Приложение переведено на тринадцать языков, и выбранный язык применяется абсолютно везде – включая те экраны, которые раньше следовали языку системы: окно сопряжения с часами, экраны, открываемые из виджетов, импорт штрихкодов из приложения-компаньона для Windows, диалоги разрешений для камеры и записи экрана, экраны самого лаунчера и оба VR-экрана. После смены языка все плитки и заголовки рабочего стола лаунчера также мгновенно переключаются, и выбор надежно сохраняется. Непереведенный текст временно отображается на английском языке. В том же разделе настроек строка **Система единиц** показывает выбранное значение прямо рядом с названием. О выборе языка и единиц измерения читайте в рецепте Выбор языка приложения и единиц измерения.

Что вы получите

Вы узнали назначение заставки, уведомлений и цветовой кодировки, научились гибко настраивать уведомления и убедились в надёжной защите паролей.

Советы и решение проблем

- **Слишком много уведомлений?** Отключите только ненужные категории – сами фоновые задачи продолжат выполняться.
- **Используете приложение на телевизоре?** Читайте руководство Управление с клавиатуры, D-pad и на Android TV.
- **Переносите данные на новый смартфон?** Ознакомьтесь с рецептом Резервное копирование и восстановление настроек.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ОБЩИЕ

Резервное копирование и восстановление настроек

Что входит в резервную копию и как восстановить настройки на новом устройстве.

ЯЗЫКИ

Выбор языка приложения и единиц измерения

Тринадцать языков, метрическая или американская система единиц, 24-часовой или 12-часовой формат времени.

ОБЩИЕ

Разделение экрана, плавающие окна и складные устройства

Работа приложения в многооконном режиме, на планшетах и складных смартфонах.

Настройка, компаньон и синхронизация

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #01

На телефоне (Wear-компаньон) - Standard и noLegal; приложение на часах - версия из Google Play или полная версия из APK

FastMediaSorter на смарт-часах: установка, сопряжение и Wear-компаньон

Установите приложение для часов FastMediaSorter, включите Wear-компаньон на телефоне, откройте его окно и добавьте часы в список ресурсов – первый шаг к использованию всех возможностей на вашем запястье.

Почему вам это понравится

Часы на запястье всегда под рукой. С установленным приложением для часов вы можете воспроизводить музыку, просматривать фотографии, открывать сетевые папки и запускать встроенные полезные программы прямо со своего запястья.

Приложение на часах умеет работать автономно, но его возможности раскрываются полностью в связке с телефоном. За эту связь отвечает Wear-компаньон – встроенный модуль FastMediaSorter на смартфоне, управляющий обменом данными с часами. В этом руководстве мы установим обе части и настроим их связь.

Перед началом: Что вам понадобится

- Смарт-часы на Wear OS под управлением Android 9 или новее (подходят любые модели на Wear OS 3, 4 и 5; часы Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active и Active 2 работают на ОС Tizen и не поддерживаются).
- Часы уже сопряжены с телефоном Android в приложении производителя (Galaxy Wearable, Google Pixel Watch и т. д.).
- FastMediaSorter на смартфоне в редакции Standard или noLegal (в других редакциях модуль Wear-компаньона не предусмотрен).
- Несколько минут времени и подключение к интернету на часах или смартфоне.

1 Выберите версию приложения для часов

Приложение для часов выпускается в двух вариантах:

- **Версия из Google Play** – базовый компактный выпуск: Калькулятор, Секундомер, мини-игра, настройки часов и плитка «Программы».
- **Полная версия** – APK-файл, устанавливаемый вручную со страницы загрузок ↗. В нее включены все возможности: плеер музыки, просмотр фото, доступ к сетевым папкам, связь с телефоном, полный набор плиток и усложнений для циферблатов. Это аналог редакции noLegal для часов, и разделы с пометкой *только sideload* требуют именно ее.

  Обе версии используют одинаковое имя пакета, поэтому телефон без проблем связывается с любой из них. Если Android предупреждает о пакете, здесь объяснено, почему это происходит и что нажимать.

2 Установка из Google Play

1. На часах откройте **Google Play** в списке приложений.
2. Найдите **FastMediaSorter** и нажмите **Установить**.
3. Дождитесь появления значка приложения в меню часов.

Вводить текст на крошечном экране неудобно? Откройте Google Play на смартфоне, найдите приложение и в списке целевых устройств выберите ваши часы – установка начнется автоматически.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Google Play на часах**

Google Play на часах, открыта страница FastMediaSorter, видна кнопка Установить.

3 Установка полной версии из APK (sideload)

Только в полной версии (sideload). На часах нет стандартного проводника для запуска APK, поэтому файл передается с компьютера по Wi-Fi с помощью бесплатной утилиты `adb` из комплекта Android SDK Platform-Tools ↗:

1. На часах откройте **Настройки**, перейдите в **Система** или **О часах** и нажмите 7 раз на **Номер сборки**, чтобы открыть меню **Параметры разработчика**.
2. В **Параметрах разработчика** включите **Отладка по ADB** и **Беспроводная отладка**.
3. В разделе **Беспроводная отладка** нажмите **Сопряжение с новым устройством**. На компьютере выполните команду `adb pair <адрес>:<порт_сопряжения> <код>` с адресом и кодом с экрана часов, затем `adb connect <адрес>:<порт_подключения>` с портом из главного экрана беспроводной отладки (порты сопряжения и подключения различаются).
4. Выполните команду `adb install -r FastMediaSorter_wear_release.apk` (ключ `-r` сохранит настройки при последующих обновлениях).
5. По завершении выключите **Беспроводную отладку** на часах.

Подробное руководство доступно в документации Google Отладка приложений для Wear OS ↗. Компьютер и часы должны быть в одной сети Wi-Fi.

4 Включение Wear-компаньона на телефоне

Функции взаимодействия с часами скрыты на телефоне, пока вы не укажете, что у вас есть смарт-часы.

1. На телефоне откройте FastMediaSorter и перейдите в Настройки, вкладка **Управление**.
2. Раскройте группу **Wear-компаньон**.
3. Включите переключатель **Wear-компаньон** («Показывать компаньон для часов в панели программ и меню»).
   Под переключателем появится статус соединения: **Проверка связи…**, затем имя часов и пометка **– подключено** (либо **Часы не найдены**). В этой же группе доступны кнопка справки **Как установить на часы** и кнопка **Wear-компаньон** для перехода в главное окно модуля.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Wear-компаньон в Настройках**
Настройки телефона, вкладка Управление, раскрыта группа Wear-компаньон, переключатель включен, часы отмечены как подключенные.

5 Открытие окна Wear-компаньона

После включения переключателя Wear-компаньон ведет себя как самостоятельная встроенная утилита наряду с Калькулятором: он появляется на панели программ и в меню программ на главном экране. Нажмите **Wear-компаньон** для открытия интерфейса.

В верхней панели окна расположены кнопка возврата, кнопка **Синхронизировать настройки** и строка с временем последней синхронизации (**Никогда** на новой паре). Ниже находится блок **Операции с часами**, затем группы настроек часов, а в самом низу – полезные ссылки: **Все о часах** и **Как установить на часы**.

Каждую группу можно свернуть: свернутая группа выводит краткую сводку текущих параметров, позволяя быстро оценить конфигурацию.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Окно Wear-компаньона**
Телефон, окно Wear-компаньона, верхняя панель с синхронизацией, блок Операции с часами раскрыт, группы Типы медиа и Экран свернуты.

6 Добавление часов в список ресурсов телефона

В блоке **Операции с часами** нажмите **Добавить или открыть часы**. Первое нажатие добавит сопряженные часы в список ресурсов телефона как отдельный ресурс («Отправка файлов на часы и получение записей») – он появится на главном экране и в меню выбора назначения для копирования и перемещения файлов. Последующие нажатия открывают содержимое часов в браузере файлов.

Если часы в данный момент недоступны, телефон сообщит: **Часы не подключены**.

7 Проверка двусторонней связи

Запустите FastMediaSorter на часах. На главном экране отображаются разделы **Ресурсы**, **Телефон**, **Локальные**, **Трансляции** (при включении), **Приложения**, строка с последней запущенной программой и блок **Избранное**.

Нажмите **Телефон**: в полной версии откроется список файлов со смартфона, сгруппированный привычным образом. Если переключатель Wear-компаньона на телефоне выключен, часы прямо подскажут, что делать: «Переключатель Wear-компаньона на телефоне выключен. Включите его в настройках FastMediaSorter и повторите попытку».

О передаче сетевых папок и согласовании настроек читайте в руководстве Синхронизация телефона и часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Главный экран часов**
Круглые часы, главный экран FastMediaSorter, видны разделы Ресурсы, Телефон, Локальные, Трансляции, Приложения.

Что вы получите

Приложение работает на часах, Wear-компаньон включен на смартфоне и доступен из панели программ, устройства видят друг друга, а часы добавлены в список ресурсов телефона для удобной отправки файлов.

Советы и решение проблем

- **Используете программу чтения с экрана?** Все элементы окна Wear-компаньона озвучиваются: переключатели читают свое состояние, заголовки групп сообщают о раскрытии/сворачивании и управляются через TalkBack, а кнопки четко называют свое действие.
- **Нет группы Wear-компаньон в Настройках?** На телефоне установлена редакция без модуля часов (Lite, Photos, Legacy, VR или FOSS). Для работы с часами установите редакцию Standard или noLegal.
- **Часы пишут, что телефон не подключен?** Проверьте сопряжение в фирменном приложении часов (Galaxy Wearable и др.) - связь FastMediaSorter опирается на системный канал.
- **Навигация на часах:** на каждом экране часов по центру левого края расположена стрелка «Назад», а напротив нее - кнопка гашения экрана (значок темного экрана). Двойное касание, удержание или физическая кнопка часов возвращают экран.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Выбор сетевых папок для часов и поддержание настроек в актуальном состоянии.

ЧАСЫ

Плитки и усложнения для циферблата

Быстрый доступ к любимым разделам в одном свайпе от циферблата.

ЧАСЫ

Воспроизведение музыки на часах

Прослушивание музыки напрямую с часов - с телефоном или полностью автономно.

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #02

На телефоне - Standard и noLegal; отправка сетевых ресурсов и синхронизация с часов - полная версия для часов (только sideload)

Синхронизация телефона и часов: сетевые папки и настройки

Выбирайте сетевые ресурсы для передачи на часы, отправляйте их в одно касание, проверяйте статус связи и настраивайте часы прямо из окна Wear-компаньона на телефоне - типы медиафайлов, слайд-шоу, параметры экрана, цветовые темы, фоновые рисунки и энергосбережение.

Почему вам это понравится

Вы уже настроили на смартфоне сетевое хранилище NAS, общую папку на ПК или домашний сервер - ввели адрес, имя пользователя и пароль. Вводить все это заново на маленьком экране размером с монету совсем не обязательно.

Wear-компаньон быстро и безопасно передает сохраненные сетевые ресурсы на ваши часы. Кроме того, в нем очень удобно настраивать сами часы: какие типы файлов отображать, как оформить экран и когда экономить заряд. Измените параметр на любом из устройств - и второе подтянет его при первой синхронизации.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное приложение на часах и включенный режим Wear-компаньона - см. установку и сопряжение часов.
- Хотя бы один настроенный сетевой ресурс: папка на телефоне SMB, FTP или SFTP. Как их добавить, описано в руководстве Сетевые и облачные источники.
- Для отправки ресурсов: полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* - см. редакцию noLegal).
- Часы и телефон рядом друг с другом с включенным экраном часов.

1 Выберите ресурсы для часов

Откройте окно Wear-компаньона на телефоне и в блоке **Операции с часами** нажмите **Ресурсы для часов**.

К отправке доступны только сетевые ресурсы: локальные папки телефона часы открывают напрямую через раздел **Телефон**, а облачные хранилища на часы не передаются.

Отметьте галочками нужные папки или нажмите **Выбрать все**. При первом открытии ни один пункт не выбран: телефон никогда не отправляет всю медиатеку без вашего согласия. Ваш выбор сохраняется для последующих синхронизаций.

Если сетевые ресурсы еще не добавлены, список подскажет об этом и предложит перейти на главный экран для их настройки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Ресурсы для часов**
Телефон, экран Ресурсы для часов, три сетевых ресурса, два выбраны, видна кнопка Выбрать все.

2 Отправьте ресурсы на часы

Вернувшись в блок **Операции с часами**, нажмите **Отправить на часы**. Короткая анимация покажет процесс передачи, а итоговый отчет перечислит результат:

- **Отправлено ресурсов на часы: 3** – папки появились в разделе **Ресурсы** на часах и готовы к открытию без телефона.
- **Удалено с часов: 1** – ресурс, удаленный на телефоне с момента прошлой синхронизации, удален и с часов. Если на часах этот ресурс был изменен позже, он сохранится.
- **Часы не подтвердили получение. Возможно, они выключены или вне зоны действия.** – разблокируйте часы, поднесите ближе к телефону и повторите отправку.
- **Ресурсы для часов еще не выбраны.** – вернитесь к первому шагу и отметьте нужные папки.

Пароли передаются в зашифрованном виде вместе с параметрами подключения, поэтому часы подключаются к серверу автономно при первом открытии.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Результат отправки**
Телефон, Wear-компаньон, отправка завершена, диалог показывает количество отправленных и удаленных ресурсов.

3 Запрос синхронизации прямо с часов

Только в полной версии (sideload). Запустить обмен можно прямо с запястья. На часах откройте раздел **Ресурсы** и нажмите **Синхронизировать с телефона**. Часы ожидают ответ телефона до 10 секунд; жест «Назад» доступен в любой момент.

Если телефон недоступен, часы подскажут причину: «Телефон не подключен. Выполните сопряжение и установите FastMediaSorter» или «Не удалось запросить данные у телефона. Попробуйте еще раз». Если на телефоне выключен переключатель Wear-компаньона, часы прямо укажут на него.

Ресурсы, добавленные на самих часах, передаются и в обратную сторону. При их получении в окне Wear-компаньона на телефоне появится блок **Получены ресурсы с часов** (например, «2 ресурса с Galaxy Watch») с кнопками **Импортировать** и **Отклонить**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Синхронизация с телефона**
Круглые часы, раздел Ресурсы, кнопка Синхронизировать с телефона вверху, ниже синхронизированные ресурсы SMB и SFTP.

4 Редактирование на любом устройстве: побеждает последнее изменение

Изменили пароль ресурса на часах, а порт другого ресурса – на телефоне? Оба изменения сохранятся при следующей синхронизации. Каждое устройство фиксирует время последней правки с учетом возможного расхождения часов, и приоритет отдается более свежему изменению. Ресурс, существующий только на одной стороне, добавляется на вторую без риска случайного удаления.

Если домашний сервер сменил IP-адрес, телефон передает все известные адреса ресурса и отмечает актуальный, а часы опрашивают их по очереди – благодаря этому доступ к SFTP продолжит работать стабильно.

Обновили приложение только на одном устройстве? Синхронизация между разными версиями проходит успешно: неизвестные старой версии параметры просто игнорируются, а все папки передаются без сбоев.

5 Удобная настройка часов с экрана телефона

Ниже блока **Операции с часами** расположены настройки самих часов, разбитые на четыре группы в том же порядке, что и в меню **Настройки** на часах. Рядом с каждым пунктом приведено понятное описание, а значок **?** раскрывает подробности.

- **Типы медиа** – **Аудио**, **Видео**, **Изображения**, **Документы** и **Показывать трансляции**. Отключите ненужный тип, и часы перестанут отображать и синхронизировать файлы этого формата. В свернутом виде группа показывает список активных типов.
- **Слайд-шоу** – автоматическая смена фотографий и **Интервал слайд-шоу (сек)**: 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120 или **Ввести свое значение**. В свернутом виде отображается, например: «Вкл, каждые 5 с».
- **Экран** – **Вид главного экрана и ресурсов** и **Вид списка файлов** (**Список**, **Сетка 2x2** или **Сетка 3x3**), **Фон часов**, **Цветовая тема часов** и **Не выключать экран часов**.
- **Прочее** – **Обложки альбомов** (отображение обложек для каждого синхронизированного трека, расходующее немного памяти часов), **Отключить анимации**, **Энергосбережение на часах**, **Продолжать воспроизведение в фоне** и **Таймаут скрытия панели плеера (сек)**.
  В блоке **Энергосбережение на часах** можно выбрать режимы **Выкл**, **Всегда включено** или порог срабатывания 10, 15, 20 и 30 процентов в горизонтальном списке. Часы ориентируются на уровень своего собственного аккумулятора, а не телефона.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройки часов на телефоне**
Телефон, Wear-компаньон, раскрыта группа Типы медиа, пять переключателей с описаниями, группы Слайд-шоу и Экран свернуты.

6 Цветовая тема и фоновые обои для часов

В группе **Экран** пункт **Цветовая тема часов** предлагает восемь вариантов оформления: **Темная**, **Светлая**, **Темно-зеленая**, **Темно-синяя**, **Темно-красная**, **Светло-зеленая**, **Светло-синяя** и **Светло-красная**. Они совпадают с темами телефона, поэтому устройства можно оформить в едином стиле. По умолчанию используется **Темная** тема.

Пункт **Фон часов** задает фон под списками: **Фирменная анимация** (плавные волны), **Фирменный статичный фон**, **Свое изображение** или **Черный экран**. Для варианта **Свое изображение** нажмите **Выбрать изображение**, укажите фотографию - телефон передаст ее на часы («Отправка изображения на часы..», затем «Изображение загружено на часы»). В окне появится предпросмотр. В меню настроек фон всегда остается однородным, а светлые темы осветляют подложку для идеальной читаемости текста.

Те же параметры можно настроить и на самих часах в меню **Настройки** -> **Экран**. Изменения мгновенно синхронизируются.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Цветовая тема часов**
Круглые часы, главный экран, светло-синяя цветовая тема, фирменный статичный фон.

7 Отправка настроек и проверка статуса связи

Нажмите **Синхронизировать настройки** в верхней панели. Телефон передаст параметры и подождет подтверждения от часов до 15 секунд. Строка под кнопкой – **Последняя синхронизация:** с датой и временем – обновляется только при реальном ответе от часов. Если часы не ответили, появится уведомление: «Часы не подтвердили настройки. Возможно, они выключены или вне зоны действия».

После первой синхронизации блок **Операции с часами** отображает версию приложения на часах (например, **Приложение на часах: 2.62.0920.1415**). Если версии на телефоне и часах заметно различаются по дате, строка выделится предупреждающим цветом – это подсказка обновить устаревшее приложение.

На часах в меню **Настройки** отображается аналогичная строка. Если синхронизация ни разу не выполнялась или устарела, строка окрашивается в предупреждающий цвет – нажмите на нее для мгновенного обновления.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Статус синхронизации на часах**
Круглые часы, корень Настроек, кнопка Синхронизировать настройки, строка Последняя синхронизация подсвечена как устаревшая.

Что вы получите

На часах настроены именно те сетевые папки, которые вам нужны, они открываются автономно без телефона, а внешний вид и поведение часов полностью адаптированы под ваши предпочтения – независимо от того, с какого устройства вы вносили изменения.

Советы и решение проблем

- **На часах осталась папка, удаленная на телефоне?** Нажмите «Отправить на часы» еще раз: итоговый отчет покажет, сколько ресурсов было удалено с часов.
- **Настройки не применились?** Обратите внимание на строку «Последняя синхронизация». Если время не обновилось, часы не ответили. Разблокируйте часы и повторите отправку.
- **Заканчивается память на часах?** Отключите пункт «Обложки альбомов» в группе «Прочее», чтобы не загружать графику для каждого трека.
- **Хотите отправить одну фотографию, а не всю папку?** Откройте ее на телефоне и нажмите **Отправить в..** – см. управление файлами на часах.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Просмотр файлов на часах

Открытие синхронизированных сетевых папок и файлов смартфона.

ЧАСЫ

Плитки и усложнения для циферблата

Закрепление синхронизированных ресурсов на плитке в одном свайпе от циферблата.

ЧАСЫ

Установка и сопряжение приложения на часах

Первые шаги по настройке связи, если часы и телефон пока не видят друг друга.

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #03

Плитка «Программы» – обе версии для часов; плитки ресурсов, потоков, избранного, разделов и все усложнения – полная версия для часов (только sideload)

В одном свайпе от циферблата: плитки и усложнения для часов

Добавляйте плитки FastMediaSorter в карусель часов, привязывайте плитки к нужным сетевым папкам и интернет-станциям, а также выносите усложнения «Последний ресурс», «Избранное» и «Сейчас играет» прямо на свой циферблат.

Почему вам это понравится

Запуск приложения на часах обычно требует нажатия кнопки, прокрутки списка, поиска значка и перехода к нужному разделу. Для домашнего сервера, который вы слушаете каждый вечер, или утренней радиостанции это слишком долго.

Плитки и усложнения сокращают этот путь до одного жеста. Плитка – это отдельный информационный экран, доступный по свайпу от циферблата. Усложнение – интерактивный виджет на самом циферблате. FastMediaSorter предлагает пять плиток и три усложнения, мгновенно открывающих приложение именно там, где нужно.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов .
- Для всех плиток (кроме «Программ») и усложнений: полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию) noLegal .
- Для плитки ресурса: хотя сетевой ресурс на часах – бы один настроенный переданный с телефона (см. синхронизацию телефона и часов) или добавленный на часах.
- Циферблат со слотами для усложнений (виджетов).

1 Добавление плитки в карусель

1. На циферблате смахните влево к списку плиток.
2. Пролистайте до конца и нажмите **+** (**Добавить плитку**) либо нажмите и удерживайте любую плитку для настройки карусели.
3. Выберите нужную плитку FastMediaSorter: **Программы**, **Разделы**, **Плитка ресурса**, **Плитка потока** или **Плитка «Избранное»**.

   Точные формулировки меню зависят от производителя часов; стандартный процесс описан в Справке Wear OS ↗. Настраивать плитки можно и в приложении часов на смартфоне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Добавление плитки**

Круглые часы, системный список добавления плиток, прокрученный к пунктам FastMediaSorter.

2 Плитки-сетки: Программы и Разделы

Эти две плитки готовы к работе сразу после добавления:

- **Программы** отображает встроенные программы часов (Калькулятор, Сетевой монитор, мини-игру, диктофон, системную информацию и др.) в виде компактной сетки значков. Одно касание сразу открывает выбранный инструмент. Эта плитка доступна и в версии из Google Play. Пока идёт секундомер, над сеткой написано «Секундомер идёт», а кнопка **Открыть** возвращает к идущему замеру.
- **Разделы** отображает главные разделы приложения: **Ресурсы**, **Телефон**, **Локальные**, **Трансляции**, **Приложения** и **Избранное**. Пункт **Трансляции** отображается только тогда, когда этот раздел включен в настройках.
  Сетка вмещает до семи значков. Если элементов больше, последняя ячейка называется **Еще** и открывает полный список в приложении.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Плитка Программы**
Круглые часы, плитка Программы, семь ячеек, включая Калькулятор, Сетевой монитор и Еще.

3 Назначение папки или трансляции для плитки

Только в полной версии (sideload). Свежедобавленная **Плитка ресурса** сообщает: **Ресурс не назначен**, а **Плитка потока** – **Трансляция не назначена**. Нажмите **Выбрать цель** на плитке.

Откроется список выбора – **Выбор ресурса** со списком сетевых папок или **Выбор трансляции** со списком интернет-каналов. Нажмите на нужный пункт. Плитка отобразит его имя, и в дальнейшем нажатие на плитку будет мгновенно открывать эту папку или запускать радио – независимо от наличия телефона рядом.

Если список пуст, часы подскажут: «Ресурсы не найдены. Добавьте сетевой ресурс на часах или выполните синхронизацию с телефона» или «Трансляции не найдены. Добавьте поток или синхронизируйте каталог с телефона».

Изменить целевую папку или станцию можно в любой момент на часах: **Настройки** -> **Цели плиток**. Если привязанный ресурс был удален, плитка выведет предупреждение: **Целевой объект больше не существует**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор ресурса**
Круглые часы, диалог Выбор ресурса, список из трех сетевых ресурсов.

4 Плитка «Избранное»

Только в полной версии (sideload). **Плитка «Избранное»** отображает список файлов и станций, отмеченных значком сердечка на часах (ваше Избранное). Одно касание сразу открывает файл. Если ничего не добавлено, плитка подскажет: **Нет отмеченных элементов**. Нажмите сердечко во время воспроизведения, чтобы добавить файл в избранное.

5 Размещение усложнений на циферблате

Только в полной версии (sideload). Нажмите и удерживайте циферблат часов, выберите **Настроить** (или значок карандаша), перейдите к слотам усложнений и нажмите на нужный слот. Выберите FastMediaSorter и одно из трех усложнений:

- **Последний ресурс** – ярлык для открытия последнего использованного медиаисточника с отображением его имени.
- **Избранное** – отображает количество избранных элементов и открывает список избранного.
- **Сейчас играет** – показывает текущий или последний воспроизводившийся трек; нажатие мгновенно возвращает в плеер.

Расположение и вид слотов зависят от выбранного циферблата (подробности в Справке Wear OS ↗).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Усложнение «Сейчас играет»**
Круглый циферблат со слотом усложнения, в котором активно усложнение Сейчас играет с названием трека.

Что вы получите

Ваши программы, разделы приложения, любимая сетевая папка, утренняя радиостанция и текущий аудиотрек доступны в одном свайпе или одном касании прямо с главного циферблата часов.

Советы и решение проблем

- **Плитка открывает главный экран вместо папки?** Обновите приложение на часах: в актуальных версиях плитка ресурса открывает закрепленную папку напрямую.
- **Язык плиток:** плитка «Избранное» и плитки-сетки автоматически подстраиваются под выбранный язык интерфейса часов.
- **Нет раздела «Трансляции» на плитке Разделов?** Включите пункт «Показывать трансляции» в группе «Типы медиа» в настройках часов или через окно Wear-компаньона на смартфоне.
- **Хотите вынести радиостанцию на экран телефона?** См. руководство Ярлыки, виджет и панель трансляций.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Потоковое радио на часах

Что происходит после запуска радиостанции с плитки потоков.

ЧАСЫ

Программы и инструменты для часов

Полный обзор всех утилит за плиткой «Программы».

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Настройка сетевых ресурсов, к которым привязываются плитки.

медиа, потоки и файлы

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #11

Полная версия приложения для часов (только sideload). Копирование музыки со смартфона требует редакции Standard или noLegal на телефоне.

Воспроизведение музыки на часах: с телефоном и автономно

Загружайте музыку на часы, открывайте сетевой сервер как источник треков, контролируйте громкость до запуска и слушайте музыку с выключенным экраном или в фоне – оставив телефон дома.

Почему вам это понравится

Отправляясь на пробежку, прогулку или в магазин, смартфон часто хочется оставить дома. Загрузив несколько любимых альбомов в память часов или подключившись к домашнему серверу по Wi-Fi, вы берете музыку с собой: беспроводные наушники подключены напрямую к часам, а карманы свободны.

В этом руководстве описано, как загружать треки на часы и выбирать музыку для воспроизведения. Описание самого плеера и элементов управления приведено в руководстве Плееры и просмотр файлов на часах.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal).
- Bluetooth-наушники, подключенные к часам, или часы со встроенным динамиком.
- Музыкальные файлы в памяти часов либо сетевой ресурс с музыкой (SMB, FTP или SFTP).

1 Загрузка музыки в память часов

Самый простой способ – скопировать треки со смартфона. На часах откройте раздел **Телефон**, выберите **Аудио** и запустите воспроизведение трека; откройте меню файла и нажмите **Копировать на часы**. Трек запишется во внутреннюю память часов, будет воспроизводиться без телефона и останется доступным после закрытия приложения. Подробности копирования (совпадение имен, контроль свободного места, пункт **Переместить на часы**) описаны в руководстве Папки телефона и сети на часах.

Все сохраненные на часах файлы отображаются в разделе **Локальные** на главном экране. Выберите категорию **Аудио**, чтобы увидеть список всех локальных композиций.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Локальная музыка**
Круглые часы, раздел Локальные, категория Аудио, список треков в памяти часов.

2 Открытие сетевого хранилища как источника музыки

Сетевая папка может содержать самые разные файлы: фотографии из отпуска, фильмы и музыку. При нажатии на ресурс в разделе **Ресурсы** часы сначала предложат выбрать желаемый тип контента (**Видео**, **Аудио**, **Изображения**). Выберите **Аудио**, и в списке отобразятся только музыкальные композиции.

Набор вариантов определяется активными пунктами в меню **Типы медиа** в настройках часов. Если оставить включенным только пункт **Аудио**, часы будут открывать список треков сразу без лишних вопросов. Если выключить все типы, приложение подскажет: **Все типы файлов отключены в настройках. Включите хотя бы один, чтобы увидеть медиафайлы.**

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор типа медиа**
Круглые часы, раздел Ресурсы, диалог выбора типа после нажатия на ресурс SMB со строками Видео, Аудио и Изображения.

3 Контроль громкости перед запуском трека

Вдоль края списка файлов отображается тонкая полоска громкости, показывающая текущий уровень медиазвука на часах. Достаточно беглого взгляда на нее перед нажатием на трек, чтобы музыка неожиданно не заиграла слишком громко в тихом помещении.

Полоска служит наглядным индикатором. Отрегулировать громкость можно в самом плеере вращением безеля/коронки или кнопками часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Полоска громкости**

Круглые часы, список локальной музыки, боковая полоска громкости у края экрана на среднем уровне.

4 Воспроизведение трека и фоновый режим

Нажмите на трек, и откроется аудиоплеер с обложкой альбома. По завершении трека автоматически начинается следующий файл в списке, а в конце папки воспроизведение зацикливается с начала.

Хотите опустить руку и сберечь заряд аккумулятора? Нажмите **Экран выкл** в плеере – музыка продолжит играть в темноте. Включите пункт **Продолжать воспроизведение в фоне** в настройках часов, и трек будет играть даже при выходе из приложения. Приложению потребуется стандартное системное разрешение на уведомления; если оно не выдано, часы подскажут: **Включите уведомления, чтобы воспроизведение продолжалось в фоне.**

Подробный разбор всех кнопок плеера приведен в руководстве Плееры и просмотр файлов на часах.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Воспроизведение на часах**
Круглые часы, аудиоплеер, воспроизводится локальный трек, видна обложка и панель с кнопкой Экран выкл.

Что вы получите

Ваша музыка сохранена на часах или доступна на домашнем сервере, и часы воспроизводят ее полностью автономно: выберите трек, оцените громкость, выключите экран и наслаждайтесь звуком.

Советы и решение проблем

- **На сервере хранятся и фото, и музыка?** Оставьте активным только пункт **Аудио** в меню «Типы медиа», и часы перестанут задавать уточняющий вопрос при каждом открытии папки.
- **Заканчивается свободное место?** Аудиофайлы быстро заполняют память: копируйте альбомы по мере необходимости и удаляйте прослушанное (долгое нажатие на трек -> **Удалить**).
- **Предпочитаете радио?** Интернет-станции также воспроизводятся на часах - см. потоковое радио на часах.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Потоковое радио на часах

Поиск онлайн-радиостанций, закрепление и прослушивание прямо с часов.

ЧАСЫ

Просмотр файлов на часах

Списки, сетки и операции со всеми медиафайлами на часах.

ЧАСЫ

Плееры и просмотр файлов на часах

Назначение всех кнопок аудиоплеера и видеоплеера на часах.

ЧАСЫ WEAR OS FastMedia Wear Часы RECIPE #12

Полная версия приложения для часов (только sideload). Закрепления, сделанные на телефоне, и собственные каналы со смартфона требуют редакции Standard или noLegal на телефоне.

Интернет-радио и ТВ на часах: поиск, закрепление и воспроизведение каналов

Открывайте раздел Трансляции на часах, находите нужные станции среди тысяч прямых каналов с помощью поиска, фильтров и сортировки, закрепляйте любимые радиостанции и слушайте их на часах автономно, возвращаясь к живому эфиру в одно касание.

Почему вам это понравится

Интернет-радио идеально подходит для смарт-часов: не нужно копировать файлы и забивать встроенную память – достаточно выбрать любимую станцию и надеть беспроводные наушники. Часы имеют собственный встроенный каталог прямых каналов – радиостанций и телеканалов со всего мира – и воспроизводят их по Wi-Fi или мобильной сети автономно без смартфона.

Главная задача – удобная навигация: как среди тысяч станций быстро найти две-три любимые на небольшом экране. В этом руководстве показано, как сделать это в пару нажатий.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal).
- Часы с подключением к Wi-Fi или мобильной сети и подключенные Bluetooth-наушники (или встроенный динамик).
- По желанию: приложение на телефоне с включенным Wear-компаньоном для автоматической передачи закрепленных и пользовательских станций со смартфона.

1 Открытие раздела «Трансляции» и загрузка каталога

На главном экране часов нажмите **Трансляции**. При первом открытии каталог формируется в фоновом режиме: часы отображают аккуратный индикатор загрузки до полной готовности списка. Если каталог не был загружен ранее, нажмите **Обновить каталог** (при обновлении выводится **Обновление трансляций…**, а при сбое связи – **Не удалось обновить трансляции. Проверьте соединение и повторите попытку**).

Если раздела **Трансляции** нет на главном экране, включите опцию **Показывать трансляции** в настройках часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экран трансляций**
Круглые часы, экран Трансляции, панель инструментов с поиском, фильтром и сортировкой, двухстрочный счетчик, список каналов.

2 Быстрый отбор каналов: поиск, фильтры и сортировка

В верхней части экрана зафиксированы три кнопки: **Поиск**, **Фильтр** и **Сортировка**. Они остаются на месте при прокрутке списка. Рядом с ними двухстрочный счетчик показывает число отфильтрованных станций и общий размер каталога.

- **Поиск** – ввод названия голосом или с клавиатуры.
- **Фильтр** – сначала выберите тип: **Видео**, **Аудио** или **Свои** (каналы, переданные со смартфона). Повторное нажатие на активный тип возвращает показ всех форматов. Ниже можно выбрать **Тематику**, **Язык** или **Коллекцию**. Темы и языки отображаются на русском языке с указанием количества станций на аккуратных кнопках-чипах.
- **Сортировка** – **По популярности** (по умолчанию: станции, которые вы чаще всего слушаете на часах, поднимаются наверх), **По имени (А–Я)**, **По имени (Я–А)** или **По типу медиа**.

Выбранные фильтры и порядок сортировки сохраняются при выходе из раздела и после перезагрузки часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Фильтр трансляций**
Круглые часы, экран Фильтр трансляций, строки Видео, Аудио, Свои, чипы тематик со счетчиками.

3 Быстрый сброс фильтров

Если условия фильтра оказались слишком строгими и подходящих каналов не нашлось, экран честно сообщит: **Нет трансляций по выбранному фильтру. Очистите фильтр для показа всего каталога.** Одно нажатие на кнопку **Очистить фильтры** мгновенно сбрасывает все ограничения, возвращая полный список каналов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Пустой фильтр**
Круглые часы, экран Трансляции, сообщение об отсутствии совпадений и кнопка Очистить фильтры.

4 Воспроизведение канала и контроль соединения

Нажмите на станцию. Радиостанция откроется в аудиоплеере, а телеканал – в видеоплеере. На время воспроизведения часы активируют производительный сетевой режим и автоматически отключают его при остановке для сохранения батареи.

Если качество связи недостаточно для стабильного потока, часы прямо назовут причину:

- **Слишком медленное соединение для этой трансляции. Подойдите ближе к Wi-Fi и повторите попытку.**
- **Часы не в сети. Подключитесь к сети и повторите попытку.**
- **Соединение еще не проверено. Воспроизведение может прерываться.**
  Если радиостанция прекратила вещание на сервере, воспроизведение автоматически останавливается со сбережением аккумулятора: **Поток прекратил вещание. Воспроизведение остановлено для экономии заряда.**

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Медленное соединение**
Круглые часы, плеер потока, сообщение о слишком медленном интернет-соединении.

5 Информация о радиостанции и кнопка «К прямому эфиру»

У живого потока нет фиксированной длины, поэтому вместо обычной шкалы времени в аудиоплеере отображается подробная информация о станции: название, жанр, аудиокодек и битрейт (например, **128 кбит/с**).

Поставили эфир на паузу из-за входящего звонка? При возобновлении звук обычно продолжается с места остановки с отставанием от реального времени. Нажмите кнопку **К прямому эфиру** (справа от кнопок воспроизведения) – часы мгновенно переподключатся к живому вещанию, и вы снова будете слушать то, что звучит в эфире прямо сейчас.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Живой эфир радио**
Круглые часы, аудиоплеер на радиопотоке, строка станции с жанром и битрейтом, кнопка К прямому эфиру.

6 Закрепление любимых станций вверху списка

Во время воспроизведения нажмите значок булавки в плеере – **Закрепить трансляцию**. Значок окрасится, и теперь эта станция всегда будет находиться на самом верху списка **Трансляции**. Повторное нажатие (**Открепить**) возвращает ее на обычное место. Закрепление привязано к адресу потока и сохраняется при обновлении каталога.

Каналы, закрепленные на смартфоне, автоматически синхронизируются с часами. Список формирует три группы: сначала станции, закрепленные на часах, затем закрепленные только на телефоне, а следом – весь остальной каталог.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Закрепление потока**
Круглые часы, плеер потока, активная кнопка булавки после закрепления.

Что вы получите

Из многотысячного каталога сформирован аккуратный список любимых станций вверху экрана, радио играет автономно прямо с часов, а кнопка «К прямому эфиру» мгновенно возвращает вас в синхрон со студией.

Советы и решение проблем

- **Ваши собственные каналы с телефона** находятся в фильтре **Свои** – передайте их кнопкой **Передать на часы** на смартфоне, как описано в руководстве Трансляции на ТВ, часах и VR-шлеме.
- **Сортировка по популярности:** через несколько дней активного использования самые прослушиваемые вами станции поднимутся наверх автоматически.
- **Закрепляйте на телефоне, слушайте на часах:** станции, отмеченные булавкой на смартфоне, сразу появляются в закрепленных на часах.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Воспроизведение музыки на часах

Загрузка треков в память часов и автономное воспроизведение без телефона.

ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляции на ТВ, часах и VR-шлеме

Отправка интернет-канала с телефона на часы и запуск воспроизведения.

ЧАСЫ

Плееры и просмотр файлов на часах

Все кнопки и возможности встроенных плееров аудио и видео на часах.

ЧАСЫ WEAR OS FastMedia Wear Часы RECIPE #10

Полная версия приложения для часов (только sideload) в связке с приложением на смартфоне в редакции Standard или noLegal. Открытие контейнеров FileDO с сетевых ресурсов – только noLegal.

Просмотр и управление файлами на часах: списки, сетки, операции и контейнеры FileDO

Просматривайте файлы часов, медиатеку телефона и сетевые серверы в виде списка или сетки миниатюр, выполняйте пакетные действия, контролируйте пути сохранения, передавайте файлы на смартфон в одно касание и открывайте зашифрованные контейнеры FileDO на часах.

Почему вам это понравится

Экран часов размером с почтовую марку требует максимальной полезности каждого пикселя. На часах FastMediaSorter отображает файлы в едином удобном стиле независимо от того, где они хранятся – в памяти часов, на телефоне или на сетевом ресурсе. Вы можете легко выполнять повседневные задачи прямо с запястья: выбрать несколько файлов, переслать их на телефон, переименовать или удалить ненужные.

А если файл слишком сложен для маленького круглого экрана (многостраничный PDF, объемный документ, архив) – одно нажатие передаст его на телефон для открытия в подходящем приложении.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal).
- Для взаимодействия с телефоном: приложение на смартфоне в редакции Standard или noLegal со включенным Wear-компаньоном и телефон поблизости.
- Для доступа к серверным файлам: сетевой ресурс на часах – см. папки телефона и сети на часах.

1 Просмотр медиафайлов смартфона по типам

На главном экране часов откройте раздел **Телефон**. Выберите категорию **Видео**, **Аудио**, **Изображения**, **Документы** или **Все** – часы сразу отобразят файлы соответствующего формата со смартфона без необходимости искать их по вложенным папкам. Нажмите на файл, и часы загрузят его с телефона и откроют во встроенном плеере или средстве просмотра.

Эти же категории с одинаковыми цветами и названиями используются для локальной памяти часов и сетевых ресурсов, благодаря чему интерфейс всегда интуитивно понятен. Подробности о навигации по папкам, поиске и сортировке описаны в руководстве Папки телефона и сети на часах.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Медиафайлы телефона по типам**
Круглые часы, раздел Телефон, открыта категория Аудио, список аудиофайлов с телефона.

2 Настройка отображения: список или сетка с миниатюрами

Любой список файлов (в локальной памяти часов или сетевой папке) можно отобразить в виде **Списка**, **Сетки 2x2** или **Сетки 3x3**. Выберите предпочтительный вариант в пункте **Вид списка файлов** в настройках часов. Этот параметр настраивается отдельно от структуры навигационных экранов, поэтому вы можете сочетать просторный список разделов с плотной сеткой фотоснимков.

В режиме сетки в ячейках отображаются реальные миниатюры фото. Для сетевых изображений часы считывают только начальный блок файла со встроенным превью камеры, поэтому миниатюры появляются мгновенно без загрузки тяжелых оригиналов по беспроводной сети. Для файлов без миниатюр отображается крупный значок формата (нота для музыки, кадр для видео), а имя под ним занимает две строки и не обрезается.

В режиме списка рядом с именем выводится компактный цветной значок формата. На часах с небольшим экраном, где 3 столбца были бы слишком мелкими для нажатий, режим **Сетка 3x3** автоматически и плавно переключается на 2 столбца.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сетка файлов**
Круглые часы, список файлов сетевого ресурса в режиме Сетка 3x3, миниатюры фото, значок музыки, двухстрочные подписи.

3 Множественный выбор и пакетные операции

Нажмите и удерживайте файл, чтобы перейти в режим выбора. Нажимайте на другие файлы для добавления или выберите **Выбрать все**. В верхней строке отображается счетчик (**Выбрано: 3**), а контекстное меню предлагает доступные действия:

- **Отправить на телефон** – копия передается на смартфон, на часах файл сохраняется.
- **Переместить на телефон** – файл удаляется с часов только после подтверждения успешного приема телефоном.
- **Удалить** – запрашивает подтверждение, так как **Удаление с часов нельзя отменить**.
- **Переименовать** – введите **Новое имя**; при совпадении имен система аккуратно скорректирует название и покажет итоговый вариант: **Сохранено как …**.

Удаление и переименование работают с файлами в памяти часов. Файлы на сетевых ресурсах (SMB, FTP, SFTP) доступны только для чтения: их можно открывать и пересылать, но нельзя изменять на удаленном сервере.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбранные файлы**
Круглые часы, список файлов, три файла выбраны, меню действий с пунктами Отправить на телефон, Переместить на телефон, Удалить и Переименовать.

4 Контроль мест сохранения переданных файлов

После выполнения команд **Отправить на телефон** или **Переместить на телефон** часы выводят понятный статус для каждого файла:

- **Сохранено в ..** с именем папки – файл успешно записан на телефон.
- **В очереди на выгрузку в ..** – телефон настроен на автоматическую передачу файлов с часов в сетевую или облачную папку, процесс идет в фоне.
- **Папка назначения не настроена** – на телефоне еще не выбрано место для сохранения файлов с часов.

  Если фоновая выгрузка в облако завершится сбоем, на часы придет уведомление **Ошибка отправки** с указанием имени файла и целевой папки. Место сохранения файлов настраивается в приложении на смартфоне – см. часы как ресурс на телефоне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Куда сохранен файл**
Круглые часы, результат отправки файлов, строка со статусом В очереди на выгрузку в сетевую папку.

5 Управление фотоснимками и голосовыми записями часов

Снимки, сделанные камерой часов, и записанные диктофоном голосовые заметки хранятся в общей памяти часов. В их меню по долгому нажатию доступны пункты **Удалить**, **Переименовать** и **Переместить**, а также отправка на телефон. Поскольку эти файлы принадлежат системе часов, Wear OS сначала покажет стандартный системный диалог подтверждения доступа к хранилищу.

Если прошивка часов не поддерживает такие системные запросы, неподдерживаемые пункты просто не отображаются в меню.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню локального файла**
Круглые часы, раздел Локальные, меню фотоснимка по долгому нажатию со строками Удалить, Переименовать и Переместить.

6 Открытие тяжелых файлов на смартфоне

Некоторые файлы неудобно просматривать на наручном экране. В разделе **Телефон** нажмите на файл, который часы не могут отобразить (PDF-документ, длинный текст, архив), либо зажмите любой файл и выберите **Открыть на телефоне**. Файл не тратит память часов на предварительное скачивание.

- Если приложение на телефоне открыто, файл мгновенно отобразится на экране смартфона, а на часах появится сообщение **Отображается на телефоне**.
- Если телефон заблокирован, на нем появится уведомление с именем файла, а часы подскажут: **Нажмите на уведомление на телефоне**. Одно касание откроет нужный документ.
- Если на телефоне отключены уведомления приложения, часы честно предупредят: **Телефон не может открыть файл – включите уведомления для приложения**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Открытие на телефоне**
Круглые часы, раздел Телефон, сообщение Нажмите на уведомление на телефоне после открытия PDF.

7 Открытие зашифрованных контейнеров FileDO

Контейнер FileDO – это защищенный паролем архив с расширением `.fd-sec`. Нажмите на такой файл в списке на часах: появится экран ввода пароля со скрытыми символами. Введите пароль – и файл внутри откроется в соответствующем встроенном просмотрщике или плеере. Расшифрованная копия хранится только во временной памяти приложения на часах и мгновенно удаляется при возврате к списку.

Отметьте пункт **Запомнить пароль** перед открытием, и часы будут пробовать сохраненный пароль автоматически. Если пароль не подошел к другому контейнеру, часы сбросят его и сообщат: **Сохраненный пароль не подошел и был сброшен. Введите пароль.** Пароль хранится исключительно в защищенном хранилище часов, не передается на телефон и не пишется в логи.

Чтобы шифровать или расшифровывать файлы прямо на часах, включите опцию **Шифрование FileDO** в настройках часов (по умолчанию выключено). В меню отдельных файлов появятся пункты **Зашифровать FileDO** и **Расшифровать FileDO**.

Только в редакции noLegal: контейнеры на сетевых ресурсах открываются точно так же: часы загружают контейнер по SMB, FTP или SFTP, запрашивают пароль, открывают медиафайл и сразу удаляют временную копию.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Открытие контейнера**
Круглые часы, экран Открыть контейнер, скрытое поле ввода пароля, флажок Запомнить пароль.

Что вы получите

Файлы на часах, смартфоне и сетевых серверах доступны в едином удобном интерфейсе: с переключением между списком и сеткой миниатюр, пакетными операциями, контролем мест сохранения и мгновенной передачей тяжелых файлов на смартфон.

Советы и решение проблем

- **Не получается переименовать файл на сервере?** Сетевые файлы (SMB, FTP, SFTP) доступны на часах только для чтения. Передайте файл на телефон и переименуйте его там.
- **Хотите более крупные миниатюры?** Выберите вариант **Сетка 2x2** вместо **Сетка 3x3** в пункте «Вид списка файлов» в настройках часов.
- **Храните конфиденциальные данные?** Контейнеры FileDO, созданные на часах, полностью совместимы со смартфоном и ПК.
- **Хотите узнать больше о плеерах?** Читайте руководство Плееры и просмотр файлов на часах.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Папки телефона и сети на часах

Навигация по папкам смартфона, добавление сетевых ресурсов и копирование файлов.

ЧАСЫ

Воспроизведение музыки на часах

Загрузка музыки на часы и автономное прослушивание без телефона.

ЧАСЫ

Потоковое радио на часах

Поиск онлайн-радиостанций, закрепление и воспроизведение на часах.

мини-приложения и ровье

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #04

Обе версии для часов, за исключением расширенного отпечатка подписи в «Информации о системе» и блокировки шторки в Водном фонарике – полная версия для часов (только sideload).

Наручные программы, таймеры и инструменты

Встроенные программы превращают часы в компактный набор инструментов: калькулятор, Сетевой монитор, мини-игра, секундомер, защищенный фонарик, диктофон, Информация о системе, Турист, Камера телефона, Буфер обмена и создание скриншотов по запросу.

Почему вам это понравится

Не каждое обращение к часам связано с музыкой или фотографиями. Разделить счет в кафе, засечь время на круге, выяснить причину плохого Wi-Fi, подсветить замочную скважину в темноте, надиктовать быструю голосовую заметку – для всего этого не нужно доставать телефон из кармана.

Встроенные программы превращают часы в компактный и надежный швейцарский нож: калькулятор, Сетевой монитор, мини-игра, секундомер, защищенный фонарик, диктофон и другие полезные инструменты всегда под рукой на вашем запястье.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов .
- Для расширенного отпечатка подписи в «Информации о системе» и блокировки шторки в Водном фонарике: полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal).
- Для камеры телефона, отправки логов разработчику, буфера обмена и скриншота экрана часов: сопряженный телефон поблизости с включенным экраном.

1 Открытие раздела «Программы»

На главном экране часов откройте **Программы**: откроется сетка значков встроенных утилит – **Калькулятор**, **Сетевой монитор**, **Мини-игра**, **Секундомер**, **Водный фонарик**, **Диктофон**, **Буфер обмена**, **Информация о системе**, **Турист** и **Камера телефона**. Этот же набор доступен на системной плитке **Программы** (см. плитки и усложнения). Значки окрашены в фирменные акцентные цвета, совпадающие с цветами на телефоне, что позволяет мгновенно узнавать их на обоих устройствах.

Строка на главном экране часов автоматически закрепляет ярлык последней использованной программы (игры, фонарика, секундомера и т. д.).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сетка Программ**

Круглые часы, открыта сетка Программ, значки в фирменных акцентных цветах, внизу строка последнего приложения.

2 Быстрые вычисления в Калькуляторе

Откройте **Калькулятор** для быстрых расчетов прямо на запястье. Клавиатура открывается крупными удобными кнопками, знак минуса имеет полную ширину, а клавиши сброса и удаления выделены красным цветом для защиты от случайных нажатий. Текущее значение выровнено по правому краю в стиле электронного табло с индикатором текущей операции. Дополнительные функции сгруппированы в аккуратные столбцы.

Касание строки результата мгновенно копирует число в буфер обмена часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Калькулятор**
Круглые часы, клавиатура калькулятора, вычисление на экране, подтверждение копирования.

3 Мини-игра: побег от теней

Откройте **Мини-игру** в Программах: проведите персонажа к выходу, уворачиваясь от преследующих теней. Игровое поле аккуратно вписано в круглый экран часов: углы лабиринта и кнопка завершения уровня не срезаются круглым стеклом. Счет, уровень и число ходов расположены компактным кольцом вокруг поля.

Каждый уровень генерируется случайно; при старте стрелка на секунду указывает направление к ближайшему выходу. Сложность нарастает по мере прохождения: число теней увеличивается с каждым уровнем. Долгое нажатие в любой точке поля открывает меню паузы: пропустить ход, начать уровень заново или выйти.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Мини-игра**

Круглые часы, игровое поле во весь экран, индикаторы по кругу, оверлей меню паузы.

4 Точный замер времени в Секундомере

Секундомер поддерживает одновременный замер для одного, двух или четырёх участников на одном экране – удобно для спортивных соревнований или контроля нескольких процессов на кухне. Для каждого участника доступны индивидуальные кнопки **Старт**/**Круг** и **Стоп**/**Сброс**, а верхние кнопки управляют всеми таймерами одновременно. На экране результатов сохраняются все засечки кругов, а отсчёт времени не сбивается при отключении экрана. Секундомер продолжает идти и после выхода из него: его видно на циферблате, в недавних приложениях и на плитке **Программы**, и одно касание возвращает к идущему замеру. При первом запуске часы попросят разрешить для этого уведомления – без них секундомер считает так же, только без индикатора.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Секундомер**
Круглые часы, экран Секундомера, два запущенных участника, кнопки Старт/Круг/Стоп.

5 Водный фонарик с защитой от капель

Водный фонарик заливает дисплей часов белым цветом на максимальной яркости с часами и текстом подсказки, блокируя сенсор от ложных срабатываний под водой или под дождем. Поскольку капли воды могут регистрироваться как касания, фонарик защищен от случайного выключения: для выхода требуется три быстрых свайпа «Назад» подряд в течение двух секунд (либо долгое удержание физической кнопки часов). Одиночный случайный свайп не гасит свет.

Только в полной версии (sideload): фонарик также блокирует системную шторку уведомлений, предотвращая открытие быстрых настроек мокрыми пальцами.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Водный фонарик**
Круглые часы, активен Водный фонарик, яркий белый экран с часами и подсказкой.

6 Запись голосовых заметок на Диктофон

Диктофон позволяет записывать, прослушивать и передавать аудиозаметки без смартфона. Запись продолжается в фоне даже при погасшем экране или снятии часов с руки, а яркий индикатор статуса наглядно подтверждает активный процесс. Прослушать сделанную запись можно сразу на экране диктофона или в списке **Мои записи**.

Каждая запись автоматически получает понятное название по времени создания и сохраняется в общую аудиоколлекцию часов. Долгое нажатие открывает стандартное меню файла: переименование, отправка на телефон или удаление. В настройках можно включить автоматическую передачу готовых заметок на смартфон при появлении связи.

В случае сбоев базы данных приложение автоматически восстанавливает список записей из локальных файлов на накопителе часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Диктофон**
Круглые часы, Диктофон, список Мои записи, несколько заметок со статусом отправки.

7 Диагностика связи в Сетевом мониторе

Сетевой монитор открывается сводной панелью с активным типом подключения, локальным и внешним IP-адресами и компактным облаком категорий: **Wi-Fi** (частота, стандарт сети, график уровня сигнала), **Мобильная связь**, **Bluetooth**, **Спутники GPS** (координаты, точность, группировки систем), **Трафик** (скорость и счетчики с возможностью сброса), **Интернет** (проверка доступности узлов) и **История**.

IP-адреса копируются в буфер обмена в одно касание, а любая карточка позволяет сразу перейти в системные настройки связи. В разделе **История** фиксируются только реальные факты смены сети с точным временем.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сетевой монитор**

Круглые часы, сводка Сетевого монитора, подключение и адреса вверху, блоки категорий внизу.

8 Подробная информация о системе

Утилита **Информация о системе** отображает исчерпывающие системные параметры часов: термическое состояние, температуру батареи, напряжение и оставшуюся емкость в мАч, время непрерывной работы, число перезагрузок, статус энергосбережения и причину последнего завершения процесса; полный список аппаратных датчиков с энергопотреблением и точностью; модель чипсета, архитектуру, число ядер; поддерживаемые диапазоны Wi-Fi и статус связи с телефоном.

Нажмите на любое значение для копирования в буфер обмена. Кнопка **Отправить на телефон** передает полный отчет на сопряженный смартфон, который сохраняет его в текстовый файл и предлагает поделиться им через системное меню.

Только в полной версии (sideload): раздел **Расширенные** отображает отпечаток сертификата подписи SHA-256 для проверки подлинности сборки.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Информация о системе**
Круглые часы, Информация о системе, облако заголовков вверху, раскрыты разделы Устройство и Приложение.

9 Инструменты путешественника: Турист

Приложение **Турист** объединяет скорость движения, высоту над уровнем моря, компас, координаты, спутники, шаги, дистанцию, время восхода/заката и пульс на компактных информационных карточках. Карточки можно прокручивать и закреплять вверху; компас выполнен в виде крупной вращающейся стрелки.

Во время пробежки или плавания нажмите значок замка на активной панели для блокировки сенсора: показатели продолжают обновляться в реальном времени, а случайные касания мокрой одежды не собьют экран. Разблокировка выполняется физической кнопкой часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Турист**
Круглые часы, панель Турист, карточка стрелки компаса вверху, активен значок замка.

10 Отправка логов часов разработчику

Если приложение повело себя некорректно и служба поддержки попросила предоставить диагностический отчет, откройте раздел **О приложении** на часах и нажмите **Отправить логи разработчику**. Часы передадут журнал на сопряженный телефон, который объединит его с телефонными логами и сформирует готовое письмо по электронной почте.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Отправка логов**
Круглые часы, экран О приложении, пункт Отправить логи разработчику, сообщение об успешной отправке.

11 Видоискатель камеры смартфона на запястье

Приложение **Камера телефона** транслирует живое видео со звуком с камеры сопряженного смартфона на экран часов по локальной сети Wi-Fi. Вы можете переключать объективы телефона прямо с часов, а кнопка **Стоп** закрывает камеру на телефоне.

В полной sideload-версии трансляцию можно разрешить заранее в настройках Wear OS на телефоне, чтобы запускать видоискатель, даже когда смартфон лежит в кармане; в версии из Google Play каждый запрос подтверждается через уведомление на смартфоне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Камера телефона**
Круглые часы, видоискатель Камеры телефона, переключатель объективов и кнопка Стоп.

12 Двусторонний обмен буфером обмена

Утилита **Буфер обмена** передает текст между часами и сопряженным телефоном в обоих направлениях. На часах откройте **Буфер обмена**, чтобы просмотреть скопированный текст и нажать кнопку отправки на телефон: текст сразу окажется в буфере обмена смартфона с уведомлением о доставке. В окне Wear-компаньона на телефоне доступно аналогичное действие для передачи текста на часы.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Буфер обмена**
Круглые часы, экран Буфер обмена, виден текст и подтверждение отправки на смартфон.

13 Создание скриншота экрана часов со смартфона

Хотите сохранить снимок экрана приложения на часах? В окне Wear-компаньона на смартфоне нажмите кнопку запроса скриншота. Часы сделают снимок текущего экрана приложения и передадут его на смартфон стандартным способом с системным уведомлением. На самих часах нажимать ничего не требуется.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Запрос скриншота часов**
Телефон, окно Wear-компаньона, действие скриншота, отчет подтверждает получение снимка с часов.

Что вы получите

Смарт-часы превращаются в многофункциональный швейцарский нож: расчеты на калькуляторе, замер кругов секундомером, диагностика сети, водный фонарик, запись голоса, видоискатель камеры и передача текста – все это доступно без необходимости доставать телефон.

Советы и решение проблем

- **Не нашли нужную программу в сетке?** Данная утилита не включена в установленную сборку; все остальные функции часов работают штатно.
- **Не получается выключить Водный фонарик?** Одиночный жест намеренно заблокирован – сделайте 3 быстрых свайпа «Назад» подряд или зажмите кнопку часов.
- **Застряли в игре?** Удерживайте экран для открытия меню паузы: перезапуск уровня, пропуск хода или выход.
- **Интерфейс утилит:** Калькулятор, Секундомер, Сетевой монитор и другие программы автоматически следуют выбранному языку часов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Плитки и усложнения для циферблата

Закрепление сетки Программ на плитке в одном свайпе от циферблата.

ЧАСЫ

Просмотр показателей здоровья и данных датчиков

Пульс, артериальное давление, датчики движения и показатели среды.

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Окно Wear-компаньона, куда поступают отчеты, текст и скриншоты.

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #05

Датчики движения в Мониторе активности и показатели окружающей среды в «Информации о системе» – обе версии для часов; Пульс, Артериальное давление и шагомер – полная версия для часов (только sideload).

Просмотр показателей здоровья и данных датчиков

Смарт-часы прилегают к запястью и непрерывно отслеживают движение и пульс. В этом руководстве рассматривается измерение пульса, оценка артериального давления, мониторинг датчиков движения и шагов в программе «Монитор активности», а также показатели освещенности, давления и компаса – для общего наблюдения, не являясь медицинским прибором.

Почему вам это понравится

Смарт-часы постоянно прилегают к запястью и оснащены встроенным пульсометром и акселерометром. FastMediaSorter считывает показатели этих датчиков и отображает их в виде понятных чисел – для быстрой и наглядной оценки, без перегруженных спортивных интерфейсов. Приложение всегда честно сообщает, если какой-то датчик недоступен.

Эти данные предназначены исключительно для ознакомления и общего наблюдения. Они не являются медицинским прибором, не предназначены для диагностики и лечения заболеваний и не заменяют консультацию врача или специализированные медицинские приборы.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное приложение на часах – см. установку и сопряжение часов .
- Для измерения пульса, оценки артериального давления и шагов в Мониторе активности: полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal). Версия из Google Play не содержит необходимых системных разрешений для здоровья.
- Часы должны плотно прилегать к запястью для точного считывания оптическим сенсором.

1 Измерение частоты пульса

Только в полной версии (sideload). Откройте приложение **Пульс** из меню Программы – экран называется **Проверка пульса**. Измерение запускается автоматически при открытии экрана (тогда же запрашивается разрешение на доступ к датчикам тела) и обновляется в реальном времени, пока экран активен. Кнопка **Измерить** позволяет запустить внеочередной замер. Значения сохраняются каждую минуту, формируя непрерывный ряд данных, а при наличии двух и более измерений прямо под текущим числом появляется наглядный график динамики.

Если измерение не удается, экран четко укажет причину: на часах отсутствует пульсометр, нет разрешения на доступ, часы сняты с руки, версия Wear OS устарела для службы здоровья либо истекло время ожидания ответа сенсора.

В разделе **История** сохраняется до пятисот последних измерений с точным временем. Экран **История и аналитика** дополнительно вычисляет среднее, минимальное и максимальное значение, а также указывает вашу текущую зону нагрузки (Низкая, Нормальная, Повышенная, Кардио, Пиковая или Максимальная), где 60–100 уд/мин считаются диапазоном нормы в покое.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Проверка пульса**
Круглые часы, экран Проверка пульса, крупное число уд/мин, под ним график динамики недавних замеров.

2 Оценка артериального давления

Только в полной версии (sideload). Откройте **Давление** в меню «Программы». Зафиксируйте руку на уровне сердца и нажмите **Записать пульсовую волну** – часы в течение 30 секунд регистрируют оптическую пульсовую волну и рассчитывают расчетное систолическое и диастолическое давление. Значение всегда снабжено пометкой **Расчетное**, количеством выполненных калибровок, давностью последней калибровки и расчетной погрешностью модели.

Для точной работы требуется предварительная калибровка: откройте раздел **Калибровка**, наложите медицинский тонометр на другую руку и введите его показания одновременно с записью пульсовой волны на часах. Каждая пара значений сохраняется, и чем больше калибровок выполнено, тем точнее последующая оценка.

Если замер не удался, приложение сообщает причину: нет разрешения, часы сняты с руки, зафиксировано движение руки во время 30-секундного замера, слишком слабый сигнал пульса или выполнено недостаточно калибровок. Раздел **История и аналитика** отображает среднее, минимальное и максимальное расчетное значение и категорию (Низкое, Нормальное, Повышенное, 1-я стадия, 2-я стадия или Кризис, где 120/80 мм рт. ст. принимаются за норму).

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Оценка артериального давления**
Круглые часы, экран Давление, пометка Расчетное, систолическое/диастолическое значение, число калибровок и погрешность.

3 Наблюдение за датчиками движения в Мониторе активности

Откройте **Движение и активность** в меню «Программы», чтобы в реальном времени увидеть данные с датчиков движения часов. В блоке **Движение** выводятся показатели акселерометра, гироскопа и вектора вращения: текущие значения по осям, общее число событий, частота поступления данных и время с момента последнего отклика (у зависшего сенсора таймер давности будет расти). Для отсутствующих датчиков отображается понятный статус вместо нуля, который сам по себе является валидным числом. Все подписки на датчики отключаются при выходе из экрана.

Только в полной версии (sideload): блок **Активность** отображает счетчик и детектор шагов, запрашивая разрешение на распознавание физической активности только при открытии этого блока. В версии из Google Play или при отклонении доступа выводится точная причина: датчик отсутствует, доступ отклонен или функция не поддерживается редакцией.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Движение и активность**
Круглые часы, экран Движение и активность, блок Движение со статистикой доставки по датчикам, блок Активность со счетчиком шагов.

4 Освещенность, атмосферное давление и магнитное поле

В разделе **Окружающая среда** приложения **Информация о системе** (см. программы и инструменты для часов) отображаются данные с датчиков освещенности, барометра (давления) и компаса (магнитного поля). Для каждого сенсора четко указан статус: отвечает штатно, отвечает с сомнительной точностью, не отвечает или аппаратно отсутствует в данной модели часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Датчики окружающей среды**
Круглые часы, Информация о системе, раскрыт раздел Окружающая среда, строки освещенности, давления и магнитного поля со статусами.

Что вы получите

Быстрый и честный обзор данных с датчиков ваших часов: пульс, расчетное давление, показатели движения и параметры окружающей среды без сокрытия информации в случае сбоя или отсутствия датчика.

Советы и решение проблем

- **Показатели служат для общей информированности, а не заменяют медицинский прибор.** Они не предназначены для постановки диагнозов и лечения и не заменяют медицинский тонометр или врача.
- **Оценка давления недостаточно точна?** Добавьте еще несколько калибровок по показаниям медицинского тонометра – чем больше пар данных, тем меньше погрешность модели.
- **В меню Программ нет пунктов «Пульс» и «Давление»?** Вы используете версию часов из Google Play – эти функции требуют специальных системных разрешений полной sideload-версии.
- **Время отклика датчика растет вместо обновления?** Датчик перестал передавать события; закройте и снова откройте экран для перезапуска подписки.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Программы и инструменты для часов

Остальные инструменты из сетки Программ, включая разделы Информации о системе.

ЧАСЫ

Плитки и усложнения в одном свайпе от циферблата

Закрепление сетки Программ на плитке в одном свайпе от циферблата.

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Настройка часов и установка полной версии для здоровья.

ЧАСЫ WEAR OS | FastMedia Wear | Часы | RECIPE #06

Главный экран, навигация и большинство настроек – обе версии для часов; экран «Разрешения», цветовые темы и синхронизация фона со смартфона – отображаются там, где сборка заявляет соответствующие права; переключатель «Оригинальный макет» – полная версия для часов (только sideload).

Навигация в приложении для часов: главный экран, внешний вид и настройки

Обзор главного экрана приложения на часах – его разделы, недавние ярлыки, текущее воспроизведение и Избранное, а также часы, кнопка возврата, мастер первого запуска и детальные настройки оформления.

Почему вам это понравится

Экран часов миниатюрен, и одна карточка ресурса могла бы занять половину площади. Главный экран FastMediaSorter для часов продуман до мелочей: все элементы представлены компактной сеткой значков, сгруппированных по понятным разделам, а недавние файлы и текущее воспроизведение в фоне всегда находятся в самом верху.

В этом руководстве разобран главный экран часов, параметры оформления, а также общие элементы интерфейса – часы, кнопка возврата, гашение экрана и мастер первого запуска.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное с телефоном приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Для разделов «Ресурсы», «Телефон», «Локальные», «Трансляции» и меню «Разрешения» в Настройках: полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal).
- Файл, ресурс или интернет-канал, добавленный в избранное на часах (чтобы увидеть заполненный раздел «Избранное»).

1 Главный экран: разделы, ярлыки и варианты отображения

Приложение на часах открывается сразу на главном экране без лишних заголовков, съедающих полезное место. Перед вами аккуратная сетка – по две или три иконки в строке в зависимости от экрана – с фиксированным порядком разделов: **Ресурсы**, **Телефон**, **Локальные**, **Трансляции** (если включены в настройках), **Программы** и в самом конце – **Избранное**.

В настройках можно переключить вид на **Список**, **Сетку 2x2** или **Сетку 3x3** – изменится не только список файлов, но и весь главный экран. Пустые ячейки остаются неактивными, а в режиме списка разделы превращаются в удобные кнопки-чипы.

Все карточки имеют форму аккуратных прямоугольников: миниатюры заполняют ячейку целиком, а файлы без превью отображают контрастный значок формата в тонкой рамке, чтобы видео легко отличалось от документов. Списки открываются с первого элемента у верхнего края круглого стекла, а неполные строки центрируются.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Главный экран часов**
Круглые часы, главный экран, режим Сетка 2x2, шесть видимых разделов с прямоугольными ячейками.

2 Верхняя панель: недавние ярлыки и текущее воспроизведение

В верхней строке под часами расположены ярлыки последнего открытого контента: недавние ресурсы и последний воспроизводившийся канал интернет-радио (сначала новые). Повторное открытие перемещает элемент в начало списка, а нажатие сразу возвращает вас к просмотру или прослушиванию.

Если в фоне играет музыка или радиостанция, появляется вторая строка с названием трека, кнопкой **Стоп** и возможностью развернуть плеер одним нажатием.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Недавние ярлыки и воспроизведение**
Круглые часы, верх главного экрана, три недавних ярлыка и строка фонового воспроизведения с кнопкой Стоп.

3 Раздел «Избранное» перед настройками

Раздел **Избранное** всегда расположен внизу списка перед Настройками: здесь собраны файлы и станции, отмеченные значком сердечка на самих часах. Нажмите на элемент для запуска в соответствующем плеере; для каждого пункта доступно быстрое удаление из избранного.

Если ничего не отмечено, раздел подскажет: «Здесь пока ничего нет. Нажмите значок сердечка во время воспроизведения файла».

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Избранное на часах**
Круглые часы, раздел Избранное, три отмеченных файла с действием удаления из избранного.

4 Удобная навигация: возврат, закрытие и гашение экрана

На всех экранах, кроме главного, по центру левого края расположена стрелка «Назад» – наглядный ориентир рядом со стандартным системным свайпом возврата. На главном экране на этом месте отображается крестик закрытия или стрелки свертывания, если что-то играет в фоне.

В нижней части главного экрана доступны кнопки **Настройки** и **Закрыть приложение** (полностью выгружает приложение из оперативной памяти).

Справа напротив стрелки возврата расположена кнопка **Экран выкл** со значком полумесяца. Она гасит дисплей без прерывания текущей задачи. Одиночное случайное касание темного экрана лишь пускает тонкую световую волну, не пробуждая дисплей. Чтобы включить экран: дважды коснитесь стекла, нажмите и удерживайте либо воспользуйтесь физической кнопкой часов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Элементы навигации часов**
Круглые часы, экран обзора, стрелка Назад слева, кнопка Экран выкл справа.

5 Часы, индикатор заряда аккумулятора и режим бодрствования

В верхней части каждого экрана отображаются цифровые часы с тонкой полосой заряда батареи под ними. Полоса меняет цвет в зависимости от уровня: белая при нормальном заряде, янтарно-желтая при 25% и ниже, красная при 10% и ниже.

Включение опции **Не выключать экран** (в Настройках часов или в Wear-компаньоне на смартфоне) предотвращает засыпание дисплея во всех разделах приложения, включая экран приветствия и запросы разрешений.

Списки (Избранное, экраны здоровья, монитор сети, меню «О приложении») запоминают позицию прокрутки и открываются ровно на том месте, где вы остановились.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Часы и заряд батареи**
Круглые часы, верх экрана, цифры времени с белой полоской заряда под ними.

6 Первый запуск: экран приветствия и мастер разрешений

При первом запуске приложения после загрузочного экрана появляется экран приветствия: значок FastMediaSorter, краткое приветствие «Добро пожаловать» и слоган «Ваш медиа-компаньон на запястье». Затем приложение последовательно запрашивает необходимые для работы разрешения (медиафайлы, микрофон, уведомления, пульс, физическая активность, устройства поблизости) с понятным объяснением, для чего нужно каждое из них, и индикатором шагов «Шаг N из M».

Кнопка **Пропустить все** позволяет завершить настройку в одно касание; при пропуске конкретного разрешения приложение запросит его при первом обращении к соответствующей функции. Версия из Google Play показывает только приветствие, так как не запрашивает специальных разрешений.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Запрос разрешений**
Круглые часы, мастер настройки, шаг доступа к медиафайлам, индикатор шага, кнопки Разрешить и Пропустить.

7 Экран разрешений в настройках

В меню **Настройки** предусмотрен раздел **Разрешения**, где наглядно показан статус каждого системного разрешения:

- **Медиа и файлы** – «Доступ к медиафайлам для воспроизведения»
- **Микрофон** – «Запись голосовых заметок на часах»
- **Датчики и активность** – «Чтение пульса и данных активности»

Для каждого пункта отображается статус **Предоставлено** или кнопка **Предоставить**. Если доступ был ранее окончательно отклонен в системе, пункт сразу откроет системное окно **О приложении** для ручной активации.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экран разрешений**
Круглые часы, Настройки, раздел Разрешения, три строки с пояснениями и статусами.

8 Адаптивный макет настроек под круглый экран

Меню **Настройки** автоматически группирует элементы по 2–3 кнопки в ряд там, где позволяет ширина экрана, а длинные пункты занимают строку целиком. Кнопки выполнены в легком полупрозрачном стиле, идеально подходящем наручному экрану, а размеры шрифтов согласованы во всем приложении.

Все диалоги и группы кнопок центрируются и подстраиваются под содержимое, снабжены собственными значками и не растягиваются на весь дисплей.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройки часов**
Круглые часы, корень Настроек, сетка прозрачных значков в две колонки.

9 Цветовые темы и фоновые изображения

В Настройках в разделе **Экран** пункт **Цветовая тема** предлагает восемь цветовых схем: **Темная**, **Светлая**, **Темно-зеленая**, **Темно-синяя**, **Темно-красная**, **Светло-зеленая**, **Светло-синяя** и **Светло-красная**. Цвета акцентов точно согласованы со смартфоном, поэтому устройства отлично гармонируют друг с другом.

Пункт **Фон часов** позволяет выбрать подложку: **Фирменная анимация** (живые волны), **Фирменный статичный фон**, **Фотография с телефона** или **Черный экран**. Фотография передается со смартфона через синхронизацию телефона и часов и при необходимости автоматически слегка затемняется для идеальной читаемости текста.

Эти параметры можно настраивать как на часах, так и из окна Wear-компаньона на смартфоне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Выбор цветовой схемы**
Круглые часы, Настройки, группа Экран, список цветовых тем из восьми вариантов.

10 Оригинальный полноэкранный макет

Только в полной версии (sideload). В Настройках в разделе **Экран** есть переключатель **Оригинальный макет**. При его включении интерфейс использует всю физическую ширину дисплея без отступов (края круглого стекла могут слегка срезать внешние углы клавиатуры калькулятора или игрового поля). Это авторский вариант компоновки для максимального использования площади стекла. Переключатель срабатывает мгновенно без перезапуска.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Оригинальный макет**
Круглые часы, Настройки, группа Экран, строка Оригинальный макет с описанием.

11 О приложении и веб-портал документации

Раздел **О приложении** отображает версию и номер сборки, а также две ссылки на веб-портал документации: одна открывает браузер на часах, а вторая («Открыть на телефоне») передает ссылку на смартфон для комфортного чтения на большом экране. Если на часах нет браузера, приложение сообщит: **На этих часах нет браузера. Используйте «Открыть на телефоне»**.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: О приложении и веб-портал**
Круглые часы, раздел О приложении, строки версии и сборки, пункты Веб-портал и Открыть на телефоне.

12 Различия версии из Google Play и полной sideload-версии

Приложение для часов выпускается в двух вариантах. Версия из Google Play содержит базовый набор (**Калькулятор**, **Секундомер**, мини-игра, **Настройки** и плитка **Программы**) на черном фоне и не запрашивает системных разрешений. Все остальные возможности, описанные в этом руководстве (Ресурсы, Телефон, Локальные, Трансляции, Избранное, экран Разрешений), входят в полную версию, устанавливаемую через sideload (см. редакцию noLegal).

На телефоне во всех меню и списках часов всегда отображается удобное имя вашего устройства (например, «Galaxy Watch 6»), а не технический индекс модели.

Что вы получите

Главный экран часов объединяет все разделы, недавние ярлыки и строку воспроизведения в один быстрый доступ, а настройки, цветовые схемы, фоны и мастер первого запуска оформлены красиво и понятно.

Советы и решение проблем

- **Все кнопки адаптируются под контент:** списки действий и диалоги центрируются и не растягиваются без необходимости.
- **В пустых ячейках нет скрытых кнопок:** если ярлыков меньше обычного, пустое место остается неактивным.
- **Передумали насчет разрешения?** Просто откройте нужную функцию снова, и часы повторят запрос.
- **Хотите настроить фон и темы без часов?** Настройте их со смартфона – см. синхронизацию телефона и часов.
- **Интересно, что внутри Программ?** Читайте руководство Программы и инструменты для часов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Плееры и просмотр файлов на часах

Что открывается при нажатии на ярлык с главного экрана.

ЧАСЫ

Плитки и усложнения для циферблата

Размещение ресурса, станции или Избранного на главном циферблате.

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Настройка цветов, фона и других параметров часов со смартфона.

ЧАСЫ WEAR OS FastMedia Wear Часы RECIPE #07

Полная версия приложения для часов (только sideload) – в версии из Google Play плееры отсутствуют. См. редакцию noLegal.

Просмотр и прослушивание на часах: плееры и просмотрщики

Обзор трех встроенных плееров приложения на часах – просмотрщика фото, видеоплеера и аудиоплеера, а также читалки текстовых документов и передачи воспроизведения на экран телевизора.

Почему вам это понравится

Просмотр фото, видео или воспроизведение музыки на миниатюрном экране часов удобны только тогда, когда кнопки управления не закрывают контент и легко нажимаются одним пальцем. Три встроенных плеера FastMediaSorter – просмотрщик изображений, видеоплеер и аудиоплеер – созданы именно по этому принципу: интуитивные зоны касания вместо перегруженного кнопками экрана, логичное управление физической коронкой или безелем и панель управления, автоматически подстраивающаяся под размер ваших часов.

В этом руководстве рассмотрены все три плеера, встроенная читалка текстовых документов и передача воспроизведения на телевизор.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal; в версии из Google Play плееры отсутствуют).
- Медиафайл для открытия: в памяти часов, из синхронизированного сетевого ресурса или со смартфона – см. просмотр файлов на часах.
- Для вывода видео или фото на телевизор: телефон, уже подключенный к Chromecast.

1 Просмотр изображений: зоны касания, масштабирование и жест зума

При открытии фотографии просмотрщик изображений показывает только сам снимок во весь экран. Касание левой или правой трети дисплея перелистывает к предыдущему или следующему кадру, а касание по центру вызывает панель управления (она автоматически скрывается через 15 секунд бездействия). Фотографию можно масштабировать щипком двух пальцев и плавно перемещать по экрану.

Вращение коронки или безеля выполняет плавный зум с приятным шагом (до четырехкратного увеличения) с легким виброотликом на каждом делении. При уменьшении до исходного размера снимок аккуратно центрируется.

Кнопка масштабирования на панели переключает режимы: **вписать целиком** или **заполнить экран**. Выбранный режим запоминается для всех последующих открытий.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Зоны касания просмотрщика фото**
Круглые часы, просмотрщик изображений, фото на весь экран, оверлей с подсказками зон касания.

2 Запуск слайд-шоу и меню просмотрщика

Кнопка в форме значка **Play** запускает слайд-шоу, сразу переходя к следующему снимку без ожидания таймера. Повторное нажатие останавливает показ (слайд-шоу также останавливается при отключении соответствующей опции в настройках).

Кнопка режима масштабирования вынесена прямо на главную панель: кнопки панели никогда не дублируются внутри меню. Меню просмотрщика открывается кнопкой **Назад** и закрывается касанием в свободную область.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Меню просмотрщика фото**

Круглые часы, просмотрщик фото, строка команд и открытое меню, пункт Назад первым в списке.

3 Просмотр видео: громкость безелем и перемотка долгим нажатием

В видеоплеере вращение безеля или коронки регулирует **громкость медиа** (соответствуя поведению аудиоплеера и платформы Wear OS), а текущий уровень громкости наглядно отображается прямо на панели управления. Перемотка выполняется долгим нажатием на кнопки **Предыдущий** и **Следующий**, которые доступны даже для одиночных файлов и потокового видео. Служба TalkBack озвучивает каждое долгое нажатие.

Выбранный режим кадра (**вписать** или **обрезать по краям**) запоминается даже после перезапуска приложения и действует как для локальных файлов, так и для трансляций.

При включенном слайд-шоу по окончании видео плеер автоматически переходит к следующему ролику в папке с зацикливанием в конце; при выключенном слайд-шоу воспроизведение останавливается в конце ролика.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Управление видеоплеером**
Круглые часы, видеоплеер, строка управления с кольцом времени и индикатором громкости.

4 Прослушивание музыки: обложки альбомов и лаконичное меню

В браузере файлов на карточке аудиотрека отображается встроенная обложка альбома (из тегов ID3, FLAC или MP4) с аккуратным названием композиции поверх нее.

В аудиоплеере выводится полноразмерная обложка, кнопки управления и очередь треков. По завершении композиции плеер автоматически переходит к следующему файлу с зацикливанием в конце списка (включая режим перемешивания Shuffle). При включенном параметре **Продолжать воспроизведение в фоне** музыка или радио продолжают звучать при выходе из приложения до нажатия на паузу.

Кнопка **Экран выкл** вынесена прямо на главную панель плеера для быстрого доступа.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Аудиоплеер на часах**
Круглые часы, аудиоплеер, обложка альбома, название трека, панель управления с кнопкой Экран выкл.

5 Гашение экрана во время воспроизведения

В аудиоплеере и при прослушивании потокового аудио доступна кнопка **Экран выкл**: дисплей полностью гаснет, а звук продолжает воспроизводиться, экономя заряд аккумулятора. Одиночное случайное касание в кармане пускает лишь легкую волну, не включая дисплей. Чтобы вернуть интерфейс: дважды коснитесь экрана, нажмите и удерживайте либо нажмите физическую кнопку часов.

В видеоплеере эта кнопка не используется, чтобы не скрывать само видео.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Гашение экрана в плеере**

Круглые часы, аудиоплеер, экран выключен, угасающее световое кольцо касания, звук воспроизводится.

6 Адаптация кнопок под размер экрана часов

Все три плеера подстраивают раскладку кнопок под физический диаметр дисплея. На небольших круглых часах отображаются 3 основные и 2 дополнительные кнопки, а позиция воспроизведения рисуется кольцом вокруг кнопки Play. На больших часах выводятся 3 основные и 3 дополнительные кнопки плюс отдельная шкала времени. Все кнопки сохраняют удобный для пальца размер не менее 48 dp.

Переключатель **Оригинальный макет** (описан в руководстве по навигации и оформлению часов) возвращает классическую компоновку плееров: два ряда по 4 кнопки в каждом.

Панель управления автоматически скрывается через заданное время бездействия - интервал настраивается кнопками **–/+** или через окно Wear-компаньона на смартфоне.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Сетка кнопок плеера**
Круглые часы, небольшой дисплей, видеоплеер, компоновка 3+2, кольцевой индикатор позиции.

7 Чтение текстовых документов на запястье

Текстовые файлы (из памяти часов или сетевых папок) открываются во встроенном просмотрщике текстов. Текст плавно прокручивается пальцем или безелем, а место чтения и выбранный размер шрифта (**Мелкий**, **Средний**, **Крупный**) автоматически сохраняются. Если файл слишком велик для полной загрузки, читалка честно предупредит об этом.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Читалка текста**
Круглые часы, читалка текста, прокрученная страница, строка выбора шрифта внизу.

8 Передача воспроизведения на телевизор

В меню плеера пункт **Показать на ТВ** передает воспроизводимый медиафайл (потоковую трансляцию, фото или видео из сетевых источников смартфона) на устройство Chromecast, к которому подключен ваш телефон. Управление трансляцией принадлежит смартфону: в меню часов этот пункт меняется на **Остановить показ на ТВ**, позволяя прервать воспроизведение с любого устройства. Если телевизор еще не выбран, часы подскажут: «Сначала выберите телевизор на телефоне».

Локальные файлы, хранящиеся только во внутренней памяти часов, передать на ТВ нельзя, так как они недоступны для внешних сетевых устройств.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Показать на ТВ**
Круглые часы, меню плеера, пункт Показать на ТВ, статус воспроизведения на ТВ.

Что вы получите

Три функциональных плеера с автоскрытием кнопок, управление зумом и громкостью с помощью коронки и безеля, читалка текстовых заметок и передача контента на экран телевизора в одно касание.

Советы и решение проблем

- **Перемотка долгим нажатием:** в видеоплеере удерживайте кнопки «Предыдущий» или «Следующий» для перемотки даже при просмотре одного файла.
- **Перемешанный список воспроизводится непрерывно:** режим Shuffle автоматически переходит к следующему треку без ручных нажатий.
- **Меню не дублирует кнопки панели:** в меню плеера попадают только те действия, для которых не хватило места на главной строке.
- **Хотите более крупные кнопки?** Включите «Оригинальный макет» в меню Настройки –> Экран – см. навигацию и оформление часов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Навигация в приложении для часов

Главный экран, разделы и Настройки, из которых открываются плееры.

ЧАСЫ

Просмотр файлов на часах

Выбор файлов, сетевых папок и каналов для открытия в плеерах.

ТЕЛЕФОН

Трансляция на Chromecast и живое вещание со смартфона

Сеанс Chromecast, на который передает воспроизведение кнопка «Показать на ТВ».

ЧАСЫ WEAR OS FastMedia Wear Часы RECIPE #08

На телефоне - Standard и noLegal; просмотр папок телефона, добавление сетевых ресурсов и все остальные функции - полная версия для часов (только sideload). Проверка уже сохраненного подключения работает и в версии из Google Play.

Открытие папок смартфона и сетевых ресурсов на часах

Просматривайте папки телефона и свои сетевые ресурсы прямо с часов, добавляйте новые подключения вручную, копируйте, перемещайте и отправляйте файлы между устройствами - или используйте сами часы как отдельный ресурс на смартфоне.

Почему вам это понравится

Ваш смартфон уже хранит большую часть личных файлов: фотоснимки в десятках папок, сетевое хранилище NAS в гостиной или рабочий FTP-сервер. Часам не обязательно дублировать все эти файлы в своей памяти: они умеют открывать папки телефона напрямую, подключать собственные сетевые папки и заходить во вложенные директории как полноценный наручный браузер файлов.

Это работает и в обратную сторону: сами часы отображаются в списке ресурсов телефона, позволяя передавать файлы в обоих направлениях напрямую без сторонних облачных сервисов.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Для большинства возможностей этого рецепта: полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* – см. редакцию noLegal).
- Хотя бы один доступный часам сетевой ресурс – переданный с телефона (см. синхронизацию телефона и часов) или добавленный вручную на часах.
- Для просмотра файлов телефона: включенный Wear-компаньон и смартфон поблизости.

1 Просмотр содержимого телефона прямо с запястья

Откройте раздел **Телефон** на главном экране часов. Структура разделов везде на часах одинакова: **Недавние**, **Видео**, **Аудио**, **Изображения**, **Документы**, **Все** и **Обзор** – с теми же названиями и цветами, что и в локальной памяти часов или сетевых папках. Раздел **Все** выводит сплошной список файлов выбранного типа (сначала новые); раздел **Обзор** позволяет переходить по реальным папкам телефона по уровням, отображая имя текущей папки в заголовке (название раздела видно только в корне). Здесь же отображаются локальные избранные файлы, поэтому помеченные звездочкой элементы всегда под рукой.

Папки в режиме **Обзор** получают наглядные обложки, а отображение подчиняется выбранному режиму списка или сетки. Миниатюры загружаются стабильно (при задержке выполняется автоматический повтор), а верхний ряд не перекрывает значки поиска и сортировки.

Нажмите на снимок в разделах Фото камеры или Все изображения телефона – и он мгновенно откроется на часах.

Если раздел пуст, часы подскажут причину: для пустой папки отображается **Здесь пока ничего нет**, а если на телефоне нет настроенных ресурсов для данного типа файлов, выводится **На телефоне нет ресурсов для этого типа файлов** без бесполезной кнопки повтора.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Раздел Телефон**
Круглые часы, сетка раздела Телефон с семью категориями и папками с миниатюрами.

2 Поиск, фильтрация и сортировка списков

На каждом экране со списком файлов (память телефона, сетевой ресурс или локальные файлы часов) вверху расположены значки поиска и фильтрации. При прокрутке они аккуратно скрываются и сразу возвращаются при остановке, не перекрывая файлы.

Нажмите значок поиска для ввода имени голосом или с клавиатуры. Нажмите значок фильтра для открытия экрана **Настроить список**, где блоки **Сортировка** и **Показывать только** представлены наглядными строками с полным текстом. Если список содержит файлы только одного формата, приложение подскажет: «В этом списке файлы одного типа, фильтрация не требуется».

Выбранный фильтр по типу и порядок сортировки сохраняются даже после перезагрузки часов. Поисковый запрос сбрасывается при выходе, чтобы скрытый фильтр не приводил к пустому экрану. Для папок телефона доступно 5 вариантов сортировки вместо 7, так как телефон не передает даты директорий.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Настройка списка**
Круглые часы, меню Настроить список, раскрыты группы Сортировка и Показывать только.

3 Добавление сетевой папки напрямую с часов

Только в полной версии (sideload). В разделе **Ресурсы** нажмите **Добавить ресурс**. Выберите **Протокол** – **SMB**, **FTP** или **SFTP** – и заполните поля **Имя**, **Адрес сервера**, **Порт**, **Имя пользователя** и **Пароль**, а также **Имя общего ресурса**, **Домен** или **Базовый путь** при необходимости. Каждое поле занимает отдельную строку во всю ширину экрана с названием и введенным значением в один столбец, поэтому горизонтальная прокрутка не требуется.

Перед нажатием кнопки **Сохранить** нажмите **Проверить**, чтобы убедиться в доступности сервера.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Добавление ресурса**
Круглые часы, форма добавления ресурса, выбран протокол SMB, полноразмерные поля.

4 Проверка и согласование сетевых подключений

Нажмите и удерживайте карточку сохраненного ресурса: откроется меню с кнопками **Проверить** и **Удалить**. Кнопка **Проверить** позволяет быстро протестировать связь с сервером без повторного ввода параметров (эта функция доступна и в бесплатной версии из Google Play).

При сбое подключения часы четко назовут причину: соединение отклонено, истекло время ожидания, неверный логин/пароль или сервер не найден в локальной сети. В фоновом режиме приложение последовательно опрашивает все известные адреса сервера и подключается к первому ответившему.

Если ресурс содержит только неподдерживаемые часами форматы, приложение прямо сообщает: «Этот ресурс содержит файлы, которые часы не могут отобразить. Откройте его на телефоне».

Ресурсы автоматически согласуются с телефоном: удаление на одном устройстве уберет ресурс на другом при следующей синхронизации; снятие галочки в меню **Ресурсы для часов** на телефоне удалит его с часов с возможностью быстрого возврата.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Проверка или удаление ресурса**
Круглые часы, сохраненный ресурс SMB, диалог действий с кнопкой Проверить и деструктивным действием Удалить.

5 Навигация по вложенным папкам в памяти и по сети

Локальное хранилище часов и сетевые ресурсы поддерживают режим **Обзор** наряду с плоскими списками категорий. В локальной памяти режим **Обзор** охватывает собственные файлы приложения и данные, скопированные с телефона, воссоздавая структуру папок на лету. В сетевых ресурсах режим **Обзор** работает аналогично по SMB, FTP и SFTP: вложенные папки представлены отдельными строками, нажатие открывает их содержимое, жест «Назад» возвращает на уровень выше, а выбор файла запускает плеер. Миниатюры файлов по FTP и SFTP отображаются корректно.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Обзор папок**
Круглые часы, пункт Обзор в локальном хранилище, открыта папка со вложенными папками и файлами.

6 Открытие файлов с телефона и отправка дальше

Выберите ваши часы в меню телефона **Отправить в…**, и открытый файл (фото, GIF, видео или аудиотрек) мгновенно откроется на часах. Если приложение на часах было закрыто, а экран выключен, на часах появится уведомление – **Телефон отправил файл для открытия** – и одно нажатие сразу запустит воспроизведение. Если приложение на часах уже открыто, плеер стартует без уведомлений.

При просмотре файла на часах его меню также содержит пункт **Отправить в…** со знакомым списком получателей: почта, мессенджеры, печать, буфер обмена, системная отправка. Приемники, поддерживаемые часами автономно, работают без телефона; требующие телефон помечены как «через телефон» и предупреждают об этом заранее.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Поступил файл**
Круглые часы, панель уведомлений, уведомление «Телефон отправил файл для открытия».

7 Сохранение локальной копии в память часов

Фотографию, трек или видео, открытые с телефона либо по сети (SMB, FTP, SFTP), можно сохранить в локальную память часов: откройте меню файла и выберите **Копировать на часы** или **Переместить на часы**. Копия сохранится во внутреннюю память часов, появится в локальных списках и будет доступна офлайн. При совпадении имен файл автоматически переименовывается с понятным уведомлением.

При перемещении исходный файл удаляется только после того, как часы подтвердят целостность копии. Если оригинал удалить невозможно (папка доступна только для чтения, телефон не ответил и т. д.), данные не теряются: копия остается на часах с сообщением **Скопировано на часы – оригинал остался на месте**. При нехватке памяти операция отклоняется до начала записи.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Копирование на часы**
Круглые часы, меню файла открыто на фотографии с телефона, видны строки Копировать на часы и Переместить на часы.

8 Часы как полноправный ресурс на телефоне

Взаимодействие работает и в обратную сторону: сопряженные часы добавляются как отдельный ресурс на главном экране телефона рядом с локальными папками и облаками. Вы можете просматривать файлы часов, копировать на них медиафайлы с телефона и принимать записи с часов в любую папку смартфона. Передача сопровождается стандартным системным уведомлением.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Часы как ресурс**
Телефон, список ресурсов главного экрана, карточка «Сопряженные часы» среди локальных и сетевых ресурсов.

Что вы получите

Фотографии смартфона, сетевое хранилище NAS, рабочий FTP-сервер и локальные файлы доступны прямо на часах: с поиском, удобной фильтрацией и возможностью автономного просмотра без телефона.

Советы и решение проблем

- **Добавление сетевой папки требует полной версии приложения.** Бесплатная версия из Google Play позволяет тестировать уже настроенные подключения, но не добавлять новые и не просматривать файлы телефона.
- **Непонятные файлы в папке?** Сообщение «Этот ресурс содержит файлы, которые часы не могут отобразить» означает именно это: откройте папку на телефоне.
- **Хотите передать всю медиатеку?** Отправьте нужные ресурсы через меню Синхронизация телефона и часов.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Отправка сетевых ресурсов на часы или запрос синхронизации с запястья.

ЧАСЫ

Просмотр файлов на часах

Локальная память часов наряду с ресурсами телефона и сети.

ЧАСЫ

Плитки и усложнения для циферблата

Закрепление любимой сетевой папки на плитке в одном свайпе от циферблата.

ЧАСЫ WEAR OS FastMedia Wear Часы RECIPE #09

Полная версия для часов (только sideload); экраны «Слушать часы» и «Живая трансляция» на смартфоне – Standard и noLegal.

Прослушивание звука через часы и аудиотрансляция

Слушайте микрофон сопряженных часов со своего телефона, транслируйте звук с микрофона часов слушателям в сети Wi-Fi или на ПК с Windows и принимайте прямой эфир с телефона прямо на запястье.

Почему вам это понравится

Часы находятся на вашем запястье, где бы вы ни были: на кухне, в детской или на прогулке. Встроенный микрофон часов открывает полезные возможности: телефон может удаленно слышать происходящее вокруг часов в пределах дома, а сами часы могут транслировать звук в локальную сеть Wi-Fi – в том числе на компьютер с Windows в качестве беспроводного микрофона.

Для работы не требуется интернет: сеанс идет напрямую по локальной сети между сопряженными устройствами.

Перед началом: Что вам понадобится

- Установленное и сопряженное приложение для часов – см. установку и сопряжение часов.
- Полная версия приложения для часов (*только при установке через sideload* - см. редакцию noLegal).
- Телефон и часы подключены к одной сети Wi-Fi (звуковой поток передается по Wi-Fi, а не по Bluetooth).
- Для использования часов как микрофона ПК: плеер StreamsPlayer и (по желанию) бесплатный виртуальный кабель VB-CABLE на компьютере с Windows.

1 Прослушивание микрофона часов со смартфона

На смартфоне откройте **Слушать часы** (из меню программ, панели быстрого доступа, ярлыка или виджета) и нажмите **Начать прослушивание**. Часы запросят подтверждение: нажмите **Разрешить** на экране часов – микрофон включится, а на часах появится четкий индикатор активного прослушивания.

Хотите сохранить звук? Используйте режим **Запись звука с часов**: аудиопоток сохранится в файл после остановки сеанса.

Вам не нужно беспокоиться о своевременном выключении: если звук с часов никто не принимает в течение 90 секунд либо воспроизведение остановлено на телефоне, сеанс завершается автоматически. В системном уведомлении на часах также есть кнопка **Остановить**, исключающая случайную работу микрофона.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Слушать часы**
Телефон, экран Слушать часы, режим ожидания, кнопка Начать прослушивание и пояснение.

2 Прямая трансляция звука с часов

Откройте приложение **Трансляция** в сетке «Программы» на часах. Нажмите **Начать трансляцию**: часы активируют микрофон и начнут вещание аудиопотока по Wi-Fi для всех, у кого есть адрес подключения (поддерживается несколько слушателей одновременно). На экране отображается статус **В эфире**, а в постоянном уведомлении доступна кнопка **Стоп**.

Кнопка **Экран выкл** гасит дисплей часов без прерывания эфира (двойное касание или кнопка часов возвращают интерфейс). Трансляция с включенным экраном расходует около трети заряда в час, поэтому для долгих сеансов часы лучше положить на зарядное устройство.

Повторный запуск сохраняет прежний сетевой адрес и QR-код, поэтому сохраненные ссылки у слушателей остаются рабочими.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Трансляция с часов**
Круглые часы, экран Трансляция, статус В эфире, кнопки Стоп, Показать QR-код и Экран выкл.

3 Подключение к трансляции и использование часов как микрофона ПК

Нажмите **Показать QR-код**: на круглом экране появится оптимизированный QR-код для быстрого сканирования любым смартфоном или планшетом. На компьютере с Windows откройте полученный адрес потока в приложении StreamsPlayer для прямого воспроизведения.

Чтобы направить звук в любую программу на ПК (Zoom, Telegram, Discord, стриминг): установите бесплатный виртуальный кабель VB-CABLE, в микшере громкости Windows направьте вывод StreamsPlayer на **CABLE Input**, а в нужной программе выберите **CABLE Output** в качестве микрофона.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: QR-код трансляции**
Круглые часы, экран Показать QR-код, код аккуратно подогнан под круглый дисплей.

4 Прием живой трансляции со смартфона на часы

Ведете трансляцию со смартфона? На экране **Живая трансляция** во время эфира нажмите кнопку **Передать на часы**. Если приложение на часах открыто, звук сразу пойдет через часы; если часы заблокированы, появится уведомление для быстрого подключения.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Передача на часы**
Телефон, экран управления Живой трансляцией, активный эфир, видна кнопка Передать на часы.

5 Устойчивость к фоновому режиму и перезапускам службы

Трансляция и прослушивание удерживают процессор часов в активном состоянии, поэтому переход часов в режим ожидания или установка на зарядку не прерывают звук для слушателей. Фоновая служба работает непрерывно без необходимости выдавать сложные разрешения.

При перезапуске службы системой трансляция восстанавливается автоматически, а фоновые задачи от телефона (синхронизация, передача файлов) успешно доводятся до конца.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: трансляция после сна**
Часы транслируют одному слушателю, экран выключен и снова включён.

Что вы получите

Вы можете контролировать обстановку вокруг часов по локальной сети Wi-Fi, использовать микрофон часов для вещания на ПК или другие устройства и принимать трансляции со смартфона прямо на часы.

Советы и решение проблем

- **Звук не воспроизводится на ПК?** Убедитесь, что компьютер и часы подключены к одной и той же сети Wi-Fi (без изоляции клиентов).
- **Экран часов погас во время трансляции?** Дважды коснитесь экрана или нажмите физическую кнопку часов – трансляция не прерывается.
- **Быстро садится аккумулятор?** Гасите дисплей кнопкой «Экран выкл» или держите часы на зарядном устройстве при долгих сеансах вещания.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

ЧАСЫ

Синхронизация телефона и часов

Настройка сопряжения и включение Wear-компаньона.

ПЛЕЕР

Трансляция на Chromecast и живое вещание

Запуск живой видеотрансляции и вещания со смартфона.

ЧАСЫ

Программы и инструменты для часов

Остальные полезные утилиты в сетке Программ на часах.

VR И OPENXR | noLegal и VR | VR-гарнитура | RECIPE #01

noLegal и VR, на совместимом шлеме

Настройка гарнитур Meta Quest и устройств OpenXR

В каких редакциях и на каких шлемах работает режим погружения FastMediaSorter, как его установить, как работают главный переключатель 3D/VR и OpenXR, а также возможности VR Cinema, значок VR, просмотр папок прямо в шлеме, памятка по управлению и встроенная диагностика перед первым просмотром.

Почему вам это понравится

Экран телефона показывает вам фото или фильм со стороны. VR-шлем переносит вас прямо внутрь: круговая панорама 360° окружает со всех сторон, 3D-фильм обретает настоящую глубину, а папка с отпускными снимками превращается в персональный кинотеатр. Режим погружения в FastMediaSorter превращает любой Meta Quest или другой OpenXR ↗-совместимый шлем в такой кинозал прямо из тех файлов, которые у вас уже есть.

В этом руководстве разобрана основа: какие редакции и шлемы поддерживаются, как включить режим погружения, как приложение отличает настоящий шлем от обычного телефона, а также ключевые экраны – VR Cinema, значок VR в браузере файлов, просмотр папок прямо в шлеме и памятка по управлению. Самому воспроизведению и плавающей панели управления посвящены отдельные руководства, ссылки на которые приведены внизу.

Перед началом: Что вам понадобится

- FastMedia Sorter в редакции noLegal и редакции VR - в редакциях Standard, Lite, Photos, Legacy и FOSS режим погружения не поддерживается.
- VR-шлем, такой как Meta Quest или другое устройство с поддержкой Android XR / OpenXR. Очки-футляры для смартфонов не подходят - см. пояснение к термину.
- Для редакции noLegal: APK-файл, установленный на шлем так же, как на обычный телефон. Редакция VR устанавливается как стандартное приложение для шлема.

1 Выбор редакции и подходящего шлема

Режим погружения предназначен для гарнитур виртуальной реальности, поэтому он встроен в две редакции: универсальную редакцию noLegal, которую можно установить как на телефон, так и на шлем, и специализированную редакцию VR, созданную специально для VR-устройств. Во всех остальных редакциях - Standard, Lite, Photos, Legacy, FOSS - функции VR отключены при сборке и никаких кнопок виртуальной реальности нет. Полная таблица доступна в сравнении редакций.

При запуске на устройстве FastMediaSorter автоматически определяет аппаратную платформу: настоящий Meta Quest, другой шлем на Android XR или устройство без поддержки XR. Вручную переключать ничего не требуется - при запуске на совместимом шлеме элементы управления VR появляются сами, а на обычном телефоне остаются скрытыми.

2 Установка на VR-шлем

Редакция VR устанавливается стандартным способом для вашей гарнитуры - из магазина приложений или каталога шлема. Редакция noLegal распространяется в виде APK-файла: скопируйте его на шлем и откройте во встроенном файловом менеджере либо установите через удобную утилиту загрузки (sideload).

Сразу после первого запуска откройте мастер первоначальной настройки и выберите профиль устройства **VR-гарнитура**. FastMediaSorter автоматически включит отображение 3D/360° и элементы управления погружением, чтобы вам не пришлось искать нужные переключатели в Настройках вручную.

3 Включение режима погружения

За режим погружения отвечает один главный переключатель: **Настройки**, вкладка **Медиа**, раздел **Воспроизведение 3D-VR и управление**. Включите его, и в приложении станут активны все элементы виртуальной реальности - значки, пункты меню и 3D-браузер файлов. При выключении они скрываются одновременно, поскольку этот же переключатель отключает глобальный режим 3D в системе.

На устройствах без аппаратной поддержки XR переключатель заблокирован, а в разделе выводится подсказка: **Доступно на таких устройствах, как Meta Quest 3 и Android XR.** Если при первом запуске в мастере настройки выбран профиль **VR-гарнитура**, переключатель активируется автоматически.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Блок настроек VR**
Вкладка настроек Медиа, раскрыт раздел воспроизведения 3D-VR и управления, главный переключатель включен, видна кнопка Проверить VR.

4 Как устроен вывод изображения

В основе режима погружения лежит OpenXR ↗ – открытый отраслевой стандарт для устройств виртуальной и смешанной реальности. Благодаря ему FastMediaSorter работает с Meta Quest и другими Android XR гарнитурами на единой кодовой базе без необходимости выпускать отдельные версии под каждую модель. При переходе в режим погружения FastMediaSorter переключается на специальный экран с фиксированной частотой кадров, оптимизированной для оптики шлема. Картинка остается плавной и четкой, а ваш список файлов и настройки ждут вас в неизменном виде при возврате в плоский интерфейс.

5 Запуск VR Cinema из любого раздела

Редакции: noLegal.

Сеанс просмотра в режиме погружения называется VR Cinema. Перейти к нему можно в одно касание из любого места, где вы нашли видео:

- В меню карточки видеофайла в браузере файлов выберите **Открыть в VR Cinema**.
- В меню видео-ресурса на главном экране доступен тот же пункт.
- В обычном видеоплеере кнопка VR Cinema доступна в виде значка и пункта меню – подробнее в рецепте Пространственный кинотеатр 3D/360 и воспроизведение видео.

Если гарнитура в данный момент занята или недоступна, FastMediaSorter выведет понятное сообщение: **VR Cinema сейчас недоступен**.

6 Определение приложений для VR до установки

Редакции: noLegal.

При просмотре папки с APK-файлами на шлеме на карточках приложений с поддержкой виртуальной реальности отображается круглый значок с иконкой VR-шлема. Это позволяет сразу отличить приложение для Quest от обычной телефонной программы еще до нажатия. FastMediaSorter считывает эту информацию напрямую из манифеста APK-файла. Значок отображается только для локальных файлов, которые можно быстро проанализировать, не замедляя работу на медленных сетевых дисках.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Значок VR на APK**
Сетка браузера файлов, несколько карточек APK, на одной виден круглый значок VR-шлема в левом верхнем углу.

7 Просмотр файлов прямо в шлеме

Чтобы не снимать шлем и не возвращаться в плоский интерфейс при выборе следующего фильма, FastMediaSorter предлагает VR-браузер файлов - трехмерную сетку карточек прямо внутри сцены виртуальной реальности. Наведите луч контроллера на карточку для подсветки и нажмите курок для открытия. С помощью стика можно перемещать фокус по рядам и колонкам сетки и листать страницы при выходе за край. Выбранное видео сразу запускается в плеере (в стереоформате, если файл его содержит) без лишних переходов.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: VR-браузер файлов**
Вид из шлема, трехмерная сетка файлов в VR-браузере, луч контроллера подсвечивает карточку.

8 Подсказка по управлению внутри шлема

При первом входе в режим погружения FastMediaSorter показывает наглядную схему назначения кнопок для контроллеров Touch (Quest 2, 3 и Pro), отслеживания рук без контроллеров, Bluetooth-клавиатуры и мыши. Нажатие любой кнопки закрывает подсказку, чтобы не мешать просмотру. Вы всегда можете открыть ее снова, нажав кнопку **СПРАВКА** на панели интерфейса или удерживая кнопку Y (либо клавишу F1 на клавиатуре).

9 Выход из режима погружения

Выйти из режима погружения можно одним привычным действием: нажатием кнопки B на контроллере Touch, клавишей на Bluetooth-клавиатуре или соответствующим жестом отслеживания рук. FastMediaSorter воспринимает их одинаково как команду выхода. Сразу после появления первого кадра действует короткая защита от случайных нажатий, чтобы случайное касание во время загрузки сцены не прервало запуск.

10 Проверка работы и самодиагностика

Редакции: noLegal.

В разделе настроек **Воспроизведение 3D-VR и управление** предусмотрена кнопка **Проверить VR**. Она мгновенно открывает тестовую панораму 360° в режиме погружения, позволяя убедиться в правильной связи приложения со шлемом без поиска реальных панорамных файлов. Если сеанс запустить не удается, приложение сразу подскажет причину: **Не удается запустить VR. Убедитесь, что шлем подключен.** Если связь оборвется во время работы, появится сообщение: **Сеанс VR неожиданно завершился.**

Декодер диагностического теста оптимизирован для стабильной работы даже при нехватке оперативной памяти. Если на устройстве нет собственных медиафайлов, FastMediaSorter использует встроенное демонстрационное изображение 360°.

Что вы получите

Режим погружения включен, приложение настроено под вашу модель гарнитуры и редакцию, и вы освоили основные способы входа: запуск VR Cinema из файла, ресурса или плеера, значок VR на файлах APK и просмотр папок в 3D-браузере прямо в шлеме.

Советы и решение проблем

- **Переключатель не реагирует?** Он заблокирован на устройствах без поддержки XR – подсказка под ним указывает на это, и принудительно включить его на обычном телефоне нельзя.
- **Выбрали не тот профиль при первой настройке?** Откройте мастер настройки заново из меню Настроек и выберите «VR-гарнитура» либо просто включите главный переключатель 3D-VR вручную.
- **Готовы перейти к просмотру?** Читайте руководство Пространственный кинотеатр 3D/360 и воспроизведение видео.
- **Хотите узнать назначение всех кнопок панели?** См. руководство Управление в VR-шлеме, прозрачный режим и контроллеры.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

VR

Пространственный кинотеатр 3D/360 и воспроизведение видео

Как воспроизводятся файлы 360°, 180°, цилиндрические панорамы и стерео 3D в шлеме.

VR

Управление в VR-шлеме, прозрачный режим и контроллеры

Плавающая панель управления, контроллеры, отслеживание рук и тактильный отклик.

ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляции на ТВ, часах и VR-шлеме

Запуск живых видеотрансляций напрямую в кинотеатре VR Cinema.

VR И OPENXR | noLegal и VR | VR-гарнитура | RECIPE #02

noLegal и VR, на совместимом шлеме

Пространственный кинотеатр 3D/360 и видеоплеер

Переход из обычного плеера в VR Cinema, экраны 360°, 180°, цилиндр и плоский виртуальный кинозал, стерео 3D с автоопределением или ручной настройкой глубины, навигация по списку файлов кнопками ПРЕД и СЛЕД, а также надежная обработка ошибок в FastMediaSorter.

Почему вам это понравится

Обычный плоский экран показывает видео как есть - прямоугольником на плоскости. VR Cinema в FastMediaSorter раскрывает совершенно другие возможности: круговое путешествие 360° вокруг вас, объемное 3D-кино с реалистичной глубиной или обычный видеоролик, спроецированный на огромный изогнутый киноэкран в уютном виртуальном зале.

В этом руководстве рассказывается о том, что происходит внутри виртуального кинозала: формы виртуальных экранов, форматы стереопары, непрерывное воспроизведение списков файлов без возврата к плоскому интерфейсу и понятные подсказки в случае неполадок. Настройка шлема описана в отдельном руководстве по ссылке ниже, как и подробности работы с плавающей панелью управления.

Перед началом: Что вам понадобится

- Все компоненты из рецепта — Настройка гарнитур Meta Quest и устройств OpenXR: поддерживаемая редакция, совместимый шлем и включенный переключатель 3D-VR.
- Видеофайл - локальные файлы открываются мгновенно; VR-плеер работает с файлами прямого доступа на устройстве.
- Для полного эффекта погружения 360° и 3D: видео, снятое или смонтированное в соответствующем формате. Обычные плоские видео воспроизводятся на виртуальном экране кинотеатра.

1 Переход из обычного видеоплеера

Откройте любое видео в стандартном видеоплеере: на шлеме с включенным режимом погружения в строке управления рядом с кнопками воспроизведения, перемотки и громкости появится значок **VR**. Нажмите его, и мгновенно откроется VR Cinema. Тот же пункт доступен в дополнительном меню как **Открыть в VR**.

Для файлов с панорамным или стереоформатом переход можно автоматизировать: включите автозапуск VR, и такие ролики будут сразу открываться в VR Cinema без лишних нажатий. Состояние обычного плеера (позиция, настройки) сохраняется и восстанавливается при возврате, а короткий аккуратный экран загрузки скрывает процесс декодирования первого кадра.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Значок VR в плеере**
Видеоплеер на плоском экране, видна панель управления, значок VR подсвечен среди кнопок воспроизведения и громкости.

2 Четыре формата экрана для любых типов файлов

VR Cinema автоматически подбирает форму экрана под формат воспроизводимого медиа:

- **360°** – полная сфера вокруг зрителя для эквидистантных фото и видео.
- **180°** – полусфера перед глазами для контента VR180 и широкоугольной съемки «рыбий глаз».
- **Цилиндр** – широкая плавно изогнутая панорама для видео 180°, смонтированных для цилиндрической проекции, без искажений на полюсах.
- **Плоский экран** – классические фото и видео на виртуальном киноэкране в темном зале (режимы **Кинотеатр**, **Полная горизонтальная стереопара (Full SBS)** или **Полная вертикальная стереопара (Full OU)** в настройках VR).
  Каждый режим выводится как прямой слой композиции OpenXR ↗, а не растянутая текстура, благодаря чему изображение сохраняет максимальную четкость при поворотах головы.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Экран виртуального кинотеатра**
Вид из шлема, воспроизведение плоского видео на изогнутом виртуальном киноэкране в темном зале.

3 Бесшовное воспроизведение видео

Локальные видеоролики, фильмы в стерео 3D и круговые панорамы 360° воспроизводятся через единый оптимизированный конвейер. Точная позиция воспроизведения передается из обычного плеера, поэтому переключение между плоским экраном и VR происходит без потери места просмотра.

4 Стерео 3D: автоопределение и ручная настройка

FastMediaSorter поддерживает форматы горизонтальной (Side-by-Side) и вертикальной (Over-Under) стереопары, формируя отдельный кадр для каждого глаза. Формат определяется автоматически по трем критериям: меткам в имени файла, встроенным метаданным пространственного видео и соотношению сторон. Даже если имя файла изменилось при скачивании, метаданные позволят точно распознать 3D.

Если формат определился неверно или вы хотите изменить отображение конкретного файла, выберите нужный тип вручную в настройках этого файла. FastMediaSorter запомнит ваш выбор для последующих открытий.

Для 3D-видео на плавающей панели доступен ползунок регулировки глубины стерео (см. управление в VR-шлеме), позволяющий плавно подстроить объемность под ваши глаза прямо во время фильма.

5 Непрерывный список воспроизведения

VR Cinema открывает не один изолированный файл, а весь список изображений и видео из исходной папки. Кнопки **ПРЕД** и **СЛЕД** на панели позволяют листать файлы по порядку прямо в шлеме. При достижении начала или конца папки приложение четко уведомляет: **Первый файл** или **Последний файл**.

6 Субтитры прямо в поле зрения

Редакции: noLegal.

Дорожка субтитров отображается прямо внутри сцены виртуальной реальности с точной синхронизацией по времени видео и звука. Читать реплики удобно без потери ощущения погружения.

7 Обработка ошибок и понятные подсказки

Если файл не поддерживается для вывода в VR, плеер открыто сообщает: **Этот тип файлов пока не поддерживается в VR**. При невозможности запуска режима погружения воспроизведение корректно останавливается без фонового шума в темноте: **Не удалось запустить режим погружения. Воспроизведение остановлено во избежание фонового звука.**

При ошибке декодирования виртуальный экран чисто закрывается, панель отключается, а следующий файл открывается с чистого листа. Если же VR недоступен, файл автоматически откроется в обычном плоском режиме: **Режим погружения недоступен – воспроизведение в обычном режиме. Формат 3D можно изменить в настройках плеера.**

Что вы получите

От нажатия на значок VR до просмотра панорам 360° и настройки глубины 3D под свой вкус – VR Cinema воспроизводит вашу медиатеку на идеальном виртуальном экране, поддерживает непрерывный просмотр папок кнопками ПРЕД/СЛЕД, отображает субтитры и понятно объясняет любые внештатные ситуации.

Советы и решение проблем

- **Нет значка VR в плеере?** Включите переключатель 3D-VR в Настройках на вкладке «Медиа» - см. настройку шлема и OpenXR.
- **Хотите открывать VR автоматически?** Включите автозапуск режима погружения для 3D и 360° файлов.
- **Стерео отображается некорректно?** Задайте формат 3D вручную в настройках сеанса - см. управление в VR-шлеме.
- **Хотите изучить все кнопки панели?** См. руководство Управление в VR-шлеме, прозрачный режим и контроллеры.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

VR

Управление в VR-шлеме, прозрачный режим и контроллеры

Плавающая панель, контроллеры, отслеживание рук и тактильный отклик.

VR

Настройка гарнитур Meta Quest и устройств OpenXR

Редакции, гарнитуры, главный переключатель и способы запуска VR Cinema.

ВИДЕО

Субтитры, аудиодорожки и 3D

Как работают субтитры и форматы стерео в обычном плоском плеере.

VR И OPENXR | noLegal и VR | VR-гарнитура | RECIPE #03

noLegal и VR, на совместимом шлеме

Управление в VR-шлеме: плавающая панель, контроллеры и жесты рук

Плавающая панель управления, информационный баннер перед глазами, настройки сеанса по кнопке меню, скрытие и вызов интерфейса, перемотка стиком с кнопкой захвата, тактильный отклик, управление жестами рук и счетчик FPS - все возможности управления в VR Cinema.

Почему вам это понравится

Внутри VR-шлема нет сенсорного экрана. Все кнопки, которые предлагает VR Cinema - воспроизведение, перемотка, субтитры, глубина 3D-сцены - должны располагаться так, чтобы их было четко видно без разрушения объема и легко нажимать без клавиатуры и мыши. В FastMediaSorter для этого создана панель, парящая прямо перед вами: на нее наводятся лучом контроллера или щипком пальцев. Панель показывает только те кнопки, которые нужны для текущего файла, и плавно исчезает, когда вы смотрите фильм.

В этом руководстве детально разобрано все управление: баннер с информацией о файле, плавающая панель и ее кнопки, меню быстрых настроек сеанса, а также работа с контроллерами, стиками, виброотликом и жестами рук. О том, как запустить сам режим VR Cinema, читайте в руководстве Пространственный кинотеатр 3D/360 и воспроизведение видео.

Перед началом: Что вам понадобится

- Все компоненты из рецептов Настройка гарнитур Meta Quest и устройств OpenXR и Пространственный кинотеатр 3D/360 и воспроизведение видео: шлем, поддерживаемая редакция и запущенное в VR Cinema видео.
- Пара контроллеров Touch для полного контроля; также поддерживаются отслеживание рук жестами и подключение Bluetooth-клавиатуры или мыши.

1 Информационный баннер перед глазами

В верхней части поля зрения расположен баннер, привязанный к направлению взгляда: он всегда легко читается, в какую бы сторону вы ни повернули голову. На нем отображаются имя текущего файла, распознанная проекция (360°, 180°, цилиндр или плоский экран) и стереоформат (3D). Если с файлом возникает проблема, баннер окрашивается в красный цвет, наглядно показывая состояние воспроизведения.

2 Плавающая панель управления

Основные кнопки расположены на панели, зафиксированной в пространстве перед вами: наведите луч контроллера на кнопку для подсветки и нажмите курок для выбора – точно так же, как в VR-браузере файлов. Здесь находятся кнопки Воспроизведение/Пауза, Предыдущий, Следующий, а также ползунки Громкости и глубины 3D. Кнопки **ПРЕД** и **СЛЕД** позволяют перелистывать весь список ресурсов, из которого был запущен просмотр.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Плавающая панель управления**
Вид из шлема, плавающая панель управления с кнопками воспроизведения и ползунками, луч контроллера указывает на кнопку.

3 Адаптация под тип контента

Панель не перегружает вас лишними кнопками. Выбор аудиодорожки отображается только тогда, когда в файле их несколько; кнопка выбора субтитров видна только при их наличии; регулировка глубины стерео появляется исключительно для 3D-видео. Ненужные кнопки скрываются, а оставшиеся равномерно распределяются по ширине, поэтому интерфейс всегда выглядит аккуратно и сбалансированно.

4 Удобная полоса перемотки

На панели расположена шкала времени с текущей позицией и общей длительностью видео. Наведите луч контроллера и плавно перетаскивайте ползунок курком в любую точку фильма – точно так же, как пальцем на экране смартфона.

5 Настройки сеанса без остановки видео

Кнопка меню на левом контроллере открывает **Настройки сеанса** – дополнительную панель с параметрами, ради которых не нужно выходить из фильма: **Формат 3D** (Моно, Горизонтальная стереопара, Вертикальная стереопара), **Проекция** (Моно, 180°, 360°, Цилиндр – как описано в разделе о четырех форматах экрана), **Расстояние до панели**, **Размер панели**, **Субтитры** (Вкл/Выкл) и **Позиция возобновления**. Все изменения применяются мгновенно прямо во время воспроизведения. Закройте панель кнопкой меню, и вы продолжите просмотр с того же места.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: Панель настроек сеанса**
Вид из шлема, открыта панель настроек сеанса со списками формата и проекции, строками расстояния, размера, субтитров и возобновления.

6 Скрытие, вызов и автозатухание

По краям полосы управления расположены кнопки **СКРЫТЬ** и **ВЫХОД**: они разнесены по разным сторонам, чтобы исключить случайное нажатие. Кнопка **СКРЫТЬ** убирает панель из поля зрения, а одиночное нажатие курка в пустое пространство мгновенно возвращает ее на место.

Если панель не трогать, она исчезает сама: через 15 секунд без наведения луча интерфейс плавно угасает, чтобы не отвлекать от фильма. Любое движение луча сбрасывает таймер, а нажатие курка возвращает панель так же, как после ручного скрытия.

7 Перемотка стиком и переключение файлов с зажатым захватом

Отклонение стика вправо или влево перематывает видео с шагом в 10 секунд – целиться лучом в полосу перемотки для быстрой промотки не требуется. Если при отклонении стика удерживать боковую кнопку захвата (Grip), плеер переключится на предыдущий или следующий файл в папке. Это позволяет легко перебирать файлы привычным движением руки без нажатия кнопок на панели.

8 Тактильный отклик и управление жестами рук

Каждое нажатие кнопки на панели сопровождается отчетливым виброотликом контроллера, а наведение луча дает легкую вибрацию – вы чувствуете элементы управления даже не глядя на пиксели. Если отложить контроллеры, FastMediaSorter переключается на отслеживание рук: жест смыкания пальцев (щипок) заменяет нажатие курка, а направление ладони задает луч. Жесты поддерживают и выход из сеанса, поэтому шлемом можно полноценно управлять абсолютно без контроллеров в руках.

9 Счетчик частоты кадров (FPS)

Пункт **Показывать счетчик FPS** в блоке настроек VR (описан в руководстве по настройке шлема и OpenXR) выводит сглаженный счетчик частоты кадров поверх изображения. Это полезный инструмент для оценки производительности, который по умолчанию выключен и не закрывает фильм.

Что вы получите

Все элементы управления VR Cinema собраны на плавающей панели и во всплывающих настройках сеанса: они доступны лучом контроллера, щипком пальцев или отклонением стика, автоматически адаптируются под воспроизводимый файл и не мешают просмотру.

Советы и решение проблем

- **Панель пропала сама?** Она автоматически скрывается через 15 секунд бездействия – просто нажмите курок контроллера в любом месте, чтобы вернуть ее.
- **Настройки сеанса и Настройки приложения – это разные вещи.** Настройки сеанса меняют параметры только для текущего фильма; глобальные параметры приложения настраиваются в меню Настроек, как описано в настройке шлема и OpenXR.
- **Нет контроллеров под рукой?** Положите их – отслеживание рук позволяет наводить луч ладонью и нажимать кнопки щипком пальцев.
- **Забыли назначение кнопок?** Подсказка по управлению открывается долгим нажатием кнопки Y (или F1 на клавиатуре) – см. настройку шлема и OpenXR.

Что попробовать дальше: Связанные рецепты

VR

Пространственный кинотеатр 3D/360 и воспроизведение видео

Экраны, форматы 3D и списки воспроизведения, которыми управляет эта панель.

VR

Настройка гарнитур Meta Quest и устройств OpenXR

Редакции, гарнитуры, главный переключатель и схема управления.

ВИДЕО

Просмотр видео – элементы управления, жесты и сохранение кадров

Аналогичные элементы управления на обычном плоском экране смартфона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ | Все 7 редакций | 111 ТЕРМИНОВ

Словарь терминов

Официальный словарь терминов, концепций интерфейса, элементов навигации и функций Fast Media Sorter во всех 7 редакциях Android. Скомпилирован автоматически из единой базы терминов (`docs/termbase.jsonl`).



(17 терминов)

Chromecast

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, lite, photos, legacy

Chromecast — технология беспроводной передачи медиапотоков с телефона на ТВ или акустические системы.

> **Различие:** Не прямое воспроизведение на телефоне.

Переводы: `EN: Chromecast` `UK: Chromecast`

См. также: телевизор | видеоплеер | трансляция

D-pad

HARDWARE_PLATFORM | Телефон | Все 7 редакций

D-pad — крестовина пульта дистанционного управления или геймпада (Вверх, Вниз, Влево, Вправо, Выбор).

> **Различие:** Не сенсорный ввод.

Переводы: `EN: D-pad` `UK: D-pad`

См. также: телевизор | автомагнитола

Dropbox

NETWORK_STREAM | Телефон | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Dropbox — популярный сервис облачного хранения и синхронизации файлов.

> **Различие:** Не Google Диск.

Переводы: `EN: Dropbox` `UK: Dropbox`

См. также: облачное хранилище | облачный сервис

Fast Media Sorter for Windows

NETWORK_STREAM | Телефон | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

Fast Media Sorter for Windows — сопутствующее приложение для ПК на Windows, обеспечивающее синхронизацию и доступ к файлам смартфона.

> **Различие:** Не Android-приложение.

Переводы: `EN: Fast Media Sorter for Windows` `UK: Fast Media Sorter for Windows`

См. также: SFTP | сетевой ресурс | Wear-компаньон

FTP

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

FTP — стандартный протокол передачи файлов по сети.

> **Различие:** Не SMB.

Переводы: EN: FTP | UK: FTP

См. также: SFTP | SMB | сетевой ресурс

Google Диск

NETWORK_STREAM | Телефон | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Google Диск — облачный сервис хранения данных от компании Google.

> **Различие:** Не Dropbox или OneDrive.

Переводы: EN: Google Drive | UK: Google Диск

См. также: облачное хранилище | облачный сервис

immersive-браузер

НАВИГАЦИЯ | VR | Редакции: noLegal, vr

Immersive-браузер — режим просмотра файлов с максимальным использованием площади экрана без отвлекающих элементов интерфейса.

> **Различие:** Не веб-браузер.

Переводы: EN: immersive browser | UK: immersive-браузер

См. также: immersive-режим | VR-шлем | браузер файлов

immersive-режим

НАВИГАЦИЯ | VR | Редакции: noLegal, vr

Immersive-режим — режим полноэкранного отображения без системных панелей навигации и строки состояния для полного погружения в контент.

> **Различие:** Не обычный оконный режим.

Переводы: `EN: immersive mode` `UK: immersive-режим`

См. также: VR-шлем | Meta Quest | видеоплеер | VR-версия

Meta Quest

HARDWARE_PLATFORM | VR | Редакции: noLegal, vr

Meta Quest — семейство автономных шлемов виртуальной реальности.

> **Различие:** Не смартфон и не ТВ.

Переводы: `EN: Meta Quest` `UK: Meta Quest`

См. также: VR-шлем | VR-версия | immersive-режим

OneDrive

NETWORK_STREAM | Телефон | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr

OneDrive — облачное хранилище файлов компании Microsoft.

> **Различие:** Не Google Диск.

Переводы: `EN: OneDrive` `UK: OneDrive`

См. также: облачное хранилище | облачный сервис

SFTP

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

SFTP — защищенный протокол передачи файлов поверх зашифрованного соединения SSH.

> **Различие:** Не незашифрованный FTP.

Переводы: EN: SFTP | UK: SFTP

См. также: FTP | SMB | сетевой ресурс | Fast Media Sorter for Windows

SMB

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

SMB — протокол общего доступа к файлам в локальной сети Windows / Samba.

> **Различие:** Не SFTP или FTP.

Переводы: EN: SMB | UK: SMB | См. также: сетевая папка | сетевой ресурс | FTP | SFTP

VR Cinema

НАВИГАЦИЯ | VR | Редакции: noLegal, vr

VR Cinema — виртуальный кинотеатр с изогнутым экраном и имитацией кинозала в шлеме VR.

> **Различие:** Не обычный плоский видеоплеер.

Переводы: `EN: VR Cinema` `UK: VR Cinema`

См. также: immersive-режим · VR-шлем · видеоплеер

VR-версия

DISTRIBUTION_EDITION · VR · Редакции: vr

VR-версия — автономное приложение для шлемов виртуальной реальности Meta Quest с пространственным кинотеатром OpenXR.

> ⓘ **Различие:** Не версия для смартфонов.

Переводы: `EN: VR edition` `UK: VR-версія`

См. также: редакция · редакция noLegal · VR-шлем · Meta Quest · immersive-режим

VR-шлем

HARDWARE_PLATFORM · VR · Редакции: noLegal, vr

VR-шлем — устройство виртуальной реальности (например, Meta Quest) для отображения пространственного интерфейса.

> ⓘ **Различие:** Не смартфон.

Переводы: `EN: VR headset` `UK: VR-шолом`

См. также: Meta Quest · immersive-режим · VR-версия · редакция noLegal · профиль устройства

Wear OS

HARDWARE_PLATFORM · Wear OS · Редакции: standard, noLegal

Wear OS — операционная система Google для умных часов.

Различие: Не Android для смартфонов.

Переводы: `EN: Wear OS` `UK: Wear OS`

См. также: часы, приложение для часов, плитка, усложнение

Wear-компаньон

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Wear-компаньон — модуль связи на смартфоне, обеспечивающий передачу данных, плейлистов и управление часами.

Различие: Не само приложение часов.

Переводы: `EN: Wear Companion` `UK: Wear-супутник`

См. также: часы, приложение для часов, программа, Fast Media Sorter for Windows

A (2 терминов)

автомагнитола

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Все 7 редакций

Автомагнитола — головное устройство автомобиля на базе Android с крупными элементами управления.

Различие: Не карманный смартфон.

Переводы: `EN: car head unit` `UK: автомагнітола`

См. также: профиль устройства, D-pad, телевизор

аудиоплеер

НАВИГАЦИЯ | Телефон | Wear OS | VR | Редакции: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

Аудиоплеер — экран воспроизведения музыки с отображением обложек, текстов песен, визуализацией, эквалайзером и сортировкой треков во время прослушивания.

> ⓘ **Различие:** Не видеоплеер.

Переводы: `EN: audio player` `UK: аудіоплеєр`

См. также: плеер, Сейчас играет, очередь, Вся музыка

Б (2 терминов)

браузер файлов

НАВИГАЦИЯ | Телефон | VR | Все 7 редакций

Браузер файлов — экран навигации внутри ресурса или папки, отображающий файлы в виде сетки миниатюр или списка с панелью сортировки.

> ⓘ **Различие:** Не сторонний файловый менеджер и не главный экран.

Альтернативные / устаревшие названия: explorer

Переводы: `EN: file browser` `UK: браузер файлів`

См. также: главный экран, ресурс, плеер, сетка, список, меню с тремя точками

быстрая сортировка

UI_COMPONENT | Телефон | VR | Все 7 редакций

Быстрая сортировка — функция моментального копирования или перемещения файла в настроенную папку назначения в одно касание или нажатием горячей клавиши.

Различие: Не обычный диалог перемещения файла с выбором папки из дерева.

Альтернативные / устаревшие названия: organise => organize, organised => organized, organiser => organizer

Переводы: `EN: Quick Sort` `UK: швидке сортування`

См. также: назначение | панель команд | сенсорные зоны | Избранное

В (11 терминов)

Вещание

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, legacy

Вещание — функция трансляции изображения с камеры или звука с микрофона смартфона в локальную сеть.

Различие: Не воспроизведение входящей интернет-трансляции.

Переводы: `EN: Live Broadcast` `UK: Мовлення`

См. также: трансляция | Трансляции | программа | виджет

видеоплеер

НАВИГАЦИЯ | Телефон | Wear OS | VR | Редакции: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

Видеоплеер — полноэкранный интерфейс воспроизведения видеофайлов с поддержкой субтитров, переключения аудиодорожек, жестов яркости/громкости и режима PIP.

Различие: Не аудиоплеер и не просмотрщик фото.

Переводы: `EN: video player` `UK: відеоплеєр`

См. также: плеер · Всё видео · immersive-режим · Chromecast

виджет

UI_COMPONENT · Телефон · Все 7 редакций

Виджет — стандартный виджет Android, размещаемый на домашнем экране или в лаунчере.

> ⓘ **Различие:** Не встроенный легковесный гаджет.

Переводы: `EN: widget` `UK: віджет`

См. также: домашний экран · гаджет · ярлык · плитка

виртуальный ресурс

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Виртуальный ресурс — это готовая системная коллекция, собирающая файлы определенного типа со всего устройства в единый список (например, «Вся музыка» или «Фото с камеры») без необходимости вручную выбирать папку.

> ⓘ **Различие:** Не «папка»: у виртуального ресурса нет единого физического пути на диске.

Переводы: `EN: virtual resource` `UK: віртуальний ресурс`

См. также: ресурс · Вся музыка · Всё видео · Все изображения · Все документы · Фото с камеры · Все файлы

вкладки типов ресурсов

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Вкладки типов ресурсов — горизонтальные вкладки на главном экране (Все, Локальные, Сеть, Облако, Трансляции, Избранное) для фильтрации списка.

> **Различие:** Не вкладки внутри настроек.

Переводы: `EN: resource-type tabs` `UK: вкладки типів ресурсів`

См. также: главный экран · ресурс · панель команд главного экрана

Всё видео

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · **Редакции: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss**

Всё видео — виртуальный ресурс, объединяющий в одном месте все видеозаписи, найденные на устройстве.

> **Различие:** Не видеоплеер: «Всё видео» — это список для просмотра и навигации, а видеоплеер — экран воспроизведения конкретного ролика.

Переводы: `EN: All Videos` `UK: Усі відео`

См. также: виртуальный ресурс · видеоплеер

Все документы

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · **Редакции: standard, noLegal, legacy, vr, foss**

Все документы — виртуальный ресурс, собирающий в одном месте все текстовые файлы, PDF, книги EPUB и документы Office устройства.

> **Различие:** Не читалка: «Все документы» — это каталог для навигации, а читалка — экран просмотра конкретного документа.

Переводы: `EN: All Documents` `UK: Усі документи`

См. также: виртуальный ресурс | читалка | заметка

Все изображения

СУЩНОСТЬ | Телефон | VR | Все 7 редакций

Все изображения — виртуальный ресурс, собирающий все картинки устройства (JPG, PNG, GIF, WebP) в единую галерею.

> **Различие:** Не «Фото с камеры»: «Фото с камеры» содержит только снимки камеры устройства, а «Все изображения» включает файлы из всех папок.

Переводы: `EN: All Images` `UK: Усі зображення`

См. также: виртуальный ресурс | Фото с камеры | просмотр изображений

Все приложения

UI_COMPONENT | Телефон | Редакции: standard, noLegal

Все приложения — меню или экран со списком всех установленных на устройстве программ Android с поиском и категориями.

> **Различие:** Не список ресурсов.

Переводы: `EN: All apps` `UK: Усі застосунки`

См. также: приложение | лаунчер | панель задач

Все файлы

СУЩНОСТЬ | Телефон | VR | Все 7 редакций

Все файлы — готовый ресурс, показывающий файлы любых типов на устройстве (не только медиа), доступный при включении режима «Все файлы» в Настройках.

> **Различие:** Не виртуальный ресурс для одного типа файлов: работает как полноценный файловый менеджер по всему хранилищу.

Переводы: `EN: All Files` `UK: Усі файли`

См. также: виртуальный ресурс · файл · браузер файлов · редакция

Вся музыка

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Редакции: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

Вся музыка — виртуальный ресурс, объединяющий в едином списке все аудиофайлы (MP3, FLAC и др.), найденные на устройстве.

> **Различие:** Не «плейлист» и не аудиоплеер: это коллекция локальных аудиофайлов устройства без сетевых и облачных папок.

Переводы: `EN: All Music` `UK: Вся музика`

См. также: виртуальный ресурс · аудиоплеер · плейлист

Г (2 терминов)

гаджет

UI_COMPONENT · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Гаджет — встроенный компактный интерактивный элемент рабочего стола лаунчера (часы, погода, плейлист, системные ресурсы).

> **Различие:** Не сторонний Android-виджет: гаджеты созданы специально для лаунчера Fast Media Sorter.

Переводы: `EN: gadget` `UK: ґаджет`

См. также: рабочий стол · лаунчер · виджет · раздел · Сейчас играет

главный экран

НАВИГАЦИЯ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Главный экран — центральный домашний экран приложения со списком добавленных ресурсов, вкладками категорий и панелью команд.

> ⓘ **Различие:** Не домашний экран лаунчера Android: это стартовое окно приложения Fast Media Sorter.

Переводы: `EN: main screen` `UK: головний екран`

См. также: список ресурсов · ресурс · браузер файлов · домашний экран · рабочий стол · панель программ · панель трансляций

Д (1 терминов)

домашний экран

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Все 7 редакций

Домашний экран — основной рабочий стол лаунчера, открываемый по нажатию кнопки «Домой».

> ⓘ **Различие:** Не путать с главным экраном списка ресурсов внутри приложения.

Переводы: `EN: home screen` `UK: домашній екран`

См. также: лаунчер · рабочий стол · виджет · ярлык · главный экран

З (3 терминов)

заметка

СУЩНОСТЬ · Телефон · Все 7 редакций

Заметка — текстовый файл (.txt), создаваемый в приложении и сохраняемый в текущую папку или ресурс.

> **Различие:** Не заметка Google Keep и не голосовая заметка с часов: это полноценный текстовый файл на диске.

Переводы: `EN: text note` `UK: нотатка` См. также: файл, Все документы, читалка

запись экрана

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Запись экрана — функция захвата видео происходящего на экране устройства с системным звуком и микрофоном.

> **Различие:** Не снимок экрана (скриншот).

Переводы: `EN: screen recording` `UK: запис екрана` См. также: программа, камера

заставка запуска

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Заставка запуска — экран приветствия, отображаемый во время инициализации приложения.

> **Различие:** Не главный экран.

Переводы: `EN: startup splash` `UK: заставка запуску`

См. также: мастер приветствия, главный экран

И (1 терминов)

Избранное

СУЩНОСТЬ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Избранное — пользовательский список файлов и каналов, отмеченных звездочкой (или сердечком на часах), для быстрого доступа из одного места.

> **Различие:** Не «быстрая сортировка»: добавление в избранное не копирует и не перемещает файл, а лишь создает удобную закладку.

Альтернативные / устаревшие названия: favourite => favorite

Переводы: `EN: Favorites` `UK: Обране`

См. также: файл, канал, быстрая сортировка, виджет, плитка, усложнение

K (7 терминов)

Калькулятор

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Wear OS · Все 7 редакций

Калькулятор — встроенная программа быстрых математических вычислений с историей и поддержкой формул.

> **Различие:** Не системный калькулятор Android.

Переводы: `EN: Calculator` `UK: Калькулятор` См. также: программа, виджет

камера

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Все 7 редакций

Камера — встроенный модуль быстрой фото- и видеосъемки с прямой записью в выбранные папки назначения.

> **Различие:** Не системное приложение камеры Android.

Переводы: `EN: camera` `UK: камера`

См. также: Фото с камеры · Камера-перевод · редактор рисования

Камера-перевод

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Камера-перевод — функция распознавания и перевода текста в реальном времени через видоискатель камеры.

> **Различие:** Не обычная фотосъемка.

Переводы: `EN: Camera OCR` `UK: Камера-переклад`

См. также: распознавание текста (OCR) · камера · программа · виджет

канал

СУЩНОСТЬ · Телефон · Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Канал — сохраненная радио-, ТВ- или видеостанция в списке трансляций со своим именем, логотипом и адресом потока.

> **Различие:** Не сам поток: канал — это карточка, которую можно закрепить, настроить или удалить. Не звуковой канал (левый/правый).

Переводы: `EN: channel` `UK: канал`

См. также: трансляция · Трансляции · каталог · панель трансляций

каталог

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Каталог — встроенная база доступных интернет-радиостанций и ТВ-каналов с поиском по странам и жанрам.

> ⓘ **Различие:** Не список локальных файлов.

Альтернативные / устаревшие названия: catalogue

Переводы: `EN: catalog` `UK: каталог`

См. также: Трансляции, канал, трансляция, плейлист

корзина

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Корзина — скрытая папка .trash, куда временно перемещаются удаленные локальные файлы для возможности отмены действия (Undo) до закрытия ресурса.

> ⓘ **Различие:** Не системная корзина всего устройства: работает индивидуально для каждого ресурса, где поддерживается.

Переводы: `EN: trash` `UK: кошик`

См. также: файл, ресурс, Настройки

краевой жест

UI_COMPONENT · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Краевой жест — смахивание от края экрана для быстрого вызова панели инструментов или переключения файлов.

> ⓘ **Различие:** Не обычный жест в центре экрана.

Переводы: `EN: edge gesture` `UK: крайовий жест`

См. также: скриншот, панель быстрого доступа, запись экрана

Л (2 терминов)

лаунчер

НАВИГАЦИЯ | Телефон | Редакции: standard, noLegal

Лаунчер — встроенное рабочее окружение, способное работать как домашний экран Android со столами, виджетами, панелью задач и списком всех приложений.

> **Различие:** Не сторонний рабочий стол.

Переводы: `EN: launcher` `UK: лаунчер`

См. также: рабочий стол | панель задач | гаджет | раздел | Все приложения | домашний экран | панель быстрого доступа

локальная папка

СУЩНОСТЬ | Телефон | VR | Все 7 редакций

Локальная папка — это папка, расположенная непосредственно на самом устройстве или его карте памяти, в отличие от папок на сетевом компьютере или в интернете.

> **Различие:** Не путать с «сетевой папкой» или «облачным хранилищем», находящимися на других машинах. В списке типов ресурсов также обозначается как «Локальные».

Переводы: `EN: local folder` `UK: локальна папка`

См. также: папка | ресурс | сетевая папка | облачное хранилище

М (4 терминов)

мастер приветствия

UI_COMPONENT | Телефон | VR | Все 7 редакций

Мастер приветствия — пошаговый диалог первоначальной настройки при первом запуске приложения.

> **Различие:** Не обычный экран настроек.

Переводы: `EN: welcome wizard` `UK: майстер привітання`

См. также: профиль устройства · главный экран · Настройки · разрешение

медиафайл

СУЩНОСТЬ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Медиафайл — это файл, который приложение умеет отображать или воспроизводить: фотография, GIF, видеозапись, аудиодорожка или документ.

> **Различие:** Не всякий «файл»: другие файлы (установщики, архивы) не являются медиафайлами и скрыты, пока не включен режим «Все файлы».

Переводы: `EN: media file` `UK: медіафайл`

См. также: файл · Все файлы · плеер

меню с тремя точками

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Меню с тремя точками — кнопка дополнительного контекстного меню («…»), открывающая расширенные параметры и действия.

> **Различие:** Не главная панель команд.

Переводы: `EN: three-dots menu` `UK: меню з трьома крапками`

См. также: список ресурсов · браузер файлов · панель программ

метка

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Метка — цветной индикатор или бейдж (тип редакции, формат, категория), отображающий статус элемента.

> **Различие:** Не кнопка действия.

Переводы: `EN: badge` `UK: мітка` См. также: канал, immersive-режим, медиафайл

Н (2 терминов)

назначение

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Назначение — ресурс, назначенный для быстрой сортировки, в который можно скопировать или переместить текущий файл одним касанием.

> **Различие:** Не любой ресурс: только ресурсы, назначенные для сортировки (до 30 штук), каждый со своим номером и цветом.

Переводы: `EN: destination` `UK: призначення`

См. также: быстрая сортировка, ресурс, панель команд

Настройки

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Настройки — экран параметров приложения, сгруппированных по вкладкам (Общие, Медиа, Сеть, Ввод, Оформление, О приложении), с быстрым поиском.

> **Различие:** Не системные настройки операционной системы Android.

Альтернативные / устаревшие названия: customisation => customization, customise => customize, customised => customized, behaviour => behavior

Переводы: `EN: Settings` `UK: Налаштування`

См. также: профиль устройства | программа | лаунчер | цветовая тема

(4 терминов)

облачное хранилище

NETWORK_STREAM | Телефон | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Облачное хранилище — удаленное онлайн-хранилище файлов (Google Диск, Dropbox, OneDrive).

> **Различие:** Не локальный диск устройства.

Переводы: `EN: cloud storage` `UK: хмарне сховище`

См. также: облачный сервис | Google Диск | Dropbox | OneDrive | ресурс

облачный сервис

NETWORK_STREAM | Телефон | Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Облачный сервис — провайдер облачного хранилища данных.

> **Различие:** Не сетевой сервер в локальной сети.

Переводы: `EN: cloud provider` `UK: хмарний сервіс`

См. также: облачное хранилище | Google Диск | OneDrive | Dropbox

операция по расписанию

СУЩНОСТЬ | Телефон | Все 7 редакций

Операция по расписанию — фоновая задача автоматического копирования, перемещения, синхронизации или очистки файлов в заданное время.

> ⓘ **Различие:** Не ручная операция сортировки: выполняется планировщиком задач Android WorkManager в фоне.

Альтернативные / устаревшие названия: cancelled => canceled

Переводы: `EN: scheduled operation` `UK: операція за розкладом`

См. также: ресурс | назначение | виджет

очередь

UI_COMPONENT | Телефон | Редакции: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

Очередь — динамический список треков, выстроенных для последовательного воспроизведения в текущем сеансе аудиоплеера.

> ⓘ **Различие:** Не сохраненный постоянный плейлист.

Переводы: `EN: queue` `UK: черга` См. также: аудиоплеер | Сейчас играет | плейлист

П (18 терминов)

панель

UI_COMPONENT | Телефон | VR | Все 7 редакций

Панель — контейнер элементов управления и кнопок действий в интерфейсе приложения.

> ⓘ **Различие:** Общий структурный термин.

Переводы: `EN: panel` `UK: панель`

См. также: панель команд | панель программ | панель трансляций | панель быстрого доступа

панель задач

панель быстрого доступа

UI_COMPONENT Телефон Редакции: standard, noLegal

Панель быстрого доступа — боковая выдвижная панель, открываемая краевым жестом для мгновенного доступа к инструментам из любого экрана.

> **Различие:** Не панель задач.

Переводы: `EN: quick-access panel` `UK: панель швидкого доступу`

См. также: лаунчер панель приложение программа

панель задач

UI_COMPONENT Телефон Редакции: standard, noLegal

Панель задач — док-панель в нижней части экрана лаунчера с закрепленными приложениями, кнопкой «Пуск» и областью состояния.

> **Различие:** Не панель команд плеера.

Переводы: `EN: taskbar` `UK: панель задач`

См. также: лаунчер рабочий стол Все приложения панель

панель команд

UI_COMPONENT Телефон VR Все 7 редакций

Панель команд — панель в нижней или боковой части экрана с основными действиями (копирование, перемещение, удаление, поворот, трансляция).

> **Различие:** Не панель задач лаунчера.

Переводы: `EN: command panel` `UK: панель команд`

См. также: плеер · панель · быстрая сортировка · сенсорные зоны

панель команд главного экрана

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Панель команд главного экрана — верхняя или нижняя панель навигации главного экрана с кнопками добавления ресурсов, поиска и настроек.

> **Различие:** Не панель команд плеера.

Переводы: `EN: command bar` `UK: панель команд головного екрана`

См. также: главный экран · меню с тремя точками · панель команд · вкладки типов ресурсов

панель программ

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Панель программ — всплывающая или закрепленная панель для быстрого запуска встроенных мини-приложений.

> **Различие:** Не список всех приложений лаунчера.

Переводы: `EN: programs panel` `UK: панель програм`

См. также: программа · главный экран · панель · панель трансляций

панель трансляций

UI_COMPONENT · Телефон · Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Панель трансляций — панель быстрого переключения интернет-радиостанций и ТВ-каналов.

> ⓘ **Различие:** Не полный экран трансляций.

Переводы: `EN: streams panel` `UK: панель трансляцій`

См. также: Трансляции · канал · главный экран · панель

папка

СУЩНОСТЬ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Папка — это каталог на диске, карте памяти или сервере, где хранятся файлы, существующий независимо от наличия приложения.

> ⓘ **Различие:** Не путать с «ресурсом»: ресурс — это созданная в приложении закладка на папку. Слово «папка» используется только для физического каталога (создание новой папки, выбор в проводнике).

Переводы: `EN: folder` `UK: папка`

См. также: ресурс · локальная папка · сетевая папка · файл

ПИН-код

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

ПИН-код — защитный цифровой код из 4–6 цифр, устанавливаемый на ресурс для предотвращения несанкционированного доступа.

> ⓘ **Различие:** Не ПИН-код блокировки экрана Android и не закрепленный канал: защищает отдельный ресурс внутри приложения.

Переводы: `EN: PIN` `UK: ПІН-код` См. также: ресурс

плеер

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Плеер — универсальный экран воспроизведения медиафайла (видео, аудио, просмотр изображений, чтение документов).

> **Различие:** Общий термин для экранов просмотра и прослушивания любого типа медиа.

Переводы: `EN: player` `UK: плеєр`

См. также: видеоплеер, аудиоплеер, просмотр изображений, панель команд, сенсорные зоны, слайдшоу

плейлист

СУЩНОСТЬ · Телефон · Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Плейлист — список треков или каналов, воспроизводимых по порядку, например импортированный M3U-файл или гаджет плейлиста на рабочем столе лаунчера.

> **Различие:** Не «очередь» в аудиоплеере (которая действует только в текущем сеансе) и не ресурс.

Переводы: `EN: playlist` `UK: плейліст`

См. также: очередь, трансляция, канал, гаджет

плитка

HARDWARE_PLATFORM · Wear OS · Редакции: standard, noLegal

Плитка — компактный экран быстрого доступа на часах Wear OS (плеер, избранное, трансляции), открываемый свайпом по циферблату.

> **Различие:** Не усложнение на циферблате.

Переводы: `EN: tile` `UK: плитка`

См. также: усложнение, часы, приложение для часов, Избранное

приложение

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Приложение — весь программный комплекс Fast Media Sorter во всех его редакциях для мобильных устройств, часов, ТВ и VR.

> ⓘ **Различие:** Не отдельный экран или модуль.

Переводы: `EN: app` `UK: застосунок`

См. также: программа · Все приложения · лаунчер · приложение для часов

приложение для часов

HARDWARE_PLATFORM · Wear OS · Редакции: standard, noLegal

Приложение для часов — автономная версия Fast Media Sorter, работающая на умных часах Wear OS.

> ⓘ **Различие:** Не телефонная часть приложения.

Переводы: `EN: watch app` `UK: застосунок для годинника`

См. также: часы · Wear-компаньон · плитка · усложнение · приложение

программа

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Wear OS · Все 7 редакций

Программа — встроенное мини-приложение (Калькулятор, Секундомер, Сетевой монитор, Заметки, Камера-перевод), запускаемое внутри Fast Media Sorter.

> ⓘ **Различие:** Не стороннее приложение Android.

Альтернативные / устаревшие названия: mini-program, sub-program, mini-app, programme

Переводы: `EN: program` `UK: програма`

См. также: панель программ, приложение, Калькулятор, Сетевой монитор, Настройки

просмотр изображений

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Просмотр изображений — полноэкранный интерфейс для просмотра фото, анимаций GIF и изображений с зумом, масштабированием и слайдшоу.

> **Различие:** Не фоторедактор: просмотрщик предназначен для чистого отображения и сортировки.

Переводы: `EN: image viewer` `UK: перегляд зображень`

См. также: плеер, Все изображения, слайдшоу, редактор рисования

профиль ресурса

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Профиль ресурса — набор сохраненных параметров отображения, сортировки, фильтров и назначений, привязанных к конкретному ресурсу.

> **Различие:** Не профиль устройства: управляет поведением одного ресурса, а не глобальными системными настройками.

Переводы: `EN: resource profile` `UK: профіль ресурсу`

См. также: ресурс, профиль устройства

профиль устройства

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Профиль устройства — глобальная конфигурация интерфейса и элементов управления, оптимизированная под конкретный тип оборудования (телефон, ТВ, часы, VR, магнитола).

> **Различие:** Не профиль отдельного ресурса: настраивает все приложение под аппаратную платформу.

Переводы: `EN: device profile` `UK: профіль пристрою`

См. также: профиль ресурса, телевизор, автомагнитола, VR-шлем

Р (14 терминов)

рабочий стол

НАВИГАЦИЯ · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Рабочий стол — рабочее пространство лаунчера с сеткой ярлыков, встроенными гаджетами, папками и настраиваемыми страницами.

> **Различие:** Не главный экран приложения Fast Media Sorter.

Переводы: `EN: desktop` `UK: робочий стіл`

См. также: лаунчер, гаджет, раздел, панель задач, ярлык, домашний экран

раздел

UI_COMPONENT · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Раздел — логическая группа элементов или настроек внутри экрана.

> **Различие:** Общий термин структурирования.

Переводы: `EN: section` `UK: розділ` См. также: рабочий стол, лаунчер, гаджет

разрешение

СУЩНОСТЬ | Телефон | Wear OS | VR | Все 7 редакций

Разрешение — системное право доступа (доступ к файлам, уведомлениям, камере, микрофону), запрашиваемое у пользователя.

> **Различие:** Не настройка внутри приложения.

Переводы: `EN: permission` `UK: дозвіл`

См. также: мастер приветствия | Настройки

OCR распознавание текста (OCR)

НАВИГАЦИЯ | Телефон | VR | Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Распознавание текста (OCR) — оптическое распознавание печатного и рукописного текста на фото и документах с возможностью копирования и перевода.

> **Различие:** Не редактирование текста.

Альтернативные / устаревшие названия: recognise => recognize, recognised => recognized, re:\banalys(e|ed|ing)\b => analyze

Переводы: `EN: OCR` `UK: розпізнавання тексту (OCR)`

См. также: Камера-перевод | просмотр изображений | читалка

расширение

СУЩНОСТЬ | Телефон | Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Расширение — устанавливаемый дополнительный модуль или плагин, расширяющий возможности приложения.

> **Различие:** Не встроенная функция.

Альтернативные / устаревшие названия: plug-in, plugin

Переводы: `EN: extension` `UK: розширення`

См. также: Настройки | распознавание текста (OCR) | редакция

редактор рисования

НАВИГАЦИЯ | Телефон | Все 7 редакций

Редактор рисования — инструмент создания рукописных заметок, скетчей и аннотаций поверх изображений.

> **Различие:** Не полнофункциональный растровый графический редактор.

Переводы: `EN: drawing editor` `UK: редактор малювання`

См. также: просмотр изображений | камера

редакция

DISTRIBUTION_EDITION | Телефон | Wear OS | VR | Все 7 редакций

Редакция — вариант сборки Fast Media Sorter (Standard, FOSS, Lite, Photos, Legacy, VR, noLegal), оптимизированный для конкретных условий распространения и платформ.

> **Различие:** Не версия обновления приложения.

Альтернативные / устаревшие названия: flavor, flavour

Переводы: `EN: edition` `UK: редакція`

См. также: редакция Standard | редакция noLegal | редакция Lite | редакция Photos | редакция Legacy | VR-версия | редакция FOSS

редакция FOSS

DISTRIBUTION_EDITION | Телефон | Редакции: foss

Редакция FOSS — полностью свободная версия с открытым исходным кодом для F-Droid без закрытых библиотек Google.

> **Различие:** Не редакция Standard.

Альтернативные / устаревшие названия: licence => license

Переводы: `EN: FOSS edition` `UK: редакція FOSS`

См. также: редакция, редакция Standard

редакция Legacy

DISTRIBUTION_EDITION · Телефон · Редакции: legacy

Редакция Legacy — сборка с обратной совместимостью для старых устройств Android (начиная с API 21).

> **Различие:** Не современная сборка.

Переводы: `EN: Legacy edition` `UK: редакція Legacy`

См. также: редакция, редакция Standard

редакция Lite

DISTRIBUTION_EDITION · Телефон · Редакции: lite

Редакция Lite — легковесная сборка с минимальным размером дистрибутива и базовыми функциями управления файлами.

> **Различие:** Не редакция Standard.

Переводы: `EN: Lite edition` `UK: редакція Lite`

См. также: редакция, редакция Photos, редакция Standard

редакция noLegal

DISTRIBUTION_EDITION Телефон VR Редакции: noLegal

Редакция noLegal — сборка для прямой установки APK без ограничений магазинов, с полным набором встроенных серверов и кодеков.

> **Различие:** Не сборка Google Play.

Переводы: `EN: noLegal edition` `UK: редакція noLegal`

См. также: редакция | редакция Standard | VR-версия | immersive-режим | Все файлы

редакция Photos

DISTRIBUTION_EDITION Телефон Редакции: photos

Редакция Photos — специализированная сборка для фотографов и фоторамок, сфокусированная на галереях и слайдшоу.

> **Различие:** Не воспроизводит аудио и видео.

Переводы: `EN: Photos edition` `UK: редакція Photos`

См. также: редакция | редакция Lite | профиль устройства | Фото с камеры

редакция Standard

DISTRIBUTION_EDITION Телефон Редакции: standard

Редакция Standard — полнофункциональная флагманская сборка приложения для каталога Google Play.

> **Различие:** Не FOSS-сборка.

Переводы: `EN: Standard edition` `UK: редакція Standard`

См. также: редакция | редакция noLegal | редакция Legacy | лаунчер

ресурс

СУЩНОСТЬ | Телефон | Wear OS | VR | Все 7 редакций

Ресурс — это добавленный в приложение элемент, указывающий на место с вашими файлами (папка на устройстве, сетевая папка, облако, трансляция или часы), который отображается отдельным пунктом на главном экране.

> **Различие:** Не путать с «папкой»: папка — это реальный каталог на диске или сервере, существующий независимо от программы, а ресурс — сохраненная в приложении запись, ссылающаяся на него.

Переводы: `EN: resource` `UK: ресурс`

См. также: папка | виртуальный ресурс | сетевой ресурс | главный экран | профиль ресурса | назначение

С (10 терминов)

Сейчас играет

НАВИГАЦИЯ | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

Сейчас играет — компактная плашка в нижней части экрана или уведомление, отображающее текущий трек или трансляцию с кнопками управления.

> **Различие:** Не полноэкранный плеер: постоянный элемент управления фоновым воспроизведением.

Переводы: `EN: Now Playing` `UK: Зараз грає`

См. также: аудиоплеер | очередь | гаджет | усложнение | виджет

сенсорные зоны

UI_COMPONENT Телефон VR Все 7 редакций

Сенсорные зоны — настраиваемые области экрана (левая, правая, верх, низ, центр), касание которых выполняет заданные действия (перемотка, листание, зум).

> **Различие:** Не обычные экранные кнопки.

Переводы: `EN: touch zones` `UK: сенсорні зони`

См. также: плеер, панель команд, быстрая сортировка

сетевая папка

NETWORK_STREAM Телефон Wear OS Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

Сетевая папка — папка на удаленном сервере или компьютере, доступная по протоколам SMB, SFTP или FTP.

> **Различие:** Не локальная папка на телефоне.

Переводы: `EN: network folder` `UK: мережева папка`

См. также: SMB, сетевой ресурс, папка, ресурс

Сетевой монитор

НАВИГАЦИЯ Телефон Wear OS Редакции: standard, noLegal

Сетевой монитор — встроенный инструмент диагностики активных сетевых подключений, проверки пинга, скорости и открытых портов.

> **Различие:** Не настройка Wi-Fi.

Переводы: `EN: Network Monitor` `UK: Мережевий монітор`

См. также: программа · гаджет · виджет

сетевой ресурс

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · Редакции: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

Сетевой ресурс — подключение к сетевому хранилищу, настроенное в приложении как отдельный пункт главного экрана.

> **Различие:** Не локальный ресурс.

Переводы: `EN: network resource` `UK: мережевий ресурс`

См. также: ресурс · сетевая папка · SMB · FTP · SFTP · Wear-компаньон

сетка

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Сетка — режим отображения файлов в браузере в виде сетки миниатюр с настраиваемым размером колонок.

> **Различие:** Не режим списка.

Переводы: `EN: grid view` `UK: сітка`

См. также: список · браузер файлов · список ресурсов

скриншот

СУЩНОСТЬ · Телефон · Редакции: standard, noLegal

Скриншот — снимок экрана, создаваемый встроенными инструментами приложения для сохранения или разметки.

Различие: Не запись видео с экрана.

Альтернативные / устаревшие названия: screen grab, screencap

Переводы: `EN: screenshot` `UK: скріншот`

См. также: запись экрана, краевой жест, редактор рисования

слайдшоу

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Слайдшоу — автоматический последовательный показ фотографий и изображений с настраиваемым интервалом и эффектами перехода.

Различие: Не ручное листание.

Переводы: `EN: slideshow` `UK: слайдшоу`

См. также: плеер, просмотр изображений, Избранное

список

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Список — режим отображения файлов в виде подробных строк с именами, датами, размерами и деталями.

Различие: Не режим сетки.

Переводы: `EN: list view` `UK: список`

См. также: сетка, браузер файлов, список ресурсов

список ресурсов

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Список ресурсов — основной список добавленных папок, накопителей, сетевых ресурсов и трансляций на главном экране.

> **Различие:** Не браузер файлов внутри ресурса.

Переводы: `EN: resource list` `UK: список ресурсів`

См. также: главный экран · ресурс · сетка · список

T (4 терминов)

телевизор

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Wear OS · Все 7 редакций

Телевизор — телевизоры и медиаприставки на базе Android TV / Google TV с управлением через пульт D-Pad.

> **Различие:** Не сенсорный телефон.

Переводы: `EN: TV` `UK: телевізор`

См. также: D-pad · Chromecast · профиль устройства

телефон

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Wear OS · Все 7 редакций

Телефон — смартфоны и планшеты под управлением Android с сенсорным экраном.

> **Различие:** Не умные часы или ТВ.

Переводы: `EN: phone` `UK: телефон`

См. также: часы · Wear-компаньон · телевизор · автомагнитола

Трансляции

НАВИГАЦИЯ | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Трансляции — специализированный экран со списком сохраненных каналов интернет-радио и ТВ, каталогом потоков и импортом M3U.

> **Различие:** Не главный экран локальных ресурсов.

Переводы: `EN: Streams` `UK: Трансляції`

См. также: трансляция | канал | каталог | панель трансляций | Вещание

трансляция

СУЩНОСТЬ | Телефон | Wear OS | Редакции: standard, noLegal, legacy, vr

Трансляция — прямой интернет-поток радио, ТВ или видео, воспроизводимый по сетевому адресу вместо локального файла.

> **Различие:** Не «канал»: трансляция — это сам поток или URL-адрес, а канал — сохраненная карточка станции в списке. Не «Вещание», транслирующее микрофон или камеру наружу.

Переводы: `EN: stream` `UK: трансляція`

См. также: канал | Трансляции | каталог | плейлист | Вещание | панель трансляций

У (1 терминов)

усложнение

HARDWARE_PLATFORM | Wear OS | Редакции: standard, noLegal

Усложнение — информационный виджет на циферблате часов (уровень батареи, шаги, статус воспроизведения).

Различие: Не полноэкранная плитка.

Переводы: `EN: complication` `UK: ускладнення`

См. также: плитка · часы · Сейчас играет · Избранное

Ф

(2 терминов)

файл

СУЩНОСТЬ · Телефон · Wear OS · VR · Все 7 редакций

Файл — это отдельный элемент, хранящийся в папке: фотография, песня, видеоролик или документ.

Различие: Не всякий файл является «медиафайлом»: термин «файл» охватывает любые данные на диске, тогда как «медиафайл» — только те форматы, которые приложение умеет открывать или воспроизводить.

Переводы: `EN: file` `UK: файл` См. также: медиафайл · папка · Избранное

Фото с камеры

СУЩНОСТЬ · Телефон · VR · Все 7 редакций

Фото с камеры — виртуальный ресурс, отображающий фотографии и видео, снятые встроенной камерой устройства.

Различие: Не «Все изображения»: содержит только снимки камеры. Одноименный виджет рабочего стола открывает этот ресурс.

Переводы: `EN: Camera Photos` `UK: Фото з камери`

См. также: виртуальный ресурс · Все изображения · камера · виджет

Ц (1 терминов)

цветовая тема

UI_COMPONENT · Телефон · VR · Все 7 редакций

Цветовая тема — визуальное оформление приложения (темная, светлая, AMOLED, Material You) с акцентными цветами.

> **Различие:** Не обои рабочего стола.

Альтернативные / устаревшие названия: colour => color, coloured => colored, grey => gray

Переводы: `EN: color theme` `UK: колірна тема`

См. также: Настройки, профиль устройства

Ч (2 терминов)

часы

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Wear OS · Редакции: standard, noLegal

Часы — умные часы под управлением операционной системы Wear OS.

> **Различие:** Не телефон.

Переводы: `EN: watch` `UK: годинник`

См. также: приложение для часов, Wear-компаньон, Wear OS, плитка, усложнение, телефон

читалка

НАВИГАЦИЯ · Телефон · VR · Редакции: standard, noLegal, legacy, vr, foss

Читалка — экран для просмотра и чтения документов PDF, электронных книг EPUB, текстовых заметок и документов Office.

> ⓘ **Различие:** Не текстовый редактор и не плеер медиафайлов.

Переводы: `EN: reader` `UK: читалка`

См. также: Все документы · заметка · распознавание текста (OCR)

Я (1 терминов)

ярлык

UI_COMPONENT · Телефон · Все 7 редакций

Ярлык — значок быстрого перехода к папке, файлу, приложению или потоку на рабочем столе лаунчера.

> ⓘ **Различие:** Не сам исходный файл или ресурс.

Переводы: `EN: shortcut` `UK: ярлик`

См. также: домашний экран · рабочий стол · виджет