OSportMobile Lite — веб-версия

Что это

Веб-версия OSportMobile работает в браузере телефона и устанавливается как обычное приложение на главный экран. Отдельной программы в магазине нет.

Адрес:

https://sergeievsujkov.github.io/OSportMobileLite/

Нужен интернет для входа в облако и отправки результата. Скачанные события, отметки и настройки хранятся на устройстве и доступны без сети.

Установка на Android

Откройте адрес в **Chrome**.

Нажмите меню ⋮ справа сверху.

Выберите **«Установить приложение»** или **«Добавить на главный экран»**.

Подтвердите установку.

Запускайте OSportMobile с иконки на главном экране — откроется без адресной строки браузера.

Если пункта установки нет, откройте сайт ещё раз в Chrome и проверьте, что страница загрузилась полностью.

Установка на iPhone

Откройте адрес в **Safari**. Именно в Safari: установка из Chrome на iPhone недоступна.

Нажмите кнопку **«Поделиться»** (квадрат со стрелкой вверх).

Выберите **«На экран „Домой“»**.

Нажмите **«Добавить»**.

Запускайте приложение с иконки на главном экране.

Нужен iOS 15 или новее. При первом запуске разрешите геолокацию и, если пользуетесь QR, доступ к камере.

Если геолокация запрещена, приложение покажет инструкцию:

Настройки → Конфиденциальность → Службы геолокации → Safari Websites → Разрешить и включить точную геопозицию.

Первый запуск

Откройте вкладку **«Профиль»**.

Укажите ник и код профиля — без них нельзя активировать дистанцию и отправить результат.

Откройте **«События»** → **облако** и скачайте нужное событие.

Откройте событие и нажмите **«Активировать»**.

Активировать и отмечаться можно только внутри промежутка проведения события.

До начала и после окончания приложение покажет причину.

Отметки

QR

Нажмите «Отметить» и наведите камеру на QR-код. Код проверяется по автору дистанции. Отметка записывается автоматически или по кнопке — зависит от настройки «Автоматическая отметка».

GPS

Кнопка становится зелёной, когда участник в зоне пункта. Зона считается так:

`

расстояние до пункта ≤ погрешность пункта + 1,5 × погрешность GPS + 5 м

`

- Обычная отметка разрешена при погрешности GPS **до 20 м**.

- Для ручной отметки используется ближайший зачётный замер за последние

5 секунд.

- Если погрешность больше 20 м, но участник внутри аварийной зоны, через

10 секунд появится предложение подтвердить отметку.

Без старта и после финиша

- Без старта можно ставить КП и финиш — в протоколе будет **DNS**.
- После финиша можно отмечаться, но в зачёт идут только отметки между последним

стартом и первым финишем.

- Новый старт стирает все отметки до него.

Мои отметки и отправка

«Отметки на устройстве» показывает **все** отметки, включая повторы, отметки

без старта и после финиша.

Кнопка **«Отправить отметки»** появляется, если есть хотя бы одна отметка.

Финиш для отправки не обязателен. Если старта нет, результат получит **DNS**;

если нет финиша — **DNF**.

Деактивация дистанции **стирает отметки** на устройстве. Они также стираются

при выходе из профиля. Перед деактивацией приложение предупреждает об этом.

Протокол и сплит

- В протоколе видны все строки участника при правиле «оставлять оба»; строки

участника с несколькими результатами выделены жёлтым.

- Нажатие на строку открывает сплит именно этой попытки.
- Без старта в сплите **DNS**, без финиша — **DNF**.
- Время финиша без финиша не показывается.
- У рогейна сплит показывает все отметки, включая повторы и отметки после

финиша.

- Кнопки очистки отметок в сплите нет.

Скорость

- В GPS-дистанциях и GPS-рогейнах справа в строке КП показывается темп по прямой в `мин:сек/км`.
- В ориентировании под скоростью стоит ник лучшего на отрезке и отставание. Лучший выбирается только из строк протокола по настройке события.
- В рогейне второго блока нет — только скорость.
- Под сплитом показывается средняя скорость за дистанцию, у рогейна — ещё и общее расстояние по отмеченным КП.
- Это скорость по прямой между КП, а не по фактически пройденному пути.

Обновление и офлайн

Веб-версия кэшируется для работы без сети. При выходе новой версии обновите страницу или закройте и снова откройте приложение с иконки.
Если после обновления видите старые данные, закройте приложение полностью и откройте заново. На iPhone это делается свайпом вверх в переключателе приложений.

Отличия от Android-приложения

- Нет вибрации: iOS не поддерживает вибрацию из браузера.
- Звук автоматической отметки до первого касания экрана может не играть — ограничение Safari.
- Подмену GPS веб-версия не определяет.
- Отдельной кнопки очистки уже отправленного результата в вебе нет; очистка отметок происходит при деактивации или выходе из профиля.

Если что-то не работает

Проверьте интернет и адрес сайта.

Разрешите геолокацию и камеру в настройках браузера/приложения.

Обновите страницу.

Убедитесь, что открыта последняя версия: в адресе стоит `v=171` или новее.

Если ошибка осталась — напишите номер события, действие и текст сообщения.