- Главная
- Вопросы и ответы

Получение файлов RSF и их формат

Обсудить в форуме Комментариев — 0

Описание формата файлов привязки Geographic Transformer

RSF - reference settings file - файл содержащий информацию об опорных точках и используемый программами Geographic Transformer и GT для привязки растров.

Формат файла (скачать пример файла)

```
2 4
"Point 1" 0.000 0.000 0.0 50.9999972222222 -94.0002277777778
0.00 1
"Point 2" 0.000 3199.000 0.0 50.9999972222222 -92.0008527777778
0.00 1
"Point 3" 1599.000 3199.000 0.0 50.0006222222222 -92.0008527777778
0.00 1
"Point 4" 1599.000 0.000 0.0 50.0006222222222 -94.000227777778
0.00 1
```

В первой строке задается версия файла привязки (2) и количество опорных точек (4).

Далее идет описание опорной точки, например:

```
"Point 4" 1599.000 0.000 0.0 50.000622222222 -94.0002277777778 0.00 1
```

```
название точки - любое название точки, не нулевое исходная координата Y - десятичные градусы, метры, пиксельные координаты исходная координата X - десятичные градусы, метры, пиксельные координаты ошибка XY - обычно всегда 0.0 конечная координата Y - десятичные градусы, метры, пиксельные координаты конечная координата X - десятичные градусы, метры, пиксельные координаты ? - неизвестный параметр, обычно всегда 0.00 переключатель - (1 - точка используется, 0 - не используется)
```

Как получить файлы RSF

Файл RSF в пакетном режиме можно получить с помощью программы <u>Tic2Tic</u> из файлов:

- GGT (матрица трансформирования ScanView)
- Tic (простой файл опорных точек вида X Y X Y, получить такой можно с помощью Arcview и OneTic)
- <u>LND</u> список с набором координат, который вы можете получить <u>работая с EDC</u> (ссылка text only version). Получив листинг в виде текстового файла его легко затем превратить в серию RSF файлов, что очень удобно для массовой привязки превью полученных через EDC.

Обсудить в форуме Комментариев — 0

Последнее обновление: November 15 2010

Дата создания: 14.07.2002 Автор(ы): Максим Дубинин