Конвертация данных Landsat TM/ETM+ в значения температуры - Теория

Обсудить в форуме Комментариев — 2

Эта страница опубликована в основном списке статей сайта по адресу http://gis-lab.info/qa/dn2temperature.html

Техническое описание процесса пересчета данных 6 канала Landsat 4,5,7) в температуру.

Для конвертации данных TM используется канал номер 6, для конвертации данных ETM+ используются каналы 61 и 62.

Конвертация данных полученных со спутников Landsat 4, 5 и 7 в значения температур земной поверхности осуществляется в два этапа:

Содержание

- <u>1 Пересчет значения DN в значения излучения приходящего</u> на сенсор
- 2 Пересчет значений излучения на сенсоре в значения температуры
- 3 Важные замечания, о которых нужно помнить
- 4 Ссылки по теме

Пересчет значения DN в значения излучения приходящего на сенсор

Пересчет осуществляется по формуле:

$$L_{\lambda} = \frac{L_{max\lambda} - L_{min\lambda}}{Q_{cal\,max} - Q_{cal\,min}} \cdot (Q_{cal} - Q_{cal\,min}) + L_{min\lambda}$$

Подробнее о конвертации данных ТМ, ЕТМ+ в показатели излучения на сенсоре см. <u>здесь</u>. Подробнее о том, какие значения могут принимать параметры Q_{calmax} , Q_{calmin} см. <u>практическую часть</u>.

Таблица 1. Параметры пересчета данных 6-ого канала в излучение, приходящее на сенсор (at-sensor radiance) watts/(meter squared * ster * μm) для сенсора ETM+

Low Gain High Gain

Обратите внимание, что в отличие от других каналов значения LMINλ и LMAXλ 6-ого канала остаются неизменными для снимков полученных после 1 Июля 2000.

Таблица 2. Параметры пересчета данных 6-ого канала в излучение, приходящее на сенсор (at-sensor radiance) watts/(meter squared * ster * μm) для сенсора ТМ, различий в Low Gain и High Gain нет, 6 канал только один.

Обратите внимание, что в отличие от других каналов значения $L_{min\lambda}$ и $L_{max\lambda}$ 6-ого канала остаются неизменными для снимков полученных после 5 мая 2003.

Для данных ТМ (Landsat 4, 5) $Q_{calmin} = 0$ и формула пересчета соответственно:

$$L_{\lambda} = \frac{L_{max\lambda} - L_{min\lambda}}{Q_{cal\,max}} \cdot Q_{cal} + L_{min\lambda}$$

Пересчет значений излучения на сенсоре в значения температуры

Пересчет осуществляется по формуле:

$$T = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_\lambda} + 1\right)}$$

где, *T* — абсолютная температура в Кельвинах

 K_1 — калибровочная константа 1

*K*₂ — калибровочная константа 2

 L_{λ} — излучение на сенсоре, полученное на этапе 1 watts/(meter squared * ster * m)

Источник: 1, стр.120

Константы 1 и 2 получаются из следующей таблицы:

Камера/Единицы измерения watts/(meter squared * ster * m) Кельвин

Константа	1	2
TM 4	671.62	1284.30
TM 5	607.76	1260.56
ETM +	666.09	1282.71

(Источники: 1. ETM+ - <u>Landsat Science Data Users Handbook</u>, 2. TM - <u>Revised Landsat-5 TM Radiometric Calibration</u> Procedures and Postcalibration Dynamic Ranges)

Важные замечания, о которых нужно помнить

- 1. Данные будут конвертированы в значения абсолютных температур, выраженных в градусах Кельвина
- 2. Чувствительность данных (разница температур, которая может быть зафиксирована)
 - 0,5 К для low gain режима
 - o 0,48 K для high gain режима
- 3. Для данных полученных с сенсора ETM+ до 20 декабря 2000 (LPGS) (до 30 октября 2000 для IAS и до 1 октября 2000 для NLAPS) существует погрешность, связанная с неправильной калибровкой 6 канала, поэтому все значения примерно на 3 градуса Кельвина выше реальных. Для того, чтобы компенсировать эту погрешность, необходимо вычесть из полученного на 1 этапе значения излучения, приходящего на сенсор, величину равную 0.31 watts/(meter squared * ster * µm). Это условие обязательно для данных уровня обработки Level 1R и Level 1G.

Ссылки по теме

- Дистанционное геотермическое картографирование
- Конвертация данных ТМ, ЕТМ+ в показатели излучения на сенсоре
- Landsat Science Data Users Handbook. Data Products

Обсудить в форуме Комментариев — 2

Последнее обновление: 2014-05-15 01:12

Дата создания: 16.02.2005 Автор(ы): <u>Анна Костикова</u>