

MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Integración Nextcloud con SSO de la Junta de Andalucía

Módulo nativo SSO & SAML Authentication

Campo	Detalle
Proyecto	Integración SSO Nextcloud - Junta de Andalucía
Equipo	SDT - Departamento Interno
Fecha	13 de mayo de 2026
Versión	1.0
Entorno documentado	at-t1.sandetel.es (PRO)
Versión modulo	SSO & SAML Authentication 8.0.1

1. Introducción

Este manual describe el proceso completo de configuración del módulo nativo de Nextcloud SSO & SAML Authentication para integrarlo con el SSO (Single Sign-On) de la Junta de Andalucía. Su objetivo es servir de referencia para futuras instalaciones o reinstalaciones en otras instancias de Nextcloud del departamento SDT.

La integración permite que los usuarios accedan a Nextcloud utilizando sus credenciales corporativas de la Junta de Andalucía, sin necesidad de gestionar usuarios y contraseñas independientes en cada instancia.

Este manual documenta la configuración probada y funcionando en el entorno de producción (at-t1.sandetel.es). Para nuevas instancias, adaptar los valores específicos de cada entorno (URLs, EntityID, certificados).

2. Requisitos Previos

Antes de comenzar la configuración es necesario disponer de lo siguiente:

Requisito	Descripción	Como obtenerlo
Acceso admin a Nextcloud	Usuario con rol de administrador en la instancia	Credenciales proporcionadas por el equipo SDT
Certificado del IdP (Junta)	Certificado X.509 del SSO de la Junta de Andalucía	Proporcionado por el equipo de Explotación
Certificado del SP	Certificado X.509 para identificar nuestra instancia	Generado en la MV del servidor (ver sección 3)
Clave privada del SP	Clave privada correspondiente al certificado del SP	Generada en la MV del servidor (ver sección 3)
EntityID acordado	Identificador único de nuestra instancia en formato organismo.aplicación.entorno	Acordado con el equipo de Explotación y la Junta
VPN activa	Conexión VPN para acceder a la instancia de Nextcloud	Infraestructura de red del departamento

3. Generación del Certificado y Clave Privada del SP

El certificado y la clave privada del Service Provider (SP) se generan directamente en la máquina virtual donde está instalado Nextcloud. Los ficheros resultantes se almacenan en la ruta:

```
/etc/ssl/saml_nextcloud/ - sp_cert.pem (certificado, 1521 bytes) - sp_key.pem (clave privada, 1708 bytes)
```

Para generarlos, acceder a la MV por SSH y ejecutar los siguientes comandos:

```
ssh root@SANPHP01 cd /etc/ssl/saml_nextcloud openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout sp_key.pem -out sp_cert.pem -days 3650 -nodes
```

IMPORTANTE: El propietario de ambos ficheros debe ser apache:apache y los permisos deben ser restrictivos (rw-r--r-- para el certificado y rw----- para la clave privada), tal como se muestra en la captura del servidor.

Una vez generados, el contenido de ambos ficheros se copiará en los campos correspondientes de la configuración del módulo en Nextcloud (ver sección 4.2).

4. Configuración del Módulo en Nextcloud

4.1 Instalación del modulo

1. Acceder a Nextcloud con usuario administrador.
2. Hacer clic en el avatar del usuario (arriba a la derecha) y seleccionar Aplicaciones.
3. En el buscador escribir SSO & SAML Authentication.
4. Hacer clic en Descargar e instalar y esperar a que finalice.
5. Una vez instalado, hacer clic en Activar.

AVISO: Al activar el módulo, el login con usuario local dejara de ser la opción por defecto. Para acceder como administrador local usar la URL: [https://\[instancia\]/login?direct=1](https://[instancia]/login?direct=1)

4.2 Acceso a la configuración

1. Ir al avatar del usuario > Configuración.
2. En el menú lateral izquierdo, bajo Administración, hacer clic en SSO & SAML authentication.
3. En la pantalla principal verificar que el toggle Permitir el uso de back-ends de múltiples usuarios (por ejemplo, LDAP) esta activado. Esto permite que LDAP y SAML coexistan.
4. Hacer clic en Provider 1 para desplegar la configuración detallada.

4.3 Sección General

Campo	Valor	Descripción
Atributo para definir la UID	uid	Atributo SAML que identifica al usuario. La Junta devuelve el identificador en el campo uid.
Nombre del proveedor de identidad	SSO Junta de Andalucía	Texto que aparece en el botón de login de Nextcloud.

Método POST para solicitud SAML

DESMARCADO

Debe estar desmarcado. El uso de POST impedía la conexión con el SSO de la Junta.

4.4 Sección Proveedor de Servicio de Datos

Esta sección identifica a nuestra instancia de Nextcloud ante la Junta de Andalucía.

Campo	Valor	Cómo obtenerlo
Formato del ID de nombre	Transitorio (transient)	Requerido por la Junta de Andalucía.
Certificado X.509 del Proveedor de Servicio	Contenido del fichero sp_cert.pem	Copiar el contenido del fichero generado en la MV. Solo el bloque de texto, sin cabeceras BEGIN/END CERTIFICATE.
Clave privada del Proveedor de Servicio	Contenido del fichero sp_key.pem	Copiar el contenido del fichero generado en la MV. Solo el bloque de texto, sin cabeceras BEGIN/END PRIVATE KEY.
ID de Entidad del Proveedor de Servicio	sandetel.nextcloud.pro	Formato requerido por la Junta: organismo.aplicación.entorno. Acordar con Explotación para cada nueva instancia.

El EntityID debe ser único para cada instancia. Para entornos de prueba usar el sufijo .pre en lugar de .pro. Ejemplo: sandetel.nextcloud.pre.

4.5 Sección Identificación del Proveedor de Datos (IdP)

Esta sección contiene los datos del SSO de la Junta de Andalucía. Los valores para producción y PRE son los siguientes:

Campo	Entorno PRO (Producción)	Entorno PRE (Pruebas)
Identificador de la entidad IdP	https://ssoweb.juntadeandalucia.es/opensso	https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/opensso
URL de login del IdP (SSO)	https://ssoweb.juntadeandalucia.es/SAML2/SSOService.php	https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/SAML2/SSOService.php
URL de logout del IdP (SLO)	https://ssoweb.juntadeandalucia.es/SAML2/SLOService.php	https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/SAML2/SLOService.php
URL respuesta SLO del IdP	https://ssoweb.juntadeandalucia.es/SAML2/SLOService.php	https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/SAML2/SLOService.php
Certificado X.509 del IdP	Proporcionado por Explotación	Proporcionado por Explotación

IMPORTANTE: El certificado del IdP de la Junta tiene fecha de caducidad. Si el login falla con error de firma inválida, solicitar al equipo de Explotación el certificado actualizado.

4.6 Sección Firmas y Cifrado

La Junta de Andalucía requiere que las peticiones y aserciones SAML vayan firmadas. Configurar los siguientes checkboxes:

Opción	Estado	Descripción
AuthnRequestsSigned - Indica si los mensajes AuthnRequest enviados por este SP serán firmados	MARCADO	Requerido por la Junta. Las peticiones de autenticación deben ir firmadas.
WantAssertionsSigned - Indica un requisito de los elementos Assertion recibidos para ser firmados	MARCADO	Requerido por la Junta. Las aserciones recibidas deben ir firmadas.
Resto de opciones de firma y cifrado	DESMARCADO	Dejar sin marcar salvo indicación expresa de la Junta.

4.7 Sección Definición de Atributos

De momento esta sección se deja vacía. Los atributos que devuelve la Junta se determinan en las primeras pruebas de login y se configuran si fuera necesario mapear nombre, email u otros campos del usuario.

5. Registro como Service Provider en la Junta

Una vez completada la configuración, es necesario enviar los metadatos de nuestra instancia a la Junta de Andalucía para que nos registren como SP autorizado. Sin este registro, el SSO rechazará todas las peticiones de autenticación.

5.1 Generación de los metadatos XML

1. En la pantalla de configuración del módulo (Provider 1), hacer clic en el botón Descargar metadatos en XML.
2. Se descargará un fichero XML con la descripción técnica de nuestro SP.
3. Verificar que el XML contiene los valores correctos: EntityID, AuthnRequestsSigned=true, WantAssertionsSigned=true y NameIDFormat=transient.

5.2 Envío a la Junta

1. Abrir un ticket NAOS adjuntando el fichero XML de metadatos.
2. Indicar en el ticket que se solicita el registro de un nuevo Service Provider para integración con el SSO de la Junta.
3. Esperar la confirmación de la Junta. Pueden solicitar correcciones en los metadatos.
4. Una vez confirmado el registro, proceder a las pruebas de login.

6. Verificación del Funcionamiento

6. Abrir una ventana de incognito en el navegador.
7. Acceder a la URL de la instancia de Nextcloud.
8. Verificar que aparecen dos opciones de login: Inicio de sesión directo y SSO Junta de Andalucía.
9. Hacer clic en SSO Junta de Andalucía.
10. El navegador debe redirigir al formulario de login del SSO de la Junta.
11. Introducir credenciales corporativas válidas de la Junta.
12. Si todo es correcto, el usuario debe acceder a Nextcloud con su identidad corporativa.

7. Problemas Conocidos y Soluciones

Error	Causa	Solución
Metadatos inválidos al guardar	Las firmas están activadas, pero no hay certificado del SP configurado	Asegurarse de haber introducido el certificado y clave privada del SP antes de activar las firmas.
No se puede conectar al servidor ssoweb	El entorno PRE de la Junta no es accesible desde la red interna	Verificar con Explotación la apertura del firewall hacia los endpoints de la Junta.
Error de firma invalida en el login	El certificado del IdP de la Junta esta caducado	Solicitar al equipo de Explotación el certificado actualizado del SSO de la Junta.
El login redirige, pero vuelve sin autenticar	El checkbox de método POST está marcado	Desmarcar la opción Utilizar el método POST para la solicitud SAML en la sección General.
Error interno del servidor al guardar	Conflicto entre las firmas activadas y la configuración del certificado	Verificar que el certificado y clave privada del SP están correctamente copiados sin espacios ni caracteres extra.
La Junta rechaza los metadatos	Parámetros incorrectos en el XML	Revisar que AuthnRequestsSigned y WantAssertionsSigned son true, NameIDFormat es transient y el EntityID tiene el formato correcto.

8. Referencias

- App oficial Nextcloud SSO & SAML: https://apps.nextcloud.com/apps/user_saml
- Documentación del módulo en GitHub: https://github.com/nextcloud/user_saml
- SSO Junta de Andalucía (Producción): <https://ssoweb.juntadeandalucia.es/opensso>
- SSO Junta de Andalucía (PRE): <https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/opensso>
- Acceso admin local Nextcloud (bypass SSO): [https://\[instancia\]/login?direct=1](https://[instancia]/login?direct=1)