一.错误和警告

1. 错误:编译器不会继续进行编译。

2. 警告:来自编译器,尽管编写的代码有效,但可能不是程序员想要的。

二.变量和常量

1. 常量:在整个程序运行过程中没有变化的量叫常量。

2. 变量: 在运行期间可能会被改变或赋值的量叫变量。

三.数据类型关键字

1. 字(word): 字是设计计算机时给定的自然存储单位。

2. 字长(word size): 指一次可以处理的二进制数字数目,是CPU的主要技术指标之一。

3. 整数: 关键字: int (用来表示最基本的整数类型),

short,long,signed,unsigned (这几个用来提供基本整数类型的变式)。

4. 浮点: ①浮点数的存储: 将浮点数分为小数部分和指数部分来存储(符号,小数和整数)②e指计数法: 3.16E7表示3.16x10^7(不过要注意在计算机中是使用二进制和二的幂进行存储)。③任何区间都有无数多个浮点数,所以计算机的浮点数不能表示区间内的所有值,浮点数通常知识实际值的近似值。

5. 布尔值:用关键字_Bool声明。

6. 复数和虚数:分别用关键字_Complex和_Imaginary表示。

四.C语言的基本数据类型

1.int类型:

- 1. 占用内存的大小: 一般而言储存一个int要占用一个机器字长。如早期16位IBM PC兼容机用16位来储存一个int值,后来PC成了32位,就用32位存储。
 - 2. ISO C的规定: ISO C规定int的取值范围最小为-32768~32767.
- 3. 声明变量: int XXX;或int XX,XXX;也可以使用多行。**声明的作用: 创建并标记存储空间,并为其指定初始值。**
 - 4. 初始化变量: 既可以在声明时初始化也可以在后面完成。
- 5. 打印int类型的值:使用**转换说明%d,要确保转换说明的数量和待打印值** 的数量相同,不然就UB。
- 6. 八进制和十六进制数:有些时候我们要使用八进制和十六进制的数更加方便一点,对于字面量,我们使用0x或0X前缀表示十六进制常量,用0前缀表示八进制常量。要将保存的数字以八进制的格式显示,使用转换说明%o,十六进制:%x,如果

要显示前缀,可以使用其他转换说明:如%#o,%#x,%#X(就是在百分号和字母之间插一个#)。

- 7. 关于其他整数类型: ①使用long类型可以获取更大的内存空间,但运算速度减慢(空间换时间)。②如果在long 和 int 类型占用空间相同的电脑上编写代码,应使用long,以便与16位机兼容。③ong long类型的出现时为了符合64位处理器的出现。
- 8. long常量和long long常量: ①一般而言,程序中使用的字面量常量都被编译器当int储存,除非超过了int的表示范围。此时编译器会尝试用: int -> long -> unsigned long -> long long -> unsigned long long类型(不知道为什么跳过了unsigned int)。②如果想要把一个小数字当long类型对待(**比如在编程时要显式使用IBM PC上的内存地址**),可以加一个L或l(不推荐,可能与数字1搞混)后缀,同样的,long long 类型可以使用ll或LL,unsigned long long 可以使用ull,LLU,ULL等。
 - 9. 整数的溢出:UB
- 10. 打印short, long, long long, unsigned类型:这个比较简单, short---%hd, long---%ld, long long ---%lld (不同于后缀,在转换说明中只能使用小写), unsigned---使用 "u" 代替%d中的d。
 - 11. 使用正确的转换说明。

2.char类型

- **1. 本质**: char类型本质是整数类型,因为从技术层面上看它存储的是整数而不是字符。计算机使用编码来处理字符,即用特定的整数表示特定的字符。(在我看来,编码是字符到整数的映射,解码则反之)。
- 2. 有符号char和无符号char: 根据编译器的不同char可表示的整数范围有-128~127, 也可以是0~255。但不管在哪种环境之下,使用signed char都表示有符号字符型; unsigned char都比傲视无符号字符型。
- 3. 声明char类型变量: char a;或char a,b;
- 4. 字符常量: 使用单引号 "表示一个字符, 使用双引号""表示一个字符串。
- 5. 非打印字符的表示方法: ①使用Ascii码: char a = 7;②使用转义字符或者叫做转移序列 (escape sequence) , 比较重要的有"\b"——退格,"\f"——换页,"\n"——换行,"\r"——回车,"\\"——双引号 (经常被用于Windows下的文件路径) 等。③使用特殊的转义字符: 十六进制和八进制, "\7","\07","\007"都表示为八进制下7所代表的字符。当然还有十六进制, 要使用"\x"前缀。
- 6. 打印 (print) char类型:使用转换说明 (conversion specification) %c, printf函数中的转换说明决定了数据的显示方式,而不是数据的储存方式。

3.float, double, long double类型

- **1. 四种**浮点数的表示方法: ①一般计数法 (如0.1, 100) ②科学计数法 (基本上不用于计算机) ③e指计数法, e后面代表10的次数 (如1e100, .1e-10等) ④p指计数法, C99后开始支持, p前代表十六进制数 (记得加上0x或0X) , p后代表2的次数 (如0xa.1fp10代表 (10 + 1/16 + 15/256) * 1024)
- 2. 实现浮点数的表示方法:一般都是使用IEEE指定的标准。
- 3. 三种浮点类型辨析: ①float: C标准规定至少能表示6位有效数字,通常一个浮点要占用32位,8位用于存储指数的值和符号,剩下24位表示尾数。②double: 至少能表示10位有效数字,通常一个double要占用64位而不是32位,不同的编译器对64位的分配不同,导致结果也不同(有的能表示的范围更大,有的能表示更高的精度)。③long double: 这个用于表示比double更高的精度,不过C标准只要求其精度和double类型的相同。
- 4. 浮点常量的书写格式(以e指计数法为例):①符号可以省略。②大部分情况下小数点不能丢,特殊情况如2e5这种利用浮点来表示更大范围的整数的情形。
- 5. 编译器相关:编译器一般把浮点类型常量当作是**double**类型的精度。要改变这种默认设置,可以加后缀f或F(当作float类型),也可以加L(当作long double)或L(不推荐)
- 6. 浮点值的打印: ①打印成一般计数法: 用%f打印float和double, 用%Lf打印 long double类型。
- ②打印成e指计数法:用%e打印float和double,用%Le打印long double
- ③打印成十六进制格式: 用%a和%A以及%La
- 7. 关于浮点的一些问题:
- ①overflow:超出表示范围,以前是UB,现在显示inf或infinity或其他有无穷含义的内容。 ②underflow:数字太小,导致计算时损失精度。
- ③NaN: 表示一个无意义的数 (这个得根据具体情况来)
- ④舍入错误: 缺少足够的小数位来完成运算。

4. Bool类型

Bool类型实际上也是一种整数类型,但原则上它仅占用1位存储空间。

5._Imaginary和_Complex类型

1. 三种复数类型: float _Complex, double _Complex, long double Complex (以float Complex为例, 他的虚部和实部表示的都是浮点类型量, 其他

的同理)

- 2. 三种叙述类型: float Imaginary, double Imaginary, long double Imaginary
- 3. 相关头文件——complex.h:①可用imaginary代表_Imaginary,用complex 代表_Complex ②可以使用I(大写的)代表-1的平方根。

6.特殊的整型:可移植类型

- 1. 存在的意义:确保相同的类型名在不同的系统中维持相同的功能。
- 2. stdint.h:
- ①exact-width integer type:如int32_t,编译器会将此作为占用32位内存类型的别名。 ②minimum width type:如int_least8_t,作为可容纳8位有符号整数类型中宽度最小的类型别名 ③fastest minimum width type:如int_fast8_t,其作用如名称所示。 ④最大整数类
- 型:有符号intmax_t和无符号uintmax_t,这可能比long long可表示的范围还要大。
- 3. inttypes.h: 用于提供以上类型的conversion specification,如PRId32就是包含32位整型的字符串宏。

五.类型大小

- 1. sizeof关键字:利用sizeof关键字可以用来判断指定类型的大小,使用方法sizeof int或sizeof(char)
- 2. sizeof的返回类型是size t类型,可以使用%zd转换说明。