操作系统实验 4

题目: FAT 文件系统的实现

廖洲洲, PB17081504

- 一、实验目标
 - 熟悉 FAT16 的存储结构,利用 FUSE 实现一个只读的 FAT 文件系统
- 二、实验步骤
 - 1. 将输入路径按"/"分割成多个字符串,并按照 FAT 文件名格式转换字符串
 - a) 根据文件中的"/"的数量求出 pathDepth

```
for(i=0;i<len;i++) {
    if(pathInput[i]=='/')
          (*pathDepth_ret)=(*pathDepth_ret)+1;
}</pre>
```

b) 将输入的文件名按"/"分割存储在 paths 中,同时将文件名转换为大写字符

c) 将 paths 中的字符串分为文件名和文件类型分别保存在两个数组中,然后按前 8 位文件名后 3 位文件类型将文件名和文件类型重新存入 paths

```
for(i=0;i<(*pathDepth_ret);i++) {
   for(j=0;j<32&&paths[i][j]!='.';j++) {
      if(j<8) {</pre>
```

2. 将 FAT 文件名格式解码成原始的文件名

b) 对输入的文件名进行解码,根据前8位为文件名,后3位为文件类型,对于前8位的字符,如果不是空格,则将它们转换位大写字符,然后再其后加".",然后将后3位不是空格的字符转换为小写字符,然后保存在其后。

```
for (i=0, j=0; i<8; i++) {
```

- 3. 初始化 fat16 ins 的其余成员变量
 - a) 先将 BPB 扇区读出, BPB 为第一个扇区, 直接读出即可 sector read(fd, 0, &(fat16 ins->Bpb));
 - b) 根目录扇区号=保留扇区数+FAT 扇区数*FAT 数量
 fat16_ins->FirstRootDirSecNum =
 fat16_ins->Bpb. BPB_RsvdSecCnt+fat16_ins->Bpb. BPB_NumFATS *
 fat16_ins->Bpb. BPB_FATSz16;
 - c) 数据扇区号=根目录扇区号+32*根目录项数/每扇区字节数 fat16_ins->FirstDataSector=fat16_ins->FirstRootDirSecNum + 32 * fat16_ins->Bpb. BPB_RootEntCnt/fat16_ins->Bpb. BPB_BytsPerSec;
- 4. 返回簇号为 ClusterN 对应的 FAT 表项
 - a) 缓存一个扇区的内容,这里可以直接缓存 FAT1, 因为一个族号对应的 表项为 2 字节,使用 WORD 更为方便进行读取 WORD sector buffer[BYTES PER SECTOR/2];
 - b) 每个 FAT 占了 60 个扇区,相对应的扇区=保留扇区+族号/256 因为一扇区有 512 字节,一个族号对应 2 个字节的表项 sector_read(fat16_ins->fd, fat16_ins->Bpb. BPB_RsvdSecCnt+ ClusterN/256, sector buffer);
 - c) 余数为对应表项在缓存区的位置 return sector_buffer[ClusterN%256];
- 5. 从 root directory 开始,查找 path 对应的文件或目录,找到返回 0,没找

到返回 1, 并将 Dir 填充为查找到的对应目录项

- a) 首先查找名字为 paths [0]的目录项,即在根目录中的文件或文件夹
- b) 计算出根目录所占的扇区数,由于一个扇区 512 字节,一个目录项 32 字节,即能保存 16 个目录项,则对每个扇区的 16 个目录项依次查找
- c) 根据 pathDepth 判断是否调用 find subdir 继续查找

```
int
                          RootDirSecCnt=32
fat16 ins->Bpb.BPB RootEntCnt/fat16 ins->Bpb.BPB BytsPerSec;
    for (i=0; i < RootDirSecCnt; i++) {
         sector read(fat16 ins->fd,
fat16 ins->FirstRootDirSecNum+i, buffer);
             for (j=0; j<16; j++)
                 if (strncmp(paths[0],
                                                       (DIR ENTRY*)
buffer[32*j], 11) == 0) {
                          *Dir = *( (DIR ENTRY*) \&buffer[32*j]);
                     if (pathDepth==1) {
                          return 0;
                     else
                      {
    //
                             printf("\n###start find subdir \n");
                                  find subdir(fat16 ins,
                           return
                                                               Dir,
paths, pathDepth, 1);
            }
    }
```

- 6. 从子目录开始查找 path 对应的文件或目录,找到返回 0,没找到返回 1,并将 Dir 填充为查找到的对应目录项
 - a) 在 find_subdir 入口处, Dir 应该是要查找的这一级目录的表项,需要根据其中的簇号,读取这级目录对应的扇区数据WORD ClusterN, FatClusEntryVal, FirstSectorofCluster;ClusterN = Dir->DIR_FstClusLO;//得到文件夹或文件的首簇号
 - b) 根据簇号 ClusterN,获取其对应的第一个扇区的扇区号和数据,以及对应的 FAT 表项,根据簇找到对应的文件信息,按簇->扇区->32 字节文件信息的分割顺序进行查找,即对 32 字节的文件信息依次查找,如

果一个扇区查找完毕,则查找下一扇区,如果一个簇查找完毕,再进行 跨簇

```
do{ //这里要传入的是指针
                                                    ClusterN, &FatClusEntryVal,
      first sector by cluster (fat16 ins,
&FirstSectorofCluster, buffer);
      for (i=0; i < fat16 ins->Bpb. BPB SecPerClus; i++) {
              sector read(fat16 ins->fd, FirstSectorofCluster+i, buffer);
                 for (j=0; j<16; j++) {
                     if (strncmp (paths [curDepth],
                                                                   (DIR ENTRY*)
buffer[32*j], 11) == 0)
                          *Dir = *( (DIR ENTRY*) &buffer[32*i]);
                         if (pathDepth==curDepth+1) {
                             return 0;
                                 }
                         else {
                                       find subdir(fat16 ins, Dir,
                              return
                                                                         paths,
pathDepth, curDepth+1);
                     }
                }
```

ClusterN=FatClusEntryVal;
}while(FatClusEntryVal <0xFFF8);</pre>

- 7. 将 root directory 下的文件或目录通过 filler 填充到 buffer 中,不需要遍历子目录
 - a) 将根目录的多个扇区进行依次查找,对于每个扇区则按每 32 字节进行 查找,如果该 32 字节文件信息表示的是一个有效的文件或则目录,则 将其文件名或目录名通过 filler 填充到 buffer 中

```
(Root.DIR_Attr == 0x10 || Root.DIR_Attr == 0x20)) {//目录项不为空
也未被删除
const char *filename = (const char
*)path_decode(Root.DIR_Name);
filler(buffer, filename, NULL, 0);
}
```

- 8. 通过 find_root 获取 path 对应的目录的目录项,然后访问该目录,将其下的文件或目录通过 filler 填充到 buffer 中,不需要遍历子目录
 - a) 得到对应目录的目录项,获取首簇号 find_root(fat16_ins, &Dir, path); WORD ClusterN, FatClusEntryVal, FirstSectorofCluster; ClusterN = Dir.DIR FstClusLO;
 - b) 根据簇号 ClusterN 获取其对应的第一个扇区的扇区号和数据,以及对应的 FAT 表项,根据族找到对应的文件信息,按簇->扇区->32 字节文件信息遍历,即将一个簇中的所有扇区遍历后,若不止一个簇,则进行跨簇。如果对应的文件或目录有效,则将其名字用 filler 填充到 buffer中

```
do{ //这里要传入的是指针
```

```
Dir = *( (DIR ENTRY*)
```

}

}

```
ClusterN=FatClusEntryVal;
}while(0x0002<= FatClusEntryVal <=0xFFEF);</pre>
```

- 9. 从 path 对应的文件的 offset 字节处开始读取 size 字节的数据到 buffer 中,并返回实际读取的字节数
 - a) 当 offset 超过文件大小时,应该返回 0 if(offset>= Dir.DIR_FileSize) return 0;

buffer[i]

offset++: //一个个字节读讲去

BYTES PER SECTOR];

b) 得到真正要读取的数据大小

```
realsize = (offset + size > Dir.DIR_FileSize) ?
Dir.DIR FileSize - offset : size;
```

c) 根据偏移量找到要读的数据在文件的第几簇,然后得到相应的簇号,再 根据要读的数据大小考虑是否要跨簇进行读取

```
offset
                -=
                         fat16 ins->Bpb.BPB BytsPerSec
fat16 ins->Bpb. BPB SecPerClus * clusters;//在要读的族中的地址
       while (clusters > 0)
       {//找到真正读的开始族
         fseek(fat16 ins->fd, FatClusEntryVal, SEEK SET);
         fread(&clusterN, 2, 1, fat16 ins->fd);
         clusters--:
         FatClusEntryVal = fat16 ins->Bpb.BPB RsvdSecCnt
fat16 ins->Bpb.BPB BytsPerSec + clusterN * 2;
       FirstSectorofCluster = fat16 ins->FirstDataSector +
(clusterN - 2) * fat16 ins->Bpb.BPB SecPerClus;
       sectors = offset / fat16 ins->Bpb.BPB BytsPerSec; //第几
个扇区开始读
       sector_read(fat16_ins->fd, FirstSectorofCluster
sectors, sector buffer);
       for (i = 0; i < real size; i++)
```

= sector buffer[offset - sectors

```
if (offset % BYTES PER SECTOR == 0)//如果一个扇区读完
了
         {
           if
                   (offset
                               ==
                                      BYTES_PER_SECTOR
fat16_ins->Bpb. BPB_SecPerClus)//一个族读完了
           { //族也读完了, 需要换下一个族
             offset = 0;
             sectors = 0;
             fseek(fat16_ins->fd, FatClusEntryVal, SEEK_SET);
             fread(&clusterN, 2, 1, fat16_ins->fd);//得到下一族
             FatClusEntryVal = fat16 ins->Bpb.BPB RsvdSecCnt *
fat16_ins->Bpb.BPB_BytsPerSec + clusterN * 2;
             FirstSectorofCluster = fat16 ins->FirstDataSector
+ (clusterN - 2) * fat16_ins->Bpb.BPB_SecPerClus;
             sector_read(fat16_ins->fd, FirstSectorofCluster +
sectors, sector buffer);
           }
           else
           {//只是扇区读完了
             sectors++;
             sector_read(fat16_ins->fd, FirstSectorofCluster +
sectors, sector_buffer);
   return realsize;
```

三、实验结果截图

● 第一次测试通过

```
running test
#1 running test_path_split
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_path_split
#2 running test_path_decode
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_path_decode
#3 running test_pre_init_fat16
success in test_pre_init_fat16
#4 running test_fat_entry_by_cluster
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_fat_entry_by_cluster
#5 running test_find_root
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_find_root
#6 running test_find_subdir
test case 1: OK
test case 2: OK
test case 3: OK
success in test_find_subdir
```

● 文件系统挂载



四、实验注意事项

- 实验中函数调用大都传递的是指针参数,如果传递的不是指针会出现错误
- 对于文件是否有效,如果直接这样判断

if(Dir.DIR_Name[0] != 0xE5 && Dir.DIR_Name[0] != 0x00) 当挂载文件 系统时会出现输入输出错误,需要这样判断

```
if(Dir.DIR_Name[0] != 0xE5 && (Dir.DIR_Attr == 0x10 ||
Dir.DIR Attr == 0x20))
```

五、实验总结

- 通过这次实验,我对 FAT16 的存储结构有了更加深入的了解,同时也初步 认识了 FUSE 的功能和实现原理。
- 这次实验让我对字符串的处理操作也更加熟悉了。