## CS 结构软件自动升级实现

前段时间做了一个工具发布给公司的各部门使用后反馈了不少 BUG,每次修改后均需要发邮件通知各用户替换最新版本,很不方便,因此后来就写了一个自动升级的功能,这样每次发布新的版本时只需要将其部署到自动升级服务器上,工具使用用户运行工具时就会连接到自动升级服务

前段时间做了一个工具发布给公司的各部门使用后反馈了不少 BUG,每次修改后均需要发邮件通知各用户替换最新版本,很不方便,因此后来就写了一个自动升级的功能,这样每次发布新的版本时只需要将其部署到自动升级服务器上,工具使用用户运行工具时就会连接到自动升级服务器,检查是否有版本更新,如果有则完成更新后再运行最新版本,否则就运行当前工具版本。

为了使这个自动升级模块具有通用性,我将其做成可以单独运行的程序,而并非集成到工具中,这样则可以为各类软件提供自动升级的功能。自动升级模块采用 SOCKET 方式实现升级客户端与服务端的交互,通过版本控制文件 autoupdate. xml 来控制版本的更新,完成自动更新后会将历史清单 history. htm 也发送给客户端,并自动打开该文件,使用户可以对本次升级的具体内容一目了然。

## 详细实现:

autoupdate. xml 具体内容:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
 2 (Info)
 3
    <Version>1. 0. 3
 4
    (UpdateServer)
5
     ⟨Ip⟩122. 2. 14. 212⟨/Ip⟩
 6
      <Port>2110</Port>
 7
    </UpdateServer>
    (Files)
9
     (File)
10
        Name>mftest.jar
11
        <Path>. \bin</Path>
12
        <SubVer>1. 0. 0. 3</SubVer>
13
      </File>
14
      (File)
15
       Name>run. bat
16
        <Path>. </Path>
        <SubVer>1. 0. 0. 3</SubVer>
18
      </File>
19
       <File>
20
         <Name>eglreco.fix</Name>
21
      <Path>. \config\resource</Path>
```

```
22
        <SubVer>1. 0. 0. 0</SubVer>
23
       </File>
24
     <File>
25
       Name>eglrec.fix</Name>
       <Path>. \config\resource</Path>
27
       <SubVer>1. 0. 0. 0</SubVer>
28
      </File>
     <File>
29
        Name>dom4j-1.6.1.jar
31
       <Path>. \lib</Path>
32
       <SubVer>1. 0. 0. 0</SubVer>
33
     </File>
34
     (File)
35
       Name>jaxen-1.1-beta-4.jar
36
       <Path>. \lib</Path>
37
       <SubVer>1. 0. 0. 0</SubVer>
38
     </File>
     <File>
40
       <Name>jxl. jar
       <Path>. \lib</Path>
41
       <SubVer>1. 0. 0. 0
42
43
     </File>
44 </Files>
45 </Info>
```

其中 UpdateServer 用户描述服务端的 IP 和端口; Version 为软件的大版本号, Files 为软件涉及到的文件, 其中的 SubVer 为具体文件的版本号, 其他就顾名思义了。

## history.htm 具体内容:

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 〈html>
3 〈head>
4 〈title〉XXX 软件更新历史〈/title〉
5 〈meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
6日世〈style type="text/css">
7中中 BODY, TABLE {
8 FONT-SIZE: 12px;
9 COLOR: #666666;
10 FONT-FAMILY: 宋体;
11 background-color: #ffffff;
12 line-height: 160%;)
13 〈/style〉
14 〈/head〉
```

```
16 (body)
17 
18 
19
 版本
  〈td align="center" width=470〉更新内容〈/td〉
21
  日期
22 
23
 1.0.3
  〈td 〉〈p〉1. 实现自动升级功能〈br〉
25
       2. 增加版本号显示〈br〉
26
      3. 修正 ··· . 〈br〉
27
28
   29
  2008-12-25
31
 32
  (tr)
 1.0.2
33
34 〈td 〉〈p〉1. 修正了 … 等字符而无法正确生成的错误〈br〉
35
       2. 修正了 ··· 无法生成的错误 ⟨br⟩
36
     37
   2008-12-20
38
39 
40 
41 1.0.1
42 〈td 〉〈p〉1. 增加通过 ··· 〈br〉
       2. 修正因为 ··· 的错误 ⟨br⟩
43
44
     45
46
  2008-12-15
47 
48 
49 1.0.0
50 〈td 〉〈p〉1. 实现通过 · · · . 功能〈br〉
     2. 实现通过 · · · · 功能 〈br 〉
51
52
```

## 工作原理:

自动升级客户端首先会将本地的 autoupdate. xml 内容发送给服务端,服务端收到客户端的版本信息后与服务端本地的版本信息(autoupdate. xml)进行比较,首先比较 Version,如果一致则通知客户端无需更新,如果不一致则检查 Files中各文件的 SubVer,服务端将 SubVer 不一致的文件发送给客户端,对于服务端有而客户端没有的文件也需要发送给客户端,处理完所有 File 后,服务端将本地的 history. htm 与传送给客户端,并通知客户端更新完毕;客户端收到更新完毕后的应答后自动打开 history. htm,将更新历史信息显示给用户查看。

原文出处: 中软卓越 http://www.zretc.com http://www.5retc.com