
移位指令

贺利坚 主讲



## 移位指令

mov al,01001000b shl al,1 
 0
 1
 0
 0
 1

 0
 1
 0
 0
 1
 0

CF

结果:(al)=10010000b , CF=0


□逻辑左移 SHL OPR, CNT




□逻辑右移 SHR OPR, CNT



□算术左移 SAL OPR, CNT




□带进位循环左移 RCL OPR, CNT



□循环左移 ROL OPR, CNT




□循环右移 ROR OPR, CNT



□算术右移 SAR OPR, CNT



□带进位循环右移 RCR OPR, CNT



S,SH-Shift L-Left R-Right A-Arithmetic R,RO-Rotate C-Carry

## 示例:逻辑移位指令shl和shr


- ■SHL OPR, CNT, 将OPR逻辑左移CNT位
  - (1)将寄存器或内存单元中的数据向左移位
  - (2)将最后移出的一位写入CF中
  - (3)最低位用0补充
- shl指令操作示例

mov al,01010001b mov cl,3 表动位数 大于1时, shl al,cl

结果:(al)=10001000b,

CF=0

□惯常用法:将X逻辑左移一位,相当于执行 X=X\*2;右移一位,相当于执行X=X/2 mov al, 00000001b ;执行后(al)=00000001=1 ;执行后(al)=00000010=2 shl al, 1 ;执行后(al)=00000100=4 shl al, 1 ;执行后(al)=00001000=8 shl al, 1 mov cl, 3 ;执行后(al)=01000000=64 shl al, cl mov cl, 2 ;执行后(al)=00010000=16 shr al, cl



0