
Контроллер домена AD на Ubuntu Linux 18.04 LTS

Устанавливаем Ubuntu Linux серверную версию без графического интерфейса. При установке сразу задаем имя системы (в дальнейшем оно должно остаться неизменным!) и статический IP-адрес (на самом деле, можно использовать и динамический, при условии, что он будет неизменным на протяжении всей работы). Не забываем после инсталляции системы и начального конфигурирования выполнить установку последних обновлений системы. Начальное состояние системы показано на скриншоте ниже.



Далее, отключаем systemd-resolved с помощью следующей последовательности команд:

sudo service systemd-resolved stop sudo systemctl disable systemd-resolved.service - запрещаем автозапуск сервиса sudo rm /etc/resolv.conf sudo nano /etc/resolv.conf создаем новый следующего содержания:)

nameserver 192.168.1.1 search homenet.homenet

- останавливаем сервис systemd-resolved
- удаляем старый файл resolv.conf
- редактируем /etc/resolv.conf (фактически,
- адрес DNS-сервера для всей локальной сети
- имя будущего домена АD(контроллер


домена требует имя в домене второго уровня, поэтому просто homenet, например, указать нельзя, поскольку в этом случае при дальнейшем конфигурировании возникнут ошибки). Далее, приводим файл **hosts** к следующему виду:

```
127.0.0.1 localhost
192.168.1.226 ubuntu−dc.homenet.homenet ubuntu−dc


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6−localhost ip6−loopback
fe00::0 ip6−localnet
ff00::0 ip6−mcastprefix
ff02:: ip6−allnodes
ff02::2 ip6−allrouters
```

т. е. Вписываем в него полное и сокращенное имя нашего сервера, чтобы оно не резолвилось на loopback (127.0.0.1) .

Приступаем к установке необходимых пакетов, для чего выдаем следующую командную




Определяем область по умолчанию для Kerberos5




В данном случае надо было ввести *homenet.homenet*, тогда бы не пришлось далее править REALM при конфигурировании DC.

Устанавливаем серверы Kerberos для нашей области:



Управляющий сервер для области:




После конфигурирования Kerberos запускается процесс инсталляции пакетов.

После завершения инсталляции делаем backup стандартной конфигурации samba, поскольку после инициализации DC будет сгенерирован новый файл:


sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old

Далее, инициируем контроллер домена в интерактивном режиме:



Указываем (при необходимости) Realm, Domain, Server Role, DNS backend, DNS forwarder, пароль администратора. Если ранее все было задано верно, то, как правило, выбираются значения по умолчанию (просто на каждую строку нажимаем enter, кроме password). В данном случае был введен только REALM(см. Замечание выше).

В дальнейшем выводе процедуры инициализации не должно быть никаких сообщений о предупреждениях и ошибках:




Далее, копируем созданный в результате инициализации файл конфигурации Kerberos в /etc (можно создать символическую ссылку):

```
beg@ubuntu–dc:~$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
beg@ubuntu–dc:~$ _
```

Далее, конфигурируем запрет отдельных сервисом и запуск нужных:

sudo systemctl stop smbd nmbd winbind sudo systemctl disable smbd nmbd winbind sudo systemctl mask smbd nmbd winbind

эти сервисы при старте samba-ad-dc запускаются автоматически, и необходимости в их отдельном запуске нет. Поэтому мы их запрещаем, но разрешаем автоматический запуск AD-DC:



Изменяем настройки DNS-сервера(вместе с samba4 ставится DNS и в него должны прописываться SRV- и A- записи). Теперь в resolv.conf в директиве nameserver указываем адрес нашего AD DC, в данном случае *nameserver* 192.168.1.226

Проверяем, что получилось:

смотрим стандартные разделяемые ресурсы, создаваемые при конфигурировании DC:

```
beg@ubuntu-dc:~$ smbclient -L localhost -U%
                            Type
         Sharename
                                        Comment
         netlogon
                            Disk
                            Disk
         sysvol
                                        IPC Service (Samba 4.7.6-Ubuntu)
         IPC$
                            IPC
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
         Server
                                  Comment
         Workgroup
                                  Master
         WORKGROUP
                                 NETSTOR-IX2-200
beg@ubuntu—dc:~$ smbclient //localhost/netlogon —UAdministrator —c 'ls'
Enter HOMENET\Administrator's password:
                                                      0 Mon Dec 16 03:41:25 2019
0 Mon Dec 16 03:44:17 2019
                                            D
                  20508240 blocks of size 1024. 15044216 blocks available
beg@ubuntu-dc:~$ _
```

Подключаемся администратором:

Получилось !Проверяем разрешение имен и записи DNS:

адрес -> имя:

```
beg@ubuntu-dc:`$ nslookup 192.168.1.226
226.1.168.192.in-addr.arpa name = ubuntu-dc.
```


имя → адрес:

```
beg@ubuntu-dc:~$ nslookup ubuntu-dc.homenet.homenet
Server: 192.168.1.226
Address: 192.168.1.226#53


Name: ubuntu-dc.homenet.homenet
Address: 192.168.1.226
```

SRV записи и работоспособность Kerberos (kinit administrator и klist)


Загружаем с сайта Microsoft RSAT — набор инструментов удаленного администрирования серверов:




Прошу обратить внимание, что RSAT различается для различных версий и выпусков Windows:




Поэтому проверьте свою версию и выпуск:



после загрузки запускаем процесс установки автономного обновления:





После установки обновления и перезагрузки во вкладке Администрирование получаем дополнительный набор инструментов:




модифицируем настройки сети - включаем сетевое обнаружение, и меняем адрес DNS на адрес нашего контроллера домена.

Пробуем ввести компьютер в домен:







После перезагрузки аутентифицируемся на рабочей станции пользователем administrator в домене homenet:




Можем управлять контроллером домена через набор инструментов RSAT:



Создадим контейнер-подразделение Dep1:



А в нем пользователя user1:



Для использования разделяемых ресурсов необходимо модифицировать конфигурационный файл /etc/samba/smb.conf (добавляем секцию SHARE)

После этого разделяемый ресурс становится виден в сетевом окружении:

