在安装好 ubuntu 系统之后,我们就可以安装 ros 了。首先配置安装 ros 需要的 key。用 ctrl+alt+t 打开一个终端,在终端中键入

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu \$(lsb_release -sc) main"
> /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

再在终端中键入

sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --rec v-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116

此时可能会遇到无法连接到服务器的问题,可以把代码中的 hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 网址换成 hkp://pgp.mit.edu:80 或 hkp://keyserver.ubuntu.com:80

接下来进行 ros 的安装。在终端中键入

sudo apt update

此时可能会报错如下

Could not get lock/var/lib/dpkg/lock - open

这是因为 apt 还在运行, 我们可以通过键入

sudo rm /var/cache/apt/archives/lock

sudo rm /var/lib/dpkg/lock

来解决。在完成这一步后,我们接着键入

sudo apt install ros-melodic-desktop-full

来安装 ros。这一步的执行时间会比较长。执行完毕后,ros 就算安装完成了。在开始使用之前我们还需要对 ros 进行一些初始化及环境设定。

在终端中键入

sudo rosdep init

rosdep update

来对ros进行初始化。然后在终端中键入

echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

来进行初始环境设定。接下来我们还要安装一个使用 ros 时常用的包。在终端中键入

sudo apt install python-rosinstall python-rosinstall-generator pythonwstool build-essential

至此,我们就可以开始使用 ros 了。

使用 ros 时,我们首先要创建一个工作空间。在终端中键入如下代码

mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws/
catkin_make

此时我们创建了一个 catkin_ws 工作空间,该空间下有一个 src 文件夹,一个 build 文件夹和一个 devel 文件夹。在这个工作空间中,catkin 包可以被编译。接下来我们创建一个 catkin 包。一个 catkin 的包必须包括一个 package.xml 文件,一个 CMakeLists.txt 文件,且每个文件夹下只有一包,包之间不允许嵌套。在终端中键入

cd ~/catkin_ws/src
catkin_creat_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp

这是一个名为 begineer tutorials 的包。这样我们的第一个包就创建好了。

ROS 有以下几个概念需要理解

- Nodes: 节点, 一个节点即为一个可执行文件,它可以通过 ROS 与其它节点进行通信。
- Messages:消息,消息是一种 ROS 数据类型,用于订阅或发布到一个话题。
- Topics:话题,节点可以发布消息到话题,也可以订阅话题以接收消息。
- Master: 节点管理器, ROS 名称服务 (比如帮助节点找到彼此)。
- rosout: ROS 中相当于 stdout/stderr。
- roscore: 主机+rosout + 参数服务器

我们在运行所有 ros 程序前需要最先运行 roscore。在终端中键入

roscore

室友 rosnode 可以查看现在活跃的节点。打开一个新的终端、键入

rosnode list

它会列出所以当前活跃的节点。此时应该只显示一个 rosout,因为这个节点用于收集和记录节点调试输出信息,总是在运行。

ROS 可以允许试用包名直接运行一个包内的节点。其格式如下

rosrun [package name] [node name]

当节点之间有了通讯时,我们可以查看在某个话题上发布的数据,其格式如下

rostopic echo [topic]

我们也可以查看所有发布和订阅的话题及其类型的详细信息。命令如下

rostopic list -v

使用 rostopic pub 可以把数据发送到某个正在运行的 topic 上,其格式如下

rostopic pub [topic] [msg_type] [args]