



Köcheclub Werne

Bilderrechner — Kurzanleitung

Anleitung Version 3 · Bilderrechner V0.31.3.6 · Stand 28.09.2026

Inhalt

So geht ein Verkauf – in 5 Schritten

- 1. Hauptseite** – Artikel verkaufen, Warenkorb, Kopfzeile
- 2. Rückgeldseite** – Geld eingeben und Rückgeld anzeigen
- 3. Sammelbestellung** – viele Artikel auf einmal erfassen
- 4. Rabatt** – für den ganzen Bon oder für einen Artikel
- 5. Artikel-Info** – Informationen, ausverkauft, Verkaufszeiten
- 6. Weitere Funktionen** – das Fenster hinter MEHR und dem Menü
- 7. Die einzelnen Fenster** – Reklamation, Helfer, Trinkgeld, Entnahme, Gutschein und mehr

Gut zu wissen: Alle Knöpfe sind farbig gezeigt – so, wie sie aussehen, wenn man sie benutzen kann. Im Bilderrechner sind Knöpfe grau, solange sie nicht gebraucht werden können. Zum Beispiel sind BAR, RÜCKGELD, KONTO und RABATT grau, solange der Warenkorb leer ist.

NEU markiert Knöpfe und Abläufe, die es in Version 2 dieser Anleitung noch nicht gab.

Beachte: Einige Funktionen können sich mit der Zeit noch ändern, weil ständig am Bilderrechner weiterentwickelt wird.



So geht ein Verkauf

Der Weg vom Artikel bis zum Bezahlen – in fünf Schritten

1



Warengruppe wählen

Oben links die Warengruppe antippen, zum Beispiel **Getränke**. Der grüne Rahmen zeigt die gewählte Gruppe.

2




Artikel antippen

Jeder Tipp legt den Artikel in den **Warenkorb** rechts. Für mehrere Stück vorher oben im Warenkorb eine Menge (2 bis 6) wählen. Pfand wird automatisch dazugerechnet.

3

Eierlikörpunsch
Pfand 2,00 € extra



Warenkorb prüfen

Mit – und + die Menge ändern. Der rote Papierkorb nimmt den Artikel wieder heraus.

4



Rabatt geben – nur wenn nötig

RABATT antippen, dann wählen, für wen und wie viel Prozent (siehe Teil 4).

5




Bezahlen

BAR schließt den Verkauf ab. Gibt der Kunde einen größeren Schein, zuerst **RÜCKGELD** antippen (siehe Teil 2).



1. Hauptseite

Artikel verkaufen, Warenkorb, Kopfzeile



Die Nummern im Bild zeigen die acht Bereiche der Hauptseite. Sie sind auf den folgenden Seiten in derselben Reihenfolge beschrieben.

- 1 Warengruppen** – hier wählst du, welche Artikel gezeigt werden
- 2 Artikel** – die Bild-Kacheln zum Antippen
- 3 Warenkorb** – rechts: alles, was der Kunde gerade kauft
- 4 Bon-Summe** – Rabatt und Betrag
- 5 Bezahlen** – RÜCKGELD, BAR und KONTO
- 6 Sonderknöpfe** – PERSONAL, PFAND, TRINKGELD, REKLAMATION, BONDRUCK, MEHR
- 7 Statusleiste** – Trainingsmodus, Stoßzeiten, Happy Hour, Bediener
- 8 Kopfzeile** – Anzeigen und Schalter ganz oben

1 Warengruppen



Kombi

Kombi-Angebote, z. B. Grünkohl + Glühwein rot. Ein Tipp legt beide Artikel in den Warenkorb.



Getränke

Zeigt alle Getränke. Grüner Rahmen = gerade gewählt.

**Speisen**

Zeigt alle Speisen.

**Pfand**

Pfand nehmen und zurückgeben. Die Pfeile auf den Artikeln erklärt der Abschnitt „Artikel“.

**Sonstiges**

Alles Übrige, z. B. Wertmarke.

**Favoriten**

Die am häufigsten verkauften Artikel.

Die kleine Zahl unten auf jeder Warengruppe zeigt, wie viele Artikel darin sind.

2 Artikel**Artikel antippen**

Legt den Artikel sofort in den Warenkorb. Unten links steht der Preis, darunter der Name. Ist Pfand fällig, kommt es automatisch dazu.

**Info „i“**

Öffnet das Info-Fenster zum Artikel (siehe Teil 5).

**Zusatz „+“**

Öffnet die Auswahl für einen Zusatz, z. B. „Schuss wählen“: ohne Schuss, Schuss Rum oder Schuss Amaretto (Aufpreis 1,00 €).

**mehr**

Es gibt weitere Artikel weiter unten. Antippen blättert weiter.

**Pfand-Artikel** **NEU**Der **grüne Pfeil nach links** bedeutet: Pfand **nehmen** (Plus). Der **rote Pfeil nach rechts** bedeutet: Pfand **zurückgeben** (Minus).**Ausverkauft** **NEU**

Rotes Kreuz und „AUSVERKAUFT“: Der Artikel ist gesperrt und kann nicht verkauft werden. Gesperrt wird im Info-Fenster (siehe Teil 5).

3 Warenkorb**Einkaufswagen**

Antippen öffnet die Sammelbestellung (siehe Teil 3).

**Parken „P“**

Bon zur Seite legen und später wieder holen. Blau = ein Bon kann geparkt werden.

**Mengenknöpfe 1-6**

Menge **vor** dem Antippen des Artikels einstellen. Orange = gewählte Menge.

**Andere Menge „...“**


Öffnet die Mengenwahl für den zuletzt gewählten Artikel: 1× bis 7× oder eine andere Menge (Fenster: Teil 7).

**Rückgängig**

Nimmt die letzte Mengenänderung zurück. Grau, solange es nichts zurückzunehmen gibt.

**Bon leeren**


Verwirft den ganzen offenen Bon.

EierlikörpunschPfand 2,00 € **extra****6,50 €**

4,50 € / Stk.

Bonzeile


Eine Zeile pro Artikel: Name, Pfand, Menge und Preis.

**Minus und Plus**

Ändert die Menge dieses Artikels.

**Halbe Portion „1/2“**

Halber Preis, nur bei freigegebenen Artikeln. Nochmal antippen = ganze Portion. Pfand wird nie halbiert.

**Positionsrabatt „%“**

Rabatt nur für diesen einen Artikel (Ablauf wie in Teil 4).

**Artikel entfernen**

Nimmt diesen Artikel aus dem Bon.

4 Bon-Summe

Pos.: 2 | Ges.: 2 | Pfand 2 | % 0

Positionszeile

Pos. = Anzahl der Positionen, **Ges.** = Stückzahl gesamt, **Pfand** = Pfandstücke, **%** = Rabatt.

**RABATT NEU**

Rabatt für den ganzen Bon. Der Ablauf ist neu (siehe Teil 4). Auf Pfand gibt es nie Rabatt.

**GESAMT****12,00 €****GESAMT**


Der zu zahlende Betrag. Das Pfand ist schon eingerechnet.

5 Bezahlen**RÜCKGELD**

Öffnet die Rückgeldseite: Geld eingeben und Rückgeld anzeigen lassen (siehe Teil 2).

**BAR**

Schließt den Verkauf bar ab, der Betrag steht im Knopf. Der QR-Code im Knopf ist ein Abschluss-Code: Mit dem Handscanner gescannt, schließt er den Bon genauso ab wie ein Tipp auf BAR.

**KONTO**

Bucht den Betrag auf ein Kundenkonto.

6 Sonderknöpfe**PERSONAL**

Bucht den gefüllten Warenkorb als Personalverbrauch.

**PFAND**

Springt zu den Pfand-Artikeln, um Pfand zurückzunehmen.

**TRINGELD**

Trinkgeld erfassen.

**REKLAMATION**


Reklamation bearbeiten bzw. auszahlen.

**BONDRUCK**


Druckt den aktuellen Bon.

**MEHR**

Öffnet „Weitere Funktionen“ (siehe Teil 6).

7 Statusleiste**Trainingsmodus**

Verkauf zum Üben, ohne echte Buchung. Grüner Punkt = an. Oben steht dann „Testmodus aktiv“.

**Stoßzeiten**

Vereinfachtes Layout bei großem Andrang – nur die nötigsten Knöpfe. Grüner Punkt = an.



Happy Hour

Happy Hour

Aktion mit reduzierten Preisen. Orange = die Aktion läuft gerade.

Team · aktiv

Team · aktiv

Der aktive Bediener. Antippen zum Wechseln.

8 Kopfzeile



Dienstplan

Zeigt den Dienstplan – wer kommt wann.



Herz

Zeigt, dass die Verbindung lebt. Rot = alles in Ordnung, grau = keine Verbindung.



Lampen: Gerät, Sicherung, Online

Drei Lampenpaare. Grün = in Ordnung. Nur zur Information, es muss nichts angetippt werden.



Bühnenprogramm

Zeigt, was heute auf der Bühne läuft. „kein Programm“ = es ist noch keins geladen.



Online-Sicherung

Zwei Punkte. Grün = läuft, grau = noch nicht eingerichtet.



Schloss

Schaltet den Bildschirm dunkel (Bildschirmschoner). Berühren holt ihn wieder zurück.



Ton

Schaltet die Signaltöne ein oder aus.



Uhr

Öffnet „Kommen & Gehen“: die Zeiterfassung.



Ansicht spiegeln

Spiegelt die Oberfläche für Linkshänder. Gedrückt halten = zurück auf normal.



Menü

Öffnet „Weitere Funktionen“ (siehe Teil 6).



Tür

Programm verlassen.



Meldungs-Pfeil

Zeigt die vorherige Meldung. Gedrückt halten = alle Meldungen.



2. Rückgeldseite

Öffnet sich über den Knopf RÜCKGELD auf der Hauptseite

Pos.: 2 | Ges.: 2 | Pfand 2 | % 0

Zu zahlen: 12,00 €
Gegeben: 40,00 €
RÜCKGELD: 28,00 €
BETRAG AUSREICHEND · 28,00 € zurück

BON
 Köcheclub Werne
 Bediener: Team

1x Eierlikörpunsch 4,50 €
 Glaspfand 2,00 €
 1x Glühwein rot 3,50 €
 Glaspfand 2,00 €

SUMME 12,00 €
 Gegeben 40,00 €
 Rückgeld 28,00 €

Vielen Dank - bis bald!

- 1 **Geld eingeben** – Scheine und Münzen antippen
- 2 **Ziffernblock** – einen Betrag von Hand eintippen
- 3 **Korrektur** – letzte Eingabe zurücknehmen oder alles löschen
- 4 **Anzeige** – Berechnung und Bon-Vorschau
- 5 **Abschließen** – BAR, STIMMT SO, AUFRUNDEN und weitere Knöpfe unten

So geht es: Gegebenes Geld eingeben (Scheine und Münzen antippen oder einen Betrag tippen und mit OK übernehmen). Das Rückgeld erscheint in der Berechnung: grün = das Geld reicht, rot = es fehlt noch. Dann unten **BAR** antippen.



1 Geld eingeben



Scheine


Antippen addiert den Schein-Betrag (5 € bis 200 €).



Münzen

Antippen addiert den Münz-Betrag (1 ct bis 2 €).

2 Ziffernblock



Ziffernblock

Betrag von Hand eintippen. Mit dem Komma werden Cent eingegeben.



OK

Übernimmt den eingetippten Betrag.



C


Löscht die Eingabe im Ziffernblock.



Rückpfeil

Löscht die letzte Ziffer.

3 Korrektur



ZURÜCK - letzte Eingabe

Macht die letzte Geld-Eingabe rückgängig. Grau, solange noch nichts eingegeben ist.

**LÖSCHEN – alles Gegebene**

Setzt das gegebene Geld auf null.

4 Anzeige**Berechnung**

Zeigt „Zu zahlen“, „Gegeben“ und das Rückgeld. Grün = der Betrag reicht, rot = es fehlt noch Geld.

BON
Köcheclub Werne
Bediener: Team

1x Eierlikörpunsch 4,50 €
Glaspfand 2,00 €
1x Glühwein rot 3,50 €
Glaspfand 2,00 €

SUMME 12,00 €
Gegeben 40,00 €
Rückgeld 28,00 €

Vielen Dank - bis bald!

Bon-Vorschau

Zeigt den Bon so, wie er gedruckt würde.

5 Abschließen**Pfeil zurück**


Zurück zur Hauptseite, ohne abzuschließen. Der Bon bleibt erhalten.

**BONDRUCK**

Druckt den aktuellen Bon.

**TRINGELD**

Trinkgeld erfassen.

**AUFRUNDEN**

Rundet auf, die Differenz wird Trinkgeld.

**STIMMT SO**

Schließt bar ab, der Überschuss wird Trinkgeld. Grau, solange das gegebene Geld nicht reicht.


**BAR**

Schließt bar ab, das Rückgeld wird angezeigt.



EC-KARTE

Kartenzahlung. Wird später freigeschaltet und ist bis dahin nicht benutzbar (im Bilderrechner derzeit grau).



KONTO

Bucht auf ein Kundenkonto.



3. Sammelbestellung

Öffnet sich über den Einkaufswagen, wenn viele Artikel auf einmal erfasst werden sollen



- 1 **Kopfzeile** – zeigt, wie viele Artikel markiert sind und was zu zahlen ist
- 2 **Warengruppen-Spalten** – jede Warengruppe hat eine eigene Spalte
- 3 **Artikel-Karten** – antippen zählt einen Artikel dazu
- 4 **Aktionen** – Auswahl übernehmen, bezahlen oder verwerfen

So geht es: Artikel antippen – jeder Tipp zählt einen dazu. Anschließend **ÜBERNEHMEN** (die Auswahl landet im Warenkorb) oder gleich **BAR** bzw. **RÜCKGELD** antippen.

1 Übersicht

Sammelbestellung

3 Artikel markiert Zu zahlen: 32,00 €

Kopfzeile

Zeigt, wie viele Artikel markiert sind und was zu zahlen ist (mit Pfand).

Getränke 2

Warengruppen-Spalte

Jede Warengruppe hat eine Spalte. Die grüne Zahl zeigt, wie viele Artikel daraus markiert sind. Der Pfeil klappt die Spalte ein oder aus.



Artikel-Karte

Antippen zählt einen Artikel dazu (grüner Rahmen, z. B. „2x“). Der rote Minus-Knopf nimmt einen weg. Kombis legen mehrere Artikel auf einmal dazu.



4 Aktionen



Pfeil zurück

Verlässt die Sammelbestellung, die Auswahl bleibt erhalten.

× ABBRUCH

ABBRUCH

Verwirft die gesamte Auswahl.

✓ 3 ÜBERNEHMEN
20,00 €

ÜBERNEHMEN

Übernimmt die Auswahl in den Warenkorb. Die Zahl zeigt, wie viele Artikel es sind, darunter steht der Betrag. Grau, solange nichts markiert ist.

BAR
32,00 €

BAR

Übernimmt die Auswahl und schließt bar ab.

↪ RÜCKGELD

RÜCKGELD

Übernimmt die Auswahl und öffnet die Rückgeldseite.

... MEHR

MEHR

Öffnet die Wahl der Ansicht.

Bild

Farbe

Text

Bild / Farbe / Text

Artikel als Bild, als Farbfeld oder nur als Text zeigen.



4. Rabatt

Für den ganzen Bon (Knopf RABATT) oder für einen einzelnen Artikel (Zeichen „%“ in der Bonzeile)

NEU Der Ablauf ist neu: Zuerst wird gewählt, für wen der Rabatt ist. Der übliche Prozentsatz wird dann schon vorgeschlagen.

Wichtig: Auf Pfand und Rückgaben gibt es nie Rabatt. Der Endbetrag wird immer auf volle 20 Cent **aufgerundet**.

EINKAUFSWAGEN

Rabatt festlegen ×

POSITIONEN IM WARENKORB 2	ZAHLBETRAG ALLER ARTIKEL 12,00 €	ENDBETRAG NACH RABATT 10,40 €
-------------------------------------	--	---

1 · Für wen?

BEKANNTER **MARKT-BESCHICKER** STAMMGAST REKLAMATION KULANZ SONSTIGES

2 · Wie viel Prozent?

2 % 3 % 5 % 10 % **20 %** 50 % 100 % Frei
20

Ergänzung zum Grund
optional

Rabatt entfernen Abbrechen **Rabatt übernehmen**

POSITIONEN IM WARENKORB 2	ZAHLBETRAG ALLER ARTIKEL 12,00 €	ENDBETRAG NACH RABATT 10,40 €
-------------------------------------	--	---

Übersicht oben

Zeigt die Positionen im Warenkorb, den Zahlbetrag aller Artikel und den **Endbetrag nach Rabatt**. Der Endbetrag ändert sich sofort mit jeder Auswahl.

1 · Für wen?

BEKANNTER **MARKT-BESCHICKER** STAMMGAST REKLAMATION KULANZ SONSTIGES

1 · Für wen?

Zuerst den Empfänger wählen: BEKANNTER, MARKTBESCHICKER, STAMMGAST, REKLAMATION, KULANZ oder SONSTIGES.

Vorgeschlagen werden: Bekannter 100 %, Marktbeschicker 20 %, Stammgast 10 %, Reklamation 10 %, Kulanz 10 %. Bei Sonstiges wird der Prozentsatz frei gewählt.

2 · Wie viel Prozent?

2 % 3 % 5 % 10 % **20 %** 50 % 100 % Frei
20

2 · Wie viel Prozent?

Der Vorschlag ist schon markiert. Zum Ändern eine Schnellwahl (2, 3, 5, 10, 20, 50 oder 100 %) antippen oder im Feld „Frei“ einen eigenen Wert eintippen. Solange noch kein Empfänger gewählt ist, bleibt dieser Schritt grau.



Rabatt übernehmen

Rabatt übernehmen

Übernimmt den Rabatt in den Bon. Wird grün, sobald ein gültiger Prozentsatz gewählt ist.

Rabatt
entfernen

Rabatt entfernen

Nimmt einen schon gegebenen Rabatt wieder heraus.

Abbrechen

Abbrechen

Schließt das Fenster, ohne etwas zu ändern.

Rabatt für nur einen Artikel: In der Bonzeile das Zeichen „%“ antippen. Es öffnet sich dasselbe Fenster, der Rabatt gilt dann nur für diese Zeile.



5. Artikel-Info

Das „i“ auf einem Artikel öffnet das Info-Fenster

ARTIKELINFORMATION

Eierlikörpunsch



Eierlikörpunsch



Als ausverkauft markieren



Verkaufszeiten heute

Vollständige Produktinformationen

Schließen



Als ausverkauft markieren

Als ausverkauft markieren NEU

Sperrt den Artikel. Danach lässt er sich nirgends mehr verkaufen – auch nicht in Kombis, bei den Favoriten oder zur Happy Hour. Ist ein Artikel gesperrt, steht an dieser Stelle „Wieder verfügbar machen“.



Verkaufszeiten heute

Verkaufszeiten heute NEU

Zeigt, zu welchen Uhrzeiten der Artikel heute verkauft wurde.

Vollständige Produktinformationen

Vollständige Produktinformationen

Zeigt alle Angaben zum Artikel.

Schließen

Schließen

Schließt das Fenster. Das „x“ oben rechts tut dasselbe.

Was beim Sperren passiert

Als ausverkauft markieren

Diese Artikel werden gesperrt und können danach nirgends mehr verkauft werden – auch nicht in Paketen, Favoriten oder zur Happy Hour. Was nicht gesperrt werden soll, abhaken.

Wonach suchen?

Glühwein rot

Glühwein



Glühwein rot



Feuerzangenbowle

2 Artikel werden gesperrt.

Abbrechen

Alle sperren (2)



Nach „Als ausverkauft markieren“ öffnet sich eine Liste. Sie schlägt ähnliche Artikel zum **Mitsperren** vor – zu Glühwein rot wird zum Beispiel gleich die Feuerzangenbowle angeboten. Was **nicht** gesperrt werden soll, einfach abhaken.

Alle sperren (2)

Alle sperren

Sperrt alle Artikel mit Haken. In Klammern steht, wie viele es sind.

Abbrechen

Abbrechen

Schließt das Fenster, ohne etwas zu sperren.



6. Weitere Funktionen

Öffnet sich über den Knopf MEHR oder das Menü ☰ in der Kopfzeile

Weitere Funktionen



 Letzten Bon	 X-Bericht
 Bediener wechseln	Trinkgeld
Pfandrückgabe	 Entnahme
↔ Reklamation	 Gutschein
 Helfer	 Wertmarke
 Kontostände	 Währungsrechner
● Ansicht: Normal	
Schließen	

 Letzten Bon

Letzten Bon

Zeigt den zuletzt abgeschlossenen Bon.

 X-Bericht

X-Bericht

Zwischenbericht der Umsätze, ohne Tagesabschluss.

 Bediener wechseln

Bediener wechseln

Einen anderen Bediener anmelden.

Trinkgeld

Trinkgeld

Trinkgeld erfassen.

Pfandrückgabe

Pfandrückgabe

Pfand zurückgeben.

 Entnahme

Entnahme NEU

Bargeld entnehmen, z. B. für einen Einkauf: Betrag eingeben, Grund wählen, wenn vorhanden „Bon/Quittung vorhanden“ abhaken und speichern. Jede Entnahme wird mit Zeit und Bediener aufgezeichnet.

↔ Reklamation

Reklamation

Reklamation bearbeiten bzw. auszahlen.

 Gutschein

Gutschein

Gutschein verkaufen oder einlösen.

 Helfer

Helfer NEU

Verpflegung für Helfer: Gruppe wählen (z. B. Bauhof, Feuerwehr, Künstler). Der Wert des Warenkorbs wird gebucht, es fließt kein Geld und kein Pfand.



 Wertmarke

Wertmarke

Bezahlen mit Wertmarke – vorbereitet, noch nicht freigeschaltet.

 Kontostände

Kontostände

Zeigt die Stände der Kundenkonten.

 Währungsrechner

Währungsrechner

Rechnet fremde Währungen in Euro um – zur Orientierung.

 **Ansicht: Normal**

Ansicht

Wechselt zwischen der normalen und der schmalen Ansicht.

Schließen

Schließen

Schließt das Fenster. Das „×“ oben rechts tut dasselbe.



7. Die einzelnen Fenster

So sehen die Fenster aus, die sich hinter den Knöpfen öffnen

Reklamation

Der Knopf **REKLAMATION** öffnet eine eigene Seite mit **drei Schritten**. Oben links bringt „Zurück“ einen Schritt zurück, „Abbrechen“ oben rechts beendet die Reklamation.

Schritt 1 – Welcher Artikel?

Die Warengruppe wählen (Kombi, Getränke, Speisen ...) und den betroffenen Artikel antippen. Der Preis steht auf dem Knopf.

Schritt 2 – Warum?

Den Grund wählen: Kalt ausgegeben, Verbrannt, Verdorben, Hat nicht geschmeckt, Zu kleine Menge, Falscher Artikel, Beschädigt oder verschüttet oder Sonstiges.

Schritt 3 – Was bekommt der Kunde?

ERSATZ: ein neuer Artikel, kostenlos.

AUSZAHLUNG: das Geld wird zurückgegeben.

NICHTS: der Kunde ist zufrieden.

Die Bonnummer kann zusätzlich eingetragen werden (freiwillig).

Bezahlen und Buchen

Personalverbrauch speichern

8,00 € als Personalverbrauch protokollieren? (Pfand wird nicht berechnet - das Glas ist nur geliehen.)

Abbrechen

Bestätigen

Personalverbrauch

öffnet sich über **PERSONAL**

Die Rückfrage nennt den Betrag, der als Personalverbrauch gebucht wird. Pfand wird nicht berechnet, das Glas ist nur geliehen.

- **Bestätigen** – bucht den Warenkorb als Personalverbrauch.
- **Abbrechen** – es wird nichts gebucht.

UNBARE ZAHLUNG

Auf Konto buchen

Konto suchen (z. B. Stadtmarketing)

Stadtmarketing Werne

Offen 0,00 € - Limit 500,00 €

Konten und Regeln werden zentral bereitgestellt und freigegeben.

Auf Konto buchen

öffnet sich über **KONTO**

Konto suchen (Name eintippen) und antippen. Zu jedem Konto steht, wie viel offen ist und welches Limit gilt.

- Konten und Regeln werden zentral bereitgestellt.

Menge wählen

Glühwein rot

1x

2x

3x

4x

5x

6x

7x

Andere Menge

1

Übernehmen

Abbrechen

Menge wählen

öffnet sich über den Knopf „...“ im Warenkorb

Gilt für den zuletzt gewählten Artikel.

- **1x bis 7x** antippen, oder
- unter „Andere Menge“ eine Zahl eintragen und **Übernehmen** antippen.



TRINKGELD

Trinkgeld erfassen

Ein unten zusammengestellter Geldbetrag wird automatisch als Trinkgeld übernommen.

0,50 €

1,00 €

2,00 €

5,00 €

10,00 €

20,00 €

Freier Betrag

Antippen – Ziffernblock öffnet sich

Bonnummer optional

000123

Bemerkung optional

Abbrechen

Trinkgeld speichern

Trinkgeld erfassen

öffnet sich über **TRINKGELD**

Der unten zusammengestellte Geldbetrag wird automatisch als Trinkgeld übernommen.

- Beträge von 0,50 € bis 20,00 € antippen, sie werden addiert.
- Oder einen **Freien Betrag** über das Ziffernfeld eingeben.
- Bonnummer und Bemerkung sind freiwillig.
- **Trinkgeld speichern** schließt ab.

Bons und Berichte

Bon drucken

Bonnummer suchen

z. B. 000123

Suchen

Letzte fünf Bons

Keine Bons vorhanden.

Schließen

Bon drucken / Letzten Bon

öffnet sich über **BONDRUCK** oder **MEHR** → **Letzten Bon**

Hier lässt sich ein Bon suchen und erneut drucken.

- Bonnummer eintippen und **Suchen**, oder
- einen der **letzten fünf Bons** wählen.

ZWISCHENSTAND

X-Bericht

Reiner Zwischenstand zur Kontrolle – schließt den Tag NICHT ab und setzt nichts zurück. Kann beliebig oft aufgerufen werden.

Bargeld

Anfangsbestand + Nachfüllungen	0,00 €
Barverkäufe	0,00 €
Bar-Trinkgeld / Aufrundung	0,00 €
Entnahmen / Auszahlungen	0,00 €
Erwarteter Bargeldbestand	0,00 €

Ohne Bargeld

Auf Konto gebucht	0,00 €
Personalverbrauch	0,00 € (0 Vorgänge)
Helfer-Verpflegung	0,00 € (0 Vorgänge)

Trinkgeld & Spenden

Trinkgeld gesamt	0,00 €
- bar / Aufrundung / stimmt so	0,00 €
- aus Pfand behalten	0,00 €
Spenden (Pfand als Spende)	0,00 € (0 Vorgänge)

Pfand

Pfand ausgegeben	0,00 € (0 Stk.)
Pfand zurückgenommen	0,00 € (0 Stk.)
Leihgläser Personal/Helfer (ohne Pfand)	0 Stk.

Sonstiges

Umsatz gesamt (ohne Personal und Helfer)	0,00 €
Rabatte gewährt	0,00 €
Reklamationen	0,00 € (0 Vorgänge)
Bonanzahl im Zeitraum	0

Schließen

Drucken

X-Bericht

öffnet sich über **MEHR** → **X-Bericht**

Ein reiner Zwischenstand zur Kontrolle. Er schließt den Tag **nicht** ab und setzt nichts zurück. Er darf beliebig oft aufgerufen werden.

- Gegliedert in **Bargeld**, **Ohne Bargeld**, **Trinkgeld & Spenden**, **Pfand** und **Sonstiges** (Umsatz, Rabatte, Anzahl der Bons).
- **Drucken** druckt den Bericht, **Schließen** schließt das Fenster.



Bediener und Zeit

Bediener auswählen

Team ✓

Maja

Heidi

Puhbär

Balu

Bibi

Willi

Einhorn

Spock

Tigger

Pumuckl

Wickie

Nemo

Yoda

Bambi

Lillifee

Bediener auswählen

öffnet sich über „Team · aktiv“ oder MEHR → Bediener wechseln

Der aktive Bediener ist mit einem Haken markiert. Einen anderen Namen antippen, dann laufen die Buchungen unter diesem Namen.

Kommen & Gehen

Ausweis scannen.

Ausweis vergessen? Geburtstag als sechsstellige Zahl eingeben (TTMMJJ).

Ausweis scannen oder TTMMJJ

Weiter

Bereit.

Alle 0 Zeitbuchungen sind übertragen.

Tagesdaten exportieren

Schließen

Kommen & Gehen

öffnet sich über die Uhr in der Kopfzeile

Die Zeiterfassung.

- **Ausweis scannen** – oder
- bei vergessenem Ausweis den **Geburtsstag als sechsstellige Zahl** eintippen (TTMMJJ).
- Dann **Weiter** antippen. „Bereit.“ zeigt, dass die Buchung angenommen wurde.

Heute · Montag, 28.09.

Heute

Noch kein Dienstplan verfügbar.

Noch keine Verbindung zum Dienstplan.

Schließen

Dienstplan

öffnet sich über den Kalender in der Kopfzeile

Mit den Pfeilen links und rechts einen Tag zurück oder vor blättern, „Heute“ springt zum aktuellen Tag. Ohne Verbindung steht dort „Noch kein Dienstplan verfügbar“.

Geld, Gutscheine und Konten

Bargeldentnahme

Jede Entnahme wird mit Zeit, Bediener und Bilderrechner protokolliert.

Betrag in Euro

10 €	20 €	50 €	100 €
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0	,		☒

Grund auswählen

EINKAUF
LEBENSMITTEL

EINKAUF
REINIGUNGSMITTEL

WESSEN
PERSONAL

GETRÄNKE
PERSONAL

WC-GELD

SONSTIGES

Zusatz / Notiz

optional ergänzen

☐ BON / QUITTUNG VORHANDEN

Abbrechen

Entnahme speichern

Bargeldentnahme **NEU**

öffnet sich über MEHR → Entnahme

Wenn Bargeld entnommen wird, z. B. für einen Einkauf. Jede Entnahme wird mit Zeit und Bediener aufgezeichnet.

- **Betrag** wählen (10, 20, 50, 100 €) oder über das Ziffernfeld eintippen.
- **Grund** wählen: Einkauf Lebensmittel, Einkauf Reinigungsmittel, Essen Personal, Getränke Personal, WC-Geld oder Sonstiges.
- Notiz eintragen und „Bon / Quittung vorhanden“ abhaken.
- **Entnahme speichern**.



Gutschein

öffnet sich über MEHR → Gutschein

Oben zwischen **Verkaufen**, **Einlösen** und **Übersicht** wechseln.

- Zum Verkaufen einen Betrag (5 bis 100 €) oder „Anderer Betrag“ wählen.
- **Gutschein ausstellen und drucken**. Er ist drei Jahre gültig, das Datum steht auf dem Bon.

Wertmarke

öffnet sich über MEHR → Wertmarke

Noch nicht freigeschaltet. Den Bon bitte vorerst wie gewohnt abrechnen. **Fertig** schließt das Fenster.

Kontostände

öffnet sich über MEHR → Kontostände

Zeigt den Stand der Kundenkonten, z. B. „Stadtmarketing Werne“.

Währungsrechner

öffnet sich über MEHR → Währungsrechner

Rechnet fremde Währungen in Euro um, nur zur Orientierung.

- **Betrag** eingeben, **Ausgangswährung** und **Zielwährung** wählen.
- Die Kurse sind gespeicherte Kurse; mit Internet lassen sie sich abgleichen.

Helfer-Verpflegung

Helfer-Verpflegung NEU

öffnet sich über MEHR → Helfer

Zuerst die Artikel in den Warenkorb legen. Oben steht der Wert – **kein Geld, kein Pfand**. Dann die Gruppe antippen: Bauhof, Stadtmarketing, Feuerwehr, Wachpersonal, Bühnenpersonal, Künstler oder Artisten.

- **Abbrechen** – es wird nichts gebucht.