

OpenBridge 用户手册与 API 文档

完成人	任务
崔乘玮	规划框架，完成 Provider 和 Mount 部分，合并文档
宋丞罡	完成主界面部分
郑源宇	完成 rclone 和下载任务部分
卢宇扬	完成 API 文档部分和 debug 部分
陈志睿	完成仪表盘部分
周子滨	完成 debug 和截图部分

本文档说明 OpenBridge 的各项前端功能、常见使用方式和后端 API，并已按章节插入截图；少数不适合展示的步骤以文字说明为主。

适用版本：v1.1

目录

- 1. 产品概览
- 2. 基础概念
- 3. 首次启动与登录
- 4. 页面导航与公共按钮
- 5. 仪表盘
- 6. OpenList 文件浏览
- 7. 下载确认弹窗
- 8. 下载任务
- 9. 服务商管理
- 10. 配额管理
- 11. Rclone 挂载配置
- 12. 设置
- 13. 调试页面
- 14. WebDAV Mount 用法
- 15. API 文档
- 16. 常见问题

1. 产品概览

OpenBridge 是一个面向 OpenList 的下载编排控制台。它主要用于：

- 统一查看 OpenList 文件。
- 管理服务商账号和本地存储。
- 创建 Mount 挂载点并查看真实或虚拟配额。
- 将文件提交到服务端 aria2 下载。
- 对百度等可直链文件生成终端直下链接、二维码或直链清单。

- 管理 rclone 配置并在本机挂载盘符或目录。
- 查看 OpenBridge 所在主机的 CPU、内存、磁盘和带宽状态。

2. 基础概念

2.1 OpenList Base URL

OpenList Base URL 是 OpenBridge 连接 OpenList 的地址，例如：

```
http://127.0.0.1:5244
```

切换 OpenList Base URL 后，OpenBridge 会按当前源隔离服务商、Mount、rclone 配置和文件浏览上下文。

2.2 用户根目录

OpenBridge 的文件浏览根目录 / 对应当前 OpenList 登录用户可见的根目录，不一定是 OpenList 全局根目录。不同 OpenList 用户如果有不同 `base_path`，进入 OpenBridge 后看到的 / 也会不同。

2.3 Provider 服务商

Provider 表示一个存储后端账号或本地存储入口，例如：

- 通用：通过 OpenList API 路由访问，适用于任意 OpenList 中已有网盘。
- 百度网盘：使用百度 `access_token`，支持直链解析。
- 夸克网盘：使用 `Cookie`，支持配额同步。
- 本地存储：使用本机目录，读取真实磁盘容量。

2.4 Mount 挂载点

Mount 是 OpenBridge 的容量和 WebDAV 映射单位。一个 Mount 对应 OpenList 中的一个路径，例如 `/movie`、`/onedrive`。

Mount 支持两种主要配额模式：

- 真实：从 Provider 或磁盘读取真实容量。
- 虚拟：手动指定总容量和已用容量。

2.5 aria2

aria2 用于服务端下载。通过 OpenBridge 创建的下载任务会被提交到运行 OpenBridge 的那台电脑上的 aria2 RPC。

2.6 rclone

rclone 用于把一个或多个 Mount 映射为本地盘符或目录。OpenBridge 可以保存配置、写入 rclone 配置、启动挂载、停止挂载和删除配置。

2.7 设备会话

OpenBridge 会为每台浏览器设备生成本地设备 ID，并通过 **X-OpenBridge-Device-ID** 请求头识别设备。同一账号默认最多允许 5 台设备同时登录，管理员可在设置页调整。

3. 首次启动与登录

3.1 启动程序

在发布包目录中运行：

```
.\openbridge.exe server
```

如果开启了“启动时自动打开浏览器”，程序会自动打开本机控制台地址。

```
加载开发及发布配置文件用于本地部署。  
(base) PS F:\OpenBridge (2)> .\openbridge.exe server  
{ "level": "info", "ts": "2026-06-08T20:46:22.750+0800", "caller": "backend/main.go:47", "msg": "service starting", "app": "OpenBridge", "env": "dev", "port": "8080" }  
[GIN-debug] [WARNING] Running in "debug" mode. Switch to "release" mode in production.  
- using env: export GIN_MODE=release  
- using code: gin.SetMode(gin.ReleaseMode)
```

3.2 配置 .env

程序会自动生成 **.env**。也可以参考发布包中的 **.env.example** 手动配置。

常见配置项：

```
OPENLIST_BASE_URL=http://127.0.0.1:5244  
ARIA2_RPC_URL=http://127.0.0.1:6800/jsonrpc  
ARIA2_PATH=  
RCLONE_PATH=
```

```
APP NAME=OpenBridge
APP ENV=dev
APP PORT=8080

DB PATH=./data/openbridge.db

ARIA2 RPC URL=http://127.0.0.1:6800/jsonrpc
ARIA2 RPC SECRET=
ARIA2 DOWNLOAD DIR=D:\downloads

OPENLIST BASE URL=http://127.0.0.1:5244
OPENLIST TOKEN=

RCLONE PATH=

LOG LEVEL=debug
LOG FORMAT=json
```

3.3 进入入口页

访问：

```
http://localhost:<OpenBridge端口>
```

入口页按钮说明：

- **OpenBridge** 标识按钮：点击进入控制台。如果未登录，会进入登录页。
- **点击进入**：点击进入控制台。
- **登录**：跳转到登录页。




3.4 登录

操作步骤：

- 1. 打开 `/login`。
- 2. 在“用户名”中输入 OpenList 用户名。
- 3. 在“密码”中输入 OpenList 密码。
- 4. 点击“进入控制台”。

登录页按钮与状态：

- **进入控制台**：提交用户名和密码。
- **登录中...**：登录请求正在进行。
- **登录失败提示**：用户名、密码、OpenList 地址或 OpenList 限流异常时显示。



4. 页面导航与公共按钮

4.1 左侧导航栏

管理员可见页面：

- 仪表盘
- OpenList
- 服务商
- 下载任务
- 配额管理
- Rclone
- 设置

普通用户可见页面：

- 仪表盘
- OpenList
- 服务商
- 下载任务

调试页默认不在侧边栏展示，管理员可以直接访问：

```
/debug
```



OpenBridge

下载编排控制台

仪表盘

系统概览

OpenList

文件浏览

服务商

服务商管理

下载任务

下载中心

配额管理

容量监控

Rclone

挂载配置

设置

系统配置



4.2 移动端菜单

移动端顶部会显示菜单按钮。点击菜单按钮打开侧边栏，再点击任意菜单项跳转页面。

按钮说明：

- 菜单按钮：打开移动端侧边栏。
- 遮罩区域：点击关闭侧边栏。



OpenBridge

下载编排控制台

重新登录

仪表盘

系统概览

OpenList

文件浏览

服务商

服务商管理

下载任务

下载中心

配额管理

容量监控

Rclone


挂载配置

设置

系统配置

路径

存储



4.3 顶部栏

顶部栏显示：

- OpenList 连接状态。
- 主机下行速度。
- 主机上行速度。
- aria2 当前传输速度。
- 语言切换按钮。
- 主题切换按钮。
- 登录或重新登录按钮。


按钮说明：

- 中文 / EN：切换界面语言。
- 主题按钮：切换亮色模式和黑夜模式。
- 登录：未登录时进入登录页。
- 重新登录：退出当前会话并回到登录页。



5. 仪表盘

访问路径：



仪表盘用于查看系统概况、存储容量、主机资源、服务健康和快捷入口。



5.1 顶部统计卡片

顶部有 3 个统计卡片：

- 活跃服务商：显示已注册服务商数量。
- 活跃挂载点：显示已创建的 Mount 数量。
- aria2 RPC：显示 aria2 是否在线。

交互说明：

- 点击“活跃挂载点”卡片：展开或收起挂载点列表。



5.2 总空间概览

总空间概览展示所有可统计 Provider 的聚合容量：

- 总容量
- 已使用
- 可用
- Provider 数量

按钮说明：

- 按 **Provider 查看存储**：展开每个 Provider 的容量卡片。
- **收起**：收起 Provider 容量卡片。
- Provider 容量卡片：点击后设置为默认展示对象，并收起列表。



5.3 主机资源

主机资源显示运行 OpenBridge 的电脑状态：

- CPU 占用：整机占用和 OpenBridge 占用。
- 内存占用：整机内存和 OpenBridge 进程内存。
- 磁盘占用：分区总占用和 OpenBridge 应用目录占用。
- 主机上行和下行带宽。

按钮说明：

- **刷新**：立即重新读取主机资源数据。



5.4 系统健康

系统健康展示：

- 后端 API 状态。
- aria2 RPC 状态。

- 配额同步状态。

状态说明：

- 绿色：正常。
- 灰色：未启用或暂无数据。
- 黄色：过期或待处理。
- 红色：异常。

系统健康

3 项服务中 3 项正常

后端 API

已连接并响应正常

活跃

aria2

已连接 (v1.37.0)

活跃

配额同步

上次更新：2026/6/8 21:05:14

活跃

5.5 快捷操作

快捷操作用于跳转到关键页面：

- 服务商：跳转 `/providers`。
- 文件：跳转 `/openlist`。
- 任务：跳转 `/tasks`。
- 配额：管理员可见，跳转 `/quota`。




6. OpenList 文件浏览

访问路径：

```
/openlist
```

该页面用于浏览当前 OpenList 用户可见的文件和目录。



6.1 路径

页面顶部显示当前路径。

交互说明：

- 点击“主页”：返回当前用户可见根目录 `/`。
- 点击路径中的目录名：跳转到对应目录。

主页 / baidunetdisk / A.大学 / 计院资料（新） / 计院资料（除政治类） / 大二 / 软件工程

6.2 文件列表

文件列表列包含：

- 名称
- 大小
- 修改时间
- 操作

交互说明：

- 点击目录行：进入目录。
- 点击文件行：选中或查看该行。
- 点击“名称”表头：按名称升序或降序排序。
- 点击“大小”表头：按大小升序或降序排序。
- 点击“修改时间”表头：按修改时间升序或降序排序。

名称 ▼	大小	修改时间	操作
📁 Z.其他		2026/2/17 15:54:29	下载文件夹
📁 P.考公		2026/3/3 13:09:25	下载文件夹
📁 O.Bilibili视频		2026/2/11 14:21:05	下载文件夹
📁 N.OMEN		2025/12/31 07:12:42	下载文件夹
📁 M.老账号资料		2026/1/22 20:57:41	下载文件夹
📁 L.软件		2025/12/18 23:44:33	下载文件夹
📁 K.照片		2026/5/18 17:26:10	下载文件夹
📁 J.虚拟机备份		2025/12/18 23:43:59	下载文件夹
📁 I.旧设备		2025/12/18 23:41:06	下载文件夹
📁 H.镜像		2025/12/18 23:40:53	下载文件夹
📁 G.Music		2026/1/9 13:03:28	下载文件夹
📁 F.MC game		2026/6/7 21:14:03	下载文件夹
📁 E.电子书		2026/2/5 20:38:30	下载文件夹
📁 D.ai		2025/12/18 23:36:18	下载文件夹
📁 C.电影		2026/4/2 16:22:21	下载文件夹
📁 B.小学初中高中资料（老）		2026/1/22 20:36:00	下载文件夹
📁 A.大学		2026/6/8 20:58:46	下载文件夹

6.3 下载文件或文件夹

文件和目录行右侧会显示下载按钮。

按钮说明：

- 下载：对单个文件打开下载确认弹窗。
- 下载文件夹：对文件夹打开下载确认弹窗。

■ 大二上打包		2025/12/18 23:36:32	下载文件夹
■ 【尚学堂】Java300集零基础适合初学者视频教程_Java300集零基础教程_Java初学入门视频基础巩固教程_Java语言入门到精通		2025/12/18 23:36:32	下载文件夹
■ OpenBridge_展演PPT(1).pptx	3 MB	2026/6/8 14:48:01	下载
■ demond.txt	187.3 KB	2026/6/8 02:11:37	下载
■ 中文第五版《线性代数及其应用第5版》中文PDF+戴维 C.雷 .pdf	115.4 MB	2025/12/18 23:36:32	下载
■ 线性代数及其应用111.pdf	46.7 MB	2026/6/8 20:57:54	下载

7. 下载确认弹窗

下载确认弹窗会在 OpenList 页面点击“下载”或“下载文件夹”时打开。



7.1 单文件下载

单文件弹窗显示：

- 文件路径
- 文件名
- 文件大小
- 服务商
- 直链
- 是否 OpenList 代理
- 下载目录

按钮说明：

- 下载到当前设备：直接在当前浏览器所在设备下载文件。

- 提交到 aria2：把下载任务提交给运行 OpenBridge 的电脑上的 aria2。
- 复制直链：复制解析出的直链。
- 生成二维码：为非 OpenList 代理直链生成二维码。
- 取消：关闭弹窗。
- 完成 / 关闭：下载任务创建完成后关闭弹窗。
- 右上角 ✕：关闭弹窗。

下载文件确认

提交到 aria2 后，单文件会下载到运行 OpenBridge / aria2 的电脑上。你也可以使用“下载到当前设备”直接在这台设备上下载。（懂中文就能学会）

文件路径

/baidunetdisk/A. 大学/OpenBridge_展演PPT(1).pptx

文件名

OpenBridge_展演PPT(1).pptx

文件大小

3 MB

服务商

BaiduNetdisk

直链

http://localhost:8080/api/v1/download/direct?path=%2Fbaidunetdisk%2FA.%E...

复制直链

代理

是（通过 OpenList）

下载目录（可选）

D:\downloads

浏览

取消

下载到当前设备

提交到 aria2

7.2 文件夹下载

文件夹弹窗会先扫描目录结构并统计：

- 服务商
- 文件数量
- 总大小

下载目录说明：

- 下载文件夹到 aria2 时必须提供目标目录。
- 系统会在目标目录下创建以文件夹名命名的子目录，并保留原始目录结构。

×

下载文件夹确认

文件夹下载会提交到运行 OpenBridge / aria2 的电脑上执行，不会下载到当前手机或平板本地。

文件夹路径

/baidunetdisk/A. 大学/大二下/操作系统/理论

文件夹名称

理论

服务商

unknown

包含文件数

96

总大小

620.9 MB

打包为 ZIP 下载

非百度文件夹会由当前设备直接下载 ZIP 包，不再要求你手动拼接 rclone 或额外工具。

下载 ZIP 到当前设备

下载会保留原始目录结构，结果会落到目标目录下的“理论”文件夹中。

下载目录（可选）

D:\downloads

浏览

取消


批量提交到 aria2

7.3 下载目录选择

下载目录输入框用于提交 aria2 时指定服务端电脑上的目录。

按钮说明：

- 输入框右侧的浏览按钮：打开本机目录选择器。
- 留空：使用默认下载目录。



8. 下载任务

访问路径：

/tasks

下载任务页面只统计由服务端电脑上的 aria2 执行的下载任务。当前设备直链下载和 ZIP 下载不会进入该任务列表。

下载任务

仅统计由服务端电脑上的 aria2 执行的下载任务

源路径（例如 /downloads/file.zip）

浏览源路径

D:\downloads

浏览

创建任务

全部 (3)

下载中 (0)

失败 (0)

已完成 (3)

清空当前

☐ 文件名	大小	状态	创建时间 ▼
1991-01-CET6.mp3	7.61 MB	已完成	2026/6/8 21:07:30
string + inline + macro.pptx	515.22 KB	已完成	2026/6/8 21:06:52
demon.d.txt	187.25 KB	已完成	2026/6/8 21:02:06

自动刷新活跃任务

停止

8.1 创建任务

页面顶部可直接创建下载任务。

操作步骤：

- 在“源路径”输入 OpenList 文件路径，例如 `/downloads/file.zip`。
- 点击“浏览源路径”可打开 OpenList 文件选择器。
- 在“目标目录”填写服务端电脑上的下载目录。
- 点击“创建任务”。

按钮说明：

- 浏览源路径**：打开 OpenList 文件浏览器，选择文件或文件夹。
- 创建任务**：创建 aria2 下载任务。
- 创建中...**：任务正在提交。

/baidunetdisk/A大学/计算机基础课程.rar

浏览源路径

D:\downloads

浏览


创建任务

8.2 OpenList 源路径选择器

源路径选择器用于从 OpenList 文件树中选择文件或文件夹。

按钮说明：

- ✕：关闭选择器。
- 选择目录：跳转到对应路径。
- 选择当前文件夹：把当前目录作为源路径。
- 选择文件：选择该文件。
- 打开文件夹：进入该文件夹。



8.3 任务筛选

任务列表上方提供状态筛选。

筛选项：

- 全部
- 等待中
- 下载中
- 失败
- 已完成

按钮说明：

- 点击任意筛选项：只显示对应状态的任务。

全部 (3) 下载中 (0) 失败 (0) 已完成 (3) 清空当前

☐ 文件名	大小	状态	完成时间 ▼
1991-01-CET6.mp3	7.61 MB	已完成	2026/6/8 21:07:40
string + inline + macro.pptx	515.22 KB	已完成	2026/6/8 21:06:54
demon.d.txt	187.25 KB	已完成	2026/6/8 21:02:11

8.4 清除任务记录

按钮说明：

- 清除：有勾选任务时，清除选中的任务记录。
- 清空当前：没有勾选任务时，清空当前筛选条件下的任务记录。
- 表头复选框：全选或取消全选当前列表。
- 行复选框：选择单条任务。
- 行内删除图标：清除该条任务记录。

注意：清除记录只影响前端记录和本地任务列表，不等同于删除已经下载到磁盘上的文件。

全部 (3) 下载中 (0) 失败 (0) 已完成 (3) 清除 (2)

☐ 文件名	大小	状态	完成时间 ▼
☒ 1991-01-CET6.mp3	7.61 MB	已完成	2026/6/8 21:07:40
☐ string + inline + macro.pptx	515.22 KB	已完成	2026/6/8 21:06:54
☒ demon.d.txt	187.25 KB	已完成	2026/6/8 21:02:11

8.5 任务排序

点击表头可排序：

- 文件名
- 大小
- 状态
- 创建时间或完成时间

同一个表头再次点击会切换升序和降序。

☒ 文件名 ▲	大小	状态	完成时间
1991-01-CET6.mp3	7.61 MB	已完成	2026/6/8 21:07:40
demon.d.txt	187.25 KB	已完成	2026/6/8 21:02:11
string + inline + macro.pptx	515.22 KB	已完成	2026/6/8 21:06:54

8.6 任务行操作

任务行按钮说明：

- 在电脑上打开文件：在运行 OpenBridge 的电脑上打开已下载文件。
- 在电脑上显示所在文件夹：打开文件所在目录并定位。

- **重试下载**：失败任务重新解析直链并提交 aria2。
- **行点击**：打开右侧或下方任务详情。



8.7 任务详情

任务详情包含：

- 任务 ID
- 源路径
- 文件名
- 文件大小
- aria2 GID
- 状态
- 进度
- 重试次数
- 错误信息
- 直链
- 开始时间
- 完成时间
- 创建时间
- 更新时间

按钮说明：

- **关闭**：关闭任务详情。
- **重试下载**：重新提交失败任务。
- **点击复制**：复制直链。

任务详情

关闭

任务 ID	源路径
424bb72b97b138528b70f4ba626315f0	/程序设计/C++语言/string + inline + macro.pptx
文件名	文件大小
string + inline + macro.pptx	515.22 KB
ARIA2 GID	状态
2c40431a47d67c55	已完成
重试次数	直链
0	点击复制 http://127.0.0.1:5244/p/local/%E8%AE%A1%E9%99%A2%E8%85%84%E6%96%99%E7%BC%8
完成时间	创建时间
2026/6/8 21:06:54	2026/6/8 21:06:52
更新时间	
2026/6/8 21:55:08	

8.8 自动刷新

当存在等待中或下载中的任务时，页面会自动刷新。

按钮说明：

- **停止**：停止自动刷新活跃任务。




9. 服务商管理

访问路径：

```
/providers
```

服务商页面用于查看、注册、编辑和删除 Provider。

普通用户可以查看服务商列表。管理员可以新增、编辑和删除。



9.1 服务商卡片

卡片显示：

- 服务商名称
- Provider 类型
- 网盘类型
- 状态
- 本地路径或账号信息
- 配额使用情况
- 最后错误

按钮说明：

- 编辑按钮：打开编辑服务商弹窗。
- 删除按钮：删除该服务商。



9.2 注册服务商

操作步骤：

1. 点击“+ 注册服务商”。
2. 填写名称。
3. 选择后端类型。
4. 按类型填写认证信息。
5. 选择状态。
6. 点击“注册”。

按钮说明：

- + 注册服务商：打开注册弹窗。
- ×：关闭弹窗。
- 取消：关闭弹窗并放弃修改。
- 注册 / 保存：提交表单。

注册服务商

名称 *

例如：我的云盘

后端类型

通用

所有操作通过 OpenList API 路由，适用于任何在 OpenList 中配置的网盘。

关于配额

注册后创建 Mount，然后在配额页面同步配额。通用模式显示测试数据。


取消

注册

9.3 后端类型

后端类型按钮说明：

- 通用：适用于所有 OpenList 中已有网盘。
- 百度网盘：需要百度 access_token，支持直接下载。
- 夸克网盘：需要夸克 Cookie，支持配额同步。
- 本地存储：读取本机目录所在磁盘容量。



9.4 本地存储

本地存储字段：

- 本地文件夹路径：例如 `D:\Downloads`，需要和Openlist挂载的本地路径一致。

按钮说明：

- 路径输入框右侧浏览按钮：调起本机目录选择器。

编辑服务商

名称 *

local_model

后端类型

本地存储

从本地文件系统读取真实磁盘容量。需要驱动器路径。

本地文件夹路径 *

I:\671b

浏览

使用 GetDiskFreeSpaceEx 读取该路径所在磁盘的真实总容量、已用量和可用量。

状态

启用

关于配额

注册后创建 Mount → 同步配额。LocalWindowsProvider 将读取指定路径的真实磁盘容量。

取消

保存

9.5 百度网盘

百度字段：

- 百度 Access Token：填写百度 access_token。
- 账户 ID：可选，用于区分多个账号。

按钮说明：

- 点我获取 Token：打开获取 Token 的参考入口或提示。

编辑服务商

名称 *

baidunetdisk

后端类型

百度网盘

专用百度后端，支持直接下载。需要百度 `access_token`。

百度 Access Token *

.....

点我获取 Token

获取方式：通过百度网盘验证登录填写对应的 Key，获取令牌。

状态

启用

关于配额

注册后创建 Mount → 同步配额。BaiduProvider 将使用你的 `access_token` 从百度 API 获取真实容量数据。

取消

保存

9.6 夸克网盘

夸克字段：

- 夸克 Cookie：填写从浏览器请求头复制的 Cookie。
- 账户 ID：可选，用于区分多个账号。

按钮说明：

- 点我获取 Cookie：打开获取 Cookie 的参考入口或提示。

编辑服务商

名称 *

quark

后端类型

夸克网盘

夸克 Cookie *

.....

点我获取 Cookie

获取方式：打开 pan.quark.cn → F12 → Network → 点任意请求 → 在请求头中找到 Cookie → 右键复制值。Cookie 必须包含 __pus 和 __t 字段。

状态

启用

关于配额

注册后创建 Mount → 同步配额。QuarkProvider 将使用你的 cookie 从夸克 API 获取真实容量数据。不支持直接下载。

取消

保存

9.7 编辑和删除

编辑操作：

- 点击服务商卡片右上角编辑按钮。

2. 修改字段。
3. 点击“保存”。

删除操作：

1. 点击服务商卡片右上角删除按钮。
2. 在确认框中确认删除。

注意：删除服务商可能影响该服务商下已有 Mount、配额和 rclone 配置。



10. 配额管理

访问路径：

/quota

权限：管理员。

配额管理页面用于创建 Mount、同步配额、编辑 Mount 和删除 Mount。




10.1 选择 Provider

页面顶部有 Provider 下拉框。

按钮说明：


- Provider 下拉框：展开当前 OpenList 源下的 Provider 列表。
- Provider 选项：切换当前管理的服务商。



10.2 Provider 总容量

选择 Provider 后会显示该 Provider 的总使用情况：

- 总配额
- 已使用
- 可用
- 使用比例



10.3 创建 Mount

操作步骤：

1. 点击“创建 Mount”。
2. 在“OpenList 路径”填写真实存在的 OpenList 路径，例如 `/movie`。
3. 选择配额模式。
4. 如果选择虚拟模式，填写虚拟总容量。
5. 点击“创建 Mount 并查询配额”。

按钮说明：

- 创建 Mount：展开或收起创建表单。
- Openlist路径：Openlist真实路径，必须为英文
- 真实：使用真实容量。
- 虚拟：使用手动指定容量。
- 创建 Mount 并查询配额：创建挂载点。

OpenList 路径

例如 /local 或 /电影

这里必须填写 OpenList / WebDAV 中真实存在的路径，而不是自动生成的占位路径。

☒ 真实 真实容量 (从网盘/磁盘获取)

☐ 虚拟 虚拟容量 (手动指定总量)

创建 Mount 并查询配额

10.4 Mount 卡片


Mount 卡片显示：

- Mount 名称
- 配额模式

- OpenList 路径
- 总配额
- 已使用
- 可用
- 进度条
- 更新时间

按钮说明：

- **同步配额**：从 Provider 或虚拟配置重新计算配额。
- **编辑**：进入编辑模式。
- **删除**：打开删除确认弹窗。



10.5 编辑 Mount

编辑字段：

- 名称
- OpenList 路径
- 配额模式
- 虚拟总容量
- 虚拟已用量

按钮说明：

- **保存**：提交修改。
- **取消**：退出编辑模式。




10.6 删除 Mount

操作步骤：

1. 点击 Mount 卡片上的“删除”。
2. 在弹窗中点击“删除”确认。

按钮说明：

- **删除**：确认删除。
- **取消**：关闭弹窗。




11. Rclone 挂载配置

访问路径：

```
/rclone
```

权限：管理员。

Rclone 页面用于创建、编辑、删除、写入、挂载和停止本机 rclone 配置。



11.1 新增配置

操作步骤：

- 1. 点击“新增配置”。
- 2. 填写挂载配置名。
- 3. 选择挂载方式。
- 4. 选择一个或多个 Mount。
- 5. 填写用户名和密码。
- 6. 填写本地挂载路径或盘符。
- 7. 点击“保存”。

按钮说明：

- 新增配置：打开配置弹窗。
- ✕：关闭弹窗。
- 取消：放弃保存。
- 保存：保存配置。

新增 Rclone 配置

×

配置名

例如 ob-study

挂载方式

普通

一个 mount 对应一个 rclone WebDAV remote。

Union

多个 mount 聚合为一个 Union remote。

Combine

多个 mount 以子目录形式组合到一个 Combine remote。

挂载点

普通模式选择一个挂载点；Union / Combine 至少选择两个。

local_model Mount

挂载点 #1

onedrive Mount

挂载点 #2

baidunetdisk Mount

挂载点 #3

quark Mount

挂载点 #4

用户名

admin

取消

保存

1. 配置名称: 用于标识该 Rclone 配置, 例如 ob-study。

2. 挂载方式: 选择挂载方式, 普通模式选择一个挂载点; Union / Combine 至少选择两个。

3. 挂载点: 选择挂载点, 普通模式选择一个挂载点; Union / Combine 至少选择两个。

4. 用户名: 输入 Rclone 配置的用户名。

挂载点

普通模式选择一个挂载点；Union / Combine 至少选择两个。

local_model Mount

挂载点 #1

onedrive Mount

挂载点 #2

baidunetdisk Mount

挂载点 #3

quark Mount

挂载点 #4

用户名

admin

密码

.....

密码会以可恢复的暗文形式保存在本机数据库中，留空表示保持已保存密码不变。

本地挂载路径

例如 X: 或 C:\mnt\ob

浏览

Windows 可填写盘符或目录，例如 X: 或 C:\mnt\ob。

取消

保存

11.2 挂载方式

挂载方式说明：

- 普通：一个 Mount 对应一个 rclone WebDAV remote。
- union：多个 Mount 合并为 union remote。
- combine：多个 Mount 组合为 combine remote，保留各 Mount 的子目录识别。

挂载方式

普通

一个 mount 对应一个 rclone WebDAV remote。

Union

多个 mount 聚合为一个 Union remote。

Combine

多个 mount 以子目录形式组合到一个 Combine remote。

挂载点

11.3 选择 Mount

弹窗中会展示当前 OpenList 源下可用的 Mount。

按钮说明：

- Mount 选项按钮：点击选中或取消选中。

注意：

- 普通模式通常选择一个 Mount。
- union 和 combine 可以选择多个 Mount。



11.4 配置卡片

配置卡片显示：

- 配置名
- 挂载方式
- Mount ID
- 用户名
- 目标路径
- 是否已保存密码
- 是否已挂载
- 写入命令
- 挂载命令
- 最后错误

按钮说明：

- 编辑：打开编辑弹窗。
- 删除：删除该配置。
- 复制：复制写入命令或挂载命令。
- 写入 `rcclone` 配置：执行 rclone 配置写入。
- 挂载：启动 rclone mount。
- 停止挂载：停止该配置对应的 rclone mount。

openbridge01

编辑

删除

Combine · Y:

挂载点	用户名
3, 2, 1, 4	admin
已保存密码	上次写入
活跃	2026/6/8 20:57:16
上次挂载	挂载状态
2026/6/8 20:57:19	运行中

挂载进程 PID

15260

配置命令

"D:\rclone\rclone.exe" config create openbridge01__mount_3 webdav url "http://127.0.0.1:8080/api/v1/webdav/mounts/3" vendor other user admin pass *****
* --obscure

"D:\rclone\rclone.exe" config create openbridge01__mount_2 webdav url "http://127.0.0.1:8080/api/v1/webdav/mounts/2" vendor other user admin pass *****
* --obscure

"D:\rclone\rclone.exe" config create openbridge01__mount_1 webdav url "http://127.0.0.1:8080/api/v1/webdav/mounts/1" vendor other user admin pass *****
* --obscure

"D:\rclone\rclone.exe" config create openbridge01__mount_4 webdav url "http://127.0.0.1:8080/api/v1/webdav/mounts/4" vendor other user admin pass *****
* --obscure

"D:\rclone\rclone.exe" config create openbridge01 combine upstreams "baidunetdisk_mount=openbridge01__mount_3: onedrive_mount=openbridge01__mount_2: local_model_mount=openbridge01__mount_1: quark_mount=openbridge01__mount_4:"

复制命令

挂载命令

"D:\rclone\rclone.exe" mount openbridge01: "Y:" --vfs-cache-mode full --links --rc --rc-no-auth --rc-addr 127.0.0.1:<port>




11.5 删除配置

操作步骤：

- 1. 点击配置卡片上的“删除”。
- 2. 确认后删除配置。

删除配置会同步清理 OpenBridge 管理的 rclone remote 信息。若 Mount 已删除，旧配置会在刷新或操作时更新状态。



11.6 常见 rclone 使用顺序

推荐顺序：

- 1. 在设置页填写 rclone 路径。
- 2. 在配额页创建 Mount。
- 3. 在 Rclone 页新增配置。
- 4. 点击“写入 rclone 配置”。
- 5. 点击“挂载”。
- 6. 不需要时点击“停止挂载”。


12. 设置

访问路径：

```
/settings
```

权限：管理员。

设置页用于管理 OpenList、aria2、rclone、登录设备数、文件索引缓存、本地偏好和服务控制。




12.1 当前用户信息

页面会显示当前 OpenList 用户信息：

- 用户名
- 用户 ID
- 角色
- 根目录
- 是否禁用
- 权限值

按钮说明：

- **刷新**：重新读取当前用户信息。
- **重试**：用户信息读取失败后重新请求。



12.2 aria2 设置

字段说明：

- RPC URL：aria2 RPC 地址，默认 <http://127.0.0.1:6800/jsonrpc>。
- aria2 路径：aria2c 可执行文件路径。
- 启动时自动拉起 aria2：OpenBridge 启动时自动尝试启动 aria2。

按钮说明：

- RPC URL 旁 [保存](#)：保存 RPC URL。
- aria2 路径输入框右侧浏览按钮：选择 aria2c 可执行文件。
- 自动启动开关：开启或关闭自动启动。
- 自动启动区域的 [保存](#)：保存 aria2 路径和自动启动配置。

aria2

RPC URL

http://127.0.0.1:6800/jsonrpc

保存

ARIA2 路径

D:\aria\aria2\aria2c.exe

浏览

填写 aria2c 可执行文件路径。开启自动启动后，OpenBridge 启动时会尝试自动拉起 aria2。

启动时自动拉起 ARIA2仅当本机存在 aria2c 且 RPC 未运行时才会自动启动。

☒

保存

默认下载目录

D:\downloads

浏览

保存

留空使用 aria2 配置的默认值。更改仅对新下载生效。

12.3 默认下载目录


字段说明：

46 / 70

- 默认下载目录：提交 aria2 下载时的默认目标目录。

按钮说明：

- 输入框右侧浏览按钮：选择本机目录。
- 保存：保存默认下载目录。



12.4 其他设置

其他设置包含：

- 本地登录超时：仅保存在当前设备浏览器中。
- 界面动画效果：仅保存在当前设备浏览器中。
- 启动时自动打开浏览器：写入后端配置。
- 登录设备上限：管理员设置同一账号允许同时在线设备数。

按钮说明：

- 本地登录超时旁 保存：保存当前设备的登录超时时间。
- 界面动画效果开关：开启或关闭动画。
- 界面动画效果旁 保存：保存本地动画偏好。
- 启动时自动打开浏览器开关：开启或关闭。
- 启动时自动打开浏览器旁 保存：保存后端配置。
- 登录设备上限旁 保存：保存设备数量限制。

其他设置

本地登录超时（分钟）

120

保存

仅保存在当前设备浏览器中。超时、后端重启、OpenList 换源或登录失效后会要求重新登录。

界面动画效果仅保存在当前设备浏览器中。关闭后会减少过渡、悬浮和装饰动画，兼顾性能与稳定显示。

☒

保存

启动时自动打开浏览器OpenBridge 启动后自动打开http://localhost:端口号。

☒

保存

登录设备上限

20

保存

管理员可设置同一账号允许同时在线的设备数。普通账号默认上限为 5 台。

服务控制

重启和退出都会先把当前 FILETREE 缓存写回磁盘。

重启服务

退出服务

12.5 服务控制

按钮说明：

- **重启服务**：提交重启请求。重启前会尝试把 FILETREE 缓存写回磁盘。
- **退出服务**：提交退出请求。退出前会尝试把 FILETREE 缓存写回磁盘。

注意：退出服务后当前页面将无法继续访问，需要重新启动 OpenBridge。



12.6 FILETREE 文件索引缓存

字段说明：

- 缓存磁盘上限：最小 4 KB。
- 缓存文件树层数：允许 1 到 5 层。

按钮说明：

- **保存**：保存 FILETREE 缓存大小和层数。

说明：

- 启动时会读取磁盘缓存到内存。
- 运行中会更新内存缓存。
- 退出或重启时会写回磁盘。
- 预热不应阻塞正常文件浏览。

FILETREE 文件索引缓存

缓存磁盘上限 (KB)

1024

FILETREE 会把前 1 到 5 层目录索引缓存到磁盘中。最小值为 4 KB，启动时读入内存，退出或重启时回写磁盘。

缓存文件树层数

2

允许缓存 1 到 5 层目录结构。层数越深，启动预热和磁盘占用越高。

保存

12.7 Rclone 路径

字段说明：

- Rclone 路径：rclone 可执行文件路径，例如 `D:\rclone\rclone.exe`。

按钮说明：

- 输入框右侧浏览按钮：选择 rclone 可执行文件。
- 保存：写入 `.env` 并保存到后端配置。

Rclone

RCLONE 路径

浏览

保存

填写 rclone 可执行文件路径，例如 C:\Program Files\rclone\rclone.exe。保存后会写入 .env。

12.8 OpenList 设置

字段说明：


- OpenList 基础 URL：OpenBridge 连接的 OpenList 地址。

按钮说明：

- 保存：保存 OpenList Base URL。

注意：

- 更换 OpenList Base URL 后，需要重新登录。
- 服务商、Mount、rclone 配置和文件浏览数据会按 OpenList 源隔离。



The image shows a dark-themed user interface for 'OpenList'. At the top left is the 'OpenList' logo. Below it, the text '基础 URL' (Base URL) is displayed. Underneath this text is a text input field containing the URL 'http://127.0.0.1:5244'. To the right of the input field is a blue button with the white text '保存' (Save).

12.9 重置用户数据

重置分为两种：

- 当前 OpenList 数据：只清空当前 OpenList Base URL 对应的数据。
- 全部数据：清空数据库中的全部服务商、Mount、配额快照和下载任务。

按钮说明：

- 重置当前源数据：清空当前 OpenList 源的数据。
- 重置全部数据：清空全部源的数据。

重置用户数据

支持按当前 OpenList 源或对整个数据库执行重置。此操作不可撤销。

当前 OPENLIST 数据

只清空当前 OpenList Base URL 对应的服务商、挂载点、配额快照，以及该源下新记录的下载任务。

重置当前源数据

全部数据

真正清空数据库中的全部服务商、挂载点、配额快照和下载任务，不区分 OpenList 源。

重置全部数据


13. 调试页面

访问路径：

```
/debug
```

权限：管理员。


调试页默认不显示在侧边栏中，需要手动访问。



13.1 API 连通性检测

按钮说明：

- **Ping API**：向后端发送测试请求，验证 API 是否可达。




13.2 Store 状态

按钮说明：

- **显示 Store / 隐藏 Store**：展开或收起前端 Store 状态。

用途：

- 查看当前登录态。
- 查看服务商、Mount、任务 ID 等前端缓存。




13.3 重置用户数据

按钮说明：

- **重置用户数据**：执行调试用重置操作。

生产环境建议优先使用设置页中的“重置当前源数据”或“重置全部数据”。



14. WebDAV Mount 用法

OpenBridge 提供按 Mount 暴露的 WebDAV 代理。

地址格式：

```
http://<OpenBridge主机>:<端口>/api/v1/webdav/mounts/<mount_id>
```

示例：

```
http://127.0.0.1:8080/api/v1/webdav/mounts/12
```

特点：

- 文件能力复用 OpenList WebDAV。
- 容量展示使用 OpenBridge Mount 层配额。
- 认证头会继续转发给 OpenList。

rclone 示例：

```
rclone config create ob-mount-12 webdav url  
http://127.0.0.1:8080/api/v1/webdav/mounts/12 vendor other user admin pass  
your_password  
rclone mount ob-mount-12: X: --vfs-cache-mode full
```

15. API 文档

15.1 基础信息

默认 API Base URL：

```
/api/v1
```

完整示例：

```
http://127.0.0.1:8080/api/v1/provider/list
```

15.2 设备请求头

前端会自动携带：

```
X-OpenBridge-Device-ID: <device_id>
```

该请求头用于区分设备会话、OpenList 用户根目录和设备登录限制。外部调用 API 时建议也提供稳定的设备 ID。

15.3 通用响应格式

后端响应通常为：

```
{
  "code": 1000,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

前端兼容：

- `code = 1000`
- `code = 0`

错误响应示例：

```
{
  "code": 40001,
  "message": "error message",
  "data": null
}
```

15.4 权限说明

公开接口：

- `POST /user/login`
- 前端静态页面

登录后可用接口：

- 用户信息
- 文件浏览
- 下载任务
- 服务商列表
- Mount 查询
- 主机资源查询

管理员接口：

- 注册、编辑、删除服务商
- 创建、编辑、删除 Mount
- 更新设置
- rclone 配置写入、挂载、停止挂载

- 重启和退出服务

15.5 User API

POST /user/login

用途：登录 OpenBridge 控制台。

请求体：

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

返回：

```
{
  "code": 1000,
  "message": "success",
  "data": {
    "token": "... "
  }
}
```

GET /user/info

用途：获取当前 OpenList 用户信息。

返回字段：

- id
- username
- base_path
- role
- disabled
- permission
- sso_id
- otp

GET /user/session-status

用途：检查当前设备会话是否仍有效。

返回字段：

- authenticated
- backend_instance_id

- openlist_base_url
- fingerprint
- device_id
- device_limit
- active_device_count
- username
- role
- checked_at
- reason

DELETE /user/reset?scope=current|all

权限：管理员。

用途：重置用户数据。

参数：

- scope=current：重置当前 OpenList 源数据。
- scope=all：重置全部数据。

15.6 Settings API

GET /settings

用途：获取当前设置。

返回字段：

- openlist_base_url
- aria2_rpc_url
- aria2_path
- aria2_auto_start
- rclone_path
- session_device_limit
- auto_open_browser
- filetree_cache_size_kb
- filetree_cache_depth

PUT /settings/openlist

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "base_url": "http://127.0.0.1:5244"
}
```

PUT /settings/aria2

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "rpc_url": "http://127.0.0.1:6800/jsonrpc",
  "path": "D:\\aria2\\aria2c.exe",
  "auto_start": true
}
```

PUT /settings/rclone

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "path": "D:\\rclone\\rclone.exe"
}
```

PUT /settings/session

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "device_limit": 5
}
```

PUT /settings/app

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "auto_open_browser": true
}
```

PUT /settings/filetree

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "cache_size_kb": 1024,
  "cache_depth": 2
}
```

限制：

- `cache_size_kb` 最小 4。
- `cache_depth` 最小 1，最大 5。

15.7 Storage API

GET /storage/drivers

用途：获取 OpenList 存储驱动列表。

GET /storage/driverInfo?name=<driver>

用途：获取指定驱动详情。

参数：

- `name`：驱动名称。

GET /storage/files?path=/&page=1&per_page=50

用途：获取当前用户可见路径下的文件列表。

参数：

- `path`：OpenList 可见路径。
- `page`：页码。
- `per_page`：每页数量。

返回数据结构：

```
{
  "content": [
    {
      "name": "file.zip",
      "size": 1024,
      "is_dir": false,
      "modified": "2026-06-08T00:00:00Z",
      "provider": "baidu"
    }
  ],
}
```

```
"total": 1,  
"provider": "baidu"  
}
```

GET /storage/file?path=/file.zip

用途：获取单个文件详情。

15.8 Download API

POST /download/resolve

用途：解析文件直链。

请求体：

```
{  
  "path": "/movie/file.mp4"  
}
```

返回：

```
{  
  "path": "/movie/file.mp4",  
  "name": "file.mp4",  
  "size": 123456,  
  "provider": "baidu",  
  "direct_link": "https://...",  
  "header": "",  
  "is_openlist_proxy": false  
}
```

GET /download/direct?path=/file.zip&device_id=<device_id>

用途：下载或代理指定文件直链。

说明：

- 如果解析结果是 OpenList 代理链接，会由 OpenBridge 转发。
- 如果解析结果是可直连链接，会跳转到真实直链。

HEAD /download/direct?path=/file.zip&device_id=<device_id>

用途：用于下载客户端预检文件信息。

GET /download/folder-zip?path=/folder&device_id=<device_id>

用途：把文件夹打包为 ZIP 并下载到当前设备。

POST /download/tasks

用途：创建 aria2 下载任务。

请求体：

```
{
  "path": "/movie/file.mp4",
  "dir": "D:\\Downloads"
}
```

返回：下载任务对象或任务 ID。

GET /download/tasks/:id

用途：查询下载任务详情。

POST /download/tasks/:id/retry

用途：重试失败任务。

POST /download/tasks/:id/open

用途：在运行 OpenBridge 的电脑上打开已下载文件。

返回：

```
{
  "file_path": "D:\\Downloads\\file.mp4"
}
```

POST /download/tasks/:id/open-location

用途：在运行 OpenBridge 的电脑上打开文件所在目录。

返回：

```
{
  "folder_path": "D:\\Downloads"
}
```

GET /download/aria2-status

用途：检查 aria2 RPC 状态。

返回:

```
{
  "version": "1.37.0",
  "downloadSpeed": 0,
  "uploadSpeed": 0
}
```

15.9 Provider API

GET /provider/list

用途: 获取当前 OpenList 源下的 Provider 列表。

GET /provider/info?id=<id>

用途: 获取单个 Provider 详情。

POST /provider

权限: 管理员。

用途: 注册 Provider。

请求体示例:

```
{
  "name": "百度网盘",
  "provider_type": "baidu",
  "net_disk": "baidu",
  "account_id": "account-1",
  "status": "active",
  "access_token": "..."
}
```

本地存储示例:

```
{
  "name": "本地磁盘",
  "provider_type": "local",
  "net_disk": "local",
  "account_id": "D:\\Downloads",
  "status": "active"
}
```

PUT /provider/

权限：管理员。

用途：更新 Provider。

请求体需要包含 `id`。

DELETE `/provider?id=<id>`

权限：管理员。

用途：删除 Provider。

15.10 Mount API

GET `/mount`

用途：获取 Mount 列表。

POST `/mount`

权限：管理员。

用途：创建 Mount。

请求体示例：

```
{
  "name": "movie",
  "provider_account_id": 1,
  "provider_type": "baidu",
  "mount_path": "/movie",
  "provider_root_path": "",
  "quota_mode": "real",
  "enabled": true
}
```

虚拟容量示例：

```
{
  "name": "virtual-movie",
  "provider_account_id": 1,
  "provider_type": "baidu",
  "mount_path": "/movie",
  "quota_mode": "virtual",
  "virtual_total": 102400,
  "virtual_used": 0,
  "enabled": true
}
```


PUT `/mount/:id`

权限：管理员。

用途：更新 Mount。

DELETE `/mount/:id`

权限：管理员。

用途：删除 Mount。

GET `/mount/:id/quota`

用途：查询 Mount 当前配额。

返回：

```
{
  "mount_id": 12,
  "mode": "real",
  "allowed_max": 0,
  "quota": {
    "provider": "baidu",
    "total": 102400,
    "used": 20480,
    "available": 81920,
    "updated_at": "2026-06-08T00:00:00Z"
  }
}
```

POST `/mount/:id/quota/sync`

用途：同步 Mount 配额。

15.11 Rclone API

GET `/rclone/profiles`

用途：获取当前 OpenList 源下的 rclone 配置。

POST `/rclone/profiles`

权限：管理员。

请求体：

```
{
  "name": "openbridge",
```

```
"mode": "ordinary",
"mount_ids": [12],
"username": "admin",
"password": "password",
"target_path": "X:"
}
```

mode 可选：

- ordinary
- union
- combine

PUT /rclone/profiles/:id

权限：管理员。

用途：更新 rclone 配置。

DELETE /rclone/profiles/:id

权限：管理员。

用途：删除 rclone 配置。

POST /rclone/profiles/:id/apply

权限：管理员。

用途：写入 rclone 配置。

POST /rclone/profiles/:id/mount

权限：管理员。

用途：启动 rclone mount。

POST /rclone/profiles/:id/unmount

权限：管理员。

用途：停止 rclone mount。

15.12 System API

POST /system/pick-path

用途：调起服务端本机文件或目录选择器。

请求体：

```
{
  "kind": "directory",
  "title": "选择目录",
  "current_path": "D:\\Downloads",
  "filter": ""
}
```

kind 可选:

- file
- directory

返回:

```
{
  "path": "D:\\Downloads"
}
```

GET /system/metrics

用途: 获取主机资源指标。

返回字段:

- cpu_usage
- process_cpu_usage
- memory_usage
- memory_used_bytes
- memory_total_bytes
- process_memory_bytes
- disk_usage
- disk_used_bytes
- disk_total_bytes
- app_disk_usage_bytes
- network_receive_bytes_per_sec
- network_transmit_bytes_per_sec
- disk_path
- hostname
- sampled_at

POST /system/restart

权限: 管理员。

用途: 重启 OpenBridge 服务。

返回:

```
{  
  "accepted": true,  
  "action": "restart"  
}
```

POST /system/exit

权限：管理员。

用途：退出 OpenBridge 服务。

返回：

```
{  
  "accepted": true,  
  "action": "exit"  
}
```

15.13 WebDAV API

/webdav/mounts/:id

用途：把指定 Mount 暴露为 WebDAV 根。

支持方法：

- OPTIONS
- PROPFIND
- GET
- HEAD
- PUT
- POST
- DELETE
- MKCOL
- MOVE
- COPY
- LOCK
- UNLOCK

路径示例：

```
/api/v1/webdav/mounts/12  
/api/v1/webdav/mounts/12/path/to/file.txt
```

16. 常见问题

16.1 登录后很快退出

检查：

- 设置页中的本地登录超时时间。
- OpenList 是否重启或换源。
- 后端是否重启。
- 当前账号设备数量是否超过上限。

16.2 手机直链下载失败

如果直链中出现 **127.0.0.1**，手机无法访问电脑本机地址。建议：

- 使用百度终端直下模式中的真实直链。
- 复制直链或生成二维码。
- 把 OpenBridge 绑定到局域网可访问地址。

16.3 文件浏览根目录不对

OpenBridge 的 **/** 对应当前 OpenList 用户可见根目录。检查：

- 当前登录的 OpenList 用户。
- OpenList 用户的 **base_path**。
- OpenList Base URL 是否已切换。

16.4 rclone 更换端口后无法挂载

检查：

- 设置页 OpenList Base URL 是否已保存。
- rclone 配置是否属于当前 OpenList 源。
- Rclone 页是否重新点击“写入 rclone 配置”。
- 旧挂载是否已停止并重新挂载。

16.5 aria2 任务创建失败

检查：

- 设置页 aria2 RPC URL 是否正确。
- aria2 是否正在运行。
- 是否开启启动时自动拉起 aria2。
- 目标目录是否是运行 OpenBridge 的电脑上的有效路径。

16.6 文件夹下载很慢

文件夹下载需要扫描目录树。建议：

- 大文件夹优先使用直链清单或 ZIP。
- 减少 FILETREE 缓存层数。
- 确认 OpenList 本身目录列表速度正常。

16.7 黑夜模式看不清

可在顶部栏切换亮色和黑夜模式，也可以在设置页关闭界面动画以降低渲染压力。