# 2.5. CSS-текст

Модуль **CSS-текст** описывает функции CSS, которые управляют переводом исходного текста в форматированный и переносом строк. Различные свойства CSS обеспечивают контроль над преобразованием регистра, обработкой пробелов, правилами переноса и переносом текста и строк, выравниванием, интервалами и отступами.

CSS построен на Unicode.

# 1. Преобразование текста: свойство text-transform

Свойство text-transform стилизует текст. Оно не влияет на базовое содержимое и не должно влиять на содержимое операции копирования и вставки простого текста.

	text-transform	
Значения:		
none	Значение по умолчанию, означает отсутствие эффектов.	
capitalize	Изменяет написание первой буквы каждого слова в элементе, делая её прописной.	
uppercase	Выводит все слова в элементе прописными буквами.	
lowercase	Выводит все слова в элементе строчными буквами.	
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.	

Наследует значение свойства от родительского элемента.

# Синтаксис

inherit

```
text-transform: none;
text-transform: capitalize;
text-transform: uppercase;
text-transform: lowercase;
text-transform: inherit;
text-transform: initial;
```

# 2. Обработка пробелов и переносы строк: свойство white-space

Свойство white-space обрабатывает пробелы между словами и переносы строк внутри элемента.

white-space	
Значения:	
normal	Значение по умолчанию. Между словами вставляется только по одному пробелу, дополнительные пробелы отбрасываются. Текст переносится только в случае необходимости.
nowrap	Запрещает переносы строк, за исключением применения
pre	Пробелы в тексте не игнорируются, браузер отображает дополнительные пробелы и переносы строк.
pre-wrap	Сохраняет пробелы в тексте, делая разрывы строк там, где это необходимо.
pre-line	Удаляет лишние пробелы, за исключением случаев
break-spaces	Поведение идентично pre-wrap, за исключением того, что: любая последовательность неудаляемых пробелов всегда занимает место, в том числе в конце строки; возможность

	переноса строки существует после каждого неудаляемого пробела, в том числе между пробелами.	
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.	
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.	

```
white-space: normal;
white-space: nowrap;
white-space: pre;
white-space: pre-wrap;
white-space: pre-line;
white-space: break-spaces;
white-space: inherit;
white-space: initial;
```

# 3. Настройка табуляции: свойство tab-size

Свойство tab-size используется для изменения величины отступа, получаемого с помощью клавиши ТАВ. Значения свойства игнорируются, когда установлено одно из трёх значений pre-line, normal или nowrap свойства white-space.

Работает только для элементов <textarea> и , для остальных блочных элементов значение всегда будет равно единице. Значения свойства, указанные в единицах длины, поддерживается только в Chrome 42+.

```
tab-size

Значения:

целое число

Любое целое положительное число. По умолчанию табуляция делает отступ, равный восьми
```

	пробелам.	
длина	Значение отступа, указываемое в единицах длины, например, рх.	
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.	
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.	

```
tab-size: 0;
tab-size: 10px;
tab-size: inherit;
tab-size: initial;
```

# 4. Разрыв строки и границы слов

Когда содержимое на строчном уровне разбивается на строки, оно разбивается на линейные блоки. Такое разбиение называется разрыв строки.

Когда строка прерывается из-за явных элементов управления разрывом строки, например, символа новой строки или тега  $\langle br \rangle$ , начала или конца блока — это принудительный разрыв строки.

Если строка обрывается из-за переноса содержимого, когда браузер создает необязательные разрывы строк, чтобы вписать содержимое — это мягкий перенос.

### 4.1. Правила разрыва для букв: свойство word-break

Свойство word-break определяет возможности мягкого переноса между буквами, т.е. когда допустимо разбивать строки текста. В частности, оно контролирует, существует ли возможность мягкого переноса между смежными типографскими буквенными единицами и/или цифрами. Это не влияет на правила, регулирующие возможности мягкого переноса, созданные пробелами.

	word-break
Значения:	
normal	Слова разрываются в соответствии с их обычными правилами. Значение по умолчанию.
break-all	Разрыв допускается в пределах слов. Перенос слов не применяется.
keep-all	Запрещает разрывы между парами символов.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

```
word-break: normal;
word-break: break-all;
word-break: keep-all;
word-break: inherit;
word-break: initial;
```

# 4.2. Разрыв строки: line-break

Свойство line-break определяет правила переноса строк, применяемых внутри элемента, в частности то, как перенос взаимодействует со знаками препинания и символами.

line-break	
Значения:	
auto	Браузер определяет набор используемых ограничений на разрыв строки, которые могут варьироваться в зависимости от длины линии, например, использовать менее строгий набор

	правил разрыва строки для коротких строк. Значение по умолчанию.
loose	Разбивает текст, используя наименее ограничивающий набор правил переноса строк. Обычно используется для коротких строк, например, в газетах.
normal	Разбивает текст, используя наиболее распространенный набор правил переноса строк.
strict	Разбивает текст, используя строгий набор правил переноса строк.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

```
line-break: auto;
line-break: loose;
line-break: normal;
line-break: strict;
line-break: inherit;
line-break: initial;
```

### 4.3. Расстановка переносов: свойство hyphens

Свойство hyphens определяет, разрешено ли использование переносов для создания возможностей мягкого переноса внутри строки текста.

Расстановка переносов — это контролируемое разбиение слов, при котором им обычно не разрешается разрываться, чтобы улучшить расположение абзацев. Как правило, разбиение слов происходит по слоговым или морфемным границам и при визуальном указании на разделение (обычно путем вставки дефиса, -). В некоторых случаях переносы могут также изменить написание слова. В любом случае, перенос слов является только эффектом рендеринга: он не должен влиять ни на содержимое документа, ни на выбор текста или поиск.

CSS Text Level 3 не определяет точные правила переноса слов, поэтому рекомендуется выбирать подходящие

для языка точки переноса.

# Свойство наследуется.

	hyphens
Значения:	
none	Слова не переносятся, даже если символы внутри слова явно определяют возможности переноса.
manual	Слова переносятся только в тех местах, где внутри слова есть символы, которые явно указывают на возможность переноса слов (специальный символ ). Значение по умолчанию.
auto	Слова могут быть разбиты на возможности переноса, определяемые автоматически соответствующим языку ресурсом переноса в дополнение к тем, которые явно указаны условным дефисом. Необходимо задать язык своего контента (например, используя HTML-атрибут lang или заголовок HTTP Content-Language), чтобы получить правильный автоматический перенос слов.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

### Синтаксис

```
hyphens: none;
hyphens: manual;
hyphens: auto;
hyphens: inherit;
hyphens: initial;
```

# 4.4. Переполнение блока-обертки: свойство overflow-wrap/word-wrap

Свойство overflow-wrap (или его устаревшее имя word-wrap) указывает, может ли неразрывная строка

прерваться в неразрешенных точках, чтобы предотвратить переполнение линейного блока. Работает в том случае, когда свойство white-space разрешает перенос.

Свойство наследуется.

	overflow-wrap, word-wrap	
Значения:		
normal	Неразрывные строки могут разрываться только в разрешенных точках разрыва. Значение по умолчанию.	
break-word		
anywhere	Неразрывная последовательность символов может быть разбита в произвольной точке, если в строке нет других приемлемых точек разрыва. Влияет только на визуальное отображение, не затрагивая исходный текст. В точке разрыва строки символ переноса не добавляется. Возможности мягкого переноса, представленные в любом месте, учитываются при расчете собственных размеров минимального содержимого.	
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.	
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.	

#### Синтаксис

```
overflow-wrap: normal;
overflow-wrap: break-word;
overflow-wrap: anywhere;
overflow-wrap: inherit;
overflow-wrap: initial;
```

# 5. Выравнивание и выключка строк

Выравнивание и выключка строк контролируют, как встроенный контент распределяется в линейном блоке.

### 5.1. Краткая запись для выравнивания текста: свойство text-align

Блок текста представляет собой набор линейных блоков. Свойство text-align задает свойства text-align-all и text-align-last и описывает, как блоки на уровне строки в каждом линейном блоке выравниваются относительно начальной и конечной сторон линейного блока. Значения, отличные от justify-all или match-parent, присваиваются text-align-all и сбрасываются в text-align-last на auto.

	text-align
Значения:	
start	Содержимое на уровне строки выравнивается по начальному краю линейного блока. Значение по умолчанию.
end	Содержимое на уровне строки выравнивается по конечному краю линейного блока.
left	Содержимое на уровне строки выравнивается по левому краю строки линейного блока. В вертикальных системах письменности это будет физический верх или низ, в зависимости от ориентации текста.
right	Содержимое на уровне строки выравнивается по правому краю строки линейного блока. В вертикальных системах письменности это будет физический верх или низ, в зависимости от ориентации текста.
center	Содержимое на уровне строки центрируется внутри линейного блока.
justify	Текст выравнивается по ширине линейного блока, чтобы точно заполнить поле строки, прижимаюсь к левому и правому краям родительского элемента. Если иное не указано в text-align-last, последняя строка перед принудительным разрывом или конец блока выравнивается по началу. Пробелы между словами и буквами распределяются таким образом, чтобы длина всех строк была равна. Разные браузеры могут увеличить как отступы между словами, так и интервалы между буквами.
justify-all	Устанавливает text-align-all и text-align-last в justify, также выравнивая последнюю строку.

match-parent	Значение ведет себя так же, как inherit за исключением того, что унаследованное значение start или end интерпретируется относительно значения direction (или исходного содержащего блока, если нет родителя) и приводит к вычисленному значению left или right.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

```
text-align: start;
text-align: end;
text-align: left;
text-align: right;
text-align: center;
text-align: justify;
text-align: justify-all;
text-align: match-parent;
text-align: inherit;
```

### 5.2. Выравнивание текста по умолчанию: свойство text-align-all

Свойство text-align-all — сокращенный вариант свойства text-align определяет выравнивание всех строк содержимого в контейнере блока, за исключением последних строк, переопределенных значением text-align-last. Принимает значения start, end, left, right, center, justify и match-parent.

Свойство наследуется.

#### Синтаксис

```
text-align-all: start;
text-align-all: end;
text-align-all: left;
text-align-all: right;
```

```
text-align-all: center;
text-align-all: justify;
text-align-all: match-parent;
text-align-all: inherit;
```

### 5.3. Выравнивание последней строки: свойство text-align-last

Свойство text-align-last описывает, как выравнивается последняя строка блока или строки непосредственно перед принудительным разрывом строки.

Если задано значение auto, содержимое в соответствующей строке выравнивается по text-align-all, если только для text-align-all не настроено justify - в этом случае оно выравнивается по началу блока. Все остальные значения интерпретируются как описано для text-align.

Принимает значения auto, start, end, left, right, center, justify и match-parent.

Свойство наследуется.

### Синтаксис

```
text-align-last: auto;
text-align-last: start;
text-align-last: end;
text-align-last: left;
text-align-last: right;
text-align-last: center;
text-align-last: justify;
text-align-last: match-parent;
```

### 6. Промежутки

CSS позволяет контролировать промежутки между словами и типографскими символами с помощью свойств word-spacing и letter-spacing.

### 6.1. Промежутки между словами: свойство word-spacing

Свойство word-spacing определяет дополнительный интервал между словами.

Устанавливает интервалы между словами. Можно использовать положительные и отрицательные значения. При отрицательном значении слова могут накладываться друг на друга.

Ha значение word-spacing оказывает влияние значение свойства text-align в случае выравнивания текста по ширине.

Свойство наследуется.

	word-spacing	
Значения:		
normal	Дополнительный интервал не применяется. Вычисляет в 0. Значение по умолчанию.	
длина	Задает дополнительный интервал в дополнение к внутреннему интервалу между словами, определенному шрифтом. Значения могут быть отрицательными, но могут быть ограничения, зависящие от реализации.	
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.	
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.	

### Синтаксис

```
word-spacing: normal;
word-spacing: 1px;
word-spacing: 0.2em;
word-spacing: 1rem;
word-spacing: inherit;
word-spacing: initial;
```

### 6.2. Трекинг: свойство letter-spacing

Свойство letter-spacing определяет дополнительный интервал, или трекинг, между смежными типографскими символами. Межбуквенный интервал является дополнением к кернингу и word-spacing. В зависимости от действующих правил выравнивания пользовательские агенты могут дополнительно увеличивать или уменьшать расстояние между типографскими символьными единицами для выравнивания текста.

Свойство наследуется.

letter-spacing	
Значения:	
normal	Дополнительный интервал не применяется. Вычисляет в 0. Значение по умолчанию.
длина	Определяет дополнительный интервал между типографскими символами. Значения могут быть отрицательными, но могут быть ограничения, зависящие от реализации.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

### Синтаксис

```
letter-spacing: normal;
letter-spacing: 0.1em;
letter-spacing: 2px;
letter-spacing: inherit;
letter-spacing: initial;
```

# 7. Отступ первой строки: свойство text-indent

Свойство text-indent задает отступ, применяемый к строкам встроенного содержимого в блоке. Отступ обрабатывается как поле, примененное к начальному краю линейного блока.

Если в первой строке блочного элемента присутствует изображение, то оно сдвинется вместе с остальным текстом.

# Свойство наследуется.

text-indent	
Значение:	
длина/ %	Размер отступа в виде абсолютной длины. Процентное значение вычисляется от собственной логической ширины блока-контейнера. Значение по умолчанию 0.
each-line	Отступы затрагивают первую строку каждого блока-контейнера и каждую строку после принудительного разрыва строки (но не строки после с мягким переносом).
hanging	Обратное преобразование. Все строки, кроме первой, будут с отступом.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

### Синтаксис

```
text-indent: 5mm;
text-indent: 20px;
text-indent: 5%;
text-indent: 2em each-line;
text-indent: 2em hanging;
text-indent: inherit;
text-indent: initial;
```