
Adiantamento Quinzenal

Folha10-Simples · Suporte

O adiantamento quinzenal (o "vale" do meio do mês) é lançado na folha nas verbas **0161 a 0164**. Ele não é descontado à parte: no cálculo da folha mensal, o sistema soma o que foi adiantado e desconta tudo de uma vez na verba **0160**. As opções ficam no card **Cálculo** (e algumas também no card **Movimento Mês**), no grupo **Adiantamento Quinzenal**.




Antes de começar

- O adiantamento vai para a **folha ativa** (a do quadro COMPETÊNCIA). Calcular, alterar e excluir precisam da folha **Aberta**.
- O **% Adiantamento Quinzenal** da empresa fica no **Cadastro da Empresa** (de 10 a 60; o padrão é 50). Em branco quer dizer que a empresa não paga adiantamento: só recebe quem tiver percentual ou valor próprio.
- Em **Preferências** (botão no alto do Menu Principal) é obrigatório escolher as regras de quem teve **afastamento** e **férias** no mês. Enquanto estiverem em 0 (não definido), o cálculo não roda.

Passo 1 Escolha as regras em Preferências (uma vez só)


Em **Adiantamento com Afastamento** e **Adiantamento com Férias**, escolha o que fazer com quem parou no mês:



- **1** zera o adiantamento de quem teve qualquer dia parado no mês;
- **2** paga proporcional aos dias trabalhados;

- **3** paga proporcional, mas não paga quem está parado no dia do cálculo;
- **4** paga normal, mesmo parado.


A opção **Incluir a Insalubridade na Base** faz o percentual incidir sobre salário + insalubridade (o padrão é só o salário). Se as regras não estiverem escolhidas, o Calcular Adiantamento mostra este aviso, com o atalho para Preferências:



Passo 2 Informar Adiantamento: o percentual de cada funcionário (se precisar)

Use só quando alguém não segue o percentual da empresa. Escolha o **Modo de Cálculo**:


- **% da Empresa**: todos passam a seguir o percentual do Cadastro da Empresa (apaga os percentuais e valores próprios).
- **% Individual**: um percentual por funcionário (10 a 60). Campo vazio = segue o da empresa.
- **Valor Fixo**: um valor em reais por funcionário, sem depender do salário.
- Marque **Não adianta** em quem não recebe adiantamento. A coluna **Atual** mostra o que vale hoje; o **×** ao lado tira a configuração própria e o funcionário volta a seguir a empresa. Clique em **Gravar**.



Isto grava a **configuração** no cadastro do funcionário e vale para os próximos meses. Não lança nenhum valor na folha: quem lança é o Calcular Adiantamento.

Passo 3 Calcular Adiantamento: confira a prévia e calcule

A tela mostra a **prévia**: para cada funcionário, o salário, o modo (percentual da empresa, individual, valor fixo, não adianta) e o valor. Os avisos amarelos dizem quem ficou de fora ou recebe proporcional pelas regras de férias e afastamento. Confira e clique em **Calcular Adiantamento**.




- Admitido no mês: até o **dia 10** recebe proporcional aos dias trabalhados; do dia 11 em diante não recebe.
- Os dias proporcionais usam os dias reais do mês (28, 30 ou 31). Na figura, 21/31 dias = 10 dias de afastamento num mês de 31.

No fim aparece a confirmação, com o atalho para a listagem:




Calcular de novo no mesmo mês

Se o adiantamento do mês já foi calculado, o botão vira **Recalcular esta Parcela**: o sistema apaga os lançamentos daquela verba e grava de novo com os valores de agora (ele pede confirmação antes). Para pagar uma **parcela a mais** no mesmo mês, use o link **Lançar na verba 162** (até 4 parcelas: 0161 a 0164).




Passo 4 Alterar ou Excluir um valor

Em **Alterar ou Excluir**, escolha a folha e clique em **Buscar**. O **lápis** muda o valor de um funcionário e a **lixeira** exclui o lançamento. Só com a folha **Aberta**: calculada ou fechada, reabra a folha antes. Cada alteração fica registrada no Log. A **Listagem de Adiantamentos** é a mesma tela, só para consulta, com **Imprimir em PDF**.



Passo 5 Recibo do Adiantamento

Escolha o formato (1 recibo por página; 2 por página com a via da empresa e a do funcionário; ou 2 funcionários por página), todos os funcionários ou **Selecionar individualmente**, a linha de assinatura, e clique em **Gerar PDF**. Só aparece quem tem adiantamento lançado nesta folha.



Deixe desmarcada a opção **Um arquivo por funcionário**: use o PDF único que abre na tela.

Atenção

- O desconto do adiantamento na folha é automático (verba **0160**). Não digite a 0160 no Movimento do Mês.
- Depois de calcular a folha mensal, alterar ou excluir o adiantamento exige reabrir a folha — senão o desconto da 0160 deixaria de bater com o que foi pago.
- Mudou o percentual no Cadastro da Empresa? Vale para quem segue a empresa, a partir do próximo cálculo. Quem tem percentual ou valor próprio não muda.
- Quem está marcado como **Não adianta** aparece na prévia com R$ 0,00 e não recebe nada.