



Cue Jump Mode (DennYo Cue Action Mode)



Der "CUE Jump Mode" kann an zwei verschiedenen Positionen angezeigt werden:


"HOTCUES" nur sichtbar, wenn „JUMP“ aktiviert

„EFX“ immer sichtbar




Wenn der „JUMP“ Button (runder Punkt) aktiviert wird, ändern sich HotCue 1-4 zu Jump/Target 1 & 2. Wird auf das Word „Jump P1“ geklickt, erscheint Jump/Target 3 & 4.

Jump 1	CUE 101	Jump 3	CUE 105
Target 1	CUE 102	Target 3	CUE 106
Jump 2	CUE 103	Jump 4	CUE 107
Target 2	CUE 104	Target 4	CUE 108



Nach dem setzen von Jump/Target werden die rot markierten Bereiche in der Songposition Wave übersprungen.

„J1“ springt zu „T1“ „J2“ springt zu „T2“ „J3“ springt zu „T3“ „J4“ springt zu „T4“



Wird der „JUMP“ Button deaktiviert, wird nicht gesprungen und somit der Song komplett abgespielt.




Der "Jump 1" Punkt fügt ein Makro in CUE 101 ein.
`var_equal '@%cueaction20' 1 ? goto_cue 102 : nothing`

Der "Jump 2" Punkt fügt ein Makro in CUE 103 ein.
`var_equal '@%cueaction20' 1 ? goto_cue 104 : nothing`

Der "Jump 3" Punkt fügt ein Makro in CUE 105 ein.
`var_equal '@%cueaction20' 1 ? goto_cue 106 : nothing`

Der "Jump 3" Punkt fügt ein Makro in CUE 107 ein.
`var_equal '@%cueaction20' 1 ? goto_cue 108 : nothing`

"Target 1-4" sind normale benannte CUE Punkte.



„CUE JUMP MODE“ im „EFX“ Bereich. Die Funktion ist identisch.

Zusatz Info:

Die Variable '@%cueaction20' zum aktivieren des "Cue Jump Mode" ist Lokal und arbeitet auf jedem Deck separat.

Bitte die Reihenfolge 1-4 im Songverlauf einhalten, sonst gibt es Darstellungsprobleme in der Songpos Wave. Die Sprungfunktion ist trotzdem gegeben.