目次

\$

- 操作方法
 - 。1.ログインIPアドレスの設定
 - ∘ 2.登録外IPアドレスのログイン許可
 - 。3.機能IPアドレスの設定

ログインIPアドレスの設定と機能IPアドレスの設定ができます。

【ログインIPアドレス制限】

ログインを特定のIPアドレスのみに制限することができます。 ログインIPアドレス設定によってユーザー全員がログイン出来なくなった場合は、 Shachihata Cloudサービス担当「pa-cloud-support@shachihata.ne.jp」までご連絡ください。

【機能IPアドレス制限】

機能ごとに入れるIPアドレスの制限をすることができます。 詳しくは機能IPアドレス設定をご確認ください。

操作方法

管理者画面

1ログインIPアドレスの設定

ログインを許可するIPアドレスを設定します。

1.左のメニューバーより [全体設定]-[環境設定]をクリックします。



2. [IPアドレス設定] タブをクリックし、ログインIPアドレス設定の[登録]をクリックします。



3.接続を許可したNIPアドレスを入力し[登録]をクリックします。



<u>IPアドレスの確認方法についてはこちらをご確認ください。</u>(外部ページに遷移します。)

【IPアドレスの設定方法】
1 つずつ設定
上記の外部ページで表示されたIPアドレスを入力して登録

範囲指定で設定
・アスタリスクで設定
(例)「123.123.123.*」を入力して登録
123.123.123.0-123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能
・サブネットマスクを指定して設定
(例)「123.123.123.0/24」
123.123.123.0-123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能

4.ログインIPアドレス設定欄の [更新] をクリックします。 「登録外IPのログイン許可」にチェックが入っている場合、チェックを外してください。

携帯アプリでもIPアドレス制限を行いたい場合は、「携帯アプリのIPアドレス設定」にチェックを入れて更新してください。



登録済みのIPアドレスをクリックするとIPアドレスの更新・削除が行えます。 IPアドレスの更新・削除等の変更を反映するにはログインIPアドレス欄の[更新]をクリックしてください。



2登録外IPアドレスのログイン許可

登録済みIPアドレス以外からのログインを許可する設定をします。

特定の管理者のログインを許可する場合

1.左のメニューバーより[管理者設定]-[管理者設定]をクリックします。



管理者権限初期值設定

2.管理者一覧より該当の管理者を選択します。



3.「登録外IPからの接続許可」を「許可する」に設定し[更新]をクリックします。

● 許可する ○ 許可しない
※「許可する」を選択した場合、登録外IPからログイン時にパスコードメールが送信されます



登録外IPからの接続を許可された管理者が、登録外IPアドレスからログインした場合、「認証コードの発行」メールが送信されます。

メールに記載された認証コードを入力することでログインできます。

特定の利用者のログインを許可する場合

1.左のメニューバーより[利用者設定]-[利用者設定]をクリックします。



2. [検索]をクリックし、利用者一覧より該当の利用者を選択します。



3.利用者詳細欄「登録外IPからの接続許可」を「許可する」に設定し、画面下部の[更新]を クリックします。

※「許可する」を選択した場合、登録外IPからログイン時にパスコードメールが送信されます



登録外IPからの接続を許可された利用者が、登録外IPアドレスからログインした場合、「認証コードの発行」メールが送信されます。 メールに記載された認証コードを入力することでログインできます。

全ての管理者・利用者のログインを許可する場合

1.左のメニューバーより[全体設定]-[環境設定]をクリックします。



2. [IPアドレス設定] タブにて「登録外IPのログイン許可」にチェックを入れ[更新]をクリックします。



登録外IPアドレスからログインがあった場合、利用責任者宛てに「ログイン通知」メールが送信されます。

ログインを行ったユーザーとIPアドレスが確認できます。

3機能IPアドレスの設定


機能IPアドレス制限を設定する際に、アクセスを許可するIPアドレスを登録します。

登録したIPアドレスが、長期保存キャビネット、掲示板、ナレッジ共通で制限されます。 それぞれの機能ごとに利用を制限するIPアドレスを設定することはできません。

1.左のメニューバーより[全体設定]-[環境設定]をクリックします。



2. [IPアドレス設定] タブをクリックし、機能IPアドレス設定欄の[登録]をクリックします。



3.接続を許可したNIPアドレスを入力し[登録]をクリックします。



<u>IPアドレスの確認方法についてはこちらをご確認ください。</u>(外部ページに遷移します。)

【IPアドレスの設定方法】 1つずつ設定 上記の外部ページで表示されたIPアドレスを入力して登録
範囲指定で設定 ・アスタリスクで設定 (例)「123.123.123.*」を入力して登録 123.123.123.0~123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能 ・サプネットマスクを指定して設定 (例)「123.123.123.0/24」 123.123.123.0~123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能

4.機能IPアドレス設定欄の[更新]をクリックします。



登録済みのIPアドレスをクリックするとIPアドレスの更新・削除が行えます。 IPアドレスの更新・削除等の変更を反映するにはログインIPアドレス欄の[更新]をクリックしてください。



【関連リンク】 利用者向け 機能IPアドレス制限設定