Systemsoftware

Emulatoren (Qemu)

Prof. Dr. Michael Mächtel

Informatik, HTWG Konstanz

Version vom 26.03.17

1 Überblick

2 Bedienung

3 Debugging

1 Überblick

2 Bedienung

3 Debugging

Was ist QEMU?

- 'Fast processor emulator': Ein Emulator für einen Prozessor und Peripherie
- QEMU emuliert User-level Prozesse für die Target CPU auf der Host CPU
- QEMU emuliert komplette Hardwaresysteme (CPU+Peripherie)
- QEMU kann als ein Virtual Machine Monitor (Hypervisor) gesehen werden
- Quelle: http://qemu.org

Warum QEMU?

- Zum Testen von Systemsoftware
 - RootFS
 - Kernel
- Emuliert Prozessor + Peripherie, ohne Hardware
 - z.B. Verschiedene ARM Boards:
 - qemu-system-arm -M?
- Zeitersparnis
 - Programmierung
 - Debugging

Überblick

2 Bedienung

Debugging

Qemu Tasten

Tastenkombination von QEMU	
Tasten	Erklärung
Strg + Alt	Maus aus dem QEMU-Fenster befreien
Strg + Alt + 2	vom Gast in den QEMU-Monitor wechseln
Strg + Alt + 1	vom QEMU-Monitor ins Gast-Betriebssystem wechseln
Strg + Alt + F	zwischen Fenster- und Vollbildmodus wechseln

Qemu Monitor

Befehle für den QEMU-Monitor	
Befehl	Erklärung
info GERÄT	gibt Infos über das virtuelle Gerät aus; mögliche Geräte sind u.a. block (Festplatte[n], CD-ROM), snapshot, usb und network
change GERÄT GERÄTEDATEI	Tauscht ein Wechselmedium (CD/DVD, Diskette) aus (siehe: Wechseldatenträger)
commit	schreibt einen Snapshot, sofern QEMU mit der Option -snapshot gestartet wurde
screendump DATEI	erstellt ein Bildschirmfoto, wobei das recht ungewöhnliche Dateiformat ppm verwendet wird. Beispiel:
help [befehl]	zeigt eine Hilfe für alle Befehle oder nur für den Befehl befehl

Reine Prozessemulation

- QEMU beherrscht auch die "reine" Prozessemulation, auch "User-Space-Emulation" genannt.
- D.h. dass anstatt eines kompletten Systems wird "nur" ein einzelnes Programm ("Binary") im Emulations-Modus ausgeführt.
- Die Prozess-Emulation für ein 32-bit i386 System wird z.B. mit folgendem Befehl aufgerufen:
 - qemu-i386 PROGRAMMNAME
- Die Emulation funktioniert natürlich nur, wenn das Programm keine weiteren Bibliotheken dynamisch nachlädt.
- Außer der i386-Emulation beherrscht QEMU u.a. auch die Prozessemulation für
 - SPARC, PPC, ARM und einige mehr.

Andere Architekturen emulieren

- QEMU ist nicht auf die Virtualisierung /Emulation von x86 Prozessoren beschränkt,
- es können auch eine Vielzahl von anderen Architekturen emuliert werden.
- Die allgemeine Syntax ist
 - qemu-system-ARCHITEKTUR [OPTIONEN]
 - wobei ARCHITEKTUR entsprechend ersetzt werden muss.

Systemparameter

- -kernel Image
 - Linux Kernel Image zu booten
- -initrd Image
 - initrd /initramfs Image
- -append < "...">
 - Um dem Kernel Parameter zu übergeben
 - z.B. -append "rdinit=/init"
- -hda Platte.img
 - Bietet Platte.img als hda Mount
- -cdrom cd.iso
 - Biete cd.iso als CDROM Image


Serial / Monitor

- -serial [stdio,file,tcp,...]
 - Serielles Device vorgeben
- -monitor dev
 - dev siehe -serial!

VLAN

- Ein VLAN ist ein Network-Switch der im Kontext des QEMU Prozesses läuft
- Mehrere VLANs können pro QEMU Prozess definiert werden.
- Mehrere Interfaces können mit einem VLAN verbunden werden
- Werden Daten von einem Interface über das VLAN verschickt, gelangen die Daten an alle Interfaces, die mit diesem VLAN verbunden sind.

VLAN und NIC



So, for example, if you do:


```
$> qemu -net nic,model=rtl8139,vlan=1,macaddr=52:54:00:12:34:56 ...
```

It will create a rtl8139 nic in the guest, with the given MAC address, and connect to vlan numbered 1. You can then use further -net options to connect other interfaces to that vlan.

Netzwerk: homer<->qemu

dnsmasq – DHCP and **DNS Server** 192.168.29.0/24 Subnet Udhcpc -Listens on virbr0 **DHCP-Client in** Qemu ARM System 192.168.29.1/24 - Static IP virbr0 - Linux Bridge Interface Acts as logical IP-Switch (NAT and IP-Forwarding enabled) Use tap device as eth0 and requests tap1 **DHCP** tap10

VLAN und TUN/TAP Device



Überblick

2 Bedienung

3 Debugging

- GDB kann auf dem Host-System benutzt werden, um den Kernel und Userprogramme, die in QEMU laufen, zu debuggen.
- Dazu hat QEMU selbst einen gdbserver eingebaut, mit welchem sich GDB verbinden kann.
- Aufruf: qemu -hda disk.image -S -gdb tcp::12345
 - Die Option -S friert die CPU(s) beim Start der Instanz ein
 - -gdb startet den gdbserver von qemu auf TCP Port 12345

debug kernel

- Um den Linux Kernel zu debuggen:
 - **gdb** auf dem Host z.B. mit dem Kommando **gdb vmlinux** starten
 - **gdb-multiarch**, wenn das Target eine andere Architektur hat
 - Vmlinux ist das pre-build Linux image mit debug Informationen
 - gdb debuggt somit vmlinux und liest die Symbole aus dem Image
 - Nach dem Start von gdb wird über die Anweisung "target remote localhost:12345" gdb mit qemu verbunden
 - Kommando "c": to continue the original program
 - Kommando "b some_symbol_name" to set break points at symbols in the program
 - Kommando "p var_name" to print variable values

kgdb

- Kgdb ist ein Kernel Patch.
- Mit kgdb kann der kernel im laufenden System debuggt werden:
 - Der kgdb Kernel Patch fügt dem Kernel einen gdb Stub hinzu sowie
 - eine serielle 'Verbindung'
- Da kgdb ein extra Kernel Patch ist, muss dieser von Version zu Version angepasst werden.
- Es gibt auch eine zu bezahlende kgdb-pro Version, die aktuelle Kernel direkt unterstützt
- Quelle: kgdb.linsyssoft.com/getting.htm

Überblick

2 Bedienung

3 Debugging

Overlay

- QEMU bietet die Möglichkeit, mit Overlay-Dateien (übersetzt: "Überlagerungsdateien") zu arbeiten.
- Dabei werden neue und geänderte Daten nicht in die Original Imagedatei sondern in die Overlay-Datei geschrieben.
- Das Original Image bleibt unverändert.
 - Diese ist z.B. dann praktisch, wenn man eine "saubere"
 Grundinstallation eines Systems hat und "Experimente" mit dem
 Overlay-Image gemacht werden, welche sich nicht auf das
 Original auswirken.
 - Ebenso kann man mehrere Overlays für ein Image anlegen.

Overlay anlegen

- qemu-img create -b mein_image.img -f qcow2 mein_overlay.ovl
 - Der Name der Overlay-Datei kann dabei beliebig sein und muss nichts mit den Namen des Images zu tun haben.
 - Danach kann man die virtuelle Maschine normal booten, nur dass anstatt des Images die Overlay-Datei als Festplatte angegeben werden muss, also z.B.
- qemu -hda mein_overlay.ovl
 - Die Overlay-Dateien sind "Delta-Images", d.h. in der Overlay-Datei werden Änderungen relativ zum Original Image gespeichert.
 - Ändert man das zugrunde liegende Image, nachdem eine Overlay-Datei angelegt wurde, funktioniert die Overlay-Datei nicht mehr!