Configuration de WSUS

DOCUMENT CREATED
BY ERICSSON



Étape 1 : Premier lancement et configuration de WSUS



Ouvrir la console WSUS :

- Allez dans le **Gestionnaire de serveur**.
- Cliquez sur **Outils** > **Service WSUS** pour ouvrir la console.

Lancer l'assistant de configuration :

- Lors de l'ouverture de la console pour la première fois, un assistant s'exécutera automatiquement.





Configurer les paramètres initiaux :

- **Programme d'amélioration Microsoft Update :**
  - Participez ou non, selon vos préférences.
- **Source de synchronisation :**
  - Sélectionnez **Synchroniser à partir de Microsoft Update** (par défaut).
  - Si vous avez un proxy, renseignez les informations de connexion nécessaires pour permettre au serveur d'accéder à Internet.

Lancer la connexion avec Microsoft Update :

- Cliquez sur **Démarrer la connexion** pour télécharger la liste des mises à jour et des langues.

Étape 2 : Configurations spécifiques





Choisir les langues :

- Sélectionnez uniquement **Français** et **Anglais** pour réduire la taille des mises à jour téléchargées.

Choisir les produits :

- Cochez uniquement la version de l'OS utilisée par votre poste client (par exemple, **Windows 10**).

Étape 3 : Finalisation



Terminer la configuration :

- Cochez la case **Commencer la synchronisation initiale** à l'étape de fin.
- Cliquez sur **Terminer** pour lancer la synchronisation.

Étape 4 : Résolution des problèmes (fichiers .ESD)





Configurer IIS pour gérer les fichiers .ESD :

Ouvrir la console IIS

- Ouvrez le **Gestionnaire des services IIS**:
  - Cliquez sur **Démarrer** > Tapez **IIS** dans la barre de recherche > Sélectionnez **Gestionnaire des services Internet (IIS)**.
  - Dans le panneau de gauche, vous verrez un arbre contenant votre serveur WSUS.

Localiser le site Administration WSUS

- Dans l'arborescence de gauche, cliquez pour développer votre serveur (exemple : DC1).
- Trouvez et sélectionnez le site nommé **Administration WSUS**.





Ajouter un type MIME pour les fichiers .ESD

- Avec **Administration WSUS** sélectionné, cherchez la section **Types MIME** dans le panneau central :
  - Double-cliquez sur **Types MIME**.
- Dans la fenêtre des types MIME, cliquez sur **Ajouter** (menu à droite).





Configurer le type MIME

- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez les informations suivantes :
  - **Extension de nom de fichier :** .esd
  - **Type MIME :** application/octet-stream
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer.

Redémarrer le site WSUS

- Une fois le type MIME ajouté, vous devez redémarrer le site pour appliquer les modifications :
  - Dans l'arborescence de gauche, faites un clic droit sur **Administration WSUS**.
  - Sélectionnez **Gérer le site web** > **Redémarrer**.