# IPv4-IPv6转换技术

可以使用相同名称的包安装转换技术。

IPv6的功能于IPv4隧道的设置和管理: 6rd , 6to4 , 6in4 。

IPv4-in-IPv6隧道的安装和管理: ds-lite

## 6in4隧道(HEnet隧道经纪人,SixXS静态隧道,…)

6in4隧道通常由外部隧道提供商(如HE.net或SixXS)提供。您可以使用以下示例配置作为基础。

① 6in4 必须安装该包才能使用6in4隧道。

/etc/config/network

```
config'interface''wan6'
```

选项'proto''6in4'

选项'mtu''1424'#IPv6隧道MTU(可选)

选项'peeraddr''62 .12.34.56'#隧道提供商的IPv4隧道端点

选项'ip6addr''2001: DB8: 2222: EFGH :: 2/64'#IPv6隧道

选项'ip6prefix''2001: DB8: 1234: ABCD :: / 64'#您的路由前缀(必需!)

#配置选项仅适用于HEnet隧道。忽略它们为其他隧道提供商。

option tunnelid'123456'#HE.net tunnel id

选项用户名"用户名"#用于登录tunnelbroker的HE.net用户名,而不是登录后显示的用户I

D。

选项密码'密码'#如果隧道没有更新密钥,则为HE.net密码 选项updatekey'updatekey'#HE.net updatekey而不是密码,默认为新隧道

config'interface''lan'

选项'proto''static'

选项ip6assign 60

. . .

在典型的隧道配置(例如,HEnet或SixXS)中,您可以从隧道提供商获取两个不同的ipv6地址/前缀:

- ip6addr: 隧道端点地址如"2001: DB8: 2222: EFGH:: 2/64"。此…: 2地址仅用于隧道接口端点。它不是可路由的地址,它不能用于连接到隧道另一端的其他任何东西,通常是…:: 1。
- ip6prefix: 隧道提供者还提供一个可路由的前缀,通常是/48或/64,例如'2001: DB8: 1234: ABCD::/64'。在正确配置的系统中, LAN (Local Area Network)客户端将从该前缀获取地址。
- ① 如果您选择与"wan6"不同的隧道接口的名称,请确保将该名称添加到/ etc / config / firewall中的防火墙区域"wan"的网络选项中。

①请注意,自2014年2月以来,HE.net默认为新隧道分配了一个"updatekey"。如果存在 updatekey(在he.net站点的隧道高级信息页面中可见),则需要使用updatekey而不是密码。没有 updatekey的旧隧道将继续使用密码。

① 要允许6in4流量总是到达您的隧道端点,可能需要使用以下防火墙配置节点传递IPv4协议41流量:

#### 配置规则

选项src wan 选项代码41 选项目标ACCEPT

有关高级配置选项,请参见下文。

### 协议"6in4"(IPv6-in-IPv4隧道)

① 6in4 必须安装该软件包以使用此协议。

名称	类型	需要	默认	描述	
ipaddr	IPv4地址	没有	当前WAN IPv4地址	本地IPv4端点地址	
peeraddr	IPv4地址	是	(没有) 远程IPv4端点地址		
ip6addr	IPv6地址 (CIDR)	是	(没有)	本地IPv6地址委托给隧道端点	
ip6prefix	IPv6前缀	没有	(没有)	下行接口的路由IPv6前缀(Barrier Breaker及更版本)	
sourcerouting	布尔	没有	1	是否仅从委派的前缀路由数据包(Barrier Break 及更高版本)	
defaultroute	布尔	没有	1	是否通过隧道创建IPv6默认路由	
ttl	整数	没有			
tos	串	没有	(没有) 服务类型:"继承"(外标头继承内部头部的公式进制值。也称为DSCP。(混沌和以后)		
mtu	整数	没有	1280	MTU用于隧道接口	
tunnelid	整数	没有	(没有)	HE.net全局通道ID(用于端点更新)	
username	串	没有	(没有)	用于登录tunnelbroker的HE.net用户名,登录后不显示用户ID int(用于端点更新)	
password	串	没有	(没有)	md5sum的 HE.net密码(用于端点更新)	

updatekey	串	没 有	(没有)	HE.net updatekey,覆盖密码(用于端点更新)
metric	整数	没 有	0	指定要使用的默认路由度量

- ①此协议类型不需要 ifname 在接口部分中设置选项。接口名称是从节名称派生的,例如 config interface sixbone 会导致一个名为的接口 6in4-sixbone。
- (1) 2014年2月,HE.net已将updatekey作为新隧道的默认引入。
- ① 用户名,密码和updatekey都是明文条目。
- ① 虽然ip6prefix不是必需的,但默认情况下启用,除非指定了ip6prefix,否则将阻止转发数据包。

## 第六隧道(ISP提供的IPv6转换)

- 6号是基于6to4的隧道机制。与其他隧道机制不同,第6号通常由ISP本身提供。
- ① 6rd 必须安装该软件包以使用此协议。
- 6rd的配置通常是自动检测的,不需要手动配置,只需安装第6个程序包(重新启动)即可。
- ①要从dhcp自动配置第6个,您需要创建一个接口 option auto 0 并将其名称设置为'iface6rd'参数。另外您还需要将其名称添加到/ etc / config / firewall中的一个合适的防火墙区域。

以下配置选项仅用于对隧道进行硬编码。

名称	类型	需要	默认	描述	
peeraddr	IPv4地址	是	没有	第六 - 网关	
ipaddr	IPv4地址	没有	当前WAN IPv4地址	本地IPv4端点地址	
ip6prefix	IPv6前缀 (无长 度)	是	没有	第6-IPv6前缀	
ip6prefixlen	IPv6前缀 长度	是	没有	第6-IPv6前缀长度	
ip4prefixlen	IPv6前缀 长度	没有	0	IPv4公共前缀	
defaultroute	布尔	没有	1	是否通过隧道创建IPv6默认路由	
ttl	整数	没有	64	TTL用于隧道接口	
tos	串	没有	(没有)	服务类型:"继承"(外标头继承内部头部的值)或十六进制值(仅限于混沌Calmer和更高版本)	
mtu	整数	没有	1280	MTU用于隧道接口	

iface6rd	逻辑接口	没 有	(没有)	用于自动配置的逻辑接口模板6rd
mtu6rd	整数	没 有	系统默认	第6个接口的MTU
zone6rd	防火墙区 域	没有	系统默认	应添加第6界面的防火墙区域

①此协议类型不需要 ifname 在接口部分中设置选项。接口名称是从节名称派生的,例如 config interface wan6 会导致一个名为的接口 6rd-wan6。

①一些ISP给您您从WAN IP应用的字节数,以计算您的IPv6地址。ip4prefixlen希望WAN IP 的前缀字节计算IPv6地址。所以如果你的ISP给你14个字节来计算,输入18(32 - 14)。

要通过DHCP进行第6次调试,首先检查参数是否发送。创建一个 /etc/udhcpc.user 包含以下内容的文件:

#!/bin/sh的 env >> /tmp/udhcpc.log

重新启动路由器并检查以下 /tmp/udhcpc.log 行的日志文件:

ip6rd = 16 40 2001: 0838: ad00: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000 77.174.0.2

如果此行不存在,则需要从您的ISP获取peeraddr,ip6prefix,ip6prefixlen和ip4prefixlen的正确值。上述ip6rd或所获得的值可用于硬编码6RD隧道。删除或注释掉wan部分中的iface6rd行。

/etc/config/network

配置界面'wan6'

选项原"6"

选项peeraddr '77 .174.0.2'

选项ip6prefix'2001: 838: ad00 ::'

选项ip6prefixlen'40'

选项ip4prefixlen'16'

① 如果您选择与"wan6"不同的隧道接口的名称,请确保将该名称添加到/ etc / config / firewall中的防火墙区域"wan"的网络选项中。

## 6pe,L2TP隧道(ISP提供的IPv6转换)

这是一些ISP使用的IPv6的另一种过渡机制,它依赖于L2TPv2隧道。

① x12tpd 必须安装该软件包以使用此协议。

隧道的高级描述如下:

- 1. 创建了一个L2TP隧道,通过IPv4封装在UDP数据包中
- 2. 在隧道内部建立PPP会话
- 3. IPv6CP(参见RFC 5072 (http://tools.ietf.org/html/rfc5072)) 用于协商链路本地IPv6地址
- 4. 通过DHCPv6获得IPv6前缀

这个技巧来源于法国的SFR经验(FTTH住宅通道)。它也可能适用于其他ISP。

在SFR的情况下,步骤1和2需要认证。幸运的是,L2TP密码是硬编码的。PPP密码不是,但它是作为明文发送的,所以一个简单的嗅探就足以恢复它了。

### 建立

您需要安装 x12tpd, 这将处理L2TP隧道和PPP会话。

### 组态

/etc/config/network

#### 配置界面6pe

选项proto 12tpv2

选项服务器<LNS地址>

选项用户名'<PPP username>'

选项密码'<PPP密码>'

选项keepalive'6'

选项ipv6'1'

#### 配置界面'wan6'

选项ifname'@ 6pe'

选项proto'dhcpv6'

如果您需要在L2TP级别(PPP之前)进行身份验证,请将其配置为 /etc/xl2tpd/xl2tp-secrets:

#### \* \* my\_l2tp\_password

此时,运行"/etc/init.d/network reload"或者只是运行 ifup wan6 应该给你一个完全工作的IPv6设置。

要调试,请查看logs ( logread ) 和interfaces状态 ( ifstatus 6pe 和 ifstatus wan6 ) 。

此协议的高级选项如下。

### 协议"I2tp" (PPP over L2TP Tunnel)

大多数选项与协议"ppp"相似。

名称	类型	需要	默认	描述
server	串	是	(没有)	L2TP服务器连接。可接受的数据类型是主机 名或IP地址,可选端口用冒号分隔:。请注 意,最近只支持指定端口,应该出现在DD版 本中
username	串	没有	(没 有)	PAP / CHAP身份验证的用户名
password	串	是的,如果 username 提供	(没 有)	PAP / CHAP身份验证密码
ipv6	布尔	没有	0	在PPP链路上启动IPv6(IPv6CP)

mtu	INT	没有	pppd 默认	最大发送/接收单位,以字节为单位
keepalive	串	没有	(没 有)	在考虑对等体死亡之前,未回答的回应请求数。回显请求间隔为 <b>5</b> 秒。
checkup_interval	INT	没有	(没有)	检查自上次安装尝试以来接口是否不启动时要通过的秒数,否则重试连接。将其设置为足够用于您的L2TP连接成功的值。这主要是因为netifd发送连接请求,而xl2tpd无法完成它,而没有netifd的通知
pppd_options	串	没有	(没 有)	传递给的其他选项 pppd

物理接口的名称将为"l2tp- <逻辑接口名>>。

## 6to4隧道

6to4是最简单的IPv6隧道机制,依赖于公有网关。

①该软件包 6to4 必须安装使用6to4隧道。

/etc/config/network

```
config'interface''wan6'
选项'proto''6to4'
config'interface''lan'
选项'proto''static'
选项ip6assign 60
```

① 如果您选择与"wan6"不同的隧道接口的名称,请确保将该名称添加到/ etc / config / firewall中的防火墙区域"wan"的网络选项中。

有关优化配置选项,请参见下文。

协议"6to4"(IPv6-in-IPv4隧道)

名称	类型	需要	默认	描述
ipaddr	IPv4 地址	没有	当前 WAN IPv4地 址	本地IPv4端点地址
defaultroute	布尔	没有	1	是否通过隧道创建IPv6默认路由
ttl	整数	没有	64	TTL用于隧道接口

tos	串	没 有	(没 有)	服务类型:"继承"(外标头继承内部头部的值)或十六进制值
mtu	整数	没有	1280	MTU用于隧道接口
metric	整数	没 有	0	指定要使用的默认路由度量
adv_interface	串	<del>没</del> 存	<del>lan</del>	弃用 <del>该逻辑接口名称网络的子网掩码应该标榜</del> 的。可以给出多个接口名称。
adv_subnet	<del>十六</del> <del>进制</del> 数	<del>没</del> 存	1	弃用 <del>一个子网ID 1 , FFFF 它从映射的6to4空间</del> <del>中选择发布/ 64前缀。每个接口指定的子网ID增加</del> 1 <del>adv_interface</del> <del>。</del>
adv_valid_lifetime	整数	<del>没</del> 存	<del>300</del>	弃用 <del>覆盖广告的有效前缀生命周期(以秒为单</del> <del>位)(与radvd一起使用)</del>
adv_preferred_lifetime	整数	<del>没</del> 存	<del>120</del>	弃用 <del>覆盖广告的首选前缀生存期,以秒为单位</del> <del>(与radvd一起使用)</del>

①此协议类型不需要 ifname 在接口部分中设置选项。接口名称是从节名称派生的,例如 config interface wan6 会导致一个名为的接口 6to4-wan6。

① 如果安装并启用了radvd,则6to4脚本将向*radvd* uci配置添加一个临时前缀和接口声明,并在需要时执行守护程序重新启动。(已弃用)

### 双栈Lite隧道(IPv6中的ds-lite IPv4)

ds-lite是一种过渡机制,由ISP使用,可以通过本机IPv6连接来支持传统的IPv4连接。

① ds-lite 必须安装该软件包以使用此协议。

① 配置通常是自动检测的,并且不需要手动配置,只需安装ds-lite软件包(并重新启动网络接口,如更改配置)通常就足够了。

/etc/config/network

config'interface''wan6' 选项'ifname''eth1' 选项'proto''dhcpv6'

config'interface''wan'

选项'proto''dslite'

选项'peeraddr''2001: db80 :: 1'#您的ISP的DS-Lite AFTR

- ① 如果您选择与"wan"不同的隧道接口的名称,请确保将该名称添加到/ etc / config / firewall中的 firewall-zone'wan'的网络选项中。
- ①该软件包 ds-lite 必须安装使用DS-精简版-隧道。

有关高级配置选项,请参见下文。

协议"dslite"(双栈Lite)

名称	类型	需要	默认	描述
peeraddr	IPv6地址	是	没有	DS-Lite AFTR地址
ip6addr	IPv6地址	没有	当前WAN IPv6地址	本地IPv6端点地址
tunlink	逻辑接口	没有	当前WAN接口	隧道基础接口
defaultroute	布尔	没有	1	是否通过隧道创建IPv6默认路由
ttl	整数	没有	64	TTL用于隧道接口
mtu	整数	没有	1280	MTU用于隧道接口

①ds-lite操作要求禁用IPv4 NAT。您应该相应地调整/ etc / config / firewall中的设置。

①此协议类型不需要 ifname 在接口部分中设置选项。接口名称是从节名称派生的,例如 config interface wan 会导致一个名为的接口 dslite-wan 。

**蛐**最后修改: 2016/11/04 19:57 通过bobafetthotmail

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)