NFS网络文件系统共享配置(也称为 Linux / Unix文件共享)。

在网络文件系统 (https://en.wikipedia.org/wiki/Network File System)是通过内部局域网使用 Linux(在PC或在像智能电视和媒体中心的嵌入式设备),UNIX和MacOS / OSX客户端共享文件 快,重量轻的方式。根据您的需要,您也可能想要使用Samba或SSH文件系统。

在本教程中,我们将创建以下设置: nfs可用于LAN (Local Area Network)中的设备。nfs将在导出的文件系统上创建一个"虚拟"根,这样可以防止用户在共享文件夹之外处理文件。(fsid = root)nfs将不会检查dirs的访问树是否在NFS文件系统中,因为上述选项确保它们无法退出

(no_subtree_check,默认选项,所以我们不需要将其写入config) nfs将访问此磁盘内容的所有用户(创建,读取,修改,删除)视为匿名。(all_squash)nfs在请求所做的任何更改都提交到存储(async)之前对请求进行回复nfs允许从不使用保留端口的客户端进行NFS访问(不安全)

准备工作

在本教程中,我们假设您已经使用要与nfs共享的文件夹设置存储系统,如果还没有,请先执行。请注意,为了使其正常工作,您需要将读/写权限更改为您正在共享的文件夹。

chmod -R a+rw /mnt/share

最佳方法是将文件夹组更改为"用户",并将r/w仅添加到组,或者无论如何使用 POSIX用户/组所有权。

对于大多数用户来说,一个这样的一个免费的全部共享就足够了,所以现在它将保 持这样。

我们现在需要设置防火墙来打开此服务所需的端口。

该端口映射服务使用的端口111上的TCP和UDP, *nfsd*的标准是在TCP和UDP 32777和32780之间的端口。

安装软件包时, 这些端口将在**LAN** (Local Area Network)上自动打开。你可以检查一下自己 netstat -an

服务器安装(在LEDE上)

安装**nfs-kernel-server** metapackage,它将为您下载所有其他所需的软件包。

root @ LEDE: ∽#opkg install nfs-kernel-server 安装nfs-kernel-server (2.1.1-1) 到根... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/packages/x86_64/packages/nf s-kernel-server_2.1.1-1_x86_64.ipk 安装libwrap(7.6-1)到根... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/packages/x86_64/packages/li bwrap 7.6-1 x86 64.ipk 安装librpc(2015-11-04-a921e3de-1)到root ... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/packages/x86_64/base/librpc _2015-11-04-a921e3de-1_x86_64.ipk 安装kmod-fs-nfs-common(4.4.61-1)到root ... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/targets/x86/64/packages/kmo d-fs-nfs-common 4.4.61-1 x86 64.ipk 安装kmod-fs-exportfs(4.4.61-1)到根... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/targets/x86/64/packages/kmo d-fs-exportfs 4.4.61-1 x86 64.ipk 安装kmod-fs-nfsd(4.4.61-1)到root ... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/targets/x86/64/packages/kmo d-fs-nfsd_4.4.61-1_x86_64.ipk 安装kmod-dnsresolver(4.4.61-1)到根... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/targets/x86/64/packages/kmo d-dnsresolver_4.4.61-1_x86_64.ipk 安装kmod-fs-nfs(4.4.61-1)到root ... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/targets/x86/64/packages/kmo d-fs-nfs_4.4.61-1_x86_64.ipk 安装portmap(6.0-4)到root ... 下载http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.1/packages/x86_64/packages/po rtmap 6.0-4 x86 64.ipk 配置kmod-fs-nfs-common。 配置kmod-fs-exportfs。 配置kmod-fs-nfsd。 配置libwrap。 配置librpc。 配置端口映射 配置kmod-dnsresolver。 配置kmod-fs-nfs。 配置nfs-kernel-server。 exportfs: / etc / exports [1]: 对于"*: / mnt"指定了'subtree_check'或'no_subtree_chec k'。 假设默认行为('no subtree check')。

① 注意: 您可能需要安装**kmod-loop**来修复"mount: 无法设置loop device: 没有这样的文件或目录"错误。(见https://dev.openwrt.org/ticket/11541 (https://dev.openwrt.org/ticket/11541))

客户端安装(在LEDE上)

WIP (应该与大多数linux一样工作,一旦为客户端安装软件包)

注意: 自nfs-utils版本1.0.x以来,此默认值已更改

客户端安装(您的PC)

大多数Linux发行版支持NFS,而无需安装任何内容,或者将预配置的NFS客户端提供为可安装软件包。如果您的发行版缺少支持,则需要安装客户端软件。ArchLinux Wiki是一个很好的起点:https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS)://wiki.archlinux.org/index.php/NFS

(https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS)。

MacOS X 10.2及更高版本也支持NFS本机。

对于Windows,它有点复杂,因为您可能或可能没有它取决于Windows版本和类型,本机也不是很好地执行。JFtp (http://j-ftp.sourceforge.net)是第三方客户,但也可能有其他客户。坦白说,如果你想与Windows共享文件,那么建立Samba的效果要好一些。

服务器配置

使用该文件 /etc/exports 配置您的共享。这些是默认内容:

```
/ mnt * (ro, all_squash, insecure, sync)
```

如果您在/mnt/share中有一个共享文件夹,则应该写入它

```
/ mnt / share * (rw, all_squash, insecure, sync)
```

首先去共享文件夹的路径, (/ mnt)。

然后去客户端的IP列表(在这种情况下,*任何IP被接受)

然后有一个这个共享的选项列表,这是nfs选项,你可以在nfs手册页

(https://linux.die.net/man/5/exports)

这是另一个例子,显示如何编写IP及其网络掩码:

```
/ mnt / sda2 192.168.1.2,192.168.1.3,192.168.1.4 (ro, sync)
/ mnt / sda3 192.168.1.2 (rw, sync)
/ mnt / sda4 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,sync)
/ mnt / sda5 192.168.1.0/24(rw,sync)
```

如果在nfs共享上设置extroot,请使用/overlay/partition上的路径,否则您不能导出挂载的fs。

当NFS服务已经在运行时,使用命令服务nfsd reload重新加载并即时应用更改。

开机启动

NFS服务通常在安装时启用并启动,验证 top 或 ps 服务是否正在运行。以下条目应显示在进程列表中:

```
/usr/sbin/rpc.mountd -p 32780
/usr/sbin/rpc.statd -p 32778 -o 32779
/ usr / sbin目录/端口映射
```

如果不是,那么您需要手动执行。

```
root @ LEDE: →#service portmap start&service portmap enable root @ LEDE: →#service nfsd start&service nfsd enable
```

使用该 netstat -1 命令查看端口映射是否在端口111上侦听tcp和udp。该*nfsd*的过程中可能会使用不同的端口。

客户端配置

Linux的客户端

手动装载:

须藤 挂载 192.168.1.1: / MNT /股/家/阿尔比/ nfs_share

或者永久安装 /etc/fstab 每个客户端PC上的条目:

'192.168.1.1:/mnt/sda2 / media / LEDE nfs ro, async, auto 0 0 192.168.1.1:/mnt/sda4 / media / remote_stuff nfs rw, async, auto 0 0''

查看Arch Wiki (https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS#Tips_and_tricks)了解更多信息。 ① 警告:如果您正在使用带有**systemd** init系统的Linux发行版(Debian / Unbuntu / Arch / OpenSUSE / Fedora / CentOS和衍生版,大多数主要发行版都使用它),请始终将"nofail"放在nfs mount选项中。这将告诉systemd,这个分区对于启动并不重要,所以即使NFS共享不可用,您的PC也会启动。如果不加这个选项和NFS共享不可开机,你的电脑将无法启动在所有的,你将不得不使用Linux的实况CD去修复fstab的项目。

通过在OpenWrt-Machine上运行Portmap,您可以使用 rpcinfo -p 192.168.1.254 客户端查看打开的端口。

Mac OS X-Client

这是一个教程 (https://www.cyberciti.biz/faq/apple-mac-osx-nfs-mount-command-tutorial/) 如果您在网上搜索,还有许多其他教程 (https://www.cyberciti.biz/faq/apple-mac-osx-nfs-mount-command-tutorial/)。

Windows的客户端

Java客户端: JFtp (http://j-ftp.sourceforge.net)。去做

问题

如果缺少环回设备支持,可能会出现"无法注册服务: *RPC*: 超时"的错误。安装**kmod-loop**包应该可以解决这个问题。

性能/调谐

nfsd可用的线程数可以通过echo X> / proc / fs / nfsd / threads来增加

最大块大小可以改变类似的方式,这里是/ proc / fs / nfsd / max_block_size

客户端可以添加这些安装选项async, rsize = XXX, wsize = XXX, noatime

rsize和wsize指定读取和写入的大小,增加或减少它们可以有所不同,具体取决于网络配置。最大大小在/ proc / fs / nfsd / max_block_size中表示,在默认安装中为16384字节(16 KiB)。

吞吐量问题

由于网络过滤器会跟踪每个连接,如果使用伪装例如,你可以通过在添加该禁用数据连接CON-跟踪/etc/firewall.user:

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)