服务质量(qos-scripts)配置

这是UCI配置文件/etc/config/qos的文档。

警告: 在"系统→启动"选项卡中启用*qos* Initscript 之前,*luci-app-qos*将不会启动,并且在Network-→QoS下启用qos

第

最小的QoS配置通常包括:

- 一个接口部分
- 一些规则将数据包分配到至少两个桶
- 配置的桶。

接口

每个接口都可以有自己的缓冲区。该 interface 节声明指定接口正在通信的连接的全局特性。本节中定义了以下选项:

配置界面dsl

选项启用1 选项类组"默认" 期权开支1 选项上传512

选项下载4096

名称	类型	需要	默认	描述
enabled	布尔	是	1	启用/禁用QoS
classgroup	串	是	Default	指定 classgroup 用于此界面(请参阅下面的 classgroup 说明)
overhead	布尔	是	1	减少上传和下载比例,以防止链路饱和
download	整数	是	4096	下载限制 kilobits/second
upload	整数	是	512	上传限制 kilobits/second

规则

每个 classify 部分定义一组数据包以及该组所属的目标(即数据桶)。所有数据包共享指定的桶。

名称	类型	需要	默认	描述
target	桶	是	(没 有)	四个默认值是: Priority, Express, Normal 和 Bulk
proto	串	没 有	0	与此协议匹配的数据包属于目标中定义的存储桶
srchost	串	没有	(没 有)	与此源主机(单个IP或CIDR表示法)匹配的数据包属于目标中 定义的存储桶
dsthost	串	没 有	(没 有)	与此目标主机(单个IP或CIDR表示法)匹配的数据包属于目标中定义的存储桶
ports	整数	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
srcports	整数	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
dstports	整数	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
portrange	整数	没有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
pktsize	整数	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
tcpflags	串	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
mark	串	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
connbytes	INT	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
tos	串	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
dscp	串	没 有	(没 有)	与此匹配的数据包属于目标中定义的数据桶
direction	串	没有	(没 有)	匹配此流量方向(in 或 out)的数据包属于目标中定义的存储 桶

注意:已经打破的"layer7"选项被r45425删除。

Classgroup

因为我们可以有一个接口,我们可以有一个以上的类组。

config classgroup"Default"

选项类"Priority Express Normal Bulk"

选项默认"正常"

名称	类型	需要	默认	描述
classes	桶名称	是	(没有)	指定类的名称列表
default	桶名称	是	(没有)	定义哪个类被认为是默认的

类

每个Bucket都有自己的配置。

例:

config类"Normal"

选项packetize 1500 选项packetdelay 100 选项avgrate 10 选项优先5

名称	类型	需要	默认	描述
packetsize	整数	是	(没 有)	以字节为单位
packetdelay	整数	是	(没 有)	在ms
maxsize	整数	是	(没 有)	以字节为单位
avgrate	整数	是	(没 有)	该类的平均速率,带宽百分比的值(此值用于计算vaues'Nx' 'tc hfsc rt m1 N1 d N2 m2 N3')
limitrate	整数	没 有	100	定义此类限制的可用带宽的百分比,以%
maxsize	整数	是	(没 有)	以字节为单位
priority	整数	是	(没 有)	在%

类(高级用户)

以下是每个/ etc / config / qos类参数的未经验证的技术细分。资料来源: http (http://pastebin.com/YL55na2E): //pastebin.com/YL55na2E (http://pastebin.com/YL55na2E)

```
###参数:
#
#maxsize:
#限制iptables规则中的包大小
#
#avgrate :(注: sum (avgrate) ~ 100)
#rt m1 = avgrate / sum (avgrate) * max_bandwidth
#rt m2 = avgrate * max_bandwidth / 100
#ls m1 = rt m1
#
#packetsize&packetdelay :(仅当avgrate存在时才有效)
#rt d = max (packetdelay, "packetize to transfer"所需的时间) (较小的ps - >较小的d)
#ls d = rt d
#
# 优先:
#ls m2 = priority / sum (priority) * max_bandwidth
#
#limitrate:
#ul rate = limitrate * max_bandwidth / 100
```

快速入门指南

1. 安装qos-scripts包:

```
opkg安装qos-scripts
```

2.使用UCI命令行的基本配置:

```
uci set qos.wan.upload = 1000#以kBits / s上传速度
uci set qos.wan.download = 16000#以kBits / s的速度下载
uci set qos.wan.enabled = 1
uci commit qos
```

3.启动并查找错误输出和测试):

```
/etc/init.d/qos启动
```

4.在每次启动时使脚本运行:

```
/etc/init.d/qos启用
```

故障排除

通过运行以下命令查看生成的流量控制qdisc设置:

tc qdisc

任何接口的默认值(即无QoS应用)的值如下所示:

qdisc fq_codel 0: dev eth0 root refcnt 2 limit 1024p streams 1024 quantum 300 targ
et 5.0ms interval 100.0ms ecn

任何仅打印单个qdisc行的接口,显示与该行相同的设置(这是针对*dev eth0*),表示该接口没有QoS。

启用QoS的网络接口将打印多个qdisc行,每个对应于QoS类等。

如果打印的qdisc设置似乎不正确,则可以通过运行以下命令预览从OpenWRT / etc / config / qos生成的tc命令:

/usr/lib/qos/generate.sh界面wan

(使用/etc/config/qos文件中给出的UCI接口名称替换wan)。

这应该打印一系列用于设置QoS子系统的*insmod*和*tc*命令。您可以通过运行以下命令来调试运行这些命令导致的任何错误:

/usr/lib/qos/generate.sh interface wan | sh -x

的输出/usr/lib/qos/generate.sh通常自动执行作为其一部分/etc/hotplug.d/iface/10-qos。

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)