### Contents

1	Org	ganizacyjnie	1
	1.1	Literatura	1
<b>2</b>	Ter	modynamika	1
	2.1	Zerowa zasada termodynamiki	2
	2.2	Pierwsza zasada termodynamiki	
	2.3		3
	2.4	Procesy kwazistatyczne	3
	2.5	Zmiana objętości w naczyniu z płynem	3
	2.6	Magnetyki	4
	2.7	Matematycznie formy Pfaffa	4
	2.8	Druga zasada termodynamiki w duchu neo-gibbsowskim	4
	2.9	Temperatura termodynamiczna T	5
		2.9.1 Związek podstawowy reprezentacji energii wewnętrznej	5
		2.9.2 Związek podstawowy reprezentacji entropii	
	2.10	Trzecia Zasada Termodynamiki	
			6
		2.10.2 Wersja M. Plancka	6

# 1 Organizacyjnie

- 2 kolokwia po 15 punktow
- zadanie domowe po punkcie, razem 15
- egzamin pisemny pozwala potencjalnie uzupełnić punkty
- dalej egzamin ustny
- "dobrze jest mieć (na ustnym) 45 punktów, polecam państwu, wtedy nasza rozmowa staje się coraz przyjemniejsza"

Konsultacje - pokój 527 czwartki 14:00-15:30

#### 1.1 Literatura

- 1. Nieśmiertelny Landau Lifszyc, Fizyka Statystyczna
- 2. Nieśmiertelny Huang Statistical Mechanics
- 3. M. Kardar, dwa tomy, I + II, będzie w tytule coś statystycznego na pewno
- 4. F. Schwabl
- 5. R. Pathna
- 6. Callen termodynamika

# 2 Termodynamika

Makroskopowy opis makroskopowych obiektów makroskopowymi parametrami w  $stanach\ r\'ownowagi$ 

- d/dt = 0
- brak systematycznych przepływów

Z doświadczeń wiemy, że do stanów równowagi wystarczy kilka makroskopowych parametrów. Dla *prostych* (jednorodnych, izotropowych, bez własności elektrycznych i magnetycznych, bez reakcji) układów termodynamicznych wystarczą:

- Energia wewnętrzna U

- Objetość V
- Liczba cząstek danego składnika  $N_i$

Mamy układ, który oddziałowuje przez **ścianki** wyodrębniające go ze świata i ustalające, jakie oddziaływania są dozwolone.

- Dla oddziaływań materialnych mamy ścianki
  - przepuszczalne (układ otwarty)
  - półprzepuszczalne (w przypadku wielu składników, przepuszczają niektóre)
  - nieprzepuszczalne (układ zamknięty na tych się skupimy stała ilość materii w układzie)
- Dla oddziaływań mechanicznych (układ wymienia energię z otoczeniem przez mierzalną pracę mechaniczną)
  - Jakbyśmy mieli np. dipole magnetyczne, praca byłaby też przy magnetyzacji składników zakładamy że jest kontrolowalna
  - Na razie założymy, że uwzględniamy jedynie zmianę objętości
- Dla oddziaływań termicznych mamy ścianki
  - adiabatyczne dające jedynie oddziaływania mechaniczne
  - diatermiczne przepuszczające jakieś "ciepło"

## 2.1 Zerowa zasada termodynamiki

Wzajemna równowaga termiczna - jeśli z termodynamicznie równowagowych ciał (A, B, C) (A, B) są w równowadze i (B, C) są w równowadze przy oddziaływaniu przez nieruchomą, nieprzepuszczalną, diatermiczną ściankę, to (A, C) też są - przechodniość relacji.

Istnieje więc równoważność między wszystkimi ciałami w równowadze (należą do wspólnej "klasy abstrakcji"?) - więc można przyporządkować skalar - temperaturę empiryczną.

### 2.2 Pierwsza zasada termodynamiki

"Zasada zachowania energii dla układów termodynamicznych" - ale nie wiemy czym jest ciepło i energia wewnętrzna, więc definiujemy ją tak:

- mamy układ polegający przemianie od stanu równowagi  $A \to B$ .
- Ścianki są adiabatyczne.

Praca mechaniczna  $W_{A,B}^{adiabatyczne}$  zależy tylko od stanów A,B. Ale jeśli po drodze wstawimy stan P:

$$A \to P \to B$$

to

$$W_{A,B}^{ad} = W_{A,P}^{ad} + W_{P,B}^{ad}$$

Więc istnieje funkcja stanu U (energia wewnętrzna) zależna od parametrów i definiująca stan układu przez

$$W_{A,P}^{ad} = U_P - U_A$$

A teraz usuwamy założenie o adiabatyczności, układ idzie  $a \to b$  po jakiejś niekoniecznie adiabatycznej drodze z mierzalnym  $W_{a,b}$  - ale możemy też przejść po tej adiabatycznej z  $W_{a,b}^a d = U_b - U_a = \Delta U$ . Stąd definiujemy **ciepło**  $Q_{a,b} = W_{a,b}^{ad} - W_{a,b} = \delta U - W_{a,b}$  poprzez różnicę prac między dwoma drogami.

$$\Delta U = U_b - U_a = Q_{a,b} + W_{a,b}$$

Z własności z prac dla przejść adiabatycznych wywnioskowujemy istnienie energii wewnętrznej, a z rozluźnienia warunku na przejścia adiabatyczne - ciepło.

### 2.3 Formy Pfaffa

Dla małych przejść

$$dU = dQ + dW$$

Gdzie  $\$   $\$  dQ ,  $\$  dW  $\$  to formy Pfaffa - nie są różniczkami zupełnymi bo zależy od drogi, w przeciwieństwie do  $\$  dU  $\$ .

### 2.4 Procesy kwazistatyczne

Układ przechodzi  $a \to b$  przez ciąg stanów równowagi. Hong-Kong przed i po tajfunie nie przechodzi przez ciąg stanów równowagi, więc to jest mocne ograniczenie.

Tak naprawdę to jest definicja procesu pseudostatycznego.

Nie chcę tu państwa zamęczać, ale... Chwila udręki...

Kwazistatyczny jest taki, gdzie praca wykonywana nad układem jest wykonywana tylko przez siły zachowujące układ w stanie równowagi.

Przykład - naczynie z wodą i z wiatraczkiem, którym to wiatraczkiem kręcimy zewnątrz (wykonując pracę mechaniczną). Proces jest pseudostatyczny, bo działamy wbrew siłom tarcia, które nie utrzymują stanu w równowadze! Raczej sprowadzają go do niej.

### 2.5 Zmiana objętości w naczyniu z płynem

Żeby proces był kwazistatyczny, ciśnienie musi być w nim identyczne jak ciśnienie zewnętrzne. Ale tak naprawdę nie mamy

$$dW \neq -pdV$$

, ale

$$dW = -p^{zew}dV$$

- siła razy przesunięcie. I wtedy dopiero z przyrównania ciśnień wychodzi

$$-pdV$$

i to by była forma Pfaffa, nie ogólna forma różniczkowa. Wstawiając tam bezpośrednio  $p^{zew}$  mamy zależność stanu układu z wszechświatem.

I wtedy dopiero mamy znane

$$dU = dQ - pdV$$

 $p^{zew}$  zależy od zmiennych innych niż stan układu, ale na przykład humor ściskacza.

Tak naprawdę powinniśmy pisać na ogólne formy różniczkowe zależące od reszty świata

$$DW = -p^{zew}$$
 (nie tylko parametry układu)

W ten sposób mamy forme Pfaffa:

dW = -p(tylko od parametrów układu)

# 2.6 Magnetyki

Dla magnetycznych właściwości mamy całkowity dipolowy moment układu  $\vec{M}$ , a zmiana właściwości układu związana z nim to

$$DW_{mag} = \vec{B} \cdot \vec{M}$$

gdzie B to indukcja zewnętrznego pola magnetycznego, i trzeba by napisać  $DW_{mag}$ . Jakbyśmy wyrazili  $\vec{B}$  przez parametry układu (może temperaturę),

Dla właściwości elektrycznych

$$DW_{el} = \vec{E} \cdot \vec{P}$$

### 2.7 Matematycznie formy Pfaffa

Niech  $x_1, .... x_n$  - parametry określające stan układu. Wtedy forma Pfaffa to

$$\sum_{i=1}^{n} X_i(x_1, ..., x_n) dx_i$$

### 2.8 Druga zasada termodynamiki w duchu neo-gibbsowskim

Istnienie entropii S = S(U, V, N), co do której postulujemy:

Entropia przybiera wartość maksymalną w stanach równowagowych.

Weźmy układ izolowany złożony z dwóch podukładów. Stan równowagowy zdefiniowany przez ścianki.

Teraz uwalniamy *więzy* - pozwalamy ściance wewnętrznej się ruszać, umożliwiamy przepływ ciepła... - wtedy układ daży do nowego stanu równowagi. Jakiego? Na to odpowiada drugi postulat:

Stan równowagi osiągnięty pod nieobecność więzów maksymalizuje entropię na zbiorze stanów równowagi z więzami (dotyczy układu izolowanego).

- 1. Układ z więzami. Stan równowagi.
- 2. Zwalniamy więzy.
- 3. Pytamy jaki jest stan równowagi teraz?
- 4. Nowy stan równowagi odpowiada maksymalnej entropii wybranej na wszystkich możliwych stanach równowagi z więzami. Znajdujemy maksimum entropii, i to nam daje parametry (U, V, N) stanu układu.

Postulujemy też, że

$$(\frac{\partial S}{\partial U})_{V,N} > 0$$

Postulujemy też addytywność entropii - entropia sumy układów jest równa sumie entropii poszczególnych podukładów.

### 2.9 Temperatura termodynamiczna T

W wielu wzorach w tym fragmencie N-ek powinno być wiele.

Bierzemy  $S = S(U, V, N_1, ..., N_r)$ .

$$dS = (\frac{\partial S}{\partial U})_{V,N} dU + (\frac{\partial S}{\partial V})_{U,N} dV + \sum_{i=1}^{n} (\frac{\partial S}{\partial N_i})_{U,V,N \neq N_i} dN_i$$

Bierzemy też

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} dV + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,V,N \neq N_i} dN_i$$

To są parametry ekstensywne. Definiujemy parametry intensywne:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N}$$
$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}$$
$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,V}$$

Więc możemy napisać

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^{r} \mu_i dN_i$$

W układzie zamkniętym

$$dN_i = 0$$

więc

$$dU = TdS - pdV$$

Z drugiej strony w procesie kwazistatycznym

$$dU = dQ + dW = dQ - pdV$$

Więc

$$dQ = TdS$$

Zatem

$$dS = \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

jest różniczką zupełną i funkcją stanu.

"Energia wszechświata jest stała; entropia wszechświata osiąga maksimum" - Clausius z Koszalina, twórca entropii (lubimy go za to)

#### 2.9.1 Związek podstawowy reprezentacji energii wewnętrznej

$$U = U(S, V, N)$$
$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

Możemy też napisać...

### 2.9.2 Związek podstawowy reprezentacji entropii

Od autora notatek: przechodzę na notację z indeksami bo mam dość - indeks oznacza różniczkowanie, po czym nie różniczkujemy to ustalone.

$$S = S(U, V, N)$$

$$dS = S_U dU + S_V dV + S_N dN$$

$$S_V = -U_V/U_S = P/T$$

$$S_N = -U_N/U_S = -\mu/T$$

Warto pamiętać:

 ${\bf W}$ wersji z entropią d S parametry intensywne są funkcjami parametrów ekstensywnych, w wersji z d U odwrotnie

### 2.10 Trzecia Zasada Termodynamiki

Obowiązuje gdy  $T \to 0$ .

## 2.10.1 Wersja W. Nernsta

Jeśli mamy entropię (funkcję T i jakichś parametrów, które oznaczamy X)

$$T = \text{const}, X_1 \to X_2 : \lim_{T \to 0} [S(T, X_2) - S(T, X_1)] = 0$$

#### 2.10.2 Wersja M. Plancka

Jeśli mamy entropię (funkcję T i jakichś parametrów), to granica tych parametrów  $T \to 0$  jest stała (on zaproponował zero, ale w kondensatach.... chyba nie).