2017年8月21日 10:07

#### 1. 硬链接和软链接

#### 清单 1. Linux 系统的顶层目录结构



Linux 与其他类 UNIX 系统一样并不区分文件与目录:目录是记录了其他文件名的文件。使用命令 mkdir 创建目录时,若期望创建的目录的名称与现有的文件名(或目录名)重复,则会创建失败。

```
# Is -F /usr/bin/zi*
/usr/bin/zip* /usr/bin/zipgrep* /usr/bin/zipnote*
/usr/bin/zipcloak* /usr/bin/zipinfo* /usr/bin/zipsplit*
# mkdir -p /usr/bin/zip
mkdir: cannot create directory `/usr/bin/zip': File exists
```

Linux 将设备当做文件进行处理,<u>清单 2.</u>展示了如何打开设备文件 /dev/input/event5 并读取文件内容。文件 event5 表示一种输入设备,其可能是鼠标或键盘等。查看文件 /proc/bus/input/devices 可知 event5 对应设备的类型。设备文件 /dev/input/event5 使用

read() 以字符流的方式被读取。结构体 input event 被定义在内核头文件 linux/input.h 中。

#### 清单 2. 打开并读取设备文件


```
int fd;
struct input_event ie;
fd = open("/dev/input/event5", O_RDONLY);
read(fd, &ie, sizeof(struct input_event));
printf("type = %d code = %d value = %d\n",
ie.type, ie.code, ie.value);
close(fd);
```

#### 硬链接与软链接的联系与区别

我们知道文件都有文件名与数据,这在 Linux 上被分成两个部分:用户数据 (user data)与元数据 (metadata)。用户数据,即文件数据块 (data block),数据块是记录文件真实内容的地方;而元数据则是文件的附加属性,如文件大小、创建时间、所有者等信息。在 Linux 中,元数据中

的 inode 号 (inode 是文件元数据的一部分但其并不包含文件名, inode 号即索引节点号)才是文件的唯一标识而非文件名。文件名仅是为了方便人们的记忆和使用,系统或程序通过 inode 号寻找正确的文件数据块。图 1.展示了程序通过文件名获取文件内容的过程。

#### 图 1. 通过文件名打开文件



#### 清单 3. 移动或重命名文件

# stat /home/harris/source/glibc-2.16.0.tar.xz File: `/home/harris/source/glibc-2.16.0.tar.xz'

Size: 9990512 Blocks: 19520 IO Block: 4096 regular file

Device: 807h/2055d Inode: 2485677 Links: 1

Access: (0600/-rw-----) Uid: (1000/ harris) Gid: (1000/ harris)

...

# mv /home/harris/source/glibc-2.16.0.tar.xz /home/harris/Desktop/glibc.tar.xz

# Is -i -F /home/harris/Desktop/glibc.tar.xz 2485677 /home/harris/Desktop/glibc.tar.xz

在 Linux 系统中查看 inode 号可使用命令 stat 或 ls -i (若是 AIX 系统,则使用命令 istat)。清单3.中使用命令 mv 移动并重命名文件 glibc-2.16.0.tar.xz,其结果不影响文件的用户数据及 inode 号,文件移动前后 inode 号均为: 2485677。

为解决文件的共享使用,Linux 系统引入了两种链接:硬链接 (hard link) 与软链接(又称符号链接,即 soft link 或 symbolic link)。链接为 Linux 系统解决了文件的共享使用,还带来了隐藏文件路径、增加权限安全及节省存储等好处。若一个 inode 号对应多个文件名,则称这些文件为硬链接。换言之,硬链接就是同一个文件使用了多个别名(见 图 2. hard link 就是 file 的一个别名,他们有共同的 inode)。硬链接可由命令 link 或 ln 创建。如下是对文件 oldfile 创建硬链接。

link oldfile newfile In oldfile newfile

由于硬链接是有着相同 inode 号仅文件名不同的文件,因此硬链接存在以下几点特性:

- 文件有相同的 inode 及 data block;
- 只能对已存在的文件进行创建;
- 不能交叉文件系统进行硬链接的创建;
- 不能对目录进行创建,只可对文件创建;
- 删除一个硬链接文件并不影响其他有相同 inode 号的文件。

来自 <<u>https://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-hardandsymb-links/</u>>

首先,从使用的角度讲,两者没有任何区别,都与正常的文件访问方式一样,支持读写,如果是可执行文件的话也可以直接执行。

那区别在哪呢?在底层的原理上。

为了解释清楚,我们首先在自己的一个工作目录下创建一个文件,然后对这个文件进行链接的创建:

\$ touch myfile && echo "This is a plain text file." > myfile

\$ cat myfile

This is a plain text file.

现在我们创建了一个普通地不能再普通的文件了。然后我们对它创建一个硬链接,并查看一下当前目录:

\$ In myfile hard

\$ ls -li

25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 27 7 8 17:39 hard

25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 27 7 8 17:39 myfile

在 Is 结果的最左边一列,是文件的 inode 值,你可以简单把它想成 C 语言中的指针。

它指向了物理硬盘的一个区块,事实上文件系统会维护一个引用计数,只要有文件指向这个区块,它就不会从硬盘上消失。

你也看到了,这两个文件就如同一个文件一样,inode 值相同,都指向同一个区块。 然后我们修改一下刚才创建的 *hard* 链接文件:

\$ echo "New line" >> hard

\$ cat myfile

This is a plain text file.

New line

可以看到,这两个文件果真就是一个文件。

下面我们看看软链接(也就是符号链接)和它有什么区别。

\$ In -s myfile soft

\$ ls -li

25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 36 7 8 17:45 hard

25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 36 7 8 17:45 myfile

25869216 lrwxr-xr-x 1 unixzii staff 6 7 8 17:47 soft -> myfile

诶,你会发现,这个软链接的 inode 竟然不一样啊,并且它的文件属性上也有一个 l 的 flag,这就说明它与之前我们创建的两个文件根本不是一个类型。

下面我们试着删除 myfile 文件, 然后分别输出软硬链接的文件内容:

\$ rm myfile

\$ cat hard

This is a plain text file.

New line

\$ cat soft

cat: soft: No such file or directory

之前的硬链接没有丝毫地影响,因为它 inode 所指向的区块由于有一个硬链接在指向它,所以这个区块仍然有效,并且可以访问到。

然而软链接的 inode 所指向的内容实际上是保存了一个绝对路径,当用户访问这个文件时,系统会自动将其替换成其所指的文件路径,然而这个文件已经被删除了,所以自然就会显示无法找到该文件了。

为验证这一猜想,我们再向这个软链接写点东西:

\$ echo "Something" >> soft

\$ Is

hard myfile soft

可以看到,刚才删除的 *myfile* 文件竟然又出现了!这就说明,当我们写入访问软链接时,系统自动将其路径替换为其所代表的绝对路径,并直接访问那个路径了。

# 总结

到这里我们其实可以总结一下了:

• 硬链接: 与普通文件没什么不同, inode 都指向同一个文件在硬盘中的区块

• 软链接:保存了其代表的文件的绝对路径,是另外一种文件,在硬盘上有独立的区块,访问时替换自身路径。

作者: Cyandev

链接: http://www.jianshu.com/p/dde6a01c4094

來源:简书

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

#### 2. kill进程杀不掉的原因

一是进程已经成为僵死进程,当它的父进程将它回收或将它的父进程kill掉即可在ps输出看不到了;

二是进程正处在内核状态中,Linux进程运行时分内核和用户两种状态,当进程进入内核状态后,会屏蔽所有信号,包括SIGKIL,所以这个时候kill -9也变得无效了。

#### 3. Kill 用法

#### 1. 命令格式:

kill[参数][进程号]

#### 2. 命令功能:

发送指定的信号到相应进程。不指定型号将发送SIGTERM(15)终止指定进程。如果任无法终止该程序可用"-KILL"参数,其发送的信号为SIGKILL(9),将强制结束进程,使用ps命令或者jobs命令可以查看进程号。root用户将影响用户的进程,非root用户只能影响自己的进程。

#### 3. 命令参数:

- -I 信号, 若果不加信号的编号参数,则使用"-I"参数会列出全部的信号名称
- -a 当处理当前进程时,不限制命令名和进程号的对应关系
- -p 指定kill 命令只打印相关进程的进程号,而不发送任何信号
- -s 指定发送信号
- -u 指定用户

#### 注意:

1、kill命令可以带信号号码选项,也可以不带。如果没有信号号码,kill命令就会发出终止信号

(15),这个信号可以被进程捕获,使得进程在退出之前可以清理并释放资源。也可以用kill向进程发送特定的信号。例如:

kill -2 123

它的效果等同于在前台运行PID为123的进程时按下Ctrl+C键。但是,普通用户只能使用不带 signal参数的kill命令或最多使用-9信号。

- 2、kill可以带有进程ID号作为参数。当用kill向这些进程发送信号时,必须是这些进程的主人。如果试图撤销一个没有权限撤销的进程或撤销一个不存在的进程,就会得到一个错误信息。
- 3、可以向多个进程发信号或终止它们。
- 4、当kill成功地发送了信号后, shell会在屏幕上显示出进程的终止信息。有时这个信息不会马上显示, 只有当按下Enter键使shell的命令提示符再次出现时, 才会显示出来。
- 5、应注意,信号使进程强行终止,这常会带来一些副作用,如数据丢失或者终端无法恢复到正常状态。发送信号时必须小心,只有在万不得已时,才用kill信号(9),因为进程不能首先捕获它。要撤销所有的后台作业,可以输入kill 0。因为有些在后台运行的命令会启动多个进程,跟踪并找到所有要杀掉的进程的PID是件很麻烦的事。这时,使用kill 0来终止所有由当前shell启动的进程,是个有效的方法。

HUP 1 终端断线

INT 2 中断(同Ctrl+C)

QUIT 3 退出(同Ctrl+\)

TERM 15 终止

KILL 9 强制终止

CONT 18 继续(与STOP相反,fg/bg命令)

STOP 19 暂停(同Ctrl+Z)

来自 <http://www.cnblogs.com/wangcp-2014/p/5146343.html>

#### ? 4. linux查看日志文件的方式

#### ? 5. linux用过的命令

ls 显示文件或目录

-l 列出文件详细信息l(list)

-a 列出当前目录下所有文件及目录,包括隐藏的a(all)

mkdir 创建目录

-p 创建目录,若无父目录,则创建p(parent)

cd 切换目录

touch 创建空文件

echo 创建带有内容的文件。

cat 查看文件内容

cp 拷贝

mv 移动或重命名

rm 删除文件

-r 递归删除,可删除子目录及文件

-f 强制删除

find 在文件系统中搜索某文件

wc 统计文本中行数、字数、字符数

grep 在文本文件中查找某个字符串

rmdir 删除空目录

tree 树形结构显示目录,需要安装tree包

pwd 显示当前目录

In 创建链接文件

more、less 分页显示文本文件内容

head、tail 显示文件头、尾内容

ctrl+alt+F1 命令行全屏模式

# 系统管理命令

stat 显示指定文件的详细信息,比Is更详细

who 显示在线登陆用户

whoami 显示当前操作用户

hostname 显示主机名

uname 显示系统信息

top 动态显示当前耗费资源最多进程信息

ps 显示瞬间进程状态 ps -aux

du 查看目录大小 du -h /home带有单位显示目录信息

df 查看磁盘大小 df -h 带有单位显示磁盘信息

ifconfig 查看网络情况

ping 测试网络连通

netstat 显示网络状态信息

man 命令不会用了,找男人 如: man ls

clear 清屏

alias 对命令重命名 如:alias showmeit="ps -aux" ,另外解除使用unaliax

showmeit

kill 杀死进程,可以先用ps 或 top命令查看进程的id,然后再用kill命令杀死进

程。

## 打包压缩相关命令

gzip :

bzip2:

tar: 打包压缩

-c 归档文件

-x 压缩文件

-z gzip压缩文件

-j bzip2压缩文件

-v 显示压缩或解压缩过程 v(view)

-f 使用档名

例:

tar -cvf /home/abc.tar /home/abc 只打包,不压缩

tar -zcvf /home/abc.tar.gz /home/abc 打包,并用gzip压缩

tar -jcvf /home/abc.tar.bz2 /home/abc 打包,并用bzip2压缩

当然,如果想解压缩,就直接替换上面的命令 tar -cvf / tar -zcvf / tar -jcvf 中的 "c" 换成 "x" 就可以了。

# 关机/重启机器

shutdown

-r 关机重启

-h 关机不重启

now 立刻关机

halt 关机

reboot 重启

### Linux管道

将一个命令的标准输出作为另一个命令的标准输入。也就是把几个命令组合起来使用,后一个命令除以前一个命令的结果。

例: grep -r "close" /home/\* | more 在home目录下所有文件中查找,包括close的文件,并分页输出。

### Linux软件包管理

**dpkg** (Debian Package)管理工具,软件包名以.deb后缀。这种方法适合系统不能联网的情况下。

比如安装tree命令的安装包,先将tree.deb传到Linux系统中。再使用如下命令安装。

sudo dpkg -i tree\_1.5.3-1\_i386.deb 安装软件

sudo dpkg -r tree 卸载软件

注:将tree.deb传到Linux系统中,有多种方式。VMwareTool,使用挂载方式;使用winSCP工具等;

**APT**(Advanced Packaging Tool)高级软件工具。这种方法适合系统能够连接互联网的情况。

依然以tree为例

sudo apt-get install tree 安装tree

sudo apt-get remove tree 卸载tree

sudo apt-get update 更新软件

sudo apt-get upgrade

将.rpm文件转为.deb文件

.rpm为RedHat使用的软件格式。在Ubuntu下不能直接使用,所以需要转换一下。 sudo alien abc.rpm

# vim使用

vim三种模式:命令模式、插入模式、编辑模式。使用ESC或i或:来切换模式。

命令模式下:

:q 退出

:q! 强制退出

:wq 保存并退出

:set number 显示行号

:set nonumber 隐藏行号

/apache 在文档中查找apache 按n跳到下一个, shift+n上一个

yyp 复制光标所在行,并粘贴

h(左移一个字符←)、j(下一行↓)、k(上一行↑)、l(右移一个字符→)

### 用户及用户组管理

/etc/passwd 存储用户账号

/etc/group 存储组账号

/etc/shadow 存储用户账号的密码

/etc/gshadow 存储用户组账号的密码

useradd 用户名

userdel 用户名

adduser 用户名

groupadd 组名

groupdel 组名

passwd root 给root设置密码

su root

su - root

/etc/profile 系统环境变量

bash\_profile 用户环境变量

.bashrc 用户环境变量

su user 切换用户,加载配置文件.bashrc

su - user 切换用户,加载配置文件/etc/profile,加载bash\_profile

#### 更改文件的用户及用户组

sudo chown [-R] owner[:group] {File|Directory}

例如:还以jdk-7u21-linux-i586.tar.gz为例。属于用户hadoop,组hadoop

要想切换此文件所属的用户及组。可以使用命令。

sudo chown root:root jdk-7u21-linux-i586.tar.gz

来自 <http://www.cnblogs.com/laov/p/3541414.html>

### ? 6. nginx命令集合

1. 启动 Nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx

poechant@ubuntu:sudo ./sbin/nginx

2. 停止 Nginx

poechant@ubuntu:sudo ./sbin/nginx -s stop poechant@ubuntu:sudo ./sbin/nginx -s quit

- -s都是采用向 Nginx 发送信号的方式。
- 3. Nginx 重载配置

poechant@ubuntu:sudo ./sbin/nginx -s reload

上述是采用向 Nginx 发送信号的方式,或者使用:

poechant@ubuntu:service nginx reload

4. 指定配置文件

poechant@ubuntu:sudo ./sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

- -c表示configuration,指定配置文件。
- 5. 查看 Nginx 版本

有两种可以查看 Nginx 的版本信息的参数。第一种如下:

poechant@ubuntu:/usr/local/nginx\$ ./sbin/nginx -v nginx: nginx version: nginx/1.0.0

另一种显示的是详细的版本信息:

poechant@ubuntu:/usr/local/nginx\$./sbin/nginx -V

nginx: nginx version: nginx/1.0.0

nginx: built by gcc 4.3.3 (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4)

nginx: TLS SNI support enabled

nginx: configure arguments: --with-http\_ssl\_module --with-

openssl=/home/luming/openssl-1.0.0d/

#### 6. 检查配置文件是否正确

poechant@ubuntu:/usr/local/nginx\$ ./sbin/nginx -t
nginx: [alert] could not open error log file: open()
"/usr/local/nginx/logs/error.log" failed (13: Permission denied)
nginx: the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
2012/01/09 16:45:09 [emerg] 23898#0: open() "/usr/local/nginx/logs/nginx.pid"
failed (13: Permission denied)
nginx: configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test failed

如果出现如上的提示信息,表示没有访问错误<u>日志</u>文件和进程,可以sudo(super user do)一下:

poerchant@ubuntu:/usr/local/nginx\$ sudo ./sbin/nginx -t nginx: the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful

如果显示如上,则表示配置文件正确。否则,会有相关提示。7. 显示帮助信息

来自 < http://www.51testing.com/html/71/410671-842861.html>

### 7. linux中 | 的作用

? 8. linux查看内存,查看磁盘,查看内核信息 Top

9.