Nginx

原理

Nginx的进程模型

在工作方式上,Nginx分为单工作进程和多工作进程两种模式。

- 在单工作进程模式下,除主进程(master)外,还有一个工作进程(worker), 工作进程是单线程的;
 - · 解读: 就是总共2个进程,但是每个进程只在一个线程上运行;
- 在多工作进程模式下,每个工作进程包含多个线程。Nginx默认为单工作进程模式。

理解:默认一个主进程、一个工作进程(单线程的),如果设置多工作进程模式,那么会有多个工作进程(多线程的)

- ◆ 在一些磁盘使用和CPU负载模式,应调整nginx工作(worker)的数量。 在这里说一点基础规则: 系统管理员应该为其工作负载尝试几个配置。 一般建议可能如下: 如果负载模式是CPU密集型的,例如,处理大量TCP/IP,执行SSL或压缩,则nginx工作(worker)的数量应与CPU内核数量相匹配; 如果负载大多是磁盘I/O绑定,例如,从存储或重代理服务不同的内容集合 工作(worker)的数量可能是核心数量的一到两倍。有些工程师会根据个人存储单元的数量选择工作(worker)的数量,但这种方法的效率取决于磁盘存储的类型和配置。
- 所有进程主要使用 共享内存机制 进行进程间通信
- 一些特殊模式下还会有一些特殊进程,比如 缓存加载器 和 缓存管理器

并发请求竞争

当我们提供80端口的http服务时,一个连接请求过来,每个进程都有可能处理这个连接,怎么做到的呢?

首先,每个worker进程都是从master进程fork过来,在master进程里面,先建立好需要listen的socket(listenfd)之后,然后再fork出多个worker进程。所有worker进程的listenfd会在新连接到来时变得可读,为保证只有一个进程处理该连接,所有worker进

By MARKDOWN-THEMEABLE-PDF

程在注册listenfd读事件前抢accept_mutex,抢到互斥锁的那个进程注册listenfd读事件,在读事件里调用accept接受该连接。

• mutex - Mutual exclusion 互斥锁

首先,Nginx 的处理得先打开 accept_mutex 选项,此时,只有获得了 accept_mutex 的进程才会去添加accept事件,也就是说,Nginx会控制进程是否添加 accept 事件。Nginx 使用一个叫 ngx_accept_disabled 的变量来控制是否去竞争 accept_mutex 锁。在第一段代码中,计算 ngx_accept_disabled 的值,这个值是 Nginx 单进程的所有连接总数的八分之一,减去剩下的空闲连接数量,得到的这个 ngx_accept_disabled 有一个规律,当剩余连接数小于总连接数的八分之一时,其值才大于 0,而且剩余的连接数越小,这个值越大。再看第二段代码,当 ngx_accept_disabled 大于 0 时,不会去尝试获取 accept_mutex 锁,并且将 ngx_accept_disabled 减 1,于是,每次执行到此处时,都会去减 1,直到小于 0。不去获取 accept_mutex 锁,就是等于让出获取连接的机会,很显然可以看出,当空余连接越少时,ngx_accept_disable 越大,于是让出的机会就越多,这样其它进程获取锁的机会也就越大。不去 accept,自己的连接就控制下来了,其它进程的连接池就会得到利用,这样,Nginx 就控制了多进程间连接的平衡了。

优缺点

Nginx VS Apache

命令

kill -HUP pid

从容地重启nginx,一般用来重启nginx,或重新加载配置

- 执行过程:发送kill命令道master进程,master加载新配置,master通知老worker进程停止接收请求(处理完正在处理的请求后,就退出),新worker接管请求;
- nginx在0.8版本之后,引入了一系列命令行参数,来方便我们管理。

比如,./nginx -s reload,就是来重启nginx,./nginx -s stop,就是来停止nginx的运行。如何做到的呢?我们还是拿reload来说,我们看到,执行命令时,我们是启动一个新的nginx进程,而新的nginx进程在解析到reload参数后,就知道我们的目的是控制nginx来重新加载配置文件了,它会向master进程发送信号,然后接下来的动作,就和我们直接向master进程发送信号一样了。

By MARKDOWN-THEMEABLE-PDF

理解:新建一个进程(接手master的工作),解析命令参数,向master发送命令,之后,就是类似上面kill:

- 启动
 - o ./nginx
- 管理命令

格式: nginx -s signal

o signal可以是: stop - 快速关闭、quit - 优雅关闭、reload - 重载配置、reopen - 重新打开日志

配置

配置文件

- nginx 的配置文件,默认的位置包括:
 - o /etc/nginx/nginx.conf,
 - /usr/local/etc/nginx/nginx.conf,或
 - o /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

配置指令

• 如果配置指令包含空格,一定要单引号或双引号括起来

指令类型

• 普通指令

每个上下文仅有唯一值。而且,它只能在当前上下文中定义一次。子级上下文可以覆盖父级中的值,并且这个覆盖值只在当前的子级上下文中有效

gzip on;

gzip off; # 非法,不能在同一个上下文中指定同一普通指令2次

• 数组指令

同级上下文中, 会追加: 子级上下文会覆盖父级上下文配置:

• 行动指令

行动是改变事情的指令。根据模块的需要,它继承的行为可能会有所不同

具体指令

server

- server name 指令的值将检测 Host 头(存储着主机域名)
- Nginx 将会按照下列顺序选择虚拟主机(server上下文):
 - 1. 匹配sever name指令的IP-端口主机
 - 2. 拥有default server标记的IP-端口主机

```
server {
  listen    *:80 default_server;
  server_name netguru.co;

return 200 "Hello from netguru.co";
}
```

- 3. 首先定义的IP-端口主机
- 4. 如果没有匹配, 拒绝连接。
- server name也可以通过正则表达式进行匹配

如:在一个server块中配置多个站点:

```
server
{
    listen     80;
    server_name ~^(www\.)?(.+)$;
    index index.php index.html;
    root /data/wwwsite/$2;
}
```

站点的主目录应该类似于这样的结构:

```
/data/wwwsite/domain.com
/data/wwwsite/nginx.org
/data/wwwsite/baidu.com
/data/wwwsite/google.com
```

• server name的正则匹配顺序

Nginx 会存储 3 个哈希表:确切的名字,以星号开始的通配符,和以星号结尾的通配符。如果结果不在任何表中,则将按顺序进行正则表达式测试。

- 1. 确切的名字
- 2. 最长的通配符名称以星号开始,例如"* .example.org"。
- 3. 最长的通配符名称以星号结尾, 例如"mail.**"
- 4. 首先匹配正则表达式(按照配置文件中的顺序)
- 正则表达式注意
- 命名的正则表达式捕获组在后面可以作为变量使用:

```
server {
    server_name ~^(www\.)?(?<domain>.+)$; #命名捕获组

location / {
    root /sites/$domain;
    }
}
```

- o PCRE使用下面语法支持命名捕获组:
 - **?<name>** 从PCRE-7.0开始支持,兼容Perl 5.10语法
 - ?'name' 从PCRE-7.0开始支持,兼容Perl 5.10语法
 - **?P<name>** 从PCRE-4.0开始支持,兼容Python语法
- nginx使用的正则表达式兼容 PCRE 。为了使用正则表达式,虚拟主机名必须以波浪线"~"起始
- .netguru.co
 - .netguru.co 本意就是 *.netguru.co
- server name的 通配符
 - 通配符名字只可以在名字的 起始处 或 结尾处 包含一个星号,并且星号与其他字符之间用点分隔
- 如果一个请求的请求行中包含有host信息,nginx会忽略header中的host,而使用请求行中的host进行server_name匹配

• 如果不允许请求中缺少"Host"头,可以定义如下主机,丢弃这些请求:

在这里,我们设置主机名为空字符串以匹配未定义"Host"头的请求,而且返回了一个nginx特有的,非http标准的返回码444,它可以用来关闭连接。

从0.8.48版本开始,这已成为主机名的默认设置,所以可以省略 server_name ""。而之前的版本使用机器的hostname作为主机名的默认值。

- 特殊的server name *
 - 特殊的名字
- 确切名字和通配符名字存储在哈希表中。哈希表和监听端口关联。哈希表的尺寸在配置阶段进行了优化,可以以最小的CPU缓存命中失败来找到名字。设置哈希表的细节参见这篇文档

location

try_files

• 应该避免在 server 上下文中出现 try_files - why

client header buffer size

Nginx 会将整个请求头都放在一个 buffer 里面,这个 buffer 的大小通过配置项 client_header_buffer_size 来设置,如果用户的请求头太大,这个 buffer 装不下,那 Nginx 就会重新分配一个新的更大的 buffer 来装请求头,这个大 buffer 可以通过 large_client_header_buffers 来设置,这个 large_buffer 这一组 buffer,比如配置 48k,就是表示有四个 8k 大小的 buffer 可以用。注意,为了保存请求行或请求头的完整性,一个完整的请求行或请求头,需要放在一个连续的内存里面,所以,一个完整的请求行或请求头,只会保存在一个 buffer 里面。这样,如果请求行大于一个 buffer 的大小,就会返回 414 错误,如果一个请求头大小大于一个 buffer 大小,就

会返回 400 错误。

客户端请求头部的缓冲区大小(client_header_buffer_size),这个可以根据你的系统分页大小来设置,一般一个请求的头部大小不会超过1k,不过由于一般系统分页都要大于1k,所以这里设置为分页大小。分页大小可以用命令getconf PAGESIZE取得。

• 传送门

lingering close

• 传送门

proxy pass

• 通俗示例

日志配置

• 传送门

安装设置 🗡

• 例:在nginx目录下执行,./configure --prefix=../nginx --sbin-path=../nginx/bin/nginx

编译时特殊依赖

zlib

- --without-http_gzip_module
 不编译http_gzip_module模块。该模块可以压缩HTTP服务器的响应,该模块需要 zlib 库才能编译和运行。
- --with-zlib=path 设置zlib库源文件的路径地址

PCRE

- --without-http_rewrite_module
 不编译http_rewrite_module模块。该模块允许HTTP服务器重定向请求,改变请求的URI地址。创建并运行该模块需要 PCRE 库支持。
- --with-pcre=path 设置PCRE库源文件的路径地址。PCRE库的发行版(version 4.4 8.30)需要先从PCRE站点下载并解压缩
- --with-pcre-jit 编译PCRE库时增加"实时编译(pcre_jit)"支持。
- 配置中使用到的正则匹配主要使用到的就是PCRF库

By MARKDOWN-THEMFABIF-PDF

OpenSSL

● --with-http_ssl_module — 为HTTP服务器编译HTTPS协议支持的模块。该模块默认是不编译的。它需要OpenSSL库才能编译和运行。

优化

- worker进程数最好和CPU物理核数相同
- 可以绑定worker进程到特定核心上

server name

nginx首先搜索确切名字的哈希表,如果没有找到,搜索以星号起始的通配符名字的哈希表,如果还是没有找到,继续搜索以星号结束的通配符名字的哈希表。

因为名字是按照域名的节来搜索的,所以搜索通配符名字的哈希表比搜索确切名字的哈希表慢。注意特殊的通配符名字"example.org"存储在通配符名字的哈希表中,而不在确切名字的哈希表中。

正则表达式是一个一个串行的测试, 所以是最慢的, 而且不可扩展。

鉴于以上原因,请尽可能使用确切的名字。

博文

nginx 并发数问题思考: worker_connections,worker_processes与 max clients