# 通过request获取用户ip

```
package com.example.demo.multi.springBoot.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
@RestController
@RequestMapping("hello")
public class HelloController {
   @RequestMapping("{id}")
   public String index(HttpServletRequest request, @PathVariable Integer id) {
       String ip = request.getHeader("x-forwarded-for");
       if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {
           ip = request.getHeader("Proxy-Client-IP");
       if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {
           ip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");
       if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {
           ip = request.getHeader("HTTP CLIENT IP");
       if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {
           ip = request.getHeader("HTTP X FORWARDED FOR");
       if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {
           ip = request.getRemoteAddr();
       System.out.println(ip):
       return "Conquer the world from here!":
}
```

#### 解释

#### X-Forwarded-For (XFF)

用来识别通讨HTTP代理或负载均衡方式连接到Web服务器的客户端最原始的IP地址的HTTP请求头字段。

格式

X-Forwarded-For. client1, proxy1, proxy2

其中的值通过一个 逗号+空格 把多个IP地址区分开, 最左边(client1)是最原始客户端的IP地址, 代理服务器每成功收到一个请求, 就把**请求来源IP地址**添加到右边。 在上面这个例子中,这个请求成功通过了三台代理服务器: proxy1, proxy2 及 proxy3。请求由client1发出,到达了proxy3(proxy3可能是请求的终点)。请求刚从client1中发出时,XFF是空的,请求被发往proxy1;通过proxy1的时候,client1被添加到XFF中,之后请求被发往proxy2;通过proxy2的时候,proxy1被添加到XFF中,之后请求被发往proxy3;通过proxy3时,proxy2被添加到XFF中,之后请求的的去向不明,如果proxy3不是请求终点,请求会被继续转发。

## WL-Proxy-Client-IP

在apache+WebLogic整合系统中,apache会对request对象进行再包装,附加一些WLS要用的头信息。这种情况下,直接用request.getRemoteAddr()是无法取到真正的客户IP的。需要使用WL-Proxy-Client-IP。

### HTTP\_CLIENT\_IP、HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR、RemoteAddr

REMOTE\_ADDR 不可以显式的伪造,虽然可以通过代理将ip地址隐藏,但是这个地址仍然具有参考价值,因为它就是与你的服务器实际连接的ip地址。

生产环境中很多服务器隐藏在负载均衡节点后面,你通过 REMOTE\_ADDR 只能获取到负载均衡节点的ip地址,一般的负载均衡节点会把前端实际的ip地址通过 HTTP\_CLIENT\_IP 或者 HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR 这两种http头传递过来

注:如果你的服务器直接暴露在客户端前面的时候,请不要信任这两种读取方法,只需要读取 REMOTE\_ADDR 就行了。 *先记录方法,每一项解释需要好好了解一系 // todo*