Creando pendrives arrancables

Introducción


- Hoxe en día é moi habitual non ter o dvd dun sistema operativo, senón descargar a súa imaxe (.iso) dende Internet.
- Podemos gravar a .iso nun dispositivo óptico
- Ou podemos crear un pendrive autoarrincable que nos permita arrancar o equipo e comezar a instalación do sistema operativo.
- Vantaxes
 - Poder empregar a imaxe en equipos que non teñan unidade óptica.
 - Desperdiciar dvd's
 - Maior velocidade

Crear pendrive de instalación do Windows

- Precisamos:
 - □ 1 pendrive de polo menos 8 GiB.
 - 1 imaxe (.iso) dun DVD de instalación de Windows
 - Un programa que nos permita gravar a .iso no pendrive
- Proceso dende Windows
 - Temos varias alternativas
 - Aínda que sexan portables, precisaremos permisos de administrador para empregalas.
 - Windows Media creation Tool (link)
 - Utilidade proporcionada por Microsoft.
 - Rufus (link)
 - É a opción recomendada
 - É Software Libre
 - Permite crear pendrives arrancables tanto para MBR como para UEFI.
 - Créalo manualmente con diskpart
 - Se o firmware do teu equipo é UEFI necesitarás facelo con rufus.

Rufus

 Creamos o USB Bootable que funcione tanto en BIOS ou UEFI



Rufus


- Examinamos as particións creadas
 - Crea unha partición de tipo FAT32

```
Disco /dev/sdc: 14,4 GiB, 15500574720 bytes, 30274560 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x008bb60d

Disposit. Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdc1 * ___ 2048 30274559 30272512 14,4G c W95 FAT32 (LBA)
```


Rufus

Examinamos o seu contido



- Aínda que a partición non sexa tipo EFI (É FAT 32)
- Ten unha carpeta /EFI/boot/ que contén o OSLoader por defecto do USB

Rufus: Proceso arranque



Crear pendrive de instalación de Debian

- Proceso
 - Baixamos a imaxe de instalación de Debian (link)
 - Executamos
 - dd if=/ruta/debian.iso of=/dev/sdc
 - Xa podemos reiniciar a máquina co pendrive

Examinamos as particións creadas

```
Disco /dev/sdc: 14,4 GiB, 15500574720 bytes, 30274560 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco dos
Identificador del disco: 0x00411b4a

Disposit. Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdc1 * 0 1722367 1722368 841M 0 Vacía
/dev/sdc2 232 3111 2880 1,4M ef EFI (FAT-12/16/32)
```


É curioso, crea unha partición tipo EFI nun particionado MBR

dd

- Examinamos o contido das particións
 - Contido da primeira partición

Contido da segunda partición

dd: Proceso arranque



10

Crear pendrive autoarrincable con varias isos

Problema:

- Os programas anteriores só permiten crear un pendrive arrancable que conteña unha iso
- Se temos un pendrive grande é un desperdicio xa que caberían varias isos no mesmo pendrive

Solución:

- Empregar programas como Xboot, Yumi ou Ventoy que nos permitan incorporar varias imaxes no mesmo pendrive e xerar un menú de arranque para escoller que imaxe arrancar
- A mellor opción é Ventoy, xa que nos permite arrancar imaxes tando de Windows como de sistemas GNU/Linux.

Ventoy - Emprego dende Windows

- Na web de ventoy descargamos a versión para Windows.
- Descargamos a versión para Windows e descomprimimos



Main page	Screenshot	Downloads	Document		Tested ISO		Experience Sharing	Plugin	F
		F	Forums	Dona	tion	中文			

Binary


File	SHA-256	Released	Size
ventoy-1.0.96- windows.zip	c37d333bc630076679172cf1934290c3c7c80340a9719369b96628edbdcb724b	2023-10-06	15 MB
ventoy-1.0.96- linux.tar.gz	794a717c9434bb76e90174d408a94c3bf562c0a701239f5814a277c46cd275c8	2023-10-06	19 MB
ventoy-1.0.96-livecd.iso	9e1d266497456b9015d231789958f7c4ea1f54f369a41edf11eb3d61c57e29b3	2023-10-06	186 MB

Ventoy - Emprego dende Windows

Executamos o programa Ventoy2Disk.exe


Escollemos a unidade do pendrive e prememos Install

Avísanos que os datos do pendrive se van a borrar e pide dobre



Ventoy - Emprego dende Windows

- Finalmente o programa queda instalado
- Créanse dúas particións
 - Na primeira copiaremos as .isos e permite arrancar en modo MBR
 - A segunda permite arrancar en sistemas UEFI





Ventoy - Emprego dende GNU/Linux

- Descargamos a versión para GNU/Linux e descomprimimos
- É boa idea mover a carpeta do programa a /opt
- Dende o Nautilus executamos VentoyGUI.x86_64
 - Pídenos permisos de root

