



PRACTICA 1 – ADMINISTRACIÓN REMOTA WINDOWS - SOL

1. Crear MV Windows Server Core 2022 en VirtualBox :

1.1. Características de la máquina

- Nombre de la máquina **WCorexx** (siendo xx tu nº de clase)
- RAM:2 GB
- Disco duro de arranque;disco virtual nuevo; .vdi; reservado dinámicamente. Nombre del disco wserverxx; tamaño 25 GB
- Adaptador de red 1 habilitado; adaptador Red NAT → Red-ASO

1.2. Instalar Windows 2022 Edition Standard en una partición.

1.3. Contraseña administrador zyx789.,

2. Cambiar el equipo → SConfig:

2.1. Nombre del equipo: **wcorexx** (siendo xx tu nº de clase)

2.2. Configuración de la red: IP→ **12** de nuestra red

2.3. Actualizaciones → Manual (si fuese la instalación de un servidor real deberíamos tenerlo siempre actualizado. Para las prácticas, para evitar esperas y reinicios, vamos a desactivar las actualizaciones)

2.4. Apagar el equipo y hacer la instantánea→ Core-configurado

3. Wserver00-M1:

3.1. Hacer la instantánea (con la máquina apagada) → Antes de Unidad4

4. Wcorexx:

4.1. Convertirlo en un servidor miembro del dominio

Indica pasos a seguir

– Ponerle servidor DNS→ DC-Wserverxx-M1

```
Índice NIC:          1
Descripción:         Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP:         192.168.0.12,
                     fe80::dacd:fe04:564b:2550
Máscara de subred:    255.255.255.0
DHCP habilitado:     False

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1
Servidor DNS preferido:          192.168.0.10
```

– Añadirlo al dominio: opción 1 de SConfig1

```
1) Dominio o grupo de trabajo:          Dominio: empresa00.es
```

4.2. Capturar pantalla de objeto creado en AD y en DNS

 wcore00	Host (A)	192.168.0.12	static
---	----------	--------------	--------

(poner la pantalla completa)

Poner pantalla de ADAC viendo en el contenedor Computers wcorexx


5. Administración remota – Administrador del servidor:

5.1. Utiliza la aplicación Administración del servidor (desde W10clixxRSAT o Wserverxx-M1) para administrar remotamente Wcorexx : Lo vas a convertir en el segundo controlador del dominio ; también será servidor DNS.

NOTA: Seguir los mismos pasos que al convertir a Wserverxx-M1 en el primer controlador de nuestro dominio , excepto que hay que escoger "Agregar un nuevo dominio a un bosque existente" (en vez de Agregar un nuevo bosque")

Indica pasos a seguir: → En el Administrador del servidor

– Administrar – Agregar servidor → Añadir wcorexx




– Administrar-Agregar Roles y Características – Agregar el rol ADDS

– Promover el servidor a controlador de dominio

5.2. ¿ Cómo puedes comprobar que Wcorexx ya es controlador de dominio?.Consecuencias: captura pantallas

– Wcorexx está en la OU Domain Controllers



– En la configuración de la red de Wcorexx se añadió a si mismo como DNS secundario



```

C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
Configuración de adaptador de red
=====

Índice NIC:          1
Descripción:         Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP:         192.168.0.12,
                     fe80::dacd:fe04:564b:2550
Máscara de subred:    255.255.255.0
DHCP habilitado:     False

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1
Servidor DNS preferido: 192.168.0.10
Servidor DNS alternativo: 127.0.0.1
  
```

- En DNS: se creo un registro (zona búsq. Direct.); se crearon nuevos registros SRV apuntando a wcorexx (los servicios gc, kerberos, kpasswd, ldap → son ofertados por los dos equipos wserverxx y wcorexx)

Administrador de DNS

Archivo Acción Ver Ayuda

Nombre	Tipo	Datos
_gc	Registro de servicio (SRV)	[0][100][3268] wcore00.empresa00.es.
_gc	Registro de servicio (SRV)	[0][100][3268] wserver00.empresa00.es.
_kerberos	Registro de servicio (SRV)	[0][100][88] wcore00.empresa00.es.
_kerberos	Registro de servicio (SRV)	[0][100][88] wserver00.empresa00.es.
_kpasswd	Registro de servicio (SRV)	[0][100][464] wcore00.empresa00.es.
_kpasswd	Registro de servicio (SRV)	[0][100][464] wserver00.empresa00.es.
_ldap	Registro de servicio (SRV)	[0][100][389] wserver00.empresa00.es.
_ldap	Registro de servicio (SRV)	[0][100][389] wcore00.empresa00.es.

- En Sitios y servicios de AD podemos ver los dos DCs y podemos provocar la replicación de un DC a otro

Sitios y servicios de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Nombre	Desde el servid...	Desde el sitic
<generado automátic...	WSERVER00	Default-First

Replicar configuración del DC seleccionado




Replicar configuración en el DC seleccionado

- **Podemos comprobar la replicación de DNS y de los objetos creados en un DC se replican en el otro (añadiendo el servidor wcore00, crear un Host en uno y ver que se replica en el otro)**

***Nota: puede tardar cómo máximo 15 minutos**

Para ver DNS de wcorexx:

- Podemos en DNS → Conectar con el servidor DNS... equipo-Wcorexx
- Tb podemos :





5.3. Prueba su funcionamiento:


- Apagamos Wserverxx-M1 e iniciamos Wcorexx
- Iniciamos sesión con un usuario del dominio desde wclixx **¿Qué sucede? ¿Que hacemos?**

Si el usuario ya había iniciado sesión desde ese equipo en el dominio inicia sesión (aunque tarda..)

- **Con un usuario que no iniciara sesión_> Sale mensaje que no está disponible el dominio.**




Debemos de configurar los clientes para que empleen también como controlador de dominio a Wcorexx:



6. Administración remota – Windows Admin Center:

- 6.1. Crea una instantánea de W10clixx → Antes de instalar Windows Admin Center
- 6.2. Descargar y configurar Windows Admin Center (WAC) en W10clixx para administrar remotamente (Versión 2110)



6.3. Actualiza WAC

6.4. Agregar W10xxRSAT + Conectar:

- **Nos saldrá un error porque:**
 - **Se necesita cambiar el servicio Administración remota de Windows (WinRM) → Inicio Automático (Inicio retrasado)**
 - **Se necesita habilitar la excepción del firewall WinRM para permitir acceso remoto al equipo para administración**
- **Estos dos valores se pueden comprobar y modificar mediante el comando winrm quickconfig**
- **Damos de alta el usuario local: usr-wac ; descripción usuario local WRSATxx creado desde WAC: miembro del grupo Usuarios.**

6.5. Agregar Wcorexx + Conectar:

- ¿Puedo dar de alta en este equipo el usuario local **usr-wac**?
- Instalar las extensiones: Active Directory , DNS . Examina estas extensiones
NOTA: Configuración→ Proxy : poner los datos del proxy
Configuración → Extensiones

Da de alta usuario. Captura pantalla !!

- Roles y Características. Vamos a instalar en nuestra red un **servidor DHCP** para que los comerciales de la empresa, cuando lleguen con sus portátiles los conecten a la red y estén listos para trabajar en nuestra red.
- **Instalar → Servidor DHCP.**
- **Administrar DHCP - crear un ámbito:**
 1. Nombre de ámbito : **Ips clientes Lan**




2. Rango Ips : 192.168.x.100 a 192.168.x.150.
 3. Máscara de subred: 255.255.255.0
 4. Agregamos exclusiones: 192.168.x.120 a 192.168.x. 129 (por ejemplo para impresoras ,...)
 5. Dejamos la duración de la concesión de dirección con su valor por defecto.
- Configuramos para que establezca también la puerta de enlace: 192.168.x.1
 - El nombre de dominio y DNS lo detecta bien y le dejamos los valores.
 - Lo mismo que el punto anterior pero para servidor WINS , que cómo no lo tenemos lo dejamos en blanco
 - Activar ámbito ahora
 - **Capturar pantalla de DHCP**

7. Cliente Portatilxx :

- 7.1. Inicia una máquina cliente windows 10
- 7.2. Comprueba interfaz- Configuración dinámica Captura pantalla
- 7.3. **Ipconfig /all** y comprueba la IP asignada por el servidor DHCP. Capturar pantalla.
- 7.4. Prueba conectividad: ping www.google.es y ping wserverxx. Captura pantalla
- 7.5. Ejecuta **ifconfig /release** que libera la concesión. Observa resultado y comenta.
- 7.6. Ejecuta **ifconfig /renew** que renueva una concesión. Observa resultado y Comenta.

NOTA!!! → No funciona. (Configuramos DHCP en el Core desde W10cli con WAC). Resulta que al iniciar Wserverxx-con interfaz gráfica nos sale mensaje advertencia que requiere configuración





Asistente posterior a la instalación de DHCP

Autorización

Descripción

Autorización

Resumen

Especifique las credenciales que se usarán para autorizar este servidor DHCP en AD DS.

☒ Usar las credenciales del siguiente usuario

Nombre de usuario: EMPRESA00\administrador

☐ Usar credenciales alternativas

Nombre de usuario:

Especificar...

☐ Omitir autorización de AD

Asistente posterior a la instalación de DHCP

Resumen

Descripción

Autorización

Resumen

A continuación se indica el estado de los pasos de configuración posteriores a la instalación:

Creando grupos de seguridad Listo


Reinicie el servicio de servidor DHCP en el equipo de destino para que los grupos de seguridad sean efectivos.

Autorizando el servidor DHCP Listo



8. Escritorio remoto Windows :

- 8.1. Dar de alta en servidor 2 usuarios estandar: profe y alumno. Permitir sólo a profe acceder por escritorio remoto



- 8.2. Configurar Escritorio remoto Windows en un puerto distinto al estandar **3899**

- Se puede configurar a través de comandos PowerShell
- Configurar a través del registro de Windows