# HDFS运维管理

www.huawei.com



# 1 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 掌握HDFS服务状态检查方法
  - □ 熟悉HDFS服务基本性能调优参数
  - □ 掌握HDFS服务基本故障恢复方法



- 1. 目录介绍
- 2. 服务检查
- 3. 日志介绍
- 4. 常用维护命令
- 5. 常用性能调优参数
- 6. 常见问题及定位手段

# 目录介绍

目 录	用途
/opt/huawei/Bigdata	各组件安装目录
/opt/huawei/Bigdata/fusioninsight/Fu sionInsight-Hadoop-2.7.2	HDFS组件安装目录
/srv/BigData/namenode	NameNode数据存储目录
/srv/BigData/hadoop	DataNode数据存储目录
/srv/BigData/journalnode	JournalNode数据存储目录
/var/log/Bigdata/hdfs	HDFS日志存储目录



- 1. 目录介绍
- 2. 服务检查
- 3. 日志介绍
- 4. 常用维护命令
- 5. 常用性能调优参数
- 6. 常见问题及定位手段

# 服务检查

#### FusionInsight Manager的"服务管理"页面,查看HDFS状态

HDFS操作状态:已启动

HDFS健康状态: 良好

• HDFS配置状态:已同步






# 服务检查

"告警管理"页面中,无和HDFS相关的告警:

- ALM-14000 HDFS服务不可用
- •
- ALM-14011 HDFS DataNode数据目录配置不合理





# 服务检查

在"HDFS服务状态"页面,执行"更多操作 > 启动服务健康检查",显示:

● 发送包的平均时间统计: x.x ns 小于 1000000.0 ns

● 服务状态: 健康

● 告警信息: 无告警信息





- 1. 目录介绍
- 2. 服务检查
- 3. 日志分析
- 4. 常用维护命令
- 5. 常用性能调优参数
- 6. 常见问题及定位手段

# 安装日志

HDFS安装日志的存储路径为:/var/log/Bigdata/hdfs/角色名

日志文件名	日志文件描述
cleanupDetail.log	HDFS服务卸载时候的清理日志。
postinstallDetail.log	HDFS服务安装前的准备工作日志。
prestartDetail.log	HDFS服务启动前的准备工作日志。

# 运行日志

#### HDFS运行日志的存储路径为:/var/log/Bigdata/hdfs/角色名

日志文件名	日志文件描述
hadoop- <ssh_user>- <process_name>- <hostname>.log</hostname></process_name></ssh_user>	HDFS系统日志,记录HDFS系统运行时 候所产生的大部分日志。
hadoop- <ssh_user>- <process_name>- <hostname>.out</hostname></process_name></ssh_user>	HDFS运行环境的信息日志。
hadoop.log	Hadoop客户端操作日志。
namenode- <ssh_user>-gc.log</ssh_user>	NameNode垃圾回收日志。

# 审计日志

#### HDFS审计日志的存储路径为:/var/log/Bigdata/audit/hdfs

日志文件名	日志文件描述
hdfs-audit- <process_name>.log</process_name>	HDFS操作审计日志(例如:文件增删改查)。
SecurityAuth.audit	HDFS安全审计日志。

# 日志过滤

HDFS中提供了下表所示的日志级别,日志级别优先级从高到低分别是OFF、WARN、INFO、DEBUG、TRACE,程序会打印高于或等于所设置级别的日志,设置的日志等级越高,打印出来的日志就越少。

日志级别	描述
OFF	OFF表示关闭日志输出。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示系统及系统调试信息。
TRACE	TRACE表示记录系统及类调用关系的信息。



- 1. 目录介绍
- 2. 服务检查
- 3. 日志介绍
- 4. 常用维护命令
- 5. 常用性能调优参数
- 6. 常见问题及定位手段

# 常用维护命令

在HDFS客户端,分别执行如下命令进行安全认证登录:

source bigdata\_env

kinit <kerberos\_user>

然后执行维护命令。

维护命令	用途
hdfs fsck <path> [COMMAND_OPTIONS]</path>	运行HDFS文件系统检查工具。
hdfs dfsadmin [GENERIC_OPTIONS]	运行一个HDFS的dfsadmin客户端。
hdfs dfs [COMMAND	在HDFS文件系统上运行filesystem命
[COMMAND_OPTIONS]]	令
hdfs getconf [COMMAND_OPTIONS]	从配置目录获取配置信息
•••	•••

# 常用维护命令(详细)

维护命令	用途
hdfs dfs -ls <path></path>	列出 <b><path></path></b> 路径的目录及文件。
hdfs dfs -mkdir <path></path>	在 <path>路径创建新的目录。</path>
hdfs dfs -rm -r <path></path>	删除目录。
hdfs dfs -put <localfile> <path></path></localfile>	本地文件 <localfile>上传至HDFS。</localfile>
hdfs dfs -get <path></path>	HDFS文件下载到本地。
hdfs dfs -count -q -v <path></path>	查看目录的Quota和SpaceQupta。
hdfs dfs -getfacl <path></path>	获取目录的ACL权限。
hdfs fsck <path></path>	健康状态查看。
hdfs dfsadmin -safemode enter   leave	进入安全模式   离开安全模式   安
get	全模式查看。
•••	•••



- 1. 目录介绍
- 2. 服务检查
- 3. 日志介绍
- 4. 常用维护命令
- 5. 常用性能调优参数
- 6. 常见问题及定位手段

# 调优参数设置方法

在FusionInsight Manager界面,单击"服务管理 > HDFS > 服务配置",将"参数类别"设置为"全部配置"。在搜索框里搜索需要调优的参数,会显示所搜索的参数,然后按照需求进行修改。



# 常用性能调优参数

在HDFS中,通过调整配置的值,使得HDFS集群更适应自身的业务情况,从而提升 HDFS的读写性能。

配置项	缺省值	调优场景
dfs.blocksize (128M)	134217728	表示新建文件的默认块大小。单位:字节。(例如 134217728,表示128MB)。
		最优值: 268435456(256MB)
	(128M)	取值范围: 512-1073741824
	, ,	说明:
		参数值必须为 <b>512</b> 的倍数,否则向HDFS写入文件时会出现错误。
dfs.datanode. drop.cache.be hind.reads	true	设置为true表示丢弃缓存的DataNode数据(需在 DataNode中配置)。
dfs.client- write-packet- size	262144	当HDFS Client往DataNode写数据时,将数据生成一个包。然后将这个包在网络上传出。此参数指定传输数据包的大小,可以通过各Job来指定。单位:字节。



- 1. 目录介绍
- 2. 服务检查
- 3. 日志介绍
- 4. 常用维护命令
- 5. 常用性能调优参数
- 6. 常见问题及定位手段

# 案例1-HDFS服务异常

#### 现象描述

HDFS服务界面显示服务不可用,导致HBase、Hive、MapReduce等服务故障或无法启动

#### 可能原因

- HDFS进入安全模式。
- HDFS依赖的ZooKeeper服务异常。

#### 定位思路

- 检查HDFS是否处于安全模式。
- 检查ZooKeeper服务是否运行正常。

### 案例1-HDFS服务异常

#### 处理步骤

- 1. 确认HDFS是否处于安全模式。
  - 是,直接退出HDFS的安全模式。
  - 否,执行步骤 2。
- 2. 登录FusionInsight Manager管理界面,在ZooKeeper的服务页面,检查服务是否正常,并在"告警管理"页面检查是否有ZooKeeper服务的故障告警。
- 3. 按照ZooKeeper的告警指导,恢复服务,并确保ZooKeeper服务正常。
- 4. ZooKeeper服务正常后,尝试重启HDFS服务,并检查是否正常。
  - 是,操作结束。
  - 否,执行步骤 **5**。
- 5. 检查NameNode故障,并尝试修复。



#### 现象描述

- HDFS进入安全模式,HDFS服务不可用。
- HDFS服务页面块丢失项的值大于0。
- HDFS服务启动失败,角色实例启动成功。

#### 可能原因

- 数据节点硬盘故障,或节点故障可能导致数据副本丢失。
- HDFS在如下情况进入安全模式:
  - 1. 当NameNode启动且等待DataNode上报副本。
  - 2. NameNode所在磁盘空间不足。
  - 3. 恢复NameNode数据后,元数据与业务数据无法匹配。
- HDFS对应文件的副本全部丢失



#### 定位思路

- 1. 检查FusionInsight Manager告警界面是否有节点、硬盘故障告警。
- 2. 检查NameNode的块丢失阈值"dfs.namenode.safemode.threshold-pct"是否配置过高.

#### 处理步骤

**1.** 登录FusionInsight Manager管理界面,单击"告警管理",查看是否存在HDFS告警、节点故障、硬盘故障等告警。

是,按照告警处理相关章节进行处理。

否,执行步骤 2。

2. 安装客户端程序,以"admin"用户使用HDFS客户端工具执行fsck检查文件系统中文件是否完整。

命令示例: hdfs fsck /

客户端程序的安装可参考《FusionInsight HD V100R002C60SPC200 管理员指南》的"安装客户端"相关章节。



- 3. 若fsck校验仅显示副本丢失,而不是文件丢失(看已有副本数是否大于0),则执行 hdfs dfsadmin -safemode leave退出HDFS安全模式,即可修复。
- 4. 若文件丢失,检查是否执行了恢复NameNode数据操作。

是,表示找不到与元数据对应的业务数据块,执行

hdfs dfsadmin -safemode leave退出HDFS安全模式,然后执行步骤 5。

否,表示文件丢失,执行<u>步骤 5</u>。

- 5. 若有文件丢失,检查丢失文件的文件路径,并检查文件是否为重要文件。
  - MapReduce类文件是非重要的,对非重要文件,退出安全模式后,可执行删除操作。 命令示例:

hdfs fsck [path-to-file] -delete

恢复NameNode数据后可能导致元数据与业务数据无法匹配,需要执行删除操作。hdfs fsck / -delete



- 6. 若丢失的文件是重要文件,则需要恢复,必要时联系华为技术支持。
- 7. 检查NameNode的块丢失阈值是否配置过高。
- (1) 在FusionInsight Manager管理界面,单击"服务管理 > HDFS > 服务配置","参数类别"选为"全部配置",单击"NameNode > 高可用性",设置"dfs.namenode.safemode.threshold-pct"值。
  - (2)集群中只有三个节点时,建议将NameNode的块丢失阈值 "dfs.namenode.safemode.threshold-pct"参数配置为 "0.66"。
- 8. 重启HDFS服务。



- 目录介绍
- 服务检查
- 日志介绍
- 常用维护命令
- 常用性能调优参数
- 常见问题及定位手段



- HDFS审计日志的存储路径是什么?
- 如何查看HDFS服务状态?
- dfs.blocksize 默认块大小是多少?
- HDFS文件系统检查命令是什么?

### 习题

1. HDFS 默认 Block Size的大小是()。

A.32MB B.64MB

C.128MB D.256MB

2. 获取NameNode安全模式状态的命令是()。

A.hdfs dfs -safemode get

B. hdfs dfsadmin –safemode get

C. hdfs fs –safemode get

D. hdfs fsadmin –safemode get

3. HDFS告警故障的故障索引格式是()。

A. 12xxx B. 14xxx

C. 16xxx D. 18xxx

# Thank you

www.huawei.com