Streaming安装部署

www.huawei.com





- 学完本课程后,您将能够:
 - 掌握Streaming组件安装部署
 - □ 掌握Streaming基本配置



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 组件配置
- 4. 健康检查关键指标

部署规划

约束项	描述
OS	SUSE 11 SP3(推荐)/SP1/SP2 for AMD64 & Intel64 RedHat-6.4(推荐)/6.5/6.6-x86_64 CentOS-6.4/6.5/6.6
浏览器	建议使用Internet Explorer 9标准模式或Google Chrome 21及以上版本
带宽	建议采用 10GE 网络
IP规划	当采用双平面隔离组网时,集群中每个节点有两个IP地址,包括业务平面IP地址和管理平面IP地址;单平面不区分管理和业务平面,使用同一个IP地址。
硬盘分区规则	当集群节点规模较小时(如小于 30 节点),控制节点的 IO 负载一般不高,控制节点的元数据可采用共盘分区的模式;节点规格较大 (大于 30 节点) 建议采用分盘的模式
依赖的服务	Zookeeper
最小安装 Streaming 实例节点	Nimbus需要有主备2台节点

部署原则和约束

场景描述:管理节点&控制节点&数据节点合一

部署要点:管理节点&控制节点&数据节点部署在同一节点上

• 适用场景: 节点数小于30的集群

对应LLD配置规划工具的套餐3

□ 在配置规划工具中的"基础配置"TAB页配置套餐(*)选项选择"套餐3: OMS&Mgt&Data"

 套餐描述:管理节点、控制节点、数据节点合设(如果硬盘数不够,选择此套 餐进行并区。)

主机类型分三种: 管理节点 (MN) 控制节点 (CN) 数据节点 (DN)	配置规则:由字母、数字、下划线组成,不能超过200字符,需要有两级目录(例如:/sh01/01)。 建议:主备管理节点分别部署在不同的机架上,各控制节点分别部署在不同的机架上	配置管理平面地址,连接运维 网络管理集群。	: 需要在主机上配置机器名与业务 IP的映射关系(在hosts中配 置),FusionInsighi会取配置 有主机名的IP地址作为业务IP。	服务角色的依赖关系和部署								
类型	机架名称	管理IP	业务IP	OMSServer	LdapServer	Kr	bServer	ZooKeeper		Stree	aming	
失型	机朱石阶	官理师	亚为止	OMSServer	SlapdServer	KerberosServer	KerberosAdmin	quorumpe	e Nimbu	Supervisor	Logviewer	UI
MN&CN&DN	/default/rack0	192.168.0.101	192.168.0.101	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
MN&CN&DN	/default/rack0	192.168.0.102	192.168.0.102	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
CN&DN	/default/rack0	192.168.0.103	192.168.0.103					Υ		Υ	Υ	



部署原则和约束

场景描述:管理节点&控制节点合一,数据节点分离

• 部署要点:管理节点**&**控制节点合一,数据节点分离

适用场景: 节点数小于200节点的集群

对应LLD配置规划工具的套餐1

□ 在配置规划工具中的"基础配置"TAB页配置套餐(*)选项选择"套餐1: OMS&Mgt、Data"

□ 套餐描述:管理节点和控制节点合设,数据节点分设

主机类型分三种: 管理节点 (MN) 控制节点 (CN) 数据节点 (DN)		网络管理集群。	需要在主机上配置机器名与业务 IP的映射关系(在hosts中配 量),FusionInsight会取配置 有主机名的IP地址作为业务IP。	服务角色的依赖关系和部署								
类型	机架名称	管理IP	业务IP	OMSServer	LdapServer	Kr	bServer	ZooKeeper		Strec	aming	
矢至	机朱石桥	官性厂	业方に	OMSServer	SlapdServer	KerberosServer	KerberosAdmin	quorumpee	Nimbus	Supervisor	Logviewer	UI
MN&CN	/default/rack0	192.168.0.101	192.168.0.101	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ			Υ
MN&CN	/default/rack0	192.168.0.102	192.168.0.102	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ			Υ
CN	/default/rack0	192.168.0.103	192.168.0.103					Υ				
DN	/default/rack0	192.168.0.104	192.168.0.104							Υ	Υ	
DN	/default/rack0	192.168.0.105	192.168.0.105							Υ	Υ	
DN	/default/rack0	192.168.0.106	192.168.0.106							Υ	Υ	



部署原则和约束

场景描述:管理节点、控制节点、数据节点分离

部署要点:管理节点、控制节点、数据节点分离部署

• 适用场景: 节点数大于200节点的集群

对应LLD配置规划工具的套餐2

□ 在配置规划工具中的"基础配置"TAB页配置套餐(*)选项选择"套餐2:OMS、Mgt、Data"

□ 套餐描述:管理节点、控制节点、数据节点分设

主机类型分三种: 管理节点 (MN) 控制节点 (CN) 数据节点 (DN)	配實規则:由字母、數字、下划线组成,不能超过200字符,需要有两级目录(例如:/sh01/01)。 建议:主备管理节点分别部署在不同的机架上,各控制节点分别部署在不同的机架上	配置管理平面地址,连接运组 网络管理集群。	需要在主机上配量机器名与业务 IP的映射关系(在hosts中配 置),FusionInsighi会取配置 有主机名的IP地址作为业务IP。	E列及右侧各列, 请根据各服务角色的依赖关系和部署原则进行携写。								
类型	机架名称	管理IP	业务IP	OMSServer	LdapServer	Kri	bServer	ZooKeeper		Stred	aming	
大王	500米白45	自任"	並力!!	OMSServer	SlapdServer	KerberosServer	KerberosAdmin	quorumpe	e Nimbu	s Supervisor	Logviewer	UI
MN	/default/rack0	192.168.0.101	192.168.0.101	Υ								
MN	/default/rack0	192.168.0.102	192.168.0.102	Υ								
CN	/default/rack0	192.168.0.103	192.168.0.103		Υ	Υ	Υ	Υ	Υ			Υ
CN	/default/rack0	192.168.0.104	192.168.0.104		Υ	Υ	Υ	Υ	Υ			Υ
CN	/default/rack0	192.168.0.105	192.168.0.105					Υ				
DN	/default/rack0	192.168.0.106	192.168.0.106							Υ	Υ	
DN	/default/rack0	192.168.0.107	192.168.0.107							Υ	Υ	
DN	/default/rack0	192.168.0.108	192.168.0.108							Υ	Υ	



磁盘规划

用户可自定义集群数据目录

目录	是否单独分 区	所在节点	用途
/{数据目录}	是	控制节点	存放 Nimbus 的元
/streaming		(CN)	数据
/{数据目录}	是	数据节点	存放Supervisor
/streaming_data		(DN)	和Worker的数据



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
 - □ 新建部署
 - □ 减容部署
 - □ 扩容部署
- 3. 组件参数配置
- 4. 健康检查关键指标



新建部署

安装集群时安装 Streaming服务

- 模板自动化安装集群:可使用**LLD**工具生成的安装模板,可以自动填写安装时所需的各项参数,推荐使用
- 手动安装集群: 在界面上手工填写各项参数, 不推荐使用

安装集群后添加 Streaming服务

• 集群安装后,通过添加服务方式,安装Streaming服务




1、进入安装页面,选择"模板安装",导入准备好的安装模板, 点击"确定"。



2、系统自动跳转至确认页面,该页面包含安装模板中填写的相关信息。



3、如果确认无误,则点击"提交"按键进行提交;如果发现配置规划数据有误,可点击"上一步"按键回到各配置项检查或更改参数值。



4、安装等待:提交集群安装请求后,界面显示安装集群进度, 全部步骤完成后点击"完成"按键





1、进入安装页面,选择"手动安装",点击"确定"



2、填写集群基本信息

填写集群名称,选择集群版本和安全模式,点击"下一步" 按键进入下一页面



3、发现节点

输入主机信息以及主机**root**用户密码,然后点击"查找主机",选择发现成功的节点,点击"下一步"进入下一页面

1. 导入license	2. 选择版本 3. 查找主机 4. 设置机架名称 5. 选择服务	6. 定义拓扑
☆ 任务描述:基本	于主机匹配表达式搜索主机,输入的用户名和密码用于连接目的主机,要	要求所有主机配置
▶ 帮助: 关于主	机匹配表达式	
输入所有节点	(包括管理节点、控制节点和数据节点)的管理平面地址。	
* 匹配表达式:		0
* 用户名:	root ▼	
* 密码:		②
	查找主机 停止查找 清除结果	

4、选择安装节点与设置机架

根据需要选择节点并为其设置机架信息,支持单独设置和统一设置。完成设置后,点击"下一步"进入服务选择页面。

5、选择安装服务

根据业务需要选择待安装的服务,当选择**Streaming**服务时,系统会自动为其选择依赖的**Zookeeper**服务





6、拓扑设置

根据规划,将组件部署到指定节点上。完成设置后点击"下一步"进入服务拓扑页面



7、安装配置

配置必须要设置的配置项,完成设置后点击"下一步"进入 服务拓扑页面

8、提交安装

完成配置操作后,进入确认页面,确认页面包含前面步骤的概要信息。确认后点击"提交"按键进行提交

9、安装等待

提交集群安装请求后,界面显示安装集群进度,全部步骤完成后点击"完成"按键

步骤	开始时间	进度	结束时间
1. 校验请求参数	2016-02-29 19:36:11	100%	2016-02-29 19:36:19
2. 初始化系统环境	2016-02-29 19:36:19	100%	2016-02-29 19:36:31
3. 配置系统环境	2016-02-29 19:36:31	100%	2016-02-29 19:36:33
4. 下载文件	2016-02-29 19:36:33	100%	2016-02-29 19:36:55
5. 安装节点	2016-02-29 19:36:55	100%	2016-02-29 19:39:11
6. 安装组件	2016-02-29 19:39:11	100%	2016-02-29 19:39:51
7. 配置集群	2016-02-29 19:39:51	100%	2016-02-29 19:40:04
8. 初始化集群	2016-02-29 19:40:04	100%	2016-02-29 19:42:31
9. 启动集群	2016-02-29 19:42:36	100%	2016-02-29 19:45:18
10. 持久化集群配置	2016-02-29 19:45:18	100%	2016-02-29 19:45:19
操作成功。 你已经成功安装了集群,请单击完成继续	•		


1、在安装好的集群管理界面中,选择"服务管理"页签,点击 "添加服务"。



2、选择"仅添加服务",表示仅添加新的服务,不涉及增加节点,完成后点击"下一步"进入服务选择页面。



3、选择Streaming服务,如果没有安装依赖的Zookeeper服务, 会自动连动选择Zookeeper服务,点击"下一步"进入角色分 配页面。



- **4**、根据规划,选择**Streaming**各角色实例的安装,完成后点击 "下一步"进行服务配置页面。
- 5、配置Streaming必须要设置的配置项,完成设置后点击"下一步"进入配置确认页面。当配置确认无误后,点击"提交"按键进行提交。
- 6、安装等待:提交Streaming服务安装请求后,界面显示安装服务进度,全部步骤完成后点击"完成"按键。



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
 - □ 新建部署
 - □ 减容部署
 - □ 扩容部署
- 3. 组件参数配置
- 4. 健康检查关键指标



1、在安装了Streaming服务的集群管理界面,进入"服务管理"界面,点击Streaming服务,进入Streaming服务界面。




2、在Streaming服务界面,点击"实例"页签,进入 Streaming角色的实例界面。



3、在Streaming实例界面,选择待减容的实例,点击"更多操作"中的"删除实例"操作。

4、在确认管理 员权限,并勾选了解减容相关影响提示,且勾 选删除与**Supervisor**相关联的**Logviewer**实例后,点击"确定"按钮,开始进行实例删除。



5、删除等待:确认Streaming实例删除操作请求后,界面显示删除实例进度,全部步骤完成后点击"完成"按键。





- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
 - □ 新建部署
 - □ 减容部署
 - □ 扩容部署
- 3. 组件参数配置
- 4. 健康检查关键指标



扩容部署


当**Streaming**服务当前计算能力无法满足业务需求时,需要对服务进行扩容。

扩容方式:

- 如果集群内仍有部分节点未安装Supervisor,且这些节点可 允许安装Supervisor实例,可直接在这些节点上添加 Supervisor实例完成扩容。
- 节点扩容后在新增节点上添加**Supervisor**实例。

扩容部署

- 1、点击"服务管理->Streaming->实例",进入Streaming实例界面,点击" 添加实例"操作。
- 2、根据扩容规划,配置需要扩容服务的参数。单击"下一步"。



扩容部署

3、根据扩容规划,配置需扩容服务的参数。单击"下一步",对照扩容规划内容,确认信息无误,单击"提交"。并等待实例扩容完成。



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 组件参数配置
 - □ 常用参数说明及配置建议
 - □ 监控告警配置
- 4. 健康检查关键指标

常用参数说明及配置建议

配置项	描述	配置建议
supervisor.slots.ports	Supervisor支持的可运行Worker的 slot端口列表	根据业务规划,总数不 超过节点核数
WORKER_GC_OPTS	Worker启动时的JVM GC参数	根据业务对内存的要求 设置,避免出现 OOM 现 象
topology.max.spout. pending	一个spout task中处于pending状态的最大的tuples数量.该配置应用于单个task,而不是整个spouts或topology	用于使用ACK机制时进 行流控,过大的值导致 较多的消息failed
topology.message.ti meout.secs	topology中spout发送消息的最大处理超时时间。如果一条消息在该时间窗口内未被成功ack,Storm会告知spout这条消息失败	根据业务实测的情况设置,如果设置得太小可能会导致 tuple 反复重新发送



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 组件参数配置
 - □ 常用参数说明及配置建议
 - □ 监控告警配置
- 4. 健康检查关键指标

监控告警配置

配置项	描述	告警说明
空闲Slot数	统计周期内集群中可用的 slot 数目	该数值为 0 ,则无法给新提交的任务 分配 worker ,产生告警
Slot总数	统计周期内集群中所有的 slot 数目	
Slot使用率	统计周期内集群中可用的 slot 使用 率	当Slot使用率高于阈值(80%)时 产生告警
Supervisor数	统计周期内集群中可用的 Supervisor数目。	如果该数值为 0 ,则表示当前没有可 用的工作节点,产生告警
拓扑数	正在运行的任务数,该数量说明 Storm集群中用户提交的任务总数 。	
Nimbus CPU统计	Nimbus使用的CPU数	
Nimbus 内存统计	Nimbus使用的内存大小	
Supervisor CPU统计	Supervisor使用的CPU数	
Supervisor 内存统计	Supervisor使用的内存大小	



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 组件参数配置
- 4. 健康检查关键指标

健康检查关键指标

配置项	描述	
空闲Slot数	空闲Slot数>1	
工作节点数	工作节点数>1	
执行storm list 命令	storm list 命令执行正确	



本章介绍了**Streaming**的安装部署规则和方法,以及组件关键参数功能解释,安装后如何查看关键健康指标等。

② 习题

• 1.安装Streaming组件时,Nimbus角色需要安装几个节点?

A. = 3

B. = 2

 $C_{\cdot} = 1$

D. ≥2

• 2.使用LLD配置规划工具安装集群时,如果集群规模为100节点,建议使用哪种套餐?

A. 套餐1

B. 套餐2

C. 套餐3

D. 不确定



- 1、Supervisor在什么场景下需要扩容?
- 2、Streaming 部署有几种方法?
- 3、Streaming 扩容有几种场景?

Thank you

www.huawei.com