

LST · LIVESTREAM TRADERS

OPR

LE GUIDE D'EXÉCUTION

OPR PAR ROMAIN BAILLEUL

Une méthode enseignée au sein de l'école LST

01

Construire l'OPR M15

02

Lire le flux H1

03

Filtrer le sens

04

Calibrer le risque

05

Exécuter le plan

01 · LE CADRE

Avant le setup, le contexte

L'OPR se travaille uniquement dans le sens du flux H1.

L'Opening Range donne une zone précise autour de l'ouverture. Mais la zone seule ne suffit pas : le flux H1 détermine le seul sens autorisé. Si le flux est haussier, on cherche uniquement des achats. S'il est baissier, uniquement des ventes. Si le flux est neutre ou le marché en range, on ne trade pas l'OPR.

01 CONSTRUIRE

Première bougie M15 : plus haut = borne haute, plus bas = borne basse.

02 LIRE

Identifier le flux H1 : haussier, baissier ou neutre.

03 FILTRER

Haussier = achats seulement. Baissier = ventes seulement. Neutre/range = aucun trade OPR.

04 EXÉCUTER

Cassure ou réintégration uniquement si le setup va dans le sens du flux.

RÈGLE ABSOLUE

JAMAIS de trade OPR à contre-flux. Le sens du flux H1 est non négociable.

02 · CONSTRUCTION

Définir l'Opening Range

Une zone simple. Des règles fixes.

BORNE HAUTE

HIGH

Le plus haut de la première bougie M15 après l'ouverture devient la borne haute.

RÈGLE

On attend la clôture M15 avant de figer le niveau.

BORNE BASSE

LOW

Le plus bas de cette même bougie devient la borne basse.

RÈGLE

On attend la clôture M15 avant de figer le niveau.

UNITÉS DE TEMPS

Construction : M15 · Exécution : M5

L'OPR = plus haut / plus bas de la première bougie M15. Les cassures et réintégrations se tradent ensuite en M5.

03 · SETUPS

Deux approches


Cassure ou réintégration, mais toujours dans le sens du flux H1.

EXÉCUTION M5 Les cassures et les réintégrations de l'OPR sont travaillées en M5.

01 · CASSURE OPR

Cassure dans le sens du flux

Le prix sort de l'OPR dans le sens du flux H1. On attend ensuite le pullback sur la borne cassée avant l'exécution.



02 · RÉINTÉGRATION OPR

Réintégration dans le sens du flux

La réintégration n'est valide que si elle déclenche une entrée dans le sens du flux H1 : acheteuse en flux haussier, vendeuse en flux baissier.




04 · CONTEXTE

Le flux H1 décide du sens

Aucune exception : le setup ne peut jamais autoriser un contre-flux.



FLUX HAUSSIER = ACHATS UNIQUEMENT



FLUX BAISSIER = VENTES UNIQUEMENT

RÈGLE ABSOLUE

Flux neutre ou marché en range = aucun trade OPR.

05 · DIRECTION

Un seul sens autorisé

Le flux H1 filtre immédiatement tous les scénarios opposés.

FLUX HAUSSIER

- ✓ Cassure haussière + pullback
- ✓ Réintégration acheteuse


INTERDIT : toute vente OPR



FLUX BAISSIER

- ✓ Cassure baissière + pullback
- ✓ Réintégration vendeuse

INTERDIT : tout achat OPR



RÈGLE ABSOLUE

Le flux n'est pas une préférence : il impose le sens du trade.

06 · EXÉCUTION

Cassure OPR

Une cassure n'est tradable que si elle part dans le sens du flux H1.

TIMEFRAME D'EXÉCUTION · M5

RÈGLES D'EXÉCUTION

SENS

Toujours dans le sens du flux H1.

CASSURE M5

On attend obligatoirement la clôture d'une bougie M5 en dehors de l'OPR.

ORDRE

L'ordre n'est posé qu'après cette clôture M5 confirmée.

PULLBACK

On attend ensuite le retour sur la borne cassée.

ENTRÉE

Exécution sur le pullback, jamais avant la clôture M5 de cassure.

ANNULATION

Si le prix parcourt déjà 1 ATR avant l'exécution, l'ordre est annulé.



RÈGLE ABSOLUE

Si le prix parcourt déjà 1 ATR avant notre exécution, l'ordre est annulé.

07 · EXÉCUTION

Réintégration OPR

La réintégration doit elle aussi déclencher un trade dans le sens du flux H1.

TIMEFRAME D'EXÉCUTION · M5

RÈGLES D'EXÉCUTION

SENS

Toujours dans le sens du flux H1.

RÉINTÉGRATION M5

On attend obligatoirement la clôture de la bougie M5 qui réintègre l'OPR.

ORDRE

L'ordre n'est posé qu'après cette clôture M5 confirmée.

PULLBACK Attendre le retour du prix sur la borne réintégrée avant toute exécution.

ENTRÉE

Exécution sur le pullback de la borne réintégrée, jamais directement sur la réintégration.

STOP LOSS

Stop Loss basé sur l'ATR (SL ATR).

OBJECTIF

La borne opposée de l'OPR est l'objectif.
Le trade doit offrir un Risk/Reward minimum de 2.



RÈGLE ABSOLUE

Si +1R est déjà réalisé avant le pullback, l'ordre en attente est annulé.

08 · RISK MANAGEMENT

Le stop avec l'ATR 14 H1

La volatilité fixe la distance. La taille de position fixe le risque.

ATR 14

H1

L'ATR mesure la volatilité récente à partir des 14 dernières bougies H1. Il aide à éviter un stop arbitraire, trop serré ou déconnecté du comportement actuel du marché.

DISTANCE DU STOP

Le SL reste cohérent avec l'invalidation technique et la volatilité.

RISQUE CONSTANT

On adapte la taille de position à la distance du stop, jamais l'inverse.

09 · FILTRE

La règle 1R / 2R

1R filtre l'entrée. 2R reste le minimum recherché une fois le trade exécuté.

AVANT L'ENTRÉE

1R

Il faut au minimum 1R d'espace avant le prochain plus haut, plus bas, support, résistance ou niveau technique important.

GESTION DU TRADE

2R MIN.

Le niveau situé après 1R n'est pas automatiquement un Take Profit. Une fois exécuté, le trade n'est pas volontairement coupé avant 2R minimum.

EXEMPLE

SL = 20 pts · 1R = 20 pts · 2R = 40 pts

Obstacle à +12 pts : pas de trade · Obstacle à +25 pts : filtre 1R validé

10 · ORDRES EN ATTENTE

Quand annuler l'ordre ?

Un setup peut devenir trop tardif avant même notre exécution.

RÉINTÉGRATION OPR

ANNULATION À +1R

Après la réintégration, si le prix réalise déjà +1R avant de revenir pullback sur notre niveau d'exécution, l'ordre en attente est supprimé.

EXEMPLE

Le marché part directement, atteint +1R puis revient : ordre annulé.

SORTIE / CASSURE OPR

ANNULATION À 1 ATR

Après la sortie de l'OPR, si le prix parcourt déjà une distance équivalente à l'ATR utilisé pour le stop avant de revenir sur notre niveau, l'ordre est supprimé.

EXEMPLE

SL ATR = 110 pts. Le marché avance de 110 pts sans nous exécuter : ordre annulé.

11 · DISCIPLINE

Les erreurs à éviter

La première erreur est simple : prendre un trade qui n'est pas dans le sens du flux.

- 01 Prendre un trade OPR à contre-flux - interdit
- 02 Trader avec un flux H1 neutre ou dans un marché clairement en range
- 03 Entrer sans attendre le pullback ou la réintégration prévue
- 04 Forcer une deuxième cassure lorsque le setup initial n'existe plus
- 05 Prendre un trade sans au moins 1R d'espace avant la prochaine zone
- 06 Laisser un ordre attendre alors que la règle +1R / 1 ATR l'a déjà invalidé
- 07 Réduire artificiellement le stop pour améliorer le RR affiché

12 · ROUTINE

Checklist avant l'ordre

Le sens du flux est la première validation.

01 Flux H1 clairement haussier ou baissier

02 Trade prévu dans le sens du flux - jamais l'inverse

03 Cassure + pullback ou réintégration valide

04 Pas de range évident

05 SL cohérent avec l'ATR 14 H1

06 Au moins 1R avant le prochain obstacle

07 Ordre toujours valide : +1R / 1 ATR non atteint avant exécution

08 Plan permettant au minimum 2R

RÈGLE ABSOLUE

Si le sens du trade n'est pas celui du flux H1, le setup est automatiquement rejeté.

13 · PLAYBOOK

Le process complet

Le flux décide du sens avant toute recherche de setup.

- 01 Construire l'OPR
- 02 Lire le flux H1
- 03 Éliminer immédiatement tout scénario à contre-flux
- 04 Identifier cassure ou réintégration dans le sens autorisé
- 05 Vérifier l'espace 1R et définir le SL ATR
- 06 Placer l'ordre
- 07 Annuler si +1R ou 1 ATR est déjà parcouru avant exécution

RÈGLE ABSOLUE

Flux d'abord. Setup ensuite. Jamais l'inverse.

LST · OPENING RANGE PLAYBOOK

PROCESS > PRÉDICTION

La méthode est simple. La discipline fait la différence.

Toujours dans le sens du flux H1.

La patience avant l'impulsion.

La constance avant l'émotion.

Document fourni uniquement à des fins éducatives. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une promesse de performance. Le trading comporte un risque de perte partielle ou totale du capital.