

汇编语言与逆向技术

第6章 数据访问

王志 zwang@nankai.edu.cn

南开大学 网络空间安全学院 2022-2023学年



本章学习的知识点

- 1. 数据传送指令
- 2. 加法和减法
- 3. 数据相关操作符和伪指令
- 4. 间接寻址





1. 数据传送指令



汇编语言与高级语言

- 汇编语言与高级语言最根本的不同之处在于,程序员必须掌握内 存中的数据存储和机器与系统相关的大量细节
- 汇编语言给了程序员极大的自由,可以直接与机器对话,不需要依靠各种"翻译人员"





操作数类型

- 立即数 (immediate)
 - mov eax, 10h
- 寄存器 (register)
 - inc eax
- 内存 (memory)
 - mov eax, [ebp+8]





寄存器操作数的简写符号

- r8,8位通用寄存器
- r16, 16位通用寄存器
- r32, 32位通用寄存器
- reg, 任意的通用寄存器
- sreg, 16位段寄存器





立即数操作数的简写符号

- imm, 8位、16位或32位立即数
- imm8, 8位立即数
- imm16, 16位立即数
- imm32, 32位立即数



内存操作数的简写符号

- r/m8, 8位通用寄存器或内存操作数
- r/m16, 16位通用寄存器或内存操作数
- r/m32, 32位通用寄存器或内存操作数
- mem, 8位、16位、32位内存操作数





允公允然以指令用条 MOV指令

- · mov指令从源操作数向目的操作数复制数据
 - mov destination, source
 - C++中,destination = source





允公允然以指令用条

- 两个操作数的尺寸必须一致
- 两个操作数不能同时为内存操作数
- 目的操作数不能是CS、EIP和IP
- 立即数不能直接送至段寄存器





允公允然是美月异 mov指令

- mov Move (Opcodes: 88, 89, 8A, 8B, 8C, 8E, ...)
- 语法
 - mov <reg>,<reg>
 - mov <reg>,<mem>
 - mov <mem>,<reg>
 - mov <reg>,<imm>
 - mov <mem>,<imm>
- 例子
 - mov byte ptr [var], 5





直接内存操作数

.data

var1 dword 1000h; 内存位置偏移00403000h

.code

mov eax, var1; 机器指令 A100304000

- 变量名(数据标号)
 - 数据段内偏移地址





内存寻址操作

- masm32使用方括号表示内存寻址操作
 - mov eax, [var1]
- 通常,直接内存操作数不使用中括号
 - mov eax, var1
- 涉及到算术表达式时,使用中括号
 - mov eax, [var1+5]



invalid instruction operands

.data var1 DWORD 1000h var2 DWORD 2000h

.code

start:

mov eax, var1 mov var1, var2 invoke ExitProcess, 0

end start

D:\>\masm32\bin\ml /c /coff hello.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.14.8444
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserve
Assembling: hello.asm

ASCII build

hello.asm(29) : error A2070: invalid instruction operands





内存之间的数据移动

```
.data
var1 DWORD 0
var2 DWORD 100h
.code
mov eax, var2
mov var1, eax
```





整数的零扩展

- 复制尺寸较小的操作数到尺寸较大的操作数
- MOVZX指令 (move with zero-extend)
 - movzx r32, r/m8
 - movzx r32, r/m16
 - movzx r16, r/m8



龙公允然 贝新月异 MOVSX

- MOVSX(move with sign-extend)符号扩展传送指令,最高位循环填充所有扩展位
 - 有符号整数的存储空间扩展
 - movsx r32, r/m8
 - movsx r32, r/m16
 - movsx r16, r/m8



允公允然日指令用系 LAHF指令

- LAHF(load status flags into AH)指令把EFLAGS寄存器的低字节 复制到AH寄存器
 - 符号标志 (SF)
 - 零标志(ZF)
 - 辅助进位标志(AF)
 - 奇偶标志(PF)
 - 进位标志(CF)





- SAHF (store AH into status flags) 指令复制AH寄存器的值至EFLAGS寄存器的低字节
 - 修改CPU的符号标志(SF)、零标志(ZF)、辅助进位标志(AF)、奇偶标志(PF)、进位标志(CF)





- XCHG (exchange data) 指令交换两个操作数的内容
 - XCHG reg, reg
 - XCHG reg, mem
 - XCHG mem, reg





交换两个内存的值

```
.data
  var1 DWORD 100h
  var2 DWORD 200h
.code
  mov eax, var1
  xchg eax, var2
  mov var1, eax
```



直接偏移操作数

- 在变量名后面加上一个偏移值,可以创建直接偏移(direct-offset) 操作数
- 访问没有显式标号的内存





直接偏移操作数

```
.data
    var1 DWORD 1000h, 2000h, 3000h, 4000h
  .code
start:
                              1 - 主线程, 模块 hello
  mov eax, var1
                                A1 00304000
  mov eax, [var1+1]
                                A1 01304000
                                               MOV EAX, DWORD PTR DS: [403001
                                A1 02304000
                                               MOV EAX, DWORD PTR DS: [403002]
  mov eax, [var1+2]
                                              PUSH 0
                                6A 00
  invoke ExitProcess, 0
                                               CALL (JMP. &kernel32. ExitProcess)
                                E8 000000000
```

地址	+7	六进	制	数据	₹											- 0	3
00403000	00	10	00	00	00	20	00	00	00	30	00	00	00	40	00	00	
00403010	00	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00403020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00403030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	





2. 加法和减法



允公允兆日美月异

- INC (increment) 指令从操作数中加1
- 语法
 - inc <reg>inc <mem>
- 例子
 - inc eax
 - inc [var1+4]





允公允然 DEC指令

- DEC (decrement) 指令从操作数中减1
- 语法

```
dec <reg>
dec <mem>
```

• 例子

inc eax

inc [var1+4]





允公允然 ADD指令

• ADD指令将同尺寸的源操作数和目的操作数相加

```
add <reg>,<reg>
add <reg>,<mem>
add <mem>,<reg>
add <reg>,<imm>
add <mem>,<imm>
```

- 相加的结果存储在目的操作数中
 - add 目的操作数,源操作数
 - add eax, ebx ---- $eax \leftarrow eax + ebx$
 - 影响标志位CF、ZF、SF、OF、AF、PF





允公允维持等用导

• SUB指令将源操作数从目的操作数中减掉

- SUB 目的操作数,源操作数
 - sub eax, ebx --- eax \leftarrow eax ebx
- · 影响的标志位有CF、ZF、SF、OF、AF、PF





允公允然日美月乐 NEG指令

- NEG (negate) 指令通过将数字转换为对应的补码而求得其相反数
 - neg <reg>neg <mem>
 - •相当于乘以-1。正数变成负数,负数变成正数
 - $1 \rightarrow 0001, -1 \rightarrow 1111$
- •影响的标志位: CF、ZF、SF、OF、AF、PF





00401000 \$ 68 00304000 00401005 E8 16000000 00401008 A1 0D304000	PUSH test.00403000 CALL test.00401020 MOV EAX,DWORD PTR DS:[40300D]	Carg1 = 00403000 ASCII "Hello World!" test.00401020	ı	Registers (FPU EAX 00001000
0040100F . F7D8	NEG EAX		Ι,	EDX 0019FF24
00401011 L. 6A 00 00401013 L. E8 00000000	CALL <pre>CALL <</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	CExitCode = 0 ExitProcess		EBX 00317000 ESP 0019FF78 ASCII "9gWv"
00401018FF25 08204000	JMP DWORD PTR DS:[<&kernel32.ExitProces	KERNEL32.ExitProcess		FRP 0019FF84

00401000 \$ 68 00304000 PUSH test.00403000 00401005 . E8 16000000 CALL test.00401020	Carg1 = 00403000 ASCII "Hello Worldt" Regi	STEEL (LLO)
0040100A . A1 0D304000 MOV FOX DWORD RTR DS:[40300D] 0040100F . F7D8 NEG EAX	4 E80	0019FF24
00401011 . 6A 00 PUSH 0 00401013 . E8 00000000 CHLL < JMP. & Kernel 32. Exit Process >	EBX	00317000
00401018FF25 08204000 JMP DWORD PTR DS:[<&kernel32.ExitProces	VEDNEL 93 Eu i + Proposes	0019FF78 ASCII "9 0019FF84





3. 数据相关操作符和伪指令



允公允能日新月异 数据相关的伪指令

- BYTE, WORD, DWORD
- ALIGN伪指令
- LABEL 伪指令

Data Allocation

ALIGN FWORD REAL8 **BYTE** LABEL REAL10 **SBYTE** ORG **TBYTE** WORD DWORD **OWORD SDWORD** REAL4 **SWORD EVEN**

Directives Reference

08/04/2021 • 2 minutes to read • 🛜 🌑 🤱 🛨 🌑 +2

















数据相关的操作符 (Operator)

- PTR操作符
- TYPE操作符
- LENGTHOF操作符
- SIZEOF操作符
- OFFSET操作符

MASM Operators reference

08/04/2021 • 2 minutes to read • 📦 🌑 🧶 🔘 🛨 🕕













Type

HIGH (high 8 bits of lowest 16 bits) HIGH32 (high 32 bits of 64 bits) HIGHWORD (high 16 bits of lowest 32 bits) LENGTH (number of elements in array) LENGTHOF (number of elements in array)

LOW (low 8 bits)

LOW32 (low 32 bits) LOWWORD (low 16 bits) OPATTR (get argument type info) PTR (pointer to or as type) SHORT (mark short label type)

SIZE (size of type or variable) SIZEOF (size of type or variable) THIS (current location) TYPE (get expression type) .TYPE (get argument type info)






OFFSET操作符

- OFFSET操作符返回数据标号的偏移地址
- 偏移地址表示标号距离数据段开始的距离
 - · CS的值一般是0
 - · CS为零的时候, OFFSET等同内存虚拟地址

.data str hello db "Hello World!", 0 var dd 1000h

.code start: mov eax, offset str_hello invoke ExitProcess, 0 END start

Nankai University





ALIGN伪指令

- ALIGN指令将变量的位置按BYTE、WORD、DWORD边界对齐
 - ALIGN 边界值
 - 边界值可以是1、2、4、8或16 (a power of 2)
 - "Aligned data can improve performance, at the expense of wasted space between data elements."





ALIGN伪指令

.data var1 BYTE 10h, 20h var2 DWORD 0AAAAAAAh ALIGN 4

var3 DWORD 0BBBBBBBBh

+ -	<u>.</u> :ш	生生	松壮	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
10	20	A A	44	ΔA	ΔA	00	00	RR	RR	RR	RR	nn	00	00	nn
															77.7
							7.5								100
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	十六进制数据 10 20 AA AA AA AA 00 00 BB BB BB BB 00 00 00 00 00 00 00





- When data is aligned, the skipped space is padded with zeroes. When instructions are aligned, the skipped space is filled with appropriately-sized NOP instructions.
- https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/align-masm?view=msvc-160





PTR操作符

• PTR操作符可以重载操作数声明的默认尺寸

```
.data
var1 DWORD 12345678h

.code
start:
movzx eax, BYTE PTR var1
movzx ebx, BYTE PTR [var1+1]
invoke ExitProcess, 0
```





TYPE操作符

• TYPE操作符返回变量的字节数

.data

var1 db 0

var2 dw 0

var3 dd 0

.code

mov eax, type var2



LENGTHOF操作符

• LENGTHOF操作符计算数组中元素的数目,元素由出现在同一行的值定义

.data

var1 DWORD 0, 1, 2, 3

.code

mov eax, LENGTHOF var1






LENGTHOF操作符

.data
var1 dd 0, 1, 2, 3
dd 4, 5, 6, 7

.code
start:
mov eax, lengthof var1
Invoke ExitProcess, 0
end start





LENGTHOF操作符

.data

var1 DWORD 0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7


.code

mov eax, LENGTHOF var1

• 第一行的最后加一个逗号,连接下一行的初始值

```
.data
var1 dd 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
```

.code start: mov eax, lengthof var1 invoke ExitProcess, 0 end start



SIZEOF操作符

• SIZEOF操作符的返回值等于LENGTHOF和TYPE返回值的乘积

.data

var1 DWORD 0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7

.code

mov eax, SIZEOF var1






允公允能日新月异

.data var1 dd 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

.code start:

end start

mov eax, type var1 mov ebx, lengthof var1 mov ecx, sizeof var1 invoke ExitProcess, 0







LABEL伪指令

- LABEL伪指令允许插入一个标号,并赋予其尺寸属性而无须分配任何实际的存储空间。
- 为数据段内其后定义的变量提供一个别名





LABEL伪指令

.data

dd_var label dword dw_var1 dw 1234h dw_var2 dw 5678h

.code

mov eax, dd_var

eax等于56781234h


dd_var label dword dw_var1 dw 1234h dw_var2 dw 5678h

.code start: mov eax, dd_var invoke ExitProcess, 0

end start

注意: label后面的数据类型不能用缩写, 例如dword不能写成dd

test.asm(12) : error A2008: syntax error : dd test.asm(18) : error A2006: undefined symbol : dd_var






允公允能日新月异

.data

dw_var label word dd_var dd 12345678h

.code start: movzx eax, dw_var invoke ExitProcess, 0 end start







4. 间接寻址



- 用寄存器作为指针并控制该寄存器的值称为间接寻址(indirect addressing)
- 如果一个操作数使用的是间接寻址,就称之为间接操作数 (indirect operand)。





• 任何一个 32 位通用寄存器(EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP 和 ESP)加上方括号就能构成一个间接操作数





允公允能日新月异

```
.data

dw_var label word
dd_var dd 12345678h

.code
start:
mov eax, offset dd_var
inc [eax]
Invoke ExitProcess, 0
end start
```

```
*********

ASCII build

*********

test.asm(18): error A2023: instruction operand must have size

Nankai University
```



间接操作数

```
.data
val dd 12345678h
.code
mov esi, offset val
mov eax, dword ptr [esi]
```



龙公总缕操作数

```
.data
array dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, offset array dw
mov eax, [esi]; (第一个数)
add esi, 4
add eax, [esi]; (第二个数)
add esi, 4
add eax, [esi]; (第三个数)
```





- 变址操作数 (indexed operand) 把常量和寄存器相加以得到一个有效地址
- 任何32位通用寄存器都可以作为变址寄存器
 - constant[reg]
 - [constant+*reg*]



变址操作数

```
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, 0
mov eax, array dw[esi]; (第一个数)
add esi, 4
add eax, array dw[esi]; (第二个数)
add esi, 4
add eax, array dw[esi]; (第三个数)
```



允公允许招作米

```
.data
array dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, OFFSET array dw
mov eax, [esi]; (第一个数)
add eax, [esi+4]; (第二个数)
add eax, [esi+8]; (第三个数)
```



变址操作数的比例因子

```
.data
array dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, 0
mov eax, array dw[esi*TYPE array dw];
mov esi, 1
add eax, array dw[esi* TYPE array dw]
mov esi, 2
add eax, array dw[esi* TYPE array dw]
```



基址变址操作数(base-indexed)

- 基址变址操作数把两个寄存器的值相加,得到一个偏移地址
 - [base + index]
 - mov eax, [ebx + esi]
- 基址寄存器和变址寄存器可以使用任意的32位通用寄存器



相对基址变址操作数

- 相对基址变址(based-indexed with displacement)操作数把偏移、基址、变址以及可选的比例因子组合起来,产生一个偏移地址。
 - [base + index + displacement]
 - displacement[base + index]



相对基址变址操作数

```
.data
table dd 10000h, 20000h, 30000h
row size = (\$ - table)
      dd 40000h, 50000h, 60000h
      dd 70000h, 80000h, 90000h
.code
mov ebx, row size
mov esi, 2
mov eax, table[ebx + esi * type table]
```





• 如果一个变量包含另一个变量的地址,则该变量称为指针





允公允维丹新月异

.data

array b db 10h, 20h, 30h, 40h

array_w dw 1000h, 2000h, 3000h

ptr_b dd array_b

ptr_w dd array_w





允公允维丹新月异

.data

array b db 10h, 20h, 30h, 40h

array_w dw 1000h, 2000h, 3000h

ptr_b dd offset array_b

ptr_w dd offset array_w






允公允能日新月异

array_b db 10h, 20h, 30h, 40h array_w dw 1000h, 2000h, 3000h ptr_b dword offset array_b ptr_w dword offset array_w ptr_b1 dd array_b ptr_w1 dd array_w

.code start: mov eax, ptr_b mov ebx, ptr_b1 mov ecx, offset array_b







允公允榮日新月异

- 32位模式下的NEAR指针和FAR指针
- NEAR指针(课程使用NEAR指针)
 - 相对数据段开始的32位偏移地址
- FAR指针
 - 48位的段选择子-偏移地址





- TYPEDEF操作符允许创建用户自定义的类型
 - PBYTE TYPEDEF PTR BYTE ;字节指针
 - PWORD TYPEDEF PTR WORD ;字指针
 - PDWORD TYPEDEF PTR DWORD;双字指针





TYPEDEF操作符

PADWORD TYPEDEF PTR DWORD

.data

array1 dd 1000h, 2000h, 3000h, 4000h

ptr1 PADWORD array1





本章学习的知识点

- 1. 数据传送指令
- 2. 加法和减法
- 3. 数据相关操作符和伪指令
- 4. 间接寻址





汇编语言与逆向技术

第6章 数据访问

王志 zwang@nankai.edu.cn

南开大学 网络空间安全学院 2022-2023学年