Flex容器
采用Flex布局的元素，称为Flex容器（flex container），简称”容器”。它的所有子元素自动成为容器成员，称为Flex项目（flex item），简称”项目”任何一个元素都可以指定为Flex布局
display:
flex | inline-flex 定义弹性伸缩盒容器类型
flex 将对象作为块级弹性弹性盒模型。
inline-flex 将对象作为内联块级弹性弹性盒模型。
注意，设为Flex布局以后，子元素的float、clear和vertical-align属性将失效。

容器默认存在两根轴：水平的主轴（main axis）和垂直的交叉轴（cross axis）。主轴的开
始位置（与边框的交叉点）叫做main start，结束位置叫做main end；
交叉轴的开始位置叫做cross start，结束位置叫做cross end。
项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做main size，占据的交叉轴空间叫做
cross size。



flex-direction 排列盒子方向

row(默认)： 横向从左到右排列（横向 ）。
row-reverse： 对齐方式与row相反。 （倒序排列）
column： 纵向从上往下排列（纵向）。
column-reverse：对齐方式与column相反。 （倒序排列）

flex-wrap：nowrap | wrap | wrap-reverse
控制flex容器是单行或者多行，同时横轴的方向决定了新行堆叠的方向
nowrap（默认）： flex容器为单行，不换行
wrap： flex容器为多行。超出换行
wrap-reverse：反转 wrap 排列。

flex-flow

flex-flow：属性是flex-direction属性和flex-wrap属性的简写形式，默认值为（row nowrap）

主轴对齐方式

justify-content 定义了项目在主轴上的对齐方式
justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
flex-start（默认值）： 左对齐
flex-end： 右对齐
center： 居中
space-between： 两端对齐，项目之间的间隔都相等。
space-around： 每个项目两侧的间隔相等。所以，项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。



item项目属性

order 项目排序
flex-grow 项目拓展比例
flex-shrink 项目缩小比例
flex-basis 定义拓展剩余空间前，的交叉轴的宽
flex 复合属性
align-self 自定义项目align-items

flex-grow :

4 2 6 5 3 = 20

原本的宽度:

100px
总宽度为：1000 px 原本为：500px 剩下空间：500px

(4/20*500)px + 100px = 200
(2/20*500)px + 100px = 150
(6/20*500)px + 100px = 250
(5/20*500)px + 100px = 225
(3/20*500)px + 100px = 175

```
.item1{
    /* order: 5; */
    background-color: salmon;
    flex-grow: 4;
```

flex-grow：<number> 定义项目的放大比例，（默认为0） 即如果存在剩余空间，也不放大

子元素的尺寸=父级盒子剩余空间尺寸*子元素的box-grow属性值 / 所有子元素的flex-grow属性值的和