#### МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 3 "Команды процессора х86. Стек. Подпрограммы" ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

### CMOVcc - условная пересылка данных

CMOVcc <приёмник>, <источник>

Условия аналогичны Јсс

# XCHG - обмен операндов между собой

XCHG <операнд1>, <операнд2>

Выполняется над двумя регистрами либо регистром и переменной

# XLAT/XLATB - трансляция в соответствии с таблицей

XLAT [адрес]

**XLATB** 

Помещает в AL байт из таблицы по адресу DS:BX со смещением относительно начала таблицы, равным AL.

Адрес, указанный в исходном коде, не обрабатывается компилятором и служит в качестве комментария.

Если в адресе явно указан сегментный регистр, он будет использоваться вместо DS.

# LEA - вычисление эффективного адреса

LEA <приёмник>, <источник>

Вычисляет эффективный адрес источника и помещает его в приёмник.

Позволяет вычислить адрес, описанный сложным методом адресации.

Иногда используется для быстрых арифметических вычислений:

```
lea bx, [bx+bx*4]
lea bx, [ax+12]
```

Эти вычисления занимают меньше памяти, чем соответствующие MOV и ADD, и не изменяют флаги.

# Двоичная арифметика. ADD, ADC, SUB, SBB

ADD, SUB не делают различий между знаковыми и беззнаковыми числами.

ADC <приёмник>, <источник> - сложение с переносом. Складывает приёмник, источник и флаг CF.

SBB <приёмник>, <источник> - вычитание с займом. Вычитает из приёмника источник и дополнительно - флаг CF.

```
add ax, cx sub ax, cx adc dx, bx sbb dx, bx
```

Арифметические флаги - CF, OF, SF, ZF, AF, PF

# IMUL, MUL IDIV, DIV

Умножение чисел со знаком:

IMUL <источник>

IMUL <приёмник>, <источник>

IMUL <приёмник>, <источник1>, <источник2>

Целочисленное деление со знаком:

IDIV <источник>

Результат округляется в сторону нуля, знак остатка совпадает со знаком делимого.

# INC, DEC

INC <приёмник>

DEC <приёмник>

Увеличивает/уменьшает приёмник на 1.

В отличие от ADD, не изменяет CF.

OF, SF, ZF, AF, PF устанавливаются в соответствии с результатом.

#### NEG - изменение знака

NEG <приёмник>

# Десятичная арифметика DAA, DAS, AAA, AAS, AAM, AAD

- Неупакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 09h.
- Упакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 99h (цифры A..F не задействуются).
- При выполнении арифметических операций необходима коррекция:

$$-$$
 19h + 1 = 1Ah => 20h

inc al

daa

# Логические команды AND, OR, XOR, NOT, TEST

# Логический, арифметический, циклический сдвиг. SAR, SAL, SHR, SHL, ROR, ROL, RCR, RCL

- SAL тождественна SHL
- SHR зануляет старший бит, SAR сохраняет (знак)
- ROR, ROL циклический сдвиг вправо/влево
- RCR, RCL циклический сдвиг через CF

# Операции над битами и байтами BT, BTR, BTS, BTC, BSF, BSR, SETcc

- BT <база>, <смещение> считать в CF значение бита из битовой строки
- BTS <база>, <смещение> установить бит в 1
- BTR <база>, <смещение> сбросить бит в О
- BTC <база>, <смещение> инвертировать бит
- BSF <приёмник>, <источник> прямой поиск бита (от младшего разряда)
- BSR <приёмник>, <источник> обратный поиск бита (от старшего разряда)
- SETcc <приёмник> выставляет приёмник (1 байт) в 1 или 0 в зависимости от условия, аналогично Jcc

#### Организация циклов

- LOOP <метка> уменьшает СХ и выполняет "короткий" переход на метку, если СХ не равен нулю.
- LOOPE/LOOPZ <метка> цикл "пока равно"/"пока ноль"
- LOOPNE/LOOPNZ <метка> цикл "пока не равно"/"пока не ноль"

Декрементируют СХ и выполняют переход, если СХ не ноль и если выполняется условие (ZF).

# Строковые операции: копирование, сравнение, сканирование, чтение, запись

Строка-источник - DS:SI, строка-приёмник - ES:DI.

За один раз обрабатывается один байт (слово).

- MOVS/MOVSB/MOVSW < приёмник>, < источник> копирование
- CMPS/CMPSB/CMPSW <приёмник>, <источник> сравнение
- SCAS/SCASB/SCASW <приёмник> сканирование (сравнение с AL/AX)
- LODS/LODSB/LODSW < источник> чтение (в AL/AX)
- STOS/STOSB/STOSW <приёмник> запись (из AL/AX)
- Префиксы: REP/REPE/REPZ/REPNE/REPNZ


#### Управление флагами

- STC/CLC/CMC установить/сбросить/инвертировать CF
- STD/CLD установить/сбросить DF
- LAHF загрузка флагов состояния в АН
- SAHF установка флагов состояния из АН
- CLI/STI запрет/разрешение прерываний (IF)

#### Загрузка сегментных регистров

- LDS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя DS
- LES <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя ES
- LFS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя FS
- LGS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя GS
- LSS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя SS

### Регистры. Стек



#### Стек

- LIFO/FILO (last in, first out) последним пришёл, первым ушёл
- Сегмент стека область памяти программы, используемая её подпрограммами, а также (вынужденно) обработчиками прерываний
- SP указатель на вершину стека
- В x86 стек "растёт вниз", в сторону уменьшения адресов. При запуске программы SP указывает на конец сегмента

# Команды непосредственной работы со стеком

- PUSH <источник> поместить данные в стек. Уменьшает SP на размер источника и записывает значение по адресу SS:SP.
- POP <приёмник> считать данные из стека. Считывает значение с адреса SS:SP и увеличивает SP.
- PUSHA поместить в стек регистры AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI.
- РОРА загрузить регистры из стека (SP игнорируется)

# CALL - вызов процедуры, RET - возврат из процедуры

#### CALL < операнд>

- Сохраняет адрес следующей команды в стеке (уменьшает SP и записывает по его адресу IP либо CS:IP, в зависимости от размера аргумента)
- Передаёт управление на значение аргумента.

#### RET/RETN/RETF < число>

- Загружает из стека адрес возврата, увеличивает SP
- Если указан операнд, его значение будет дополнительно прибавлено к SP для очистки стека от параметров

# BP – base pointer

- Используется в подпрограмме для сохранения "начального" значения SP
- Адресация параметров
- Адресация локальных переменных

## Пример вызова подпрограммы №1

```
0. SP = 0200
```

0000: CALL P1 1. SP = 01FE


0002: MOV BX, AX

• • •

#### P1:


0123: MOV AX, 5

0125: RET 2. SP = 0200




### Пример вызова подпрограммы №2

```
0. SP = 0200
0000: PUSH ABCDh; передача параметра
                                             1. SP = 01FE
0002: CALL P1
                                             2. SP = 01FC
0004: POP DX
                                             4. SP = 0200
0006: MOV BX, AX
P1:
0123: MOV BP, SP;ss:[bp] - адрес возврата
;ss:[bp+2] - параметр
0223: MOV AX, 5
0225: RET
                                             3. SP = 0.1FE
```



### Пример вызова подпрограммы №3

```
0. SP = 0200
                                               1. SP = 01FE
0000: PUSH ABCDh ;передача параметра
0002: CALL P1
                                               2. SP = 01FC
0004: MOV BX, AX
P1:
0123: MOV BP, SP ;ss:[bp] - адрес возврата
;ss:[bp+2] - параметр
0125: SUB SP, 10; ss:[bp-1 .. bp-10] - локальные переменные 01F2
0221: ADD SP, 10
                                               4. SP = 01FC
0223: MOV AX, 5
                                                5. SP = 0200
0225: RET 2
```



## Вопросы к рубежному контролю

- 1. Регистры общего назначения.
- 2. Сегментные регистры. Адресация в реальном режиме. Понятие сегментной части адреса и смещения.
- 3. Регистры работы со стеком.
- 4. Структура программы. Сегменты.
- 5. Прерывание 21h. Примеры ввода-вывода.
- 6. Стек. Назначение, примеры использования.

- 7. Регистр флагов.
- 8. Команды условной и безусловной передачи управления.
- 9. Организация многомодульных программ.
- 10. Подпрограммы. Объявление, вызов.
- 11. Арифметические команды.
- 12. Команды побитовых операций.
- 13. Команды работы со строками.