

#### Протокол ТСР

Для обеспечения надежной доставки и правильной последовательности данных в потоке TCP пользуется подтверждениями.

Каждый раз при передаче сообщения модуль TCP запускает специальный таймер. По истечении заданного в нем времени и не получении подтверждения TCP повторяет попытку передать свое сообщение.






Рис.1 - Передача данных с простым подтверждением о доставке

Простое подтверждение о доставке, изображенное на рис. 1, работает исключительно неэффективно.

Одна из сторон соединения вынуждена все время ждать появления подтверждения о доставке от другой стороны.


На самом деле ТСР не использует такую простейшую схему подтверждения, при которой пакеты и подтверждения следуют по очереди друг за другом.

## Протокол ТСР. Скользящее окно

TCP использует принцип «скользящего окна». Этот принцип позволяет послать несколько сообщений и только потом ожидать подтверждения.

# Протокол ТСР. Скользящее окно

Окно в исходной позиции






Рис. 2 - Скользящее окно ТСР



Метод скользящего окна значительно увеличивает производительность соединения, а также эффективность циклов обмена сообщениями и подтверждениями об их доставке.

# Протокол ТСР. Скользящее окно




Рисунок 3 - цикл обмена сообщение-подтверждение ТСР



Передатчик и приемник на рис. используют скользящее окно шириной в три пакета. То есть передатчик сначала высылает три пакета и только после ждет прихода подтверждения. Приняв подтверждение о доставке третьего последнего пакета, передатчик может посылать следующие три.

# Протокол ТСР. Скользящее окно

TCP регулирует полосу пропускания <u>сети</u>, договариваясь с другой стороной о некоторых параметрах потока данных. Причем процесс регулировки происходит на протяжении всего соединения ТСР. В частности, *регулировка заключается в* размеров скользящего изменении окна.

# Протокол ТСР. Скользящее окно

На самом деле **TCP** задает размер окна в байтах.


Большинство систем в Интернет устанавливают окно равным по умолчанию 4096 байтам. Иногда размер окна равен 8192 или 16384 байтам.



ТСР рассматривает свои данные в качестве однородного, неделимого потока. Тем не менее, для доставки данных он вынужден использовать IP-дейтаграммы.

Пакет TCP состоит из TCP-заголовка, TCP-опций и данных, переносимых пакетом.

Заголовок является последовательным потоком данных, длиной как минимум в 20 байтов.



Поле заголовка	Назначение
Порт-передатчик	Обозначает порт протокола приложения-источника данных.
Порт-приемник	Обозначает порт протокола приложения-получателя данных.
Номер последовательности	Определяет первый байт данных в области данных сегмента ТСР.
Номер подтверж дения	Определяет следующий байт данных, который приемник рассчитывает получить из входного потока.
Длина заголовка	Длина ТСР-заголовка, измеренная в 32-разряд- ных словах.

Поле заголовка	Назначение
Флаг URG	Если установлен, извещает принимающий модуль ТСР о том, что в сегменте находятся данные для неотложной обработки.
Флаг АСК	Указание принимающему модулю ТСР на то, что поле номер подтверждения содержит соответствующие данные.
Флаг PSH	Требование принимающему модулю TCP передать данные приложению-получателю немедленно.
Флаг RST	Запрос принимающему нодулю ТСР сбросить соединение.
Флаг SYN	Запрос принимающему модулю ТСР синхрони- зировать номера последовательности.
Флаг FIN	Сообщение принимающему модулю ТСР об окончании передачи.
Разнер окна	Сообщение принимаю щему модулю ТСР о коли- честве байтов, которое способен принять модуль- передатчик.

Поле заголовка	Назначение
Разнер окна	Сообщение принимающему модулю ТСР о количестве байтов, которое способен принять модуль- передатчик.
Контрольная сумма ТСР	Служит для обнаружения поврежденных при передаче данных.
Указатель на неотложные данные	Указывает на последний байт данных, требую- щих неотложной обработки, находящихся в об- ласти данных сегнента ТСР.
Опции	Обычно используются совместно с опцией макси- нальная длина сегмента (MSS).



Каждый раз, желая что-нибудь передать по протоколу ТСР, программа-приложение запрашивает модуль ТСР установить соединение.

Модуль ТСР в свою очередь шлет сообщение ТСР с установленным флагом SYN (синхронизации) удаленному порту, с которым программа-клиент хочет установить соединение.

Флаг синхронизации указывает принимающей стороне (серверу, например), что программа-клиент желает установить соединение.

Вместе с флагом SYN, сообщение TCP несет в себе 32-битный номер последовательности, размещенный модулем TCP в поле «номер последовательности».

ТСР-модуль сервера отвечает сегментом ТСР с установленными флагом подтверждения (АСК) и номером подтверждения.

#### Подтверждение доставки данных

В ТСР-заголовке самого первого, начального, сообщения-ответа сервера модуль устанавливает два флага: синхронизации (SYN), чтобы известить модуль TCP клиента том, что в сообщении содержится начальный номер последовательности сервера, и подтверждения (АСК), чтобы заставить клиента изучить содержимое поля «подтверждение».

ТСР-модуль сервера использует номер последовательности, принятый OT клиента, сконструировать на его основе собственный номер подтверждения. Номер подтверждения всегда указывает на номер сообщения, которое сервер рассчитывает получить следующим. Таким образом, сообщении-ответе сервера начальном содержится номер последовательности клиента, увеличенный на единицу.

Сообщение, посланное ТСР-модулем клиента, тоже будет содержать установленный флаг «подтверждение». В поле «номер подтверждения» ТСР-модуль клиента начальный номер размещает последовательности, принятый от сервера, увеличенный на единицу. (Теперь ТСР-модуль клиента не устанавливает флаг синхронизации, обе стороны соединения как синхронизировались, то есть договорились о начальных номерах СВОИХ последовательностей.)




Рис. 5 Идентификация данных и их поток с точки зрения TCP-модуля клиента

# Установление виртуального соединения




Рис. -Схема установления ТСР соединения

- итак, между ТСР-модулями происходит обмен данными, состоящий из трех стадий:
- 1) ТСР-модуль клиента пытается установить ТСР-соединение, посылая запрос на синхронизацию, содержащий среди прочего начальный номер последовательности.
- 2) ТСР-модуль сервера подтверждает прием запроса на установление соединения и в свою очередь шлет клиенту запрос на синхронизацию с собственным начальным номером последовательности.
- 3) ТСР-модуль клиента подтверждает прием запроса сервера на синхронизацию.

Номер последовательности, устанавливаемый в каждом сегменте ТСР, идентифицирует первый байт в сообщении. То есть является смещением относительно начала потока данных.

#### <u>Номер последовательности</u>

32-битное номера последовательности обозначает первый байт данных из области данных сегмента Оно соответствует смещению этого байта относительно начала потока данных. Каждый байт в потоке данных быть идентифицирован помощи номера последовательности.

#### Номер подтверждения


32-битное поле номера подтверждения обозначает байт данных, который принимающая сторона рассчитывает получить следующим в потоке данных.

#### Флаг АСК

Установленный флаг сообщает принимающему модулю ТСР, что поле «номер подтверждения» содержит правильный номер подтверждения.

#### <u>Флаг SYN</u>

Флаг SYN просит принимающий модуль TCP синхронизировать номера последовательности.





#### Окончание соединения ТСР

<u>Соединение ТСР заканчивается обменом</u> <u>пакетами, состоящего из двух стадий.</u>

Для этого сторона-инициатор обмена высылает пакет с установленным флагом «окончание обмена» (FIN). В силу дуплексной природы протокола ТСР оба потока данных независимы, и должны быть завершены по отдельности.

Даже после закрытия соединения (завершения передачи данных) одной из сторон соединения она в состоянии продолжать прием данных от другой стороны соединения.

Установленный в пакете флаг является сигналом, означающим, сторона прекратила передачу Приход сообщенияданных. подтверждения от DOSYAD стороны обе означает, что стороны договорились обмен прекратить данными в одном направлении.

Окончание (закрытие) соединения двухступенчатый Одна процесс. сторона выполняет закрытие, а активное Закрытие активно, пассивное. данной инициативе вызвано стороны, и, наоборот, пассивно, если <u>противоположной</u> вызвано стороной соединения. Сторона, первой высылающая пакет с установленным соединения», флагом «окончание является активной.

Как правило, модуль TCP, принявший пакет с установленным флагом «окончание соединения», инициирует пассивное окончание соединения. Это просто значит, что пассивная сторона также посылает сообщение с установленным флагом окончания.

После того как обе стороны выслали друг другу сообщения об окончании и получили подтверждения о доставке этих сообщений, соединение TCP считается действительно законченным (закрытым).

<u>Что такое закрытие «наполовину»?</u>

В силу дуплексной природы ТСРсоединения, в то время как поток данных в одну из сторон закончен, он может сохраняться в обратном направлении. Такое окончание лишь одного потока называется закрытием «наполовину» (half-close).

#### <u>Длина заголовка</u>

Заголовок ТСР обычно имеет длину в 20 байтов. Область данных начинается сразу после заголовка ТСР.

#### Флаг URG

Данный флаг сообщает принимающему модулю TCP о том, что указатель на данные, требующие немедленной обработки, в поле «неотложные данные» установлен, то есть указывает на них.

#### <u>Флаг PSH</u>

Установленный флаг PUSH требует принимающего модуля TCP вытолкнуть (push), <u>то есть немедленно выслать принятый сегмент</u> <u>данных приложению-получателю</u>. Как правило, модуль ТСР буферизует принимаемые данные. То есть он не доставляет каждый сегмент по отдельности, а ждет, пока его наполнится, а затем доставляет все принятые сегменты за один раз. Флаг PSH запрещает размещать сегменты данных в буфере. Telnet, например, устанавливает этот флаг.

#### <u>Флаг RST</u>

Данный флаг запрашивает у принимающего TCP сброс соединения. ТСР устанавливает флаг RST, если соединением случилась какая-либо проблема. Большинство приложений просто прекращает работу, приняв этот флаг. Флаг может применяться в СЛОЖНЫХ разработках для контроля повреждений сети, сбоев в работе оборудования и сетевых программ.

#### <u>Флаг FIN</u>

Флаг сообщает принимающему модулю ТСР о том, что источник закончил передавать данные. Чтобы закончить соединение полностью, принимающий модуль ТСР должен также послать сообщение с установленным флагом FIN.

#### <u>Размер окна</u>

16-битное поле «размер окна» сообщает принимающему модулю ТСР количество байтов, которое собирается принять передатчик. Значение данного поля определяет размер этого скользящего окна. Как правило, оно равняется нескольким тысячам байтов.

#### <u>Контрольная сумма ТСР</u>

Как и в случае UDP, <u>16-битное поле контрольной суммы TCP содержит сумму, вычисленную по области данных. Протокол требует от передатчика, чтобы он включил вычисленную контрольную сумму в поле, а от приемника— чтобы он вычислил ее повторно и сравнил результаты.</u>

Примечание: Контрольные суммы UDP и TCP вычисляются похожим образом. Однако в случае UDP включать контрольную сумму в датаграмму не обязательно. Напротив, протокол TCP обязывает вставлять контрольную сумму в каждый переданный сегмент данных.

<u>Указатель неотложных данных</u>

16-битное пол<u>е указателя определяет</u> положение байта данных в области данных сегмента ТСР. Указатель и флаг неотложных данных извещают принимающий модуль ТСР о том, что некоторые, требующие немедленной обработки данные находятся в сегменте и указывают модулю на них. Никто, однако, так и не дал исчерпывающего ответа на вопрос, что неотложные данные. Никто такое определил ответственность модуля ТСР за их обработку.

#### <del>Опции</del>

Так же как и у ІР, заголовок ТСР содержит <u>необязательное поле «опции» (options). В ходе</u> соединения модули установления договариваются максимальной (MSS) сегмента устанавливают Смысл соответствующую опцию. максимальной длины сегмента тот же, что и у максимальной длины передаваемого блока физического уровня Максимальная длина сегмента определяет максимальный размер сегмента, который может быть передан по соединению ТСР.

Опция максимальной длины сегмента позволяет воспользоваться самым большим размером блока данных, который еще можно передать. Опция MSS устанавливается только в тех сообщениях, в которых уже установлен флаг SYN. *Каждый из модулей ТСР* <u>просто сообщает другому тот MSS,</u> который он в состоянии принять. Если модуль ТСР по каким-либо причинам не передает MSS, его партнер считает, что нужно пользоваться MSS, равным 536 *умолчанию* 

# Установление виртуального соединения

Для этого вызов имеет два параметра: дескриптор TCP-сокета и число, определяющее глубину создаваемых очередей.