Динамическое назначение IP-адресов (протокол DHCP)

1. Клиент посылает широковещательное сообщение DHCPDISCOVER, в котором могут указываться устраивающие клиента IP-адрес и срок его аренды.

Если в данной подсети DHCP-сервер отсутствует, сообщение будет передано в другие подсети ретранслирующими агентами протокола BOOTP (они же вернут клиенту ответные сообщения сервера).

2. Любой из DHCP-серверов может ответить на поступившее сообщение **DHCPDISCOVER** сообщением DHCPOFFER, включив в него доступный IP-адрес (yiaddr) и, если требуется, параметры конфигурации клиента. На этой стадии сервер не обязан резервировать указанный адрес.

3. Допускается, чтобы клиент дождался откликов от нескольких серверов остановившись на одном из предложений, отправил в сеть широковещательное сообщение DHCPREQUEST. В содержатся идентификатор выбранного возможно, желательные сервера и, запрашиваемых параметров значения конфигурации.

Клиента может не устроить ни одно из серверных предложений. Тогда вместо DHCPREQUEST он снова выдаст в сеть запрос DHCPDISCOVER, а серверы так и не узнают, что их предложения отклонены. Именно по этой причине сервер не обязан помещенный резервировать DHCPOFFER адрес.

Если в процессе ожидания серверных откликов на DHCPDISCOVER достигнут тайм-аут, клиент выдает данное сообщение повторно.

Присутствующий сообщении В DHCPREQUEST идентификатор позволяет **DHCP-серверу** соответствующему убедиться в том, клиент принял ЧТО именно его предложение. В ответ сервер DHCPACK, подтверждение отправляет значения требуемых содержащее конфигурации, и параметров производит соответствующую запись в базу данных.

Если к моменту поступления сообщения DHCPREQUEST предложенный адрес уже «ушел» к другому клиенту, сервер отвечает сообщением DHCPNACK.

5. Получив сообщение DHCPACK, клиент обязан убедиться в уникальности IPадреса (средствами протокола ARP) зафиксировать суммарный срок его аренды. Последний рассчитывается как время, прошедшее между отправкой сообщения DHCPREQUEST и приемом ответного сообщения DHCPACK, плюс срок аренды, указанный в DHCPACK.

Обнаружив, что адрес уже используется другой станцией, клиент обязан отправить серверу сообщение DHCPDECLINE и не ранее чем через 10 с начать всю процедуру снова.

Процесс конфигурирования возобновляется и при получении серверного сообщения DHCPNACK.

При достижении тайм-аута в процессе ожидания серверных откликов на сообщение DHCPREQUEST клиент выдает его повторно.

6. Для досрочного прекращения аренды адреса клиент отправляет серверу сообщение DHCPRELEASE.

Приведенная последовательность действий заметно упрощается, если станция-клиент желает повторно работать с ІР-адресом, который когда-то уже был ей выделен. В этом случае первым отправляемым сообщением является DHCPREQUEST, в котором клиент указывает прежде использовавшийся адрес. В ответ он может получить сообщение DHCPACK или DHCPNACK. Обязанность проверить уникальность ІР-адреса опять-таки возлагается на клиента.

Выбор адреса DHCP-сервером.

Если на момент получения запроса DHCPDISCOVER сервер He располагает свободными ІР-адресами, может направить уведомление о возникшей проблеме администратору. В противном случае при выборе адреса обычно применяется следующий алгоритм.

Клиенту выделяется адрес, записанный за ним в данный момент.

Если это невозможно, сервер предложит адрес, которым пользовался клиент до окончания срока последней аренды (при условии, что данный адрес свободен), либо адрес, запрошенный самим клиентом при помощи соответствующей опции (опять же, если адрес не занят).

Если все предыдущие варианты не проходят, новый адрес выбирается из пула доступных адресов с учетом подсети, из которой поступил клиентский запрос.

Истечение срока аренды. Если срок аренды подходит к концу, клиент может завершить работу с данным адресом, отправив на DHCP-сервер сообщение DHCPRELEASE, либо заблаговременно запросить продление срока аренды.

Хранение сетевой параметров конфигурации станций-клиентов является второй услугой, предоставляемой DHCPсервером. В создаваемой базе данных на каждого клиента заводится отдельная уникальным запись КЛЮЧОМидентификатором строкой конфигурационных параметров.

Роль идентификатора может играть пара <номер подсети ІР, аппаратный адрес>, позволит использовать которая аппаратный адрес сразу в нескольких подсетях, либо пара <номер подсети ІР, имя хост-компьютера>, позволяющая серверу взаимодействовать с клиентом, перемещенным в другую подсеть.

К параметрам конфигурации относятся:

- выданный адрес,
- срок его аренды,
- назначавшиеся ранее адреса,
- перечень фильтров для нелокальной маршрутизации от источника,
- адрес, используемый в широковещательных пакетах,
- параметры статических маршрутов и т.д.

Из всей совокупности допустимых параметров (а их более 30) в процессе инициализации могут передаваться только те, которые действительно необходимы для работы клиента либо определяются спецификой конкретной подсети.