

Créez votre propre système d'exploitation

Par Sébastien FAVIER

## Manuel du développeur Cpcdos OSx

Pour versions OS2.1 BETA 1.2

Mise à jour le 08 Avril 2020 DOC 2020.1

Accéder au plan

### Liens officiels:



https://cpcdos.net/



http://www.facebook.com/pages/Kernel-Cpcdos-OSx/479523255400921



http://forum-cpcdos.fr.nf/



https://www.youtube.com/user/cpcdososx



https://discord.gg/3Qm8xDp



## Informations du projet

- Cpcdos est un logiciel libre d'utilisation. Vous avez le droit de produire librement vos projets, de le diffuser et partager en public.
- Vous avez la liberté totale de développer des outils dédiés ou partiellement dédiés à Cpcdos pour toutes plateformes.
   Par exemple: IDE, Compilateur, tout serveurs, tout clients, déploiement, applications, systèmes d'exploitation...
- Aucun code source complet du noyau Cpcdos ne sera dévoilé pour le moment.
   Seul le code source du wrapper et des modules open source inclus dans le kit de développement Cpcdos SDK et le système d'exploitation CraftyOS sont libres. Le site web de CraftyOS: <a href="http://craftyos.fr.nf/">http://craftyos.fr.nf/</a> (Ancienne version)
- Les versions de CPCDOS composées de « Béta » sont des versions publiques en phase d'expérimentation, et jugées utilisable.
- Les crashs hasardeux commencent à se réduire de plus en plus. Ils dépendent réellement de la machine.
- Le développement de ce noyau augmente de façon exponentielle, il faudra attendre quelques années pour se trouver au niveau des fonctions de base comme Windows XP (ex: Navigation html/css, JS, Java, Python, Flash, OpenGL, Wave, MP3/MP4, AVI, ...)

#### **AVERTISSEMENT**

CE LOGICIEL EST PROTEGE PAR LA LOI RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES. TOUTE REPRODUCTION OU DISTRIBUTION PARTIELLE OU TOTALE DE CE LOGICIEL A <u>BUT COMMERCIALE</u> ET <u>SANS AUTORISATIONS</u>, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST STRICTEMENT INTERDITE. TOUTE PERSONNE NE RESPECTANT PAS CES DISPOSITIONS SE RENDRA COUPABLE DU DELIT DE CONTREFAÇON ET SERA PASSIBLE DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR LA LOI.

Copyright@Microsf01 J8781B5 depuis Mai 2011

Copyright France

SPinti Software™

## Plan du manuel Cpcdos



- 1. Histoire du CpcdosC+
- 2. Qu'es ce que Cpcdos?





- 13. Fonctions du noyau
- 14. Variables d'environnements
- 15. <u>Créer une simple fenêtre</u>
- 16. <u>Ouvrir un fichier</u>
- 17. Ecrire un fichier
- 18. Créer son Boot Screen
- 19. EXEMPLES
- 20. Codes d'erreurs et avertissements



- 3. Configuration minimale/Recommandée
- 4. Derniers tests sur les PC x86
- 5. Installation
- 6. DosBox
- 7. VirtualBox
- 8. USB
- 9. Disque dur / SSD



### 12. Liste des commandes CpcdosC+

Niveau 1 : Les bases du débutant

Niveau 2 : Les bases plus avancés

Niveau 3: Bien plus loin Niveau 4 : Le Réseau

Niveau 5: Lancement d'un OS

Niveau 6: Créer et gérer son propre IUG



22. REMERCIEMENTS

**23. LIENS** 

# Liste des commandes CpcdosC+

	Informations syntaxiques de ce manuel
[] {} Commande/ /Paramètres	<ul> <li>→ Requiert un ou plusieurs paramètres obligatoires.</li> <li>→ Requiert ou pas, un ou plusieurs paramètres optionnels.</li> <li>→ Commande CpcdosC+.</li> <li>→ Paramètres qui suit la « Commande/ » sur la même ligne.</li> </ul>

## **VERSION**: Syntaxes Française

## Niveau 1 : Les bases du débutant

SAVOIR UTILISER LA CONSOLE D'INTERPRETATION DU NOYAU CPCDOS ET CREER UN FICHIER EXECUTABLE.

•	Ecrire du texte à l'écran	-	-	-	-	<b>txt/</b> {}
•	Effacer l'écran	-	-	-	-	cls/
•	<u>Changer les couleurs</u>	-	-	-	-	couleurc/ []
					-	couleurf/ []
•	Exécuter un fichier CpcdosC+ -	-	-	-	-	exe/ []
	+ Sous-exécution d'un autre fichie	er	-	-	& []	
	+ IDEM mais sur un nouveau thre	ad	-	-	&+ [	
	+ Exécuter une LLVM – Clang		_	_	/LLVM	· []
	+ Exécuter un Win32 PE	_	_	_	•	] ou /Win32 []
					, [.	
•	Afficher l'aide des commandes	-	-	-	-	aide/ {}
•	Positionner le curseur console	-	-	-	-	pos/ {}
•	Commentaires	-	-	-	_	rem/ {}
						// {}
						· { }
•	« Stopper d'urgence » le noyau	-	-	-	-	stopk/
•	Atteindre un label (Saut de code)	-	-	-	-	aller/ []
•	Stopper la lecture d'un code CpcdosC	<u>+</u>	-	-	-	stop/
•	Lister le contenu d'un répertoire	-	-	-	-	rep/ {}
•	Copier un fichier -	-	-	-	-	copier/ []
•	Renommer un fichier -	-	-	-	-	renommer/ []
•	Supprimer un fichier	-	-	-	-	supprimer/ []
•	Créer un dossier / Arbre de répertoir	res	_	_	_	dossier/ []
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

## Niveau 2 : Les bases avancés

VIS-A-VIS DE LA BASE APPRISE, IL DEVRA SAVOIR MANIPULER LES VARIABLES ET TABLEAUX, CONDITIONNER, RECUPERER LES DONNEES DU CLAVIER, COPIER, RENOMMER, SUPPRIMER DES FICHIERS & DOSSIERS.

•	Créer des var	<u>iables, tableaux</u> -	-	-	-	- fix/ []
	+ Suppri	mer variables & tableaux	-	-	-	/s []
	+ Poser	une question -	-	-	-	/q []
	+ Récup	érer contenu du keyboard	-buffer	-	-	/touche []
	+ Attend	re et récupérer la touche	pressée	<b>:</b> -	-	/atouche []
•	Configuration	ı du CpcdosC+ -	-	-	-	- ccp/ []
	+ Change	er le niveau de publicité		-	-	/fix.niveau []
	+ Change	er la langue du système (F	'R <b>←→</b>	EN) -	-	/lang []
	+ Attend	re un changement de vari	able		-	/change: []
	+ Mettre	en pause un thread pend	ant x mi	illiseco	ndes	/Pause: []
	+ Active	la « pré-compilation » des	fichier	s CCP	-	/Optimise {}
	+ Section	n critique	-	-	-	<pre>/debut_section_critique /fin_section_critique</pre>
•	Les condition + Mono-		-	-	-	- si/ [] alors: sinon: fin/ si
	+ Multi-l + Multi-d	igne conditionnelle				
•	<u>Lire dans un </u>	<u>fichier</u>	-	-	-	- Ouvrir/ []
	+ Lectur	e binaire				
•	<u>Ecrire dans u</u>	<u>n fichier</u> -	-	-	-	- Ecrire/ []
		re binaire -	-	-	-	/BIN
	+ Ecritui	re en appending -	-	-	-	/APP
•	Configuration	<u>n paramètres système</u>	-	-	-	- sys/ []
	+ Obteni	r la mémoire libre, utilisé		-	-	/mem {}
	+ Créer	un nouveau processus vid	e	-	-	/processus {}
	+ Gestio	n APM (Advanced Power I	Manage	ment)		
	•	Arrêter le système				/arreter
	•	Redémarrer le système				/redemarrer
	•	Mêttre en veille le systèr	ne			/veille
	+ Change	<del>er/lister les polices d'écrit</del>	ures			<del>-/police-[]</del>
	+ Active	r/désactiver le mode DEB	UG	-	-	/debug {}
	+ Lister,	tester les résolutions d'éc	ran	-	-	/Ecran []
	+ Debug	ger / logger le système		-	-	/debug {}
	•	Débogage du noyau Cpco	dos			
	•	Débogage de CPinti Core				
	•	Débogage via port COM l				
	•	Débogage des connexion	•		_	
	•	Affichage du menu d'info	rmatio	n cons	ole	
		er une fonction wrappé		-	-	/Wrp []
	+ Gestio	nnaire de bitmaps	-	-		/bitmap {}
	•	Lister les bitmaps en mé		-	/List	
	•	Calculer la taille de tous			/Tail	le
	•	Forcer le rechargement o		-	/Rech	larger
	•	Lancer le garbage collect		_	/GC	
	+ Param	ètres de(s) Systèmes d'ex	ploitati	on(s)	-	/os {}
	•	Liste des OS installés				
	•	Mettre à jour la liste via	OS.LST			

Afficher le nombre installé

- Switcher de système d'exploitation à chaud
- Fermer un objet, processus ou un thread - fermer/ [...]

## Niveau 3: Bien plus loin

IL DEVRA SAVOIR EFFECTUER DES CALCULS MATHEMATIQUES, MISES EN FORME LOGIQUE D'UN PROGRAMME, ET UTILISER LES VARIABLES D'ENVIRONNEMENTS.

Exécuter le noyau Cpcdos avec 1 ou plusieurs arguments
 Exécuter une commande dans nouveau thread/processus
 Faire des calculs arithmétiques
 Notion et utilisation de fonction, arguments et retours
 + Arguments de fonction
 + Retour de fonction
 - - - - retour/ {...}
 + Déclaration d'une fonction externe
 - - - - declarer/ [...]

## Niveau 4: Réseau

IL SEVRA SAVOIR TESTER L'EXISTENCE D'UNE MACHINE SUR UN RESEAU, TELECHARGER UN FICHIER SUR LE WEB EN HTTP, FTP, DEMARRER UN SERVEUR TCP, UDP SE CONNECTER A UN SERVEUR ENVOYER/RECEVOIR DES INFORMATIONS. ET CREER UN PETIT T'CHAT EN TCP.

•	<u>Tester</u>	r <mark>l'existence d'une ma</mark>	<u>chine</u>	-	-	-	- ping/ []
•	<u>Télécl</u>	narger un fichier sur l	e WEB	-	-	-	<pre>- telecharger/ []</pre>
	+	Protocole HTTP	-	-	-	-	http:// []
	+	Protocole sécurisé HT	TPS-				https://-[]
	+	Protocole FTP					<del>ftp://_</del> []
	+	Informations serveur	uniquer	nent	-	-	/SRVINFO
	+	Avec informations ser	veur	-	-	-	/+SRVINFO
•	<u>Créer</u>	un serveur TCP -	-	-	-	-	- serveur/ []
	+	Mode TELNET -	-	-	-	-	/Mode:TELNET
	+	Mode CCP	-	-	-	-	/Mode:CCP
	+	Envoyer	-	-	-	-	/Envoyer:[]
	+	Recevoir	-	-	-	-	/Recevoir:[]
	+	Attendre la réception	-	-	-	-	/Attendre {}
	+	Arrêter	-	-	-	-	/Stop:[]
•	<u>Créer</u>	un client TCP/se conr	<u>iecter</u>	-	-	-	- client/ []
	+	Envoyer	-	-	-	-	/Envoyer:[]
	+	Recevoir	-	-	-	-	/Recevoir:[]
	+	Attendre la réception	-	-	-	-	/Attendre {}
	+	Se déconnecter	-	-	-	-	/Stop:[]

## Niveau 5: Lancement d'un OS

IL SEVRA SAVOIR EXECUTER SON SYSTEME D'EXPLOITATION, GERER L'ENSEMBLE DES TACHES LIER LES FONCTIONS CPCDOSC+, POUVOIR DEVELOPPER DES ROUTINES EN C++

Charger un système d'exploitation installé
 Exécuter l'interface graphique
 + Afficher la GUI d'un OS spécifique
 + Afficher la GUI sans OS
 + Reduire la GUI pour afficher la console
 - Console ou /LC

## Niveau 6 : Créer et gérer son interface graphique

IL SEVRA SAVOIR CREER DES FENETRES, DES BOUTONS, DES PICTUREBOX, GERER EGALEMENT LES POINTEURS GRAPHIQUES, LES EVENEMENTS.

•	Afficher un msgbox	-	-	-	-	-	-	msgbox/
•	<u>Créer une Fenetre</u>	-	-	-	-	-	-	fenetre/ []
•	<u>Créer un Bouton</u> -	-	-	-	-	-	-	Bouton/ []
•	<u>Créer une PictureBox</u>	-	-	-	-	-	-	Picturebox/ []
•	<u>Créer un TexteBloc</u>	-	-	-	-	-	-	TexteBloc/ []
•	<u>Créer un Textebox</u>	-	-	-	-	-	-	TexteBox/ []
•	Créer un CheckBox	-	-	-	-	-	-	CheckBox/ []
•	Créer une barre de prog	ression		-	-	-	-	BarreProgression/ []
•	Modifier un objet ou un	<u>e fenêtr</u>	<u>e</u> -	-	-	-	-	/Modif:[]
	+ Récupérer les pr	opriété	s graph	iques	-	-	@#	
•	Créer un évènement gra	<u>phique</u>	-	-	-	-	-	.event & fonctions()

VOIR AUSSI: FINALISATIONS, AFFINEMENTS, PERSONNALISATIONS ET PETITS TUTOS

- Liste des fonctions CpcdosC+ (CRT interne)
- Variables d'environnements du système complet.

# Histoire du CpcdosC+


...

## Qu'es ce que Cpcdos?



Cpcdos est un projet de « co-noyau » modulaire multitâche 32 bits, visant à simplifier le développement de vos projets de système d'exploitation, tout en privilégiant l'interface graphique. Ce projet gratuit inclut principalement le langage de programmation CpcdosC+ pour simplifier la programmation d'OS et d'application, compatible avec les exécutable Windows PE **Win32** (Lua, python, et html/css à venir) pour les amateurs avertis. Le tout dans un style terminal/lignes de commandes et avec ou sans interface graphique, à votre choix !

## Interface visuelle



Utilisant des procédés générique VESA, VGA, SVGA, vous pourrez attribuer des résolutions d'écran supportés par votre carte graphique et moniteur.

#### Les résolutions suivantes

- Standard 4:3 comme 800x600, 1024x768 ...
- Haute définition 16:9, 16:10 comme 1920x1080, 1600x900
- 4K ... à voir ;)

#### Les profondeurs de couleurs

- 16 bits (65 536 couleurs)
- 24 bits (16 777 216 couleurs)
- 32 bits (4 294 967 296 couleurs)

Vous pourrez créer des fenêtres, des boutons, des picturebox, des blocs de texte, des textbox, des checkbox, des slidebar, des progressbar... créer vos interactions graphiques, des évènements à la volée, des animations... c'est-à-dire tout ce dont un système d'exploitation a besoin pour interagir avec l'utilisateur. Il support nativement le format PNG, JPG/JPEG, JFIF et MJPG (Flux vidéo)

Nous avons en projet de rendre compatible le parsing des fichiers graphique XAML de Microsoft Visual Studio pour pouvoir la créer AUSSI depuis ce dernier.

## Mémoire



Etant un système 32 bits, Cpcdos est théoriquement capable de supporter 4 Giga octets de RAM (Cela dépend de si vous avez une mémoire graphique dédiée ou non), ce qui suffit largement pour le moment. Le noyau seul en exécution consomme en moyenne 2 à 30 méga octets de RAM.

Ce noyau gère partiellement tout seule sa mémoire (En expérimentation).

En effet, en vue de la séparation avec le boot FreeDOS, l'allocation mémoire doit être gérée uniquement par Cpcdos. A ce jour, toute la partie interne (Shell, client, serveur tcp,udp, threads, processus, interface graphique, bitmaps RGBA, 3D engines) est soumise à l'allocation mémoire de cpcdos, excepté la LLVM.

## Système



De manière approfondi, Cpcdos est capable de gérer une infinité de threads, processus, leur temps d'exécution se compte en microsecondes selon leur priorité d'exécution, mais aussi changer dynamiquement les priorités, par exemple si vous exécutez un serveur TCP MAIS qu'il n'y a aucune activité, alors le système va prioriser les autres tâches. Et vice versa ! Cpcdos II permet aussi d'exécuter du code natif "externe".

<u>Exécuter du code natif externe</u> voilà d'où vient la notion du « noyau modulaire ». Cpcdos est capable de charger et d'exécuter de manière dynamique une infinité de modules (Bloc de code/d'instruction x86) venant de l'extérieur du noyau et de créer des liaisons. Cela peut être des programmes dans des fichiers compilés tels que des exécutables Windows <u>.EXE</u>, <u>.DLL</u>, <u>LLVM/Clang</u> ou bien des drivers. ATTENTION : La préemption est "désactivée" sur les modules externes. Sous-entendu que les .exe, .bc, et routines C++ sont exécutés en mode "Section critique" pour combler temporairement les crashs liés à une mauvaise gestion de la mémoire virtuelle de Cpcdos et sauvegardes/restaurations des contextes des tâches.

Il gère également son propre langage de programmation "à double syntaxe" sous le nom de CpcdosC+. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser à la fois la syntaxe (FR) francophone et (EN) anglo-saxon ou bien les deux ! Il a la particularité de simplifier et d'automatiser l'exécution de séquences de code compliqué à gérer pour les débutants.

Petite innovation, Cpcdos est capable d'exécuter plusieurs OS en parallèle (Aucune virtualisation). Les performances restent correctes. Il est également possible de switcher entre les OS exécutés et à l'avenir de fenêtrer l'OS en arrière-plan. Un processeur type PENTIUM 4 minimum et 254Mo de RAM est recommandée.

#### Cpcdos est actuellement capable de gérer de manière autonome

- L'interface visuelle au pixel près
- Multi-OS
- Rendu 3D via GZE Engine/OpenGL
- Curseur graphique
- Lecture des images bmp, jpg, png, gif
- Lecture et écriture des fichiers.
- Caractères UTF-8
- Polices d'écritures
- Ping ICMP
- Client/Serveur UDP/TCP, TELNET, HTTP et téléchargements HTTP.
- Protocoles Client/Serveur HTTP, FTP (en cours)
- Langage CpcdosC+, POO, Fonction(), routines, variables, calculs, exécution de code
- Mémoire RAM
- Garbage collector
- Gestionnaire des tâches
- LLVM (Low-Level-Virtual-Machine)
- Chargeur d'exécutable Win32 PE
- Mémoire virtuelle
- BIOS APM v1.0 v1.1 v1.2+ (Advanced Power Management)
- Multi-threading
- ISR
- etc...



Précisément la couche 3 du modèle OSI, le réseau est désormais géré par Cpcdos et non FreeDos/NDIS2. Une avancée majeure, notamment dans la répartition des tâches multi-thread et la possibilité de contrôler son système à distance depuis votre téléphone ou depuis votre PC ou bien depuis un port COM Série RS232. Vous pouvez ouvrir un serveur TCP/UDP en mode Normal, Telnet, Echo. Il est possible de télécharger des fichiers WEB depuis une URL via le protocole HTTP1.1 désormais nativement géré par Cpcdos. Vous pourrez donc faire des requêtes HTML, PHP, des WebServices.. Tout ! Le protocole FTP sera très bientôt mis en place ! En plus du Telnet, vous pourrez également contrôler/débugger votre système depuis les ports COM Série RS232 avec putty ou un terminal quelconque !

# Configuration minimale/Recommandée

Composant	Configuration minimale (Extrême)	Configuration minimale (recommandée)	Configuration idéale
- CPU	Intel x86 (386) Amd K6 (x86 serie)	Intel Pentium 4 Intel Celeron	Intel Core i3, i5
-	Fréquence 800 Mhz <b>APM v1.2 minimum</b>	Fréquence 1 Ghz <b>APM v1.2 minimum</b>	Fréquence 2 Ghz <b>APM v1.2 minimum</b>
RAM	256 Mo de RAM DDR1	512 Mo de RAM DDR2 / DDR3	4 Go de RAM DDR3 / DDR4
mmmm	Fréquence I/O 100 Mhz	Fréquence I/O 600 Mhz	Fréquence I/O 1.6 Ghz
	Tout GPU supportant VGA, SVGA, XGA 50Hz	Tout GPU supportant VGA, SVGA, XGA 50Hz	Tout GPU supportant VGA, SVGA, XGA 50Hz
GPU	Mémoire VRAM 64 Mo	Mémoire VRAM 64/128 Mo	Mémoire VRAM 64/128 Mo
9	IDE, USB1	IDE, SATA1, SATA2, USB1, USB2	SATA1, SATA2, SATA3, USB2, USB3
انت	Mémoire disque 128 Mo	Mémoire disque 1 Go	Mémoire disque 10 Go
	Clavier et Souris PS2  Langues prises en charge EN-US QWERTY SW-SW QWERTY FR-FR AZERTY	Clavier et Souris PS2 ou USB Langues prises en charge EN-US <b>QWERTY</b> SW-SW <b>QWERTY</b> FR-FR <b>AZERTY</b>	Clavier et Souris PS2 ou USB Langues prises en charge EN-US <b>QWERTY</b> SW-SW <b>QWERTY</b> FR-FR <b>AZERTY</b>
	Carte réseau compatible NDIS2.0 Les plus populaires : Realtek, 3Com, Atheros, Broadcom, NE2000, NE3000	Carte réseau compatible NDIS2.0 Les plus populaires : Realtek, 3Com, Atheros, Broadcom, NE2000, NE3000	Carte réseau compatible NDIS2.0 Les plus populaires : Realtek, 3Com, Atheros, Broadcom, NE2000, NE3000 Vitesse 100 kbits/s
	Vitesse 100 kbits/s Année 1998 - 2000	Vitesse 100 kbits/s  Année 2000 - 2009	1Gbits/s Année 2010 - 2016
Exemple visuel de machines	Source : Google image	Source : Google image	V193 Display  Source : Google image

Page 12 | 115

## Derniers tests sur les PC x86

...

## Installation

Les procédés d'installations sont disponibles sur YouTube, vous trouverez le lien des vidéos ci-dessous. Il concerne VirtualBox et Boot USB

## **VirtualBox**

Tutoriel #1 Installation de Cpcdos OS2.1 sur Virtualbox : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nFkh64QX628">https://www.youtube.com/watch?v=nFkh64QX628</a>

Tutoriel #3 Modifier/Acceder aux fichiers interne d'une VM <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3S92FEW9i-8">https://www.youtube.com/watch?v=3S92FEW9i-8</a>

## **USB**

Tutoriel #2 Installation de Cpcdos OS2.1 sur Virtualbox : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=r-5FTDjRvN4">https://www.youtube.com/watch?v=r-5FTDjRvN4</a>

Disque dur / SSD

...

Page 13 | 115

## Avant de programmer

## A propos des nouvelles syntaxes CpcdosC+, petits mémo sympathiques

- <u>Majuscules</u>: Toutes les commandes <u>ne sont pas sensibles aux majuscules</u>. Vous pouvez taper TXT/, txt/, Txt/, tXT/, tXt/ → C'est la même chose!
- <u>Défilement hors écran</u>: Afin de pouvoir visualiser des gros textes qui ne tiennent pas sur la console, pour toutes commandes vous pouvez utiliser en fin de ligne le paramètre \#PAUSE.

  Ceci va permettre de défiler le texte via une pression de touches.
  - → La touche ENTREE annule le défilement au clavier. La touche ECHAP stoppe défilement.
- <u>Comment ne pas remplacer la séquence « %variable% » par son contenu :</u> Afin de ne pas chercher/remplacer le contenu de la variable entre les signes '%' et '%', vous pouvez utiliser en fin de ligne, le paramètre \#NON-VAR.
- <u>Ne pas exécuter une fonctions via la séquence « /F:blabla( ) » par son résultat :</u> Afin de ne pas exécuter la fonction CpcdosC+ et remplacer cette séquence par le résultat, vous pouvez utiliser en fin de ligne le paramètre \#NON-FN.
- **RECOMMANDE :** Assignation des valeurs : Toutes assignation de valeurs avec le signe égale « = » dois être composé d'un espace de chaque cotées du signe '=' comme ceci :

```
→ Machin_ESPACE_=_ESPACE_Toto
```

✓ COMMANDE / Machin = Toto OK

X COMMANDE/ Machin=toto NON

X COMMANDE/ Machin =toto NON

X COMMANDE/ Machin= toto NON

Remarque: La commande FIX/ n'a plus cette restriction syntaxique depuis 2017.

 Depuis la console d'interprétation CpcdosC+, vous pouvez utiliser la complétion automatique des syntaxes CpcdosC+ avec la touche TAB. Oh qu'est-ce que c'est?

Par exemple, pour la commande "SERVEUR/", si vous taper "S" puis la touche TAB, vous aurez à l'écran, la liste des commandes qui commencent par "S". Puis si vous continuez, "SER" puis la touche TAB, vous remarquerez que la commande au complet a été écrite.

Puis si vous pressez TAB sans avoir écrit quelque chose, vous aurez la liste des commandes sans descriptions. Pour avoir les descriptions, utilisez la commande "AIDE/".

Lorsque vous exécutez un fichier CpcdosC+, ces variables de niveau 2 sont créées :

%\_EXE\_PATH\_% → Chemin jusqu'à l'exécutable

%\_EXE\_PATH\_F\_% → Répertoire Courant où est exécuté le fichier (Folder)

%\_EXE\_PID\_%
%\_EXE\_TID\_%
→ TID du programme exécuté
→ Date d'exécution du programme

Il existe deux manières d'afficher le contenu d'une variable

**%Ma\_Variable%** → Utilisé de partout.

**\${Ma\_Variable}** → Utilisé dans la propriété .text des objets pour les actualisations graphiques lors ce que le paramètre UPD:1 est utilisé.

## A propos du débogage Cpcdos, CPinti-Core et TCP/IP

- Par défaut, le **débogage est désactivé après le démarrage normal du noyau**. Pour l'activer <u>voir ICI</u> S'il est activé, vous aurez à l'écran toutes les opérations arrière plans ainsi que le travail de tous les threads et des fonctions interne de Cpcdos.
- Le debogeur CPinti Core regorge encore plus d'information sur les opérations arrière-plan. Vous verrez le travail colossal que fait le **CPinti Core ← → Cpcdos** si vous lui faites faire des opérations ! Très utile si vous hébergez un serveur TCP ou UDP afin de voir les informations détaillées des activités client ← → Serveur et application ← → Threads etc...
- Il est possible d'utiliser le port COM et le TELNET pour déboguer le noyau.

## C'est parti!

## Niveau 1 : Les bases du débutant

## Ecrire du texte à l'écran

#### COMMANDE:

```
TXT/ {/#DEBUG} {Texte} {/#R}
```

**TeXTe** 

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'écrire des caractères sur l'écran de la console.

Par défaut il s'agit de caractères ASCII. Vous pouvez utiliser cette commande pour écrire des caractères UTF-8 avec une police et une couleur d'écriture personnalisée.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- /#R
- → Permet de **R**ester sur la même ligne pour le prochain affichage.
- /#DEBUG
- → Permet au texte d'être « logée » tant qu'activité du système.
- \#PAUSE
- → Permet de défiler l'écran avec une touche. ECHAP pour arrêter. ENTRER pour annuler.
- \%
- → Affiche le caractère '%' sans être pris en compte tant que variable.

  Possibilité donc d'être affiché dans le DEBUG.LOG
- \#REFORMAT-VAR **ou** \#VAR-REFORMAT **ou** \#REFORMATER-VAR **ou** \#VAR-REFORMATER → Permet de reformater la commande/texte si une variable contient une autre variable à lire.
- \#NON-VAR ou \#NO-VAR
  - → Interdit la recherche de variables. *Garde textuellement* %variable%.
- \#NON-FN ou \#NO-FN
  - → Interdit l'exécution d'une fonction. Garde textuellement /F:ma\_foncton(...)

#### EXEMPLE 1:

```
Txt/ Hello world !
```

Affiche « Hello world! » sur votre écran.

#### EXEMPLE 2:

```
SYS/ /POLICE /ACTIVER
SYS/ /POLICE ARIAL

TXT/ Je suis écrit en Arial !
SYS/ /POLICE COMIC SANS MS

TXT/ Je suis écrit en Comic sans ms ! :-)
SYS/ /POLICE /DESACTIVER

TXT/ Je suis écrit en ASCII.
```

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
SYS/ /FONT /ENABLE
SYS/ /FONT ARIAL

TXT/ I'm arial font
SYS/ /FONT COMIC SANS MS

TXT/ I'm Comic sans ms font :-)
SYS/ /FONT /DISABLE
TXT/ I'm ASCII font
```

#### APERÇU:

```
Je suis ecrit en Arial!
Je suis ecrit en Comic sans ms!:-)
Je suis ecrit en ASCII.
```

#### EXEMPLE 3:

```
FIX/ Abc = Hello !
FIX/ Xyz = %Abc%
Txt/ %XYZ%
```

#### Affiche « Hello! »

#### EXEMPLE 4:

```
FIX/ Abc = Hello !
FIX/ Xyz = \%%Abc%\%
Txt/ %XYZ%
```

#### Affiche « %Abc% »

#### EXEMPLE 5:

```
Txt/ \%Blabla\% 57\%
```

### Affiche « %Blabla% 57% »

#### EXEMPLE 6:

```
FIX/ Abc = Hello !

FIX/ Xyz = \%%Abc%\%

Txt/ %XYZ%
```

### Affiche « %Abc% »

#### EXEMPLE 7:

```
FIX/ Abc = Hello !
FIX/ Xyz = \%%Abc%\%\#REFORMAT-VAR
Txt/ %XYZ%
```

#### Ou

```
FIX/ Abc = Hello !

FIX/ Xyz = \%%Abc%\%

Txt/ %XYZ%\#REFORMAT-VAR
```

#### Affiche « Hello! »

## EXEMPLE 8 (INTERDIT LA RECHERCHE DE VARIABLE):

```
Fix/ abc = 123 Txt/ Pour afficher une variable il faut ecrire %abc%.\\#NON-VAR
```

### Affiche « Pour afficher une variable il faut ecrire %abc%. »

#### EXEMPLE 9 (EXECUTER UNE FONCTION)

```
Txt/ Resultat de la fonction : /F:CPC.MID(Salut,3)
```

#### Affiche « Resultat de la fonction : ut »

#### EXEMPLE 10 (INTERDIT L'EXECUTION D'UNE FONCTION)

```
Txt/ Resultat de la fonction : /F:CPC.MID(Salut,3) \ \ MON-FN
```

## Affiche « Resultat de la fonction : /F:CPC.MID(Salut,3) »

### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Utilisable uniquement en mode LC.
- Compatible ASCII et UTF-8.
- Compatible avec les polices d'écritures.

### **VOIR AUSSI:**

Cls/; Couleurc/; couleurf/

## Effacer l'écran

#### **COMMANDE:**

CLS/

**CL**ear **S**creen

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'effacer l'écran de la console uniquement.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- Aucuns paramètres disponibles pour cette version.

### EXEMPLE:

```
Txt/ Mon texte affiché à l'écran
Txt/ Mon 2eme texte
CLS/
Txt/ Ah ! Le texte est effacé
```

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
Txt/ My text on displayed on screen
Txt/ My 2nd text
Cls/
Txt/ Ah! Text was deleted
```

#### <u>Aperçu</u>:

```
Ah ! Le texte est efface >_
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Utilisable uniquement en mode LC.
- Compatible ASCII et UTF-8
- Compatible avec la police d'écriture.
- Compatible avec le débogueur CPinti Core

#### **VOIR AUSSI:**

Txt/ ; Couleurc/ ; couleurf/ ;

## Changer la couleur des caractères (+Fond)

#### COMMANDE:

```
CouleurC/ {R:[Valeur 000 à 255]} {V:[000 à 255]} {B:[000 à 255]}
```

### Couleur Caractere

```
CouleurF/ {R:[Valeur 000 à 255]} {V:[000 à 255]} {B:[000 à 255]}
```

#### Couleur Fond

#### FONCTIONNALITE:

Ces commandes permettent de changer la **Couleur** des **C**aractères ou du **F**ond de la console. Vous pouvez définir 1, 2 ou 3 couleurs (R et/ou V et/ou B) en même temps.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- R:[nombre à 3 chiffres] → Définit la couleur **R**ouge entre 000 et 255.
- V:[nombre à 3 chiffres] → Définit la couleur **V**ert entre 000 et 255.
- B:[nombre à 3 chiffres] → Définit la couleur Bleu entre 000 et 255.
- [Nombre 0 a 15] → Couleurs EGA de la console 4 bits

#### <u>Exemple graphique:</u>

```
CouleurC/ R:080 V:210 B:120

Txt/ Mon texte en vert clair.

CouleurC/ R:255 V:050

Txt/ Mon texte en rose
```

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
ColorF/ R:080 G:210 B:120

Txt/ My text in light green

ColorF/ R:255 G:050

Txt/ My text in purple
```

#### APERÇU:

#### Mon texte en vert clair. Mon texte en rose.

#### EXEMPLE CONSOLE (EGA):

```
CouleurC/ 5
Txt/ Mon texte Magenta
CouleurC/ 11
Txt/ Mon texte Cyan brillant
```

## Couleur 0 - noir (#000000) 1 - bleu (#0000AA) 2 – vert (#00AA00) 3 – cyan (#00AAAA) 4 - rouge (#AA0000) 5 - magenta (#AA00AA) 6 - brun (#AA5500) 7 - gris clair (#AAAAAA) 8 – gris foncé (#555555) 9 - bleu brillant (#5555FF) 10 - vert brillant (#55FF55) 11 - cyan brillant (#55FFFF) 12 - rouge brillant (#FF5555) 13 - magenta brillant (#FF55FF) 14 - jaune (#FFFF55) 15 - blanc (#FFFFFF)

#### APERCU:

```
> couleurC/ 5
> txt/ Mon texte magenta
Mon texte magenta
> CouleurC/ 11
> txt/ Mon texte Cyan brillant
Mon texte Cyan brillant
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Utilisable uniquement en mode LC.
- Compatible ASCII, UTF-8
- Compatible avec les polices d'écritures.
- Pour le graphique, impérativement utiliser 3 chiffres! ex: 005 050 150
- Couleur console EGA des caractères par défaut : 7 et le fond : 0

### **VOIR AUSSI:**

Txt

## Exécuter un fichier CpcdosC+

#### COMMANDE:

EXE/ {/win32, /llvm, &, &+} [FichierProgramme] {/l:Label, /l:#NoLigne}

**EXE**cuter

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet l'exécution d'un fichier exécutable CpcdosC+, Windows 32bits et LLVM.

A propos du CpcdosC+ le fichier source est de format TEXTE, vous pouvez écrire votre code depuis un simple bloc-notes et ne requiert aucune compilation!

Par défaut, cette commande utilise le thread courant pour s'exécuter. Elle peut bien évidement être exécutée dans un autre thread afin de ne pas bloquer le thread courant. Elle termine également l'exécution du précédent fichier exécutable parent sans reprise. Sauf si vous spécifiez le paramètre « & ». (Compatible uniquement avec des fichiers .CPC)

Vous pouvez aussi exécuter des fichiers Windows et LLVM. Si vous souhaitez exécuter ceci dans un autre thread, vous devez utiliser la commande :

CMD/ /Thread exe/ /Win32 program.exe

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- & → Permet d'exécuter un autre fichier CpcdosC+ dans <u>le même thread</u> et SANS <u>mettre</u> <u>fin au thread parent</u>. Elle attend la fin de l'enfant **pour reprendre** son exécution.
- &+ > Permet d'exécuter un fichier CpcdosC+ dans <u>un nouveau thread</u>. (Exécution asynchrone)
- /L: → Permet d'exécuter le code à une zone spécifique du fichier via un nom de label.
- /LLVM → Permet d'exécuter un programme IR compilé avec CLANG, depuis une LLVM.
- /PE ou /Win32 → Permet d'exécuter un programme Win32 au format PE.

#### EXEMPLE 1:

Exécuter un fichier CpcdosC+ sur le même thread **en fermant** le précédent fichier exécuté.

Exe/ MonProgramme.cpc

#### EXEMPLE 2:

Exécuter un fichier CpcdosC+ sur le même thread sans fermer le précédent fichier exécuté.

Exe/ & MonProgramme.cpc

#### EXEMPLE 3:

Exécuter un fichier CpcdosC+ sur un nouveau thread **en parallèle** en continuant l'exécution de précédent

Exe/ &+ MonProg.cpc

Page 21 | 115

#### EXEMPLE 4:

#### MonProg.CPC

```
Txt/ On execute notre premier programme
Exe/ & MonProg1.cpc

Txt/ On execute notre 2eme programme dans un nouveau thread.
Exe/ &+ MonProg2.cpc

Txt/ On Execute un autre programme
Exe/ MonProg3.cpc

Txt/ Ce texte ne sera jamais affiche.
```

#### MonProg1.CPC

```
Txt/ Hello, je suis le programme 1, bye!
```

#### MonProg2.CPC

```
Txt/ Hello, je suis le programme 2

CCP/ /PAUSE 1000

Txt/ Je suis toujours le programme 2 \#R

Txt/ Je viens de faire une pause de 1 seconde. Bye!
```

#### MonProg3.CPC

```
Txt/ Hello, je suis le programme 3, bye!
```

#### APERÇU:

```
> exe/ MonProg.cpc
On execute notre premier programme
Hello, je suis le programme 1, bye!
On execute notre Zeme programme dans un nouveau thread.
On Execute un autre programme
Hello, je suis le programme 3, bye!
Hello, je suis le programme 2
Je suis toujour le programme 2, je viens de faire une pause de 1 seconde. Bye!
```

#### **EXECUTER UNE LLVM VIA CLANG**

Ce paramètre permet l'exécution du code IR généré via un compilateur Clang (Windows, linux, mac...) avec les paramètres dédiés à Cpcdos, le tout dans une **LLVM** (Low-Level-Virtual-Machine) inclus nativement dans CPinti Core. Ce qui vous donne la possibilité de coder vos application C/C++ et de l'exécuter ici même! Les formats acceptés sont : **.BC** et **.LL** 

Concernant la compilation, il est fortement recommandé d'utiliser ces arguments suivants :

```
-{\tt std} = {\tt c} + +14 - {\tt m32} - {\tt fno-exceptions} - {\tt target} \ {\tt i686-pc-mingw32-elf} \ -{\tt S} \ -{\tt emit-llvm}
```

«-std=c++11», «-std=c++14» et «-std=c++17» sont fonctionnels.

#### EXEMPLE 1 – EXECUTER UNE LLVM AVEC UN FICHIER .BC:

Exe/ /LLVM MonProgramme.bc

Exe/ /LLVM MonProgramme.ll

### **EXECUTER UN WIN32 FORMAT PE**

Ce paramètre permet l'exécution de code x86 au format PE spécifique à Microsoft Windows. Bien évidemment, il s'agit seulement d'exécutable Windows 32 Bits. Cette fonctionnalité est toujours en phase de développement en vue de sa stabilité et des gourmandes dépendances concernant les fonctions liées aux fichiers .DLL du noyau NT de Microsoft.

Cette fonctionnalité est "99% compatible" s'il s'agit de code <u>quasi</u>, voire indépendant <u>des</u> ressources <u>Microsoft</u>. Ce qui veut dire que moins l'exécutable "*import* des librairies" plus il sera stable et compatible. Beaucoup de fonction du kernel NT de Microsoft ont été importés et adapté pour supporter quelques dépendances de vos .EXE, ça fonctionne, mais rien n'est parfait, ne soyez pas prétentieux ©

Je vous conseille fortement d'utiliser le compilateur **CWC** (Acronyme « **CWave Collection** ») un remplacement du compilateur GCC mis au point par mon ami Mickael BANVILLE. Ce dernier permet de générer des exécutables Windows en simplifiant la compatibilité entre CPCDOS ← → WINDOWS.

Vous pouvez MIXER du code Windows et Cpcdos dans le MÊME fichier .exe!

## Plus d'informations et téléchargement du compilateur :

https://openclassrooms.com/forum/sujet/compilateur-cwc Ou via les outils de développement sur le site de Cpcdos.net https://cpcdos.net/fr/download

#### EXEMPLE:

Exe/ /win32 MonProgramme.exe

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Compatible ASCII et UTF-8. (Instance host)
- Compatible avec les polices d'écritures. (Instance host)
- Niveau de visibilité des variables, niveau 2 par défaut. Qu'es ce que le niveau de visibilité?
- Cette commande gère intégralement le multithreading, il est capable d'exécuter en parallèle des centaines fichiers CpcdosC+ en même temps, avec des priorités plus ou moins différentes, avec autant que la mémoire de la machine le permet. Pour cette version, chaque nouvelle instance CpcdosC+ prennent environ ~500Ko de mémoire RAM.

#### **VOIR AUSSI:**

Aller/; stop/;

Page 23 | 115



## Afficher l'aide

#### COMMANDE:

```
AIDE/ {Commande}
```

### **FONCTIONNALITE:**

Cette commande affiche à l'écran, la liste des commandes disponibles sur le noyau. Si elle est suivie par une autre commande CpcdosC+, alors elle affiche l'aide de cette dernière.

#### EXEMPLE 1:

```
Aide/
```

#### EXEMPLE 2 (DANS UN FICHIER):

```
Aide/ txt/
Aide/ Couleurf/
Aide/ Colorb/
Aide/ rem/
...
```

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
Help/ txt/
Help/ Couleurc/
Help/ Colorf/
Help/ rem/
...
```

#### APERCU:

```
aide/

** Liste des commandes disponibles ***
                                                                                  Ecrire un commentaire dans le code
Effaccer l'écran console LC
Ecrire du texte
txt/
                                                                                 Errire du texte
Cree ou modifie une variable ou de(s) tableau(x)
Executer l'interface graphique de Cpcdos
Cree une nouvelle instance d'une fenetre graphique
Cree une nouvelle instance d'une picturebox
Donner un titre a une fenetre
Nom du processus / ob.jet
Numero du processus parent/hote
Type de fenetre graphique
Couleur de la fenetre
Couleur du conteneur de la fenetre
iug/
fenetre/
   icturebox/
   IUG -> Titre
IUG -> nom
   IUG -> pid
IUG -> type
IUG -> couleurfenetre
                                                                                  Couleur du conteneur de la fenetre
Couleur du titre de la fenetre
Couleur du titre de la fenetre
              -> couleurfond
-> couleurtitre
   THE
              -> couleurtexte
              -> icone
-> imgtitre
                                                                                   Icone de la fenetre
Image de fond de la barre de titre
   IUG
 IUG -> imgtite
IUG -> image
IUG -> opacite
IUG -> px
IUG -> py
IUG -> tx
IUG -> ty
IUG -> ty
IUG -> creer/
                                                                                  Image du conteneur
Opacite(Alpha) de l'objet/fenetre
Position horizontale
                                                                                   Position verticale
Taille horizontale
Taille verticale
                                                                                  Creer une fenetre ou un objet initialise
Condition sur deux expresssions
Delimite les conditions / fonctions
Met fin a la lecture d'un fichier .CPC
Positionne le curseur console
Stoppe directement le kernel
étteindre un label dans
f in/
 stop/
  stopk/
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Compatible ASCII et UTF-8.
- Compatible avec les polices d'écritures.

## Positionner le curseur

#### COMMANDE:

```
POS/ {x/x: y/y:}
```

**POSition** 

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'afficher ou de changer la position <u>du curseur console.</u>

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- $X: \rightarrow$  Changer en X
- Y: → Changer en Y
- $X \rightarrow Afficher en X$
- $Y \rightarrow Afficher en Y$
- → Afficher X et Y

## EXEMPLE 1:

```
POS/ X:15
Txt/ Je suis la !
POS/ Y:10
Txt/ et aussi la !
```

#### EXEMPLE 2 (RECUPERER POSITION Y):

```
POS/ X:15 Y:5
Txt/ Je suis la !
@#Position_Y POS/ Y
Txt/ Position en Y est de %Position_Y%
```

#### **CORRESPONDANCE ANGLAISE:**

```
LOC/ X:15 Y:5
Txt/ I'm here !
@#Y_Location LOC/ Y
Txt/ Y location is in % Y_Location%
```

#### <u>APERÇU:</u>

## **AUTRES INFORMATIONS:**

- Compatible ASCII et UTF-8.
- Compatible avec les polices d'écritures.

## Les commentaires

#### COMMANDE:

```
REM/ {Remarques}
```

**REM**arque

#### **FONCTIONNALITE:**

Cette commande inoffensive, aucune influence sur le système, et permet de placer des commentaires dans votre code afin de laisser des traces et de l'aide pour vous ou pour les développeurs Open source :-).

Vous pouvez également utiliser le caractère « ' » ou « // » pour commenter.

#### EXEMPLE 1:

```
REM/ Ceci est un commentaire
```

#### EXEMPLE 2 (DANS UN FICHIER):

```
REM/ Nous allons executer le programme qui fait blaba...

EXE/ &+ MonProgramme.cpc

// On affiche a l'ecran que le programme a été execute

Txt/ Programme execute !

' FIN du code.
```

#### **CORRESPONDANCE ANGLAISE:**

```
REM/ We will to launch program

EXE/ &+ MyProgramme.cpc

// We display a text on the screen

Txt/ Programme execute !

'END of code.
```

#### <u>Aperçu</u>:

## **AUTRES INFORMATIONS:**

Lors de la pré-compilation CpcdosC+ via **CCP/ /OPTIMISATION = 1** Les commentaires sont supprimés de la mémoire lors de l'optimisation. Attention à ce que votre code d'indexe pas les zones d'exécution **via leur numéro de ligne**, ceci pourrait décaler votre numéro de ligne souhaité à un autre, et finir par reproduire Hiroshima...  $\odot$ 

## ARRETER LE NOYAU URGEMMENT

COMMANDE:

STOPK/

STOP Kernel

**FONCTIONNALITE:** 

Cette commande permet de stopper de manière brute le noyau Cpcdos en prenant bien-sûr en compte de manière automatique, la fermeture des descripteurs de fichiers.

Vous avez également la commande

SYS/ /STOPK

Qui stoppe le noyau **PROPREMENT**, ferme tous les objets graphiques, tous les threads & processus, et attend qu'ils soient tous fermé et décharge le noyau. Ce qui évite des probables crash.

PARAMETRES DISPONIBLE:

EXEMPLE:

STOPK/

## Atteindre un label / Saut de code

#### COMMANDE:

```
ALLER/ [Nom du label]
```

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande <u>à utiliser dans un fichier</u> permet d'atteindre un autre emplacement dans le code spécifié par un 'nom de label'.

EXEMPLE 1 (DANS UN FICHIER):

```
Txt/ Bonjour
Aller/ label_1
:label_2:
Txt/ Cherchez moi pas !
Aller/ Label_3
:Label_1:
Txt/ Je suis Bryan
Aller/ label_2
:Label_3:
Txt/ Je ne suis pas dans la cuisine :-P
```

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
Txt/ Hello
Goto/ label_1
:label_2:
Txt/ don't search me !
Goto/ Label_3
:label_1:
Txt/ I'm Bryan
Goto/ label_2
:label_3:
Txt/ I'm not in the kitchen :-P
```

#### APERCU:

```
> exe/ test.cpc
> Bonjour
Je suis Bryan
Cherchez moi pas !
Je ne suis pas dans la cuisine :-P
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

 A utiliser avec prudence. Eviter d'utiliser cette commande en sortant du contexte de manière récurrente au risque de cracher la stack mémoire du moteur CpcdosC+ et donc le noyau.
 Par exemple, évitez ceci :

```
:BOUCLE:
// ...
SI/ "blabla" = "blabla" alors:
Aller/ BOUCLE ici le noyau croit que "boucle" est encore dans le contexte "ALORS:"
Du coup il accumule en mémoire « ALORS: ALORS: ALORS: etc... » et CRASH
Fin/ si
```

#### VOIR AUSSI:

Fonction/;

## STOPPER LA LECTURE D'UN CODE CPCDOSC+

COMMANDE:

STOP/

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande <u>à utiliser dans un fichier</u> permet d'arrêter l'exécution du code d'un fichier CpcdosC+ dont sont TID est actif. Ceci va également libérer les ressources allouées en mémoire RAM.

EXEMPLE 1 (DANS UN FICHIER):

```
TXT/ Voulez-vous quitter le programme ? (O/N)
FIX/ /Q Question
SI/ "%Question%" = "O" alors:
    Txt/ Byebye !
    Stop/
    Txt/ Ce texte ne sera jamais exécuté !
Sinon:
    Txt/ Ok, on recommence !
Fin/ si
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

Fonctionne exactement du même principe que si la lecture arrive à la fin du fichier.

## LISTER le contenu d'un REPERTOIRE

#### COMMANDE:

REP/ {chemin} {filtres \*|\*.\*}

DIR/ {path} {filters \*|\*.\*}

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de lister le contenu d'un répertoire (Fichier&dossiers). Il est possible d'appliquer des filtres pour affiner les résultats

#### PARAMETRES DISPONIBLES:

- Aucuns paramètres : liste le contenu du répertoire courant avec le filtre standard « \*.\* »
- Avec un chemin : Liste le contenu du répertoire précisé.
- Avec un filtre : Liste le contenu du répertoire en appliquant le filtre.
- /B : Lister de manière "brève" avec le minimum d'informations

### EXEMPLE 1:

REP/ ou REP/.

Affiche le contenu du répertoire courant

#### EXEMPLE 2:

REP/ C:\Dossier

Affiche le contenu du répertoire du lecteur C « Dossier »

#### EXEMPLE 3:

REP/ ..\dossier\toto

Affiche uniquement tous les fichiers avec l'extension. CPC du répertoire toto

#### EXEMPLE 4:

REP/ dossier\toto\\*.cpc

Affiche uniquement tous les fichiers avec l'extension. CPC du répertoire toto

#### EXEMPLE 5:

REP/ dossier\toto\b\*.\*

Affiche uniquement tous les fichiers qui commencent par la lettre « b »

#### EXEMPLE 5:

REP/ dossier\toto\\*e\*.\*p\*

Affiche uniquement tous les fichiers qui contiennent la lettre « e » et l'extension « p »

### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Cpcdos supporte les deux URI "\" "/" vous pouvez les mixer entre eux 😉
- BUG CONNU : Pour filtrer le répertoire courant, vous devez ajouter un « / » ou « \ » Exemple (Lister les fichiers .CPC) REP/ \\*.CPC

#### **VOIR AUSSI:**

Supprimer/; renommer/; copier/; supprimer/

### COPIER UN FICHIER ou REPERTOIRE

#### COMMANDE:

CC	OPIER/ {source}, {destination}	COPY/ {source}, {destination}
----	--------------------------------	-------------------------------

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de copier l'intégralité d'un fichier, ou d'un répertoire.

#### PARAMETRES DISPONIBLES:

- /Progression:{*Variable*}
- /Octets:{Variable}
- /OctetsParSec:{Var.}
- → Stocke dans variable, la progression en %
- → Stocke dans variable, le nombre d'octets écrits.
- → IDEM, mais par secondes uniquement.

#### EXEMPLE 1:

```
Copier/ MonFichier.CPC, MonRepertoire/MaCopie.cpc
```

Copie "MonFichier.CPC" vers le répertoire "MonRepertoire" sous le nom de "MaCopie.cpc"

#### EXEMPLE 2:

```
Copier/ ..\Repertoire\fichier.exe, .\fichier.exe
```

#### EXEMPLE 2 (DANS UN AUTRE THREAD):

```
CMD/ /THREAD Copier/ MonFichier.ZIP, Dossier/MonFichier.ZIP
```

Utiliser CMD//THREAD va permettre d'exécuter la copie dans un nouveau thread sans bloquer le courant. Si vous utilisez une console, ceci va éviter de le "figer" le temp de la copie.

### EXEMPLE 2 (DANS UN AUTRE THREAD + SATISTIQUES):

```
CMD/ /THREAD Copier/ FichierA.exe, FichierB.exe /Progression:toto
Txt/ %toto% \%
```

La variable %toto% contiendra une valeur entre 0 et 100 qui indique la progression en pourcentage. Le "\%" permet d'afficher "%" sans qu'il soit confondu avec les "% %" des variables.

## EXEMPLE 3 (IDEM):

```
CMD/ /THREAD Copier/ FichierA.exe, FichierB.exe /octets:toto
Txt/ %toto% \%
```

La variable %toto% contiendra le nombre d'octets écrits sur la destination.

#### EXEMPLE 4 (IDEM):

```
CMD/ /THREAD Copier/ FichierA.exe, FichierB.exe /OctetsParSecondes:toto
Txt/ %toto% \%
```

La variable %toto% contiendra le nombre d'octets écrits **PAR SECONDES** sur la destination.

#### Convertir les octets à une unité souhaitée :

```
// Affiche le nombre d'octets écrit par secondes
txt/ Vitesse %toto%

// Affiche le nombre de kilo-octets écrit par secondes
txt/ Vitesse /c(%toto% / 1024)

// Affiche le nombre de mega-octets écrit par secondes
txt/ Vitesse /c(%toto% / (1024*1024))
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Vous pouvez utiliser les 3 paramètres /PROGRSSSION, /OCTETS /OCTETSPARSECONDES sur la même ligne
- Cpcdos supporte les deux URI "\" "/" vous pouvez les mixer entre eux 
   Pour cette version, n'oubliez pas la virgule entre SOURCE et DESTINATION qui sert d'argument

## **VOIR AUSSI:**

Supprimer/ renommer/

## RENOMMER UN FICHIER ou REPERTOIRE

COMMANDE

RENOMMER/ {source}, {Nouveau nom} RENAME/ {source}, {New name}

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de renommer un fichier ou un répertoire.

EXEMPLE 1:

Renommer/ MonProg.CPC, NouveauNom.log

Copie "MonFichier.CPC" vers le répertoire "MonRepertoire" sous le nom de "MaCopie.cpc"

EXEMPLE 2:

Renommer / ..\Repertoire\fichier.exe, prog.exe

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Pour cette version, n'oubliez pas la virgule entre SOURCE et NOM qui sert d'argument
- Cpcdos supporte les deux URI "\" "/" vous pouvez les mixer entre eux 😉

#### **VOIR AUSSI:**

Supprimer/ copier/

## SUPPRIMER UN FICHIER ou REPERTOIRE

COMMANDE:

SUPPRIMER/ {source} DELETE/ {source}

FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de supprimer un fichier ou un répertoire.

PARAMETRES DISPONIBLES:

- /ZERO:{Nombre de passes} : Effacement "sécurisé".

EXEMPLE 1:

Supprimer/ MonFichier.CPC

Copie "MonFichier.CPC" vers le répertoire "MonRepertoire" sous le nom de "MaCopie.cpc"

EXEMPLE 2:

Supprimer/ ..\Repertoire\fichier.exe

### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Cpcdos supporte les deux URI "\" "/" vous pouvez les mixer entre eux 😉



**VOIR AUSSI:** 

Renommer/ copier/

## Créer un dossier ou un arbre de répertoires

COMMANDE:

Dossier/ [chemin] Folder/ [chemin]

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer un dossier ou un arbre de répertoires.

### EXEMPLE SIMPLE:

Dossier/ MonDossier

Créer un simple dossier nommé "MonDossier" dans le dossier courant.

#### EXEMPLE AVEC VARIABLE:

Fix/ Variable = OS/MonOS/Système/temporaire dossier/ %Variable%/Toto

Créer un dossier (ou l'arbre de répertoires) « OS/MonOS/Système/temporaire/Toto»

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Cpcdos supporte les deux URI "\" "/" vous pouvez les mixer entre eux 😉



#### VOIR AUSSI:

Renommer/ ; copier/ ; Supprimer/ ;

## Niveau 2 : Les bases avancées

## Créer des variables / tableaux

### **COMMANDE:**

```
FIX/ {/s|/q|/touche|/atouche} [NomDeVariable] = [Contenu]
```

**FIX**er

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer en mémoire une variable ou un tableau pouvant contenir des valeurs numériques et caractères ASCII.

Attention à savoir gérer le niveau de publicité des variables. Voir Qu'es ce que le niveau de visibilité?

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- **/S** [Nom de variable en mémoire]
- **/Q** [Nom de variable]
- **/TOUCHE** [Nom de variable]
- **/ATOUCHE** [Nom de variable]
- → Supprime une variable en mémoire.
- → Pose une question et stocke la réponse utilisateur.
- → Récupère la touche en mémoire.
- → Idem, mais attend qu'une touche soit pressée.

- \%
  - → Affiche le caractère '%' sans être pris en compte tant que variable. Possibilité donc d'être affiché dans le DEBUG.LOG
- \#REFORMAT-VAR **ou** \#VAR-REFORMAT **ou** \#REFORMATER-VAR **ou** \#VAR-REFORMATER

  → Permet de reformater la commande ou le texte si <u>une variable **contient** une autre variable</u> à lire.
- \#NON-VAR ou \#NO-VAR
  - → Interdit la recherche de variables. *Garde textuellement* %variable%.
- \#NON-FN ou \#NO-FN
  - → Interdit l'exécution d'une fonction. Garde textuellement /F:ma\_fonction(...)

#### <u> Variable - Exemple :</u>

```
FIX/ Nom = Lussiaud
FIX/ Prenom=Timothee
Txt/ Bonjour %nom% %Prenom% !
FIX/ Prenom = Bernard
Txt/ Bonjour %nom% %Prenom% !
```

#### **CORRESPONDANCE ANGLAISE:**

```
FIX/ Name = Lussiaud
FIX/ FirstName=Timothee
Txt/ Hello %Name% %FirstName% !
FIX/ FirstName=Bernard
Txt/ Hello %Name% %FirstName% !
```

#### APERCU:

```
> exe/ test.cpc
Bonjour Lussiaud Timothee !
Bonjour Lussiaud Bernard !
```

**VARIABLE QUESTION - EXEMPLE:** 

```
Txt/ Quel est votre nom ? <mark>/#R</mark>
Fix/ /Q Nom
Txt/
Txt/
Bonjour %NOM% !
```

<mark>/#R</mark> : permet de Rester sur la même ligne

Txt/: Va permettre de passer en dessous de a reponse tapée (Saute une ligne)

### APERCU:

```
> exe/ test.cpc
Quel est votre nom ? Nathan
Bonjour Nathan !
```

# REMARQUE : Si vous faîtes ceci :

```
Txt/ Souhaitez-vous quitter ? (0:Oui N:NON) /#R
Fix/ /Q question
Si/ "%question%" == "N" alors:
...
Fin/ si
```

Vous savez qu'ici si vous souhaitez utiliser « NON » vous devez mettre le « N » en majuscules. Si vous souhaitez utiliser le minuscule « n » et le « N » en entré de clavier, vous pouvez fixer l'entré au clavier, **tout en majuscules**, comme ça, pas de différenciations.

#### Le voici:

```
Txt/ Souhaitez-vous quitter ? (0:Oui N:NON) /#R
Fix/ /Q question
Fix/ question = CPC.MAJ(%question%) // Met en majuscules sa propre variable
Si/ "%question%" == "N" alors:
...
Fin/ si
```

### Tableau - Exemple :

```
FIX/ Mon_Tableau[0] = Lussiaud
FIX/ Mon_Tableau[1] = Timothee
Txt/ Bonjour %Mon_Tableau[0]% %Mon_Tableau[1]% !
FIX/ Mon_Tableau[1] = Bernard
Txt/ Bonjour %Mon_Tableau[0]% %Mon_Tableau[1]% !
```

1 : Numéro d'index du tableau qui subit une modification

 $Mon_Tableau[Infinit \rightarrow Infinit]: Un tableau peut contenir une infinité d'éléments en commençant par quelconque numéro.$ 

# APERÇU:

```
> exe/ test.cpc
Bonjour Lussiaud Timothee !
Bonjour Lussiaud Bernard !
```

### **GENERER AUTOMATIQUEMENT UN TABLEAU VIDE - EXEMPLE :**

```
FIX/ MonTableau[5 a 20]
```

Remarque : Numéro d'index du tableau peut aussi commencer de "0"

# GENERER AUTOMATIQUEMENT UN TABLEAU AVEC CONTENU - EXEMPLE :

```
FIX/ MonTableau[2 a 12] = Ceci est repete 10 fois !
```

# Vous pouvez égalment générer un tableau à l'envers

```
FIX/ MonTableau[12 a 2] = Ceci est repete 10 fois !
```

Remarque : Très utile s'il faut stocker des valeurs incré/décré-mentant dans un sens ou l'autre de manière simplifié dans une boucle par exemple.

## **SUPPRIMER UN TABLEAU ENTIER - EXEMPLE :**

```
FIX/ /S MonTableau[]
```

Supprime explicitement MonTableau[]

## **SUPPRIMER UN TABLEAU PRECISEMENT - EXEMPLE :**

```
FIX/ /S MonTableau[5 a 20]
```

# Supprime **MonTableau**[] à partir de 5 jusqu'à 20.

Remarque : Vous pouvez aussi le faire de 20 à 5.

## 1ER EXEMPLE AVEC UN NIVEAU DE PUBLICITE:

```
CECI FONCTIONNE

CCP/ /FIX.NIVEAU = 2 ou 3 ou 4 ou 5

FIX/ Toto = 123

Txt/ %Toto%

CECI NE FONCTIONNE PAS «Variable introuvable»

CCP/ /FIX.NIVEAU = 2 ou 1

FIX/ Toto = 123

CCP/ /FIX.NIVEAU = 3 ou 4 ou 5

Txt/ %Toto%
```

#### Le 1er fonctionne!

→ On crée une variable au **niveau 2** et on affiche la variable %Toto% toujours au **niveau 2**.

# Pourquoi la 2eme ne fonctionne pas?

→ Txt/ %Toto% Etant au **niveau 3**, donc supérieur au **niveau 2**, la variable %Toto% n'est visible qu'au **niveau 2** ou **1**. Et n'est donc pas visible aux niveaux **3**, **4**, **5**.

 $2^{\text{EME}}$  Exemple avec un niveau de publicite :

```
CECI FONCTIONNE

CCP/ /FIX.NIVEAU = 4 ou 5

FIX/ Toto = 123

CCP/ /FIX.Niveau = 2

Txt/ %Toto%

CECI NE FONCTIONNE PAS «Variable introuvable»

CCP/ /FIX.NIVEAU = 4 ou 3 ou 2 ou 1

FIX/ Toto = 123

CCP/ /FIX.NIVEAU = 5

Txt/ %Toto%
```

# Le premier fonctionne

→ On crée une variable au **niveau 4**, et on affiche %Toto% au **niveau 2** (qui est inférieur à 4).

# Pourquoi la 2eme ligne ne fonctionne pas?

 $\rightarrow$  Txt/ %Toto% Etant au **niveau 5**, donc supérieur au **niveau 4**, la variable %Toto% n'est visible qu'au **niveau 2** ou **1**. Et n'est donc pas visible aux niveaux **3**, **4**, **5**.

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Les caractères des NOMS de variables autorisés :
  - o ABCDEFGHIJKLMOPORSTUVWXYZ
  - o abcdefghijklmopqrstuvwxyz
  - $\circ$  0123456789
  - o \_.-\$/\()[]~&#^@
- Pour une meilleure notion des niveaux de publicité sur Cpcdos, voir : Ou'es ce que le niveau de visibilité ?

# **VOIR AUSSI:**

Txt/

# Configuration du CpcdosC+

#### COMMANDE:

CCP/ [/Lang {= FR, EN}, /FIX.NIVEAU {= 1, 2, 3, 4, 5}] /Change:[...] ...

# FONCTIONNALITE:

Ces commandes permettent d'accéder aux paramètres du moteur CCP.

### PARAMETRES DISPONIBLE:

- /LANG [...]

Changer la langue du noyau tout en utilisant la syntaxe CpcdosC+ Française ET OU Anglaise

- /FIX.Niveau = [...]

Changer le <u>niveau de publicité</u> des <u>variables</u> et fonctions

- /Change:[...]

Met en pause le thread jusqu'à que la variable indiqué change de contenu.

- /Pause [...]

Met en pause le thread pendant un temps définit en millisecondes.

- /Optimisation {...}

Optimise et pré-compile les fichiers CpcdosC+.

- /Debut\_section\_critique

Bloque tous les threads et interruptions.

- /Fin section critique

Débloque tous les threads et interruptions.

# **CHANGER LA LANGUE - EXEMPLE :**

- Langue Anglaise :

CCP/ /Lang = EN

- Langue Française :

CCP//Lang = FR

# <u>Changer niveau de publicite – Exemple :</u>

**CORRESPONDANCE ANGLAISE:** 

Variables, fonctions et autre visible par :

- Affiche le niveau de l'instance en cours

	Annene le miveau de l'instance en cours		
	CCP/ /FIX.NIVEAU	CCP/ /set.level	
-	Tout le système <i>Niveau kernel</i> FR	EN	
	CCP/ /Fix.Niveau = 5	CCP/ /Set.LEVEL = 5	
-	- Tout le système Niveau Système d'exploitation		
	CCP/ /Fix.Niveau = 4	CCP/ /SET.LEVEL = 4	
-	Tout le système <i>Niveau Utilisateur</i>		
	CCP/ /Fix.Niveau = 3	CCP/ /SET.Level = 3	
-	- Tout le système <i>Niveau Application</i>		
	CCP/ /Fix.Niveau = 2	CCP/ /SET.level = 2	
-	Tout le système Niveau Fonctions		
	CCP/ /FIX.NIVEAU = 1	CCP/ /set.level = 1	

→ Qu'es ce qu'un niveau de publicité?

#### ATTENDRE LE CHANGEMENT D'UNE VARIABLE

Ceci est très utile si vous voulez **espionner** une variable pour avancer dans votre code.

Exemple avec la variable CPC.SYS.CPU.MEMU (conseil : à exécuter dans un autre thread!)

```
Txt/ On attend que la memoire change...
CCP/ /CHANGE:CPC.SYS.CPU.MEMU
Txt/ Ah ! la mémoire utilisee a changee de taille !
```

Un autre exemple avec la variable %TOTO% stocké au niveau 5 (KERNEL), il faut le mettre dans un fichier **Test.cpc** a executer dans un autre thread.

```
CCP/ /FIX.NIVEAU = 5
Fix/ Toto = 123
Txt/ On attend que TOTO change de contenu ...
CCP/ /CHANGE:TOTO
Txt/ Ah ! Toto a ete modifie en %TOTO%
```

Une fois ce fichier exécuté dans un autre thread, faîtes le changement du contenu de la variable à la console, vous verrez réagir le programme Test.cpc en arrière-plan

# Suivez l'aperçu:

### **APERÇU**

```
> exe/ &+ test.cpc
On attend que TOTO change de contenu ...
> ccp//fix.niveau = 5
> Fix/ Toto = ABC
Ah ! Toto a ete modifie en ABC
```

#### METTRE EN PAUSE PENDANT UN TEMPS EN MILLISECONDES

Met le thread en cours d'exécution en pause pendant un temps donné.

L'unité est en millisecondes, mais vous pouvez utiliser la virgule pour mettre en pause en microsecondes.

Exemples simple :

```
CCP/ /Pause 5000
```

Fait une pause de 5 secondes.

```
CCP/ /Pause 1500
```

Fait une pause de 1 secondes et 500 millisecondes (1.5secondes).

```
CCP/ /Pause 300
```

Fait une pause de 300 millisecondes (0.3 secondes).

```
CCP/ /Pause 0.5
```

Fait une pause de 500 microsecondes.

```
CCP/ /Pause 0.001
```

Fait une pause de 1 microseconde.

Correspondance anglaise :

```
CCP/ /Pause = 0.001
```

# **ACTIVER LA PRE-COMPILATION / OPTIMISATION**

Ceci permet d'optimiser l'exécution de vos programmes CpcdosC+. Une fois cette option activée, Cpcdos analyse l'ensemble du code et tente une optimisation du code pour réduire le code le plus possible ainsi que la charge du processeur durant l'exécution tout en gagnant de +10% à +30%. Et puis il référence l'ensemble des sauts de codes, l'emplacement des fonctions tant que pointeurs mémoires afin d'optimiser les petites boucles en gagnant +40% à +80% de performances.

Par défaut, cette option est désactivée.

Afficher si l'optimisation est active « 1 »

Ou désactivé « 0 »	Correspondance anglaise:	
CCP/ /Optimisation	CCP/ /Optimization	
Activer l'optimisation		
CCP/ /Optimisation = 1	CCP/ /Optimization = 1	
Désactiver l'optimisation		
CCP/ /Optimisation = 0	CCP/ /Optimization = 0	

#### **SECTION CRITIQUE**

Ceci permet d'exécuter une séquence de lignes de code CpcdosC+ de manière "**prioritaire**" et sans être interrompu par **un thread** coopératif lié au processus parent qui héberge le thread critique et sans être interrompu non plus par **une interruption** du type IRQ, excepté le clavier et la souris.

# Exemple:

```
FIX/Counter = 0
FIX/Compteur = 0
                                     CCP/ /Begin critical section
CCP/ /Debut section critique
                                     :LOOP:
:BOUCLE:
                                     FIX/ Counter = /C(%Counter% + 1)
FIX/ Compteur = /C(%Compteur% + 1)
                                     Txt/ %Counter%
Txt/ %Compteur%
Si/ "%Compteur%" > "10000" alors:
                                     If/ "%Counter%" > "10000" Then:
                                          Goto/ EXIT
    Aller/ FIN
                                     End/ if
Fin/ si
                                     Goto/ Loop
Aller/ Boucle
                                     :EXIT:
:FIN:
CCP/ /Fin section critique
                                     CCP/ /Begin critical section
```

Chronométrez le temps, et testez ce code AVEC et SANS cette commande. Vous verrez la différence

Mais retenez que cette fonctionnalité sert principalement quand vous ne voulez pas « d'interférences » entre 2 ou plusieurs threads qui utilisent par exemple la <u>même variable publique</u>. Mais je dois admettre que ça apporte des avantages :-)

# <u>AUTRES INFORMATIONS:</u>

VOIR AUSSI:

Sys/

# Les conditions

#### COMMANDE:

```
SI/ [[Valeur] [=, !=,>, !>, <, !<, >=, !>=, <=, !<=] [Valeur]] ...
```

**SYS**teme

# FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'exécuter du code, ou pas, si la condition de deux valeurs est vraie ou fausse. Vous pouvez comparer des valeurs ou bien des caractères/textes.

Vous pouvez faire une condition en:

- Mono-ligne → Une seul ligne et peut contenir SINON: sur <u>la même</u> ligne.
- Multi-ligne → Plusieurs lignes et peut contenir SINON: sur <u>une autre</u> ligne.
- Multi-conditionnelle → Peut contenir une infinité de conditions dans une autre condition etc...

# PARAMETRES DISPONIBLE:

```
→ Egale à
- = ou ==
                    → N'est pas égale à
   != ou N=
                     → Plus grand que
   >
                    → N'est pas plus grand que
   !> ou N>
                     → Plus petit que
   !< ou N<
                    → N'est pas plus petit que
                    → Plus grand ou égale à
   >=
                    → N'est pas plus grand ou égale à
   !>= ou N> =
                     → Contient
   ~=
                    \rightarrow Ne contient pas
   !~= ou N~=
```

## EXEMPLE 1 MONO-LIGNE:

```
SI/ "8" = "8" alors:Txt/
```

Résultat : « Vrais !»

## EXEMPLE 2 MONO-LIGNE:

```
SI/ "8" < "4" alors:Txt/ Vrai ! Sinon:Txt/
```

Résultat : « Faux..»

# Exemple 3 Mono-Ligne avec 2 variables:

```
Fix/ Valeur1 = 54
Fix/ Valeur2 = 4
SI/ "%Valeur1%" > "%Valeur2%" alors:Txt/ Vrais ! Sinon:Txt/ Faux..
```

Résultat : « Vrais !»

#### EXEMPLE 4 MULTI-LIGNES:

```
Fix/ Valeur = 14
SI/ "6" !< "%Valeur%" alors:
    Txt/ Vrai !
    Txt/ Les valeurs sont bonnes
Sinon:
    Txt/ Faux...
    Txt/ Ah... Dommage !
Fin/ si</pre>
```

Résultat : « Vrai ! Les valeurs sont bonnes »

## EXEMPLE 5 MULTI-LIGNES:

```
SI/ "10" >= "5" alors:
     Txt/ Vrai !
Fin/ si
```

Résultat : « Vrai !»

EXEMPLE 6 MULTI-LIGNES / MULTI-CONDITIONNELLE:

```
SI/ "5" = "5" alors:
    Txt/ Vrai !
    Si/ "10" > "5" alors:
        Txt/ Encore vrai !
    Fin/ si
Fin/ si
```

Résultat : « Vrai ! Encore vrais !»

Exemple 7 Multi-lignes / Multi-conditionnelle:

```
SI/ "2" >= "8" alors:
     Txt/ Vrai !
     Si/ "10" > "5" alors:
          Txt/ Encore vrai !
     Fin/ si
     Txt/ C'est bien !
Sinon:
     Txt/ Faux..
     Si/ "4" > "5" alors:
          Txt/ Hm.. Vrai!
     Sinon:
          Txt/ Encore faux !
          Txt/ Tu feras mieux !
     Fin/ si
     Txt/ Bye !
Fin/ si
```

Résultat : « Faux.. Encore faux ! Tu feras mieux ! Bye ! »

#### Exemple 8 Condition sur des caracteres:

```
SI/ "TOTO" = "toto" alors:
    Txt/ Vrai !
Sinon:
    Txt/ Faux..
Fin/ si
```

Résultat : « Faux.. » Par ce que **TOTO** et **toto** sont différents

### EXEMPLE 9

```
SI/ "Je m'appelle Jean michel" ~= "an" alors:
    Txt/ Vrais !
Sinon:
    Txt/ Faux..
Fin/ si
```

Résultat: « Vrai.. » Par ce que « Je m'appelle Je<mark>an</mark> michel » contient « an »

# Correspondance anglaise

```
IF/ "TOTO" = "toto" then:
    Txt/ True !
Else:
    Txt/ False
End/ if
```

## **AUTRES INFORMATIONS:**

- ATTENTION : La plupart des développeurs oublient les "" oubliez-les pas !
- Tester une condition avec des **caractères** n'est possible seulement qu'avec =, ==, !=, N=, ~=, !~= N~=
- Tester une condition avec des **valeurs numériques**... Vous pouvez tout utiliser!

Page 45 | 115

# Lire dans un fichier

## COMMANDE:

```
OUVRIR/ [Chemin d'accès au fichier source] {/LIGNE:{No} /TEXTE:[TE..
```

# **FONCTIONNALITE:**

Cette commande permet d'ouvrir et de récupérer TOUT le contenu d'un fichier en respectant l'ordonnancement et les priorités des threads selon la charge appliquée sur le disque en lecture.

### PARAMETRES DISPONIBLE:

- **/LIGNE:**[No Ligne] Permet de récupérer le texte d'une ligne
- **/TEXTE:**[Texte] Permet de récupérer la ligne qui contient la séquence de texte indiquée.
- ----/BIN Permet la lecture en mode BINaire NON DISPONIBLE

## EXEMPLE 1 - AFFICHAGE DIRECT SUR L'ECRAN:

## Affiche tout le contenu de MonFichier.txt sur l'écran

OUVRIR/ MonFichier.txt OPEN/ MyFile.txt

# EXEMPLE 2 – AFFICHAGE D'UNE SEULE LIGNE

# Affiche le contenu d'une ligne d'un fichier

OUVRIR/ MonFichier.txt /Ligne:3 OPEN/ MyFile.txt /Line:3

# Affiche le contenu d'une ligne d'un fichier qui contient « Toto »

OUVRIR/ MonFichier.txt /Text:Toto OPEN/ MyFile.txt /Text:Toto

#### EXEMPLE 3 - STOCKAGE DANS UNE VARIABLE:

# Stocke tout le contenu du fichier MonFichier.txt dans la variable ContenuFichier

```
Fix/ File = MonFichier.txt
@#ContenuFichier OUVRIR/ %File%
Txt/ Contenu du fichier %File%:
Txt/ %ContenuFichier%
Txt/ FIN !
```

# **AUTRES INFORMATIONS:**

- Pour visualiser le contenu d'un gros fichier qui dépasserai la taille de l'écran, vous pouvez utiliser le paramètre \#PAUSE en fin de ligne afin de faire défiler ligne par ligne en pressant une touche.
  - → La touche ENTRER permet d'annuler le défilement.
  - → La touche ECHAP permet de stopper le défilement.

### VOIR AUSSI:

Ecrire/;

# Ecrire dans un fichier

#### COMMANDE:

ECRIRE/ {/BIN et ou /APP} [Chemin d'accès au fichier source]

# FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'écrire directement dans un fichier spécifié.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- *Par défaut* -> Ecrire normale avec le retour chariot CRLR en fin de ligne et écrase si existe.
- /BIN → Permet l'écriture en mode BINaire.
- /APP → Permet l'écriture en mode APPending (à la suite, sans écraser le fichier).
- /BINAPP

ou

/APPBIN → Permet d'écrire en BINaire et en mode APPending.

## EXEMPLE 1 – ECRITURE SIMPLE :

Crée ou écrase le fichier MonFichier.txt si existe et écrit directement « Coucou » puis ferme le fichier.

ECRIRE/ MonFichier.txt = Coucou

WRITE/ MyFile.txt = Hello

Ajoute automatiquement le CRLF en fin de ligne.

#### EXEMPLE 2 – ECRITURE EN MODE APPENDING

Crée ou écrit les données à la suite sans écraser le fichier si existe.

ECRIRE/ /APP MonFichier.txt = Ca va ?

Ajoute automatiquement le CRLF en fin de ligne.

## CONTENU DU FICHIER MONFICHIER.TXT

Coucou

Ca va?

#### EXEMPLE 2 – ECRITURE BINAIRE:

Crée ou écrase le fichier MonFichier.txt si existe et écrit directement « Coucou » puis ferme le fichier.

ECRIRE/ /BIN MonFichier.txt = Coucou

WRITE/ /BIN MyFile.txt = Hello

#### EXEMPLE 2 – ECRITURE EN BINAIRE EN APPENDING

Crée ou écrit les données à la suite sans écraser le fichier si existe.

ECRIRE/ /BINAPP MonFichier.txt = Ca va ? %CPC.CRLF%Bye!

# CONTENU DU FICHIER MONFICHIER.TXT

CoucouCa va?

Bye!

### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Par défaut, à la fin de chaque ligne, Cpcdos ajoute les caractères ASCII 13 et 10 (Retour chariot CRLF), utile pour stocker du texte ou des lignes de commandes.
- Le paramètre /BIN fait la même chose mais n'ajoute pas les caractères de retour chariot. Utile pour écrire des octets dans un fichier.
- Pour ajouter le CRLF "*la touche entré*", il faut utiliser la variable %CPC.CRLF%, ou bien %CPC.CR%, %CPC.LF% ou même %CPC.LFCR%.

VOIR AUSSI: Lire/; Supprimer/; Renommer/; Copier/;

# Configurer paramètres systèmes

# COMMANDE:

SYS/ [/mem{...}, /Police [/List,NomDePolice] /Debug {/CPinticore, ...}...]

**SYS**teme

# FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'obtenir ou changer et paramétrer des informations du système.

## PARAMETRES DISPONIBLE:

- /Mem {...} → Obtenir la mémoire libre
- /Processus {...} → Créer un nouveau processus vide.
- · /Arreter → Arrêter le système.
- /debug → Debugger le système
- /Redemarrer
   /Veille
   → Redémarrer le système.
   → Mettre en veille le système.
- /MemU {...} → Obtenir la mémoire utilisée
- /Police [...] → Lister ou changer la police d'écriture de la console
- /Debug  $\{...\}$   $\rightarrow$  Afficher l'état ou désactiver/activer le mode débogage
- /Ecran [...] → Gérer l'affichage
- /WRP[...] → Exécute une instance du wrapper avec un numéro de fonction.
- /Bitmap {...} → Gérer l'allocation bitmaps de l'interface GUI.
- /OS {...} → Paramètres des systèmes d'exploitation
- /ListVar [...] → Lister toutes les variables en mémoire de niveau 1, 2, 3, 4 et 5.

# **MEMOIRE LIBRE - EXEMPLE :**

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

# Affiche la mémoire libre en Octets

SYS/ /MEM	SYS/ /MEM
-----------	-----------

# Affiche la mémoire libre en Méga-Octets

SYS/ /MEM mo	SYS/ /Mem mb
--------------	--------------

# Affiche la mémoire libre en Giga-Octets

SYS/ /MEM GO SYS/ /Mem Gb	SYS/ /MEM Go	SYS/ /Mem Gb
---------------------------	--------------	--------------

# Affiche la mémoire libre en Tera-Octets

SYS/ /MEM To	SYS/ /Mem Tb
--------------	--------------

#### Affiche la mémoire utilisée en Octets

SYS/ /MEMU	SYS/ /MEMU
------------	------------

# Affiche la mémoire utilisée en Méga-Octets

SYS/ /MEMU mo	SYS/ /MemU mb
---------------	---------------

# Affiche la mémoire utilisée en Giga-Octets

SYS/ /MEMU Go	SYS/ /MemU Gb

# Affiche la mémoire utilisée en Tera-Octets

SYS/ /MEMU To	SYS/ /MemU Tb
---------------	---------------

### **Nouveau processus - Exemple :**

#### **CORRESPONDANCE ANGLAISE:**

Créer un nouveau processus vide nommé "Toto"

SYS/ /PROCESSUS Toto	SYS/ /PROCESS Toto
----------------------	--------------------

Cette commande génère un numéro de PID à récupérer via "@#variable" comme ceci :

@#NumeroPID SYS/ /PROCESSUS Toto

@#PIDNumber SYS/ /PROCESS Toto

Vous pouvez fermer le processus avec la commande **FERMER**/

Fermer/ /PID:%NumeroPID% Close/ /PID:%PIDNumber%

GESTION BIOS APM (ADVANCED POWER MANAGEMENT) CORRESPONDANCE ANGLAISE:

Arrêter le système

SYS/ /ARRETER SYS/ /SHUTDOWN

Redémarrer le système

SYS/ /REDEMARRER SYS/ /REBOOT SYS/ /RESTART

Arrêter (Proprement) le noyau uniquement

SYS/ /STOPK SYS/ /STOPK

POLICE D'ECRITURE - EXEMPLE : CORRESPONDANCE ANGLAISE :

Activer la gestion des polices

SYS/ /POLICE /ACTIVER SYS/ /FONT /ENABLE

Désactiver la gestion des polices

SYS/ /Police /Desactiver SYS/ /FONT /Disable

Lister les polices installées

SYS/ /Police /Liste SYS/ /Font /List

Charger et utiliser une police installée (ex: Arial)

SYS/ /Police Arial SYS/ /Font Arial

— > Humour : Si débogage Cpcdos actif lors du chargement d'une police, attention aux épileptiques !

**DEBOGAGE DU SYSTEME - EXEMPLE :** 

Afficher l'état du débogueur du noyau Cpcdos

SYS/ /DEBUG

Afficher l'état du débogueur CPinti Core

SYS/ /DEBUG /CPintiCore

Afficher l'état du débogueur TCP/IP Correspondance anglaise

SYS/ /DEBUG /Serveur:TCP SYS/ /Debug /Server:TCP

Activer le débogueur du noyau Cpcdos

SYS//DEBUG = 1

Activer le débogueur du noyau Cpcdos + inscription dans le fichier DEBUG.LOG

SYS//DEBUG = 2

Activer le débogueur CPinti Core

SYS/ /DEBUG /CPintiCore = 1

Activer le débogueur CPinti Core + inscription dans le fichier DEBUG.LOG

SYS/ /DEBUG /CPintiCore = 2

Activer le débogueur Serveur port 23 Correspondance anglaise

SYS/ /DEBUG /Serveur: 23 = 1

SYS/ /Debug /Server:23 = 1

Afficher le menu d'informations de la console du noyau (1 par défaut)

SYS/ /DEBUG /Menu = 1

Activer le débogueur via le port com 1 (Lecture seule)

SYS/ / DEBUG / COM1 = 1

Activer le débogueur via le port com 1 (Lecture et écriture)

SYS/ /DEBUG /COM1 = 2

Désactiver le débogueur COM

SYS/ / DEBUG / COM1 = 0

Il y a **COM1**, **COM2**, **COM3** et **COM4** de disponible. Il faut qu'il soit également disponible physiquement.

# → Et puis pour **désactiver** l'un(s) de ces débogueurs, assignez-lui tout simplement la valeur **0**.

**GERER L'AFFICHAGE - EXEMPLE :** 

Afficher la liste des résolutions compatibles en 16 bits

SYS/ /Ecran /Liste 16 SYS/ /Screen /list 16

Afficher la liste des résolutions compatibles en 24 bits

SYS/ /Ecran /Liste 24 SYS/ /Screen /list 24

Afficher la liste des résolutions compatibles en 32 bits

SYS/ /Ecran /Liste 32 SYS/ /Screen /list 32

**Tester une résolution** Exemple avec 1024x768 et 24 bits

Affiche « 1 » si la résolution est compatible avec votre carte graphique. Et « 2 » si elle n'est pas.

Modifier résolution d'écran GRAPHIQUE Exemple avec 1024x768

TEMPORAIRE: Utilisez FIX/ SCR\_BIT = 24 pour modifier le nombre de couleurs.

**Modifier résolution d'écran CONSOLE** Exemple avec 20 (1024x768)

SYS/ /Ecran 20 SYS/ /Screen 20

Liste des résolution **CONSOLE** disponible :

1	320x200 (CGA)
2	640x200 (CGA)
7	320x200 (EGA)
8	640x200 (EGA)
9	640x350 (EGA)
11	640x480 (VGA)
12	640x480 (VGA)
13	320x200 (MCGA)
14	320x240 (SVGA)
15	400x300 (SVGA)
16	512x384 (SVGA)

17	640x400 (SVGA)
18	640x480 (SVGA)
19	800x600 (SVGA)
20	1024x768 (SVGA)
21	1280x1024 (SVGA)

# Récupérer le pointeur vidéo (Adresse mémoire)

Sous forme décimale

SYS/ /Ecran /PTR	SYS/ /Screen /PTR
Sous forme hevadécimale	

SYS/ /Ecran /HEXAPTR	SYS/ /Screen /HEXAPTR
----------------------	-----------------------

# PEUT SERVIR POUR LES MOTEURS/MODULES DE GESTION GRAPHIQUES COMME OPENGL, SDL ...

Récupérer le pointeur du bitmap depuis le numéro d'un Handle

SYS/ /Bitmaps /Obtenir /PtrByHandle SYS/ /Bitmaps /Get /PtrByHandle
---

Récupérer le bitmap ID depuis le numéro d'un handle

```
SYS/ /Bitmaps /Obtenir /IdByHandle
                                      SYS/ /Bitmaps /Get /IdByHandle
```

## **EXECUTER UNE FONCTION WRAPPEE - EXEMPLE :**

# Réservé aux développeurs du SDK Cpcdos.

Ce paramètre permet d'exécuter une fonction C/C++ précédemment écrite ET compilé DANS le **CONTRIB** de Cpcdos.

# Exemple:

Exécuter votre fonction SDK numéro « exemple : 1024 »

```
SYS/ /WRP 1024
```

Pour votre functionID «1024» complétez les arguments :

```
« const char* Arg_1, int Arg_2, void* Arg_3, void * Arg_4, void * Arg_5 »
```

Et pour les compléter depuis le CpcdosC+

```
fix/ sys.wrp(5).1 = 123
                          Char
fix/sys.wrp(5).2 = 456
                          Nombre Entier
fix/sys.wrp(5).3 = Toto
                          tout format
fix/ sys.wrp(5).4 = Tata tout format
fix/ sys.wrp(5).5 = 0x123 tout format
                          Executer la FunctionID 1024
SYS/ /WRP 1024
```

#### **GESTIONNAIRE DE BITMAPS - EXEMPLE :**

#### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

Cette fonctionnalité permet au système d'allouer un bloc de mémoire gigantesque dans une zone isolée du reste pour ne pas interférer les éléments alloués en cas de buffer-overflow. Et permet également de référencer tous les bitmaps à un numéro de handle parent spécifique à une instance. Si cette instance vient à être détruite (Bouton, Fenêtre, icône, Checkbox, picturebox...) et bien les bitmaps associés sont détruites à leur tour. Si le bitmap n'est pas détruit pour X raisons, le garbage collector effectue le nettoyage en supprimant tous les bitmaps ayant un numéro de handle qui n'existe plus.

Voir le nombre de bitmaps alloué	Voir	le i	nombi	re de	bitmai	os a	lloués
----------------------------------	------	------	-------	-------	--------	------	--------

SYS/ /Bitmaps	SYS/ /Bitmaps			
Liste des bitmaps alloué (Détaillé)				
SYS/ /Bitmaps /Liste	SYS/ /Bitmaps /List			
Taille totale de tous les bitmaps alloués				
SYS/ /Bitmaps /Taille	SYS/ /Bitmaps /Size			
Forcer le rechargement des bitmaps (Utile en cas de changement de bits de couleurs)				
SYS/ /Bitmaps /Recharger	SYS/ /Bitmaps /Reload			
Lancer le ramasse-miette (Garbage collector)				
SYS/ /Bitmaps /GC	SYS/ /Bitmaps /GC			
Lancer le ramasse-miette (Garbage collector)				
SYS/ /Bitmaps /GarbageCollector	SYS/ /Bitmaps /GarbageCollector			

## PARAMETRAGES DE L'OS EXEMPLE :

Ce paramètre permet de changer d'OS en exécution, d'afficher des informations, ou de configurer le ou les OS en cours ou installés

#### **Exemples:**

Mettre à jour la liste des OS installé via OS.LST

SYS/ /OS /UPDATE

Afficher la liste des OS installés

SYS/ /OS /LISTE	SYS/ /OS /LIST
-----------------	----------------

Afficher le nombre d'OS installés

SYS/ /OS /NB

Vous pourrez également tout faire en une seule ligne

SYS/ /OS /UPDATE /LISTE /NB	SYS/ /OS /UPDATE /LIST /NB
-----------------------------	----------------------------

Switcher l'instance courant sur un autre OS en cours d'exécution (Exemple avec CraftyOS)

SYS/ /OS:CraftyOS

Switcher l'instance courant sur l'interface blank du noyau (Sans OS → par défaut au démarrage)

SYS/ /OS:SansOS SYS/ /OS:WithoutOS	
------------------------------------	--

## LISTER LES VARIABLES EN MEMOIRE:

Purement réservé aux développeurs, ce paramètre permet de lister toutes les variables en précisant le niveau de publicité d'où il est enregistré.

# **Exemple:**

Lister les variables de niveau 4 (Variables de l'OS)

SYS/ /Listvar 4

**AUTRES INFORMATIONS:** 

VOIR AUSSI:
Ccp/;

# Fermer un objet graphique, processus ou un thread

COMMANDE:

Fermer/ {/PID: [N°PID]} {/TID: [N°PID} {/Handle: [N°handle} NomObjet

### **FONCTIONNALITE:**

Cette commande permet de fermer toutes sortes d'instances!

Vous pouvez fermer

- Processus, et tous ses threads associés!
- Threads
- Handle (associé à un objet graphique ou instance d'objet)
- Objet GUI.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- Nomobjet → Ferme l'objet graphique se trouvant dans le même processus que cette commande
- /PID:[...] → Fermer un processus et éventuels threads associés.
- $/\text{TID}:[...] \rightarrow \text{Fermer un thread.}$
- /handle:[...] → Fermer un objet graphique ou instance d'objet via ce numéro généré.
- /CleID[...]

/KeyID[...] → IDEM mais depuis un numéro de Key ID (ou Clé ID)

EXEMPLE 1 – FERMER UN PROCESSUS (EX: 123):

Fermer/ /PID:123 Close/ /PID:123

Exemple 2 – Fermer un Thread (ex: 456):

Fermer/ /TID:456 Close/ /TID:456

Exemple 3 – Fermer objet depuis son handle (ex: 789):

Fermer/ /handle:456 Close/ /handle:789

Pour la partie graphique, le numéro de handle est généré via la commande <u>CREER/</u>. Il est dont impératif de le récupérer via '@#' ou de le mémoriser.

EXEMPLE 4 – FERMER OBJET GUI DEPUIS SON NOM (EX: 789):

Fermer/ MonBouton Close/ MyButton

IMPORTANT : Il est impératif que cette commande soit exécutée depuis LE MEME PROCESSUS où est hébergé "MonBouton" Le nom des objets sont inconnus depuis un autre PID.

Cpcdos <mark>sécurise vos objets</mark>, les noms d'objets sont "invisibles" depuis UN AUTRE PROCESSUS. Il est donc important d'exécuter cette commande <u>avec le même PID que l'objet graphique</u>. Autrement... Prout! Autrement il faut connaître son numéro de handle. Plus compliqué, mais possible!

**AUTRES INFORMATIONS:** 

**VOIR AUSSI:** 

SYS/; ccp/

# Lancer le noyau Cpcdos avec des arguments spécifiques

Ceci est utile pour exécuter des paramètres, des commandes ou des programmes dès le lancement du noyau Cpcdos.

## PARAMETRES DISPONIBLES:

- DOSBOX → Mode dosbox (Pilote souris interne, pas de support réseau).
- /NONET /SANSRESEAU/NONETWORK → Sans support réseau.
- NODBG ou /SANSDBG → Masquer le debug de cpcdos ET cpinticore au démarrage.
- /CCP:"Commande CpcdosC+" → Exécuter une commande CpcdosC+ après l'initialisation.
- /NOTELNET ou /NONTELNET → Ne pas démarrer le serveur TELNET au démarrage.
- /SRVCCP → Démarrer le serveur Shell CpcdosC+ au lieu du TELNET.
- NOGUI ou /NONGUI
   → Rester en mode console. (Mode debug)

### EXEMPLES SOUS DOS FREEDOS/MS-DOS:

« KRNL32.BAT» ou « DPMILD32 NOYAU.EXE »

### Mode dosbox:

KRNL32.BAT / DOSBOX

# Mode debug cpinticore:

KRNL32.BAT /NOGUI

Exécuter une commande après le chargement de Cpcdos :

KRNL32.BAT /CCP:"TXT/Coucou!"

Créer un serveur TCP après le chargement de Cpcdos :

KRNL32.BAT /CCP: "Serveur//tcp:1234"

Ou se connecter avec Client/ ....

Bref, laissez libre votre imagination!;)

Vous pouvez également modifier le fichier KRNL32.BAT pour placer vos paramètres! ☺

# Faire des calculs arithmétiques

## COMMANDE:

```
/C([chiffre [*,/,+,-, (, )] chiffre [*,/,+,-, (, )] chiffre ... ])
```

**C**alculer

# FONCTIONNALITE:

Ce paramètre compatible avec toutes les commandes CpcdosC+ permet de remplacer ce « /C(...) » par le résultat de votre calcul situé entre les deux parenthèses « (» et «) ».

Vous pouvez écrire des équations imbriquées dans des parenthèses comme sur une calculatrice scientifique. La vitesse de traitement est très optimisée.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- \* → Effectue une multiplication entre deux chiffres.
- / → Effectue une division entre deux chiffres.
- + → Effectue une addition entre deux chiffres.
- - → Effectue une soustraction entre deux chiffres. Ou indique une valeur négative.
- () → Imbriquer des sous-opérations dans des parenthèses.

## EXEMPLE 1:

```
Txt/ /C(5 + 5 * 2)
```

Résultat: «15».

#### EXEMPLE 2 – EN STOCKANT LE RESULTAT DANS UNE VARIABLE:

```
Fix/ Resultat = /c(5 + (2.35 / 55) * (8*8))
Txt/ Voici le resultat : %Resultat%
```

Résultat: « Voici le résultat: 7.734545454545454.».

## Ou (en stockant le résultat d'une commande dans une variable)

```
@#Resultat txt/ /c(5 + (2.35 / 55) * (8*8))
Txt/ Voici le resultat : %Resultat%
```

Résultat : « Voici le résultat : 7.734545454545454».

# EXEMPLE 3 (EFFECTUE LE CALCUL DANS UN NOUVEAU THREAD DE PRIORITE MAXIMALE):

```
CMD/ /Thread[MAX]FIX/ Resultat = /c(5 + (2.35 / 55) * (8*8))
Txt/ %Resultat%
```

Résultat « 7.734545454545454 »

## **AUTRES INFORMATIONS:**

Un bug est présent dans le noyau, si vous soustrayez un nombre négatif, le résultat est faux.

**VOIR AUSSI:** 

# NOTION ET UTILISATION DE FONCTION, ARGUMENTS ET RETOURS.

#### **COMMANDES:**

```
FONCTION/ [Nom de la fonction] ({Argument, argument, argument....})
```

**F**onction

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une fonction du type CpcdosC+.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

Exécuter une fonction (Possibilité de l'utiliser sans commandes! Attention au retour)

```
/F: [Nom de la fonction] ({Argument, argument, argument....})
```

# Exemples à faire dans un fichier .CPC!

# Exemple 1 – Simple :

```
/F:Ma_Fonction()

Fonction/ Ma_fonction()

Txt/ Hello !

Fin/ fonction
```

Résultat : « Hello! ».

# EXEMPLE 2 - AVEC UN ARGUMENTS:

```
/F:Ma_Fonction(Hello)

Fonction/ Ma_fonction(MaVariable)

Txt/ %MaVariable% !!!

Fin/ fonction
```

Résultat : « Hello !!! ».

# EXEMPLE 3 - AVEC PLUSIEURS ARGUMENTS:

```
/F:Ma_Fonction(Hello, 20, Manon)
Fonction/ Ma_fonction(Texte, age, nom)
        Txt/ %Texte%, tu t'appelles %nom% et tu as %age% ans.
Fin/ fonction
```

Résultat « Hello, tu t'appelles Manon et tu as 20 ans. »

# RETOUR DE FONCTION - EXEMPLE :

```
Retour/ {Texte et/ou valeur et/ou variable} Return/
```

Cette commande à utiliser uniquement dans une fonction CpcdosC+, permet de retourner une valeur et/ou variable et/ou des caractères.

Liste des commandes

# EXEMPLE 4 - AVEC UN RETOUR :

```
Txt/ Ma fonction retourne : /F:Ma_Fonction()

Fonction/ Ma_fonction()
    Retour/ Salut ! :)
Fin/ fonction
```

Résultat « Ma fonction retourne : Salut!:) »

## Exemple 5 – plus complexe avec plusieurs arguments en utilisant une variable et un retour :

```
Fix/ MaValeur = 6
Txt/ Resultat de calcul %MaValeur% + 5 = /F:Calculer(%MaValeur%, 5)

Fonction/ Calculer(Valeur_A, Valeur_B)
    Fix/ Resultat = /C(%Valeur_A% + %Valeur_B%)
    Retour/ %Resultat%

Fin/ fonction
```

Résultat « Resultat de calcul 6 + 5 = 11 »

## EXEMPLE 6 – IDEM MAIS EN TRANSMETTANT **directement** le RESULTAT DANS le retour :

```
Fix/ MaValeur = 6
Txt/ Resultat de calcul %MaValeur% + 5 = /F:Calculer(%MaValeur%, 5)

Fonction/ Calculer(Valeur_A, Valeur_B)
    Retour/ /C(%Valeur_A% + %Valeur_B%)
Fin/ fonction
```

Résultat « Resultat de calcul 6 + 5 = 11 »

#### **DECLARER UNE FONCTION EXTERNE:**

Cette commande à utiliser uniquement là où se trouve vos fonctions (les définition) permet d'utiliser vos fonctions HORS du fichier .CPC. En gros, ceci permet déclarer de manière « publique / externe » selon un niveau, votre fonction CpcdosC. Votre fonction sera utilisable depuis l'extérieur de cette source.

```
Declarer/ [Nom fonction] ({Arguments}) : Niveau([2-5])

Declare/ [Nom fonction] ({Arguments}) : Level([2-5])
```

Il est donc impératif que les lignes **declarer**/ soient exécutés, ET exécuté dans le même fichier au moins 1 seule fois.

# EXEMPLE 1 – SIMPLE (NIVEAU 5 : VISIBILITE NIVEAU KERNEL)

#### Fichier Fonction.CPC

Et... depuis un autre fichier ou depuis votre console :

Résultat « Salut!:) »

## EXEMPLE 2 – AVEC ARGUMENTS ET RETOUR

## Fichier Fonction.CPC

Dans un autre fichier ou depuis votre console :

# Résultat

```
« Addition de 3 + 14 = 17
Multiplication de 3 \times 2 = 6 »
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Quand une fonction est appelée, Cpcdos va créer un nouveau thread indépendant afin que toutes les ressources créent depuis une fonction, soient détruites à la fin de son exécution.
- Il faut obligatoirement utiliser la commande **DECLARE**/ dans le fichier où se trouve les fonctions source, et puis de d'exécuter ce dernier via **EXE**/ au moins <u>1 fois</u> afin d'importer les fonctions en mémoire et de pouvoir les exécuter ultérieurement.
- **L'ordre** des déclarations, de la **position** des fonctions, **des majuscules ou minuscules** dans le fichier n'a **aucune importance**! Peut être déclaré au début tant qu'à la fin du fichier. Pour que ça soit propre, il est recommandé de declarer au DEBUT du fichier.

# Exécuter une commande, ou une commande dans un nouveau thread ou processus

COMMANDE:

```
CMD/ {/Thread{[MAX,STD,MIN]}{/PID:[NumeroPID}]} [Commande CpcdosC+]
```

**CoMmanDe** 

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'exécuter des commandes CpcdosC+. Il peut aussi servir à exécuter des commandes CpcdosC+ qui sont dans des variables.

L'avantage de ce dernier, c'est que le développeur peut exécuter la commande dans un nouveau thread + choisir sa priorité d'exécution [Maximale, standard, minimale] afin de pas bloquer le thread courant. Initialement, Cpcdos utilise « ses propres procédés » pour répartir ses tâches (Réseau, I/O, GUI etc...)

### PARAMETRES DISPONIBLE:

- **-** /THREAD → Exécuter la commande dans un nouveau thread standard
- /THREAD[MIN] → Exécuter la commande dans un nouveau thread priorité minimale
- /THREAD[MI+] → Exécuter la commande dans un nouveau thread priorité minimale et +
- /THREAD[STD] → Exécuter la commande dans un nouveau thread standard
- /THREAD[ST+] → Exécuter la commande dans un nouveau thread standard et plus
- /THREAD[MAX] → Exécuter la commande dans un nouveau thread priorité maximale
- /PID:{N° PID} → Exécuter la commande dans un nouveau thread <u>DEPUIS</u> un autre processus

#### **EXEMPLES:**

Exécuter «txt/ coucou» dans le thread et processus courant.

```
CMD/ txt/ Coucou

ou

Fix/ commande = txt/ coucou

cmd/ %commande%
```

#### Exécuter «MonPrograme.cpc» dans un nouveau thread

```
CMD/ /THREAD exe/ MonProgramme.cpc
```

## Exécuter «MonPrograme.cpc» dans un nouveau thread via une variable (Priorité MAXIMALE)

```
Fix/ LigneDeCommande = exe/ MonProgramme.cpc
CMD/ /THREAD[MAX] %LigneDeCommande%
```

### Exécuter «MonPrograme.cpc» dans un nouveau thread depuis un autre processus existant

```
CMD/ /PID:1234 exe/ MonProgramme.CPC
```

## Exemple plus complet:

```
@#NumeroDePID SYS/ /Processus MonPROCESS
CMD/ /PID:%NumeroDePID% exe/ MonProgramme.cpc
```

Bien évidement à la place de "EXE/ MonProgramme.cpc" vous pouvez utiliser toutes les commandes !

# Mais si à la suite vous faîtes ceci :

FERMER/ /PID:%NuméroDePID%

Ceci entrainera la fermeture du processus crée et de tous les threads associés dont "MonProgramme.cpc"

**VOIR AUSSI:** 

Ccp/ ; sys/



# Niveau 4: Le réseau

# Tester une machine sur le réseau

#### COMMANDE:

PING/ [Adresse IP ou nom du serveur]

## FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de tester l'existence d'une machine sur le réseau Il envoie une requête ICMP personnalisable et la machine distante doit la renvoyer!

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

#### **EXEMPLE:**

# Ping chez Google

Ping/ www.google.fr

## Ping chez facebook.com


Ping/ www.facebook.com

# Ping son modem/passerelle internet (ex : Livebox orange ou autre)

Ping/ 192.168.1.1

## Modifier sa trame ICMP (Visible depuis Wireshark)

Fix/ CPC\_SYS.NET.ICMP = Ping from my OS !
Ping/ 192.168.1.1



#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Requête ICMP personnalisable, modifiez à volonté la variable **%CPC\_SYS.NET.ICMP%**
- Afin de ne pas bloquer le thread courant comme votre console, vous pouvez exécuter la requête PING dans un **autre** thread en utilisant :

CMD/ /Thread Ping/ www.google.fr

#### **VOIR AUSSI:**

Telecharger/ , Client/ , Serveur/

# Télécharger un fichier sur le WEB

#### COMMANDE:

TELECHARGER/ {/SRVINFO, /+SRVINFO} [http://ServeurReseau]

# FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de télécharger un fichier WEB en utilisant le protocole **TCP/HTTP1.0** via une URL. L'user-agent, le dossier temporaire et destination peuvent être modifiées.

## PARAMETRES DISPONIBLE:

- /SRVINFO → Télécharger **uniquement** les informations du serveur/fichier (HEAD)
- /+SRVINFO → Télécharger le fichier + information du serveur
- /TEMP:[path..] → Modifier le dossier de destination du fichier téléchargé
- $/\text{TEMP}\mathbf{R}:[\text{path...}] \rightarrow \text{Idem, mais en concevant son chemin } \mathbf{R}elatif par rapport au serveur.$
- Sans paramètres → Télécharger **uniquement** le fichier.

## EXEMPLE:

La page web de google (Si https non forcé)

Telecharger/ http://www.google.fr

Voir le contenu de la page html :

Ouvrir/ Temp\net\www.google.fr\index.htm

ou

Ouvrir/ %CPC\_Temp.NET%\www.google.fr\index.htm

# La page web d'un routeur/modem internet local

Telecharger/ http://192.168.1.1

Voir le contenu de la page html :

Ouvrir/ Temp\net\192.168.1.1\index.htm

## Un fichier WEB comme un fichier texte.

Telecharger/ http://deposit.cpcdos.net/test.txt

Voir le contenu de la page html :

Ouvrir/ Temp\net\deposit.cpcdos.net/test.txt

# Télécharger uniquement les informations du serveur (HEAD)

Telecharger/ /SrvInfo http://www.google.fr/

## Voir le contenu:

Ouvrir/ Temp\net\www.google.fr\index.htm

## Télécharger les informations du serveur (HEAD) + le contenu de la page web ciblé

Telecharger/ /+SrvInfo http://www.google.fr/

# Voir le contenu:

Ouvrir/ Temp\net\www.google.fr\index.htm

Télécharger un fichier et le stocker dans un dossier temporaire personnalisé

Telecharger/ /TEMP:C:\MonDossier\toto http://MonServeur/abc/Fichier.txt

## Voir le contenu :

Ouvrir/ C:\MonDossier\toto\Fichier.txt

Télécharger un fichier et le stocker dans un dossier temporaire personnalisé en concevant son chemin **R**elatif à l'emplacement du serveur

Telecharger/ /TEMPR:C:\MonDossier\toto http://MonServeur/abc/Fichier.txt

#### Voir le contenu:

Ouvrir/ C:\MonDossier\toto\MonServeur\abc\Fichier.txt

# Remarque utile (pour une fois):

A la place de **«Temp\net»** vous pouvez utiliser la variable **%CPC\_TEMP.NET%** 

Ouvrir/ %CPC TEMP.NET%\192.168.1.1\index.htm

Ce qui permet d'adapter votre programme aux répertoires temporaire de l'OS en exécution.

## **AUTRES INFORMATIONS:**

- Si vous spécifiez une URL sans URI, du style <a href="http://monserveur.fr">http://monserveur.fr</a> sans nom de fichier (en bout de ligne) alors Cpcdos enregistrera ce dernier tant que « INDEX.HTM » dans son dossier temporaire.
- Utilisez la commande OUVRIR/ pour ouvrir un fichier afin de voir son contenu en texte.
- L'user-agent modifiable est la variable %CPC SYS.NET.USERAGENT%.
- Pour des raisons presque évidentes, les paramètres CpcdosC+ doivent être spécifiés **avant** l'URL. Autrement il pourrait être confondu par des arguments URI.

#### VOIR AUSSI:

Ping/ ; serveur/ ; client/

# Créer un serveur TCP/UDP

#### COMMANDE:

Serveur/ {/TCP:Numéro de port /MODE:CCP, TELNET} {/ENVOYER: | RE...}

# Fonctionnalite:

Cette commande permet de créer un simple serveur TCP.

Par défaut il s'agit d'un serveur en mode VAR. (Plus d'informations en dessous)

### PARAMETRES DISPONIBLE:

- /TCP:[...] → Démarrer un **serveur TCP** avec un port spécifié de 1 à 65 536 - /UDP:[...] → Démarrer un **serveur UDP** avec un port spécifié de 1 à 65 536
- /STOP:[...] → Stoppe le serveur avec le port spécifié.
- /ENVOYER:[...] → Envoie une requête à un ou plusieurs clients.
- /RECEVOIR:[...] → Recevoir une requête. (Depuis le buffer)
  - /ATTENDRE → Bloquer le thread courant jusqu'à réception d'une donnée. Ou en ms.
- /MODE:[...] → Mode du serveur.
  - o CCP → Permet l'accès ADMIN à la console CpcdosC+.
  - TELNET → Stock les données dans un buffer.
  - ECHO → Répète en renvoyant toutes les requêtes reçues à toutes les machines.

## RETOUR

- Retourne '1' si le serveur à bien été créé.
- Retourne autre chose si la création a échoué.

### **EXEMPLES:**

Démarrer un simple serveur TCP avec comme port '2316':

```
Serveur/ /tcp:2316
```

Vous pouvez vous connecter au serveur, les requêtes envoyées seront stockées dans un buffer.

Si un client TCP est connecté, vous pouvez lui envoyer un petit message!

```
Serveur/ /Envoyer:2316 Coucou ! Server/ /Send:2316 Hello !
```

Si un client TCP à déjà envoyé un message sur le port, réceptionnez sa réponse!

Cette commande affiche sur votre écran, vous pouvez stocker les données reçues dans une variable en procédant comme ceci :

```
@#Reponse Serveur/ /Recevoir:2316 /Attendre
Txt/ %Reponse%
```

/Attendre permet de mettre en pause le thread en attendant la réception d'une requête.

Si ce paramètre est omis, alors cette commande va simplement voir s'il y a une trame reçue dans le buffer, la récupère s'il y en a une, et continue son exécution, même s'il n'y en a pas.

Liste des commandes

Vous pouvez également spécifier un temps en millisecondes comme ceci :

```
@#Reponse Serveur/ /Recevoir:2316 /Attendre 10000
SI/ "%Reponse%" = "" alors:
    Txt/ N'a pas repondu dans les 10 secondes
Sinon:
    Txt/ Le client a repondu : %Reponse%
Fin/ si
```

### EXEMPLE COMPLET:

```
Serveur/ /tcp:2316

Un ou plusieurs client se connectent
Serveur/ /Envoyer:2316 Bonjour!

Un client repond envoie "ca va ?"
@#Reception Serveur/ /Recevoir:2316 /Attendre
Txt/ Un client a repondu :%Reception%
```

### CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
Server/ /tcp:2316

Un ou plusieurs client se connectent
Server / /Send:2316 Hello !

Un client repond envoie "ca va ?"
@#Reception Server / /Receive:2316
Txt/ A client had reply :%Reception%
```

## Arrêter un serveur avec comme port '2316' :

```
Serveur/ /Stop:2316
```

DEMARRER UN SERVEUR D'INTERPRETATION CPCDOSC+ (MODE CCP) AVEC COMME PORT '1234:

```
Serveur/ /tcp:2316 /Mode:CCP
```

Vous pouvez envoyer des commandes CpcdosC+ au SHELL de Cpcdos à distance via un client TCP.

DEMARRER UN SERVEUR TELNET (MODE TELNET OU TEL) AVEC COMME PORT '1234':

```
Serveur/ /tcp:1234 /Mode:TELNET ou /Mode:TEL
```

Vous pouvez accéder à la console CpcdosC+ à distance via un client Telnet. Compatible Android, Windows Phone, Windows, Mac, unix... *A noter qu'en général, le port telnet est le port 23.* 



# DEMARRER UN SERVEUR D'ECHO TCP (MODE ECHO OU ECH) AVEC COMME PORT '1234':

Serveur/ /tcp:2316 /Mode:ECHO

Ce qui permet de diffuser à toutes les machines connectées, les requêtes reçues depuis un ou plusieurs clients. Très utile pour les programmes comme les t'chats.

A noter qu'en général, le port echo est le port 7.

**Pour tester,** connectez-vous simplement à votre serveur Cpcdos tant que client TCP, envoyez une requête bidon, dans les millisecondes qui suivent vous allez recevoir votre propre requête mais accompagné de l'adresse IP.

Répétez cette opération mais avec plusieurs clients TCP ouvert et connecté à votre serveur Cpcdos, toutes les requêtes envoyées seront répétées par le serveur digne d'un écho sonore ;-)

TESTER SON SERVEUR EN LOCALHOST (127.0.0.1):

```
REM/ Creer un serveur
Serveur/ /tcp:2316

REM/ Se connecter au serveur en LOCALHOST (127.0.0.1)
@#NumeroTID Client/ /tcp:127.0.0.1:2316

REM/ Envoyer un message du SERVEUR ---> CLIENT
Serveur/ /Envoyer:2316 Hello world!

REM/ Recuperer et afficher a l'ecran le message recu
Client/ /Recevoir:%NumeroTID%

REM/ Envoyer un message du CLIENT ---> SERVEUR
Client/ /Envoyer:%NumeroTID% Comment tu vas ?

REM/ Recuperer et afficher a l'ecran le message recu
Serveur/ /Recevoir:2316 /Attendre

REM/ Fermer le serveur (Ceci va deconnecter automatiquement le client)
Serveur/ /Stop:2316
```

## **AUTRES INFORMATIONS:**

- Multi-client → Capable d'accepter et répondre à plusieurs clients connectés en même temps.
- Multithreads → Capable de gérer plusieurs autres serveurs en fonctionnement.
- Attention: Si vous utilisez le paramètre /ATTENDRE sur votre console, le thread de la console sera bloqué jusqu'à réception d'une trame. Utilisez CMD//THREAD pour l'exécuter depuis un nouveau thread 😉

#### VOIR AUSSI:

telecharger/; ping/; client/

# Créer un client TCP/UDP

#### COMMANDE:

```
Client/ [/TCP:Numéro de port] {/MODE:VAR, GET, CCP}
```

# FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de se connecter à un serveur TCP ou UDP.

# PARAMETRES DISPONIBLE:

- /TCP:[...] → Se connecter à un **serveur TCP** /UDP:[...] → Se connecter à un **serveur UDP**
- /STOP:[...] → Se déconnecter du serveur actuel.
- /ENVOYER:[...] → Envoyer un message au serveur actuel.
- /RECEVOIR:[...] → Recevoir un message depuis le buffer.
  - /ATTENDRE → Bloquer le thread courant jusqu'à réception d'une trame.

### **RETOURNE:**

- Renvoie un numéro supérieur à zéro si le client est connecté au serveur.
   Ce numéro correspond au numéro de TID, ou plus précisément au numéro de Socket.
- Renvoie autre chose si la connexion a échoué.
- Renvoie '#DECO' si à connexion a été interrompue.

### SERVEUR EXEMPLE:

Etablir une simple connexion au serveur "192.168.1.5" et port "2316"

```
Client/ /tcp:192.168.1.5:2316
```

Ceci <u>renvoie un numéro de TID</u> (Thread ID qui est relié au socket réseau) qui permet d'interagir avec le serveur.

Pour la suite des exemples, nous allons considérer que nous avions reçu le numéro «13».

Si le serveur vous a envoyé un message, il est stocké dans le buffer, pour le récupérer :

```
Serveur/ /Recevoir: 13 /Attendre Client/ /Receive: 13 /Wait
```

Remarque : Renvoie #DECO si vous êtes déconnecté du serveur

Cette commande affiche sur votre écran, vous pouvez stocker les données reçues dans une variable en procédant comme ceci :

```
@#<mark>Reponse</mark> Serveur/ /Recevoir: 13 /Attendre Txt/ %Reponse%
```

/Attendre permet de mettre en pause le thread en attendant la réception d'une requête.

Si ce paramètre est omis, alors cette commande va simplement voir s'il y a une trame reçue dans le buffer, la récupère s'il y en a une, et continue son exécution, même s'il n'y en a pas.

Si vous voulez répondre au serveur :

```
Client/ /Envoyer: 13 Coucou! Client/ /Send: 13 Hello!
```

Remarque : Renvoie #**DECO** si vous êtes déconnecté du serveur.

Arrêter un serveur avec comme port '2316':

```
Client/ /Stop: 13
```

Exemple plus complet:

```
@#MonNumeroTID Client/ /tcp:192.168.1.5:2316

Client/ /Envoyer:%MonNumeroTID% Bonjour !!

Le serveur repond
@#Reception Client / /Recevoir:%MonNumeroTID% /Attendre
Si/ "%Reception%" = "#DECO" alors:
    Txt/ Le serveur a ferme la connexion...
Sinon:
    Txt/ Le serveur a repondu:%Reception%
Fin / si
```

## CORRESPONDANCE ANGLAISE:

```
@#MyTIDNumber Client/ /tcp:192.168.1.5:2316

Client/ /Envoyer:%MyTIDNumber% Hello !!

Le serveur repond
@#Reception Client / /Recevoir:%MyTIDNumber% /Wait

If/ "%Reception%" = "#DECO" then:
    Txt/ Server has closed connection...
Else:
    Txt/ Server has reply:%Reception%Fin / si
End/ if
```

#### SERVEUR INTERNET

Il est bien évidement possible de contacter les serveurs internet. Faut savoir lui parler © Exemple avec le port 80 qui est un port http chez Google. Pour obtenir la page web :

```
@#IDClient Client/ /tcp:www.google.fr:80
client/ /envoyer:%IDClient% GET / http/1.0

// Affiche a l'ecran la reponse reçue avec un délai de 3 secondes.
client/ /recevoir:%IDClient% /Attendre 3000
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Multithreads → Capable de gérer plusieurs clients en fonctionnement.
- Attention : Si vous utilisez le paramètre /ATTENDRE sur votre console, le thread de la console sera bloqué jusqu'à réception d'une trame. Utilisez CMD//THREAD pour exécuter depuis un nouveau thread 😉
- Les paramètres /ENVOYER et /RECEVOIR (Donc aussi /SEND et /RECEIVE) peuvent renvoyer le message "#**DECO**". C'est que vous êtes ou vous avez été tout simplement déconnecté. Ou que le serveur a fermé la connexion. C'est très utile d'utiliser une condition de ce type :

```
@#Ma_variable Client/ /envoyer:13 Blabla
Si/ "%Ma_Variable%" = "#DECO" alors:
        Txt/ Vous etes deconnecte du serveur...
Sinon:
        // Tout est ok
Fin/ si
```

→ Le procédé est le même pour le paramètre /recevoir

## **VOIR AUSSI:**

telecharger/ ; ping/ ; serveur/

# Niveau 5: Lancement d'un OS

# Charger un système d'exploitation installé

#### **COMMANDE:**

demarrer/ {Nom ou Numéro de 1'OS }

### Correspondance anglaise

Start/


#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de lancer la séquence de démarrage du système d'exploitation choisis. En utilisant la commande **SYS//OS/LISTE** vous pourrez visualiser les OS présent prêt à démarrer.

Votre OS doit être inscrit dans le fichier OS.LST avec comme syntaxe :

{Nom de votre OS} {Dossier relatif de votre OS}

Par exemple pour CraftyOS, OSSeek, MineOSx et BlackOSx le fichier aura cette gueule :



Si vous êtes perdu, c'est normal, cela veut dire que vous vous êtes trop précipité! 

Je vous l'ai dit, prenez votre temps pour lire ce manuel, le début est riche d'informations!

### PARAMETRES DISPONIBLE:

Optionnel, vous pouvez préciser le nom de l'OS à démarrer

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Si aucun nom ou numéro d'OS a été précisé, par défaut Cpcdos démarrera **le premier** OS de la liste OS.LST, cet à dire l'index numéro **0** 

#### VOIR AUSSI:

Fenetre/; demarrer/; iug/; sys/ /os;

# Exécuter l'interface utilisateur graphique

#### COMMANDE:

iug/ {/MULTI-PICTUREBOX} {/OS:NomOS}

*InterfaceUtilisateurGraphique* 

## Correspondance anglaise

gui/ {/MULTI-PICTUREBOX} {/OS:NomOS}

**GraphicUserInterface** 

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet d'exécuter l'interface graphique en initialisant un nouveau pointeur vidéo et la résolution graphique indiquée dans la variable %SCR\_RES% sous la forme de « LLLLxHHHH » et la variable %SCR\_BIT% pour indiquer le nombre de couleurs par pixel en bits « 16, 24 ou 32 ». Si aucun système d'exploitation est exécuté, ne soyez pas surpris que l'écran soit vide d'une couleur ou d'un simple fond d'écran. Pour exécuter un OS il faut avant tout utiliser la commande DEMARRER/

Par défaut, il y a un OS exécuté un arrière-plan qui se nomme « BLANK-KERNEL » identifié par son OSid de « 8 ». Si vous tapez donc cette commande sans avoir lancé vous-même un OS, l'OS par défaut sera ce BLANK-KERNEL. Vous verrez en premier le fond d'écran par défaut.

Le principal fichier de configuration graphique se trouve dans le dossier KRNL\CONFIG\ENV\_GUI sous le nom de GUI\_STD.CPC NE LE MODIFIEZ PAS. Mais UTILISEZ LES VARIABLES, ELLES SONT MODIFIABLES depuis VOTRE OS

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- > /OS
- /SansOS
- > /CONSOLE
  - /LC

- → Afficher la GUI d'un autre OS.
- → Afficher la GUI sans OS
- → Réduire la GUI et afficher la Console

#### EXEMPLES

iuq/

Affiche l'interface graphique de l'OS courant. (Voir SYS / /OS pour changer d'OS)

#### iug/ /OS:MonAutreOS

Affiche l'interface graphique de 'MonAutreOS'. → Il faut qu'il soit installé.

#### iug/ /CONSOLE

iug/ /LC

Réduit la GUI et affiche la Console CpcdosC+

### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Afin de choisir manuellement votre résolution d'écran, utiliser la commande **SYS/ /ECRAN** /**LISTE 32** si vous voulez lister les résolutions 32 bits, vous avez 16 et 24 aussi!
- Si votre système est instable, crash, utilisez une petite résolution et pourquoi pas 16 bits de couleurs le temps des mises à jour. Certains PC fonctionnent mieux que d'autres... mystère!

#### **VOIR AUSSI:**

Fenetre/ ; demarrer/

# Niveau 6 : Créer et gérer sa propre IUG

# Créer un messagebox

#### COMMANDE:

Message/ [Texte] {/titre:texte /erreur:[0-4] /type:[0-3] /evene...}

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une boite de dialogue graphique avec l'utilisateur. Il existe 5 types de message (Simple, information, question, avertissement, erreur) et 4 modes d'interactions (Ok, Oui/Non, Oui/Non/Annuler)



#### PARAMETRES DISPONIBLE:

**ENGLISH:** → Titre du message box ➤ /Titre:{texte} /Title: /Erreur:{0 à 4} → Numéro d'erreur /Error:

o 0: (Par défaut) Simple message

1: Information

 $\circ$  2: **Ouestion** o 3: Avertissement

o 4: Erreur

→ Type d'interaction **➤** /**Type**:{0 à 3} /Type:

o 0: (Par défaut) OK

o 1: Oui / Non

o 2: Oui / Non / Annuler

➤ **/Evenement:**{Fichier.cpc} /Event: ➤ /Nom:{Texte} /Name:

#### EXEMPLE SIMPLE:

Message/ Coucou!

Affiche un simple message box avec « coucou! »

#### EXEMPLE COMPLET:

Message/ Coucou /Titre:Blabla /Erreur:3 /Type:0

Affiche un simple message box avertissement avec « coucou » en texte « Blabla» en titre

#### Correspondance anglaise:

Msgbox/ Hello! /Title:Blabla /Error:3 /Type:0

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les arguments /titre /nom etc... Utilisez seulement ceux que vous avez besoin et dans n'importe quel ordre! 😉
- Code source : KRNL\CONFIG\ENV\_GUI\msgbox.cpc

#### **VOIR AUSSI:**

Picturebox/ ; Bouton/ ; textebloc/ ;


# Créer une fenêtre

#### COMMANDE:

fenetre/ [Nom de fenetre] Fin/ fenetre

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une fenêtre graphique dans un processus existant ou le processus hôte. Si le processus n'est pas défini, il sera hébergé dans le processus courant qui exécute cette commande.



#### PARAMETRES DISPONIBLE:

.Titre	→ Le titre de la fenêtre dans la barre de titre.
--------	--

.Parametres	→ Paramétrages de la fenêtre.	

<sup>.</sup>PX → Position horizontale de la fenêtre. .PY → Position verticale de la fenêtre.

- .TX → Taille horizontale de la fenêtre.
- YT. ◀ → Taille verticale de la fenêtre.
- Opacite  $\rightarrow$  Opacité de la fenêtre (0  $\rightarrow$  255 Opaque)
- CouleurFenetre → Couleur générale de la fenêtre.
- ➤ .CouleurTitre → Couleur des caractères du titre.
- CouleurFond → Couleur du conteneur.
- ➤ .ImgTitre → Image de la barre de titre.
- > .Icone → Icône de la fenêtre.
- > .Evenements → Fichier évènementiel des interactions graphiques.

→ Daramótragos do la fonôtro

### Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

TYPE:valeur entre 0 et 5

valeur Correspond au type de fenêtre graphique

- → TYPE:0 (par défaut) Fenêtre normale.
- → **TYPE:1** Fenêtre sans conteneur visible.
- → TYPE:2 Fenêtre sans bitmap de titre.
- → **TYPE:3** Fenêtre sans bitmap de titre et sans conteneur visible.
- → TYPE:4 Fenêtre sans barre de titre.
- → TYPE:5 Fenêtre sans barre de titre et sans conteneur visible.

• CTN:valeur entre 0 et 1

Afficher le conteneur au complet (sans la barre de titre cliquable)

CTN:1 Oui ou CTN:0 Non

• BORD:valeur entre 0 et 1

Afficher le contour graphique d'une fenêtre.

BORD:1 Oui ou BORD:0 Non

• **OMBRE:** valeur entre 0 et 255

Opacité de l'ombre derrière la fenêtre une valeur personnalisable entre  $0 \rightarrow 255$ .

**OMBRE:0** Ombre désactivé pour la fenêtre

OMBRE:128 semi-transparente

OMBRE;255 Très opaque.

EXEMPLE : (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

C'EST JUSTE ... PLUS PROPRE COMME ÇA!

La propriété « .Parametre» est omit, il s'agirait donc d'une simple fenêtre par défaut.

### Correspondance anglaise :

```
Window/ my window 1
    .title
                       = "My first window!"
                        = "60"
    .px
                       = "40"
    •ру
                       = "420"
    .sx
                       = "263"
    .sy
                      = "255,255,255"
    .WindowColor
.TitleColor
                      = "255,255,255"
    .BackColor
                       = "255,255,255"
    .Icon
                       = "Icone.png"
    .TitleImg
    Create/
End/ Window
```

# Récupérer le numéro de handle et le stocker dans une variable

Il faut savoir que la commande qui génère un numéro de handle est la commande **Creer**/ ou **Create**/ Et **@#[Variable]** va permet de stocker le résultat d'une commande

Voici un exemple :

```
fenetre/ ma fenetre 1
     .titre
                          = "Ma premiere fenetre !"
                          = "60"
     .px
                          = "40"
     .ру
                          = "800"
     .tx
                          = "600"
     .ty
                          = "1"
     .type
     .CouleurFenetre = "255,255,255"
     .CouleurTitre = "255,255,255"
.CouleurFond = "255,255,255"
                         = "Icone.png"
     .Icone
     .ImgTitre
                         = ""
     @#Mon Numero handle creer/
Fin/ fenetre
```

#### Que faire avec ce numéro?

Il suffit simplement de poser cette variable dans la propriété « .Handle » d'un objet graphique-t-elle que votre bouton, Imagebox, textebox... afin que votre objet soit hébergé DANS votre fenêtre précédemment créée.

```
Bouton/ MonBouton
   .PID = "%Mon_Numero_handle%"
   ...
   ...
Fin/ Bouton
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

#### **VOIR AUSSI:**

```
Picturebox/ ; Bouton/ ; textebloc/ ;
```

Page 77 | 115

# Créer une Imagebox

#### COMMANDE:

Imagebox/ [Nom du l'imagebox]
Fin/ Imagebox

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une ImageBox (Picturebox en anglais). Il s'agit d'un objet graphique capable d'afficher une image résidant sans sa mémoire. Elle peut <u>charger un fichier image de format PNG, JPG, GIF et BMP</u>, ou une couleur, la stocker dans sa mémoire sous forme d'un pointeur.

Elle peut donc également afficher l'image d'une autre Imagebox ou d'une autre ressource graphique d'un format brute du type RGBA (Red Green Blue Alpha) en indiquant l'adresse mémoire de ce dernier. Et afficher également un contenu dynamique (OpenGL, SDL, GZE etc...) Cette Imagebox est également capable de "sizer" la taille de son image afin qu'elle soit adaptée aux dimensions de l'Imagebox.



Simple fenêtre avec une imagebox qui contient l'image de la terre en format PNG.

#### PARAMETRES DISPONIBLE:

- ➤ .handle
- ➤ .Nom
- > .Parametres
- ➤ .PX
- > .PY
- ➤ .TX
- ➤ .TY
- ➤ .CouleurFond
- CouleurTexte
- > .Opacite
- > .Image
- > .Evenement

- → Numéro de handle parent. (Fenêtre)
- → Le nom de l'objet.
- → Le type de picturebox et autres paramètres.
- → Position horizontale.
- → Position verticale.
- → Taille horizontale.
- → Taille verticale.
- → Couleur de fond RVB.
- → Couleur de du texte RVB.
- → Transparence de l'image
- → Chemin d'accès au fichier ou adresse mémoire.
- → Fichier évènementiel des interactions graphiques.



Page 78 | 115

Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

- **COL**:valeur entre 0 et 1
  - → **COL:0** N'affiche pas de couleur de fond.
  - → COL:1 (Par défaut) Affiche la couleur de fond issue de la propriété « .CouleurFond ».
- IMGAUTO: valeur entre 0 et 2

valeur Correspond au mode d'affichage de l'image

- → **IMGAUTO:0** (par défaut) affichage brute, l'image est coupée si elle est plus grande.
- → IMGAUTO:1 Affichage adapté aux dimensions de l'imagebox
- → IMGAUTO:2 Affichage adapté aux dimensions de l'image source (Affecte la qualité)
- **UPD:**valeur entre 0 et 1

Utiliser un thread d'actualisation graphique de la propriété. TEXT

EXEMPLE SIMPLE: (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

```
Imagebox/ mon imagebox
    .Handle = "Numero De handle De La Fenetre Parent"
    .Parametres = "IMGAUTO:2"
.PX = "10"
                  = "10"
    .PY
                  = "500"
    .TX
                  = "300"
    .TY
    .Image
                 = "Dossier\MonImage.PNG"
    creer/
Fin/ Imagebox
```

Cet exemple affiche "MonImage.PNG". A la présence du paramètre "IMGAUTO:2" elle respecte les dimensions de «500x300»

#### Correspondance anglaise:

```
Picturebox/ my picturebox
    .Handle = "handle number of window parent"
               = "1"
    .Parameters
                = "10"
    .PX
    .PY
                = "10"
                = "500"
    .SX
    .SY
                = "300"
    .Image = "Directory\MyPicture.PNG
    Create/
End/ Picturebox
```

EXEMPLE AVEC UNE BITMAP ID

Page 79 | 115

```
Picturebox/ mon picturebox
     .Handle = "Numero De Handle De La Fenetre Parent"
             = "1"
    .Type
             = "10"
    .PX
    .PY
              = "10"
    .TX
             = "500"
    .TY
             = "300"
              = "#1234"
    .Image
    creer/
Fin/ Picturebox
```

Il faut bien évidemment utiliser un bitmap ID existant (Voir SYS//BITMAP/LIST).

```
Exemple avec adresse memoire Hexadecimale
```

```
Picturebox/ mon_picturebox

.Handle = "Numero De Handle De La Fenetre Parent"

.Type = "1"

.PX = "10"

.PY = "10"

.TX = "500"

.TY = "300"

.Image = "@0x00BC614E"

creer/
Fin/ Picturebox
```

Pour utiliser une ressource BITMAP en mémoire, il suffit d'utiliser le caractère «@» suivit de l'adresse mémoire en hexadécimale.

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Si aucune image est définit, la couleur de la propriété « .CouleurFond » sera pleinement affiché si le paramètre « COL:1 » est définit. (c) (Donc IMGAUTO:2 et 1 ne servira à rien)
- Si vous avez un rendu non souhaité de type :



C'est que vous avez pointé dans la mauvaise adresse mémoire et que vous voyez une sorte d'une memory map, c'est assez drôle de percevoir ceci, vous pouvez visualiser d'une manière brute, le contenu de votre mémoire RAM. Le pictureBox interprête les séquences octets ARGB en séquence de pixels colorisée. Vous pourrez constater que la partie du haut s'agit des données occupés et que la partie plus foncé s'agit de l'espace « libre » ... mais un peut fragmenté. 😉

#### VOIR AUSSI:

fenetre/; bouton/; textebloc/; textebox/


# Créer un bouton

#### COMMANDE:

Bouton/ [Nom du bouton]
Fin/ Bouton

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une nouvelle instance d'un bouton graphique avec la possibilité principale de ... attention .... Attention .... de « cliquer ». Elle est dotée d'une petit effet graphique de survole, pression et le relâchement.



#### PROPRIETES DISPONIBLE:

➤ .Handle → Numéro de handle parent. (Fenêtre)

 $\rightarrow$  .Nom  $\rightarrow$  Le nom de l'objet.

→ Parametres → Paramètres et modes

→ .PX → Position horizontale.

Py → Position verticale.

➤ .TX → Taille horizontale.

7 Taille ilui izuillale

→ .TY → Taille verticale.

➤ .CouleurFond → Couleur de fond RVB.

➤ .CouleurTexte → Couleur de du texte RVB.

➤ .Opacite → Transparence de l'image

➤ .Image → Chemin d'accès au fichier ou adresse mémoire.

➤ .Evenement→ Fichier évènementiel des interactions graphiques.

Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

- **COL:**valeur entre 0 et 1
  - → **COL:0** N'affiche pas de couleur de fond.
  - → **COL:1** (Par défaut) Affiche la couleur de fond issue de la propriété « .CouleurFond ».
- IMGAUTO:valeur entre 0 et 2

valeur Correspond au mode d'affichage de l'image

- → **IMGAUTO:0** (par défaut) affichage brute, l'image est coupée si elle est plus grande.
- → IMGAUTO:1 Image source adapté aux dimensions de l'imagebox
- → IMGAUTO:2 Imagebox adapté aux dimensions de l'image source (Affecte la qualité)

• **UPD**:valeur entre 0 et 1

Utiliser un thread d'actualisation graphique de la propriété .TEXT

EXEMPLE SIMPLE: (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

```
Bouton/ MonBouton
    .Handle
                        = "%Handle Fenetre%"
                       = "IMGAUTO:2"
    .Parametres
                       = "80"
    .PX
    .PY
                        = "80"
                        = "100"
    .tx
                        = "30"
    .ty
    .texte
                       = "Clique moi!"
                       = "Bouton.PNG"
    .Image
                        = "OS/Evenement bouton.CPC"
    .event
    creer/
Fin/ Bouton
```

# Correspondance anglaise:

```
Button/ MyButton
    .handle
                        = "%handle Window%"
    .Parametres
                       = "IMGAUTO:2"
                        = "80"
    .PX
                        = "80"
    .PY
                        = "100"
    .SX
                        = "30"
    .sy
                        = "Clique moi!"
    .texte
                        = "Bouton.PNG"
    .Image
    .event
                        = "OS/Evenement bouton.CPC"
    creer/
Fin/ Bouton
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

- Si aucune image est définit, la couleur de la propriété « .CouleurFond » sera pleinement affiché , seulement si le paramètre « COL:1 » est définit.

#### **VOIR AUSSI:**

Fenetre/; Picturebox/; textebloc/; textebox/

Page 82 | 115




# Créer un Textebloc

#### COMMANDE:

Textebloc/ [Nom du Textebloc]
End/ Textebloc

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une nouvelle instance d'un bloc de texte graphique. Il est capable d'inclure le retour de ligne, une couleur de fond et de la bordure, ou sans.



Exemple avec couleur de fond, et bordure, oui c'est moche... C'est pour vous montrer!

#### PROPRIETES DISPONIBLE:

➤ .handle → Numéro de handle parent. (Fenêtre) → Le nom de l'objet. ➤ .Nom → Paramètres et modes .Parametres → Position horizontale. ➤ .PX ➤ .PY → Position verticale. XT. ≺ → Taille horizontale. ➤ .TY → Taille verticale. .CouleurFond → Couleur de fond RVB.

➤ .CouleurTexte → Couleur de du texte RVB.

➤ .Evenement → Fichier évènementiel des interactions graphiques.

Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

- **COL**:valeur entre 0 et 1
  - → **COL:0** N'affiche pas de couleur de fond.
  - → COL:1 (Par défaut) Affiche la couleur de fond issue de la propriété « .CouleurFond ».
- IMGAUTO:valeur entre 0 et 2

valeur Correspond au mode d'affichage

- → IMGAUTO:0 (par défaut) affichage brute, le texte est coupé s'il est plus grand.
- → IMGAUTO:1 Affichage adapté aux dimensions du Texte
- → IMGAUTO:2 Non applicable.
- MULTILINES:valeur entre 0 et 1

valeur Correspond au mode d'affichage du texte

- → MULTILINES:0 (par défaut) affichage du texte sur 1 seule ligne
- → **MULTILINES:1** Prend en compte le retour chariot (%CPC.CRLF%)

EXEMPLE SIMPLE: (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

```
Textebloc/ Mon Textebloc
     .handle
                       = "<mark>%Handle Fenetre%"</mark>
    .Parametres
.Texte
                       = " IMGAUTO:1 COL:1 MULTILINES:0"
                       = "Hello! I'm textblock!"
                       = "5"
    .PX
                        = "5"
    .PY
    .tx
                       = "100"
                       = "20"
    .ty
                       = "200,255,240"
    .CouleurFond
    .CouleurTexte = "250,100,100"
    creer/
Fin/ Textebloc
```

Correspondance anglaise :

```
Textblock/ My Textblock
                       = "%handle Window%"
    .handle
                      = "IMGAUTO:1 COL:1 MULTILINES:0"
    .Parameters
                       = "5"
    .PX
                       = "5"
    .PY
    .Sx
                       = "100"
                       = "20"
    .Sv
    .BackColor
                      = "200,255,240"
    .TextColor
                      = "250,100,100"
                       = "Hello! I'm textblock!"
    .text
    create/
End/ Textblock
```

```
EXEMPLE 2: AFFICHER L'HEURE ET LE CPU ACTUALISE AUTOMATIQUEMENT
```

```
Textebloc/ Mon Textebloc
    .handle
                      = "%Handle Fenetre%"
    .Parametres
                      = "IMGAUTO:1 COL:1 MULTILINES:0 UPD:1"
    .Texte
                      = "Heure: ${CPC.HOUR} CPU: ${CPC.SYS.CPU.ACT}
                       = "5"
    .PX
                      = "5"
    .PY
                      = "100"
    .tx
                     = "20"
    .ty
    .CouleurFond
                     = "200,255,240"
    .CouleurTexte
                   = "250,100,100"
    creer/
Fin/ Textebloc
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

```
Voir Aussi:
```

```
Fenetre/ ; Picturebox/ ; bouton/ ; Textebox/ ;
```

# Créer un TexteBox

#### COMMANDE:

Textebox/ [Nom du Textebox]
End/ Textebox

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une nouvelle instance d'une zone de texte éditable. Vous pouvez écrire au clavier dans cette zone <u>uniquement s'il a le focus</u> (Si vous l'avez préalablement sélectionné)



#### **PROPRIETES DISPONIBLE:**

- ➤ .handle → Numéro de handle parent. (Fenêtre)
  - Nom → Le nom de l'objet.
- ➤ .Parametres → Paramètres et modes
- → .PX → Position horizontale de la fenêtre.
- ➤ .PY → Position verticale de la fenêtre.
  - .TX → Taille horizontale de la fenêtre.
- ➤ .TY → Taille verticale de la fenêtre.
- $\rightarrow$  .CouleurFond  $\rightarrow$  Couleur de fond RVB.
- ➤ .CouleurTexte → Couleur de du texte RVB.
- ➤ Evenement → Fichier évènementiel des interactions graphiques.

Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

- **COL**:valeur entre 0 et 1
  - → **COL:0** N'affiche pas de couleur de fond.
  - → COL:1 (Par défaut) Affiche la couleur de fond issue de la propriété « .CouleurFond ».
- MODIF: valeur entre 0 et 1 ou EDIT
  - → MODIF:0 Interdit à l'utilisateur la modification du texte.
  - → MODIF:1 (Par défaut) Permet la modification du texte.
- MULTILINES: valeur entre 0 et 1 ou MULTILIGNES
  - → MULTILINES:0 (Par défaut) Interdit les caractères ASCII CRLF et le retour de ligne.
  - → **MULTILINES:1** Autorise .. blabla vous avez compris que c'est l'inverse!

- **IMGAUTO:***valeur entre 0 et 1 valeur* Correspond au mode d'affichage de l'image
  - → **IMGAUTO:0** (par défaut) affichage brute, l'image est coupée si elle est plus grande.
  - → IMGAUTO:1 Affichage adapté aux dimensions de l'imagebox
- UPD:valeur entre 0 et 1

Utiliser un thread d'actualisation graphique de la propriété .TEXT

EXEMPLE SIMPLE: (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

```
Textebox/ Mon_Textebox
.handle = "%handle_Fenetre%"
.Parametres = "MODIF:1 MULTILIGNES:0"
.Texte = "Hello! I'm textebox!"
.PX = "5"
.PY = "5"
.tx = "100"
.ty = "20"
.CouleurFond = "200,255,240"
.CouleurTexte = "250,100,100"
creer/
Fin/ Textebox
```

Correspondance anglaise :

```
Textbox/ My_Textbox
.handle
.Parameters
                          = "<mark>%handle_Window%</mark>"
                          = "EDIT:1 MULTILINES:0"
                           = "5"
     .PX
                           = "5"
     .PY
                          = "100"
     .Sx
     .Sy
                          = "20"
     .BackColor = "200,255,240"
.TextColor = "250,100,100"
     .text
                           = "Hello! I'm textbox!"
     create/
End/ Textbox
```

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

## VOIR AUSSI:

Fenetre/ ; Picturebox/ ; bouton/ ;

Page 86 | 115

# Créer un CheckBox

#### COMMANDE:

CheckBox/ [Nom du checkbox]
End/ Checkbox

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une nouvelle instance d'une boite de sélection. Dès que vous entrez le curseur, l'objet « s'illumine » ... tadadaaaa !



#### PROPRIETES DISPONIBLE:

.PX

.PY .TX

.TY

> .Valeur

Inditute / Numero de natique parent. (Fener		.handle	→ Numéro de handle parent.	(Fenêtre	(!
---	--	---------	----------------------------	----------	----

Nom → Le nom de l'objet.

➤ .Parametres → Paramètres et modes (IMGAUTO:2 recommandé)

→ Position horizontale de la fenêtre.

→ Position verticale de la fenêtre.

→ Taille horizontale de la fenêtre.

→ Taille verticale de la fenêtre.

→ 1 : Coché / 0 : décoché

➤ .CouleurFond → Couleur de fond RVB.

➤ .CouleurTexte → Couleur de du texte RVB.

➤ .Evenement → Fichier évènementiel des interactions graphiques.

Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

#### • IMGAUTO:valeur entre 0 et 1

valeur Correspond au mode d'affichage de l'image

- → IMGAUTO:0 Objet adapté aux dimensions TX et TY
- → IMGAUTO:1 Objet adapté aux dimensions du texte

#### • **COL**:valeur entre 0 et 1

valeur Correspond au mode d'affichage de l'image

- → COL:0 Transparent
- → COL:1 (Par défaut) Affiche la couleur de fond

#### UPD:valeur entre 0 et 1

Utiliser un thread d'actualisation graphique de la propriété .TEXT

Pour savoir si la case est cochée, il suffit de récupérer la propriété « .valeur » ou « .value » Si elle est égale à 0 c'est qu'elle est décochée, si elle est égale à 1, alors elle est cochée

EXEMPLE SIMPLE: (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

```
Checkbox/ Mon Checkbox
    .handle
                       = "%handle Fenetre%"
    .Texte
                      = "Coche moi !"
                      = "0" → Décoché par défaut
    .Valeur
                       = "5"
    .PX
    .PY
                       = "5"
                       = "100"
    .tx
    .ty
                      = "20"
    .CouleurFond
                     = "255,255,240"
                      = "000,000,000"
    .CouleurTexte
    creer/
Fin/ Checkbox
```

Correspondance anglaise:

```
Checkbox / My bar
    .handle
                        = "%handle Window%"
                        = "5"
    .PX
                        = "5"
    .PY
    .Sx
                        = "100"
    .Sy
                       = "20"
    .BackColor
                       = "255, 255, 240"
                       = "000,000,000"
    .TextColor
                        = "0"
    .Value
                                      → No checked by default
                        = "Check me!"
    .text
    create/
End/ Checkbox
```

Un autre exemple complet dans la partie exemple, ICI

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

```
VOIR AUSSI:
```

Fenetre/; Picturebox/; bouton/;


# Créer une barre de progression

#### COMMANDE:

BarreProgression/ [Nom de la barre]
Fin/ BarreProgression

#### FONCTIONNALITE:

Cette commande permet de créer une nouvelle instance d'une barre de progression



#### PROPRIETES DISPONIBLE:

➤ .TX

➤ .handle→ Numéro de handle parent. (Fenêtre)

➤ .Nom → Le nom de l'objet.

➤ .Parametres → Paramètres et modes (IMGAUTO:2 recommandé)

➤ .PX → Position horizontale de la fenêtre.

➤ .PY → Position verticale de la fenêtre.

→ Taille horizontale de la fenêtre.

➤ .TY → Taille verticale de la fenêtre.

➤ .Valeur → Valeur en pourcentage de 0% à 100%

ightharpoonup .Couleur fond RVB.

➤ .CouleurTexte → Couleur de du texte RVB.

➤ .Evenement → Fichier évènementiel des interactions graphiques.

Voici les arguments possible pour la propriété « .Parametres » :

## • IMGAUTO:valeur entre 0 et 1

valeur Correspond au mode d'affichage de l'image

- → IMGAUTO:0 affichage brute, l'image est coupée si elle est plus grande.
- → IMGAUTO:1 Objet adapté aux dimensions de l'image source
- → **IMGAUTO:2** (par défaut) Affichage adapté aux dimensions de l'objet (Etire l'image a l'horizontale)

#### UPD:valeur entre 0 et 1

Utiliser un thread d'actualisation graphique de la propriété .TEXT

EXEMPLE SIMPLE: (LES GRANDES ESPACES SONT DES TABULATION, ET ILS NE SONT PAS OBLIGATOIRES)

Correspondance anglaise:

```
Set/ Value = 50
ProgressBar/ My bar
     .handle
                           = "%handle Window%"
                          = "5"
     .PX
                          = "5"
     .PY
                           = "100"
     .Sx
     .Sy
                          = "20"
     .BackColor
.TextColor
                         = "200,255,240"
                         = "250,100,100"
     .text
                          = "I'm at <mark>%value%</mark>"
     create/
End/ ProgressBar
```

Un autre exemple complet dans la partie exemple, ICI

### **AUTRES INFORMATIONS:**

#### **VOIR AUSSI:**

Fenetre/; Picturebox/; bouton/;

Page 90 | 115

# Modifier un objet ou une fenêtre

#### COMMANDE:

```
[fenetre/, bouton/ textebox/...] /MODIF:[Nom ou handle de l'objet]
```

#### FONCTIONNALITE:

Ce paramètre permet de modifier les propriétés d'un objet ou d'une fenêtre. Grâce à ceci vous pouvez par exemple modifier en direct le **nom d'une fenêtre**, le **contenu d'un bouton**, l'**emplacement**, la **taille**, **couleurs**, **image** d'un objet et bien plus...!

Exemple simple avec une fenetre : (Les grandes espaces sont des tabulation, et ILS NE SONT PAS obligatoires) Après la création d'une fenêtre sous le nom de "Ma\_Fenetre", il suffit de réutiliser la commande **FENETRE**/ mais avec l'argument /MODIF: et de préciser le nom de la fenêtre "Ma\_Fenetre" ou bien son numéro de handle, d'utiliser les propriétés dont vous avez besoin de modifier, et finir par CREER/ pour regénérer la fenêtre.

Dans cet exemple, on va juste modifier le titre de la fenêtre et sa position en X.

```
Fenetre/ /Modif:Ma_Fenetre
   .Titre = "Voici le nouveau titre"
   .PX = "100"
   creer/
Fin/ Fenetre
```

Correspondance anglaise:

```
Window/ /Modif:Ma_Fenetre
   .Title = "This is the new title"
   .PX = "100"
   Create/
End/ Window
```

L'opération est exactement la même pour les picturebox, les textebloc, bouton etc... IMPORTANT : Il est important d'utiliser cette commande **DANS LE MËME PROCESSUS** (PID). Dans le cas où vous exécuter cette commande depuis un autre PID, il faudra indiquer l'objet via son numéro de handle.

Ah et petite information intéressante, les objets graphiques comme les boutons, les pictureBox, TexteBox, progressBar et bien plus, génère eux aussi un numéro de handle comme la fenêtre via la commande CREER/ (:)

#### **AUTRES INFORMATIONS:**

#### VOIR AUSSI:

Fenetre/; Picturebox/; bouton/;

Page 91 | 115

# Créer un évènement graphique

#### COMMANDE:

Il s'agit de la propriété ".event " ou ".evenement " présent lors de vos création graphiques. Ainsi qu'une fonction de destination personnalisée. Je vous explique en dessous!

#### FONCTIONNALITE:

Ceci permet de pouvoir interagir avec l'interface graphique  $\leftarrow$   $\rightarrow$  le code. Par exemple

- Si vous cliquez sur un bouton, il faut exécuter tel action.
- Si vous survoler une image avec la souris il faut changer l'image
- Si vous pressez la touche ECHAP sur une fenêtre, il faut la fermer
- Etc...

La propriété **.event** ou **.evenement** doit contenir le chemin d'un fichier qui contient une fonction à son nom. Cette fonction peut se trouver le même fichier actuellement exécuté, dans le même répertoire, ou bien ailleurs.

#### LISTE DES EVENEMENTS DISPONIBLE SUR CETTE VERSION:

-	.CLICK( )	→ Pression sur n'importe quel bouton de la souris
	.CLICK( <i>Arg1</i> )	→ %Arg1%: numéro du bouton (1:Gauche 2:Droit 3:Les deux)

-	<pre>.MouseClick()</pre>	→ Pression + Relâchement de sur n'importe quel bouton.	
	<pre>.MouseClick(Arg1)</pre>	→ %Arg1% numéro du bouton (1:Gauche 2:Droit 3:Les deux)	

-	<pre>.MouseEnter()</pre>	→ Quand que la souris ENTRE dans l'objet graphique.
	induscriter ()	7 Quana que la souris En l'RE dans l'objet grapinque

- .MouseMove() → Quand la souris survole/bouge DANS l'objet graphique.
- .MouseLeave() → Quand la souris SORT de l'objet graphique.
- .KeyPress() → Pression sur n'importe quel touche du clavier. - .KeyPress(Arg1) → %Arg1%: Touche pressée.
- .WindowClosing() → Durant la fermeture de la fenêtre.
- . WindowsClosed() → Après la fermeture de la fenêtre.

Bien évidement vous pouvez utiliser un autre nom que "Arg1" 😉


Page 92 | 115

# Test.cpc (à exécuter)

```
Fenetre/ MaFenetre
     .Titre
                         = "Fenetre test"
     .CouleurTitre
                        = "255,255,255"
                         = "80"
     .PX
                         = "80"
     .PY
                         = "400"
     .tx
                         = "300"
     .ty
     @#Handle Fenetre creer/
Fin/ Fenetre
Bouton/ MonBouton
                         = "%Handle Fenetre%"
     .Handle
                         = "IMGAUTO:2"
     .Parametres
     .PX
                         = "10"
                         = "10"
     .PY
     .tx
                         = "100"
                         = "30"
     .ty
                         = "Clique moi!"
     .texte
     .Image
                         = "Bouton.PNG"
                         = "MonEvenement.cpc"
     .evenement
     creer/
Fin/ Bouton
```

La variable <code>%Handle Fenetre%</code> contient un numéro de handle de la fenêtre "MaFenetre"

#### Voici le résultat :



# MonEvenement.cpc

```
Fonction/ MonBouton.MouseClick()

// Code à executer

FIN/ Fonction

Fonction/ MonBouton.MouseClick(bouton)


// Code à executer

FIN/ Fonction
```

La variable **\*bouton \*** contient le numéro de bouton de la souris

**En bref**, ici, nous avons précisé le fichier évènement du bouton sur "**MonEvenement.cpc**". Ce qui veut dire que si vous survolez, bougez la souris dedans, cliquer, double cliquer ... Cpcdos va aller dans ce fichier **MonEvenement.CPC**.

Voici le résultat écrit :



DONC, dans le cas où vous **CLIQUEZ** (Pression + relâchement) Cpcdos va chercher dans le fichier "MonEvenement.cpc" la ligne suivante :

```
Fonction/ MonBouton.MouseClick()
Et/Ou
Fonction/ MonBouton.MouseClick(argument1)
```

Si l'une de ces lignes sont manquantes, Cpcdos ne vas pas gueuler, mais l'erreur sera indiquée dans le DEBUG.

Pour ce coup-là, les deux lignes sont présentes, Cpcdos va donc exécuter les deux.

« argument1 » : Correspond au bouton cliqué, 1 : Gauche 2 : Droit 3 : Les deux.
Bien évidement vous pouvez mettre un autre nom que "argument1"!

#### **OPTIMISATION:**

Afin d'améliorer les performances du noyau, aux fichiers non précompilés, vous pouvez préciser les noms d'événements à chercher dans le fichier source.

Reprenons l'exemple du bouton ci-dessus, cette fois-ci dans la ligne «.evenement» après le nom de fichier, vous pouvez spécifier les noms d'événements à chercher comme CLIC, KeyPress etc... Dans ce cas-là, pour le bouton, nous pouvons nous contenter d'un simple "MouseClick" et pourquoi pas d'un "KeyPress" si la touche entrée est pressée.

```
Bouton/ MonBouton
                        = "%Handle Fenetre%"
    .Handle
                        = "IMGAUTO:2"
     .Parametres
     .PX
                         = "10"
     .PY
                         = "10"
                         = "100"
     .tx
                         = "30"
     .ty
     .texte
                         = "Clique moi!"
                         = "Bouton.PNG"
     .Image
                         = "MonEvenement.cpc = MouseClick, KeyPress"
     .evenement
     creer/
Fin/ Bouton
```

### **AUTRES INFORMATIONS:**

#### **VOIR AUSSI:**

Fenetre/ ; Picturebox/ ; bouton/ ;

# Liste des fonctions CpcdosC+

Voici ici la liste des fonctions CpcdosC+ inclus nativement dans le CRT de Cpcdos (SHELL). Vous trouverez également la liste dans le fichier KRNL\INIT\INIT\_CRT.CPC

Nom de fonction	Description	Retour		
Nom de fonction	Description  Manipulation de chaines de caractères	Retour		
C. C. Z. I. STINCT C. C. C. SIMPAT C. STINCT C. C. C. T. C.	Recherche la position d'un caractère ou d'une chaine de caractère depuis le <i>Texte</i> source. <i>Semblable au INSTR() de FreeBasic/VB/QB</i> .  Retourne:	Supérieur à «O» : Position de la trouvaille.		
CPC.INSTR(Debut, Texte, Compare)	IDEM, mais vous pouvez choisir une position de départ.	idem		
CPC.INSTRREV(Debut, Texte, Compare)	IDEM, mais REVersé, on cherche la position du caractère depuis la fin!	idem		
CPC.MID(Texte, Debut)	Découpe une chaine de caractères depuis la position de <b>Debut</b> jusqu'à la fin, depuis le <b>Texte</b> source.	Retourne une chaine de caractère découpé ou non.		
CPC.MID(Texte, Debut, Fin)	IDEM, mais avec une position de <b>FIN</b> relatif à la position de <b>Debut</b> .	idem		
CPC.MID <mark>A</mark> (Texte, Debut, Fin)	IDEM, mais avec une position de <b>FIN</b> <u>absolue</u> . (à partir du début)	idem		
CPC.LEN(Texte) CPC.TAILLE(Texte)	Compte le nombre de caractère dans le <i>Texte</i> .	<b>«0»</b> : Chaine vide.		
		Supérieur à «0» : Nombre de caractères.		
CPC.MAJ(Texte)	CONVERSIONS			
	Convertit tous les caractères en caractères MAJuscules.	Retourne une chaîne de caractères en majuscules.		
CPC.MIN(Texte)	Convertit tous les caractères en caractères MINuscules.	Retourne une chaîne de caractères en minuscules.		
CPC.SIGNE(Texte) CPC.SIGN(Texte)	Connaître le signe d'un nombre.	«1» : Signe positif «0» : Signe négatif		
CPC.ENTIER(Valeur) CPC.INTEGER(Valeur) CPC.INT(Valeur)	Convertir un nombre quelconque en ENTIER.  Supprime la virgule	Retourne un nombre entier.		
CPC.FRAC(Valeur)	FRACtionne le nombre pour récupérer uniquement les chiffres APRES la virgule.	Retourne un nombre à virgule.		
CPC.VAL(Valeur)	Convertit une unité, en décimale. Exemple :  Binaire en décimale  CPC.VAL(&B11100)  Hexadécimal en décimale  CPC.VAL(&H1C)  Octal en décimale  CPC.VAL(&34)  Retournera 28	Retourne un nombre.		
CPC.CHR(Valeur) CPC.CAR(Valeur) CPC.CARACTERE(Valeur)	Convertit un nombre ASCII en caractère ASCII. La valeur doit être située entre 1 et 255.	Retourne un caractère ASCII.		
CPC.ASC(Valeur) CPC.ASCII(Valeur)	Convertit un caractère ASCII en une valeur ASCII. 1 seul caractère est pris en compte. Ou bien le premier caractère d'une chaine.	Retourne un nombre entre 0 et 255		
CPC.HEX(Valeur) CPC.HEXA(Valeur) CPC.HEXADECIMAL(Valeur) CPC.HEXADECIMALE(Valeur)	Convertit un nombre (entier) en une chaine de caractère hexadécimale.	Retourne une chaine de caractères HEXA.		
CPC.ABS(Valeur)	Convertit un nombre en une valeur absolue.	Retourne une valeur TOUJOURS positive.		
	1			

Logarithme	
CPC.SQR(Valeur) CPC.RAC(Valeur) CPC.COS(Valeur) Cosinus	
Cosinus	
Sinus	
Tangente	
<u> </u>	
Fonctions réseaux	
Tester l'existence d'une machine sur le réseau	<pre>«O» ou +: temps en millisecondes «-1»: Pas de réponse «-2»: Err. config socket «-3»: Impssbl. Créer socket «-4»: Err. binding «-5»: Ecoute impssbl. «-6»: Err. FD «-7»: Err. Lecture FD «-8»: Err. DNS «-9»: Err. Mémoire</pre>
Autres fonctions internes	
Address folications filed has	
Teste l'existence d'un fichier indiqué dans le <i>Chemin</i> .	<pre>«1» : Existe. «0» : N'existe pas.</pre>
Calcule la taille d'un fichier indiqué dans le <i>Chemin</i> .	Le nombre d'octets présent dans le fichier.
Récupère le contenu complet d'un fichier indiqué dans le <i>Chemin</i> .  Conseillé d'utiliser : <u>OUVRIR/</u> ou OPEN/	Les données du fichier. (Texte, binaire)
	Sinus Tangente Arc Cosinus Arc Sinus Arc Tangente Tangente ratio  Fonctions réseaux  Tester l'existence d'une machine sur le réseau  Autres fonctions internes  Teste l'existence d'un fichier indiqué dans le Chemin.  Calcule la taille d'un fichier indiqué dans le Chemin.  Récupère le contenu complet d'un fichier indiqué dans le

# Variables d'environnements

Voici la liste des variables interne à Cpcdos.

Vous pouvez utiliser la commande txt/ afin de voir le contenu de ces variables.

Pour utiliser les variables de manière dynamiques dans les propriétés .TEXT des objets il suffit d'entourer vos variables à la Linux, par \${ }

Exemple: .text = "Heure : \${CPC.HEURE}"

Ce qui permet par exemple d'afficher l'heure, date, CPU, RAM dans un label sur vos barre des tâches.

Exemple pour afficher la mémoire **U**tilisée :

TXT/%CPC.SYS.MEMU%

# <mark>♯</mark> → S'il s'agit de variables :

- D : Dynamiques et donc non modifiable par l'utilisateur.
  - → Ce sont des variables qui <u>changent constamment de contenu</u>. Commencent par "CPC."
- **DM**: Dynamiques et Modifiable par l'utilisateur.
  - → Ce sont des variables <u>changent constamment de contenu</u>, et qui peuvent être modifié par l'utilisateur.

Commencent par "CPC\_"

- **F**: Fixes et donc **non modifiable** par l'utilisateur.
  - → Ce sont des variables qui ont <u>un contenu fixe</u> depuis le démarrage du système. Commencent par "CPC."
- FM: Fixes et Modifiable par l'utilisateur.
  - → Ce sont des variables qui ont <u>un contenu fixe</u> depuis le démarrage du système et qui peuvent être modifié par l'utilisateur.

Commencent par "CPC\_"

#	Anglais	Français	Description
	-		
		Interface graphique	
FM	SCR_MODE	SCR_MODE	Résolution CONSOLE compatible Voir <u>ici</u>
FM	SCR_RES	SCR_RES	Résolution d'écran supportée par votre carte graphique pour connaître, voir SYS / /ECRAN
FM	SCR_BIT	SCR_BIT	Nombre de couleurs 16, 24 et 32 bits
FM	SCR_COLOR	SCR_COLOR	Couleur d'arrière-plan du bureau. Ex: 050,150,250
FM	SCR_IMG	SCR_IMG	Fond d'écran du bureau (JPG,PNG,GIF)
FM	SCR_IMG_MODE	SCR_IMG_MODE	Mode d'affichage du fond d'écran

		T	1
			<u>0 : "<b>FILL</b>" (Par défaut)</u> Remplir au mieux l'écran
			sans déformer l'image mais
			autorise le débordement.
			1: "AJUSTED"
			IDEM mais n'autorise pas le
			débordement. Ceci peut
			faire des zones vides de
			couleurs.
			2 : " <b>ADAPTED</b> "
			Adapté à la taille de l'écran,
			mais peut déformer l'image.
			3: " <b>MOZAIC</b> "
			Répète l'image sans la
			modifier en replissant
			l'écran.
			4: "CENTER RAW"
			Affiche l'image au centre et
			sans modifications.
			4: "RAW"
			Affiche l'image à l'origine
			0,0 et sans modifications.
FM	CPC GUI.WINDOW.TITLE	CPC GUI.WINDOW.TITLE	Titre de la fenêtre sans titre
FM	CPC GUI.WINDOW.TITLE PX	CPC GUI.WINDOW.TITLE PX	Position X du texte des
		0-0-0-1	fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.TITLE PY	CPC GUI.WINDOW.TITLE PY	Position Y du texte des
	010_001120111121_11	010_0011.20111111	fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.TITLE TY	CPC GUI.WINDOW.TITLE TY	Taille Y de la barre de titre
PM	C1C_G01:W1WD0W:111111_11	C1C_001.W1ND0W.111111_11	des fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.TITLE RGB	CPC GUI.WINDOW.TITLE RGB	Couleur du titre des
PM	CIC_COI:WINDOW:IIIID_NOD	CTC_GGT: WINDOW: IIIII_NGD	fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.ICO	CPC GUI.WINDOW.ICO	Icône par défaut des
222		010_001.112011.120	fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.ICO PX	CPC GUI.WINDOW.ICO PX	Position X de l'icône des
			fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.ICO PY	CPC GUI.WINDOW.ICO PY	Position Y de l'icône des
			fenêtres
FM	CPC_GUI.WINDOW.ICO_S	CPC_GUI.WINDOW.ICO_S	Changer la taille de l'icône
			ou pas.
			0 : Ne pas changer la taille
			1 : Changer la taille
FM	CPC_GUI.WINDOW.ICO_SX	CPC_GUI.WINDOW.ICO_SX	Nouvelle taille en X
			Seulement si <b>ICO_S</b> = 1
FM	CPC GUI.WINDOW.ICO SY	CPC GUI.WINDOW.ICO SY	Nouvelle taille en Y
			Seulement si <b>ICO_S</b> = 1
FM	CPC GUI.WINDOX.BORDER	CPC GUI.WINDOX.BORDER	Bordure des fenêtres
	<del>-</del>	_	0 : Non
			1 : Oui
FM	CPC GUI.WINDOX.BORDER RGB	CPC GUI.WINDOX.BORDER RGB	Couleur de la bordure des
			fenêtres
			Seulement si BORDER = 1
			ex:
			020,020,020
FM	CPC GUI.WINDOW.ALPHA	CPC GUI.WINDOW.ALPHA	Transparence par défaut
	_	_	des fenêtres
FM	CPC GUI.WINDOW.SHADOW PX	CPC GUI.WINDOW.SHADOW PX	Position X relative de la
			position de l'ombre sous les
			fenêtres
		I	

PM CPC_GUI.WINDOW.SHADOW PY CPC_GUI.WINDOW.SHADOW PY position for lombre sous les fenêtres chere sous les fenêtres control de l'ambre sous l'ambre sous les fenêtres control de l'ambre sous les fen	T33.6	CDC CUIT HINDON CUADON DV	CDC CUI WINDOW CUADOW DV	Design Verley and
Fenetres   Opacité de l'ombre sous les fenêtres   Opacité de l'ombre extent   Opacité de l'	PM	CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_PI	CPC_GOI.WINDOW.SHADOW_PI	
PM CPC_GUI.WINDOW.SHADOW  CPC_GUI.WINDOW.SHADOW  CPC_GUI.WINDOW.SHADOW  CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB  CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB  CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB  CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CPC_GUI.WINDOW.RGB  CONJEUR de fendètres  Condeur de fond des fenêtres  Conjeur de fond de fond des fenêtres  Conjeur de fond des fenêtres  Conjeur de fond de fond de fond de fond des fenêtres  Conjeur de fond de fond de fond de fond de fond de fond des fenêtres  Conjeur de fond				1 -
Fenetres   Content of the content				
PM CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB Couleur de l'ombre ex: 050,090,150 CPC_GUI.WINDOW.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB CDC_GUI.WINDOW.RGB COULeur de l'ombre ex: 050,090,0150 COuleur de l'ombre ex: 050,090,0150 COuleur des fenêtres CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB COULeur des fenêtres CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB COULeur des fenêtres COULeur des fenêtres CPC_GUI.TEXT_RGB CPC_GUI.TEXT_RGB COULeur en général COULEUR EN GENÉRAL (SACIL 13 * ASCIL 10 * \frac{1}{2} \text{PR} \text{Windows } \text{PR} \text{Rebur chariot Touche entré.} \text{ASCIL 13 * ASCIL 10 * \frac{1}{2} \text{PR} \text{Windows } \text{Windows } \text{Rebur chariot Touche entré ASCII 13 * ASCIL 10 * \frac{1}{2} \text{Windows } \text{PR} \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 13 * \text{REPLE } \text{PR} \text{EDUR CPC.LFCR} \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 13 * \text{PRPLE } \text{PRPLE } \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PRPLE } \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 13 * \text{PRPLE } \text{PRPLE } \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PREBUR CPC.REP} \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PRPLE } \text{Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PREBUR CPC.LPE Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PREBUR CPC.LPE Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PREBUR CPC.LPE Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PREBUR CPC.LPE Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PRPLE } \text{PREBUR CPC.LPE Rebur chariot. Touche entré ASCII 10 * \frac{1}{2} \text{PRPLE } \text{PRPLE } PRPLE PREBUR CPC.LPE Rebur chariot. Touche entré ASCII 1	FM	CPC_GUI.WINDOW.SHADOW	CPC_GUI.WINDOW.SHADOW	
PM CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB COLleur de l'ombre ex: 050,090,150 COLleur des fenêtres CPC_GUI.WINDOW.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLleur de fond des fenêtres CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB COLleur de fond des fenêtres CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB COLleur de fond des fenêtres EM CPC_GUI.TEXT_RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLleur de fond des fenêtres EM CPC_GUI.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLleur de fond des fenêtres EM CPC_GUI.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLleur en général  CONTEXTES  F CPC.CRLF CPC_GUI.WINDOW.RGB COLleur en général  CPC_CRLF RETOUR CARTON ON UTILISÉ ASCII 10 «\r/\n WINDOWs » ECPC_LECR RETOUR CHARTON ON UTILISÉ ASCII 10 + ASCII 10 «\r/\n WINDOWs » ECPC_LECR RETOUR CHARTON ON UTILISÉ ASCII 10 + ASCII 13 EVENTOR ASCII 10 ** (\r/\n WINDOWs » E				
EM CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB Couleur de l'ombre ex: 05.00,00,150  CPC_GUI.WINDOW.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COULeur des fenêtres COULeur des fenêtres COULeur des fenêtres (Couleur des fenêtres fenêtres (Couleur des fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres (Couleur des fenêtres fen				
CPC_GUI_WINDOW_SHADOW_RGB				
FM CPC_GUI.WINDOW.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLOUR des fenêtres  CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB COLOUR des fenêtres  FM CPC_GUI.TEXT_RGB CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB COLOUR des textes en général  CPC_GUI.TEXT_RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLOUR des textes en général  CPC_GUI.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB COLOUR des textes en général  CONTEXTES  F CPC_CRLF CPC_CRLF REtour chariot Touche entré.  ASCII 13 + ASCII 10 « \r\n Windows y windows y windows y Retour chariot Touche entré ASCII 13 « \r\n APPLE »  F CPC_CR CPC_CR RETOUR ASCII 10 + ASCII 13 « \r\n APPLE »  F CPC_CR CPC_LFC RETOUR RETOUR CHARIOT. Touche entré ASCII 13 « \r\n APPLE »  F CPC_LF CPC_LF RETOUR CPC_RD Nombre décimal aléatoire des mindes des managements du système  F CPC_DIR.KRNL CPC_REP.KRNL Répertoire courant du noyau  F CPC_DIR.KRNL CPC_REP.KRNL Répertoire d'initialisation kernel  F CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire d'initialisation kernel  F CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  F CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC_MIN CPC_RED Temps minutes uniquement  D CPC_SEC CPC_SEC CPC_SEC Temps minutes uniquement  D CPC_SEC CPC_SECONDS CPC_SECONDES Temps secondes uniquement				
CPC_GUI_WINDOW_RGB   CPC_GUI_WINDOW_RGB   Couleur des fenêtres	FM	CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB	CPC_GUI.WINDOW.SHADOW_RGB	
FM   CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB   CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB   Couleur de fond des fenêtres fenêtres fenêtres   Couleur des textes en général   Couleur des textes en général   Couleur des textes en général   Couleur en général   Coule				
FM CPC_GUI.TEXT_RGB CPC_GUI.TEXT_RGB Couleur des textes en général  CPC LFC RECOUR des textes en général  CPC LFC LFC RECOUR des des textes en général  CPC LFC LFC RECOUR des des textes en général  CPC LFC LFC LFC RECOUR des des textes en général  CPC LFC LFC LFC LFC RECOUR des des uniquement  D CPC LFC LFC CPC LFC LFC LFC LFC LFC LFC LFC LFC LFC LF	FM	CPC_GUI.WINDOW.RGB	CPC_GUI.WINDOW.RGB	Couleur des fenêtres
CPC_GUI.TEXT_RGB   CPC_GUI.TEXT_RGB   Couleur des textes en général   CPC_GUI.RGB   CPC_GUI.WINDOW.RGB   Couleur en général   Couleur en général   Couleur en général   Couleur en général   CPC.CRLF   CPC.CRLF   Retour chariot Touche entré.   ASCII 13 + ASCII 10 « \r \r \n \text{Windows x}   ASCII 13 + ASCII 10 « \r \r \n \text{Windows x}   ASCII 13 + ASCII 10 « \r \r \n \text{Windows x}   ASCII 10 + ASCII 13   ASCII 10 + ASCII 13   CPC.CR   Retour chariot. Touche entré ASCII 13 « \r	FM	CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB	CPC_GUI.WINDOW.BACKGOUND_RGB	Couleur de fond des
FM CPC_GUI.RGB CPC_GUI.WINDOW.RGB Coulcur en général  COntextes  CPC.CRLF Retour chariot Touche entré.				fenêtres
### CPC_GUI.RGB   CPC_GUI.WINDOW.RGB   Couleur en général	FM	CPC_GUI.TEXT_RGB	CPC_GUI.TEXT_RGB	Couleur des textes en
### CPC. CRLF    CPC. CRLF   CPC. CRLF   Retour chariot Touche entré. ASCII 13 + ASCII 10 « \r\n Windows »    F CPC. LFCR   CPC. LFCR   Retour chariot spécial. Non utilisé ASCII 14 + ASCII 13     F CPC. CR   CPC. CR   Retour chariot. Touche entré ASCII 13     F CPC. CR   CPC. CR   Retour chariot. Touche entré ASCII 13     * \r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\				général
CPC. CRLF	FM	CPC_GUI.RGB	CPC_GUI.WINDOW.RGB	Couleur en général
F CPC. CRLF  CPC. CRLF  CPC. CRLF  Retour chariot Touche entré. ASCII 13 + ASCII 10 « \r\n Windows »  F CPC. LFCR  CPC. LFCR  CPC. LFCR  CPC. CR  Retour chariot spécial. Non utilisé ASCII 10 + ASCII 13  F CPC. CR  CPC. CR  Retour chariot. Touche entré ASCII 13 « \r APPLE »  Retour chariot. Touche entré ASCII 10 « \n UNIX »  D CPC. RDD  CPC. RDD  CPC. REP  Répertoire courant du noyau  F CPC. DIR. KRNL  CPC. REP, KRNL  CPC. REP, KRNL  Répertoire configuration Kernel  F CPC. DIR. KRNL. INIT  CPC. REP, KRNL. DIR  Répertoire d'initialisation kernel  FM CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP. NET  CPC_TEMP Répertoire temporaire de système  FM CPC_TEMP. NET  CPC_MIN  Temps date et heure  D CPC. BOUR  CPC. MIN  Temps heure uniquement  D CPC. MIN  Temps minutes uniquement  D CPC. SEC  CPC. SEC  CPC. SEC  CPC. SEC  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement			Contextes	
entré. ASCII 13 + ASCII 10 « \r\n \mathref{mindows} >  P CPC.LFCR CPC.LFCR CPC.LFCR Retour chariot spécial. Non utilisé ASCII 10 + ASCII 13  F CPC.CR CPC.CR Retour chariot. Touche entré ASCII 13 « \rangle \rangle P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F	CPC.CRLF		Retour chariot Touche
ASCII 13 + ASCII 10 « \r\n \text{Windows > Retour chariot spécial. Non utilisé ASCII 10 + ASCII 13}  F CPC.CR CPC.CR Retour chariot. Touche entré ASCII 13 « \r \r APPLE »  F CPC.LF CPC.LF Retour chariot. Touche entré ASCII 13 « \r \r APPLE »  F CPC.LF CPC.LF Retour chariot. Touche entré ASCII 10 « \r \n \text{UNIX > Nombre décimal aléatoire} entré ASCII 10 « \r \n \text{UNIX > Nombre décimal aléatoire}  F CPC.DIR CPC.REP Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR.KRNL CPC.REP.KRNL Répertoire configuration Kernel  F CPC.DIR.KRNL.INIT CPC.REP.KRNL.DIR Répertoire d'initialisation kernel  FM CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  FM CPC_TEMP CPC_TEMP.NET Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.HURE Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement				
F CPC.LFCR CPC.LFCR CPC.LFCR CPC.CR CPC.CR Retour chariot spécial. Non utilisé ASCII 10 + ASCII 13 F CPC.CR Retour chariot. Touche entré ASCII 13 «\r APPLE»  F CPC.LF CPC.LF CPC.LF Retour chariot. Touche entré ASCII 13 «\r APPLE»  F CPC.LF Retour chariot. Touche entré ASCII 10 «\n UNIX»  D CPC.RND CPC.RND CPC.RND Nombre décimal aléatoire Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR CPC.DIR CPC.REP Répertoire configuration Kernel F CPC.DIR.KRNL CPC.REP, KRNL Répertoire configuration Kernel F CPC.DIR.KRNL.INIT CPC.REP, KRNL.DIR Répertoire d'initialisation kernel CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  FM CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.MIN CPC.MIN CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement				
F CPC.LFCR  CPC.CR  CPC.CR  CPC.CR  Retour chariot spécial. Non utilisé ASCII 10 + ASCII 13 Retour chariot. Touche entré ASCII 13 «\rangle APPLE»  F CPC.LF  CPC.LF  CPC.LF  CPC.LF  Retour chariot. Touche entré ASCII 13 «\rangle APPLE»  Retour chariot. Touche entré ASCII 10 «\nu NUNIX»  D CPC.RND  CPC.RND  CPC.RND  CPC.RND  Nombre décimal aléatoire Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR.KRNL  CPC.REP  CPC.DIR.KRNL  CPC.REP.KRNL  Répertoire configuration Kernel  F CPC.DIR.KRNL.INIT  CPC.REP.KRNL.DIR  Répertoire d'initialisation kernel  FM CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  Temps minutes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement				
### CPC_TEMP ### CPC_TEMP ### CPC_TEMP ### CPC_TEMP NET CPC_MIN CPC_MIN CPC_MIN CPC_MINUTS  #### CPC_MINUTS  #### CPC_MINUTS  #### CPC_MINUTS  #### CPC_NEC  #### CPC_NEC  #### CPC_NEC  ##### CPC_NEC  ##### CPC_NEC  ##### CPC_NEC  ###### CPC_MINUTS  ###################################	F	CPC.LFCR	CPC.LFCR	
F CPC.CR  CPC.CR  CPC.CR  Retour chariot. Touche entré ASCII 13 «   r APPLE »  F CPC.LF  CPC.LF  CPC.LF  CPC.LF  CPC.RND  CPC.RND  CPC.RND  CPC.RD  Nombre décimal aléatoire Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR  CPC.DIR.KRNL  CPC.REP  CPC.DIR.KRNL  CPC.REP, KRNL  Répertoire configuration Kernel  F CPC.DIR.KRNL.INIT  CPC.REP, KRNL.DIR  Répertoire d'initialisation kernel  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_MIN  Temps date et heure  D CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  Temps minutes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SECONDES  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement	_			
F CPC.CR  CPC.CR  CPC.CR  Retour chariot. Touche entré ASCII 13 «\r APPLE»  Retour chariot. Touche entré ASCII 10 «\n UNIX»  D CPC.RND  CPC.RND  CPC.RND  CPC.RND  CPC.REP  Répertoire courant du noyau  Répertoire configuration Kernel  CPC.DIR.KRNL  CPC.REP, KRNL  CPC.REP, KRNL  CPC.TEMP  CPC.DIR.KRNL.INIT  CPC.REP, KRNL.DIR  Répertoire d'initialisation kernel  Répertoire temporaire du système  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  Temps minutes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement				
entré ASCII 13 «   r APPLE »  F CPC.LF  CPC.LF  CPC.LF  Retour chariot. Touche entré ASCII 10 «   n UNIX »  Nombre décimal aléatoire  F CPC.DIR  CPC.REP  Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR.KRNL  CPC.REP.KRNL  CPC.REP.KRNL  Répertoire d'initialisation kernel  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_MIN  Temps date et heure  D CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  Temps minutes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement	F	CPC.CR	CPC.CR	
## CPC.LF  CPC.LF  CPC.LF  Retour chariot. Touche entré ASCII 10  ## NUNIX **  D CPC.RND  CPC.RND  CPC.RND  CPC.REP  Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR.KRNL  CPC.REP.KRNL  CPC.REP.KRNL  Répertoire d'initialisation kernel  F CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  Temps date et heure  D CPC.HOUR  CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MINUTS  CPC.MINUTES  Temps secondes uniquement  CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SECONDES  Temps secondes  uniquement  Temps secondes  uniquement  Temps secondes  uniquement	_			
CPC.LF CPC.LF CPC.LF CPC.LF Retour chariot. Touche entré ASCII 10 «\nUNIX»  D CPC.RND CPC.RND CPC.REP Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR CPC.DIR.KRNL CPC.REP.KRNL Répertoire configuration Kernel CPC.DIR.KRNL.INIT CPC.REP.KRNL.DIR Répertoire d'initialisation kernel CPC_TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_MIN Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.MIN CPC.MIN Temps minutes uniquement CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC CPC.SECONDES Temps secondes uniquement				
entré ASCII 10     v   n UNIX	म	CPC.LF	CPC . LF	•
## An UNIX **    CPC RND   CPC RND   Nombre décimal aléatoire	_			
D CPC.RND CPC.RND CPC.REP Répertoire courant du noyau  F CPC.DIR.KRNL CPC.REP.KRNL Répertoire configuration Kernel CPC.DIR.KRNL.INIT CPC.REP.KRNL.DIR Répertoire d'initialisation kernel CPC.TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET CPC_MIN CPC.HEURE Temps date et heure CPC.MIN CPC.MIN CPC.MIN CPC.MIN Temps minutes uniquement CPC.MINUTES Temps minutes uniquement CPC.SEC CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement Temps secondes uniquement Temps secondes uniquement Temps secondes uniquement				
F CPC.DIR  CPC.REP  Répertoire courant du noyau  Répertoire courant du noyau  Répertoire configuration Rernel  Répertoire d'initialisation Rernel  CPC.DIR.KRNL.INIT  CPC.REP.KRNL.DIR  Répertoire d'initialisation Rernel  Répertoire temporaire du système  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.HOUR  CPC.HOUR  CPC.MIN  Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS  CPC.MINUTES  Temps minutes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement	D	CPC RND	CPC RND	
F CPC.DIR.KRNL CPC.REP.KRNL Répertoire configuration Kernel  F CPC.DIR.KRNL.INIT CPC.REP.KRNL.DIR Répertoire d'initialisation kernel  FM CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  FM CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.HEURE Temps heure uniquement  D CPC.MIN CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement				
F CPC.DIR.KRNL  CPC.REP.KRNL  Répertoire configuration Kernel  Répertoire d'initialisation kernel  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  CPC_TEMP.NET  Temps date et heure  D CPC.HOUR  CPC.HEURE  CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MIN  CPC.MINUTS  CPC.MINUTES  Temps secondes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SECONDS  CPC.SECONDES  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement	_	010.011	0101121	
FM CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire d'initialisation kernel  FM CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  FM CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC_HOUR CPC_HEURE Temps minutes uniquement  D CPC_MIN Temps minutes uniquement  D CPC_MINUTS CPC_MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC_SEC CPC_SEC Temps secondes uniquement  D CPC_SEC Temps secondes uniquement  D CPC_SECONDS CPC_SECONDES Temps secondes uniquement	E.	CPC DIR KRNI.	CPC REP KRNI.	
F CPC.DIR.KRNL.INIT CPC.REP.KRNL.DIR Répertoire d'initialisation kernel  FM CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  FM CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.HEURE Temps minutes uniquement  D CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement	_			
Répertoire temporaire du système   Répertoire temporaire du système   Répertoire temporaire du système   Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)	F	CPC.DIR.KRNL.INIT	CPC.REP.KRNL.DIR	
FM CPC_TEMP CPC_TEMP Répertoire temporaire du système  FM CPC_TEMP.NET CPC_TEMP.NET Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.HEURE Temps heure uniquement  D CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement	_			
Système Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.HEURE Temps minutes uniquement  D CPC.MIN CPC.MIN CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement	FM	CPC TEMP	CPC TEMP	
Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.MIN CPC.MIN CPC.MINUTS CPC.MINUTS CPC.MINUTS CPC.SEC CPC.SECONDES Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc) Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Répertoire temporaire des interactions réseaux (Site web etc)  Temps heure uniquement  Temps minutes uniquement  Temps minutes uniquement  Temps secondes uniquement  Temps secondes uniquement		_	_	
Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.MIN CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDES Temps secondes uniquement	FM	CPC TEMP.NET	CPC TEMP.NET	
Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.HEURE Temps heure uniquement  D CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDES Temps secondes uniquement		_	_	
Temps date et heure  D CPC.HOUR CPC.HEURE Temps heure uniquement  D CPC.MIN Temps minutes uniquement  D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDES Temps secondes uniquement				`
D CPC.HOUR CPC.MIN CPC.MIN Temps heure uniquement  D CPC.MIN Temps minutes uniquement  Temps minutes uniquement  CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  CPC.SEC Temps secondes uniquement  Temps minutes uniquement  Temps secondes uniquement				
D CPC.HOUR CPC.MIN CPC.MIN Temps heure uniquement  D CPC.MIN Temps minutes uniquement  Temps minutes uniquement  CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  CPC.SEC Temps secondes uniquement  Temps minutes uniquement  Temps secondes uniquement			Temps date et heure	
D CPC.MIN  CPC.MIN  Temps minutes uniquement  CPC.MINUTES  Temps minutes uniquement  D CPC.SEC  CPC.SEC  CPC.SEC  Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDES  Temps secondes uniquement	D	CPC HOUR	<u>.                                      </u>	Temps heure uniquement
D CPC.MINUTS CPC.MINUTES Temps minutes uniquement  D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement				* *
D CPC.MINUTS  CPC.MINUTES  Temps minutes uniquement  CPC.SEC  CPC.SEC  Temps secondes uniquement  CPC.SECONDES  Temps secondes uniquement		02 0 , 1111	0.000	
D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement		CPC MINITS	CPC MINITES	
D CPC.SEC CPC.SEC Temps secondes uniquement  D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement			010111101110	
D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement		CPC SEC	CPC SEC	•
D CPC.SECONDS CPC.SECONDES Temps secondes uniquement		010.010	010.020	
uniquement		CPC SECONDS	CPC SECONDES	
	D	010.0100000	OLO. BECOMBED	•
GFG.DAT Jour actuel		CPC DAY	CPC DAY	1
D CDC MONITH CDC MOTO				
D CPC.MOIS Mois actuel				
D CPC.YEAR CPC.ANNEE Année actuel				
D CPC.CENTURY CPC.SIECLE Siècle actuel	D	CPC.CENTURY	CPC.SIECLE	Siècle actuel

	CPC.DATE	CDC DAME	Data actual accual a farma
D	CPC.DATE	CPC.DATE	Date actuel sous la forme
TINE	CDC DAME EODWAM	CDC DAME EODWAM	JJ/MM/AAAA
FM	CPC_DATE.FORMAT	CPC_DATE.FORMAT	Format de la date (ex:
	CPC.TIME	CPC.TIME	JJ/MM/AAAA) Temps Heure, minutes,
D	CFC. TIME	CFC.TIME	secondes sous la forme
			HH:MM:SS
FM	CPC TIME.FORMAT	CPC TIME.FORMAT	Format de l'heure (ex:
PM	CFC_IIME.FORMAI	CFC_TIME.FORMAT	HH:MM:SS)
D	CPC.TIMER	CPC.TEMPS	Temps en millisecondes
	010.11111	010.12110	écoulés depuis 1970
			ecoures depuis 1770
		Système : Mémoire	
D	CPC.SYS.MEMU.P	CPC.SYS.MEMU.P	Mémoire utilisée en %
D	CPC.SYS.MEMU	CPC.SYS.MEMU	Mémoire utilisée en octets
	CPC.SYS.MEMU.B	CPC.SYS.MEMU.O	Mémoire utilisée en octets
D	CPC.SYS.MEMU.K	CPC.SYS.MEMU.K	
D	CPC.SYS.MEMU.M	CPC.SYS.MEMU.M	Mémoire utilisée en Ko
D	CPC.SYS.MEMU.G		Mémoire utilisée en Mo
D		CPC SYS MEMU.G	Mémoire utilisée en Go
	CPC.SYS.MEMU.T	CPC.SYS.MEMU.T	Mémoire utilisée en To
D	CPC.SYS.MEM.P	CPC.SYS.MEM.P	Mémoire libre en %
D	CPC.SYS.MEM	CPC.SYS.MEM	Mémoire libre en octets
D	CPC.SYS.MEM.B	CPC.SYS.MEM.O	Mémoire libre en octets
D	CPC.SYS.MEM.K	CPC.SYS.MEM.K	Mémoire libre en Ko
D	CPC.SYS.MEM.M	CPC.SYS.MEM.M	Mémoire libre en Mo
D	CPC.SYS.MEM.G	CPC.SYS.MEM.G	Mémoire libre en Go
D	CPC.SYS.MEM.T	CPC.SYS.MEM.T	Mémoire libre en To
		Système : CPU	
D	CPC.SYS.CPU.ACT	CPC.SYS.CPU.ACT	Activité en % de(s) CPU(s)
F	CPC.SYS.CPU.NB	CPC.SYS.CPU.NB	Nombre de processeurs
			détectés (APIC)
D	CPC.SYS.CPU.NB.ACT	CPC.SYS.CPU.NB.ACT	Nombre de processeurs en
			activité
F	CPC.SYS.CPU.CPUID	CPC.SYS.CPU.CPUID	Si CPUID supporté
F	CPC.SYS.CPU.FPU	CPC.SYS.CPU.FPU	Si coprocesseur
			mathématique supporté
F	CPC.SYS.CPU.VME	CPC.SYS.CPU.VME	Si Virtual Machine
	CDC CVC CDU CCE	CDC CVC CDII CCE	Extension supportée
F	CPC.SYS.CPU.SSE	CPC SYS CPU SSE	Si SSE supporté
F	CPC.SYS.CPU.SSE2	CPC.SYS.CPU.SSE2	Si SSE2 supporté
F	CPC.SYS.CPU.SSE3	CPC.SYS.CPU.SSE3	Si SSE3 supporté
F	CPC.SYS.CPU.SSE4	CPC.SYS.CPU.SSE4	Si SSE4 supporté
F	CPC.SYS.CPU.SSE4A	CPC.SYS.CPU.SSE4A	Si SSE4A supporté
F	CPC.SYS.CPU.3DNOW	CPC.SYS.CPU.3DNOW	Si 3DNow supporté
F	CPC.SYS.CPU.3DNOW2	CPC.SYS.CPU.3DNOW2	Si 3DNow2 supporté
F	CPC.SYS.CPU.MMX	CPC.SYS.CPU.MMX	Si l'extension Multimédia
	CDC CVC CDU DDMCCD	CDC GVG CDT DDWGCD	supportée
F	CPC.SYS.CPU.RDTSCP	CPC.SYS.CPU.RDTSCP	Si Read Time Stamp
T71	CDC SVS CDII DAE	CDC SAS CDII DVE	Counter supporté
F	CPC.SYS.CPU.PAE	CPC.SYS.CPU.PAE	Si l'extension d'adresse
F	CPC.SYS.CPU.HYPERTHREADING	CPC.SYS.CPU.HYPERTHREADING	physique supportée Si l'hyper threading
E	CLO.DID.CLO.HIPERIHREADING	CIG. GIO. GIO. HIL ENTINEADING	supporté
F	CPC.SYS.CPU.MULTIPROCESSOR	CPC.SYS.CPU.MULTIPROCESSEUR	Si multi processeur
_			supporté
			Lapporto

F	CPC.SYS.CPU.MULTICORE	CPC.SYS.CPU.MULTICOEUR	C:]+:	
			Si multi cœur supporté	
F	CPC.SYS.CPU.X64	CPC.SYS.CPU.X64	Si 64bits supporté	
F	CPC.SYS.CPU.FAMILLY	CPC.SYS.CPU.FAMILLE	Famille du processeur	
F	CPC.SYS.CPU.MODEL	CPC.SYS.CPU.MODELE	Modèle du processeur	
F	CPC.SYS.CPU.ID	CPC.SYS.CPU.ID	ID du processeur	
F	CPC.SYS.CPU.VENDOR	CPC.SYS.CPU.VENDEUR	Vendeur (Intel, amd)	
	CPC.SYS.CPU.NAME	CPC.SYS.CPU.NOM	Nom complet du	
			processeur	
F	CPC.SYS.CPU.APIC	CPC.SYS.CPU.APIC	Si APIC supporté	
	CPC.SYS.CPU.APIC.OK	CPC.SYS.CPU.APIC.OK	Si driver APIC installé	
F	CPC.SYS.CPU.APIC.VER	CPC.SYS.CPU.APIC.VER	Version de l'APIC + pilote	
D	CPC.SYS.CPU.APIC.BAT	CPC.SYS.CPU.BAT	Etat en % de la batterie du	
			système	
			, and the second	
	Système : B	SIOS Advanced Power Management		
D	CPC.SYS.APM	CPC.SYS.APM	Si APM supporté	
D	CPC.SYS.APM.OK	CPC.SYS.APM.OK	Si driver APM installé	
D	CPC.SYS.APM.RM	CPC.SYS.APM.RM	Si Real mode activé	
D	CPC.SYS.APM.PM16	CPC.SYS.APM.PM16	Si protect mode 16b activé	
D	CPC.SYS.APM.PM32	CPC.SYS.APM.PM32	Si protect mode 32b activé	
D	CPC.SYS.APM.CPU IDLE	CPC.SYS.APM.CPU IDLE	0 : Interruption timer	
	CEC.BIB.REM.CEO_IDID	CFC.515.AFM.CFG_IDIE	1: Timer lent	
D	CPC.SYS.APM.CPU BUSY	CPC.SYS.APM.CPU BUSY	Si driver restore vitesse	
	CIC.BIB.RIM.CIO_BOBI	CFC.515.AFM.CFG_B051	CPU	
D	CPC.SYS.APM.STATE	CPC.SYS.APM.STATE	Etat APM :	
	010.010.1111111111111111111111111111111	CIC.010.IIIM.DIIIII	1 : Veille / 2 : Suspension	
			3 : En attêt / 4 : Reboot	
D	CPC.SYS.APM.POWER MANAGEMENT	CPC.SYS.APM.POWER MANAGEMENT	Si fonction activé	
D	CPC.SYS.APM.POWER_MANAGEMENT_DEVICE	CPC.SYS.APM.POWER_MANAGEMENT_DEVICE	Si fonction activé	
D	CPC.SYS.APM.SIGNATURE	CPC.SYS.APM.SIGNATURE	Signature APM	
D	CPC.SYS.APM.VERSION	CPC.SYS.APM.VERSION	Version APM	
	010101111111111111111111111111111111111	Système : ISR	VCISIOII III IVI	
F	CPC.SYS.ISR.INST	CPC.SYS.ISR.INST	'0x0027' si installé	
		CPC.SYS.ISR.DEM		
D	CPC.SYS.ISR.DEM		'1' si démarré sinon '0'	
DM	CPC_SYS.ISR	CPC.SYS.ISR	'1' si activé sinon '0' ou '-1'	
		Système : Threads		
D	CPC.SYS.THREAD.NB	CPC.SYS.THREAD.NB	Nombre de threads en	
			cours	
D	CPC.SYS.THREAD.NAME	CPC.SYS.THREAD.NOM	Nom du thread en cours	
D	CPC.SYS.THREAD.ID	CPC.SYS.THREAD.ID	ID du thread en cours	
D	CPC.SYS.PROCESS.ID	CPC.SYS.PROCESSUS.ID	ID du processus en cours	
	CPC.SYS.PROCESS.NAME	CPC.SYS.PROCESSUS.NOM	Nom du processus en cours	
D	CPC.SYS.USER.ID	CPC.SYS.UTILISATEUR.ID	ID de l'utilisateur en cours	
	CPC.SYS.USER.NAME	CPC.SYS.USER.NOM	Nom de l'utilisateur en	
			cours	
D	CPC.SYS.OS.ID	CPC.SYS.OS.ID	ID de l'OS en cours	
	CPC.SYS.OS.NAME	CPC.SYS.OS.NOM	Nom de l'OS en cours	
D	CPC.SYS.KERNEL.ID	CPC.SYS.NOYAU.ID	ID du noyau en cours	
D	CPC.SYS.KERNEL.NAME	CPC.SYS.NOYAU.NOM	Nom du noyau en cours	
D				
D	CPC.SYS.THREAD.	CPC.SYS.THREAD.		
		Système : Réseau		

F	CPC.SYS.NET.INST	CPC.SYS.NET.INST	<b>'1</b> ' si installé sinon ' <b>0</b> '
F	CPC.SYS.NET.DRV	CPC.SYS.NET.DRV	Nom du pilote utilisé +
P	010.010.1111.DIV	010.010.H21.DKV	Carte
D	CPC.SYS.NET.ACT	CPC.SYS.NET.ACT	Activité en % du réseau.
D	CPC.SYS.NET.THREAD	CPC.SYS.NET.THREAD	Thread utilisant le réseau.
D	CPC.SYS.NET.REC	CPC.SYS.NET.REC	Nombre de paquets reçus
	CFC. BIB. NEIT. NEC	CFC.BIB.NEI.NEC	par sec.
D	CPC.SYS.NET.SND	CPC.SYS.NET.ENV	Nombre de paquets
	010.010.1121.0112	0101010111211111	envoyés par sec.
D	CPC.SYS.NET.CLT	CPC.SYS.NET.CLT	Nombre de
			clients/machines connectés
FM	CPC SYS.NET.ICMP	CPC SYS.NET.ICMP	Trame ICMP personnalisée.
FM	CPC SYS.NET.USERAGENT	CPC SYS.NET.USERAGENT	User agent pour requêtes
			HTTP
FM	CPC SYS.NET.HTTP	CPC SYS.NET.HTTP	Version http (HTTP/1.0,
	_	_	HTTP1.1)
	CPC.SYS.NET.	CPC.SYS.NET.	
		Système : Affichage	
D	CPC.SCR.X	CPC.SCR.X	Nombre de pixels en X
D	CPC.SCR.Y	CPC.SCR.Y	Nombre de pixels en Y
D	CPC.SCR.XY	CPC.SCR.XY	Résolution du type hauteur
	0101011111		<b>X</b> largeur
D	CPC.SCR.YX	CPC.SCR.YX	Résolution du type largeur
			<b>X</b> hauteur
D	CPC.SCR.BITS	CPC.SCR.BITS	Nombre de bits par pixels
			(16, 24, 32)
D	CPC.SCR.MEM	CPC.SCR.MEM	Taille en octets du buffer
			vidéo
D	CPC.SCR.HZ	CPC.SCR.HZ	Fréquence en Hertz
D	CPC.SCR.DRV	CPC.SCR.DRV	Nom du pilote utilisé
D	CPC.SCR.PTR	CPC.SCR.PTR	Adresse buffer vidéo
D	CPC.SCR.MODE	CPC.SCR.MODE	Mode vidéo (Console)
		Système : Version	
F	CPC.VER	CPC.VER	Version actuelle de Cpcdos
F	CPC.VER.BUILD	CPC.VER.BUILD	Numéro de BUILD
F	CPC.VER.MAJ	CPC.VER.MAJ	Numéro de version Majeure
F	CPC.VER.MIN	CPC.VER.MIN	Numéro de version
			Mineure
F	CPC.VER.DATE	CPC.VER.DATE	Date de déploiement
			officielle
F	CPC.VER.CCP	CPC.VER.CCP	Version du moteur
			CpcdosC+
F	CPC.VER.SCI	CPC.VER.SCI	Version du service
			graphique
F	CPC.VER.CONSOLE	CPC.VER.CONSOLE	Version de la console
			d'interprétation
F	CPC.ABOUT	CPC.ABOUT	A propos de Cpcdos

# Qu'es ce que le niveau de visibilité ?

C'est un point fort du noyau Cpcdos, c'est de pouvoir gérer les variables autrement que les versions antérieures à la OS2.0.5 Alpha 3.9.5, d'une manière fiable, en se rapprochant à la programmation POO. Concrètement, les variables peuvent désormais avoir une vie privée, ou jouer les stars!

# Explications des niveaux 1, 2, 3, 4, 5:

# Exemple avec la population/popularité humaine

- 1. Je suis dans ma chambre, personne ne connaît mon existence.
- 2. Il y a <u>seulement</u> les occupants de ma maison et donc toutes les autres chambres qui connaissent mon existence.
- 3. Il y a seulement ma ville, les autres maisons et leur chambre qui connaissent mon existence, je ne suis que peu populaire.
- 4. Mon pays seulement, donc toutes les villes, toutes les maisons et leur chambre qui connaît mon existence, je ne suis pas mal populaire là non ?
- 5. Toute la terre entière, tous les pays, toutes les maisons et leurs chambres me connaissent, je suis une star! Je suis Jules... Ok je sors.

### Exemple avec un roi / richesse

- 1. Je suis un pauvre, je n'ai donc pas le droit de voir le roi. Ni voir d'autres pauvres.
- 2. Je suis normal, je peux voir les pauvres mais toujours pas le roi. Ni voir d'autres normaux.
- 3. Je suis assez riche, je peux voir les normaux, et le pauvre, mais pas le roi.
- 4. Je suis très riche, je peux voir les autres riches, les normaux et les pauvres mais pas le roi.
- 5. Je suis le roi, je peux voir tout le monde!

### Non mais ... plus sérieusement

#### 1. **NIVEAU FONCTION**:

Vos variables sont enregistrées ET visibles seulement dans vos fonctions (Que l'application ne peut pas voir).

### 2. **NIVEAU APPLICATION**:

Vos variables sont enregistrées ET visibles seulement dans l'application (processus) <u>et ses</u> fonctions.

## 3. **NIVEAU UTILISATEUR**:

Vos variables sont enregistrées ET visibles seulement dans le compte utilisateur courant. Donc toutes les applications et leurs fonctions peuvent les vois.

#### 4. **NIVEAU OS**:

Vos variables sont enregistrées ET visibles par tout votre système d'exploitation. Donc tous les utilisateurs, leurs applications et leurs fonctions peuvent les vois.

#### 5. **NIVEAU KERNEL**:

Vos variables n'ont plus aucune vie privée, elles sont enregistrées dans le KERNEL, ET visibles par tous les systèmes d'exploitation en cours d'exécution, leurs utilisateurs, leurs applications et leurs fonctions.

# ...et exemple brève avec le niveau 2. (Une simple application)

Dans votre programme MonProg.cpc, vous créez une variable nommée %Toto% qui contient « 123 ». Par défaut %Toto% est de niveau 2, donc seulement votre application MonProg.cpc et les fonctions à l'intérieur du programme peuvent voir votre variable %Toto%.

# Jusqu'à la ok?

Et si par hasard, en même temps vous exécutez un autre programme nommé Tata.cpc qui crée aussi une variable de niveau 2, nommé de même nom %Toto% qui contient « abc ».

Du coup Tata.cpc modifie la variable que MonProg.cpc à crée ?!

**Et bien non!** %Toto% de MonProg.cpc et puis %Toto% de Tata.cpc ont CHACUN LEUR PROPRE ESPACE DE MEMOIRE donc chacun leur %Toto%, impossible donc que Tata.cpc modifie les variables de MonProg.cpc! Ils sont dans une application différente, ils sont privés.


### Ok! Mais si je relance MonProg.cpc, es ce que ça va modifier l'ancien %Toto%?

La réponse est : **NON** ! Lancer ou relancer la même application re-**génère toujours** un PID (*Processus ID*) et TID (*Thread ID*) **différents** et donc une emprunte numérique d'identifications des données **différente** (**Un nouvel espace mémoire**), ne permet pas d'accéder aux variables de niveau 1 et 2 d'une autre application. Même s'il a le même emplacement et nom d'exécutable et nom de variables.

Car Cpcdos permet l'exécution de plusieurs instances de mêmes programmes sans faire d'interférences entre les variables de niveau 1 et 2. Exactement comme nos systèmes actuels ©

# Créer son Boot Screen

Rendez-vous dans le dossier « boot » de votre OS



Ce dossier contient un exemple de base, soit le nécessaire pour afficher un écran de démarrage animé.

Extrait du fichier config.cpc

```
Explications!
```

```
CCP/ /SET.LEVEL
```

Toutes les variables seront stockées dans le niveau 5 (Kernel) IMPORTANT!

```
Set/ cpc_sys_bootscreen.gui = 0
```

Permet d'activer ou non le bootscreen 1 : Activé / 0 : Désactivé

```
Set/ cpc_sys_bootscreen.scr_res = 800x600
```

Résolution graphique du bootscreen

```
Set/ cpc_sys_bootscreen.fps = 10
```

Nombre d'images par secondes « FramePerSeconds »

```
Set/ cpc_sys_bootscreen.size = 21
```

Nombre d'images au total

```
Set/ cpc_sys_bootscreen.begin = 0
```

Numéro image de départ

```
Set/ cpc_sys_bootscreen.begin = 0
```

Numéro image de bouclage (Retour au départ)

```
4
 5
      CCP/ /SET.LEVEL = 5
 6
 7
 8
    ☐// [FR] O:Desactive / 1:Active le screen boot
      // [EN] O:Disable / l:Enable screen boot
9
10
      set/ cpc sys.boot.bootscreen.gui = 0
11
12
13
     // [FR] Resolution d'ecran
14
      // [EN] Screen resolution
15
      set/ cpc_sys.boot.bootscreen.scr_res = 800x600
16
17
18
    ☐// [FR] Nombre d'images par secondes (IPS)
19
      // [EN] Number frames per seconds (FPS)
20
      set/ cpc_sys.boot.bootscreen.fps = 10
21
22
23

├── // [FR] Nombre d'images max


24
      // [EN] Max number frames
25
      set/ cpc sys.boot.bootscreen.size = 21
26
27
    🗐 // [FR] Numero d'image de commencement
28
29
      // [EN] Starting image number
30
      set/ cpc_sys.boot.bootscreen.begin = 0
31
32
33
    ☐// [FR] Numero d'image de bouclage
34
      -// [EN] Looping image number
35
      set/ cpc_sys.boot.bootscreen.loop = 0
```

#### Mise en place

Il faut que votre dossier « boot » de votre OS contient bien évidemment ce fichier config.cpc, mais aussi des images nommées sous la forme de « img\_0.png » « img\_1.png » « img\_2.png » « img\_3.png » « img\_x.png » ... etc... une infinité! Les formats PNG ou JPG sont supportés.

Il est idéal que les images fassent une suite d'image animés assez fluide et épuré, digne d'un dessin animé. Inspirezvous des boot screen des Android!

Ensuite, admettons que votre OS se nomme « office », voici ce qu'il faut faire :



Dans le fichier OS.LST, il faut préciser au noyau, le nom de votre OS à afficher en boot screen.

Dans notre cas, nous avons précisé « BOOTSCR=OFFICE » Ce qui veut dire que le noyau va utiliser les fichiers « OS/OFFICE/BOOT/ » pour afficher le boot screen.

Bien évidemment il est possible d'afficher le boot screen d'un autre OS.

Le boot screen va s'afficher dans une coloration du plus sombre au plus clair. Et va disparaître aux colorations du plus clair au plus sombre, dès que la commande « GUI/ » est utilisée.

Soit, l'utilisation de ces commandes suivantes :

```
GUI/
GUI/ /OS:{Nom OS}
GUI/ /WITHOUTOS
GUI/ /SANSOS
GUI/ /CONSOLE
```

Qui font d'office de fermeture du boot screen.

#### Quelques détails

Le boot screen est pour le moment affiché en 16 ou 24 bits (Choix automatisée selon la carte graphique). Il s'agit d'un thread exécuté si le boot screen est autorisé. L'ors de l'apparition et la disparition progressive de l'image animé, le système est « figé ». Ce qui sous-entend que le système perd seulement 2 à 3 secondes au démarrage de votre OS.

Lors ce que la commande GUI/ est employé, la fermeture du thread va enchainer à la disparition progressive de l'image. Une fois le thread fermé, le système poursuit le démarrage.

Vous pouvez utiliser l'argument **CPCLDR /NODBG** pour un démarrage épuré sans ligne de code!



# **Exemples**

1. Une simple fenêtre transparente, avec un bouton et un évènement dans le même fichier.


Si l'utilisateur clique sur le bouton, le texte du bouton change et affiche quel bouton on a pressé.



```
fenetre/ FenetreTest
      .titre
                           = "Une simple fenetre"
                           = "60"
       .px
                           = "40"
      .ру
                           = "420"
      .tx
                           = "263"
      .ty
      @#FenetreTest creer/
Fin/ fenetre
Bouton/ MonBouton
      .handle
.texte
                           = "%FenetreTest%"
                           = "Clique-moi !"
      .Parametres
                           = "IMGAUTO:2"
                           = "80"
      .px
                           = "50"
      .py
                           = "200"
      .tx
                           = "30"
      .ty
      .CouleurTexte = "255,255,255"
                           = "%os GUI%/bouton2.png"
      // La variable _EXE_PATH_ contient le chemin + fichier actuel
.evenement = "%_EXE_PATH_%"
      creer/
Fin/ Bouton
Fonction/ MonBouton.MouseClick(bouton)
      ccp/ /fix.niveau = 1
       // Si l'utilisateur clique sur le bouton Gauche
      Si/ "%bouton%" == "1" alors:
            Bouton/ /MODIF: MonBouton
                                       = "Bouton gauche ! %bouton%"
                    .texte
                    create/
             Fin/ Bouton
      Fin/ si
       // Si l'utilisateur clique sur le bouton Droit
       Si/ "%bouton%" == "2" alors:
            Bouton/ /MODIF: MonBouton
              .texte
                                       = "Bouton droit ! %bouton%"
                    creer/
             Fin/ Bouton
      Fin/ si
       // Si l'utilisateur clique sur les deux boutons
      Si/ "%bouton%" == "3" alors:
            Bouton/ /MODIF:MonBouton
                                       = "Les 2 boutons! %bouton%"
                    .texte
                    creer/
             Fin/ Bouton
      Fin/ si
Fin/ Fonction
```

2. Une simple fenêtre avec une barre de progression qui change de taille

Si l'utilisateur clique sur le bouton droit de la souris, elle diminue, si le bouton gauche est pressé, elle augmente.



```
fenetre/ FenetreTest
      .titre
                           = "Test barre progression (+:Clic droit / -:Clic gauche)"
       .px
                           = "40"
       .py
                           = "500"
       .tx
                           = "210"
       .ty
                           = "150"
      .opacite
      @#FenetreTest creer/
Fin/ fenetre
BarreProgression/ MaBarreProgression
                 = "%FenetreTest%"
= "Progression 50\%"
      .handle
       .texte
      .Parametres
                           = "IMGAUTO:2"
                           = "50"
      .Valeur
                           = "5"
       .px
                           = "50"
      .py
                           = "400"
      .tx
                           = "30"
       .tv
                           = "000,000,000"
      .CouleurTexte
      .CouleurFond
                           = "050,180,220"
                          = "OS\Media\GUI\Buttons\BTN_GRBL.png"
       .image
       // La variable _EXE_PATH_ contient le chemin + fichier actuel
      // ce qui permet d'exécuter un évenement dans CE fichier actuel.
                           = "% EXE PATH %"
       .evenement
      creer/
Fin/ BarreProgression
Fonction/ MaBarreProgression.MouseClick(bouton)
       ccp/ /fix.niveau = 1
       // Bouton 1 : Clic gauche
       si/ "%bouton%" == "1" Alors:
             BarreProgression/ /MODIF:MaBarreProgression
                     @#prog .Valeur
                     set/ prog = /C(%prog% + 10)
                     .Valeur = "%prog%"
                                          = "Clic gauche/droit %prog%\%"
                     .texte
                     Creer/
              Fin/ BarreProgression
       Sinon:
              // Sinon clic droit ou autre boutons
              BarreProgression//MODIF:MaBarreProgression
                     @#prog .Valeur
                     set/ prog = /C(%prog% - 10)
                     .Valeur = "%prog%"
                                          = "Clic gauche/droit %prog%\%"
                     .texte
                    Creer/
              Fin/ BarreProgression
      Fin/ si
Fin/ Fonction
```

N'hésitez pas à nous poser une question si le code ne vous semble pas clair.! 😉



#### 1. Une simple fenêtre avec un check box

Si l'utilisateur coche le checkbox alors un message s'affichera



```
fenetre/ FenetreTest
                                = "Test Checkbox
        .titre
                                = "60"
        .px
                                = "40"
        .ру
                                = "200"
        .tx
                                = "150"
        .ty
                                = "150"
        .opacite
       .opacite = "150"

.CouleurFenetre = "050,150,220"

.CouleurTitre = "255,255,255"

.CouleurFond = "050,150,220"
        @#FenetreTest creer/
Fin/ fenetre
Checkbox/ Mon Checkbox
                                = "%FenetreTest%"
       .handle
        .Texte
                                = "Coche moi !"
                                = "0"
        .Valeur
                                = "5"
        .PX
                                = "5"
        .PY
                                = "100"
        .tx
                                = "20"
        .ty
                                = "255,255,240"
        .CouleurFond
        .CouleurTexte = "000,000,000"
        .Evenement
                                = "% exe path %=MouseClick"
       creer/
Fin/ Checkbox
Fonction/ Mon_Checkbox.MouseClick()
        // Recuperer l'etat du checkbox
        CheckBox/ /modif:Mon_Checkbox
               @#Etat .Valeur
        Fin/ CheckBox
        // Tester s'il est coché ou non
Si/ "%Etat%" == "1" Alors:
               Msgbox/ Case coché! :)
        Fin/ si
Fin/ Fonction
```

N'hésitez pas à nous poser une question si le code ne vous semble pas clair.! 😉

# Codes d'erreurs et avertissements

Code	Avertissement	Code	Erreur
d'avertissement		d'erreur	-
_	Avertissement inconnu		Erreur inconnue
	Non définit		Mémoire pleine
	Avertissement, mémoire insuffisante		Erreur mémoire
	Non définit		Erreur d'application
AVT_004	Limite de longueur chaîne du nom de variable dépasse 32 octets	ERR_004	Conflit logiciel / noyau
AVT_005	Limite de longueur variable dépassée 255ko	ERR_005	Conflit matériel
AVT_006	Création d'objet non déclaré		Impossible d'exécuter cette action
AVT_007	Création d'objet non fermé		Paramètre invalide
AVT_008	Variable introuvable	ERR_008	Fenêtre introuvable
AVT_009	Mode IUG requis	ERR_009	Commande inconnue
AVT_010	Mode LC requis	ERR_010	Erreur de syntaxe
AVT_011	Système d'exploitation non déclaré	ERR_011	Erreur fatale
AVT_012	Nom de fenêtre existante	ERR_012	Le Thread est introuvable !
AVT_013	Nom de bouton existant	ERR_013	Label spécifié introuvable
AVT_014	Nom de label existant	ERR_014	Tableau d'initialisation vide
AVT_015	Nom d'imagebox existant	ERR_015	Fichier non disponible
AVT_016	Nom de textebox existant	ERR_016	Objet introuvable
AVT_017	SI/ l'interrogé manquant	ERR_017	Erreur d'accès au registre
AVT_018	SI/ la condition est manquante	ERR_018	Chemin d'accès registre introuvable
AVT_019	SI/ l'opérateur est manquant	ERR_019	Clé de registre introuvable
AVT_020	FIN/ SI sans SI/	ERR_020	Événement introuvable
AVT_021	Nom compteur existant	ERR_021	Objet ou fenêtre introuvable
AVT_022	Le nom n'a pas pu être résolu, vérifier votre DNS	ERR_022	Format de fichier inconnu
AVT_023	Pilote de votre carte réseau non installé	ERR_023	Adresse invalide
AVT_024	Ping : Pas de réponse(s)	ERR_024	La machine distante ne répond pas
AVT_025	Répertoire réseau non disponible	ERR_025	Le serveur DNS ne répond pas
AVT_026	Lecteur réseau non disponible	ERR_026	Service indisponible
AVT_027	Lecteur non spécifié	ERR_027	Machine introuvable sur le réseau
AVT_028	Dépassement des limites fixées	ERR_028	Connexion au système distant impossible
AVT_029	Non définit	ERR_029	OS distant introuvable
AVT_030	JPG : espace de couleur YCbCr ne peux être mis en œuvre	ERR_030	Machine distante introuvable
AVT_031	JPG : espace de couleur CMYK ne peux être mis en œuvre	ERR_031	Clé non spécifiée
AVT_032	JPG : espace de couleur YCCK ne peux être mis en œuvre	ERR_032	Impossible de créer le lecteur virtuel
AVT_033	JPG : espace de couleur inconnue	ERR_033	Impossible d'écrire
AVT_034	Bloc de mémoire DOS échec	ERR_034	La ressource n'est pas disponible
	Impossible d'obtenir les ID du media		Partage déjà en diffusion
	Erreur de simulation d'interruption RM		Aucun pilote réseau TCP/IP installé
	Allocation mémoire échec		Numéro de lignes hors limites

AVT_038	Lecteur non disponible	ERR_038	Impossible de fermer le processus, vérifiez qu'un PID n'est pas dupliqué
AVT_039	Service introuvable	ERR_039	ISR : impossible de verrouiller la routine ISR
AVT_040	Aucun service en cours	ERR_040	ISR : impossible de verrouiller les données
AVT_041	Nom barre de progression existant	ERR_041	ISR : La routine ISR n'a pas démarrée.
AVT_042	Structure d'événement incorrecte	ERR_042	Impossible d'initialiser la vidéo, vérifiez la compatibilité VGA / SVGA de votre carte graphique
AVT_043	Impossible de lire l'entête	ERR_043	Impossible d'arrêter la routine
AVT_044	png_sig_cmp() non disponible	ERR_044	Problème de fermeture du processus
AVT_045	png_create_read_struct() non disponible	ERR_045	Impossible de charger la police
AVT_046	png_create_info_struct() non disponible	ERR_046	Impossible de charger l'image PNG
AVT_047	Des threads ne répondent pas	ERR_047	Adresse non disponible
AVT_048	Vous devez espacer '=' ou votre variable de ce type: fix/ variable = contenu	ERR_048	Erreur fatale, impossible d'instancier de nouveau CPinti Core.
AVT_049	Vous devez espacer '/S' et votre nom variable de ce type: fix/ /s variable	ERR_049	Impossible d'initialiser l'IUG
AVT_050	Vous ne pouvez pas créer une variable en la supprimant, STOP DRINKING :-P	ERR_050	Fonction CpcdosC+ introuvable!
AVT_051	Vous devez uniquement spécifier un nombre comme 1, 2, 3, 4, ou 5	ERR_051	Le numéro de port est déjà utilisé par un processus
AVT_052	Vous devez espacer '=' de ce type: ccp//fix.niveau = {nombre 1-5}	ERR_052	Oups problème! La résolution d'écran n'a pas pu être appliquée.
AVT_053	Vous devez espacer '&' de ce type: exe/ & MonProgramme.cpc	ERR_053	Problème lors de l'écriture du fichier
AVT_054	Gestionnaire des polices désactivé ,. Exécutez: SYS//POLICE/ACTIVER	ERR_054	Erreurs lors de la configuration du socket réseau
AVT_055	Vous êtes en mode DosBox	ERR_055	Erreur, lors du binding du socket réseau
AVT_056	Vous devez espacer '/S' et votre nom variable de ce type: fix/ /s variable	ERR_056	Ecoute réseau impossible
AVT_057	Caractères non autorise	ERR_057	Problème descripteur de fichier
AVT_058	Vous devez spécifier un numéro de couleur entre 16, 24 ou 32	ERR_058	Canal cassé (ERRPIPE), redémarrez le serveur
AVT_059	Vous devez spécifier une résolution de ce type '1024x768'	ERR_059	Mémoire insuffisante
AVT_060	Vous devez spécifier une résolution de ce type '1024x768x16' (x16 s'il s'agit de 16 bits de couleurs)	ERR_060	Pilote souris PS/2 ou USB (INTERRUPT 0x33) introuvable ou non compatible.
AVT_061	Vous devez spécifier un nom de protocole	ERR_061	Impossible de copier le fichier source
	Vous devez spécifier la FunctionID supérieur à 0	ERR_062	Impossible de copier sur le fichier destination
AVT_063	FunctionID non disponible	ERR_063	Impossible de copier sur le fichier destination
AVT_064	Vous ne pouvez pas déclarer une fonction inferieur au niveau 3	ERR_064	Impossible de lister le contenu du répertoire
AVT_065	L'inscription des propriétés graphiques doivent respecter la syntaxe du type : .PROPRIETE = "valeur"	ERR_065	
AVT_066	Vous devez d'abord déclarer un objet graphique avant d'initialiser une propriété graphique	ERR_066	
AVT_067	Vous ne pouvez pas créer un serveur d'administration en UDP. Puis c'est risqué!	ERR_067	
AVT_068	Le numéro de port est introuvable	ERR_068	
AVT_069	Le numéro client TID est introuvable	ERR_069	

A TUTE OFFI	Y 11 1 2	EDD 050	
AVT_070	Impossible de créer un autre serveur	ERR_070	
AVT_071	(DNS) impossible de résoudre le nom	ERR_071	
AVT_072	Mode avion activé	ERR_072	
AVT_073	Le nom d'un tableau doit être identifié avec un '(' avant un ')'	ERR_073	
AVT_074	Le port COM est déjà ouvert	ERR_074	
AVT_075	Le port COM est déjà fermé	ERR_075	
AVT_076	Impossible d'ouvrir le port COM	ERR_076	
AVT_077	Aucun numéro d'identification définit	ERR_077	
AVT_078	Impossible d'identifier un objet ou une instance	ERR_078	
AVT_079	Fichier code en UTF-8. Convertissez-le en ANSI pour une meilleure compatibilité.	ERR_079	
AVT_080	Fichier code en UTF-16 BE. Convertissez-le en ANSI pour une meilleure compatibilité.	ERR_080	
AVT_081	Fichier code en UTF-16 LE. Convertissez-le en ANSI pour une meilleure compatibilité."	ERR_081	
AVT_082	Mémoire bitmap null	ERR_082	
AVT_083		ERR_083	
AVT_084		ERR_084	

# Remerciements

Contributeurs actifs	Contributeur du SDK	Ayant contribué
Michael BANVILLE	Michael BANVILLE	Léo VACHET
3D GZE & OpenGL engine, Win32, CWC C++	3D GZE & OpenGL engine, Win32, CWC C++	CraftyOS system.
Timothée LUSSIAUD		Marie-Charlène GAYBELLATON
CraftyOS design et plus		Corrections des rédactions textuelles.
Esteban CADIC		Johann GRAF
Discord, Principal ultima tester et plus		Correction modules débuts CPinti Core.
Léo BEUTEL		Steve PRUDHOMME
Simon MICHENAUD Créateur/administrateur site web. (New logo)		Dorian WILHELM
Charline GOYET		Thomas GROS
Correctrice & Traductrice site web &+		
Mathieu BELEK		Thomas FROMONT
Support développement expérimental WEB		
Nadir ZIANI		Mathieu RIBEIRO
Guillaume DEROY		Charles PROVENT
		Kévin CAPOSIENA
		Joris REMANDET
		Gabriel LABROSSE
		Sviat SMOLINET
		Mathieu MARI
		Cyril COELHO
		Jomtek
		Corentin HTROISC
		Alexis BELMONTE
		Moi75ts
		CI Diderot
		Aura FRANCE
		ELX Free
		Adrien HERMAN
		Maxime GASPARINI
		Jordan DALCQ
		Tornade8912
		Fabrice GAUGLIN
		Roni CARTA
		Rida LALI

Si j'ai oublié quelqu'un, manifestez-vous!

Et bien entendu le reste de la communauté et hors-communauté souhaitant rester anonyme.

# <u>Liens</u>

Liens principaux	Infos
www.facebook.com/pages/Kernel-Cpcdos-OSx/479523255400921	La page Facebook qui regroupe toutes les nouveautés, les informations des dernières mises à jour, des screenshots et bien autre!
cpc dos cpc bos	Le nouveau site officiel de Cpcdos (+ le nouveau logo) redésigné par Simon (Fukotaku)
cpcdos.net  cpcdos.fr.nf cpcdososx.wixsite.com/cpcdos	Et les ancien sites
forum-cpcdos.fr.nf	Le forum officiel de Cpcdos hébergé chez Developpez.net. Consultez, posez vos questions ici Toute la communauté peuvent vous répondre.
www.youtube.com/user/cpcdososx	Tutoriels du développement et nouveautés en vidéo. Et de temps à autres, des lives !
DISCORD	Notre serveur de chat officiel ouvert par Esteban CADIC.
https://discord.gg/3Qm8xDp	En plus du forum, ici vous pourrez discuter en direct, textuellement et vocalement avec toute la communauté, ainsi qu'aux développeurs du noyau.