

用户指南





# 目录

第一章 - 简介	8
关于 Navicat	8
安装	10
最终用户许可协议	11
第一章 - 用户界面	21
主窗口	21
导航窗格	22
对象窗格	22
信息窗格	24
第三章 - Navicat Cloud	26
关于 Navicat Cloud	26
管理 Navicat Cloud	26
第四章 - 连接	30
关于连接	30
常规设置	31
SSL 设置	32
SSH 设置	34
HTTP 设置	35
高级设置	35
数据库或附加的数据库设置	37
第五章 - 服务器对象	39
关于服务器对象	39
MySQL 或 MariaDB	39
数据库	39
表	39
视图	40
过程或函数	41
事件	41
维护对象	42
Oracle	42
模式	42
表	42
视图	43
实体化视图	44
过程或函数	44
包	45
回收站	46
其他对象	47
维护对象	47
PostgreSQL	50

数据库和模式	50
表	50
视图	51
实体化视图	52
函数	52
类型	53
外部服务器	53
其他对象	54
维护对象	54
SQL Server	54
数据库和模式	54
表	55
视图	56
过程或函数	56
其他对象	57
维护对象	57
SQLite	58
数据库	58
表	59
视图	60
其他对象	60
维护对象	60
第六章 - 数据查看器	62
关于数据查看器	62
网格查看和表单查看	62
使用导航栏	62
编辑记录	63
排序、查找或替换记录	68
筛选记录	70
操作原始数据	70
设置数据查看格式	71
辅助编辑器	72
筛选向导	73
第七章 - 查询	75
关于查询	75
SQL 编辑器	76
SQL 创建工具(仅适用于非 Essentials 版本)	80
代码段(仅适用于非 Essentials 版本)	82
查询结果	83
查询参数	84
调试 Oracle 查询 ( 仅适用于非 Essentials 版本 )	84
等八音,搭型(仅注用工 Navigat Promium 和个业场)	95

关于模型	85
模型窗口	85
创建圖表	88
添加表	88
添加视图	88
添加外键	89
添加标签	89
添加笔记	90
添加图像	90
添加形状	91
添加层	91
使用图表画布	92
逆向工程	93
正向工程	93
同步到数据库	93
导出 SQL	96
模型转换	98
预览和打印模型	98
模型提示和技巧	98
第九章 - 调试器(仅适用于非 Essentials 版)	101
关于调试器	101
Oracle PL/SQL 调试器	101
PostgreSQL PL/pgSQL 调试器	102
第十章 - 数据迁移工具	104
关于数据迁移工具	104
导入向导	104
关于导入向导	104
选择文件格式	104
选择源文件	104
选择分隔符 - TXT、CSV、XML	105
选择附加选项 - TXT、CSV、XML、Excel	107
选择目标表	107
调整字段结构和映射字段	108
选择导入模式	109
保存和开始导入	110
导出向导	110
关于导出向导	110
选择文件格式	110
选择保存路径	111
选择要导出的列	111
选择附加选项	112
保存和开始导出	113

	数据传输(仅适用于非 Essentials 版 )	113
	关于数据传输	113
	选择连接和高级选项(步骤一)	113
	选择对象和开始数据传输(步骤二)	116
	数据同步(仅适用于非 Essentials 版 )	117
	关于数据同步	117
	选择连接和比对选项(步骤一)	117
	选择表映射(步骤二)	118
	查看数据比对结果(步骤三)	118
	编辑和运行已选择的脚本(步骤四)	119
	结构同步(仅适用于非 Essentials 版 )	120
	关于结构同步	120
	选择连接和比对选项(步骤一)	120
	查看结构比对结果(步骤二)	122
	编辑和运行已选择的脚本(步骤三)	123
	转储和运行 SQL 文件	124
第	計一章 - 自动运行(仅适用于非 Essentials 版)	125
	关于自动运行	125
	创建批处理作业(步骤一)	125
	计划批处理作业 ( 步骤二 )	127
第	計二章 - 备份和还原(仅适用于非 Essentials 版 )	128
	关于备份和还原	128
	内建备份和还原工具	128
	关于内建备份和还原工具	128
	备份	128
	还原	129
	提取 SQL	131
	Oracle 数据泵	132
	关于 Oracle 数据泵	132
	Oracle 数据泵导出	132
	Oracle 数据泵导入	135
	SQL Server 备份和还原	138
	关于 SQL Server 备份和还原	138
	SQL Server 备份	138
	SQL Server 还原	140
第	計三章 - 报表(仅适用于 Navicat Premium 和企业版 )	143
	关于报表	143
	报表数据	143
	添加数据管道到报表	143
	报表查询向导	144
	报表查询设计器	144
	报表设计	147

	设计报表版面	147
	报表向导	147
	报表工具栏和窗格	148
	报表对话框	154
	报表元件选项	157
	报表预览	157
第	計四章 - 服务器安全性	159
	关于服务器安全性	159
	MySQL 或 MariaDB 用户管理	159
	Oracle 用户和角色管理	160
	用户设计器	160
	角色设计器	161
	维护用户	162
	PostgreSQL 用户、组和角色管理	163
	用户设计器	163
	组设计器	164
	角色设计器	164
	SQL Server 登录、角色和用户管理	166
	登录设计器	166
	服务器角色设计器	168
	数据库用户设计器	168
	数据库角色设计器	169
	应用程序角色设计器	170
	SQLite 用户管理	171
	权限管理员	171
第	計五章 - 其他高级工具	173
	服务器监控(仅适用于非 Essentials 版 )	173
	虚拟组(仅适用于非 Essentials 版 )	174
	连接颜色	174
	在数据库或模式中查找(仅适用于非 Essentials 版 )	175
	打印结构(仅适用于非 Essentials 版 )	175
	命令列界面	175
	收藏夹(仅适用于非 Essentials 版)	176
	搜索筛选	176
第	計六章 - 配置	178
	选项设置	178
	常规	178
	选项卡	179
	编辑器	179
	记录	181
	文件位置	183
	文件关联(仅适用于非 Essentials 版 )	183

代理服务器	184
环境	184
第十七章 - 命令(仅适用于非 Essentials 版)	185
Navicat 命令	185
第十八章 - 快捷键	187
Navicat 快捷键	187
第十九章 - 追踪日志	191
日志文件	191

# 第一章 - 简介

# 关于 Navicat

"Navicat"是一套可创建多个连接的数据库管理工具,用以方便管理 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite、SQL Server 和/或 MariaDB 等不同类型的数据库,并支持管理某些云数据库,例如阿里云、腾讯云。Navicat 的功能足以符合专业开发人员的所有需求,但是对数据库服务器初学者来说又相当容易学习。Navicat 的用户界面(GUI)设计良好,让你以安全且简单的方法创建、组织、访问和共享信息。

Navicat 提供了三种平台的版本 - Microsoft Windows、macOS 和 Linux。它可以让用户连接到本地或远程服务器,并提供一些实用的数据库工具以协助用户管理数据,包括 Navicat Cloud 协同合作、数据建模、数据传输、数据同步、结构同步、导入、导出、备份、还原、报表创建工具和自动运行。

详情请浏览我们的网站:https://www.navicat.com.cn/

#### 系统需求

#### Windows

Microsoft Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Server 2008、Server 2012、Server 2016

#### macOS

Mac OS X 10.10 Yosemite、Mac OS X 10.11 El Capitan、macOS 10.12 Sierra、macOS 10.13 High Sierra

#### Linux

Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, CentOS 6.7, CentOS 7, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 13, Linux Mint 17.3, openSUSE 13.2, openSUSE 42.1

#### 支持的内部部署数据库

- MySQL 3.23 或以上、Drizzle、OurDelta、Percona 服务器
- PostgreSQL 7.3 或以上
- Oracle 8i 或以上
- SQLite 2 和 3
- SQL Server 2000 或以上
- MariaDB 5.1 或以上

#### 支持的云数据库

#### 阿里云

- 云数据库 MySQL 版
- 云数据库 SQL Server 版
- 云数据库 PostgreSQL 版

#### 腾讯云

- · CDB for MySQL
- CDB for SQL Server
- CDB for PostgreSQL
- CDB for MariaDB

#### **Amazon AWS**

- Amazon Redshift
- Amazon Aurora for MySQL
- · Amazon Aurora for PostgreSQL
- Amazon RDS for MySQL
- · Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for SQL Server
- Amazon RDS for MariaDB

#### **Oracle Cloud**

- Oracle Database Cloud Service
- Oracle MySQL Cloud Service

#### **Microsoft Azure**

- Microsoft Azure SQL Database
- Microsoft Azure Database for MySQL
- Microsoft Azure Database for PostgreSQL

# 安装

我们强烈建议你关闭所有已打开的应用程序。这将有助于确保顺利安装。

【注意】Navicat 安装不包含服务器。如有需要,请自行下载并安装服务器。对于使用未注册版本的用户,只需简单地在注册画面输入"**注册码**"(16位数)。

#### 安装下载版

- 1. 下载 Navicat Windows 版本。
- 2. 打开 ".exe" 文件。
- 3. 在欢迎画面点击"下一步"。
- 4. 请阅读许可协议。接受并点击"下一步"。
- 5. 接受安装位置点击"下一步"。如果你想选择另一个文件夹,请点击"浏览"。
- 6. 运行其余的步骤。
- 7. 安装完成后,在弹出的注册画面输入"注册码"(16位数)并点击"激活"来在线激活注册码。

#### 迁移 Navicat 到新的电脑

- 1. 在 Navicat,选择 "文件"-> "导出连接"。导出的文件(.ncx)包含所有连接设置。
- 2. 备份已导出的文件(.ncx)。
- 3. 在 Navicat, 选择 "帮助" -> "注册" 并点击 "取消激活" 来在线取消激活注册码。
- 4. 在现有的电脑解除安装 Navicat。
- 5. 在新的电脑重新安装 Navicat。
- 6. 在新的电脑打开 Navicat , 并选择 "文件" -> "导入连接"。

当创建一个新的连接, Navicat 将在设置位置创建一个子文件夹。大部分文件都保存于该子文件夹。如要查找该路径, 右击连接, 然后选择"编辑连接"->"高级"->"设置位置"。

此外,全部已保存的设置文件会保存于 <u>profiles</u> 文件夹。如要查找该路径,选择"**工具**"->"**选项**"->"**文件位置**"->"**设置文件位置**"。

#### 升级 Navicat

如果你想升级已安装的 Navicat 副本到最新版本,请选择"帮助"->"检查更新"来启动更新程序。它将会自动检查你已安装的版本。如果有新版本,简单依照更新程序的步骤来升级你的 Navicat。它将会替换你之前的 Navicat,而你当前的设置将会维持不变。

# 最终用户许可协议

注意:关于 Navicat Cloud 服务的许可协议,请点击这里。

重要说明:本协议(即 "EULA")是已获本软件许可的个人、公司或组织("您" 或 "客户")与卓软数码科技有限公司之间订立的法律协议。安装和使用本软件的行为表示"客户"接受了本软件,并且同意本协议的条款。请在完成安装过程和使用本软件之前仔细阅读本协议。安装和/或使用本软件的行为表示您确认接受了本软件,并且同意受到本协议条款的约束。如果您不同意受这些条款的约束,或者无权约束"客户"遵守这些条款,则请不要安装和/或使用本软件,并请将软件退到购买处以便按退款策略获得全额退款。不论此处是否提及或介绍了其它软件,本 EULA 只适用于卓软数码科技有限公司在此提供的软件。

#### 1. 定义

- a. 注明为 "非商用版" 的软体版本,使用由(一)个人,而不是企业、公司、合伙企业或团体或其他实体或组织(二)学生与教学机构教职员,及(三)非营利组织或慈善组织中的工作人员。这个定义的目的,教学机构是指公共或私人学校、学院、大学及其他专上教育机构。非营利组织是指一个组织,其宗旨是支援非商业用途的私人利益或公众关注的事项。
- b. "非转售 (NFR) 版" 是指该软件的一个标识版本,它仅用于检查和评估。
- c. "卓软公司" 是指卓软数码科技有限公司及其许可方 (如果有的话)。
- d. "软件" 仅指卓软公司软件程序和由卓软公司在所有情况下提供的第三方软件程序,及其相应的文档、相关媒介、印刷材料和联机文档或者电子文档。
- e. "未注册版"、"试用版"或"演示版"是指未经注册的软体(简称"未注册软体"),客户从安装未注册 软体起可享有14天试用期作评估用途。在试用期结束后,客户必须注册该软体或从系统作业中删除。客户可自 由复制未注册软体并分发给其他客户作评估用途。
- f. "Navicat Essentials 版" 是指一个软体版本,将用于商业用途。

#### 2. 授予许可

第二部分中授予的许可应遵守本 EULA 中设定的条款及条件 :

- a. 根据第二部分 (b), 您可以在一台计算机上安装和使用本软件;或者将本软件安装和保存到一个存储设备上 (比如网络服务器),该存储设备仅用于通过内部网络将本软件安装到其它计算机上,前提是要安装和运行本软件的每台计算机都有许可。除非第二部分(b)中另行特别规定,否则本软件的许可不可在不同计算机上共享、安装或者同时使用。
- b. 遵照本"协议"的条款和条件,除了第二部分(a)中允许的软件副本之外,安装了本软件的主计算机的主要用户可以制作第二个副本,并将它安装到便携式计算机或者供其专用的家庭计算机上,只要:
  - A. 便携式计算机或者家庭计算机上安装的软件副本 (i) 不得与主计算机上的软件副本同时使用; (ii) 只能由主要用户以此版本允许使用的方式 (例如仅用于教学) 使用;
  - B. 当这样的用户不再是安装了本软件的主计算机的主要用户时,不得在便携式计 算机或者家庭计算机上安装或使用软件副本。

- c. 遵照本协议的条款和条件,如果本软件是作为产品套件(统称 "Studio")的组成部分: 最终用户许可协议品一起经销的, Studio 的许可仅作为单项产品的许可提供, Studio 中的所有产品,包括本软件,都不得在一台以上的计算机上分开单独安装。
- d. 您只能出于备份目的为本软件制作一个机器可读形式的副本。您必须在所有此类副本上复制软件正本上的所有版权标记和所有其它专有的符号。您不得销售或转让为备份目的而制作的本软件的任何副本。
- e. 您同意卓软公司可以在任何时候以合理通知的形式核查您对本软件的使用情况,以便检查您是否遵守这些条款。 如果这种核查发现您对本软件的使用没有完全遵守本协议的条款,除了所有因为不遵守协议而导致的责任外,您 还应该向卓软公司赔偿所有与此类核查相关的合理费用。
- f. 您在本 EULA 下的权利并不是排他性的。

#### 3. 许可限制

- a. 除了第二部分阐明的情况外,您不得制作或分发本软件的副本,或者用电子方式将本软件从一台计算机传输到另一台计算机,或者通过网络传输。
- b. 您不能更改、合并、修改、改编或者翻译该软件,或者反编译、逆向工程、反汇编或者以其它方式将软件分解成 人类可以理解的形式。
- c. 除非在此另有规定, 否则您不得租借、租赁或者转授本软件的许可。
- d. 除了本软件的试用版、演示版、非商业 Lite 版或者非转售版外,您只能永久性地将本 EULA 赋予您的所有权利作为销售或转让的一部分进行转让,前提是 : 你不得保留副本,您转让了所有的软件(包括所有组件部分、媒介和印刷材料、所有升级程序、所有平台、本 EULA 、序列号以及随本软件提供的所有其它软件产品 ,如果有的话),并且接受方必须同意本 EULA 的条款。如果本软件的副本是作为整个 Studio (定义见上面)的一部分提供的许可,则转让软件时仅可将其作为整个 Studio 的一部分进行销售或转让,不得单独转让。您不得保留该软件的任何副本。您不得销售或转让享受数量折扣时购买的任何软件。您不得销售或转让本软件的任何试用版或者非转售版本。如果本软件是"教育版",除了向另有情由而具备购买本软件教育版资格的其他实体或个人,您不得向其他任何人销售或转让任何此类软件。
- e. 除非在此另有规定, 否则您不得修改本软件或者在本软件的基础上创建任何衍生产品。
- f. 非商用版不得出于任何商业目的用于或分发给任何一方。
- q. 除非在此另有规定, 您不得
  - A. 总计安装或者使用一个以上的试用版、演示版和非商业 Lite 版软件 ;
  - B. 用一个以上的用户名下载本软件的试用版、演示版和非商业 Lite 版 ;
  - C. 更改硬盘或计算机系统的内容,以便使试用版软件的累计使用时间超过一个试 用版许可所允许的试用期限 ;
  - D. 在没有事先获得卓软公司书面准许的情况下将使用本试用版所获得的软件性能 指标透露给任何第三方 ; 或者
  - E. 使用软件试用版、演示版的目的并非只是为了决定是否购买本软件商业版或教 育版 ;除了上述事项外 , 还有一个前提是 , 严禁您安装或者使用试用版软件用 于任何商业培训目的。
- h. 您只能将非转售版软件用于检查和评估软件。
- i. 您可能会通过一种以上媒介收到该软件,但只能安装或使用一种媒介。不论您收到多少种媒介,您只能使用适合于要安装本软件的服务器或计算机的那种媒介。
- j. 您可能会收到一个以上平台的软件,但只能安装或使用一个平台。
- k. 您不得使用本软件来开发主要功能与本软件相同的任何产品。
- I. 如果您违反了本 EULA, 卓软公司可以终止该许可, 您必须销毁所有软件副本 (这种终止后仍然保留双方的所有 其它权利和本 EULA 所提供的任何其它权利)。

- m. This program may include Oracle Instant Client (OCI). You agree that you shall
  - 1. not use of the Oracle Instant Client to the business operations;
  - 2. not assign, give, or transfer the Oracle Instant Client or an interest in them to another individual or entity;
    - a. make the Programs available in any manner to any third party for use in the third party's business operations; and
    - b. title to the Programs from passing to the end user or any other party;
  - 3. not reverse engineer, disassemble or decompilation the Oracle Instant Client and duplicate the Programs except for a sufficient number of copies of each Program for your licensed use and one copy of each Program media;
  - 4. discontinue use and destroy or return to all copies of the Oracle Instant Client and documentation after termination of the Agreement;
  - 5. not pubish any results of benchmark tests run on the Programs;
  - 6. comply fully with all relevant export laws and regulations of the United States and other applicable export and import laws to assure that neither the Oracle Instant Client, nor any direct product thereof, are exported, directly or indirectly, in violation of applicable laws;
  - 7. allow PremiumSoft to audit your use of the Oracle Instant Client;

#### 4. 升级程序

如果本软件副本是对该软件早期版本的升级,您必须拥有对该软件早期版本的有效完整许可,以便为安装和/或使用本升级副本而升级到本升级副本,并且该级副本是基于许可交换的原则提供给您的。您安装和使用此类软件副本的行为表示您自愿终止 EULA,并且您将卸载、销毁和停止使用该软件的早期版本或者转让给其他人或实体。

#### 5. 所有关系

上述许可赋予您使用本软件的有限许可。卓软公司及其供应商保留所有权利、所有权和利益,包括软件(作为单独产品以及作为您后续开发的应用程序基础的底层产品)之中以及软件本身的所有版权和知识产权,所有副本亦不例外。卓软公司及其供应商保留本 EULA 中没有明确授予的所有权利,包括联邦和国际版权。

#### 6. 有限担保和免责声明

- a. 除非与任何示例应用程序代码、本软件的试用版/演示版、非商业 Lite 版和非转售版有关, 否则, 卓软公司保证自交付之日起(以您的收据为准)的三十(30)天内:在正常使用下, 用于提供本软件的物理媒介在材料和工艺上没有任何缺陷。本软件仅"按原样"提供。卓软公司及其供应商声明不承担所有其它明示、暗示或任何其它形式的担保和表示, 包括对适销性或者特定目的适用性的担保。
- b. 卓软公司不对任何示例应用程序代码、本软件的试用版/演示版、非商业 Lite 版和非转售版提供任何补救措施或明示或暗示的担保。所有示例应用程序代码、本软件的试用版/演示版、非商业 Lite 版和非转售版仅"按原样"提供。
- c. 除了上述有关所有示例应用程序代码、本软件试用版/演示版、非商业 Lite 版和非转售版的有限担保外,卓软公司及其供应商声明不承担所有其它明示、暗示或任何其它形式的担保和表示,包括对适销性或者特定目的适用性的担保。此外,不担保不侵权和所有权或者平静行使权。卓软公司不担保本软件无错误或者可以不中断地工作。本软件并非设计用于或许可在需有故障自动防护功能的危险环境中使用,包括但不限于,核设施、飞机导航或通

信系统、空中交通管制、生命保障系统或武器系统的设计、制造、维护或运行等。卓软公司明确声明不提供任何此类用途适用性的明示或暗示担保。

- d. 如果适用法律要求提供与本软件有关的任何担保, 所有此类担保的有效期仅限于交付之日后的三十(30)天之内。
- e. 卓软公司、其经销商、分销商、代理或者雇员提供的任何口头或书面信息均不构成担保或者以任何方式扩大此处 提供的担保范围。

#### 7. 责任限制

若因使用或者无法使用本软件而出现的,并且以任何责任理论为依据的,包括违约、担保过失、民事侵权行为(包括疏忽)、产品责任等造成的任何间接、特殊、偶发、惩罚性、覆盖性或者继发损害(包括但不限于无法使用设备或访问数据造成的损坏、业务损失、利润损失、营业中断等),卓软公司及其供应商均无需向您或任何第三方负责,即使卓软公司或其代表事先已经得到了可能造成此种损坏的通知,并且即使此处所述的补救措施未能发挥应有效用,情况亦不例外。

#### 8. 第三方软件

本软件可能包含第三方软件,需要声明和/或其它条款及条件。接受此 EULA 代表着您同时接受了其中包含的其它条款及条件,如果有的话。

#### 9. 常规

所有卓软公司经销商、代理机构或者雇员都无权修改本 EULA,除非此类修改以书面形式进行且由经正式授权的卓软公司代表签署。

本 EULA 包含了各方之间就此处所述主题的完整协议,取代所有先前或者同时期的口头或者书面协议或谅解备忘。您同意由您提出的与此处所授予的软件许可有关的任何订单或者书面通知或文档中的任何修改或补充条款均无效力。卓软公司没能或者延迟履行本 EULA 中规定的任何权利,不表示放弃这些权利。

如果有效管辖区的法庭认为本 EULA 的任何条款与法律相抵触,这些条款应按照法律允许的最大限度得以执行,本 EULA 中的其它条款仍应保持全部效力。

#### 10. 交易基础

上述有限担保和免责声明、唯一补救措施和有限责任是卓软公司和您之间的协议基础的基本要素。若无这种限制,卓软公司将不会根据经济原则提供本软件。这种有限担保和免责声明、唯一补救措施和有限责任为卓软公司许可方的利益提供保障。

#### 11. 条件

下载及/或安装本软件的行为表示您接受了本软件,并且同意本协议的条款。

本 EULA 在终止前有效。若有违反本 EULA 的情况发生,卓软公司可以立即终止授权

"按原样"。卓软公司及其供应商声明不承担所有其它明示、暗示或任何其它形式的担保和表示 ,包括对适销性或者特定目的适用性的担保。此外,不担保不侵权和所有权或者平静行使权。 卓软公司不担保本软件无错误或者可以不中断地工作。

#### 12. 准据法

本 EULA 受香港法律的制约,以免引发其它法律冲突。因此,您同意接受香港法院的管辖,以解决本 EULA 引起的任何争议。

与本 EULA 有关的任何问题应被发往: licensing@navicat.com 若需向卓软公司索取任何资讯,请联络: support@navicat.com

卓软公司和软件中包含的其它商标是卓软数码科技有限公司在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。第三方商标、商名、产品名称和徽标可能是各自所有者的商标或注册商标。您不得删除或者更改软件中的任何商标、商名、产品名称、徽标、版权或其它专有声明、图例、符号或者标签。本 EULA 并不授权您使用卓软公司或其许可方的名称或它们的任何商标。

#### **End-User License Agreement**

**Note:** For the License Agreement of Navicat Cloud service, please click here.

IMPORTANT: THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR, IF PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED BY OR FOR AN ENTITY, AN ENTITY) AND PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD..READ IT CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE INSTALLATION PROCESS AND USING THE SOFTWARE. IT PROVIDES A LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND CONTAINS WARRANTY INFORMATION AND LIABILITY DISCLAIMERS. BY INSTALLING AND USING THE SOFTWARE, YOU ARE CONFIRMING YOUR ACCEPTANCE OF THE SOFTWARE AND AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS, THEN DO NOT INSTALL THE SOFTWARE AND RETURN THE SOFTWARE TO YOUR PLACE OF PURCHASE. THIS EULA SHALL APPLY ONLY TO THE SOFTWARE SUPPLIED BY PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD. HEREWITH REGARDLESS OF WHETHER OTHER SOFTWARE IS REFERRED TO OR DESCRIBED HEREIN.

#### 1. Definitions

- a. "Non-commercial Version" means a version of the Software, so identified, for use by i) the individual who is a natural person and not a corporation, company, partnership or association or other entity or organization (ii) the individual who is a student, faculty or staff member at an educational institution, and (iii) staff of a non-profit organization or charity organization only. For purposes of this definition, "educational institution" means a public or private school, college, university and other post secondary educational establishment. A non-profit organization is an organization whose primary objective is to support an issue or matter of private interest or public concern for non-commercial purposes.
- b. "Not For Resale (NFR) Version" means a version, so identified, of the Software to be used to review and evaluate the Software, only.
- c. "PremiumSoft" means PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD. and its licensors, if any.
- d. "Software" means only the PremiumSoft software program(s) and third party software programs, in each case, supplied by PremiumSoft herewith, and corresponding documentation, associated media, printed materials, and online or electronic documentation.

- e. "Unregistered version", "Trial version" or "Demo version" means an unregistered copy of the SOFTWARE ("UNREGISTERED SOFTWARE") which may be used by the USER for evaluation purposes for a period of fourteen (14) days following the initial installation of the UNREGISTERED SOFTWARE. At the end of the trial period ("TRIAL PERIOD"), the USER must either register the SOFTWARE or remove it from his system. The UNREGISTERED SOFTWARE may be freely copied and distributed to other users for their evaluation.
- f. "Navicat Essentials" means a version of the Software, so identified, to be used for commercial purpose.

#### 2. License Grants

The licenses granted in this Section 2 are subject to the terms and conditions set forth in this EULA:

- a. Subject to Section 2(b), you may install and use the Software on a single computer; OR install and store the Software on a storage device, such as a network server, used only to install the Software on your other computers over an internal network, provided you have a license for each separate computer on which the Software is installed and run. Except as otherwise provided in Section 2(b), a license for the Software may not be shared, installed or used concurrently on different computers.
- b. In addition to the single copy of the Software permitted in Section 2(a), the primary user of the computer on which the Software is installed may make a second copy of the Software and install it on either a portable computer or a computer located at his or her home for his or her exclusive use, provided that:
  - A. the second copy of the Software on the portable or home computer (i) is not used at the same time as the copy of the Software on the primary computer and (ii) is used by the primary user solely as allowed for such version or edition (such as for educational use only),
  - B. the second copy of the Software is not installed or used after the time such user is no longer the primary user of the primary computer on which the Software is installed.
- c. In the event the Software is distributed along with other PremiumSoft software products as part of a suite of products (collectively, the "Studio"), the license of the Studio is licensed as a single product and none of the products in the Studio, including the Software, may be separated for installation or use on more than one computer.
- d. You may make one copy of the Software in machine-readable form solely for backup purposes. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietary legends on the original copy of the Software. You may not sell or transfer any copy of the Software made for backup purposes.
- e. You agree that PremiumSoft may audit your use of the Software for compliance with these terms at any time, upon reasonable notice. In the event that such audit reveals any use of the Software by you other than in full compliance with the terms of this Agreement, you shall reimburse PremiumSoft for all reasonable expenses related to such audit in addition to any other liabilities you may incur as a result of such non-compliance.
- f. Your license rights under this EULA are non-exclusive.

#### 3. License Restrictions

- a. Other than as set forth in Section 2, you may not make or distribute copies of the Software, or electronically transfer the Software from one computer to another or over a network.
- b. You may not alter, merge, modify, adapt or translate the Software, or decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form.
- c. Unless otherwise provided herein, you may not rent, lease, or sublicense the Software.
- d. Other than with respect to a Trial / Demo Version, Non-commercial Lite Version or a Not For Resale Version of the Software, you may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer, provided you retain no copies, you transfer all of the Software (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades, this EULA, the serial numbers, and, if applicable, all other software products provided together with the Software), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the Software is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the Software from which you are upgrading. If the copy of the Software is licensed as part of the whole Studio (as defined above), the Software shall be transferred only with and as part of the sale or transfer of the whole Studio, and not separately. You may retain no copies of the Software. You may not sell or transfer any Trial / Demo Version, Non-commercial Lite Version or Not For Resale Version of the Software.
- e. Unless otherwise provided herein, you may not modify the Software or create derivative works based upon the Software.
- f. Non-commercial Versions of the Software may not be used for, or distributed to any party for, any commercial purpose.
- g. Unless otherwise provided herein, you shall not
  - A. in the aggregate, install or use more than one copy of the Trial / Demo Version and Non-commercial Lite Version of the Software,
  - B. download the Trial / Demo Version and Non-commercial Lite Version of the Software under more than one username,
  - C. alter the contents of a hard drive or computer system to enable the use of the Trial / Demo Version of the Software for an aggregate period in excess of the trial period for one license to such Trial / Demo Version,
  - D. disclose the results of software performance benchmarks obtained using the Trial / Demo Version or Non-commercial Lite Version to any third party without PremiumSoft prior written consent, or
  - E. use the Trial / Demo Version of the Software for a purpose other than the sole purpose of determining whether to purchase a license to a commercial or education version of the software; provided, however, notwithstanding the foregoing, you are strictly prohibited from installing or using the Trial / Demo Version or Non-commercial Lite Version of the Software for any commercial training purpose.
- h. You may only use the Not for Resale Version of the Software to review and evaluate the Software.
- i. You may receive the Software in more than one medium but you shall only install or use one medium. Regardless of the number of media you receive, you may use only the medium that is appropriate for the server or computer on which the Software is to be installed.
- j. You may receive the Software in more than one platform but you shall only install or use one platform.

- k. You shall not use the Software to develop any application having the same primary function as the Software.
- I. In the event that you fail to comply with this EULA, PremiumSoft may terminate the license and you must destroy all copies of the Software (with all other rights of both parties and all other provisions of this EULA surviving any such termination).
- m. This program may include Oracle Instant Client (OCI). You agree that you shall
  - 1. not use of the Oracle Instant Client to the business operations;
  - 2. not assign, give, or transfer the Oracle Instant Client or an interest in them to another individual or entity;
    - a. make the Programs available in any manner to any third party for use in the third party's business operations; and
    - b. title to the Programs from passing to the end user or any other party;
  - not reverse engineer, disassemble or decompilation the Oracle Instant Client and duplicate the Programs except for a sufficient number of copies of each Program for your licensed use and one copy of each Program media;
  - 4. discontinue use and destroy or return to all copies of the Oracle Instant Client and documentation after termination of the Agreement;
  - 5. not pubish any results of benchmark tests run on the Programs;
  - 6. comply fully with all relevant export laws and regulations of the United States and other applicable export and import laws to assure that neither the Oracle Instant Client, nor any direct product thereof, are exported, directly or indirectly, in violation of applicable laws;
  - 7. allow PremiumSoft to audit your use of the Oracle Instant Client;

#### 4. Upgrades

If this copy of the Software is an upgrade from an earlier version of the Software, it is provided to you on a license exchange basis. You agree by your installation and use of such copy of the Software to voluntarily terminate your earlier EULA and that you will not continue to use the earlier version of the Software or transfer it to another person or entity unless such transfer is pursuant to Section 3.

#### 5. Ownership

The foregoing license gives you limited license to use the Software. PremiumSoft and its suppliers retain all rights, title and interest, including all copyright and intellectual property rights, in and to, the Software (as an independent work and as an underlying work serving as a basis for any application you may develop), and all copies thereof. All rights not specifically granted in this EULA, including Federal and International Copyrights, are reserved by PremiumSoft and its suppliers.

#### **6. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER**

a. Except with respect to Trial / Demo Version, Non-commercial Lite Version and Not For Resale Version of the Software, PremiumSoft warrants that, for a period of thirty (30) days from the date of delivery (as evidenced by a copy of your receipt): the physical media on which the Software is furnished will be free from defects in materials and workmanship under normal use. The Software is provided "as is".

- PremiumSoft makes no warranties, express or implied, arising from course of dealing or usage of trade, or statutory, as to any matter whatsoever.
- b. PremiumSoft provides no remedies or warranties, whether express or implied, for Trial / Demo version, Non-commercial Lite version and the Not for Resale version of the Software. Trial / Demo version, Non-commercial Lite version and the Not for Resale version of the Software are provided "as is".
- c. Except as set Forth in the foregoing limited warranty with respect to software other than Trial/ Demo version, Non-commercial Lite version and Not for Resale version, PremiumSoft and its suppliers disclaim all other warranties and representations, whether express, implied, or otherwise, including the warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Also, there is no warranty of non-infringement and title or quiet enjoyment. PremiumSoft does not warrant that the Software is error-free or will operate without interruption. The Software is not designed, intended or licensed for use in hazardous environments requiring fail-safe controls, including without limitation, the design, construction, maintenance or operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, and life support or weapons systems. PremiumSoft specifically disclaims any express or implied warranty of fitness for such purposes.
- d. If applicable law requires any warranties with respect to the Software, all such warranties are limited in duration to thirty (30) days from the date of delivery.
- e. No oral or written information or advice given by PremiumSoft, its dealers, distributors, agents or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of ANY warranty PROVIDED HEREIN.

#### 7. LIMITATION OF LIABILITY

(a) Neither PremiumSoft nor its suppliers shall be liable to you or any third party for any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including, but not limited to, damages for the inability to use equipment or access data, loss of business, loss of profits, business interruption or the like), arising out of the use of, or inability to use, the Software and based on any theory of liability including breach of contract, breach of warranty,

tort (including negligence), product liability or otherwise, even if PremiumSoft or its representatives have been advised of the possibility of such damages.

#### 8. Third Party Software

The Software may contain third party software which requires notices and/or additional terms and conditions. By accepting this EULA, you are also accepting the additional terms and conditions of the third party software.

#### 9. General

No PremiumSoft dealer, agent or employee is authorized to make any amendment to this EULA.

This EULA contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. You agree that any varying or additional terms contained in any purchase order or other written notification or document issued by you in relation to the Software licensed hereunder shall be of no effect. The failure or

delay of PremiumSoft to exercise any of its rights under this EULA or upon any breach of this EULA shall not be deemed a waiver of those rights or of the breach.

If any provision of this EULA shall be held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, that provision will be enforced to the maximum extent permissible, and the remaining provisions of this EULA will remain in full force and effect.

#### 10. Basis of Bargain

The Limited Warranty and Disclaimer and Limited Liability set forth above are fundamental elements of the basis of the agreement between PremiumSoft and you. PremiumSoft would not be able to provide the Software on an economic basis without such limitations. Such Limited Warranty and Disclaimer and Limited Liability inure to the benefit of PremiumSoft's licensors.

#### 11. Term

By downloading and/or installing this SOFTWARE, the Licensor agrees to the terms of this EULA.

This license is effective until terminated. Licensor has the right to terminate your License immediately if you fail to comply with any term of this License.

"as is". Licensor makes no warranties, express or implied, arising from course of dealing or usage of trade, or statutory, as to any matter whatsoever. In particular, any and all warranties or merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of third party rights are expressly excluded.

#### 12. Governing Law

This License will be governed by the laws in force in Hong Kong. You hereby consent to the non-exclusive jurisdiction and venue sitting in Hong Kong to resolve any disputes arising under this EULA.


Should you have any questions concerning the validity of this License, please contact: licensing@navicat.com. If you desire to contact the Licensor for any other reason, please contact support@navicat.com.

PremiumSoft and other trademarks contained in the Software are trademarks or registered trademarks of PremiumSoft CyberTech Ltd. in the United States and/or other countries. Third party trademarks, trade names, product names and logos may be the trademarks or registered trademarks of their respective owners. You may not remove or alter any trademark, trade names, product names, logo, copyright or other proprietary notices, legends, symbols or labels in the Software. This EULA does not authorize you to use PremiumSoft or its licensors names or any of their respective trademarks.

# 第二章 - 用户界面

## 主窗口

主窗口是由几个工具栏和窗格所组成,让你创建连接、数据库对象,以及使用一些高级工具。



### ① 主工具栏

主工具栏让你访问基本的对象和功能,例如连接、用户、表、备份、自动运行及更多。如要使用细图标或隐藏图标标题, 右击工具栏并禁用"使用大图标"或"显示标题"。

### ② 导航窗格

导航窗格是浏览连接、数据库和数据库对象的基本途径。如果导航窗格已隐藏,从菜单栏选择"**查看**"->"**导航窗格**"。

### ③ 选项卡栏

选项卡栏让你切换对象窗格内具有选项卡的窗口。你亦可以选择弹出窗口显示在一个新选项卡中,或显示在一个新窗口。如果你已打开多个选项卡,可以使用 CTRL+TAB 键方便地切换到其他选项卡。请参阅选项。

### ④ 对象工具栏

对象工具栏提供其他控件,用以操作对象。

#### ⑤ 对象窗格

#### ⑥ 信息窗格

信息窗格显示对象的详细信息、项目活动日志、数据库对象的 DDL、对象相依性、用户或角色的成员资格和预览。如果信息窗格已隐藏,从菜单栏选择"查看"->"信息窗格"->"显示信息窗格"。


### ⑦ 状态栏

状态栏显示当前使用中窗口的状态信息。

# 导航窗格

导航窗格采用树状结构设计,可让你透过弹出式菜单快捷及方便地处理数据库和它们的对象。如果选项窗口中的"**在导航窗格中的模式下显示对象**"选项已勾选,所有数据库对象会显示在此窗格。如要连接到一个数据库或模式,简单地在此窗格中双击它。

在登录 Navicat Cloud 功能后,导航窗格会分为 "Navicat Cloud"和 "我的连接"两部分。



你可以点击树来对焦并输入搜索字符串来筛选树。若要只显示已打开的对象,从菜单栏选择"**查看**"->"**导航窗格**"->"**仅显示活跃对象**"。

如果你想隐藏导航窗格中的组结构,选择"查看"->"导航窗格"->"隐藏连接组"。

如果导航窗格已隐藏,选择"查看"->"导航窗格"->"显示导航窗格"。

## 对象窗格

在"**对象**"选项卡,你可以使用 !!! "**列表**"、 ! 详细信息"和 # "ER 图表"按钮来转换对象的查看。

如果你想隐藏列表查看或详细信息查看中的组结构,从菜单栏选择"查看"->"隐藏对象组"。

#### 列表查看

在默认情况下, Navicat 使用"列表"查看。这只显示对象的名字。


#### 详细信息查看

"**详细信息**"查看以列显示对象的名和属性。若要更改显示属性的列,从菜单栏选择"**查看**"->"**选择列**",并在弹出式窗口中为不同的对象选取要显示的列。

#### ER 图表查看(仅适用于非 Essentials 版)

【注意】只有表提供 ER 图表查看。

如果已选择的数据库或模式中有表, ER 图表将会自动生成。ER 图表文件保存在设置位置。



#### ① 图表画布

以图像显示在数据库或模式中表的字段和表之间的关系。你可以添加、编辑或删除表之间的关系,以及在关系线条上添加或删除顶点。

#### 添加一个外键

在底部工具栏点击 一。然后,由子表拖拉一个字段到父表的字段。

#### 编辑或删除一个外键

右击关系线条并从弹出式菜单中选择"设计外键"或"删除外键"。

#### 添加或删除一个顶点

选择一条关系线条或一个顶点。然后,按住 SHIFT 键并点击该关系线条或该顶点。

【注意】在 ER 图表查看中双击一个表会打开表设计器,而在列表或详细信息查看中双击一个表会打开表查看器。

#### 2 概览

若要放大或缩小在图表中选择的区域,调整滑杆。使用键盘快捷键亦可得到同样的效果:

放大: [CTRL++] 或 [CTRL+滑鼠滚轮向上]

缩小: [CTRL+-] 或 [CTRL+滑鼠滚轮向下]

### ③ 底部工具栏

#### ○ 刷新

刷新 ER 图表。选择"**重新生成 ER 图表**"来使用自动调整版面功能重新生成 ER 图表。

#### ● 移动图表

切换到掌形模式来移动图表。或者,你可以按住 SPACE 键,然后移动图表。

#### 一 新建关系

在两个表的字段之间创建一个关系。点击此按钮,然后由子表拖拉一个字段到父表的字段。

### 👶 颜色

为已选择的表或关系设置颜色。

#### 纸张大小

从下拉式列表中选取纸张的大小。对应的纸张大小将反映在概览窗格中。

# 信息窗格

信息窗格显示对象的详细信息、项目活动日志、数据库对象的 DDL、对象相依性、用户或角色的成员资格和预览。如果信息窗格已隐藏,从菜单栏选择"**查看**"->"**信息窗格**"->"**显示信息窗格**"。

你可以选择任何连接、对象或项目,然后在信息窗格中选取相应的按钮。

按钮	描述
(i)	常规 - 显示对象或项目的常规信息。
•	预览 - 显示查询的 SQL 语句。
DOL	DDL - 显示对象的 DDL 语句。
C: <b>!</b>	使用 - 显示已选取对象所依赖的对象。
	对象 - 显示表空间里的对象。
	成员属于 - 显示用户或角色被分配到的角色。
■+ ■+	被使用 - 显示依赖于已选取对象的对象。
	成员 - 显示角色的成员。

()	代码段 - 显示所有内建或自定义的代码段。
	(仅适用于非 Essentials 版 )
<b>=</b>	识别符 - 显示选择的数据库或模式中所有可用的表、视图和列。
0	项目 - 显示项目的成员和成员的活动日志。点击 "+"来添加成员到项目。

# 第三章 - Navicat Cloud

# 关于 Navicat Cloud

"Navicat Cloud"提供一个云服务,能同步在不同机器和平台的 Navicat 或其他 Navicat 家族成员的连接、查询、模型和虚拟组。所有 Navicat Cloud 对象均位于不同的项目内。你可以与其他 Navicat Cloud 帐号共享协作项目。

Navicat Cloud 不能连接和访问你的数据库。它只存储你的连接设置、查询、模型文件和虚拟组。你的数据库密码和数据(例如:表、视图等)不会存储到 Navicat Cloud。

【注意】PremiumSoft 会对所有同步的文件严格保密,并且所有员工都不能查看或访问保存在你的 Navicat Cloud 帐号内的文件内容。

#### 创建一个新帐号

- 1. 在主窗口中,点击 "登录"并点击 "创建 Navicat ID"。
- 2. 输入所需的信息并点击"注册"按钮。一封验证电子邮件将发送到你的电子邮箱。
- 3. 点击电子邮件内的链接以验证新帐号。

【提示】你可以使用与 Navicat 客户服务中心相同的 Navicat ID 登录。

#### 登录 Navicat Cloud

- 1. 在主窗口中,点击"登录"并输入你的"Navicat ID"和"密码"。
- 2. 点击"登录"按钮。
- 3. 如果你在 Navicat Cloud Portal 网站启用了两步验证,一个验证码会透过你的移动应用程序发送到你手机。输入收到的验证码来登录。

#### 退出 Navicat Cloud

- 1. 右击主窗口中的 "Navicat Cloud" 并选择 "关闭全部连接" 来关闭 Navicat Cloud 的所有连接。
- 2. 在工具栏点击你的头像。
- 3. 在 Navicat Cloud 窗口中,点击你的电子邮箱并选择"退出"。

### 管理 Navicat Cloud

#### 查看云使用率

- 1. 在主窗口的工具栏点击你的头像。
- 2. Navicat Cloud 窗口会显示你的云使用率和当前方案。

#### 【注意】一个连接、查询、模型或虚拟组为 1 单位。

#### 更改你的头像

- 1. 在主窗口的工具栏点击你的头像。
- 2. 在 Navicat Cloud 窗口中,点击头像。
- 3. 选择图像文件。

#### 管理你的 Navicat Cloud 帐号

- 1. 在主窗口的工具栏点击你的头像。
- 2. 在 Navicat Cloud 窗口中,点击你的电子邮箱并选择"管理帐号"。
- 3. 浏览器将会打开 Navicat Cloud Portal 网站。

#### 升级 Navicat Cloud 方案

- 1. 在主窗口的工具栏点击你的头像。
- 2. 在 Navicat Cloud 窗口中,点击"升级"。
- 3. 浏览器将会打开 Navicat Cloud Portal 网站。

#### 创建一个项目

- 1. 在导航窗格中选择"Navicat Cloud"。
- 2. 右击并选择"新建项目"。

#### 添加成员到一个项目

- 1. 在导航窗格中选择一个项目。
- 2. 右击并选择"协作与"。
- 3. 点击"添加成员"。
- 4. 输入成员的 Navicat ID。
- 5. 选择成员角色。
- 6. 点击"添加"。

成员角色	权限
拥有者	读取对象、写入对象、管理成员和删除项目
管理员	读取对象、写入对象和管理成员
成员	读取对象和写入对象

客人 读取对象

【注意】每一次可添加最多 10 个成员。在编辑框中使用逗号或输入键来分隔成员。

#### 在一个项目管理成员

- 1. 在导航窗格中选择一个项目。
- 2. 右击并选择"协作与"。
- 3. 更改后点击 "**应用**"。

【注意】如果你是拥有者或管理员,你可以点击 "x" 按钮来移除成员。

#### 重命名一个项目

- 1. 在导航窗格中选择一个项目。
- 2. 右击并选择"重命名"。
- 3. 输入项目名。

#### 退出一个项目

- 1. 在导航窗格中选择一个项目。
- 2. 右击并选择"退出项目"。

#### 删除一个项目

- 1. 在导航窗格中选择一个项目。
- 2. 右击并选择"删除项目"。

#### 移动或复制一个连接到 Navicat Cloud

- 1. 右击 "我的连接"的连接并选择"移动连接到"或"复制连接到"。
- 2. 选取现有的项目或创建一个新项目。
- 3. 连接会移动或复制到 Navicat Cloud。它的所有查询和虚拟组亦会保存在 Navicat Cloud。

#### 移动或复制一个连接到我的连接

- 1. 右击 "Navicat Cloud" 的连接并选择 "移动连接到" 或 "复制连接到" -> "我的连接" 。
- 2. 连接会移动或复制到我的连接。它的所有查询和虚拟组亦会保存在本地机器中。

#### 移动或复制一个模型到 Navicat Cloud

1. 在"我的连接"选择一个模型文件。

2. 拖放它到 "Navicat Cloud"中的一个项目。

### 移动或复制一个模型到我的连接

- 1. 在 "Navicat Cloud" 的项目内选择一个模型文件。
- 2. 拖放它到 "**我的连接**"。

# 第四章 - 连接

# 关于连接

若要在 Navicat 开始使用你的服务器,你要首先用连接窗口创建一个或多个连接。如果你是一个新手或不肯定服务器如何运作,你可能想看看:

- MySQL 用户手册
- Oracle 数据库文件
- PostgreSQL 用户手册
- SQLite 用户手册
- SQL Server MSDN Library
- MariaDB 文件

如要创建新连接,点击 🧖 "连接"并选取你的服务器类型。然后,在连接窗口输入必需的信息。

【注意】Navicat 能让你连接到不同平台(即 Windows、macOS、Linux 和 UNIX)上的远程服务器,并支持 PAM 和 GSSAPI 验证。

你可以编辑连接的属性,右击连接并选择"编辑连接"。

#### **Navicat Cloud**

若要在"我的连接"和 Navicat Cloud 之间复制或移动连接,右击连接并选择"复制连接到"或"移动连接到"。

#### 更新 MySQL 或 MariaDB 连接

如果你要清除或重新加载不同的内部缓存、更新表或取得锁定,右击导航窗格的连接并选择"**更新**",然后选择更新选项。你必需有 RELOAD 权限来使用此功能。

#### 管理 Azure SQL Database 防火墙规则

你必须授权你的用户 IP 访问才能连接到 Azure SQL Database。如果你要从你的电脑访问 Azure SQL Database,请确保你的防火墙允许 TCP 通讯端口 1433 上的传出 TCP 通讯。在你连接到 Azure SQL Database 前,你必须有至少一个防火墙规则。

若要管理防火墙规则设置,右击导航窗格的 Azure SQL Database 连接并选择 "SQL Azure 防火墙规则"。然后,提供 IP 地址范围来添加新的规则。

#### 测试用帐号

Navicat 提供测试用的评估帐号。

#### **MySQL**

• 主机: server1.navicat.com

• 端口:4406

• 用户名: navicat

• 密码: testnavicat

#### **PostgreSQL**

• 主机: server1.navicat.com

• 端口:5432

• 初始数据库:HR

• 用户名: navicat

• 密码: testnavicat

# 常规设置

若要成功地创建一个新的连接到本地或远程服务器 - 不管通过 SSL、SSH 或 HTTP,都要在常规选项卡中设置连接属性。如果你的互联网服务供应商(ISP)不提供直接访问其服务器,安全通道协定(SSH)或 HTTP 是另一种解决办法。

【注意】下列的选项会根据连接的服务器类型而有所不同。

#### 添加到

当你登录 Navicat Cloud 功能后,你可以选择保存连接在我的连接或 Navicat Cloud 的项目中。

#### 验证

SQL Server 验证	使用登录记录来验证连接。用户必须提供他们的服务器登录:"用户名"和"密
	码"。
Windows 验证	当用户通过一个 Windows 用户帐号连接, SQL Server 会使用操作系统中
	Windows 主要代符来验证帐号名和密码。

#### 连接名

输入一个恰当的名描述你的连接。

#### 连接类型

Basic 在 Basic 模式中,它通过 Oracle Call Interface (OCI) 连接到 Oracle。輪入
---

	" <b>主机</b> "和 "端口"。设置用户连接时用的"服务名或 SID" 并选取相应的
	选项按钮。
TNS	在 TNS 模式中,它使用 tnsnames.ora 文件中的别名项目通过 Oracle Call
	Interface (OCI) 连接到 Oracle 服务器。用户需要提供"网络服务名"。

OCI 是一个应用程序界面,让程序开发人员使用第三代语言原有过程或函数调用来访问 Oracle 数据库及控制全部 SQL 语句运行的阶段。OCI 是一个标准数据库访问的库和动态链接库形式检索函数。请参阅:OCI 选项

#### 数据库文件

指定初始数据库文件。如果启用了 HTTP 通道,你需要输入数据库在你网络服务器的绝对文件路径。

#### 终端节点

用于连接到 Amazon Web Services 实例的终端节点。

#### 主机

数据库所在的主机名或服务器的 IP 地址。

#### 初始数据库

设置用户连接到服务器时的初始数据库。

#### 密码

连接到数据库服务器的密码。

#### 端口

连接到数据库服务器的 TCP/IP 端口。

#### 与 Navicat Cloud 同步用户名

当编辑 Navicat Cloud 中的连接时,你可以选择同步用户名。

#### 类型

现有的数据库文件	连接到在"数据库文件"的现有数据库。
新建 SQLite 3	在"数据库文件"创建新的 SQLite 3 数据库。
新建 SQLite 2	在"数据库文件"创建新的 SQLite 2 数据库。

#### 用户名

连接到数据库服务器的用户名。

# SSL 设置

Secure Sockets Layer (SSL) 是一个通过网际网络传输私人文件的协定。为了安全连接,首先你需要做的是安装 OpenSSL 库和下载数据库源。

【注意】仅适用于 MySQL、PostgreSQL 和 MariaDB。PostgreSQL 8.4 或以上版本支持。

#### MySQL 和 MariaDB 连接

若要提供验证信息,启用"使用验证"并填写所需的信息:

#### 客户端密钥

用于创建一个安全连接的 PEM 格式的 SSL 密钥文件。

#### 客户端证书

用于创建一个安全连接的 PEM 格式的 SSL 证书。

#### CA 证书

包含一个信任的 SSL 证书颁发机构列表的 PEM 格式文件的路径。

#### 验证针对 CA 的服务器证书

检查服务器发送给客户端的证书中,服务器的常规名值。

#### 指定的 Cipher

用于 SSL 加密的允许的 Cipher 列表。

#### PostgreSQL 连接

#### 选择 "SSL 模式" :

require	只尝试 SSL 连接。
verify-ca	只尝试 SSL 连接,并验证服务器证书是由受信任的 CA 发行。
verify-full	只尝试 SSL 连接,验证服务器证书是由受信任的 CA 发行及服务器主机名符
	合证书内的。

若要提供验证信息,启用"使用验证"并填写所需的信息:

#### 客户端密钥

客户端私钥的路径。

#### 客户端证书

客户端证书的路径。

#### 根证书

信任的证书颁发机构路径。

#### 证书撤消列表

### SSH 设置

"Secure SHell (SSH)"是一个通过网络登录其他电脑的程序,在远程服务器运行命令,和从一台机器移动文件到另一台。在不安全的网络中,它提供两台主机之间强大认证和安全加密的的通讯,被称为"SSH Port Forwarding (Tunneling)"。通常情况下,它是使用为一个 Telnet 的加密版本。

在一个 Telnet 会话,所有的通讯,包括用户名和密码,会用纯文本传输,让任何人都能监听你的会话及窃取密码或其他信息。这种会话也容易受到会话劫持,一旦你验证,恶意用户就能接管这种会话。SSH 的目的是防止这种漏洞,并允许你在不影响安全性的情况下访问远程服务器的 shell。

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。

请确保在 Linux 服务器的参数 - "AllowTcpForwarding" 设置值为 "yes" , 否则 , 会禁用 SSH port forwarding。要查找路径: /etc/ssh/sshd\_config。在默认情况下 , SSH port forwarding 应该已启用。请仔细检查该值的设置。

即使服务器支持 SSH 通道, 然而, 如果 port forwarding 被禁用, Navicat 就无法通过 SSH 端口 22 连接。

#### 主机

SSH 服务器的主机。

【注意】在常规选项卡的主机名是由你的数据库托管公司提供,应设置和 SSH 服务器相对。

#### 端口

SSH 服务器的端口,默认情况下它是 22。

#### 用户名

SSH 服务器机器的用户。(它不是一个数据库服务器用户。)

#### 与 Navicat Cloud 同步用户名

当编辑 Navicat Cloud 中的连接时,你可以选择同步用户名。

#### 验证方法

密码	提供 SSH 服务器用户" <b>密码</b> "。		
公钥	私钥		
	这是和你的公钥一起使用。私钥应该只有你可读取。		
	密码短语		
	密码短语和密码完全一样,除了它应用于你生成的密钥而不是帐号。		

【注意】HTTP 通道和 SSH 通道不能同时运作。当你选用了 HTTP 通道, SSH 通道就会禁用, 反之亦然。

### HTTP 设置

HTTP 通道是一种连接到服务器的方法,使用与网络服务器相同的通讯协定(http://)和相同的端口(端口 80)。这是当你的互联网服务供应商不允许直接连接,但允许创建 HTTP 连接时使用。

【注意】仅适用于 MySQL、PostgreSQL、SQLite 和 MariaDB。

#### 上传通道脚本

若要使用此连接方法,首先需要做的就是上传通道脚本到你的服务器位于的网络服务器。

【 **注 意** 】 "ntunnel\_mysql.php" ( 适 用 于 MySQL 和 MariaDB )、 "ntunnel\_pgsql.php" 或 "ntunnel\_sqlite.php" 是在 Navicat 的安装文件夹中。

#### 设置 HTTP 通道

下列指示将引导你完成设置 HTTP 连接进程。

- 1. 选择 HTTP 选项卡并启用 "使用 HTTP 通道"。
- 输入通道脚本的网址,例如:
   e.g. http://www.navicat.com/ntunnel\_mysql.php
- 3. 如果你的服务器安装了 Web 应用防火墙,你可以勾选"用 base64 编码传出查询"选项。
- 4. 如果通道脚本是在一个密码保护的服务器或你要通过代理服务器来访问网际网络,你可以在"**验证**"或"**代理服务器**"选项卡提供所需的详细验证信息。

【注意】HTTP 通道和 SSH 通道不能同时运作。当你选用了 HTTP 通道, SSH 通道就会禁用, 反之亦然。

# 高级设置

【注意】下列的选项会根据连接的服务器类型而有所不同。

#### 自动连接

当程序启动时自动打开连接。

#### 客户端字符集

选择 Navicat 使用的会话客户端字符集。

#### 编码

选择一个代码页来转换数据以显示于 Navicat 界面。

#### 己加密

当连接到已加密的 SQLite 数据库,启用这个选项并提供"密码"。

#### 保持连接间隔 (秒)

通过 ping 来保持连接。你可以在编辑框中设置 ping 与 ping 之间的间隔。

#### 限制连接会话

指定服务器允许的最大可同时连接的数。

#### Native Client 驱动程序

选取用于连接的 SQL Server Native Client。

#### 操作系统验证

使用操作系统用户登录凭据来验证数据库用户。

#### 角色

指示数据库用户用 Default、SYSOPER 或 SYSDBA 系统权限连接。

#### 设置位置

当创建一个新的连接时, Navicat 将在设置位置创建一个子文件夹。大部分文件都保存在该子文件夹中:

设置位置中的文件	服务器类型	扩展名
备份	MySQL、PostgreSQL、SQLite	.nb3
	和 MariaDB	
备份设置文件	MySQL	.nbakmysql
	PostgreSQL	.nbakpgsql
	SQLite	.nbaksqlite
	SQL Server	.nbakmssql
	MariaDB	.nbakmariadb
数据泵导出设置文件	Oracle	.nbakora
ER 图表文件	全部	.ned
导出实体化视图设置文件	Oracle	.nexpmora
	PostgreSQL	.nexpmpgsql
导出查询结果设置文件	MySQL	.nexpqmysql
	Oracle	.nexpqora
	PostgreSQL	.nexpqpgsql
	SQLite	.nexpqsqlite
	SQL Server	.nexpqmssql
	MariaDB	.nexpqmariadb
导出表设置文件	MySQL	.nexptmysql
	Oracle	.nexptora

	PostgreSQL	.nexptpgsql
	SQLite	.nexptsqlite
	SQL Server	.nexptmssql
	MariaDB	.nexptmariadb
导出视图结果设置文件	MySQL	.nexpvmysql
	Oracle	.nexpvora
	PostgreSQL	.nexpvpgsql
	SQLite	.nexpvsqlite
	SQL Server	.nexpvmssql
	MariaDB	.nexpvmariadb
导入表设置文件	MySQL	.nimpmysql
	Oracle	.nimpora
	PostgreSQL	.nimppgsql
	SQLite	.nimpsqlite
	SQL Server	.nimpmssql
	MariaDB	.nimpmariadb
查询	全部	.sql
报表	全部	.rtm

### 使用压缩

使用压缩通讯协定。使用它当客户端和服务器支持 zlib 压缩,以及客户端需要压缩。

### 使用加密

为 SQL Server 连接使用加密。

### 使用名称管道、套接字

使用本地连接的套接字文件。

## 数据库或附加的数据库设置

### MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB

在"数据库"选项卡中,你可以设置连接到服务器时导航窗格显示哪些数据库。这设置不是强制的。如要设置自定义数据库设置,勾选"使用自定义数据库列表"。然后,从"数据库"列选取要显示的数据库。如果你想连接时 Navicat 自动打开数据库,勾选"自动打开"框。

### 添加一个隐藏的数据库到列表

- 1. 点击"添加数据库到列表"按钮。
- 2. 输入数据库名。

3. 在数据库列表中选取新添加的数据库。

### 从列表中移除一个数据库

- 1. 在数据库列表中选择一个数据库。
- 2. 点击"从列表中移除数据库"按钮。

【注意】数据库只会从数据库列表中移除,它仍然存在于服务器中。

### **SQLite**

在"附加的数据库"选项卡中,你可以在连接附加一个 SQLite 数据库文件。点击"附加数据库"按钮并输入信息:

选项	描述
数据库文件	选择数据库的文件路径。
数据库名	输入 Navicat 显示的数据库名。
已加密	如果数据库文件已加密,勾选此选项并提供"密码"。

如要分离一个数据库,从列表中选取并点击"分离数据库"按钮。

# 第五章 - 服务器对象

## 关于服务器对象

Navicat 提供强大的工具助你管理服务器对象,例如数据库、表、视图、函数等。

【注意】在 Navicat 中开始使用服务器对象前,你要首先创建连接。

在对象设计器的"**SQL 预览**"选项卡中,你可以预览创建或编辑对象时所需的 CREATE 语句和 SQL 语句。对于某些数据库或模式对象,你可以使用底部的下拉式列表来显示在"**文件**"菜单中选择"**保存**"或"**另存为**"时所运行的SQL。

## MySQL 或 MariaDB

## 数据库

若要开始使用服务器对象,你应该创建并打开一个连接。如果服务器中没有任何对象,你需要创建一个新的数据库。

### 创建一个新的数据库

- 1. 在导航窗格中,右击连接并选择"新建数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中输入数据库的属性。

### 编辑一个现有的数据库

- 1. 在导航窗格中,右击数据库并选择"编辑数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中编辑数据库的属性。

【注意】MySQL 不支持通过它的界面重命名数据库。请你访问保存数据库的目录。在默认情况下,全部数据库保存于MySQL 安装文件夹内一个名为 data 的目录。例如: C:\mysql5\data。你必须停止 MySQL, 然后才能重命名数据库。

## 表

表是数据库对象,包含数据库中的所有数据。表是由行和列组成,它们的相交点是字段。在主窗口中,点击 **联** "**表**"来打开表的对象列表。

有两种方法打开一个有图形字段的表。右击表并选择:

选项	描述
打开表	打开表时 Navicat 加载全部 BLOB 字段(图片)。
打开表 (快速)	快速打开图形表, BLOB 字段(图片)将不会被加载直至你点击该单元格。(默
	认情况下不显示,如要使用此选项请在右点击时同时按住 SHIFT 键。)

你可以创建一个表快捷方式,右击对象选项卡的表并在弹出式菜单中选择"**创建打开表快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开表来输入数据,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要清空一个表,右击已选择的表并在弹出式菜单中选择"**清空表**"。此选项仅适用于清除全部现有记录但不重设自动递增值。如果你想清除表时重设自动递增值,请使用"**截断表**"。

### 表设计器

"表设计器"是一个用于设计表的 Navicat 基本工具,能让你创建、编辑或删除表字段、索引、外键,以及更多。

在"字段"选项卡中,你可以搜索一个字段名,选择"编辑"->"查找",或按 CTRL+F。

【注意】设计器中的选项卡和选项会根据服务器类型和版本而有所不同。

### 表查看器

当你打开表时,"**表查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅<u>数据</u>查看器。

【注意】事务仅适用于 INNODB 表。

### 视图

视图让用户访问一组表,就像它是单个数据一样。你可以使用视图来限制访问行。在主窗口中,点击 题 "**视图**"来打开视图的对象列表。

你可以创建一个视图快捷方式,右击对象选项卡的视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开视图快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

### 视图设计器

"视图设计器"是一个用于设计视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
₩ 预览	预览视图的数据。
<b>智解释</b>	显示视图的查询计划。
1 视图创建工具	视觉化地创建视图。即使你不认识 SQL , 它亦能让你创建和编辑视图。详细信
	息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"**查看**"->"**结果**"->"**显示在编辑器下面**"或"**显示在新页**"来选择在编辑器下面显示结果 或显示结果为一个新的选项卡。

### 视图查看器

当你打开视图时 , "**视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

【注意】事务仅适用于可更新的视图。

## 过程或函数

过程和函数(存储例程)由 MySQL 5.0 开始支持。存储例程是一组保存在服务器上的 SQL 语句。在主窗口中,点击  $f_{(x)}$  "函数"来打开函数的对象列表。

### 函数向导

在对象工具栏点击 庵 "新建函数"。"函数向导"会弹出,让你简易地创建过程或函数。

- 1. 选择常式的类型: "过程"或"函数"。
- 2. 定义参数。在相应的列中设置"模式"、"名"和/或"类型"。
- 3. 如果你是创建一个函数,从列表中选取"**返回类型**",并输入相应的信息:"**长度**"、"**小数点**"、"**字符集**"和/或"**枚举**"。

【提示】一旦取消勾选"下次显示向导"选项,你可以前住选项再次启用它。

### 函数设计器

"函数设计器"是一个用于设计过程或函数的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中输入有效的 SQL 语句。这可以是一个简单的语句,如 SELECT 或 INSERT,或它可以是一个用 BEGIN 和 END 写的复合语句。复合语句可以包含声明循环和其它控制结构语句。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。

### 结果

如要运行过程或函数,在工具栏点击 **小** "运行"。如果 SQL 语句是正确的,该语句将被运行,以及如果该语句应该返回数据,"结果"选项卡会打开显示返回的数据。如果运行过程或函数时发生错误,运行会停止并显示相应的错误信息。如果过程或函数需要输入参数,"输入参数"对话框将弹出。如勾选"原始模式"选项,将不会在传递输入值到过程或函数时添加引号。

【注意】Navicat 支持返回 10 个结果集。

### 事件

事件是按计划运行的任务。在主窗口中,点击 <sup>(3)</sup> "**事件**"来打开事件的对象列表。

### 事件设计器

"事件设计器"是一个用于设计事件的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中输入有效的 SQL 过程语句。这可以是一个简单的语句,如 SELECT 或 INSERT,或它可以是一个用 BEGIN 和 END 写的复合语句。复合语句可以包含声明循环和其它控制结构语句。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。

## 维护对象

Navicat 为维护 MySQL 或 MariaDB 对象提供完整的解决方案。

- 1. 在主窗口的导航窗格中或对象选项卡中选择对象。
- 2. 右击已选择的对象。
- 3. 选择"维护",然后从弹出式菜单中选择一个维护选项。
- 4. 结果显示在弹出的窗口中。

#### 表

选项	描述
分析表	分析并保存表的键分布。
检查表	检查表是否有错误。
优化表	优化表以减少存储空间并提高 I/O 效率。
修复表	修复可能损坏的表。
获取行的总数	计算表中的行数。

## Oracle

## 模式

若要开始使用服务器对象,你应该创建并打开一个连接。当你创建一个用户帐号时,你也同时创建那个用户的模式。模式是一个用户创建数据库对象(例如表、视图、触发器、等)的逻辑容器。模式名是和用户名一样,并可以明确地找到用户拥有的对象。

【提示】Oracle 视没有引号的对象识别符为大写。在 Navicat,全部对象识别符将加引号。也就是说, Navicat 确切地保存你所输入的识别符。

## 表

表是数据库对象,包含数据库中的所有数据。表是由行和列组成,它们的相交点是字段。在主窗口中,点击 <sup>===</sup> "**表**"来打开表的对象列表。

你可以创建"常规"、"外部"或"索引组织"表。在对象工具栏点击 📫 "新建表"旁的下箭头并选取表类型。

有两种方法打开一个有图形字段的表。右击表并选择:

选项	描述
打开表	打开表时 Navicat 加载全部 BLOB 字段(图片)。
打开表 (快速)	快速打开图形表, BLOB 字段(图片)将不会被加载直至你点击该单元格。(默
	认情况下不显示 , 如要使用此选项请在右击时同时按住 SHIFT 键。 )

你可以创建一个表快捷方式,右击对象选项卡的表并在弹出式菜单中选择"**创建打开表快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开表来输入数据,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要清空一个表,杏已选择的表并在弹出式菜单中选择"**清空表**"。此选项仅适用于清除全部现有记录但不重设自动递增值。如果你想清除表时重设自动递增值,请使用"**截断表**"。

### 表设计器

"表设计器"是一个用于设计表的 Navicat 基本工具,能让你创建、编辑或删除表字段、索引、外键,以及更多。

在"**字段**"选项卡中,你可以搜索一个字段名,选择"编辑"->"查找",或按 CTRL+F。当创建新表时,你可以插入或重新排列字段。

【注意】设计器中的选项卡和选项会根据服务器版本和表类型而有所不同。

### 表查看器

当你打开表时,"**表查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅<u>数据</u>查看器。

### 视图

视图让用户访问一组表,就像它是单个数据一样。你可以使用视图来限制访问行。在主窗口中,点击 题 "**视图**"来打开视图的对象列表。

你可以创建一个视图快捷方式,右击对象选项卡的视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开视图快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

### 视图设计器

"视图设计器"是一个用于设计视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
쯊 预览	预览视图的数据。
<b>智解释</b>	显示视图的查询计划。
■ 视图创建工具	视觉化地创建视图。即使你不认识 SQL , 它亦能让你创建和编辑视图。详细信
	息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"查看"->"结果"->"显示在编辑器下面"或"显示在新页"来选择在编辑器下面显示结果 或显示结果为一个新的选项卡。

#### 视图查看器

当你打开视图时 , "**视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

## 实体化视图

实体化视图是模式对象,可以用来总结、计算、复制和分发数据。在主窗口中,点击 🐯 "**实体化视图**"来打开实体化视图的对象列表。

你可以创建一个实体化视图快捷方式,右击对象选项卡的实体化视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开实体化视图快捷** 方式"。此选项让你快速直接地打开实体化视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要刷新实体化视图,右击对象选项卡中的实体化视图并在弹出式菜单中选择"刷新实体化视图"。

### 实体化视图设计器

"实体化视图设计器"是一个用于设计实体化视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
₩ 预览	预览实体化视图的数据。
<b>智</b> 解释	显示实体化视图的查询计划。
1 视图创建工具	视觉化地创建实体化视图。即使你不认识 SQL , 它亦能让你创建和编辑实体化
	视图。详细信息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"**查看**"->"**结果**"->"**显示在编辑器下面**"或"**显示在新页**"来选择在编辑器下面显示结果 或显示结果为一个新的选项卡。

### 实体化视图查看器

当你打开实体化视图时 , "**实体化视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

## 过程或函数

过程和函数是模式对象,包含一组保存在服务器上的 SQL 语句。在主窗口中,点击  $f_{(x)}$  "函数" 来打开函数的对象列表。

### 函数向导

在对象工具栏点击 💪 "新建函数"。"函数向导"会弹出,让你简易地创建过程或函数。

- 1. 指定例程的"名" 并选择例程的类型: "过程"或"函数"。
- 2. 定义参数。在相应的列中设置"**名**"、"类型"、"模式"和"默认值"。
- 3. 如果你是创建一个函数,从列表中选取"返回类型"。

【提示】一旦取消勾选"下次显示向导"选项,你可以前住选项再次启用它。

### 函数设计器

"**函数设计器**"是一个用于设计过程或函数的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中输入有效的 SQL 语句。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。

"代码大纲"窗格显示函数或过程的信息包括参数、代码主体等。如果代码大纲窗格已隐藏,选择"**查看**"->"代码大纲"。

【注意】仅适用于非 Essentials 版。

按钮	描述
C	刷新代码大纲。
▼= ▼=	显示代码大纲的详细信息查看。
<u>Q</u>	打开或关闭滑鼠移过时高亮显示。
<b></b>	展开已选择的项目。
≡₌	折叠已选择的项目。
<b>‡</b> ≣	切换按位置排序。

### 结果

如要运行过程或函数,在工具栏点击 **小** "运行"。如果 SQL 语句是正确的,该语句将被运行,以及如果该语句应该返回数据, "**DBMS 输出**"选项卡会打开显示返回的数据。如果运行过程或函数时发生错误,运行会停止并显示相应的错误信息。如果过程或函数需要输入参数, "输入参数"对话框将弹出。如勾选"原始模式"选项,将不会在传递输入值到过程或函数时添加引号。

【注意】Navicat 支持返回 10 个结果集。

### 调试(仅适用于非 Essentials 版)

你可以在每句语句旁的灰色范围点击 • 来为调试添加或移除断点。

调试前,点击 **16** "**另存为调试**"来保存并编译过程或函数。然后,在工具栏点击 **16** "**调试**"来启动 <u>Oracle 调试器</u>。如有需要,输入参数。

### 包

包是保存在数据库中的相关过程、存储函数及其他程序对象的封装集合。一个包包括两个部分:规格及主体。在主窗口中,点击 4 "**其他**"-> "**包**"来打开包的对象列表。

### 包设计器和包主体设计器

"包设计器"和 "包主体设计器"是一个用于设计包的 Navicat 基本工具。在包设计器保存包后,你可以编辑它的包主体,点击 🛂 "新建包主体"或 🦫 "设计包主体"。

同样地,你可以编辑它的包规格,在包主体设计器点击 👺 "设计包规格"。

你可以在"**定义**"选项卡中输入有效的 SQL 语句。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 <u>SQL 编辑</u>器。

"代码大纲"窗格显示包或包主体的信息包括函数、过程、参数、代码主体等。如果代码大纲窗格已隐藏,选择"查看"->"代码大纲"。

【注意】仅适用于非 Essentials 版。

按钮	描述
C	刷新代码大纲。
▼= ▼=	显示代码大纲的详细信息查看。
<u>Q</u>	打开或关闭滑鼠移过时高亮显示。
<b>= †</b>	展开已选择的项目。
≡₌	折叠已选择的项目。
₽	切换按位置排序。

### 结果

### 调试(仅适用于非 Essentials 版)

你可以在每句语句旁的灰色范围点击 • 来为调试添加或移除断点。

调试前,点击 🔀 "**另存为调试**"来保存并编译包。然后,在工具栏点击 🏍 "调试"来启动 Oracle 调试器。如有需要,输入参数。

## 回收站

回收站包含已删除的表和任何关联的对象如索引、约束、嵌套表。在主窗口中,点击 4 "**其他**"-> "**回收站**"来打开回收站的对象列表。

### 还原一个表

- 1. 在对象选项卡选择一个表。
- 2. 点击 5 "闪回表"。

### 移除一个对象

- 1. 在对象选项卡选择一个要清除的对象。
- 2. 点击 🔷 "清除对象"。
- 3. 在对话窗口中确认删除。

### 移除全部对象

- 1. 右击对象选项卡的任何位置并在弹出式菜单中选择"清除回收站"。
- 2. 在对话窗口中确认删除。

### 移除每个用户的全部对象

- 1. 登录一个有 SYSDBA 权限的用户。
- 2. 右击对象选项卡的任何位置并在弹出式菜单中选择"清除 DBA 回收站"。
- 3. 在对话窗口中确认删除。

## 其他对象

Navicat 还能让你管理其他 Oracle 对象:数据库链接、索引、Java、实体化视图日志、序列、同义词、触发器、类型、XML 模式、目录、公用数据库链接、公用同义词和表空间。在主窗口中,点击 4 "**其他**",然后选择一个对象来打开对象列表。

## 维护对象

Navicat 为维护 Oracle 对象提供完整的解决方案。

- 1. 在主窗口的导航窗格中或对象选项卡中选择对象。
- 2. 右击已选择的对象。
- 3. 选择"维护",然后从弹出式菜单中选择一个维护选项。
- 4. 结果显示在弹出的窗口中。

### 表

选项	描述
启用表锁定	允许在表进行 DDL 操作。
禁用表锁定	不允许在表进行 DDL 操作。
启用行移动	允许数据库移动一行,从而更改 ROWID。
禁用行移动	不允许数据库移动一行 ,从而防止更改 ROWID。

缩减空间	缩减表中的空间。
移动	重新定位表的数据。
收集统计数据	分析表的内容。
验证结构	验证表结构的完整性。

## 视图

选项	描述
编译	重新编译视图的规格或主体。

### 过程或函数

选项	描述
编译	重新编译规格或主体。
为调试编译	重新编译规格或主体。指示 PL/SQL 编译器生成和保存供调试器使用的代码。

## 索引

选项	描述
重建	重建索引或索引中的一个分割区或子分割区。
使无法使用	使索引无法使用。
结合	合并索引块的内容,释放块以便重新使用。
计算统计数据	计算索引的统计数据。
监控使用率	开始监控索引。
没有监控使用率	终止监控索引。

### Java

选项	描述
编译或解析	解析主要 Java 类别模式对象。
设置 AUTHID 当前用户	设置启用者权利为 AUTHID CURRENT_USER。
设置 AUTHID 定义者	设置启用者权利为 AUTHID DEFINER。

## 实体化视图

选项	描述
启用行移动	允许数据库移动一行,从而更改 ROWID。
禁用行移动	不允许数据库移动一行 ,从而防止更改 ROWID。
缩减	压缩实体化视图的片段。
编译	重新核对实体化视图。
强制刷新	整理实体化视图。

## 实体化视图日志

选项	描述
启用行移动	允许数据库移动一行,从而更改 ROWID。
禁用行移动	不允许数据库移动一行 ,从而防止更改 ROWID。
缩减空间	压缩实体化视图日志的片段。

## 包

选项	描述
编译	重新编译包规格或主体。
为调试编译	重新编译包规格或主体。指示 PL/SQL 编译器生成和保存供调试器使用的代码。

## 触发器

选项	描述
启用	启用触发器。
禁用	禁用触发器。
编译	重新编译触发器。
为调试编译	重新编译触发器。指示 PL/SQL 编译器生成和保存供调试器使用的代码。

## 类型

选项	描述
编译	重新编译类型规格或主体。
为调试编译	重新编译类型规格或主体。指示 PL/SQL 编译器生成和保存供调试器使用的代码。

## XML 模式

选项	描述
编译	重新编译一个已注册的 XML 模式。
清除	从 Oracle XML DB 完全移除 XML 模式。

## 表空间

选项	描述
只读	将表空间置于转换只读模式。
读写	允许在之前只读的表空间进行写入操作。
在线	使表空间在线。
离线	使表空间离线。
结合	为表空间的每个数据文件结合所有连续的可用扩展区到较大的连续扩展区。
缩减空间	减少表空间使用的空间。

## **PostgreSQL**

## 数据库和模式

若要开始使用服务器对象,你应该创建并打开一个连接。如果服务器中没有任何对象,你需要创建一个新的数据库或/和一个新的模式。

### 创建一个新的数据库

- 1. 在导航窗格中,右击连接并选择"新建数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中输入数据库的属性。

### 编辑一个现有的数据库

- 1. 在导航窗格中,右击数据库并选择"编辑数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中编辑数据库的属性。

### 创建一个新的模式

- 1. 在导航窗格中,右击数据库并选择"新建模式"。
- 2. 在弹出的窗口中输入模式的属性。

### 编辑一个现有的模式

- 1. 在导航窗格中,右击模式并选择"编辑模式"。
- 2. 在弹出的窗口中编辑模式的属性。

## 表

表是数据库对象,包含数据库中的所有数据。表是由行和列组成,它们的相交点是字段。在主窗口中,点击 <sup>===</sup> "**表**" 来打开表的对象列表。

你可以创建"常规"或"外部"表。在对象工具栏点击 📫 "新建表"旁的下箭头并选取表类型。

有两种方法打开一个有图形字段的表。右击表并选择:

选项	描述
打开表	打开表时 Navicat 加载全部 BLOB 字段(图片)。
打开表 (快速)	快速打开图形表, BLOB 字段(图片)将不会被加载直至你点击该单元格。(默
	认情况下不显示,如要使用此选项请在右击时同时按住 SHIFT 键。)

你可以创建一个表快捷方式,右击对象选项卡的表并在弹出式菜单中选择"创建打开表快捷方式"。此选项让你快速直接地打开表来输入数据,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要清空一个表,右击已选择的表并在弹出式菜单中选择"**清空表**"。此选项仅适用于清除全部现有记录但不重设自动递增值。如果你想清除表时重设自动递增值,请使用"**截断表**"。

### 表设计器

"表设计器"是一个用于设计表的 Navicat 基本工具,能让你创建、编辑或删除表字段、索引、外键,以及更多。

在"**字段**"选项卡中,你可以搜索一个字段名,选择"编辑"->"查找",或按 CTRL+F。当创建新表时,你可以插入或重新排列字段。

【注意】设计器中的选项卡和选项会根据服务器版本和表类型而有所不同。

#### 表查看器

当你打开表时,"**表查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅<u>数据</u>查看器。

### 视图

视图让用户访问一组表,就像它是单个数据一样。你可以使用视图来限制访问行。在主窗口中,点击 <sup>55</sup> "**视图**"来打开视图的对象列表。

你可以创建一个视图快捷方式,右击对象选项卡的视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开视图快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

### 视图设计器

"视图设计器"是一个用于设计视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
题 预览	预览视图的数据。
唱 解释	显示视图的查询计划。
1 视图创建工具	视觉化地创建视图。即使你不认识 SQL,它亦能让你创建和编辑视图。详细信
	息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"查看"->"结果"->"显示在编辑器下面"或"显示在新页"来选择在编辑器下面显示结果或显示结果为一个新的选项卡。

### 视图查看器

当你打开视图时 , "**视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

## 实体化视图

实体化视图是模式对象,可以用来总结、计算、复制和分发数据。在主窗口中,点击 🐯 "**实体化视图**"来打开实体化视图的对象列表。

你可以创建一个实体化视图快捷方式,右击对象选项卡的实体化视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开实体化视图快捷** 方式"。此选项让你快速直接地打开实体化视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要重整并完全替换实体化视图的内容,右击对象选项卡中的实体化视图并在弹出式菜单中选择"**刷新实体化视图 与**"->"**数据**"或"**没有数据**"。

### 实体化视图设计器

"实体化视图设计器"是一个用于设计实体化视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
쯊 预览	预览实体化视图的数据。
<b>智解释</b>	显示实体化视图的查询计划。
• 视图创建工具	视觉化地创建实体化视图。即使你不认识 SQL , 它亦能让你创建和编辑实体化
	视图。详细信息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"**查看**"->"**结果**"->"**显示在编辑器下面**"或"**显示在新页**"来选择在编辑器下面显示结果 或显示结果为一个新的选项卡。

### 实体化视图查看器

当你打开实体化视图时,"**实体化视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

### 函数

函数是模式对象,包含一组保存在服务器上的 SQL 语句。在主窗口中,点击  $f_{(x)}$  "函数" 来打开函数的对象列表。

### 函数向导

在对象工具栏点击 庵 "新建函数"。"函数向导"会弹出,让你简易地创建函数。

- 1. 定义参数。在相应的列中设置"模式"、"类型模式"、"类型"、"名"和"默认值"。
- 2. 从列表中选取"模式"和"返回类型"。

【提示】一旦取消勾选"下次显示向导"选项,你可以前住选项再次启用它。

### 函数设计器

"函数设计器"是一个用于设计函数的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中输入有效的 SQL 语句。这可以是一个简单的语句,如 SELECT 或 INSERT,或它可以是一个用 BEGIN 和 END 写的复合语句。复合语句可以包含声明循环和其它控制结构语句。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。

### 结果

如要运行函数,在工具栏点击 **5** "运行"。如果 SQL 语句是正确的,该语句将被运行,以及如果该语句应该返回数据,"结果"选项卡会打开显示返回的数据。如果运行函数时发生错误,运行会停止并显示相应的错误信息。如果函数需要输入参数,"输入参数"对话框将弹出。如勾选"原始模式"选项,将不会在传递输入值到函数时添加引号。

【注意】Navicat 支持返回 10 个结果集。

### 调试(仅适用于非 Essentials 版)

调试 PL/pgSQL 函数前,你需要安装 pldbgapi 扩展。你可以右击函数对象列表的任何位置并选择"安装 pldbgapi扩展"。

【注意】此选项仅适用于 PostgreSQL 9.1 或以上版本。如果你的服务器是 PostgreSQL 8.3 至 9.0,则需要在服务器中手动启用调试器插件。

然后,打开一个 PL/pgSQL 函数。你可以在每句语句旁的灰色范围点击 🔎 来为调试添加或移除断点。

在工具栏点击 🀱 "调试"来启动 PostgreSQL 调试器。

## 类型

类型是在当前的数据库中注册一种新的数据类型。在主窗口中,点击 4 "其他"-> "类型"来打开类型的对象列表。

你可以创建"基本"、"复合"、"枚举"或"范围"类型。在对象工具栏点击 😘 "新建类型"旁的下箭头并选取类型。

### 类型设计器

"类型设计器"是一个用于设计类型的 Navicat 基本工具。你可以创建或编辑类型。

【注意】设计器中的选项卡和选项会根据服务器版本和类型而有所不同。

## 外部服务器

外部服务器通常封装了外部数据封装器(foreign-data wrapper)用来访问一个外部数据源所需的连接信息。在主窗口中,点击 4 "其他"-> "外部服务器"来打开外部服务器的对象列表。

若要访问外部 PostgreSQL 服务器的数据,你可以安装 postgres\_fdw 扩展。右击外部服务器对象列表的任何位置并选择 "安装 postgres\_fdw 扩展"。

### 外部服务器设计器

"外部服务器设计器"是一个用于设计外部服务器的 Navicat 基本工具。你可以创建或编辑外部服务器。

## 其他对象

Navicat 还能让你管理其他 PostgreSQL 对象:聚合、转换、域、索引、运算符、运算符类别、序列、触发器、表空间、编制和语言。在主窗口中,点击 "其他",然后选择一个对象来打开对象列表。

## 维护对象

Navicat 为维护 PostgreSQL 对象提供完整的解决方案。

- 1. 在主窗口的导航窗格中或对象选项卡中选择对象。
- 2. 右击已选择的对象。
- 3. 选择"维护",然后从弹出式菜单中选择一个维护选项。
- 4. 结果显示在弹出的窗口中。

### 数据库

选项	描述
允许	用户可以连接到数据库。
不允许	没有用户可以连接到数据库。
分析数据库	收集关于数据库的统计数据。
真空数据库	垃圾收集并根据需要分析数据库。
重建数据库索引	重新创建数据库内的所有索引。

### 表或实体化视图

选项	描述
分析表或分析实体化视图	收集关于表内容的统计数据
真空表或真空实体化视图	垃圾收集并根据需要分析表。
重建表索引或重建实体化	重新创建表的所有索引。
视图索引	

## **SQL** Server

## 数据库和模式

若要开始使用服务器对象,你应该创建并打开一个连接。如果服务器中没有任何对象,你需要创建一个新的数据库或/和一个新的模式。

### 创建一个新的数据库

- 1. 在导航窗格中,右击连接并选择"新建数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中输入数据库的属性。

### 编辑一个现有的数据库

- 1. 在导航窗格中,右击数据库并选择"编辑数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中编辑数据库的属性。

### 创建一个新的模式

- 1. 在导航窗格中,右击数据库并选择"新建模式"。
- 2. 在弹出的窗口中输入模式的属性。

### 编辑一个现有的模式

- 1. 在导航窗格中,右击模式并选择"编辑模式"。
- 2. 在弹出的窗口中编辑模式的属性。

## 表

表是数据库对象,包含数据库中的所有数据。表是由行和列组成,它们的相交点是字段。在主窗口中,点击 <sup>===</sup> "**表**" 来打开表的对象列表。

有两种方法打开一个有图形字段的表。右击表并选择:

选项	描述
打开表	打开表时 Navicat 加载全部 BLOB 字段(图片)。
打开表 (快速)	快速打开图形表, BLOB 字段(图片)将不会被加载直至你点击该单元格。(默
	认情况下不显示,如要使用此选项请在右击时同时按住 SHIFT 键。)

你可以创建一个表快捷方式,右击对象选项卡的表并在弹出式菜单中选择"**创建打开表快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开表来输入数据,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要清空一个表,右击已选择的表并在弹出式菜单中选择"清空表"。

### 表设计器

"表设计器"是一个用于设计表的 Navicat 基本工具,能让你创建、编辑或删除表字段、索引、外键,以及更多。

在"**字段**"选项卡中,你可以搜索一个字段名,选择"编辑"->"查找",或按 CTRL+F。当创建新表时,你可以插入或重新排列字段。

【注意】设计器中的选项卡和选项会根据服务器版本而有所不同。

### 表查看器

当你打开表时 , "**表查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅<u>数据</u>查看器。

## 视图

视图让用户访问一组表,就像它是单个数据一样。你可以使用视图来限制访问行。在主窗口中,点击 <sup>555</sup> "**视图**"来打开视图的对象列表。

你可以创建一个视图快捷方式,右击对象选项卡的视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开视图快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

### 视图设计器

"视图设计器"是一个用于设计视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
窓 预览	预览视图的数据。
₽ 解释	显示视图的查询计划。
·····································	视觉化地创建视图。即使你不认识 SQL , 它亦能让你创建和编辑视图。详细信
	息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"查看"->"结果"->"显示在编辑器下面"或"显示在新页"来选择在编辑器下面显示结果 或显示结果为一个新的选项卡。

### 视图查看器

当你打开视图时 , "**视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

## 过程或函数

过程和函数是模式对象,包含一组保存在服务器上的 SQL 语句 在主窗口中,点击 fx "函数"来打开函数的对象列表。

### 函数向导

在对象工具栏点击 庵 "新建函数"。"函数向导"会弹出,让你简易地创建过程或函数。

- 1. 指定常式的"名" 并选择常式的类型:"过程"或"函数"。
- 2. 定义参数。在相应的列中设置"**名"、"类型模式"、"类型"、"默认值"、"输出"**或/和"**只读**"。

- 3. 如果你是创建一个函数,从列表中选取"函数类型"。然后,如有需要,从列表中选取"模式"和"返回类型"。
- 4. 设置高级选项。

【提示】一旦取消勾选"下次显示向导"选项,你可以前住选项再次启用它。

### 函数设计器

"**函数设计器**"是一个用于设计过程或函数的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中输入有效的 SQL 语句。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 SQL 编辑器。

"代码大纲"窗格显示函数或过程的信息包括参数、代码主体等。如果代码大纲窗格已隐藏,选择"**查看**"->"代码大纲"。

【注意】仅适用于非 Essentials 版。

按钮	描述
C	刷新代码大纲。
▼= ▼=	显示代码大纲的详细信息查看。
<u>Q</u>	打开或关闭滑鼠移过时高亮显示。
<b></b>	展开已选择的项目。
≡₌	折叠已选择的项目。
†≣	切换按位置排序。

### 结果

如要运行过程或函数,在工具栏点击 **小**"运行"。如果 SQL 语句是正确的,该语句将被运行,以及如果该语句应该返回数据,"结果"选项卡会打开显示返回的数据。如果运行过程或函数时发生错误,运行会停止并显示相应的错误信息。如果过程或函数需要输入参数,"输入参数"对话框将弹出。如勾选"原始模式"选项,将不会在传递输入值到过程或函数时添加引号。

【注意】Navicat 支持返回 10 个结果集。

## 其他对象

Navicat 还能让你管理其他 SQL Server 对象:索引、同义词、触发器、备份设备、链接服务器、服务器触发器、程序集、数据库触发器、分区函数和分区方案。在主窗口中,点击 4 "其他",然后选择一个对象来打开对象列表。

## 维护对象

Navicat 为维护 SQL Server 对象提供完整的解决方案。

- 1. 在主窗口的导航窗格中或对象选项卡中选择对象。
- 2. 右击已选择的对象。

- 3. 选择"维护",然后从弹出式菜单中选择一个维护选项。
- 4. 结果显示在弹出的窗口中。

### 数据库

选项	描述
读写	将数据库设置为读写模式。
只读	将数据库设置为只读模式。
在线	使数据库在线。
离线	使数据库离线。
紧急	将数据库设置为紧急状态。
多个用户	将数据库设置为多个用户模式。
单一用户	将数据库设置为单一用户模式。
限制用户	将数据库设置为限制用户模式。

### 程序集

选项	描述
可视	设置显示程序集。
不可视	设置隐藏程序集。

### 索引

选项	描述
重建	重建及启用索引。
改组	改组已启用的索引。
禁用	禁用索引。

### 触发器、数据库触发器或服务器触发器

选项	描述
启用	启用触发器。
禁用	禁用触发器,

# **SQLite**

## 数据库

若要开始使用服务器对象,你应该创建并打开一个连接。在连接窗口常规选项卡中设置的数据库文件名为"main"数据库。

### 附加一个数据库文件

- 1. 在导航窗格中,右击连接并选择"附加数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中输入数据库属性。

### 分离一个数据库

1. 在导航窗格中,右击已附加的数据库并选择"分离数据库"。

### 加密 main 数据库

- 1. 在导航窗格中,右击 main 数据库并选择"加密数据库"。
- 2. 在弹出的窗口中输入密码。

### 解密 main 数据库

- 1. 在导航窗格中,右击 main 数据库并选择"解密数据库"。
- 2. 在对话窗口中确认解密。

### 查看 sqlite\_master 表

- 1. 在导航窗格中,右击数据库并选择"查看主表"。
- 2. sqlite\_master 表打开于数据查看器中。

### 表

表是数据库对象,包含数据库中的所有数据。表是由行和列组成,它们的相交点是字段。在主窗口中,点击 <sup>===</sup> "**表**" 来打开表的对象列表。

你可以创建一个表快捷方式,右击对象选项卡的表并在弹出式菜单中选择"**创建打开表快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开表来输入数据,而无需打开 Navicat 主窗口。

若要清空一个表,右击已选择的表并在弹出式菜单中选择"清空表"。

### 表设计器

"表设计器"是一个用于设计表的 Navicat 基本工具,能让你创建、编辑或删除表字段、索引、外键,以及更多。

在"字段"选项卡中,你可以搜索一个字段名,选择"编辑"->"查找",或按 CTRL+F。

【注意】设计器中的选项卡和选项会根据服务器版本而有所不同。

### 表查看器

当你打开表时,"**表查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅<u>数据</u>查看器。

## 视图

视图让用户访问一组表,就像它是单个数据一样。你可以使用视图来限制访问行。在主窗口中,点击 <sup>55</sup> "**视图**"来打开视图的对象列表。

你可以创建一个视图快捷方式,右击对象选项卡的视图并在弹出式菜单中选择"**创建打开视图快捷方式**"。此选项让你快速直接地打开视图,而无需打开 Navicat 主窗口。

### 视图设计器

"视图设计器"是一个用于设计视图的 Navicat 基本工具。你可以在"定义"选项卡中编辑视图的定义为 SQL 语句(实作 SELECT 语句)。如要自定义编辑器并查看更多 SQL 编辑功能,请参阅 <u>SQL 编辑器</u>。如果你想从 SQL 文件加载 SQL 语句到编辑器,你可以选择"文件"->"导入 SQL"。

按钮	描述
쯊 预览	预览视图的数据。
冒 解释	显示视图的查询计划。
• 视图创建工具	视觉化地创建视图。即使你不认识 SQL , 它亦能让你创建和编辑视图。详细信
	息请参阅 SQL 创建工具。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。

【提示】你可以通过选择"查看"->"结果"->"显示在编辑器下面"或"显示在新页"来选择在编辑器下面显示结果 或显示结果为一个新的选项卡。

### 视图查看器

当你打开视图时,"**视图查看器**"以网格显示数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

## 其他对象

Navicat 还能让你管理其他 SQLite 对象:索引和触发器。在主窗口的主工具栏点击相应的按钮来打开对象列表。

## 维护对象

Navicat 为维护 SQLite 对象提供完整的解决方案。

- 1. 在主窗口的导航窗格中或对象选项卡中选择对象。
- 2. 右击已选择的对象。
- 3. 选择"维护",然后从弹出式菜单中选择一个维护选项。
- 4. 结果显示在弹出的窗口中。

### 数据库

选项	描述
分析数据库	收集有关数据库的统计数据。
真空数据库	重建数据库文件。它只适用于 main 数据库。
重建数据库索引	删除并重建数据库内的所有索引。

## 表

选项	描述
分析表	收集有关表内容的统计数据。
重建表索引	删除并重建表的所有索引。
获取行的总数	计算表中的行数。

## 索引

选项	描述
重建索引	删除及重新创建索引。

# 第六章 - 数据查看器

## 关于数据查看器

数据查看器会以网格或表单显示数据,让你查看、更新、插入或删除数据。如要切换查看,点击位于底部的 田 或 圖。

【注意】表单查看功能仅适用于非 Essentials 版。

数据查看器的工具栏提供以下功能管理数据:

### • 开始事务、提交或回滚

点击 **"开始事务**"来开始一个事务。如要永久完成事务中的全部更改,点击 **"提交**"。或点击 **10 液** 来还原当前事务中所有已运行的工作。

如果在选项中启用了"自动开始事务",每当打开数据查看器时事务会自动开始。

### • 编辑 TEXT、BLOB 或 BFile

让你查看和编辑 TEXT、BLOB 和 BFile 字段的内容。

【注意】只有 Oracle 支持 BFile。

### • 筛选数据

让你在数据网格创建及应用筛选条件来筛选记录。

### • 排序记录

按自定义的次序来排序记录。

### • 导入数据

从文件导入数据。

### • 导出数据

导出数据到文件。

## 网格查看和表单查看

## 使用导航栏

使用数据查看器的"导航栏"按钮,可以快捷方便地浏览记录或页。

按钮	描述					
+	添加记录 - 输入一条新的记录。在使用表查看器的任何时候,点击此按钮来得					
	到一条空白的记录。					
-	删除记录 - 删除一个现有的记录。					
✓	应用更改 - 应用已做的更改。					
×	放弃更改 - 移除当前记录的全部编辑。					
G	刷新 - 刷新数据。					
0	停止 - 当从服务器加载大量数据时,停止加载。					
₩-	<b>第一页</b> - 移动到第一页。					
	第一条记录 - 移动到第一条记录。					
+	<b>上一页</b> - 移动到上一页。					
	上一条记录 - 从当前的记录移动到前一条记录(如果有)。					
<b>→</b>	下一页 - 移动到下一页。					
	下一条记录 - 移动到下一条记录。					
⇒	最后一页 - 移动到最后一页。					
	最后一条记录 - 移动到最后一条记录。					
٥	限制记录设置 - 设置每页显示记录的数。					
<b>III</b>	网格查看 - 切换到网格查看。					
	表单查看 - 切换到表单查看。					

使用"限制记录设置" \$\fotata{}\text{thermostate} 按钮来进入编辑模式。

## 限制记录 📖 条记录 (每页)

如果你想限制每页显示记录的数,可勾选这个选项。否则,全部记录将显示在单一页面。以及,在编辑字段设置值。这数字代表每页显示记录的数。

【注意】这个设置模式只会影响当前的表。如要调整全局设置,请参阅选项。



### 第 a 条记录 (共 b 条) 于第 c 页

记录或页指示器显示的数字代表所选的记录和页数。

- a 已选择的记录。
- b 当前页的记录数。
- c 当前的页数。

## 编辑记录

导航栏可让你快速地切换、插入、更新或删除记录。以网格查看数据有助于在表输入新记录和编辑旧记录。

### 添加一条记录

- 1. 请确保你的游标位于表的第一个空白单元格,然后输入所需的数据。如果你要添加新记录到现有的表,只需简单地点击现有的记录并在导航栏点击 ◆ 或按 CTRL+N 来得到一个空白显示的记录。
- 2. 请看记录左边的选择框。它会由指示当前记录的图形符号 ▶ 变为指示你正在编辑该记录的图形符号 Ⅰ。
- 3. 如要保存记录,只需简单地移动到另一条记录或在导航栏点击 ✓。

### 编辑一条记录

- 1. 点击你要更改的字段来选择你想编辑的记录。
- 2. 在该字段输入新的数据。

【注意】关闭表是另一种保存记录的方法。

### 编辑多个单元格为相同的数据

- 1. 在数据网格中选择一个单元格块。
- 2. 输入新的数据。

【注意】更改会应用到多个有相容数据类型的字段。

### 删除一条记录

- 1. 选择你想删除的记录。
- 2. 只需简单地右击并选择"删除记录"或在导航栏点击 -。

### 编辑要特殊处理记录

如要设置单元格为空白字符串或 NULL,右击已选择的单元格并选择"设置为空白字符串"或"设置为 NULL"。如要在网格查看图像,只需选择"查看"->"显示"->"在网格中显示图像"。


【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。



【提示】要以轻松的方式查看或编辑图像,请参阅图像编辑器。

如要编辑 Date 或 Time 记录,只需简单地点击 或按 CTRL+ENTER 打开编辑器。然后选择或输入所需的信息。单元格中使用的编辑器是由其字段类型决定。

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。




如要编辑 Enum 记录,只需简单地从下拉式列表选择记录。

【注意】仅适用于 MySQL、PostgreSQL 和 MariaDB。



如要编辑 Set 记录,只需简单地点击 或按 CTRL+ENTER 打开编辑器。然后从列表中选择记录。如要移除记录,可以用同样的方式取消勾选它们。

【注意】仅适用于 MySQL 和 MariaDB。



如要查看 BFile 的内容,只需选择 "查看"-> "显示"-> "预览 BFile"。

【注意】仅适用于 Oracle。


如要生成 UUID 或 GUID, 右击已选择的单元格并选择"生成 UUID"。

【注意】仅适用于 PostgreSQL 和 SQL Server。

### 编辑外键记录 (外键数据选择 - 仅适用于非 Essentials 版本)


"**外键数据选择**"是一个有用的工具,让你用一个简单的方法从参考表得到可用的值。它可以显示参考表中的记录和用于搜索特定的记录。

如要将数据加到记录中,只需简单地点击 .... 或按 CTRL+ENTER 打开编辑器。




只要简单地双击来选择所需的数据。

【提示】在默认情况下,只显示"1000"条记录。如要显示所有记录,点击 ■。如要刷新记录,点击 ○ 或按 F5。 点击 ■ 打开左边的窗格来显示列名的列表。然后只需简单地点击来显示其他列。如要移除列,可以用同样的方式取消 勾选它们。



【提示】如要设置列为升序或降序模式,右击列的任何位置并选择"排序"->"升序排序"或"降序排序"。

在 "**筛选**" 编辑框输入搜索字符串并按 ENTER 来筛选特定的记录。



【提示】如要移除筛选结果,简单地移除搜索字符串并按 ENTER。

### 从 Navicat 复制数据

被复制的数据会由 Navicat 复制到 Windows 的剪贴板,以定位分隔字段和回车键分隔记录。它让你简单地将剪贴板的内容粘贴到你想要的任何应用程序。一般的试算表应用程序会注意到字段之间的定位字符,并会整齐地分开剪贴板中的数据为行和列。

### 使用键盘快捷键选择数据

CTRL+A	在数据网格中选择全部行和列。
SHIFT+ARROW	在数据网格中上下左右移动选择单元格。

### 使用滑鼠操作选择数据

- 按住 CTRL 键并同时点选每行来选择所需的记录。
- 选择一个单元格块。

【注意】当你选择所需的记录后,只需简单地按 CTRL+C 或右击并选择 "复制"。

### 在 Navicat 粘贴数据

复制到剪贴板的数据会有以下的格式:

- 数据编排为行和列。
- 行和列分别地以回车键或定位分隔。
- 剪贴板中的列和数据网格中的所选列有相同的序列。

当在 Navicat 粘贴数据时,你可以替换现有记录的内容和追加剪贴板的数据至表。如要替换表中现有记录的内容,你必需在数据网格选择要被剪贴板的数据替换内容的单元格。只需简单地按 CTRL+V 或右击并选择 "**粘贴**"。Navicat 会将剪贴板中的所有内容粘贴到所选的单元格中。如果你没有启用事务,粘贴动作是不可以还原的。

### 复制记录为 Insert 或 Update 语句

如要复制记录为 Insert 或 Update 语句,右击已选择的记录并从菜单中选择"复制为"->"Insert 语句"或"Update 语句"。然后,你可以在任何编辑器中粘贴语句。

### 复制字段名

如要复制字段名为制表符分隔值,右击已选择的记录从菜单中选择"复制为"->"制表符分隔值(字段名)"。如果你想复制数据或复制字段名和数据,你可以选择"制表符分隔值(数据)"或"制表符分隔值(字段名和数据)"。

### 保存数据为一个文件

你可以在表网格中保存数据为一个文件。简单地右击一个单元格并选择"**保存数据为**"。在另存为对话框中输入文件名和扩展名。

【注意】多重选择时不适用。

## 排序、查找或替换记录


### 排序记录

服务器保存记录的次序是根据它们添加表时的次序。Navicat 的排序功能是暂时重新排列记录,以便你可以用一个不同的序列查看或更新它们。

将游标移动到你想要排序内容的列标题,点击列的右边并选择"升序排序"、"降序排序"或"移除排序"。




如要按自定义次序来排序多个字段,在工具栏点击 ↓ "排序"。



### 查找记录

"**查找**" 栏能在编辑窗口中快速搜索文本。只需简单地选择"**编辑**"->"**查找**" 或按 CTRL+F。然后,选择"**查找数据**"并输入搜索字符串。

搜索会在游标当前位置开始直到文件的最后。大写或小写搜索是没有分别。



如要查找下一个文本,只需简单地点击"下一个"或按 F3。

### 替换记录

如要打开替换栏,简单地勾选"替换"框并输入你想搜索和替换的文本。


点击"替换"或"全部替换"来自动替换第一个相符项目或全部相符项目。

如果你按了"全部替换",你可以点击"应用"来应用更改,或点击"取消"来取消更改。



### 查找列

如要搜索一个列,只需简单地选择"编辑"->"查找"或按 CTRL+F。然后,选择"查找列"并输入搜索字符串。



## 筛选记录

请使用以下的方法筛选网格中的数据:

- 右击一个字段并在弹出式菜单选择"筛选"->"字段 xxx 值"来用当前已选列的值筛选记录。
- "**自定义筛选**" 对话框能快速创建一个简单的筛选。只需简单地右击字段并在弹出式菜单选择"**筛选**"->"**自定义筛选**"。你可以使用字符"\_"来代表在条件中任何单一符号,和使用字符"%"来代表在条件中任何一组符号。
- 你还可以使用更复杂的方式自定义你的筛选,右击字段并在弹出式菜单选择"**筛选**"-> **Y**"**筛选**",或在工具栏点击 **Y**"**筛选**"。筛选向导会出现在网格的上方,你可以看到现有的筛选条件,简易地点击左边的核取钮来启用或禁用它。

## 操作原始数据

Navicat 通常识别用户在网格输入的字符串为一般字符串,任何特殊字符或函数将被处理为纯文本(即是它的功能会被忽略)。

在"原始数据模式"编辑数据是一个方便和直接的方法来应用服务器的内建函数。如要使用原始数据模式功能,只需简单地选择"查看"->"显示"->"原始数据模式"。

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。

雇员编号	名字	姓氏	电子邮件	电话号码	雇用日期
103	'杰 '	'李'	'AHUNOLD'	'590.423.4567'	'1990-01-03 00:00:00'
104	'书民'	'周'	'BERNST'	'590.423.4568'	'1991-05-21 00:00:00'
I 105	CONCAT('世', ' ', '广')	'吴'	'DAUSTIN'	'590.423.4569'	'1997-06-25 00:00:00'
106	'慧文'	'郑'	'VPATABAL'	'590.423.4560'	'1998-02-05 00:00:00'
107	'家洁 '	'±'	'DLORENTZ'	'590.423.5567'	'1999-02-07 00:00:00'

## 设置数据查看格式

使用以下的方法来设置表网格的格式:

### 移动列

- 1. 用滑鼠的左键按住列标题。
- 2. 移动鼠标直到一个粗黑线出现在所需的位置。
- 3. 释放滑鼠,列将会移动。

		_			
姓氏	电子邮件	电话号码	雇用日期	工作编号 ▼	薪金
赵	SKING	515.123.4567	1987-06-17 00:00:00	AD_PRES	24000
钱	NKOCHHAR	515.123.4568	1989-09-21 00:00:00	AD_VP	17000
孙	LDEHAAN	515.123.4569	1993-01-13 00:00:00	AD_VP	17000
李	AHUNOLD	590.423.4567	1990-01-03 00:00:00	IT_PROG	9000
周	BERNST	590.423.4568	1991-05-21 00:00:00	IT_PROG	6000
吴	DAUSTIN	590.423.4569	1997-06-25 00:00:00	IT_PROG	4800
郑	VPATABAL	590.423.4560	1998-02-05 00:00:00	IT_PROG	4800
Ξ	DLORENTZ	590.423.5567	1999-02-07 00:00:00	IT_PROG	4200
冯	NGREENBE	515.124.4569	1994-08-17 00:00:00	FI_MGR	12000
陈	DFAVIET	515.124.4169	1994-08-16 00:00:00	FI_ACCOUNT	9000

### 冻结已选择的列

如果表中有很多列,而你想冻结一或多个列来识别记录,只需简单地右击你想冻结的列并选择"**显示**"->"**冻结已选择的列**"或从"**查看**"菜单选择。

已冻结的列会移动到表网格的最左边。这个动作会锁定已冻结的列,防止它们被编辑。

如要解除已冻结的列,只需简单地右击表的任何位置并选择"显示"->"解除冻结列"或从"查看"菜单选择。

### 设置列宽

- 按住列顶部的右边界并拖曳到左或右。
- 双击列顶部的右边界来调整为最适合列的宽度。
- 右击你想设置列宽的列并选择"**显示**"->"**设置列宽**"或从"**查看**"菜单选择。然后,在"**设置列宽**"对话框输入列宽。

【提示】结果只会应用到已选择的列。

### 设置行高

右击表网格的任何位置并选择"显示"->"设置行高"或从"查看"菜单选择。然后,在"设置行高"对话框输入行高。

【提示】这个动作只能应用到当前的表网格。

### 显示或隐藏列

如果表中有很多列,而你想在表网格隐藏其中一些列,只需简单地右击表网格的任何位置并选择"**显示**"->"**显示或隐藏列**"或从"**查看**"菜单选择。然后,选择你想隐藏的列。

隐藏列将会从表网格中消失。

如要取消隐藏列,只需简单地右击表网格的任何位置并选择"**显示**"->"**显示或隐藏列**"或从"**查看**"菜单选择、然后, 选择你想重新显示的列。



### 显示或隐藏 ROWID

如果你想显示或隐藏每行的 rowid(地址),右击表网格的任何位置并选择"显示"->"显示或隐藏 ROWID"或从"查看"菜单选择。

ROWID 列将显示于最后的列。

【注意】仅适用于 Oracle 和 SQLite。

## 辅助编辑器

【注意】Oracle 的 BFile 字段不可以编辑。

"**文本**" 窗格让你编辑数据为纯文本。如要更改语法高亮显示,简单地右击空白位置并选择"**语言**"。使用导航栏的 **▼**按钮来更新已更改的记录到表。

"十六进制"窗格让你在十六进制模式中编辑数据。使用导航栏的 按钮来更新已更改的记录到表。

【注意】使用键盘的 INSERT 键来切换插入和覆盖模式。


"**图像**"窗格让你显示数据为图像。使用 🖿 "加载"、 🖺 "保存到磁盘"和 🔟 "清除"按钮来从文件加载或移除图像,或保存图像到一个文件。

"网页" 窗格让你如在网页浏览器中显示 HTML 代码数据。

"动态列" 窗格让你编辑 MariaDB 的动态列数据。使用左边的 <table-cell-rows> 和 👄 按钮来添加和删除值。

# 筛选向导

筛选向导让你快捷地为你的表网格创建及应用指定的筛选条件。此外,它更可让你保存筛选条件到一个设置文件以备日后使用。在工具栏点击 **""筛选**"来启用筛选。



- 1. 如要添加一个新的条件到准则,只需简单地点击 "<添加>"。
- 2. 点击列框(核取钮旁)并选择一个表列。
- 3. 点击运算符框(列框旁)并选择一个筛选运算符。你可以从列表中选择"自定义"来手动输入准则。

筛选运算符	结果
等于	字段 = '值'
不等于	字段 <> '值'
小于	字段 < '值'
小于或等于	字段 <= '值'
大于	字段 > '值'
大于或等于	字段 >= '值'
包含	字段 LIKE '%值%'
包含 (不区分大小写)	字段 ILIKE '%值%'
	仅适用于 PostgreSQL。
不包含	字段 NOT LIKE '%值%'
不包含 (不区分大小写)	字段 NOT ILIKE '%值%'
	仅适用于 PostgreSQL。
开始以	字段 LIKE '值%'

结束以	字段 LIKE '%值'
是 null	字段 IS NULL
不是 null	字段 IS NOT NULL
是空的	字段 = "
不是空的	字段 <> "
介于	((字段 >= 值 1) AND (字段 <= 值 2))
不介于	NOT ((字段 >= 值 1) AND (字段 <= 值 2))
在列表	字段 IN ('aaa','bbb',)
不在列表	字段 NOT IN ('aaa','bbb',)

- 4. 点击准则值框(运算符框旁)来打开适当的编辑器并输入准则值,准则值框使用的编辑器是由列的数据类型决定。
- 5. 点击逻辑运算符框 ( 准则值框旁 ) 并选择 "and" 、 "or" 、 "and not" 、 "or not" 。
- 6. 重复步骤 1-5 来添加另一个新条件。
- 7. 点击 "**<应用 (Ctrl+R)**>" 或按 CTRL+R 来看筛选结果。

【提示】若要设置复合筛选,简单地右击已选择的条件并选择"缩进"或"减少缩进"。

你可以保存筛选准则到设置文件及加载它们以备日后使用。只需简单地右击筛选向导并选择"**打开设置文件**"、"**保存**设置文件"、"**另存为**"或"**删除设置文件**"。

# 第七章 - 查询

## 关于查询

查询是根据用户的请求用可读格式显示从数据库中提取的数据。Navicat 提供两个强大的 SQL 查询工具:查询编辑器 - 可直接编辑查询文本,查询创建工具 - 视觉化地创建查询。你可以保存查询,用于设置自动运行任务。在主窗口中,点击 "查询"来打开查询的对象列表。你亦可以在主工具栏点击 "新建查询"来创建一个新的查询而不必打开任何连接。

如要使用外部编辑器打开查询,右击查询并选择"使用外部编辑器打开"。你可以在选项中设置外部编辑器的文件路径。

【提示】查询(.sql)保存于<u>设置位置</u>。如要打开该文件夹,右击查询并选择"**在文件夹中显示**"。如果连接已同步到Navicat Cloud,它的查询会保存在云。

### 查询设计器

按钮	描述
直面 查询创建工具	打开 SQL 创建工具来视觉化地创建查询。
美化 SQL	在编辑器中以美化 SQL 选项设置代码的格式。
() 代码段	显示代码段窗格。
<u>文本</u>	启用用于查看和编辑数据的辅助编辑器。
₹ 与出结果	导出查询的结果。
▶ 运行	运行查询:运行、运行当前语句或运行已选择的(当已高亮显示 SQL)。
■ 停止	停止运行查询。
<b>智解释</b>	显示查询的查询计划。

### 在 Navicat 打开一个外部 SQL 文件

- 在主窗口中,点击 <sup>6</sup> "新建查询"。
- 2. 在查询设计器中,选择"文件"->"打开外部文件"。
- 3. 选择文件和编码。
- 4. 点击"打开"。

### 保存一个已打开的外部 SQL 文件为 Navicat 查询

- 1. 在查询设计器中,选择 "文件"-> "另存为 Navicat 查询"。
- 2. 输入查询名和选择保存路径。
- 3. 点击"确定"。

### 保存一个 Navicat 查询为外部 SQL 文件

- 1. 在查询设计器中,选择"文件"->"另存为外部文件"。
- 2. 选择保存路径和输入文件名。
- 3. 点击"保存"。

# SQL 编辑器

SQL 编辑器让你创建查询或视图。它让你创建和编辑 SQL 文本,准备和运行已选择的查询。你可以在一个查询窗口编写多句 SQL 语句。拖放或双击右边的"识别符"窗格的一个识别符来将它添加到编辑器中。

【提示】当你使用 SQL 创建工具创建 SQL 时, SELECT 语句将会在 SQL 编辑器中自动生成。

Navicat 提供广泛的高级功能,例如:编辑代码功能、智能自动完成代码、设置 SQL 格式及更多。

### 设置 SQL 格式

如要更改 SQL 语句格式,简单地从"格式"菜单选择 -

### 缩进

为已选择的代码行增加或减少缩进。

#### 注释

为已选择的代码行加上注释或取消注释。

### 转换大小写

将已选择的代码变为大写或小写。

美化 SQL (仅适用于非 Essentials 版本)

以美化 SQL 选项设置已选择的代码的格式。

美化 SQL 选项 (仅适用于非 Essentials 版本)

更改 SQL 美化器的选项。

选项或按钮	描述
短括号长度	设置短括号的长度。
大写关键字	将全部 SQL 关键字转为大写。
美化	保存及应用 SQL 美化器的选项。

简化 SQL (仅适用于非 Essentials 版本)

简化 SQL 编辑器中的 SQL 格式。

### 自动完成代码(仅适用于非 Essentials 版本)

在编辑器中输入 SQL 语句时, Navicat 的自动完成代码功能会弹出一个建议列表。它以语句完成和数据库对象的可用属性(例如:数据库 表 字段 视图等)加上其相应的图标来协助你完成语句。你可以更新代码建议,选择"编辑"->"自动完成代码"->"更新自动完成代码的信息"。


如要使用自动完成代码,只需简单地按"."来显示在当前范围内的数据库对象的可用属性。

当建议列表出现时,按 TAB 插入第一个项目。你还可以使用上箭头或下箭头选取所需的项目,然后按 TAB 或 ENTER。

```
SELECT
      雇员`.`雇员编号`,
     `雇员`.`名字`,
`雇员`.`姓氏`,
           `工作编号`.
      雇员
      `雇员`。
6
         雇用日期 dateti
                                                   雇员信息.雇员 ▲
         雇员编号 double
                                                   雇员信息 雇员
         部门编号 double
                                                   雇员信息 雇员
         薪金 double
                                                   雇员信息 雇员
         经理编号 double
                                                   雇员信息,雇员
         电话号码 varchar(20)
                                                   雇员信息 雇员
         电子邮件 varchar(25)
                                                   雇员信息 雇员
          工作编号 varchar(10)
                                                   雇员信息 雇员
         姓氏 varchar(25)
                                                   雇员信息 雇员
         名字 varchar(20)
                                                   雇员信息雇员 ✔
```

此外,你可以输入一个字符或在你的键盘上按 ESC 或 CTRL+SPACE 来使用自动完成代码,以取得 SQL 关键字或数据库对象。

如果你从列表中选取一个代码段的名,已保存的代码会插入到编辑器中。



【提示】拖动建议列表的右下角来调整其大小。

你可以在选项中启用或禁用自动完成代码功能。

### 代码折叠

代码折叠功能让你折叠代码,代码块只会显示代码的第一行在 SQL 编辑器中。

可以折叠的代码块标示此图标 <sup>□</sup> 在代码块的第一行的左边。有一条垂直线由图标延伸到可折叠代码的底部。相反,一个已折叠的代码块标示此图标 <sup>□</sup> 在代码块的左边。你可以点击 <sup>□</sup> 来折叠代码块或点击 <sup>□</sup> 来展开代码块。

```
CREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `inventory_in_stock`(p_inventory_id INT) RETURNS
     tinyint(1)
          READS SOL DATA
3 ☐ BEGIN
          DECLARE v_rentals INT;
          DECLARE v_out
 6
          #AN ITEM IS IN-STOCK IF THERE ARE EITHER NO ROWS IN THE rental TABLE
          #FOR THE ITEM OR ALL ROWS HAVE return_date POPULATED
 8
10
          SELECT COUNT(*) INTO v_rentals
          FROM rental
WHERE inventory_id = p_inventory_id;
11
12
13
14 🕀
          IF v_rentals = 0 THEN ...
          SELECT COUNT(rental_id) INTO v_out
18
          FROM inventory LEFT JOIN rental USING(inventory_id)
WHERE inventory.inventory_id = p_inventory_id
AND rental.return_date IS NULL;
19
20
21
22
23 🖽
          IF v_out > 0 THEN ...
     END
```

### 括号高亮显示

Navicat 支持在编辑器中高亮显示成对的括号,即()。

### 【注意】游标必须在括号上才能显示高亮显示。

```
1
       SELECT
2 日 IFNULL(
3 日 SUM(
        SUM(
       (
    (TO_DAYS( rental.return_date ) - TO_DAYS( rental.rental_date ) ) > film.
    rental_duration,
    (TO_DAYS( rental.return_date ) - TO_DAYS( rental.rental_date ) ) - film.
5 =
 6
       rental_duration ),
 8
9
10
11
          ) INTO v_overfees
13
       FROM
14
          rental.
15
          inventory,
16
          film.film_id = inventory.film_id
          AND inventory.inventory_id = rental.inventory_id
AND rental.rental_date <= p_effective_date
AND rental.customer_id = p_customer_id;
19
20
```

### 查找和替换

### 查找

查找栏能在编辑器中快速搜索文本。只需简单地从菜单栏选择"编辑"->"查找"或按 CTRL+F,然后输入搜索字符串。

```
CREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `inventory_in_stock`(p_inventory_id INT) RETURNS
        tinyint(1)
             READS SOL DATA
  3 ☐ BEGIN
             DECLARE v_rentals INT;
             DECLARE v_out
             #AN ITEM IS IN-STOCK IF THERE ARE EITHER NO ROWS IN THE rental TABLE #FOR THE ITEM OR ALL ROWS HAVE return_date POPULATED
  8
 10
             SELECT COUNT(*) INTO v_rentals
 12
             WHERE inventory_id = p_inventory_id;
 14
             IF v_rentals = 0 THEN
 15
               RETURN TRUE;
 17
             SELECT COUNT(rental_id) INTO v_out
FROM inventory LEFT JOIN rental USING(inventory_id)
WHERE inventory.inventory_id = p_inventory_id
AND rental.return_date IS NULL;
 18
 19
 20
 21
             IF v_out > 0 THEN
 23 🖹
× 夕 查找: inventory_id
                                                       下一个
                                                                       全部高亮显示
                                                                                                                   □替换
```

搜索会在游标的当前位置开始直到文件的结尾。

要查找下一个相符项目,只需简单地点击"下一个"或按 F3。

### 替换

如要打开替换栏,简单地勾选"替换"框。然后,输入你想搜索和替换的文本。

点击"替换"按钮来替换第一个相符项目。

点击"全部替换"按钮来自动替换全部相符项目。



查找和替换还有一些额外的选项,点击 2:

选项	描述
全部高亮显示	在编辑器中高亮显示全部相符项目。
递增搜索	在输入每个字符时为搜索字符串查找相符文本。
大小写符合	启用大小写相关的搜索。
正规表达式	搜索正规表达式。
整个字	返回符合搜索字符串整个单词的对象。

### 含引号复制

如要复制 SQL 语句时包含引号,只需简单地右击高亮显示的 SQL。然后,选择"含引号复制"并选择格式。

### 自动换行

在自动换行模式中,水平滚动条会被移除。超出编辑器窗口大小的 SQL 语句自动在下一行显示。如要启用自动换行,选择"**查看**"-> 🔜 "**自动换行**"。

#### 放大或缩小

Navicat 有放大或缩小编辑器中的 SQL 的功能。缩放选项在"查看"->"显示"->"缩放"。键盘快捷键亦可达到同样的效果。

放大:[CTRL+=]

缩小:[CTRL+-]

重设:[CTRL+0]

【注意】在不同选项卡或窗口打开的编辑器不会受缩放影响。

# SQL 创建工具(仅适用于非 Essentials 版本)

Navicat 提供 SQL 创建工具让你视觉化地创建查询。它让你不需具有 SQL 知识就能轻松创建和编辑查询。数据库对象显示在左边窗格。而在右边窗格分为两部分:上面的"图表设计"窗格和下面的"语法"窗格。

在查询设计器中,点击 🛅 "**查询创建工具**"按钮来打开视觉化的 SQL 创建工具。


【注意】SQL 创建工具只支持 SELECT 语句。请使用查询编辑器来创建复杂的查询。

如要添加表或视图到查询,简单地从左边窗格拖曳它到图表设计窗格或双击它。如要在查询包含字段,在图表设计窗格中勾选字段名的左边方格。如要包含全部字段,勾选对象标题的左边方格。

如要从图表设计窗格移除对象,点击在对象标题的交叉按钮。

如要添加表或视图别名,简单地在图表设计窗格双击表或视图名并输入别名。

【提示】你也可以在图表设计窗格通过右击任何字段来设置准则。



### 设置字段关系

如要将数据库对象用两个字段联系起来,只需从一个对象拖曳一个字段到另一个,链接的字段之间将出现一条线条。

【提示】如要删除某些对象的全部链接,点击在对象别名旁的"-"按钮。

你可以在语法窗格更改链接的关系,点击运算符并在弹出式菜单中选择属性项目。从列表(=,<>,<,<=,>,>=)中选取一个项目来更改关系条件。点击"**确定**"来确定你作出的更改。你也可以更改联接的类型。

#### 设置输出字段

你在图表设计窗格选择的字段将会显示在语法窗格,让你设置它们的显示顺序和使用 "<**Distinct**>"、"<**func**>"和 "<**别名**>"修改查询的输出字段。

#### <Distinct>

如果你想相同的记录不会包含在查询结果,可启用这个选项。

#### <func>

为每个字段设置聚合函数(SUM、MAX、MIX、AVG、COUNT)。

#### <別名>

更改输出查询字段的名。

### 设置准则

如要添加一个条件,在语法窗格的"**WHERE**"子句点击"<-->"。点击"<-->"来从在查询可用的表字段的列表中选择字段。如要定义你的准则,可在编辑选项卡中直接输入你的值。点击"="来设置条件运算符。

### 设置组准则

你可以在语法窗格的"GROUP BY"子句设置条件将查询记录分组。它们的设置方式与设置准则相同。其条件将会包含在当前查询的"HAVING"语句中。

### 设置排序准则

你可以在语法窗格的"ORDER BY"子句设置排序查询记录的方式。如要更改排序方向,点击"ASC"或"DESC"。

### 设置限制准则

"LIMIT"子句是用于将查询结果限制在指定的范围内。你可以用它来显示首 X 条结果,或显示范围由 X 至 Y 的结果。


它被写为 Limit X, Y 并包含在查询的最后。X 是开始点(请记住第一条记录是 0), 而 Y 是期间(显示几多条记录)。

【注意】仅适用于 MySQL、PostgreSQL、SQLite 和 MariaDB。

# 代码段(仅适用于非 Essentials 版本)

代码段为在 SQL 编辑器中工作时将可重用的代码插入到 SQL 语句中提供了一种简单的方法。代码段窗格位于 SQL 编辑器的右边。如果编辑器窗口停靠在 Navicat 主窗口内,你可以点击在信息窗格中的 () 图标来打开代码段库。

代码段库包含所有内建和用户定义的片段。从下拉式列表中选择一个标签,或在搜索框中输入搜索字符串来筛选代码段列表。如果你想根据数据库类型显示可用的片段,你可以右击代码段库的任何位置并禁用"**显示其他数据库类型的片段**"。




内建的片段是不可编辑的。在代码段库中双击用户定义的片段来编辑它。如果你想隐藏内建的片段,你可以右击代码段库的任何位置并禁用"显示默认的片段"。

#### 使用代码段

在编辑器中插入一个代码段有两种方法。

• 你可以在编辑器中开始输入代码段的名。智能自动完成代码功能将弹出自动完成单词的建议列表。从列表中选取一个片段名,已保存的代码将被插入到编辑器中。



• 你可以将代码段库中的代码段拖放到编辑器中。

将带有占位符的代码段插入编辑器后,你可以轻松地定位到它们,点击其中一个占位符,然后使用 TAB 键并输入信息。

```
1 □ label: LOOP
2 statement_list
3 
4 □ If exit_condition THEN
5 LEAVE label;
6 - END IF;
7 END LOOP label;
8
```

#### 创建代码段

你可以创建自己的代码段并将其加到代码段库中。如要创建一个代码段,在编辑器中选择所需的代码,然后右击并选择"**创建片段**"。

或者,点击代码段窗格中的 (à。如果使用此方法,则必须在新建代码段窗口中手动输入代码,在编辑器中已选的代码 不会自动加到代码框中。

【提示】代码段 (.nsnippet) 保存于设置文件位置中的 "snippets" 文件夹。

选项或按钮	描述
未命名的文本框	输入在代码段库和自动完成代码列表中显示的片段名。
数据库类型	选择该片段的数据库服务器类型。
标签	为该片段选择一个现有的标签或输入一个新的标签名。
备注	输入代码段库中显示的片段的描述。
代码	输入代码。
50	高亮显示代码中的任何单词并点击此按钮来添加占位符。占位符将以浅绿色高
	亮显示。
=0	在代码中高亮显示占位符,然后点击此按钮来移除它。

# 查询结果

你可以在任何的服务器运行查询。在工具栏中,从下拉式列表选择目标服务器数据库和/或模式。然后点击 **运行**"。如果该查询语句是正确的,它将被运行。如果该查询应该返回数据,"**结果**"选项卡会打开并显示返回的数据。如果运行查询时发生错误,运行会停止并显示相应的错误信息。

"**结果**"选项卡以网格显示查询返回的结果数据。数据可以用两种模式显示:网格查看和表单查看。详细信息请参阅数据查看器。

【注意】Navicat 支持返回 10 个结果集。

你可以通过选择"**查看**"->"**结果**"->"**显示在编辑器下面**"或"**显示在新页**"来选择在编辑器下面显示结果或显示结果为一个新的选项卡。

你可以运行部分已选择的查询,只需在 SQL 编辑器中高亮显示 SQL 并点击 "**运行已选择的**"。如要运行当前游标处于的语句(将处于放在所需语句中),只需点击 "**运行**"按钮旁的下箭头并选取 "**运行当前语句**"。

### 自定义选项卡名

如要自定义选项卡的名,在 SQL 编辑器中,只需在每句 SELECT 语句前添加 -- NAME:tab\_name 或 /\*NAME:tab\_name\*/。



### 显示剖析和状态(仅适用于 MySQL 和 MariaDB)

如果你想在运行查询时显示其剖析和状态,只需选择"**查看**"->"**显示剖析和状态**"和在工具栏点击 🕨 "**运行**"。

"剖析"选项卡显示对查询的剖析: Table lock、System lock、Statistic 等。

【注意】在 MySQL 5.0, 仅 5.0.37 或以上版本支持。在 MySQL 5.1, 仅 5.1.24 或以上版本支持。

"状态"选项卡显示查询的状态: Bytes received、Bytes sent 等。

# 查询参数

查询支持在查询文本内使用参数。你可以设置查询参数,于每次运行查询时添加变量值。参数是一个以 \$ 开头以及用 [] 括住的识别符,例如:[\$任何名]。

运行查询时,你可以在"输入参数"对话框输入你想要搜索的数据。如勾选"原始模式"选项,将不会在传递输入值到查询时添加引号。

# 调试 Oracle 查询(仅适用于非 Essentials 版本)

如要调试 Oracle 查询,在工具栏点击 🕷 "调试"来启动 Oracle 调试器。

如果查询设有输入参数,请先输入参数。

# 第八章 - 模型(仅适用于 Navicat Premium 和

# 企业版)

# 关于模型

"模型"是一个用于创建和操作物理数据库模型的强大工具。在主窗口中,点击 📴 "模型"来打开模型的对象列表。

### 一些主要的功能如下:


- 图形化创建和操作一个物理模型。
- 逆向工程,将一个数据库/模式、表或视图转为物理模型。
- 正向工程,将一个物理模型转为 SQL 文件或数据库/模式。
- 直接创建和编辑表结构。

如要创建一个模型,在对象工具栏点击 📴 "新建模型"。新建模型窗口会弹出让你选择"数据库"和"版本"。

【提示】模型文件(.ndm)保存于<u>设置文件位置</u>。如要打开该文件夹,右击模型并选择"**在文件夹中显示**"。如果模型已同步到 Navicat Cloud,它会保存在云。

# 模型窗口

模型窗口是由一个工具栏、几个窗格和图表画布所组成,让你设计模型。一个模型文件可以有多个图表。在模型中,每一个图表是由一个选项卡来表示。若要创建一个新图表,从菜单栏选择"图表"->"新建图表"。



### ① 工具栏

工具栏位于模型窗口的顶部。你可以使用工具栏来做一些基本的工作,例如:添加表或视图,应用自动调整版面等。

### ② 浏览器窗格

浏览器窗格有两个选项卡:"**模型**"和"**图表**"。模型选项卡显示模型中的所有表或视图,包括在每个独立图表中的。你可以简单地从模型选项卡拖放一个对象到活跃图表画布。图表选项卡显示在活跃图表中的所有已添加的对象(表、视图、外键、层、笔记、图像等)。如果浏览器窗格已隐藏,从菜单栏选择"**查看**"->"**显示浏览器**"。

### ③ 历史窗格

历史窗格记录了你已採取的所有行动。只要简单地点击一个行动来还原到该状态。如果历史窗格已隐藏,从菜单栏选择"**查看**"->"显示浏览器"和"显示历史"。

### ④ 属性窗格

属性窗格包含"模型"、"图表"和"对象"选项卡,让你设置你的模型的默认属性。你可以快捷地编辑模型、活跃图表和已选择对象的属性设置。如果属性窗格已隐藏,从菜单栏选择"查看"->"显示属性"。

选项	描述
箭头开始样式	箭头后端的样式。
黑白	勾选这框来更改图表颜色为黑白。
粗体	勾选这框或按 CTRL+B 来设置表、视图、外键或形状为粗体。
边界颜色	形状边界的颜色。
端点样式	线条或箭头的端点样式。
大小写相关	表或视图的大小写相关设置。仅适用于 MySQL 和 MariaDB 模型。
颜色	对象的颜色。

虚线样式	线条或箭头的虚线样式。
数据库类型	模型的数据库类型。
数据库版本	模型的数据库版本。
图表符号	图表的符号。此值可以是默认、简单、IDEF1X、UML、IE (Crow's Foot) 或典形。
	箭头前端的样式。
字体粗体	勾选这框来设置笔记或标签的字体为粗体。
字体颜色	笔记、标签或层的字体颜色。
字体斜体	勾选这框来应用斜体样式到笔记或标签字体。
字体名	笔记、标签或层的字体名。
字体大小	笔记、标签或层的字体大小。
高度	对象的高度。
高度 (页)	图表的高度(纸张数)。
联接样式	线条或箭头的联接样式。
左	从对象到画布左边的像素数。
模型类型	模型的类型。
名	对象的名。
透明度	图像或形状的透明度 此值可介于 0 和 100, 100 代表不透明和 0 代表透明
参考基数	参考(父)表或实体的外键或关系基数。
参考(子)基数	参考(子)表或实体的外键或关系基数。
模式名	表或视图的模式名。
显示名	勾选这框来显示外键或形状的链接的名。
显示模式名	勾选这框来显示图表中的表或视图的模式名。
显示视图关系	勾选这框来显示视图的关系线条。
表字体名	表的字体名。
表字体大小	表的字体大小。
上	从对象到画布顶部的像素数。
可视	勾选这框来显示外键或关系线条。
宽度	对象的宽度。
宽度 (页)	图表的宽度(纸张数)。

### ⑤ 概览窗格

概览窗格显示在画布上整个的活跃图表。若要放大或缩小在图表中选择的区域,调整滑杆。如果概览窗格已隐藏,从菜单栏选择"**查看**"->"**显示属性**"和"**显示概览**"。使用键盘快捷键亦可得到同样的效果:

放大: [CTRL++] 或 [CTRL+滑鼠滚轮向上]

缩小: [CTRL+-] 或 [CTRL+滑鼠滚轮向下]

### ⑥ 图表画布

你可以在图表画布中设计你的图表。

# 创建圖表

### 添加表

如果图表符号设置为默认, 🔑 图标代表字段为一个主键。而 🍳 图标则代表字段为一个索引。

【注意】如果你右击字段,你可以选择添加、插入、删除、重命名字段及设置字段为主键。

在画布中表对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
设计表	在表设计器中编辑表结构,例如字段、索引、外键等。设计器内的选项卡和选
	项是根据你所选择的图表数据库类型而有所不同。
添加关联的对象	添加全部关联的表或视图到选择的表。
添加字段	添加字段到现有的表。
剪切	从图表移除表并放它在剪贴板。
复制	从图表复制表到剪贴板。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部表	在图表中选择全部表。
删除	从图表或从图表和模型中删除表。
重命名	更改表的名。
颜色	更改表的颜色。
调整适合大小	自动调整表的大小以适合其内容。
置于顶层	将表提到顶层。
置于底层	移动表到底层。

### 添加视图

若要添加一个新的视图,点击工具栏的 🔲 按钮,并点击画布的任何位置。你可以从浏览器的模型选项卡添加一个现有的视图,简单地从模型选项卡拖放视图到画布。

【注意】如果你右击视图连接器,你可以选择添加或删除顶点,以及更改它的颜色,或者前往源视图和目标表。

在画布中视图对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
设计视图	在视图设计器中编辑视图结构。设计器内的选项卡和选项是根据你所选择的图
	表数据库类型而有所不同。
添加关联的对象	添加全部关联的表或视图到选择的视图。
剪切	从图表移除视图并放它在剪贴板。
复制	从图表复制视图到剪贴板。

粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部视图	在图表中选择全部视图。
删除	从图表或从图表和模型中删除视图。
重命名	更改视图的名。
颜色	更改视图的颜色。
调整适合大小	自动调整视图的大小以适合其内容。
置于顶层	将视图提到顶层。
置于底层	移动视图到底层。

### 添加外键

若要添加一个外键,点击工具栏的 按钮,并由子表拖拉一个字段到父表的字段。若要显示或隐藏链接的名标签,简单地在属性窗格中勾选或取消勾选"**显示名**"选项。

当你移动滑鼠到一个外键连接器时,父和子表的边界会分别变为绿色和蓝色。此外,父和子表的参考字段均会高亮显示。

在画布中外键对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
设计关系	在表设计器中编辑外键。设计器内的选项卡和选项是根据你所选择的图表数据
	库类型而有所不同。
基数在 表名 1	设置基数在表名 1:无、唯一、多个、一或多个、零或一个、零或多个。
基数在 表名 2	设置基数在表名 2: 无、唯一、多个、一或多个、零或一个、零或多个。
添加顶点	添加一个顶点到外键连接器上。
删除顶点	从外键连接器上删除一个顶点。
删除全部顶点	从一个外键连接器上删除全部顶点。
前往源	前往并选择源(子)表。
前往目标	前往并选择目标(父)表。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部关系	在图表中选择全部外键。
删除从图表和模型	从图表和模型中删除外键。
颜色	更改外键的颜色。

### 添加标签

在画布中标签对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
编辑	更改标签的内容。
剪切	从图表移除标签并放它在剪贴板。

复制	从图表复制标签到剪贴板。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部标签	在图表中选择全部标签。
删除	从图表中删除标签。
调整适合大小	自动调整标签的大小以适合其内容。
置于顶层	将标签提到顶层。
置于底层	移动标签到底层。

### 添加笔记

笔记通常用于帮助记录图表设计进程。例如,解释一组表对象。若要创建一个新的笔记,点击工具栏的 声 按钮,并点击画布的任何位置。

在画布中笔记对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
编辑	更改笔记的内容。
剪切	从图表移除笔记并放它在剪贴板。
复制	从图表复制笔记到剪贴板。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部笔记	在图表中选择全部笔记。
删除	从图表中删除笔记。
颜色	更改笔记的颜色。
调整适合大小	自动调整笔记的大小以适合其内容。
置于顶层	将笔记提到顶层。
置于底层	移动笔记到底层。

# 添加图像

若要添加一个新的图像,点击工具栏的 🖴 按钮,并点击画布的任何位置。然后,在打开对话框中选择图像。

在画布中图像对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
重设大小	重新设置图像的大小为它的原始大小。
重设高宽比率	保持图像的原始宽度与高度的比率。
剪切	从图表移除图像并放它在剪贴板。
复制	从图表复制图像到剪贴板。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部图像	在图表中选择全部图像。
删除	从图表中删除图像。
置于顶层	将图像提到顶层。

置于底层移动图像到底层。	
--------------	--

### 添加形状

若要创建一个新形状(线条、箭头、矩形、椭圆、用户、数据库、云形、触发器、服务器、桌面或移动设备),点击工具栏的 望 按钮并选择一种形状。然后,点击画布的任何位置。若要显示或隐藏链接的名标签,简单地在属性窗格中勾选或取消勾选"显示名"选项。

在画布中形状对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
重设高宽比率	保持形状的原始宽度与高度的比率。
	仅适用于矩形、椭圆、用户、数据库、云形、触发器、服务器、桌面和移动设
	备。
剪切	从图表移除形状并放它在剪贴板。
复制	从图表复制形状到剪贴板。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部形状	在图表中选择全部形状。
删除	从图表中删除形状。
颜色	更改形状的颜色。
边界颜色	更改形状边界的颜色。
	仅适用于矩形、椭圆、用户、数据库、云形、触发器、服务器、桌面和移动设
	备。
箭头开始样式	更改箭头后端的样式。
	仅适用于箭头。
箭头结束样式	更改箭头前端的样式。
	仅适用于箭头。
添加顶点	添加一个顶点到线条或箭头上。
	仅适用于线条和箭头。
删除顶点	从线条或箭头上删除一个顶点。
	仅适用于线条和箭头。
删除全部顶点	从一个线条或箭头上删除全部顶点。
	仅适用于线条和箭头
置于顶层	将形状提到顶层。
置于底层	移动形状到底层。

### 添加层

层是用于帮助组织在画布上的对象(例如:表、笔记、图像等)。你可以添加全部关联的对象到同一层。例如,你可以选择添加全部有关于销售的表到一层。若要创建一个新的层,点击工具栏的 🍱 按钮,并点击画布的任何位置。

在画布中层对象的弹出式菜单选项包括:

选项	描述
剪切	从图表移除层并放它在剪贴板。
复制	从图表复制层到剪贴板。
粘贴	将剪贴板的内容贴到图表。
选择全部层	在图表中选择全部层。
删除	从图表中删除层。
颜色	更改层的颜色。
调整适合大小	自动调整层的大小以适合其内容。
置于顶层	将层提到顶层。
置于底层	移动层到底层。

### 使用图表画布

### 显示网格

若要在图表画布启用网格,从菜单栏选择"查看"->"显示网格"。

### 对齐网格

若要在画布对齐对象到网格,从菜单栏选择"查看"->"对齐网格"。

### 更改图表符号

若要更改图表的符号,从菜单栏选择"图表"->"图表符号"。

选项	描述
默认	Navicat 使用的默认符号样式。
简单	一个简单的符号样式。表或视图只显示名。
IE (Crow's Foot)	Crow's Foot 符号样式。
IDEF1X	ICAM DEFinition 语言信息模型方法。
UML	Universal Modeling Language 样式。
典形	典形的符 <del>号</del> 样式。
黑白	更改图表颜色为黑白。
显示模式名	显示在图表中表和视图的模式名。

### 更改图表维度

若要更改图表中使用的纸张数,从菜单栏选择"图表"->"图表维度"并设置"宽度"和"高度"。

### 对齐对象

若要在画布对齐对象,选择多个对象(表、视图、笔记、标签、图像或形状),然后右击并选择"**对齐**"->"**左对齐**"、"**居中**"、"**右对齐**"、"**上对齐**"、"**居中对齐**"或"**下对齐**"。

### 更改对象分布

若要在画布分布对象,选择多个对象(表、视图、笔记、标签、图像或形状),然后右击并选择"**分布**"->"**横向**"或 "纵**向**"。

### 更改版面设置

若要更改纸张大小、方向和边界,选择"文件"->"版面设置"。

### 应用自动调整版面

若要自动排列在画布上的对象,点击 接钮 按钮 若要更改自动调整版面,从菜单栏选择"**图表**"->"**自动调整版面选项**"并设置以下选项:

选项	描述
自动调整图表维度	自动选择合适的图表维度。
调整适合的表大小	自动调整表的大小以适合其内容。
品质	自动调整版面输出的品质。
对象距离	在图表中对象之间的距离。

# 逆向工程

逆向工程是模型的其中一个主要功能。这功能让你加载现有的数据库结构以创建新的图表。它支持导入数据库、模式、 表或视图。

Navicat 提供一个向导,一步一步指导你完成任務:

- 1. 选择 "文件" -> "从数据库导入"。
- 2. 选择一个连接。
- 3. 选择你要导入的数据库、模式、表或视图。
- 4. 点击"开始"。

你也可以简单地在 Navicat 主窗口使用逆向工程创建一个新模型。右击一个已打开的数据库或模式、表或视图并在弹出式菜单中选择"逆向数据库到模型"、"逆向模式到模型"、"逆向表到模型"或"逆向视图到模型"。

# 正向工程

### 同步到数据库

"**同步到数据库**"功能让你比对模型和现有模式或表,显示它们之间结构的差异,并提供同步模型的结构到目标连接。

Navicat 提供一个向导,一步一步指导你完成任務:

- 1. 选择 "文件" -> "同步到数据库"。
- 2. 选择同步类型。

- 3. 选择源数据库、模式、表或视图,并从现有的连接中选择目标连接。
- 4. 选择比对和运行的选项。
- 5. 点击"比对"来生成一套脚本,显示源和目标对象之间的差别。
- 6. 选择你要运行的脚本。
- 7. 点击"运行查询"。

### 选择同步类型

### 同步已选择的模式

设置同步已选择的模式里的所有对象。

### 同步已选择的对象

设置只同步已选择的对象。

### 选择模式或对象和连接

在这个步骤里,选择模型中一个或以上的模式或对象来比对目标模式或对象。如果模型的对象是来自现有的模式,你可以选择现有的模式。否则,在"**没有模式的对象将同步到这个模式**"为源模型的对象输入一个目标模式名来比对。

然后,从现有的连接选择目标连接及数据库。

### 选择比对和高级选项

【注意】下列选项是根据你所选择的图表数据库类型而有所不同。

### 比对自动递增

如果你想比对表的自动递增值,可勾选这个选项。

### 比对字符集

如果你想比对表的字符集,可勾选这个选项。

#### 比对检查

如果你想比对检查,可勾选这个选项。

### 比对排序规则

如果你想比对表的排序规则,可勾选这个选项。

### 比对定义者

如果你想比对视图的定义者,可勾选这个选项。

### 比对排除

如果你想比对排除,可勾选这个选项。

### 比对外键

如果你想比对表外键,可勾选这个选项。

### 用大小写相关比对识别符

如果你想用大小写相关选项比对表识别符,可勾选这个选项。

### 比对索引

如果你想比对索引,可勾选这个选项。

### 比对主键

如果你想比对表主键,可勾选这个选项。

### 比对规则

如果你想比对规则,可勾选这个选项。

### 比对表

如果你想比对表,可勾选这个选项。

### 比对触发器

如果你想比对触发器,可勾选这个选项。

### 比对唯一键

如果你想比对唯一键,可勾选这个选项。

### 比对视图

如果你想比对视图,可勾选这个选项。

### 遇到错误时继续

在同步进程中忽略遇到的错误。

### 更改对象的 SQL

如果对象将在目标中更改,要包含所有的相关 SQL 语句,可勾选这个选项。

### 创建对象的 SQL

如果新的对象将创建在目标,要包含所有的相关 SQL 语句,可勾选这个选项。

### 删除对象的 SQL

如果对象将从目标中删除,要包含所有的相关 SQL 语句,可勾选这个选项。

#### 查看比对结果

"**源对象**"和"**目标对象**"查看显示在结构比对后模型和数据库/模式对象之间的不同之处,在"**查询修改**"列表中提供详细 SQL 语句。

红色项目表示其他数据库或模式不存在的对象。蓝色项目表示其他数据库或模式存在的对象,但侦测到有不同的定义。



在默认情况下,所有脚本在"查询修改"列表中是取消勾选的。勾选你想应用到目标的脚本。

你可以高亮显示多行脚本,然后右击以显示弹出式菜单。选择"已勾选脚本的详细信息"以查看完整 SQL 语句。



点击"运行查询"按钮来运行已选择的查询。

### 导出 SQL

在你完成模型后,你可以保存模型表结构和关系为一个脚本文件。"**导出 SQL**"功能为脚本生成一个 SQL 文件。若要开始使用导出 SQL 功能,从菜单栏选择"**文件**"->"**导出 SQL**"。

#### 常规属性

### 文件

设置输出的文件名和位置。

### 对象

选择你想导出的模型对象。

### 高级属性

【注意】下列选项会根据你所选择的图表数据库类型而有所不同。

### 默认模式

为没有模式设置的对象设置模式名。

### 包含自动递增

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含表自动递增。

### 包含字符集

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含表及字段的字符集。

### 包含检查

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含检查。

### 包含排序规则

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含表的排序规则。

### 包含删除 SQL

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含删除对象的 SQL 语句。

### 包含用级联删除

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含级联选项删除对象的 SQL 语句。

### 包含排除

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含排除。

### 包含外键

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含外键。

### 包含索引

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含索引。

#### 包含主键

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含主键。

### 包含规则

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含规则。

### 包含模式

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含模式名。否则,SQL 语句只包含对象名。

### 包含触发器

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含触发器。

#### 包含唯一键

如果勾选了这个选项,将会在文件中包含唯一键。

### 服务器版本

选择 SQL 文件的服务器版本。

# 模型转换

Navicat 让你将你的模型从一种数据库类型转换为另一种数据库类型,例如:转换 MariaDB 10.0 物理模型为 PostgreSQL 9.0 物理模型。

在转换进程中,所有数据类型会自动转换。如果从一个数据库类型转换为另一种,转换进程不会更改视图的 SQL 语法。而目标数据库版本是 MySQL 4.0 或以下,所有视图会移除。

若要转换一个已打开的模型文件,选择"文件"->"转换模型为"。然后,选择目标的"数据库"和"版本"。

## 预览和打印模型

若要预览打印前的页面,简单地点击 🚨 按钮。你可以打印模型到打印机或各种文件格式。

### 打印到打印机

选择"文件"->"打印"来直接发送你的图表到打印机。你可以在弹出的窗口设置打印机选项。

#### 打印到文件

选择"文件"->"打印为"并选择文件格式,为你的图表创建 PDF、PNG 或 SVG 文件。

## 模型提示和技巧

Navicat 提供一些实用的提示,令创建模型更有效率。

### 在图表画布找到对象

在浏览器的图表选项卡中双击对象将跳至在图表画布中的对应对象。

### 从模型删除对象

在图表画布中选择对象并按 SHIFT+DELETE。

### 打开表或视图编辑器

在浏览器的模型选项卡或图表画布中双击表或视图。

### 取得表或视图结构(SQL 语句)

在图表画布中选择并复制表或视图,然后贴它到其他文本编辑器。

### 不使用表设计器来设计字段

选择并点击表名,并按 TAB 或下箭头来添加或编辑字段。Navicat 将根据你输入的字段名预计字段类型。

### INTEGER/int/int4/NUMBER

- "id"、"no"字尾(如果它是第一列,将设置为主键)
- "num" 字尾
- 包含 "qty"、"number"
- "age"、"count"

### DECIMAL(10,2)/decimal(10,2)/NUMBER/REAL/money

• "price"、"cost"、"salary" 字尾

### FLOAT/double/float8/NUMBER/REAL/float

• 包含 "size"、"height"、"width"、"length"、"weight"、"speed"、"distance"

### DATE/datetime/date/TEXT/datetime2

• 包含 "date"、"time"

### VARCHAR(255)/varchar(255)/VARCHAR2(255)/TEXT

• 其他字段名

在字段名前输入 \* 来识别成主键,例如:\*itemNo:int。

在字段名和字段类型之间输入:来自定义字段类型,例如:itemName:varchar(255)。

### 重新排列字段

### 删除字段

### 添加顶点到外键、线条或箭头

在图表画布中选择外键、线条或箭头,然后按住 SHIFT 键,点选一下来添加顶点。

### 删除在外键、线条或箭头上的顶点

在图表画布中选择外键、线条或箭头,然后按住 SHIFT 键,点选顶点。

### 切换到掌形模式

按住 SPACE 键,然后移动图表。

### 在打印预览中选择一页

按住 SHIFT 键,然后用滑鼠指向一页来显示页数。

按住 SHIFT 键,然后点选一页来跳至图表画布中的对应页。


# 第九章 - 调试器(仅适用于非 Essentials 版)

# 关于调试器

Navicat 提供两款代码调试器:"Oracle PL/SQL 调试器"和"PostgreSQL PL/pgSQL 调试器"。使用调试器,你可以切换断点,获取调用堆栈,查看变量值,追踪代码等。

# Oracle PL/SQL 调试器

Oracle PL/SQL 调试器能指导你一步一步调试函数、过程、包和查询的代码。如要启动调试器,点击对象设计器内的 \\ "调试" 按钮。



你可以使用工具栏或菜单运行最常用的调试动作:

按钮	描述
▶ 运行	开始在调试模式下运行代码。如有需要,输入参数。调试器会运行你的代码直
	到代码结束或到达下一个断点。键盘快捷键:F9
	恢复运行。当前的行将被运行。如果该行是一个过程或函数调用,它会绕过过
	程或函数。计数器将移动到下一行的代码。键盘快捷键:F10
* 逐语句	恢复运行。当前的行将被运行。如果该行是一个过程或函数调用,计数器会移
	动到过程或函数的第一句语句。否则,计数器将移动到下一行的代码。键盘快
	捷键:F11
‡ 跳过	恢复运行。当前的过程或函数中余下的代码将被运行。随后,计数器会跳到过
	程或函数调用者之后的行。键盘快捷键:SHIFT+F11
☆ 结束程	恢复运行。计数器将跳到过程或函数的最后一行。

■ 停止 停止逐步运行代码。运行将停止,并且无法恢复。

"代码"窗格显示过程或函数的代码。你可以在语句旁的灰色范围点击 • 来为调试添加或移除断点。如要添加一个变量到监看列表,只需简单地右击高亮显示的代码并选择"添加到监看列表"。

"调用堆栈"窗格显示一个依调用次序排列的过程和函数的列表。如要跳到过程或函数,右击并选择"前往函数"。

"**断点**"窗格显示全部断点,让你删除、启用或禁用断点。如要启用或禁用一个断点,只需勾选或取消勾选其核取钮。 此外,你可以删除一个断点或全部断点,只需右击断点并选择"**移除断点**"或"**移除全部断点**"。如要跳到断点所在的 行,右击断点并选择"**前往函数**"。

"**本地变量**"窗格显示全部本地变量和其值。在"**值**"列中点击一个值来进行编辑。如要添加一个变量到监看列表,只需右击变量并选择"**添加到监看列表**"。


"参数"窗格显示输入的参数。如要添加一个参数到监看列表,只需右击变量并选择"添加到监看列表"。

"**监看列表**"窗格显示被监看的变量的信息,让你添加、删除或编辑监看变量。如要添加监看变量,只需右击窗格的任何位置并选择"**添加变量**"。然后,输入"**变量名**"。在"**值**"列中点击一个值来进行编辑。如要删除一个监看变量或全部监看变量,只需右击变量并选择"**移除变量**"或"**移除全部变量**"。

"日志"窗格显示调试代码时的信息日志和函数或过程完成运行后的结果。

# PostgreSQL PL/pgSQL 调试器

PostgreSQL PL/pgSQL 调试器能指导你一步一步调试 PL/pgSQL 函数。如要启动调试器,点击函数设计器内的 **\*\*\* \*\*\***



你可以使用工具栏或菜单运行最常用的调试动作:

按钮	描述
▶ 运行	开始在调试模式下运行代码。如有需要,输入参数。调试器会运行你的代码直

	到代码结束或到达下一个断点。键盘快捷键:F9
	恢复运行。当前的行将被运行。如果该行是一个函数调用,它会绕过函数。计
	数器将移动到下一列的代码。键盘快捷键:F10
* 逐语句	恢复运行。当前的行将被运行。如果该行是一个函数调用,计数器会移动到函
	数的第一句语句。否则,计数器将移动到下一行的代码。键盘快捷键:F11
‡ 跳过	恢复运行。当前的函数中余下的代码将被运行。随后,计数器会跳到函数调用
	者之后的行。键盘快捷键:SHIFT+F11
■ 停止	停止逐步运行代码。运行将停止,并且无法恢复。

<sup>&</sup>quot;代码"窗格显示函数的代码。你可以在语句旁的灰色范围点击 🧶 来为调试添加或移除断点。

"**断点**"窗格显示全部断点。你可以删除一个断点或全部断点,只需右击断点并选择"**移除断点**"或"**移除全部断点**"。如要跳到断点所在的行,右击断点并选择"**前往函数**"。

"本地变量"窗格显示全部本地变量和其值。在"值"列中点击一个值来进行编辑。

"参数"窗格显示输入的参数。

"日志" 窗格显示调试代码时的信息日志和函数完成运行后的结果。

<sup>&</sup>quot;调用堆栈" 窗格显示一个依调用次序排列的函数的列表。

# 第十章 - 数据迁移工具

# 关于数据迁移工具

Navicat 提供一系列强大的工具让你处理数据,包括导入向导、导出向导、数据传输、数据同步、结构同步、转储 SQL 文件、运行 SQL 文件。使用这些工具,你可以轻松地在不同的服务器、数据库和格式之间迁移数据。

## 导入向导

### 关于导入向导

"**导入向导**"让你从 CSV、TXT、XML、DBF 等格式导入数据到表。你可以将设置保存为一个设置文件以供将来使用或用作设置自动运行任务。如要打开导入向导窗口,在对象工具栏点击 **以 "导入向导**"。

【注意】Navicat Essentials 版只支持导入纯文本格式的文件,例如 TXT、CSV、XML 和 JSON。

【提示】你可以拖拉一个支持格式的文件到表的对象选项卡,或到导航窗格中的一个数据库或模式。Navicat 将会自动弹出导入向导窗口。如果已高亮显示现有的表,Navicat 将会导入文件到已高亮显示的表。否则,它会导入文件到新的表。

### 选择文件格式

为源文件选择一个可用的导入类型。

【注意】Excel 文件格式是根据你的电脑里安装的 Microsoft Office 版本。

### 选择源文件

设置源文件的名。"导入从"文本框内的扩展名会根据在第一步已选择的导入类型而改变。然后,为源文件选择"编码"。

【注意】你可以同时导入多个文件。

#### **Excel**

工作表将会显示在"表"列表中。

### Access

如果你的 Access 文件设有安全性设置(即表密码和用户安全性等级),你则需要输入所需的信息。点击"**安全性**"按钮来输入更多设置:

### 系统数据库文件

设置 Access 文件的系统安全性文件,例如:D:\Temp\Security.mdw。

#### 数据库密码

如果数据库有密码,在此输入密码。

### 登录名

输入用户安全性等级设置的用户名。

### 登录密码

输入用户的密码。

### **ODBC**

### 设置一个 ODBC 数据源连接

- 1. 在控制台,选择"系统管理工具"。
- 2. 选择 "数据源 (ODBC)"。
- 3. 在"用户数据源名"选项卡点击"新建"按钮。
- 4. 选择合适的 ODBC 驱动程序,如 "Microsoft ODBC for Oracle"并点击 "完成"按钮。
- 5. 输入所需的信息。
- 6. 点击"确定"按钮,你的 ODBC 驱动程序将会显示在列表中。

### 在 Navicat 连接到 ODBC 数据源

- 1. 在"导入从"点击 …。
- 2. 在"提供者"选项卡中,选择合适的 ODBC 驱动程序,如 "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers"。
- 3. 在"连接"选项卡中,从"使用数据源名"下拉式列表选择数据源并提供有效的用户名和密码。
- 4. 如果连接成功,所有可用的表将显示在"表"列表中。

【提示】如果你从 Access 或 ODBC 导入,"添加查询"和"修改查询"按钮会打开"添加查询"对话框,让你创建查询来导入源表内的某些行。换句话说,即是只导入符合你设置的准则的行。表和查询会显示在"表"列表中。如要删除查询,选取它并点击"删除查询"按钮。

### 选择分隔符 - TXT、CSV、XML

#### TXT, CSV

### 记录分隔符

指定文件的记录分隔符。

### 分隔符

导入以分隔格式的文本文件。

### 字段分隔符,文本识别符号

指定字段的分隔符和用于括住文本值的字符。

### 固定宽度

导入固定宽度格式的文本文件。如要界定源列的边界,请在所需的位置上点击以添加一条中断线。你可以简单地拖曳中断线来移动它,或双击它来移除。



### **XML**

### 表示一个表列的标签

定义一个标签以识别表列。

### 将标签的属性视为表字段

例如:

<row age= "17">

<id>1</id>

<name>sze</name>

</row>

如果勾选了这个选项,Navicat 将会把"age"连同"id"和"name"识别为表字段,否则,只有"id"和"name" 将会被导入作为表字段。

【注意】Navicat 不支持多层的 XML 文件。

### 选择附加选项 - TXT、CSV、XML、Excel

下列的选项会根据你在第一步选择的文件格式而有所不同。

#### 字段名行

Navicat 识别哪一行为列标题。

### 第一个数据行

Navicat 在哪一行开始读取实际数据。

### 最后一个数据行

Navicat 在哪一行停止读取实际数据。

【注意】如果在文件中没有列标题,请在第一个数据行输入1以及在字段名行输入0。

### 日期排序、日期分隔符

指定日期的格式和日期的分隔符。

### 小数点符号

指定小数数值的小数点分隔符。

### 时间分隔符

指定时间的分隔符。

### 日期时间排序

指定日期和时间排序。

### 二进制数据编码

设置二进制数据是以 Base64 编码或无编码导入。

### 选择目标表

你可以定义一个新的表名或从下拉式列表中选择导入到现有的表。

【注意】如果你在"目标表"输入一个新的数据表名,在"新建表"内的框将会自动勾选。

源表	目标表	新建表
I 工作历史记录	工作1	

导入多个表时,所有表会显示在列表中。

源表	目标表	新建表
上班时间	上班时间	
国家	国家	
工作	工作	
I 工作历史记录	工作1	~
部门位置	部门位置	


### 调整字段结构和映射字段

Navicat 会依源表对字段类型和长度作出假设。你可以从下拉式列表选择你所需的类型。

【提示】导入多个表时,你可以从"源表"下拉式列表选择其他表。



如果你导入数据到现有的表,你则需要手动映射源字段名到目标表,或右击并从弹出式菜单选择"**智慧配对全部字段**"、"**直接匹配全部字段**"和"**全部取消匹配**"来进行快速匹配。



如果你透过 ODBC 导入,"条件式查询"按钮会打开"WHERE"对话框,让你指定一个 *WHERE* 子句来导入源表内的某些行。换句话说,只导入符合你设置的准则的行。

## 选择导入模式

选择定义如何导入数据的导入模式。

<b>与</b> 入模式
<ul><li>● 追加: 添加记录到目标表</li></ul>
○ 更新: 更新目标和源记录相符的记录
○ 追加或更新: 如果目标存在相同记录,更新它。否则,添加它
○ 删除: 删除目标中和源记录相符的记录
○ 复制: 删除目标全部记录,并从源重新导入

【提示】如要启动余下的选项,你必须在上一步启用主键。



点击 "高级" 按钮来进行更多设置。下列选项是根据连接的服务器类型而有所不同。

#### 在每个运行中运行多个查询

如果你想在每个运行中运行多个查询,可勾选这个选项。

#### 使用延伸插入语句

插入记录时使用延伸插入语法。

### 例如:

INSERT INTO `僱员` VALUES ('1', '梁明洁'', '23'), ('2', '邱礼安'', '56'), ('0', '许勤', '23');

#### 使用 NULL 取代空白字符串

如果源数据字段有空白字符串,就以 NULL 值导入。

#### 忽略外键约束

在导入进程中忽略外键约束的检查。

#### 遇到错误时继续

在导入进程中忽略遇到的错误。

#### 包含唯一键、索引和外键

在导入进程中包含唯一键、索引和外键。

【注意】仅文件类型为 MS Access 数据库或 ODBC 才支持。

#### 创建自动递增字段

在导入进程中创建自动递增字段。

【注意】仅文件类型为 MS Access 数据库、Paradox 文件或 DBase 文件才支持。

#### 导入删除的记录

在导入进程中导入在 DBase 文件中已删除的记录。

【注意】仅文件类型为 DBase 文件才支持。

### 保存和开始导入

点击"开始"按钮来开始导入进程。向导将显示导入进度、运行时间和成功或失败信息。

导入进程完成后,你可以点击"记录"按钮来打开日志文件。

【提示】点击"保存"按钮来保存你的设置为设置文件。

## 导出向导

## 关于导出向导

"**导出向导**"让你从表、视图或查询结果导出数据到任何可用的格式。你可以将设置保存为一个设置文件以供将来使用或用作设置自动运行任务。如要打开导出向导窗口,在对象工具栏点击"**导出向导**"。

【注意】Navicat Essentials 版只支持导出纯文本格式的文件,例如 TXT、CSV、HTML、XML、SQL 和 JSON。

## 选择文件格式

为目标文件选择一个可用的导出格式。


【注意】Excel 文件格式是根据你的电脑里安装的 Microsoft Office 版本 Navicat 64-bit 版本不支持导出到 .mdb 文件。

### 选择保存路径

你可以在这个步骤设置导出的文件名和路径。

勾选你想导出的对象名旁的框。如果在对象窗格高亮显示了现有的表,它将会被自动勾选并指定一个默认的文件名和位置。"**导出到**"文本框内的扩展名会根据在第一步选择的导出类型而改变。

【注意】导出查询结果时,请确保在运行导出向导前保存查询。否则,这里不会显示源对象。



全选按钮	描述
全选或取消全选	选择或取消选择全部源对象。
导出选择的到相同文件	导出已选的表到相同的目标文件。当文件格式是 Excel,每一个对象会导
	出为 Excel 文件内的一个工作表。
导出选择的到相同文件夹	导出已选的表到相同的目录。

高级按钮	描述
编码	选择导出文件的编码。
添加时间戳	如果你想文件名有导出运行时的时间戳,可勾选这个选项。然后,从下
	拉式列表选择日期或时间格式。

## 选择要导出的列

你可以选择要导出的字段。在默认情况下,列表中所有字段都已选择。如果你不想导出某些字段,首先取消勾选"**全部字段**"选项,然后在列表中取消勾选那些字段。

【注意】导出查询结果时,向导会将会跳过这个步骤。

### 选择附加选项

下列选项是根据在第一步选择的文件格式而有所不同。

#### 包含列的标题

如果勾选了这个选项,字段名将会包含在导出的文件。

#### 追加

将记录追加至现有的文件。

#### 遇到错误时继续

在导出进程中忽略遇到的错误。

#### 在 XML 中使用属性格式

#### 属性格式

- <RECORDS>
- <RECORD OrderNo="1003" ItemNo="1" PartNo="1313" Qty="5" Discount="0"></RECORD>
- <RECORD OrderNo="1004" ItemNo="1" PartNo="1313" Qty="10" Discount="50"></RECORD>
- </RECORDS>

#### 非属性格式

- <RECORDS>
- <RECORD>
  - <OrderNo>1003</OrderNo>
  - <ItemNo>1</ItemNo>
  - <PartNo>1313</PartNo>
  - <Qty>5</Qty>
  - <Discount>0</Discount>
- </RECORD>
- <RECORD>
  - <OrderNo>1004</OrderNo>
  - <ItemNo>1</ItemNo>
  - <PartNo>1313</PartNo>
  - <Qty>10</Qty>
  - <Discount>50</Discount>
- </RECORD>
- </RECORDS>

#### 记录分隔符、字段分隔符、文本识别符号

指定记录的分隔符、字段的分隔符和用于括住文本值的字符。

#### 日期排序、日期分隔符

指定日期的格式和日期的分隔符。

#### 零填充日期

如有需要,加上前导零将日期和月份填补至两位数字。

#### 时间分隔符

指定时间的分隔符。

#### 小数点符号

指定小数数值的小数点分隔符。

#### 二进制数据编码

设置二进制数据是以 Base64 编码或无编码导出。

### 保存和开始导出

点击"开始"按钮来开始导出进程。向导将显示导出进度、运行时间和成功或失败信息。

导出进程完成后,你可以点击"打开"按钮来开导出的文件或日志文件。

【提示】点击"保存"按钮来保存你的设置为设置文件。

## 数据传输(仅适用于非 Essentials 版)

## 关于数据传输

Navicat 让你从一个数据库和/或模式传输对象到另一个数据库和/或模式,或者到一个 SQL 文件。目标数据库和/或模式可以与源数据库和/或模式的服务器相同或在其他服务器中。如要打开数据传输窗口,从菜单栏选择"**工具**"->"数据传输"。

你可以将设置保存为一个设置文件以供将来使用或用作设置<u>自动运行任务</u>。如要打开一个已保存的设置文件,点击"**加** 载设置文件"按钮并从列表中选取。

【提示】设置文件保存于设置文件位置。

【提示】你可以拖拉表到导航窗格中的一个数据库或模式。如果目标数据库或模式是在相同的连接中,Navicat 将会直接复制表。否则,Navicat 将会弹出数据传输窗口。

## 选择连接和高级选项(步骤一)

#### 选择源和目标连接

在"**常规**"选项卡中,定义"**源数据库**"和"**目标数据库**"的连接、数据库和/或模式。你可以点击 **不**来交换源和目标的设置。

你亦可以将所选的数据库对象直接传输到文本文件。选取"**文件**"选项。然后,选择文件的目标路径、"**SQL 格式**"和"编码"。

【注意】Navicat Premium 支持在不同的服务器类型之间传输表和数据,例如:从 MySQL 到 Oracle。

#### 选择高级选项

在"选项"选项卡中,设置高级选项。选项是根据源和目标连接的服务器类型而有所不同。

#### 遇到错误时继续

在传输进程中忽略遇到的错误。

#### 转换对象名为

如果你需要在进程中转换对象名为"小写"或"大写",可勾选这个选项。

#### 创建记录

如果你需要将所有记录传输到目标数据库和/或模式,可勾选这个选项。

#### 创建表

如果你想在目标数据库和/或模式创建表,可勾选这个选项。假设没有勾选这个选项以及表已存在于目标数据库或模式, 那么所有数据将会追加至目标表。

#### 创建目标数据库或模式 (如果不存在)

如果指定的数据库/模式不存在于目标服务器,创建一个新的数据库或模式。

#### 创建前删除目标对象

如果数据库对象已存在于目标数据库和/或模式,可勾选这个选项。一旦数据传输开始,目标服务器内的现有对象将会被删除。

#### 用级联删除

如果你想级联删除从属的数据库对象,可勾选这个选项。

#### 包含自动递增

如果勾选了这个选项,将会在表包含自动递增。

#### 包含字符集

如果勾选了这个选项,将会在表包含字符集。

#### 包含检查

如果勾选了这个选项,将会在表包含检查。

#### 包含引擎或表类型

如果勾选了这个选项,将会包含表的类型。

#### 包含排除

如果勾选了这个选项,将会在表包含排除约束。

#### 包含外键约束

如果勾选了这个选项,将会在表包含外键。

#### 包含索引

如果勾选了这个选项,将会在表包含索引。

#### 包含其他表选项

如果勾选了这个选项,将会包含表的其他选项。

#### 包含规则

如果勾选了这个选项,将会在表包含规则。

#### 包含触发器

如果勾选了这个选项,将会在表包含触发器。

#### 包含唯一键

如果勾选了这个选项,将会在表包含唯一键。

#### 锁定源表

在数据传输进程中,锁定在源数据库和/或模式的表。

#### 锁定目标表

在数据传输进程中,锁定在目标数据库和/或模式的表。

#### 使用完整插入语句

插入记录时使用完整插入语句。

#### 例如:

INSERT INTO `用户`(`ID 编号`, `用户名`, `年龄`) VALUES ('1', '梁明洁', '23');

INSERT INTO `用户`(`ID 编号`, `用户名`, `年龄') VALUES ('2', '邱礼安', '56');

#### 使用 SHOW CREATE TABLE 中的 DDL

如果勾选了这个选项,将会使用 SHOW CREATE TABLE 中的 DDL。

#### 使用 sqlite\_master 中的 DDL

如果勾选了这个选项,将会使用 SQLITE\_MASTER 表中的 DDL。

#### 使用延迟插入语句

插入记录时使用 DELAYED 插入 SQL 语句。

#### 例如:

INSERT DELAYED INTO `用户` VALUES ('1', '梁明洁', '23');

INSERT DELAYED INTO `用户` VALUES ('2', '邱礼安', '56');

INSERT DELAYED INTO `用户` VALUES ('0', '许勤', '23');

#### 使用扩展插入语句

插入记录时使用扩展插入语句。

例如: INSERT INTO `用户` VALUES ('1', '梁明洁', '23'), ('2', '邱礼安', '56'), ('0', '许勤', '23');

#### 为 BLOB 使用十六进制格式

以十六进制格式插入 BLOB 数据。

#### 使用单一事务

如果你想在数据传输进程中使用单一事务,可勾选这个选项。

#### 使用事务

如果你想在数据传输进程中使用事务,可勾选这个选项。

## 选择对象和开始数据传输(步骤二)

在默认情况下,"数据库对象"列表内的所有数据库对象均已选取。如果您不想传输某些数据库对象,请取消勾选它们。



	只传输已勾选的数据库对象。然而,如果在创建数据传输设置文件后,在源数据
	库和/或模式中添加任何新的数据库对象,新建的数据库对象将不会被传输,除非
	你手动修改数据库对象列表。
<b>△</b>	所有的数据库对象将传输到目标数据库和/或模式,所有新添加的数据库对象也将
	会被传输而不必修改数据传输设置文件。

然后,点击"开始"按钮来运行数据传输进程。窗口会显示运行进度、运行时间和成功或失败信息。

## 数据同步(仅适用于非 Essentials 版)

### 关于数据同步

Navicat 让你以详细分析的进程从一个数据库和/或模式传输数据到另一个。换句话说, Navicat 能使不同的数据库和/或模式的数据保持最新,以便每个库包含相同的信息。如要打开数据同步窗口,从菜单栏选择"**工具**"->"数据同步"。

所有表必须包含主键,以及所有的源表结构和目标表结构必须相同。你可在数据同步前应用结构同步。

你可以将设置保存为一个设置文件以供将来使用或用作设置<u>自动运行任务</u>。如要打开一个已保存的设置文件,点击"**加** 载设置文件"按钮并从列表中选取。

【提示】设置文件保存于设置文件位置。

【注意】SQL Server 2000 不支持此功能。对于 Oracle 服务器,在数据同步进程中,BLOB、CLOB、NCLOB、LONG 和 LONG RAW 数据会被忽略。数据库链接同步到 9i 服务器时,TIMESTAMP 主键不能同步(插入、更新)。数据库链接同步到任何服务器时,RAW 主键不能同步(插入、更新、删除),而且不会发生错误。

【提示】Navicat Premium 和 Navicat for MySQL 均支持 MySQL 与 MariaDB 之间的同步。

## 选择连接和比对选项(步骤一)

#### 选择源和目标连接

在"**常规**"选项卡,为"**源数据库**"和"**目标数据库**"定义连接、数据库和/或模式。你可以点击 **不**来交换源和目标的设置。

#### 选择比对选项

在"选项"选项卡,设置比对选项。

#### 使用事务

当发生错误时回滚所有数据。

#### 显示详细同步信息

在同步期间,如果你想在信息日志列出详细的进程,可勾选这个选项。

#### 插入记录、删除记录、更新记录

勾选这些选项以进行这些动作。

### 选择表映射(步骤二)

这个步骤,在默认情况下,只有源和目标之间含有相同表名的表会在列表中映射。如果你不想同步某些表,只需从下拉式列表手动禁用它们。

### 查看数据比对结果(步骤三)

比对数据后,窗口显示将在目标表中插入、更新或删除的记录数。取消勾选"**显示相同的表和其他**"选项来隐藏具有相同数据的表和具有不同结构的表。在默认情况下,所有具有不同数据的表和所有动作均已勾选。你可以取消勾选你不想应用于目标的表或动作。



当你在列表中选择一个表时,底部窗格将显示源和目标中的数据。从列表中选择一个选项来显示差异。源和目标之间不同的值会突出显示。你可以取消选取你不想应用于目标的记录。

选项	描述
不同	显示源表和目标表中所有不同的记录。
插入	仅显示目标表中不存在的记录。
更新	仅显示源表和目标表中存在但具有不同值的记录。

删除	仅显示源表中不存在的记录。
相同	显示源表和目标表中存在并具有相同值的记录。
全部行	显示源表和目标表中的所有记录。




点击"部署"按钮来显示所有已选表和记录的脚本。

### 编辑和运行已选择的脚本(步骤四)

你可以在"部署脚本"选项卡中查看将在目标数据库中运行的所有脚本。

部署脚本按钮	描述
编辑	打开"编辑部署脚本"窗口来重新排列脚本的排序。这与点击"部署脚本"按
	钮相同。
复制到剪贴板	将所有脚本从部署脚本选项卡复制到剪贴板。
在查询编辑器打开	打开一个新的查询窗口并显示脚本。

在"编辑部署脚本"窗口中,使用箭头按钮移动脚本。



如有需要,勾选"**遇到错误时继续**"选项来在运行进程中忽略遇到的错误。然后,点击"**运行**"按钮来运行脚本。窗口会显示运行进度、运行时间和成功或失败信息。

## 结构同步(仅适用于非 Essentials 版)

### 关于结构同步

Navicat 让你以详细分析的进程比对和修改表的结构和其他对象。换句话说, Navicat 能比对两个数据库和/或模式之间的对象并显示其结构的差异处。如要打开结构同步窗口, 从菜单栏选择"工具"-> "结构同步"。

你可以将设置保存为一个设置文件以供将来使用。如要打开一个已保存的设置文件,点击"**加载设置文件**"按钮并从列表中选取。

【提示】设置文件保存于设置文件位置。

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。Navicat Premium 和 Navicat for MySQL 均支持 MySQL 与 MariaDB 之间的同步。

### 选择连接和比对选项(步骤一)

#### 选择源和目标连接

在"**常规**"选项卡,为"**源数据库**"和"**目标数据库**"定义连接、数据库和/或模式。你可以点击 **一**来交换源和目标的设置。

#### 选择比对选项

在"选项"选项卡,设置数据库或模式的比对选项。选项是根据连接的服务器类型而有所不同。

#### 比对自动递增值

如果你想比对表的自动递增值,可勾选这个选项。

#### 比对字符集

如果你想比对表的字符集,可勾选这个选项。

#### 比对检查

如果你想比对检查,可勾选这个选项。

#### 比对排序规则

如果你想比对表的排序规则,可勾选这个选项。

#### 比对定义者

如果你想比对定义者,可勾选这个选项。

#### 比对事件

如果你想比对事件,可勾选这个选项。

#### 比对排除

如果你想比对表的排除,可勾选这个选项。

#### 比对外键

如果你想比对表的外键,可勾选这个选项。

#### 比对函数

如果你想比对函数,可勾选这个选项。

#### 比对识别最后值

如果你想比对表的识别最后值,可勾选这个选项。

#### 比对索引

如果你想比对索引,可勾选这个选项。

#### 比对分割区

如果你想比对表分割区,可勾选这个选项。

#### 比对主键

如果你想比对表的主键,可勾选这个选项。

#### 比对规则

如果你想比对规则,可勾选这个选项。

#### 比对序列

如果你想比对序列,可勾选这个选项。

#### 比对存储

如果你想比对存储,可勾选这个选项。

#### 比对表

如果你想比对表,可勾选这个选项。

#### 比对表空间及实体属性

如果你想比对表空间和实体属性,可勾选这个选项。

#### 比对触发器

如果你想比对触发器,可勾选这个选项。

#### 比对唯一键

如果你想比对表的唯一键,可勾选这个选项。

#### 比对视图

如果你想比对视图,可勾选这个选项。

#### 用级联删除

如果你想级联删除从属的数据库对象,可勾选这个选项。

#### 开始比对

点击"比对"按钮来比对源和目标数据库。

## 查看结构比对结果(步骤二)

比对结构后,树状查看显示源和目标数据库和/或模式之间的不同之处。在默认情况下,树状查看内的所有对象均已勾选。 你可以取消勾选你不想应用于目标的对象。你可以展开表对象以查看详细的结构。



你可以选择 "按对象类型分组"或 "按操作分组" 来以对象类型或作業为树状查看内的对象进行分组。

作業	选项
<b>→</b>	对象存在于源和目标数据库或模式中,但具有不同的定义。目标对象将根据源
	对象进行修改。
+	对象不存在于目标数据库或模式中。将在目标创建它。
×	对象不存在于源数据库或模式中。目标对象将被删除。
=	对象存在于源和目标数据库或模式中,并具有相同的定义。将不执行任何操作。

当你在树状查看中选择一个对象时,"**DDL 比对**"选项卡会显示源和目标对象的 DDL 语句,而"**部署脚本**"选项卡则显示将在目标数据库运行的对象的详细 SQL 语句。



点击"部署"按钮来显示所有已选对象的脚本。

### 编辑和运行已选择的脚本(步骤三)

你可以在"部署脚本"选项卡中查看将在目标数据库中运行的所有脚本。

部署脚本按钮	描述
编辑	打开"编辑部署脚本"窗口来重新排列脚本的排序。这与点击"部署脚本"按
	钮相同。
复制到剪贴板	将所有脚本从部署脚本选项卡复制到剪贴板。
在查询编辑器打开	打开一个新的查询窗口并显示脚本。

在"编辑部署脚本"窗口中,使用箭头按钮移动脚本。



如有需要,勾选"**遇到错误时继续**"选项来在运行进程中忽略遇到的错误。然后,点击"**运行**"按钮来运行脚本。窗口会显示运行进度、运行时间和成功或失败信息。

## 转储和运行 SQL 文件

"转储 SQL 文件"和"运行 SQL 文件"功能让你将你的数据库、模式或表转储为 SQL 文件,或者在你的连接、数据库或模式运行 SQL 文件。

#### 转储一个 SQL 文件

- 1. 在主窗口中,右击已打开的数据库或模式或已选的表并选择"转储 SQL 文件"->"仅结构"或"结构和数据"。
- 2. 浏览保存位置并输入文件名。
- 3. 点击"保存"。

#### 运行一个 SQL 文件

- 1. 在主窗口中,右击已打开的连接、数据库或模式并选择"运行 SQL 文件"。
- 2. 浏览你的 SQL 文件,选择文件的编码并启用适当的选项。

选项	描述
遇到错误时继续	在运行进程中忽略遇到的错误。
在每个运行中运行多个查	一次运行多句 SQL 语句。
询	
SET AUTOCOMMIT=0 /	禁用自动提交模式。
没有自动提交	

3. 点击"开始"。

【提示】你可以拖拉一个 .sql 文件到导航窗格内已打开的连接、数据库或模式。Navicat 将会自动弹出运行 SQL 文件窗口。

# 第十一章 - 自动运行(仅适用于非 Essentials 版)

## 关于自动运行


Navicat 让你使用"**Windows 任务计划程序**"来在一个或多个固定间隔期自动运行工作,并可设置在特定日期和时间开始和结束。在自动运行中,可以从数据库添加查询、报表打印、备份、数据传输、数据同步、导入和导出。你可以在一个批处理作业里定义要运行的工作列表,并手动或在指定的时间里运行它。在主窗口中,点击 line "**自动运行**"来打开自动运行的对象列表。

【提示】批处理作业文件保存于设置文件位置。

## 创建批处理作业(步骤一)

#### 添加工作到批处理作业

在"常规"选项卡的底部窗格中,选择工作类型,然后如有需要浏览连接、数据库和/或模式以找出你想运行的工作。



你可以双击或拖放工作来将工作从"**可用的工作**"列表移动到"**已选择的工作**"列表。如要从已选择的工作列表删除工作,请以相同的方式移除它们。你可以在一个批处理作业中运行来自不同服务器的设置文件。

如要重新排序工作的序列,可使用 ↑ "上移"或 ↓ "下移"按钮。

如果你想备份整个服务器,你可以选取连接并选择"Backup Server xxx"。

报表可以打印到实体的打印机或到多种格式,例如: Excel、HTML、PDF以及更多。当添加报表到已选择的工作列表时,你可以设置"报表类型"。如要在稍后编辑此设置,可以右击报表并从弹出式菜单选择"调整参数"。

导出的文件或打印的报表可以添加到批处理作业作为邮件附件。在已选择的工作列表选取工作并点击 🧀 "**添加附件**" 或 🔑 "**移除附件**"以添加或移除邮件附件。

#### 设置电子邮件通知

Navicat 让你生成并发送具有计划返回的结果的个人电子邮件。结果可以发送到多个收件者。在"**高级**"选项卡中勾选"发送邮件"选项并输入所需的信息。

#### 寄件者

指定寄件者的电子邮箱。例如:someone@navicat.com。

#### 收件者, 副本

指定每一个收件者的电子邮箱,以逗号或分号(;)分隔。

#### 主旨

以自定义格式指定电子邮件的主旨。

#### 主体

填写电子邮件的内容。

#### 主机 (SMTP 服务器)

为出去的信息输入简单邮件传输协定(SMTP)服务器。

#### 端口

输入连接出去的电子邮件(SMTP)服务器的端口号。

#### 使用验证

如果你的 SMTP 服务器需要验证以发送电子邮件,可勾选这个选项,并输入"用户名"和"密码"。

#### 安全连接

指定连接使用"TLS"、"SSL"安全连接或"永不"。

#### 发送测试邮件

Navicat 将会发送一个测试邮件给你显示是成功或失败。


#### 保存或运行批处理作业

在设置计划前,点击 🖺 "保存" 按钮来保存批处理作业。

你可以点击 👫 "开始"按钮来手动运行批处理作业。"信息日志"显示运行进度、运行时间和成功或失败信息。

## 计划批处理作业(步骤二)


你可以点击 ②"设置任务计划"来为一个批处理作业设置计划和点击 🔒 "删除任务计划"来移除计划。



如果你在"**常规**"选项卡选择"**不管用户是否登录都要运行**",当你保存计划时你必须在 Windows 计划程序提供你的操作系统用户密码。



【注意】请在设置计划之前保存批处理作业。在运行计划之前,在连接窗口内的密码必须保存。



# 第十二章 - 备份和还原(仅适用于非 Essentials

# 版)

## 关于备份和还原

一个安全和可靠的服务器是与定期运行备份有密切的关系,因为由攻击、硬体故障、人为错误、电力中断等引致的错误有可能随时发生。

Navicat 为用户提供一个内建备份和还原工具用于备份或还原 MySQL、PostgreSQL、SQLite 和 MariaDB 数据库对象。对于 Oracle 或 SQL Server,用户可以使用 Oracle 数据泵或 SQL Server 备份和还原功能。

## 内建备份和还原工具

### 关于内建备份和还原工具

内建备份和还原工具让你备份或还原你数据库内的对象。你可以将设置保存为一个设置文件以供将来使用或用作设置<u>自动运行任务。在主窗口中,点击 <sup>2</sup> "备份"来打开备份的对象列表。</u>

【提示】备份文件保存于设置位置。如要打开该文件夹,右击备份文件并选择"在文件夹中显示"。

【注意】 仅适用于 MySQL PostgreSQL SQLite 和 MariaDB。如要备份 Oracle 或 SQL Server, 请参阅 Oracle 数据泵或 SQL Server 备份和还原。

## 备份

#### 常规属性

在此选项卡,你可以查看服务器和数据库的信息。如有需要,可为备份文件输入一个注释。

#### 对象选择

在此选项卡,选择你想备份的数据库对象。

	只备份已勾选的数据库对象。然而,如果在创建备份设置文件后,在数据库和/
	或模式中添加任何新的数据库对象,新建的数据库对象将不会被备份,除非你
	手动修改对象列表。
<u> </u>	所有的数据库对象将会备份,所有新添加的数据库对象也将会被备份而不必修
	改备份设置文件。

#### 高级属性

【注意】下列的选项会根据连接的服务器类型而有所不同。

#### 锁定全部表

当备份正在进行时,锁定全部对象。

#### 使用单一事务 (只限 InnoDB)

如果表使用 InnoDB 存储引擎,可勾选这个选项, Navicat 会在备份进程开始前使用事务。

#### 使用指定文件名

为备份定义你的文件名。否则,你的备份文件将会被命名为"YYYYMMDDhhmmss"格式。

### 还原

"**还原**"功能会先删除数据库已选择的对象,然后根据你的备份创建新的对象。最后,插入数据。

#### 还原一个备份到现有的数据库或模式

- 1. 在主窗口中,打开一个数据库或模式。
- 2. 点击"备份"并选择一个现有的备份文件。
- 3. 在对象工具栏点击"还原备份"。
- 4. 选取还原选项并点击"开始"。

#### 还原一个备份到新的数据库或模式

- 1. 创建并打开一个新的数据库或模式。
- 2. 点击"备份"。
- 3. 右击对象选项卡的任何位置并选择"还原备份从"。
- 4. 浏览备份文件。
- 5. 选取还原选项并点击"开始"。

【提示】你也可以还原 Navicat macOS 和 Linux 的备份。

【注意】你必需要有创建、删除和插入的权限 (MySQL/MariaDB 或 PostgreSQL) 以运行还原。

#### 常规属性

在此选项卡,你可以查看服务器和数据库的信息,以及备份文件的信息。

#### 对象选择

在此选项卡,选择你想还原的数据库对象。

#### 高级属性

【注意】下列的选项会根据连接的服务器类型、备份文件版本而有所不同。

#### 遇到错误时继续

在还原进程中忽略遇到的错误。

#### 创建索引

如果勾选了这个选项,将会为还原的表创建索引。

#### 创建表

如果勾选了这个选项,将会在还原进程中创建表。

#### 创建记录

如果勾选了这个选项,将会在还原进程中还原表记录。否则,只会还原表结构。

#### 创建触发器

如果勾选了这个选项,将会为还原的表创建触发器。

#### 清空表

删除在数据库或模式的所有表记录。

#### 插入自动递增值

在数据库或模式插入自动递增值。

#### 锁定表以便写入

在还原进程中,锁定表以防止用户修改。

#### 覆盖现有的事件

覆盖在于数据库或模式中已存在的事件。

#### 覆盖现有的函数

覆盖在于数据库或模式中已存在的函数。

#### 覆盖现有的索引

覆盖在于数据库或模式中已存在的索引。

#### 覆盖现有的序列

覆盖在于数据库或模式中已存在的序列。

#### 覆盖现有的表

覆盖在于数据库或模式中已存在的表。

#### 覆盖现有的触发器

覆盖在于数据库或模式中已存在的触发器。

#### 覆盖现有的类型

覆盖在于数据库或模式中已存在的类型。

#### 覆盖现有的视图

覆盖在于数据库或模式中已存在的视图。

#### 在每个运行中运行多个查询

如果你想在每个运行中运行多个查询,可勾选这个选项。这将会使还原进程更快。

#### 使用延伸插入语句

如果你想在插入记录时使用延伸插入语法,可勾选这个选项。

例如: INSERT INTO `用户` VALUES ('1', '梁明洁', '23'), ('2', '邱礼安', '56'), ('0', '许勤', '23');

#### 使用事务

如果你想在发生错误时回滚所有数据,可勾选这个选项。

## 提取 SQL

"提取 SQL"让你从备份文件中提取 SQL 到一个 SQL 文件。

#### 提取数据库或模式中的一个备份文件

- 1. 打开一个数据库或模式。
- 2. 点击 "备份" 并选择一个现有的备份文件。
- 3. 在对象工具栏点击"提取 SQL"。
- 4. 选取提取 SQL 选项并点击"开始"。
- 5. 为 SQL 文件选择一个路径。

#### 提取任何位置的备份文件

- 1. 打开你的任何一个数据库或模式。
- 2. 点击"备份"。
- 3. 右击对象选项卡的任何位置并选择"提取 SQL 从"。
- 4. 浏览备份文件。
- 5. 选取提取 SQL 选项并点击 "开始"。
- 6. 为 SQL 文件选择一个路径。

## Oracle 数据泵

### 关于 Oracle 数据泵

"**数据泵**"包括两个实用工具:数据泵导出和数据泵导入。数据泵导出用于卸载数据和元数据到一个转储文件集。数据泵导入用于加载导出转储文件集到目标系统。在主窗口中,点击 **数据泵**"来打开数据泵的对象列表。

如要更改转储文件集的目录,右击对象选项卡的任何位置并选择"更改目录"。

【注意】Oracle 10g 或以上版本添加了数据泵。你需要 SYSDBA 角色才能运行数据泵。转储文件集保存于服务器中。

### Oracle 数据泵导出

在运行数据泵导出前,点击"**生成 SQL**"按钮来检查 SQL 语句。然后,你可以点击"**运行**"按钮来运行导出进程。 你可以将数据泵导出设置保存为一个设置文件以供将来使用。数据泵导出设置文件(.nbakora)保存于<u>设置位置</u>。 如要显示隐藏的选项卡(高级选项),勾选"**显示高级选项**"选项。

#### 常规属性

#### 工作名

指定工作的名。

#### 模式

选择导出模式:FULL、TABLESPACE、SCHEMAS、TABLE。

#### 内容

选择要导出的数据。

#### 导出数据

选择要导出的对象。如果你选择 TABLE 导出模式,在"导出模式(表模式)" 下拉式列表中选择一个模式。

#### 转储文件

添加转储文件到导出的转储文件集。

#### 元数据筛选

在此选项卡,你可以包含或排除特定的对象类型。

#### 数据筛选

#### 查询

指定一个要加到表 SELECT 语句尾部的子查询。

#### 样本

指定要移动的数据块的採样百分比。

#### 重新映射数据

在此选项卡,你可以为列数据重新映射函数。

#### 加密

#### 加密内容

选择在转储文件集中要加密的内容。

#### 加密算法

选择一个加密算法进行加密。

#### 加密模式

选择一个加密模式:透明、加密密码、双重。

#### 加密密码

如果你选择加密模式为加密密码或双重,输入一个密码来加密写入转储文件的数据。

#### 确认密码

重新输入你的密码。

#### 高级属性

#### 线程数

输入可以被用于该工作的最大工作员进程数。

#### 重用文件

如果你想覆盖一个已存在的文件,可勾选这个选项。

#### 启用 XMLCLOBS

如果你想为 XMLCLOBS 启用数据选项,可勾选这个选项。

#### 启用集群

如果你想在工作可用的实例上启动工作员,可勾选这个选项。

#### 服务名

指定用于约束工作到特定实例或特定资源组的服务名。

#### 源版本

指定应用程序的版本。

#### 版本

指定要提取的数据库对象的版本。

#### 压缩类型

指定在写入转储文件集之前要压缩的数据。

#### 可传输

如果你选择 TABLE 导出模式,选择选择永不或总是使用可传输选项。

#### 数据库链接

选择一个远程数据库的数据库链接,这将是工作的数据和元数据的源。

#### 估计

选择一个在开始工作前应运行的表大小的估计方法。

#### 访问方法

如果默认卸载数据方法不起作用,选择一个替代方法。

#### 日志文件目录

选择保存日志文件的目录。

#### 日志文件名

输入日志文件的名。

#### 闪回 SCN

输入用于启用闪回查询实用工具的系统更改编号(SCN)。

#### 闪回时间

选择一个时间戳来查找 SCN。

## Oracle 数据泵导入

在运行数据泵导入前,点击"**生成 SQL**"按钮来检查 SQL 语句。然后,你可以点击"**运行**"按钮来运行导入进程。 如要显示隐藏的选项卡(高级选项),勾选"**显示高级选项**"选项。

#### 常规属性

#### 工作名

指定工作的名。

#### 模式

选择导入模式:FULL、TABLESPACE、SCHEMAS、TABLE。

#### 内容

选择要导入的数据。

#### 表存在的动作

指定当数据被加载到一个已存在的表时要运行的动作。

#### 导入数据

选择要导入的对象。如果你选择 TABLE 导入模式,在"模式"文本框指定模式的名。

#### 转储文件

添加转储文件到导入的转储文件集。

#### 网络

#### 数据库链接

选择一个远程数据库的数据库链接,这将是工作的数据和元数据的源。

#### 估计

选择一个在开始工作前应运行的表大小的估计方法。

#### 闪回 SCN

输入用于启用闪回查询实用工具的系统更改编号(SCN)。

#### 闪回时间

选择一个时间戳来查找 SCN。

#### 可传输

如果你选择 TABLE 导出模式,选择选择永不或总是使用可传输选项。

#### 数据文件路径

指定在可传输的表空间集中数据文件的完整文件规格。

#### 筛选

#### 包含/排除

包含或排除特定的对象类型。

#### 查询

指定一个要加到表 SELECT 语句尾部的子查询。

#### 重新映射数据

#### 重新映射数据

指定列数据的重新映射函数。

#### 重新映射数据文件

指定数据文件的重新映射。

#### 重新映射对象

#### 重新映射模式

指定模式的重新映射。

#### 重新映射表空间

指定表空间的重新映射。

#### 重新映射表

指定表的重新映射函数。

#### 高级属性

#### 线程数

输入可以被用于该工作的最大工作员进程数。

#### 重用数据文件

如果你想在创建表空间时重用现有的数据文件,可勾选这个选项。

#### 跳过不可用的索引

如果你想跳过加载索引设置为索引不可用状态的表,可勾选这个选项。

#### 流配置

如果你想导入在导出转储文件中可能存在的任何一般流元数据,可勾选这个选项。

#### 跳过约束错误

如果你想跳过约束违规并继续加载,可勾选这个选项。

#### 禁用追加提示

如果你想防止追加提示被应用于数据加载,可勾选这个选项。

#### 集群

如果你想在工作可用的实例上启动工作员,可勾选这个选项。

#### 服务名

指定用于约束工作到特定实例或特定资源组的服务名。

#### 目标版本

指定应导入对象的数据库版本。

#### 版本

指定要提取的数据库对象的版本。

#### 访问方法

如果默认卸载数据方法不起作用,选择一个替代方法。

#### 分割区选项

选择在导入操作期间如何处理已分割的表。

#### 加密密码

如果在数据泵导出中指定了加密密码,请输入密码。

段属性、段创建、存储、OID、PCTSpace

选择要应用转换的对象。

#### 日志文件目录

选择保存日志文件的目录。

#### 日志文件名

输入日志文件的名。

## SQL Server 备份和还原

## 关于 SQL Server 备份和还原

"SQL Server 备份"提供了重要的防护措施,保护你的 SQL Server 数据。在主窗口中,点击 2 "SQL Server 备份"来打开备份的对象列表。

如果你想以一个现有的备份文件的设置来备份,你可以右击对象选项卡的备份文件并选择"从这设置备份"。

【注意】备份文件保存于服务器。

如果你想还原一个不在对象选项卡的备份文件,你可以右击对象选项卡的任何位置并选择"从文件还原"。

## SQL Server 备份

在运行备份前,点击"生成 SQL"按钮来检查 SQL 语句。然后,你可以点击"备份"按钮来运行备份进程。

你可以将备份设置保存为一个设置文件以供将来使用。备份设置文件(.nbakmssql)保存于设置位置。

如要显示隐藏的选项卡(高级选项),勾选"显示高级选项"选项。

#### 常规属性

#### 备份集名

指定备份集的名。

#### 描述

指定备份集的描述。

#### 备份类型

选择你想运行的备份类型:完整备份、差异备份、事务日志备份。

#### 仅复制

如果你想指定备份为"仅复制备份"(Copy-Only Backup),可勾选这个选项。

#### 新介质集

为此备份创建一个新的介质集。如要添加备份设备或文件到列表,点击"添加设备"按钮。

#### 现有的介质集

为备份选择一个现有的介质集。

#### 元件

在此选项卡,你可以选择备份整个数据库、部分数据库或指定的文件或组。

#### 高级属性

#### 永不过期

指定备份集永不过期。

#### 在此之后过期

指定必须经过多少天之后才能覆盖此备份介质集。

#### 在此过期

指定备份集何时到期并可以覆盖。

#### 密码

输入备份集的密码。

#### 格式化介质集

如果你想指定要创建新的介质集,可勾选这个选项。

#### 新建名

输入新介质集的名。

#### 描述

指定介质集的描述。

#### 覆盖全部备份

如果你想指定覆盖所有备份集,但保留介质标头,可勾选这个选项。

#### 检查介质名和备份集是否过期

如果你想在覆盖介质上的备份集之前先检查备份集的到期日和时间,可勾选这个选项。

#### 介质集名

指定整个备份介质集的介质名。

#### 密码

输入介质集的密码。

#### 截断事务日志

如果你想截断事务日志,可勾选这个选项。

#### 备份日志尾部,并使数据库处于恢复状态

如果你想备份日志的尾部,并将数据库保留在 RESTORING 状态,可勾选这个选项。

#### 验证备份

如果你想验证备份,可勾选这个选项。

#### 执行校验和

如果你想启用备份校验和,可勾选这个选项。

#### 遇到错误时继续

在备份时忽略遇到的错误(例如无效的校验和或页撕裂)。

#### 压缩

选择是否对此备份进行备份压缩。

## SQL Server 还原

在运行还原前,点击"生成 SQL"按钮来检查 SQL 语句。然后,你可以点击"还原"按钮来运行还原进程。

#### 常规属性

#### 还原到数据库

选取要还原的数据库。

#### 备份集的源

如果你在对象选项卡选择了"从文件还原",你可以点击"添加设备"按钮来添加备份设备或文件到列表。

#### 可能最新的

如果没有恢复点,可勾选这个选项。

#### 特定时间

如果你想数据库要还原到特定之日期和时间时所处的状态,可勾选这个选项。

#### 标记的事务

如果你想恢复至特定的恢复点,可勾选这个选项。

#### 包含标记的事务

如果你想包含特定的事务在恢复中,可勾选这个选项。

#### 还原计划

如果你在对象选项卡选择了"从文件还原",你可以列表选取数据库备份文件。

#### 高级属性

#### 还原数据库文件到

指定数据或日志文件应该通过"还原到"所指定的位置来移动。

#### WITH REPLACE

如果你想包含 WITH REPLACE 引数,可勾选这个选项。

#### WITH RESTRICTED\_USER

如果你想包含 WITH RESTRICTED\_USER 引数,可勾选这个选项。

#### WITH KEEP REPLICATION

如果你想包含 WITH KEEP\_REPLICATION 引数,可勾选这个选项。

#### **RECOVERY**

如果你想回滚全部未提交的事务,可勾选这个选项。

#### **NORECOVERY**

如果你不想回滚全部未提交的事务,可勾选这个选项。

#### **STANDBY**

指定允恢复效果被还原的"待命文件"。

# 第十三章 - 报表(仅适用于 Navicat Premium

# 和企业版)

## 关于报表

"报表"功能帮助你用一个容易明白的方式表达数据,把它变成有价值的信息。你就可以轻易的创建各种报表,例如:订单、销售统计、邮寄标签等。你可以将保存报表用作设置自动运行任务。在主窗口中,点击 (证 )"报表"来打开报表的对象列表。

【提示】报表文件(.rtm)保存于设置位置。如要打开该文件夹,右击报表并选择"**在文件夹中显示**"。

#### 查看一个报表存档

- 1. 在对象工具栏点击"打开报表存档"按钮。
- 2. 浏览你的存档文件。


#### 打印一个报表到一个文件

- 1. 右击报表并选择"打印报表为"。
- 2. 选取文件类型: PDF、HTML、Excel 或存档。

## 报表数据

## 添加数据管道到报表

"数据"选项卡让你为报表选择和处理所需的数据。这些任務可以通过两个视觉化工具完成:"**查询向导**"和"**查询设计器**"。这些工具大大简化了往往是十分困难的数据选择任務,使你不需要深入了解数据库就能选择数据。



### 报表查询向导

你可以用 SQL 查询从你的数据库选择数据。此功能通过基于查询的数据视图提供,可以使用查询向导视觉化地创建,以及使用查询设计器视觉化地进行维护。如要打开查询向导,在数据选项卡选择"**文件**"->"新建",并双击"查询向导"图标。

- 1. 为查询选择表或视图。如果你选择多过一个表或视图,它会弹出联接对话框让你选择字段联接。
- 2. 为查询选择字段。
- 3. 添加计算的字段到查询。
- 4. 选择共同字段来分组。
- 5. 为查询设置搜索准则。
- 6. 为查询设置排序字段。
- 7. 输入查询(数据管道)名。

## 报表查询设计器

查询设计器是用于修改查询向导创建的基于查询的数据查看。查询设计器呈现一列笔记本选项卡,每一个选项卡代表查询的不同部分。如要使用查询设计器创建数据管道,在数据选项卡选择"**文件**"->"新建",并双击"查询设计器"图标。或者,你可以在数据管道点击下列的按钮来编辑数据管道:



#### 添加一个搜索准则

在"搜索"选项卡,点击已加到底部的"准则"列表的字段。然后,选取"运算符"并设置"值"。



#### 添加一个搜索报表

在"搜索"选项卡,点击已加到底部的"准则"列表的字段。然后,选取"运算符"并启用"自动搜索"选项。



### 创建一个组总计

在"**计算**"选项卡,点击已加到底部的"**计算**"列表的字段。然后,选取"**函数**"并输入你想为此计算字段使用的"**字**段别名"。



#### 连接字段

在"**计算**"选项卡,点击已加到底部的"**计算**"列表的字段。然后,为计算选取"**表达式**"作为"**函数**"类型并输入表达式,例如 CONCAT(FIRST\_NAME, ' ', LAST\_NAME)。




### 编辑查询 SQL

有时候,你可能需要使用无法通过查询设计器的视觉化界面访问的 SQL 的高级功能。在这种情况下,你可以在查询设计器手动编辑 SQL。但是,一旦你手动编辑了 SQL,你以后必须使用查询设计器的"SQL"选项卡进行修改,不能再使用视觉化设计选项卡来修改查询。右击"SQL"选项卡的 SQL 文本并选择"编辑 SQL"。

## 报表设计

## 设计报表版面

"**设计**"选项卡用于创建和设计报表。设计工作区分为两个区域:工作台和画布。工作台是由工具栏、元件板、尺和其他可以用于操作画布的工具组成。画布是一个包含报表版面的区域。这是我们放置的装饰和元件的地方,将控制最终报表每一页的内容。



## 报表向导

报表向导是报表创建工具多个部分的其中一个,帶来其他报表產品没有的專業和注重細節的水準。如果你或你的最終用户曾在其他產品使用常规的 Windows 向导,那么你将能夠迅速识别和使用报表创建工具的报表向导。

报表向导可以从"**设计**"选项卡的"**文件**"->"新建"菜单选项访问。它出现一系列屏幕,每个屏幕都要求提供有關报表的信息。当到达最后一页时,可以选择预览或设计选项。点击完成按钮时,它会根据请求创建和显示报表。

- 1. 选择数据管道和字段。
- 2. 选择共同字段来分组。
- 3. 选择报表版面和方向。
- 4. 选择样式。
- 5. 选择预览或设计并点击完成。

## 报表工具栏和窗格

在设计工作区中可使用的各种工具栏都记录在这部分。工具栏是可以停駐的。工具栏可以从"设计"选项卡的"查看"->"工具栏"菜单选项访问,或右击报表设计器顶部的停驻区域访问。

## 标准元件工具栏

这工具栏将协助创建最常用的报表元件。

按钮	描述
A 标签	用于显示文本。指定 Caption 属性来控制文本值。如要自动调整标签大小使它
	适合不断更改的标题,设置 AutoSize 属性为 True。
■ 备注	在报表打印多列的纯文本。如要设置值,指定一个字符串列表到 Lines 属性。
	如要在打印进程中动态调整备注的大小,可设置 Stretch 属性为 True。使用
	ShiftRelativeTo 属性来定义与其他可伸展对象的动态关系。
■ 富文本	打印有格式的文本。如要设置值,指定 RichText 属性或使用 LoadFromFile
	或 LoadFromRTFStream 方法。使用 ShiftRelativeTo 属性来定义与其他可
	伸展对象的动态关系。你可以用内建的 RTF 编辑器于设计时加载、修改和保存
	文件中的富文本数据。
① 系统变量	用于显示常見的报表信息,例如页码、页数、打印日期和时间、日期、时间等。
	显示的信息类型是由 VarType 属性控制。而格式是由 DisplayFormat 属性
	控制。
■ 变量	Navicat 报表不支持此控件。
☑ 图像	用于在报表显示位图和 Windows 元文件。指定此元件的 Picture 属性来在你
	的报表放置一个图像。使用内建的图片对话框于设计时加载图像。
₹ 形状	使用这元件来打印各种形状 (正方形、矩形、圆形、椭圆形 )。设置 Shape 属
	性来选择形状的类型。使用 Brush 和 Pen 属性来分别控制颜色和边界。
\ 线条	显示单线条和双线条(纵向或横向)。设置 Style 属性来控制线条是单或是双。
	设置 Weight 属性来控制线条的宽度 (点)。设置 Position 属性来控制线条
	是纵向或是横向。
▋■图表	用于显示标准(非数据感知)图表。此元件可让你在报表设计器使用图表。你
	可以通过弹出式菜单访问图表编辑器。
■■条码	用于绘制条码。指定给 Data 属性的字符串值是根据 BarCodeType 进行编
	码。如果要编码的数据是在数据库,请使用数据库条码。支持以下的符号:

	Codabar、Code 128、Code 39、EAN-13、EAN-8、FIM A,B,C、Interleaved
	2 of 5、Post-Net、UPC-A、UPC-E。
■ 2D 条码	用于绘制二维条码符号。支持 PDF417 和 MaxiCode 条码类型。

## 数据元件工具栏

这工具栏将协助创建数据感知的报表元件。

按钮	描述
A 数据库文本	用于显示所有数据库字段的类型的值。使用 DisplayFormat 属性来设置值
	的格式。
🔓 数据库备注	用于打印数据库表的备注字段为纯文本。此控制元会自动将文本换行。如果
	设置 Stretch 属性为 True , 元件会在打印时将动态调整全部文本的大小。
	使用 ShiftRelativeTo 属性来定义与其他可伸展对象的动态关系。
🖺 数据库富文本	用于打印数据库表的备注或 BLOB 字段为有格式的文本。此控制元会自动
	将文本换行。如果设置 Stretch 属性为 True , 元件会在打印时将动态调整
	全部文本的大小。使用 ShiftRelativeTo 属性来定义与其他可伸展对象的动
	态关系。
🖮 数据库计算	用于简单的数据库计算(总计、最小、最大、数量和平均)。当使用
	ResetGroup 属性设置分组时,其值可以重设。
☑ 数据库图像	用于打印保存在数据库 BLOB 字段的位图或 Windows 元文件。
如 数据库图表	在报表放置数据感知的图表。
如此 数据库条码	用于根据 BarCodeType 和在 DataField 属性提供的值绘制的条码。支持
	以下的符号: Codabar, Code 12& Code 39, EAN-13, EAN-& FIM A,B,C,
	Interleaved 2 of 5、Post-Net、UPC-A、UPC-E。
₩ 数据库 2D 条码	用于根据 BarCodeType 和在 DataField 属性提供的值绘制的二维条
	码。支持以下的符号:PDF417、MaxiCode。

## 高级元件工具栏

这工具栏将协助创建高级的报表元件。

按钮	描述
■ 区域	用于将元件逻辑分组。使用 ShiftRelativeTo 属性可以与其他动态调整大小的
	组件(例如备注、富文本或子类型的子报表)关联来移动该区域。
□ 子报表	用于处理多个主要详细信息,创建并排的报表效果,和将多个报表组合成单一
	报。如果你需要在一个段内打印报表,请使用子类型的子报表。如果你需要将
	报表组合,请使用区段类型的子报表。PrintBehavior 属性决定子报表类型。
₩ 交叉表	用于以网格格式绘制总结的数据。
吕 分页	让用户在报表生成进程中强制新建一页。放置此元件在报表将导致在其之后创
	建的对象根据其对象的顶部位置移动到报表的下一页。
♪ 绘画框	创建一个绘图用的绘画框区。

## 对齐或间隔工具栏

这工具栏将协助根据元件彼此的位置和根据它们处于的段调整元件位置。

按钮	描述
⊫ 左对齐	将一组元件与所选的第一个元件的最左边位置对齐。
‡ 居中对齐	根据所选的第一个元件的水平中心位置将一组元件居中。
- 計 右对齐	将一组元件与所选的第一个元件的最右边位置对齐。
₩ 上对齐	将一组元件与所选的第一个元件的最上端位置对齐。
➡ 居中	根据所选的第一个元件的垂直中心位置对齐一组元件。
単 下对齐	将一组元件与所选的第一个元件的最下端位置对齐。
➡ 水平间隔	根据所选的第一个组件的最左边位置和所选的最后一个组件的最右边位置来调
	整一组元件的间隔。
🛨 垂直间隔	根据所选的第一个组件的最上端位置和所选的最后一个组件的最下端位置来调
	整一组元件的间隔。
┃■┃ 段水平居中	在段内将元件水平居中。
三 段垂直居中	在段内将元件垂直居中。

## 大小工具栏

这工具栏将协助设置元件的大小。

按钮	描述
望 缩减宽度到最小	确定所有选择的元件的最小宽度,然后将元件的宽度设置为该值。
望 增加宽度到最大	确定所有选择的元件的最大宽度,然后将元件的宽度设置为该值。
₩ 缩减高度到最小	确定所有选择的元件的最小高度,然后将元件的高度设置为该值。
増加高度到最大	确定所有选择的元件的最大高度,然后将元件的高度设置为该值。

## 微调工具栏

这工具栏将协助调整元件位置。

按钮	描述
稍微上调	将所有已选的元件向上移动一个像素。
<b>田</b> 稍微下调	将所有已选的元件向下移动一个像素。
∰ 稍微左调	将所有已选的元件向左移动一个像素。
₩ 稍微右调	将所有已选的元件向右移动一个像素。

## 绘图工具栏

这工具栏将协助设置元件的颜色和边界。

按钮	描述
◇ 填充颜色	仅适用于形状、线条和区域元件。设置 Brush.Color 属性。如要设置文本元件
	的颜色,点击格式工具栏的高亮显示颜色按钮。
🚄 线条颜色	仅适用于形状、线条和区域元件。设置 Pen.Color 属性。

1 渐变	仅适用于形状元件。设置 Gradient 属性。
■ 线条宽度	仅适用于线条元件。设置 Weight 属性。
=== 线条样式	仅适用于线条元件。设置 Pen.Style 属性。

### 编辑工具栏


这工具栏将协助设置当前已选的元件的最重要属性。

### 没有选择元件



### 已选择数据感知的元件

这配置允许为元件设置数据管道和数据字段。左边的下拉式列表显示数据管道。右边的下拉式列表显示字段名。




### 已选择标签元件

编辑工具栏显示一个可以设置标签标题的编辑框。




### 已选择形状元件

编辑工具栏显示不同的形状类型。



#### 已选择线条元件

这配置允许你在线条选择控制柄内移动线条。



## 标准工具栏

这工具栏将协助保存报表版面,访问打印和打印预览选项,以及访问剪切和粘贴操作。

按钮	描述
□ 新建	创建一个空白的报表版面。
■ 打开	显示打开对话框,让你打开现有的报表版面。
■ 保存	保存报表版面到文件。
♣ 打印	发送报表到打印机前显示打印对话框。
🔍 打印预览	显示打印预览窗口。
★ 剪切	剪切当前已选的元件到剪贴板。
1 复制	复制当前已选的元件到剪贴板。
临 粘贴	将剪贴板中的元件粘贴到报表。

## 格式工具栏


这工具栏将协助设置字体和颜色、将元件分层。

按钮	描述
字体名	为文本元件选择字体的名。
字体大小	选择字体的大小。你也可以在这框输入数字来精确地设置字体大小。
B 粗体	设置字体为粗体。
<b>I</b> 斜体	设置字体为斜体。
□ 下划线	将元件内的文本加上下划线。
■ 左对齐	将元件内的文本靠左对齐。
■ 居中	将元件内的文本居中。
≡ 右对齐	将元件内的文本靠右对齐。
■ 左右对齐	将元件内的文本左右对齐。
<u>A</u> 字体颜色	设置字体的颜色。
ab 高亮显示颜色	设置文本元件的背景颜色。
単 锚定	指定一个报表元件如何固定在它的上层。即使重设上层控制元(即段或区域)
	的大小,使用锚定可以确保报表元素根据它的上层控制元的边缘保持其当前的
	位置。
	指定绘制报表元件的哪些外部边界线。
▋上移一层	将元件上移一层。
5 置于顶层	将元件置于顶层。在最上层的元件最后打印,在最下层的元件首先打印。使用

	报表树查看在段内确切的元件分层。
■ 下移一层	将元件下移一层。
➡ 置于底层	将元件置于底层。在最上层的元件最后打印,在最下层的元件首先打印。使用
	报表树查看在段内确切的元件分层。

#### 报表树窗格

这工具窗口是可停驻在报表设计器的左边和右边。它可以用于在每个段组织元件。在报表树中已选的元件,在报表版面的也会被选取。报表树的上层部分显示报表对象和任何它的巢状子报表。这功能可以帮助你组织你的子报表。



### 数据树窗格

这工具窗口是可停駐在报表设计器的左边和右边。它可以用于在任何段创建元件。简单选取并拖拉一组字段到段。这会创建一组相应的数据感知元件。


"**数据**"选项卡顶部的树状查看包含供报表访问的数据管道列表。底部的列表查看显示当前已选的数据管道的全部字段。字段可以从底部的列表查看选取并拖拉到报表版面的任何部分。这会创建适合特定字段的数据感知元件,以及一个标签和一个字段。

"版面设计"选项卡让你控制拖放的性能。在默认情况下,每一个数据感知元件会创建一个标签和一个字段。在此选项卡,你可以关闭标签和字段,控制标签或字段的颜色,以及控制标签和数据感知元件的字体。一旦你设置了拖放性能,它会在将来的设计会话保留。




## 报表对话框

当发送报表到打印机时,"**打印**"对话框会自动显示,让你为报表选择页数 份数和打印机。当报表的 "AllowPrintToFile" 或 "AllowPrintToArchive"内容已启用,这个对话框会显示额外的打印到文件选项。如要打开这个对话框,在报表设计器选择 "**文件**"-> "**打印**"菜单选项。




"**版面设置**"对话框可以在报表设计器的"**文件**"->"**版面设置**"菜单选项访问。你可以在版面设置对话框中设置打印机、纸张大小、纸张源、版面设计和边界的内容。




"组"对话框可以在报表设计器的"报表"->"组"菜单选项取得。你可以使用组来分开你的报表做不同节。某些选项可适用于控制每个组的性能。例如,你可能希望每个组在新页开始,或当组在其他页继续时,重印组页首。另一个强大的功能是保持组在一起选项,用于确保组的全部信息都在同一页上。



"**打印到文件设置**"对话框可以在报表设计器的"**文件**"->"**打印到文件设置**"菜单选项访问。如果打印报表到文件,此对话框是用于指定要创建的 ASCII 文件的格式和内容。




"数据"对话框可以在报表设计器的"报表"->"数据"菜单选项访问。它可以用于为报表指定数据管道。




"**网格选项**"对话框可以在报表设计器的"**视图**"->"**网格选项**"菜单选项访问。使用网格选项对话框来控制如何绘制工作区的网格和版面元素是否自动对齐网格点。



"**大纲设置**"对话框可以在报表设计器的"报表"->"**大纲设置**"菜单选项访问。使用此对话框来控制报表大纲生成的性能。当已启用时,一个树状结构的大纲会動態地由报表引擎生成并由报表预览器绘制。



"**查找文本设置**"对话框可以在报表设计器的"报表"->"**查找文本设置**"菜单选项访问。使用此对话框来配置报表预览器使用的查找文本选项。当已启用时,预览器可以用于查找和高亮显示在报表页内的文本。



## 报表元件选项


在设计版面时报表设计器提供了许多特殊的选项。你可以简单地右击元件并启用以下的选项:

选项	描述
自动显示	决定是否在备注或图像元件自动显示数据库字段的 BLOB 内容。
自动调整大小	调整报表元件的宽度和高度。
自动调整字体大小	根据条码元件的大小,将人类可读文本设置为常规可接受的字体大小。
子	根据子报表元件的尺寸和位置打印子报表。
直接绘制	指示图像会自接发送到打印机或到一个元的位图,然后复制到打印机。
固定	根据子报表元件的宽度作为页的宽度,并拉伸多页直至打印完成。
维持高宽比率	保持图像的原始宽度与高度的比率。
新建打印工作	决定当子报表发送到打印机时是否开始一个新的打印工作。
图形类型	指示图形对象的种类。
保持在一起	当当前页未能显示元件的所有内容时,控制元件的分页。
前视	在标题段显示摘要计算,在页首段显示尾页计算,在组页首段显示组页尾计算,
	以及在列页首显示列页尾计算。
上层高度	强制元件的高度符合上层元件的高度。上层可能是一个段或区域。
上层宽度	强制元件的宽度符合上层元件的宽度。
上层打印设置	决定 PrinterSetup 属性值是否应从上层报表复制。
打印人类可读格式	输出条码的人类可读版本(即实际字母或数字)。
重印溢出	当可伸展的元件打印在额外页时,用于打印非可伸展的元件。
重印后续	与 SuppressRepeatedValues 属性配合使用。当 SuppressRepeatedValues
	设置为 True,以及细节线已溢出到新页上,你可以通过设置
	ReprintOnSubsequent 为 True 来强制在新页的第一条细节线重印值。
重设页码	启用子集页编号。在子集页码中,子报表的页码和页数会显示,而不是主报表的页码。
节	当节开始时,开始新一页。当它完结时,完成最后一页。PrinterSetup 属性用
	于决定页的大小和打印机设置。
转移关联到	用于指定在段内多个可伸展的元件之间应该采用的垂直位置。
伸展	决定是否缩放图像以适合元件。
随上层伸展	允许一个形状或线条根据包含它的段或区域的高度更改时伸展或缩小。
抑制重复值	当几个记录有相同的字段值(由 DataField 属性决定),允许你每当字段值更
	改时,只打印该值一次。
查遍全部数据	表示子报表将继续打印(在额外页的相同位置打印)直到全部数据都查遍。在
	默认情况下,固定类型的子报表会截断数据。

## 报表预览

"**预览**"选项卡包含已绘制的报表。你可以控制和查看报表输出。一个页节点的大纲显示在表单的左边,与在页查看器相邻。使用 **一**"**打印**"按钮来发送报表输出到打印机或到一个输出文件,例如 PDF。

如果你在"查询设计器"启用了"自动搜索"选项,你可以点击 🔍"搜索数据"图标来输入搜索准则。



# 第十四章 - 服务器安全性

## 关于服务器安全性

Navicat 提供强大的工具让你管理服务器用户帐号和数据库对象的权限。所有用户和权限的信息都保存于服务器。在主窗口中,点击 <sup>2</sup> "**用户**"或 <sup>2</sup> "**角色**"来打开用户或角色的对象列表。

## MySQL 或 MariaDB 用户管理

#### 常规属性

### 用户名

定义用户帐号的名。

#### 主机

输入用户用于连接的主机名或 IP 地址。% 表示任何主机。

### 插件

选择用户的帐号验证插件。

#### 密码

指定用户的登录密码。

#### 确认密码

重新输入登录密码。

#### 密码过期策略

选择用户帐号的密码过期策略。

#### 高级属性

### 每小时最大查询数、每小时最大更新数、每小时最大连接数

指定用户在任何一个小时内可以运行的查询、更新和连接的最大数量。 0 表示无限制。

### 最大用户连接数

指定用户可以创建的最大并发连接数。

#### 使用 OLD\_PASSWORD 加密

使用 OLD\_PASSWORD() 函数生成用于保存用户密码的哈希值。

### SSL 类型

指定用户帐号的 SSL 或 TLS 相关选项。

ANY	用户连接时需要 SSL 加密。
SPECIFIED	用户连接时需要有效的证书。提供证书的" <b>发行者</b> "、证书的" <b>主旨</b> "或 SSL
	的 "Cipher" 。
X509	用户连接时需要有效的证书。

### 服务器权限

在网格里,对照在"**权限**"列出的服务器权限,勾选"**授予**"选项以指定此用户有该权限。如要授予或撤消所有权限, 右击网格并选择"全部授予"或"全部撤消"。

#### 权限

如要编辑用户的特定对象权限,点击 📤 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**状态**"选项以指定此用户有这个权限。如要授予或撤消所有权限, 右击网格并选择"**全部授予**"或"**全部撤消**"。

## Oracle 用户和角色管理

## 用户设计器

### 常规属性

### 用户名

定义用户的名。

### 验证

选择验证方法。

PASSWORD	创建一个用户。指定一个" <b>密码</b> "并在" <b>确认密码</b> "重新输入。勾选" <b>密码过</b>
	期"选项以强制用户在首次尝试登录时更改密码。
EXTERNAL	创建一个由外部服务授权的用户。在" <b>外部名</b> "输入证书专有名或 Kerberos
	主体名。
GLOBAL	创建一个由企业目录服务授权的用户。在"X.500 名"输入在企业目录服务识

别此用户的 X.509 名。

#### 默认表空间

为用户创建的对象选择默认表空间。

#### 临时表空间

为用户的临时片段选择表空间或表空间组。

#### 设置文件

选择分配给用户的设置文件。

#### 锁定帐号

锁定用户的帐号和禁用访问。

#### 成员属于

在网格里,对照在"**角色名**"列出的角色,勾选"**授予**"、"**管理选项**"或"**作为默认**"选项以指定此用户成为已选择的角色的成员。

#### 配额

在网格里,指定用户在表空间可分配到的最大空间量。输入"配额"并选择"单位"。"无限制"让用户在表空间可分配无限制的空间。你可以在此设置多个表空间。

#### 服务器权限

在网格里,对照在"**权限**"列出的服务器权限,勾选"**授予**"或"**管理选项**"选项以指定此用户有该权限。如要授予或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"或"全部撤消"。

#### 权限

如要编辑用户的特定对象权限,点击 🔓 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"或"**授予选项**"选项以指定此用户有这个权限。如要授予或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"或"全部撤消"。

## 角色设计器

## 常规属性

#### 角色名

定义角色的名。

#### 验证

选择验证方法。

PASSWORD	创建一个角色。指定一个" <b>密码</b> "并在" <b>确认密码</b> "重新输入。
EXTERNAL	创建一个由外部服务授权的角色。
GLOBAL	创建一个由企业目录服务授权的角色。
NOT IDENTIFIED	创建一个没有密码的角色。

#### 成员属于

在网格里,对照在"角色名"列出的角色,勾选"授予"或"管理选项"选项以指定此角色成为已选择的角色的成员。

#### 成员

在网格里,对照在"成员"列出的用户,勾选"授予"或"管理选项"选项以指定已选择的用户成为此角色的成员。

#### 服务器权限

在网格里,对照在"**权限**"列出的服务器权限,勾选"**授予**"或"管理选项"选项以指定此角色有该权限。如要授予或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"或"全部撤消"。

#### 权限

如要编辑角色的特定对象权限,点击 📤 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"选项以指定此角色有这个权限如要授予或撤消所有权限, 右击网格并选择"全部授予"或"全部撤消"。

## 维护用户

Navicat 为维护 Oracle 用户提供完整的解决方案。

- 1. 在对象选项卡中选择用户。
- 2. 右击已选择的用户。
- 3. 选择"维护",然后从弹出式菜单中选择一个维护选项。

选项	描述

密码过期	设置用户的密码为过期。
伍归处别	以自用产的运动的边势。
锁定帐号	锁定用户的帐号和禁用访问。
解除锁定帐号	解除锁定用户的帐号和启用访问。

# PostgreSQL 用户、组和角色管理

## 用户设计器

【注意】用户仅适用于 PostgreSQL 8.0 或以下。

### 常规属性

#### 用户名

定义用户的名。

### 用户 ID

指定用户的 ID。

#### 密码

指定用户的登录密码。

### 确认密码

重新输入登录密码。

### 密码加密

选择密码在系统目录保存为加密(ENCRYPTED)或未加密(UNENCRYPTED)。

#### 到期日

设置用户密码将过期的日期时间。如果省略此选项,密码将永远有效。

#### 超级用户

如果你想确定用户是超级用户(superuser),可勾选这个选项。

### 可以创建数据库

如果你想允许用户创建数据库,可勾选这个选项。

#### 成员属于

在网格里,对照在"组名"列出的组,勾选"授予"选项以指定此用户成为已选择的组的成员。

#### 权限

如要编辑用户的特定对象权限,点击 슙 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"或"**授予选项**"选项以指定此用户有这个权限。如要授予或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"或"全部撤消"。

## 组设计器

【注意】用户仅适用于 PostgreSQL 8.0 或以下。

#### 常规属性

### 组名

定义组的名。

#### 组 ID

指定组的 ID。

#### 成员

在网格里,对照在"成员"列出的用户,勾选"授予"选项以指定已选择的用户成为此组的成员。

#### 权限

如要编辑组的特定对象权限,点击 🔓 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"选项以指定此组有这个权限。如要授予或撤消所有权限, 右击网格并选择"全部授予"或"全部撤消"。

## 角色设计器

【注意】角色仅适用于 PostgreSQL 8.1 或以上。

## 常规属性

#### 角色名

定义角色的名。

#### 角色 ID

指定角色的 ID。

### 可以登录

如果你想允许角色登录,可勾选这个选项。

### 密码

指定角色的登录密码。

#### 确认密码

重新输入登录密码。

### 密码加密

选择密码在系统目录保存为加密(ENCRYPTED)或未加密(UNENCRYPTED)。

### 连接限制

指定角色可以创建多少个并发连接。-1 表示无限制。

#### 到期日

设置角色密码将过期的日期时间。如果省略此选项,密码将永远有效。

## 超级用户

如果你想确定角色是超级用户(superuser),可勾选这个选项。

### 可以创建数据库

如果你想允许角色创建数据库,可勾选这个选项。

#### 可以创建角色

如果你想允许角色创建角色,可勾选这个选项。

#### 继承权限

如果你想确定角色继承其所属角色的权限,可勾选这个选项。

### 可以更新系统目录

如果你想允许角色更新系统目录,可勾选这个选项。

### 可以复制

如果你想允许角色启动数据流复制或将系统置于和退出备份模式,可勾选这个选项。

### 可以绕过 RLS

如果你想允许角色绕过每个行级安全性(RLS)原则,可勾选这个选项。

#### 成员属于

在网格里,对照在"角色名"列出的角色,勾选"授予"或"管理选项"选项以指定此角色成为已选择的角色的成员。

#### 成员

在网格里,对照在"成员"列出的角色,勾选"授予"或"管理选项"选项以指定已选择的角色成为此角色的成员。

#### 权限

如要编辑角色的特定对象权限,点击 🔓 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"或"**授予选项**"选项以指定此角色有这个权限。如要授予或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"或"全部撤消"。

## SQL Server 登录、角色和用户管理

## 登录设计器

【注意】下列选项和选项卡会根据服务器版本和验证类型而有所不同。

### 常规属性

#### 登录名

定义登录的名。

#### 验证类型

选择登录的验证类型。

#### 密码

指定登录的密码。

#### 确认密码

重新输入登录密码。

#### 指定旧密码

如果你想在编辑登录时输入此帐号使用的旧密码,可勾选这个选项。

### 强制密码策略

如果你想强制密码遵循 SQL Server 的密码原则,可勾选这个选项。

#### 强制密码过期

如果你想强制密码具有到期日,可勾选这个选项。

### 用户必须在下次登录时更改密码

如果你想强制用户在每次登录时更改密码,可勾选这个选项。

### 默认数据库

选择登录时的默认数据库。

#### 默认语言

选择登录时的默认显示语言。

### 证书名

选择要用于登录的证书。

### 非对称密钥名

选择要用于登录的非对称密钥。

#### 已启用

如果你想启用登录,可勾选这个选项。

### 凭据

选择映射到登录的凭据。

#### 角色

在列表里,指定此服务器登录成为已选择的服务器角色的成员。

### 用户映射

在网格里,勾选"**数据库**"以及输入"**用户**"和"**默认模式**"以创建登录到数据库的用户,并指定服务器搜索的第一个模式。

#### 服务器权限

在网格里,对照在"权限"列出的服务器权限,勾选"授予"、"含授予选项"或"拒绝"选项以指定此登录有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"、"全部拒绝"或"全部撤消"。

#### 端点权限

在网格里,对照在"**端点**"列出的端点,勾选权限以指定此登录有这个端点权限。按两次核取钮以含授予选项授予该权限。按三次核取钮以拒绝该权限。

### 登录权限

在网格里,对照在"**登录**"列出的登录,勾选权限以指定此登录有这个登录权限。按两次核取钮以含授予选项授予该权限。按三次核取钮以拒绝该权限。

## 服务器角色设计器

【注意】Azure SQL Database 不支持服务器角色。

在"成员"选项卡,指定已选择的登录成为此服务器角色的成员。

## 数据库用户设计器

【注意】下列选项和选项卡会根据服务器版本和用户类型而有所不同。

#### 常规属性

#### 用户名

定义数据库用户的名。

### 验证

选择数据库用户的安全类型。

#### 登录名

指定数据库用户使用的 SQL Server 登录。

#### 默认模式

选择将拥有此数据库用户创建之对象的默认模式。

#### 证书名

选择要用于数据库用户的证书。

#### 非对称密钥名

选择要用于数据库用户的非对称密钥。

#### 角色

在列表里,指定此数据库用户成为已选择的数据库角色的成员。

#### 拥有的模式

在列表里,勾选数据库用户拥有的模式。

#### 数据库权限

在网格里,对照在"权限"列出的数据库权限,勾选"授予"、"含授予选项"或"拒绝"选项以指定此数据库用户有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"、"全部拒绝"或"全部撤消"。

#### 对象权限

如要编辑数据库用户的特定对象权限,点击 슙 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"、"**含授予选项**"或"**拒绝**"选项以指定此数据库用户有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"、"全部拒绝"或"全部撤消"。

## 数据库角色设计器

【注意】下列选项和选项卡会根据服务器版本而有所不同。

#### 常规属性

#### 角色名

定义数据库角色的名。

#### 拥有者

指定数据库角色的拥有者。

### 成员属于

在列表里,指定此数据库角色成为已选择的数据库角色的成员。

#### 成员

在列表里,指定已选择的数据库用户和角色成为此数据库角色的成员。

#### 拥有的模式

在列表里,勾选数据库角色拥有的模式。

#### 数据库权限

在网格里,勾选"**权限**"列出的数据库权限,勾选"**授予**"、"**含授予选项**"或"**拒绝**"选项以指定此数据库角色有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"**全部授予**"、"**全部授予 (含授予选项)**"、"**全部拒绝**"或"**全部撤消**"。

#### 对象权限

如要编辑数据库角色的特定对象权限,点击 슙 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,对照在"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"、"**含授予选项**"或"**拒绝**"选项以指定此数据库角色有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"、"全部拒绝"或"全部撤消"。

## 应用程序角色设计器

【注意】Azure SQL Database 不支持应用程序角色。下列选项和选项卡会根据服务器版本而有所不同。

#### 常规属性

#### 角色名

定义应用程序角色的名。

#### 默认模式

选择将拥有此应用程序角色创建之对象的默认模式。

### 密码

指定应用程序角色的密码。

#### 确认密码

重新输入密码。

#### 拥有的模式

在列表里,勾选应用程序角色拥有的模式。

#### 数据库权限

在网格里,勾选"权限"列出的数据库权限,勾选"授予"、"含授予选项"或"拒绝"选项以指定此应用程序角色有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"、"全部拒绝"或"全部撤消"。

#### 对象权限

如要编辑应用程序角色的特定对象权限,点击 슙 "添加权限"以打开窗口并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 勾选对象以显示网格于右边的窗格。
- 3. 在网格里,勾选"**权限**"列出的权限,勾选"**授予**"、"**含授予选项**"或"**拒绝**"选项以指定此应用程序角色有这个权限。如要授予、拒绝或撤消所有权限,右击网格并选择"全部授予"、"全部授予(含授予选项)"、"全部拒绝"或"全部撤消"。

## SQLite 用户管理

【注意】在默认情况下,一个 SQLite 数据库不需要用户身份验证(不需要验证的数据库)。在你创建一个用户后,该数据库将被标记为需要验证(需要验证的数据库)。然后,当连接到该数据库文件时,用户要提供用户名和密码。

#### 常规属性

### 用户名

定义用户帐号的名。

#### 密码

指定用户的登录密码。

#### 确认密码

重新输入登录密码。

#### 管理员

如果你想给予用户管理权限,可勾选这个选项。

## 权限管理员

除了在每个用户中设置权限,"权限管理员"提供另一种方式查看连接和其数据库对象的权限。

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。

## 如要添加权限,在用户对象工具栏点击"权限管理员"并按照下列步骤:

- 1. 在树状查看展开节点直至到达目标对象。
- 2. 选择对象并点击 🔓 "添加权限"以打开窗口。
- 3. 在左边窗格勾选用户。
- 4. 在网格里,对照在"权限"列出的权限,勾选相关的选项以指定已选择的用户有这个对象权限。

# 第十五章 - 其他高级工具

## 服务器监控(仅适用于非 Essentials 版)

Navicat 提供"**服务器监控**"提供来查看已选的服务器的属性。从菜单栏选择"**工具**"->"**服务器监控**"并选择你想要的服务器类型。

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 和 MariaDB。Azure SQL Database 不支持此功能。

#### 进程列表

此选项卡以列表显示所有已选的服务器的进程。进程列表提供以下的信息。它是根据你所选择的数据库类型而定。

- 在设置连接时提供的服务器名。
- 在服务器的进程 ID。
- 进程的编号。
- 现正登录服务器的用户。
- 用户连接的主机。
- 用户现正使用的数据库。
- 用户最后发出的命令。
- 进程的时间、状态和信息。
- 进程的 CPU 时间和状态。

如果你想在指定的秒数自动刷新进程列表,选择"查看"->"设置自动刷新时间",并输入一个刷新时间值。如要启用或禁用自动刷新功能,选择"查看"->"自动刷新"。

【注意】指定了数值后,会随即生效。

如要设置一个已选的进程显示在网格的顶部,选择"**查看**"->"**最上层**"。如要取消此设置,选取该进程并选择"**查 看**"->"**取消最上层**"。

如要停止一个已选的进程,点击 掔 "结束进程" 按钮。

#### 变量

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL 和 MariaDB。

此选项卡以列表显示所有服务器的变量以及其值。

你可以在此编辑 MySQL、MariaDB 和 Oracle 变量的值。点击 \*\*\*或按 CTRL+ENTER 打开编辑器。

### 状态

【注意】仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL 和 MariaDB。

此选项卡以列表显示所有服务器的状态和其值。

## 虚拟组(仅适用于非 Essentials 版)

"**虚拟组**"旨在提供一个按类别逻辑将对象分组的平台,以便使所有对象得到有效保存。它可以应用于连接、表、视图、函数、报表、备份、自动运行和模型。

【提示】vgroup.json 文件保存于设置文件位置。

如果你想隐藏组结构,选择"查看"->"导航窗格"->"隐藏连接组"和选择"查看"->"隐藏对象组"。

## 创建一个新的组

- 1. 右击主窗口的导航窗格或对象选项卡并选择"新建组"或"管理组"->"新建组"。
- 2. 输入新组的名。

#### 移动一个对象到一个组

- 1. 在主窗口中,右击一个对象并选择"管理组"->"移动到"。
- 2. 选择一个现有的组。

#### 移动一个对象返回顶层


1. 在主窗口中,右击一个对象并选择"管理组"->"从组中排除"。

【提示】你也可以使用拖放方法来移动对象。

## 连接颜色

Navicat 提供以颜色高亮显示连接的功能,用于识别连接和它们的数据库对象。当你处理数据库对象时,它可以让你立即知道你正连接到哪个连接。高亮显示的颜色会显示在导航窗格和对象窗口的菜单栏或选项卡。

如要高亮显示一个连接,右击导航窗格中的连接并选择"颜色"。



## 在数据库或模式中查找(仅适用于非 Essentials 版)

Navicat 提供"**在数据库或模式中查找**"功能,让你在一个数据库和/或模式内搜索表和视图的记录或对象结构。如要打开在数据库或模式中查找窗口,从菜单栏选择"**工具**"->"**在数据库或模式中查找**"。

- 1. 选择目标的"连接"、"数据库"和/或"模式"。
- 2. 在"查找字符串"输入搜索字符串。
- 3. 在"查找范围"下拉式列表中选择要查找数据或结构。
- 4. 选择"搜索模式":包含、整个字、前缀或正规表达式。
- 5. 如有需要,勾选"不区分大小写"框来禁用大小写相关搜索。
- 6. 当查找结构时,你可以选择搜索不同的对象:表、视图、函数、查询、索引、触发器、事件和/或实体化视图。
- 7. 点击"查找"按钮,然后在"查找结果"列表中双击对象来查看记录或结构。

## 打印结构(仅适用于非 Essentials 版)

Navicat 让你查看和打印数据库、模式和表的结构,包括表名、字段名、字段类型和其他字段属性。右击主窗口的数据库、模式或表并选择"**打印数据库**"、"**打印模式**"或"**打印表**"。一个结构报表窗口会弹出。你可以将结构发送到打印机或将其打印到其他文件格式,如 PDF、HTML。

## 命令列界面

"**命令列界面**" 让你使用命令列的界面来处理你的服务器。换言之,它提供一个以文本互动的屏幕,让你输入查询并从数据库输出结果。如要打开命令列界面窗口,打开连接并从菜单栏选择"**工具**"-> "**命令列界面**"或按 F6。

【提示】你可以打开多个命令列界面窗口,每个窗口都代表不同的连接。

对于 Oracle 服务器,你必需有 "**SQL\*Plus**" 可执行文件。在默认情况下,Navicat 会在客户端文件夹例如:ORACLE\_HOME\bin)中查找 SQL\*Plus。然而,如果 Navicat 在 <u>SQL\*Plus 默认路径</u>中找不到 SQL\*Plus,系统会提示你找出可执行文件。

【注意】SQL\*Plus 不支持 Unicode。

## 收藏夹(仅适用于非 Essentials 版)

"收藏夹"是你经常访问的数据库对象的链接。通过添加路径到收藏夹列表,你只需简单点击就可以前往这些数据库对象,而不必浏览在导航窗格的连接和数据库和/或模式。

#### 添加一个链接到收藏夹

- 1. 打开一个对象,例如:表。
- 2. 选择"**文件**"或"**收藏夹**"->"**添加到收藏夹**"或按 SHIFT+CTRL+#。如果数据库对象是在标签式窗口中打开,你也可以右击选项卡并选择"**添加到收藏夹**"。
- 3. 如果"添加到收藏夹"窗口弹出,输入"收藏夹名"并选择"收藏夹 ID"。

#### 从收藏夹打开一个对象

1. 选择 "收藏夹" -> "收藏夹\_名" 或按 CTRL+#。

#### 从收藏夹移除链接

- 1. 选择 "**收藏夹**" -> "**清除收藏夹**" -> "**收藏夹\_名**" 来移除一个链接。
- 2. 选择"收藏夹"->"清除收藏夹"->"全部清除"来从收藏夹列表移除所有链接。

【注意】# 代表 0、1、2、3、4、5、6、7、8 或 9。

## 搜索筛选


Navicat 提供筛选功能,让你在导航窗格、对象选项卡、模型设计器和其他树状结构搜索对象。

在导航窗格或其他树状结构,点击该窗格或树来聚焦并直接输入搜索字符串。如果导航窗格中的连接已打开,筛选也会同时应用到连接中的数据库对象。

在对象选项卡,点击 🔎,并在"搜索"文本框里输入搜索字符串。

在模型设计器窗口,简单地在"搜索"文本框里输入搜索字符串。

你只需删除搜索字符串就可移除筛选。



# 第十六章 - 配置

## 选项设置

Navicat 为所有工具提供完整的自定义用户界面选项。

如要打开选项窗口,从菜单栏选择"工具"->"选项"。

## 常规

#### 常规

#### 允许重复运行 Navicat

如果你想打开多个 Navicat 实例,可勾选这个选项。取消勾选此项目意味著当双击 Navicat 快捷方式时,将会重新启动正在运行的 Navicat 实例,而不会打开一个新的。

#### 允许重复打开相同的对象

如果你想允许一个对象可打开多个实例,可勾选这个选项。

#### 在导航窗格中的模式下显示对象

在导航窗格使用树状结构显示数据库对象。如要展开节点,简单地双击它。

【提示】需要重新打开数据库或模式才生效。

### 显示工具栏标题

在子窗口内显示工具栏按钮的文本。否则,仅显示按钮。

【提示】需要重新启动 Navicat 才生效。



#### 显示函数向导

当你创建新的函数或过程时,显示函数向导(MySQL、MariaDB、Oracle、PostgreSQL 或 SQL Server)。

#### 在启动时自动检查更新

如果你想允许 Navicat 在启动时检查是否有新的版本,可勾选这个选项。

#### 查询

### 在关闭前提示保存新建的查询或设置文件

如果勾选了这个选项, Navicat 将会在你每次退出相关的子窗口时提示你要保存新的查询或设置文件。

### 使用自动保存

通过定义 "自动保存间隔 (s)" (例如:30 秒)在 SQL编辑器中修改后自动保存。

#### 数据库项目

【提示】需要重新打开数据库或模式才生效。

## 显示系统项目 (PostgreSQL, SQL Server)

如果你想显示所有系统对象,例如 information\_schema 和 pg\_catalog 模式,可勾选这个选项。

## 显示自动索引 (SQLite)

如果你想在索引的对象选项卡内显示为 SQLite 表自动生成的索引,可勾选这个选项。

## 选项卡

### 打开新选项卡于

设置新的弹出窗口如何打开:

选项	描述
主窗口	在主窗口中打开一个新的选项卡。
最后打开选项卡的窗口	在最后打开的窗口打开一个新的选项卡。如果没有任何已打开的窗口,会
	打开一个新的窗口。
新窗口	打开一个新的窗口。

## 启动画面

控制在启动 Navicat 时出现哪些选项卡:

选项	描述
仅打开对象选项卡	仅打开对象选项卡,没有其他选项卡。
从上次离开的画面继续	打开对象选项卡,并重新打开你上次离开 Navicat 时已打开的相同选项
	卡。
打开特定选项卡或一组选	打开对象选项卡,并打开你在"设置选项卡"选择的选项卡。
项卡	

【提示】需要重新启动 Navicat 才生效。

## 编辑器

常规

#### 使用自动完成代码(仅适用于非 Essentials 版)

当你在对象名之间输入 . (dot) 符号时, SQL 编辑器会提供一个弹出式列表显示一些建议字让你可以完成代码。而当你输入第一个字符时, SQL 编辑器亦会提供一个弹出式列表显示一些建议字让你可以完成单词。

请参阅:自动完成代码。

#### 自动更新自动完成代码的信息(仅适用于非 Essentials 版)

如果勾选了这个选项, Navicat 将会在打开数据库或模式时, 自动从服务器获取自动完成代码的最新数据库信息。否则, 你需要在查询窗口中手动更新。

#### 显示行号

在编辑器左边显示行号以方便参考。

#### 使用代码折叠

代码折叠让代码在编辑器折叠成一个块并只显示第一行。请参阅:代码折叠。

#### 使用括号高亮显示

当你的游标移动到其中一个括号时,高亮显示该对括号以方便参考。请参阅:括号高亮显示。

#### 使用语法高亮显示

语法高亮显示帮助查看代码。根据代码所属的类别,代码会在 SQL 编辑器中以不同的颜色和字体高亮显示。你可以在"如果文件大小大于此就禁用 (MB)" 中设置最大的文件大小(例如:10)来限制此功能,以提高性能。

#### 使用自动换行

在编辑器中启用自动换行模式。

#### 定位宽度

输入一个定位佔用的字符数,例如:5。

#### 字体和颜色

## 编辑器字体

定义编辑器使用的字体和字体大小。

#### 颜色

在 SQL 编辑器内以颜色语法高亮显示设置 SQL 查询的格式,为你的 SQL 语句提高可读性。设置字体颜色来分别不同的文本:常规、关键字、字符串、数字、注释和背景。只需点击颜色框并从颜色选择对话窗口中选取你想要的颜色。

### 记录

#### 记录

### 限制记录 🔲 条记录 (每页)

如果你想全局地限制在表网格或外键数据选择时每页显示的记录数,可勾选这个选项。否则,所有记录将会显示在一页里。

【注意】如要为特定的表调整设置,请参阅数据查看器。

### 自动开始事务

如果你需要在更改表网格中的记录时,自动开始一个新事务,可勾选这个选项。否则,自动提交会自动启用,你需要在数据查看器中点击 **"开始事务**"按钮来手动开始事务。

在数据查看器中打开事务时,可以使用 😂 "提交"或 局 "回滚"按钮来提交或回滚更改。请参阅:数据查看器。


### 网格

#### 网格字体

定义在数据查看器网格使用的字体和字体大小。

#### 显示格式

当在数据网格显示日期、时间和日期时间数据类型时,可以设置它们的格式。在这里输入格式以更改显示格式。如果没有输入任何格式,则使用默认的格式。默认的格式是系统的日期时间格式。



使用以下的格式指示符创建字符串来定义显示格式:

#### 日期时间字段

指示符	代表
С	使用 ShortDateFormat 全局变量提供的格式显示日期 , 并使用
	LongTimeFormat 全局变量提供的格式显示时间。如果日期时间的分数部分的

	值是零,不会显示时间。
d	将日期显示成数字,且不需要前导零(1至31)。
dd	将日期显示成数字,并且加上前导零(01至31)
ddd	使用 ShortDayNames 全局变量提供的字符串,用缩写来显示星期几(星期日
	至星期六)。
dddd	使用 LongDayNames 全局变量提供的字符串 , 用完整名来显示星期几 (星期
	日至星期六)。
ddddd	使用 ShortDateFormat 全局变量提供的格式显示日期。
dddddd	使用 LongDateFormat 全局变量提供的格式显示日期。
m	将月份显示成数字,且不需要前导零(1 至 12)。如果 m 指示符紧随一个 h
	或 hh 指示符后面 , 就会显示分钟而不是月份。
mm	将月份显示成数字,并且加上前导零(01至12)。如果 m 指示符紧随一个
	h 或 hh 指示符后面,就会显示分钟而不是月份。
mmm	使用 ShortMonthNames 全局变量提供的字符串,用缩写来显示月份(一月
	至十二月)。
mmmm	使用 LongMonthNames 全局变量提供的字符串,用完整名来显示月份(一
	月至十二月)。
уу	将年份显示成两位数(00-99)。
уууу	将年份显示成四位数(0000-9999)。
h	显示小时,且不需要前导零(0至23)。
hh	显示小时,并且加上前导零(00至23)。
n	显示分钟,且不需要前导零(0至59)。
nn	显示分钟,并且加上前导零(00至59)。
S	显示秒钟,且不需要前导零(0至59)。
SS	显示秒钟,并且加上前导零(00至59)。
t	使用 ShortTimeFormat 全局变量提供的格式显示时间。
tt	使用 LongTimeFormat 全局变量提供的格式显示时间。
am/pm	为之前的 h 或 hh 指示符使用 12 小时制显示时间,紧随显示 "am"代表正
	午之前的任何时间,或显示 "pm"代表正午之后的任何时间。am/pm 指示符
	可以使用小写、大写或混合写法,结果会相应地显示。
a/p	为之前的 h 或 hh 指示符使用 12 小时制作为时间,紧随显示 "a" 代表正午
	之前的任何时间,或显示 "p" 代表正午之后的任何时间。a/p 指示符可以使用
	小写、大写或混合写法,结果会相应地显示。
ampm	为之前的 h 或 hh 指示符使用 12 小时制作为时间, 紧随显示
	TimeAMString 全局变量的内容代表正午之前的任何时间,或显示
	TimePMString 全局变量的内容代表正午之后的任何时间。
/	日期分隔符,由 DateSeparator 全局变量提供。
:	时间分隔符,由 TimeSeparator 全局变量提供。
'xx' 或 "xx"	以单引号或双引号括住的字符会照原样显示,且没有格式更改。

格式指示符可以以大写或小写写成,同样生成相同结果。

### 显示千位分隔符

# 文件位置

你可以为不同的文件类型更改文件夹。在默认情况下,大部分的文件保存于<u>设置位置</u>。然而,某些文件是保存于"**设置 文件位置**"路径,以及所有日志文件是保存于"记录位置"路径。

在设置文件位置的文件	服务器类型	扩展名
自动运行	MySQL	.nbatmysql
	Oracle	.nbatora
	PostgreSQL	.nbatpgsql
	SQLite	.nbatsqlite
	SQL Server	.nbatmssql
	MariaDB	.nbatmariadb
	Premium (跨服务器)	.nbatpremium
代码段	全部	.nsnippet
数据同步	MySQL	.ndsymysql
	Oracle	.ndsyora
	PostgreSQL	.ndsypgsql
	SQLite	.ndsysqlite
	SQL Server	.ndsymssql
	MariaDB	.ndsymariadb
数据传输	MySQL	.ndtfmysql
	Oracle	.ndtfora
	PostgreSQL	.ndtfpgsql
	SQLite	.ndtfsqlite
	SQL Server	.ndtfmssql
	MariaDB	.ndtfmariadb
	Premium (跨服务器)	.ndtfpremium
模型	全部	.ndm
结构同步	MySQL	.nssymysql
	Oracle	.nssyora
	PostgreSQL	.nssypgsql
	SQL Server	.nssymssql
	MariaDB	.nssymariadb
虚拟组	全部	vgroup.json - 保存如何分类对象。

# 文件关联(仅适用于非 Essentials 版)

文件关联是 Navicat 使用什么来打开 Navicat 的已保存文件。例如:.ndtfmysql 文件(MySQL 数据传输设置文件)会以数据传输窗口来打开,而 .nimpmysql 文件(MySQL 导入向导设置文件)会默认以导入向导来打开。

## 代理服务器

### 使用代理服务器

如果你想使用代理服务器进行激活进程,可勾选这个选项。请选择"代理服务器类型"并输入"主机"、"端口"、"用户名"和"密码"。

## 环境

### 可执行文件

### **SQL\*Plus**(仅适用于 Oracle)

指定用在 Oracle 连接的命令列界面的 SQL\*Plus 的位置。SQL\*Plus 是包含在 Oracle Client / Oracle Instant Client。

#### 外部编辑器

选择用于打开查询的外部编辑器的文件路径。

### OCI 环境(仅适用于 Oracle)

### **OCI library (oci.dll)**

为 Oracle 连接选择包含 OCI library (oci.dll) 的路径。在默认情况下,它设置为捆绑在 Navicat 安装文件夹中的一个。

### 【提示】需要重新启动 Navicat 才生效。

是最简单的方法来部署一个以 OCI、OCCI、JDBC-OCI 或 ODBC 驱动器创建的 Oracle 客户端应用程序。它以一套细小的文件,提供必需的 Oracle 客户端库。你也可以透过下面的链接下载 Oracle Client 或 Oracle Instant Client -

### **Oracle Client**

### **Oracle Instant Client**

下载合适你的平台和 CPU 的 Instant Client 包。所有安装需要 Basic 或 Basic Lite 包。解压缩包并设置路径指向它。

# 第十七章 - 命令(仅适用于非 Essentials 版)

# Navicat 命令

对于那些希望在 Windows 命令提示符中运行某些数据库工作的用户, Navicat 提供一些非常有用的命令列处理选项。

Navicat 对象	命令列
自动运行	navicat.exe -batchjob 批处理作业名
备份	navicat.exe -backup [设置文件名] -u NavicatID -p 项目名 -t 连接类
( MySQL, PostgreSQL,	型 -c 连接名 -d 数据库名 -s 模式名
SQLite 和 MariaDB)	
数据同步	navicat.exe -datasync 设置文件名 -t 连接类型
数据传输	navicat.exe -datatransfer 设置文件名 -t 设置文件类型
导出实体化视图结果	navicat.exe -exportmview 设置文件名 -u NavicatID -p 项目名 -t
( Oracle 和	连接类型 -c 连接名 -d 数据库名 -s 模式名
PostgreSQL )	
导出查询结果	navicat.exe -exportquery 设置文件名 -u NavicatID -p 项目名 -t 连
	接类型 -c 连接名 -d 数据库名 -s 模式名
导出表	navicat.exe -export 设置文件名 -u NavicatID -p 项目名 -t 连接类
	型 -c 连接名 -d 数据库名 -s 模式名
导出视图结果	navicat.exe -exportview 设置文件名 -u NavicatID -p 项目名 -t 连
	接类型 -c 连接名 -d 数据库名 -s 模式名
查询运行	navicat.exe -query 查询名 -u NavicatID -p 项目名 -t 连接类型 -c
	连接名 -d 数据库名 -s 模式名
导入	navicat.exe -import 设置文件名 -u NavicatID -p 项目名 -t 连接类
	型 -c 连接名 -d 数据库名 -s 模式名
打印报表	navicat.exe -report 报表名 -u NavicatID -p 项目名 -t 连接类型 -c
	连接名 -d 数据库名 -s 模式名 文件类型 路径名 [-sc 数据管道名 值
	[值]]

NavicatID - 如果连接是保存在 Navicat Cloud,需要输入 Navicat ID,例如:user@example.com

项目名 - 如果连接是保存在 Navicat Cloud, 需要输入项目名

连接类型 - 连接的类型: MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite、MSSQL 或 MariaDB

设置文件类型 - 数据传输设置文件的类型: MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite、MSSQL、MariaDB 或 Premium

文件类型 - 输出报表的文件类型:-pdf、-html、-excel 或-printer

路径名 - 打印机的名或目标的文件路径,例如: C:\Users\Guest\Desktop\report\_sample.pdf

数据管道名 - 在数据选项卡下数据管道的名

### 值-准则的值(在数据选项卡下查询设计器的搜索选项卡中勾选了自动搜索选项)

### 例子:

navicat.exe -report MyReport -u test@navicat.com -p Project1 -t MSSQL -c "SQL Server 2012" -d AdventureWorks -s dbo -pdf "C:\Users\Guest\Desktop\report\_sample.pdf" -sc table1 value1 value2 -sc table2 value1

# 第十八章 - 快捷键

# Navicat 快捷键

### Navicat 主窗口

键	动作
CTRL+G	打开设置位置的文件夹
CTRL+#(# 代表 0 至 9)	打开收藏夹链接
F6	命令列界面
CTRL+H	历史日志
CTRL+Q	新建查询
F12	仅显示活跃对象
CTRL+N	新建对象

### ER 图表查看

键	动作
F5	刷新
ESC	选择
Н	移动图表
R	新建外键
SHIFT+DELETE	删除已选择的外键
CTRL+= 或 CTRL+滑鼠滚轮向上	放大
CTRL+- 或 CTRL+滑鼠滚轮向下	缩小
CTRL+0	重设缩放

### 常规

键	动作
SHIFT+CTRL+#(# 代表 0 至 9)	添加到收藏夹
F8	Navicat 主窗口或对象选项卡
CTRL+TAB 或 SHIFT+CTRL+TAB	下一个窗口或选项卡
CTRL+Q	新建查询
F1	帮助

### 表设计器

键	动作
CTRL+O	打开表
CTRL+F	查找字段

F3	查找下一个字段
SHIFT+F3	查找上一个字段

### 数据查看器

键	动作
CTRL+D	设计对象(表、视图、实体化视图)
CTRL+Q	查询对象 (表、视图、实体化视图)
CTRL+F	查找文本
F3	查找下一个文本
CTRL+G	前往行
CTRL+LEFT ARROW	移动到当前记录的第一列
CTRL+RIGHT ARROW	移动到当前记录的最后一列
CTRL+HOME	移动到当前列的第一行
CTRL+END	移动到当前列的最后一行
CTRL+PAGE UP 或 CTRL+UP ARROW	移动到当前屏幕的第一行
CTRL+PAGE DOWN 或 CTRL+DOWN	移动到当前屏幕的最后一行
ARROW	
CTRL+R	应用筛选或应用排序
SHIFT+ARROW	选择单元格
CTRL+ENTER	打开编辑器来编辑数据
INSERT or CTRL+N	添加记录
CTRL+DELETE	删除记录
CTRL+S	应用记录更改
ESC	放弃记录更改
CTRL+T	停止加载数据

### 视图或实体化视图设计器

键	动作
CTRL+O	导入 SQL
CTRL+E	切换到定义
CTRL+R	预览

### 查询设计器

键	动作
CTRL+O	打开外部 SQL 文件
CTRL+E	切换到查询编辑器
CTRL+R	运行
SHIFT+CTRL+R	运行已选择的
CTRL+T	停止

### SQL 编辑器

键	动作
CTRL+/	注释或取消注释行
CTRL+F	查找文本
F3	查找下一个文本
CTRL+=	放大
CTRL+-	缩小
CTRL+0	重设缩放

### 调试器

键	动作
F9	运行
F10	逐过程
F11	逐语句
SHIFT+F11	跳过

### 报表设计器

键	动作
CTRL+O	打开报表
CTRL+P	打印报表
CTRL+G	打开组对话框
CTRL+PAGE DOWN	下一页
CTRL+PAGE UP	上一页
CTRL+END	最后一页
CTRL+HOME	第一页

### 模型

键	动作
CTRL+D	在模型新建图表
CTRL+P	打印图表
ESC	选择
Н	移动图表
Т	新建表
V	新建视图
R	新建外键
А	新建标签
N	新建笔记
I	新建图像
L	新建层

CTRL+B	设置已选择的表、视图、外键或形状为粗体
CTRL+= 或 CTRL+滑鼠滚轮向上	放大
CTRL+- 或 CTRL+滑鼠滚轮向下	缩小
CTRL+0	重设缩放

# 第十九章 - 追踪日志

# 日志文件

Navicat 提供数个日志文件记录在 Navicat 已执行的操作,它们位于 "**logs**" 目录,例如:C:\Users\Guest\Documents\Navicat\Premium\logs\。你可以在选项中更改日志文件的位置。

文件	描述
history.log	保存在 Navicat 数据库和数据库对象上所有已运行的操作的所有 SQL 语
	句。如要在" <b>历史日志查看器</b> "打开 history.log 文件 , 选择 " <b>工具</b> " -> "历
	<b>史日志</b> ",或按 CTRL+H。
	【注意】当 Navicat 重新启动时,此日志将会被覆盖。
cmdline.log	保存 Navicat 命令列进程和运行批处理作业时所有操作的信息。
LogImport.txt	记录在导入进程期间发生的每个错误的详细信息(指示成功或失败)。
	【注意】在每次导入时,此日志将会被覆盖。

### 历史日志查看器

历史日志查看器显示所有在 Navicat 已运行或正在运行的 SQL 语句。如果你只想显示错误信息,点击 🛣 "仅显示错误"。你也可以更改显示的信息,从"查看"菜单选择 -

- 显示日期
- 显示时间
- 显示服务器名
- 显示会话 ID
- 显示连接类型
- 显示运行时间

【注意】当你点击 □ "暂停" ,在暂停历史日志期间你所做的任何操作将在恢复后显示。

