#### Ubuntu CNTK 配置说明

#### 刘士君 MS-DX-TE <u>shliup@microsoft.com</u>

#### 1. 安装 GPU 驱动:

| CUDA_REPO_PKG=cuda-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb   |
|---|
| wget -O /tmp/\${CUDA_REPO_PKG} http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/\${CUDA _REPO_PKG} |
| sudo dpkg -i /tmp/\${CUDA_REPO_PKG}   |
| rm -f /tmp/\${CUDA_REPO_PKG}  |
| sudo apt-get update   |
| sudo apt-get install cuda   |

安装完成后运行: nvidia-smi 出现 GPU 相关信息,证明安装成功。

#### 参考文章:

https://docs.microsoft.com/zh-cn/azure/virtual-machines/linux/n-series-driver-setup https://docs.microsoft.com/zh-cn/azure/virtual-machines/linux/n-series-driversetup#install-cuda-drivers-for-nc-vms

## 2. 配置Python 环境:

Ubuntu是默认2.7, 改成3.5:

sudo cp /usr/bin/python /usr/bin/python\_bak

sudo rm /usr/bin/python

sudo In -s /usr/bin/python3.5 /usr/bin/python

#### 注释:

sudo cp /usr/bin/python /usr/bin/python\_bak, 先备份

sudo rm /usr/bin/python, 删除

sudo In -s /usr/bin/python3.5 /usr/bin/python, 默认设置成python3.5

#### 3. 安装Anaconda:

wget https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-4.1.1-Linux-x86 64.sh

bash Anaconda3-4.1.1-Linux-x86\_64.sh

#### 注释:

Bash这一句运行后,一直选yes , 这样可以把路径配置到anaconda这里

即会让 Path: PATH=/home/linuxconuser/anaconda3/bin

启动新的 terminal,运行 python --version,确定 Python 3.5 及 Anaconda 4.1.1 环境

#### 4. 安装 CNTK

sudo apt-get install openmpi-bin

pip install <a href="https://cntk.ai/PythonWheel/GPU/cntk-2.0-cp35-cp35m-linux\_x86\_64.whl">https://cntk.ai/PythonWheel/GPU/cntk-2.0-cp35-cp35m-linux\_x86\_64.whl</a>

python -c "import cntk; print(cntk.\_\_version\_\_)"

## 输出 2.0 证明 CNTK 安装完成

## 5. 下载 sample

```
python -m cntk.sample_installer
```

## 6. 安装数据库

```
cd /home/linuxconuser/CNTK-Samples-2-0/Examples/Image/DataSets
cd MNIST
python install_mnist.py
cd /home/linuxconuser/CNTK-Samples-2-0/Examples/Image/TransferLearning
python install_data_and_model.py
```

# 7. 开始实验 Script 里面的 Guidance 文件